





操作系统

Operating Systems

夏文 副教授


xiawen@hit.edu.cn

哈尔滨工业大学 (深圳)

2019年11月




Computer Architecture





存储器的体系结构

存储与计算的瓶颈问题



存储器



















靠CPU侧:SRAM + DRAM

TABLE I: Characteristics of Different Types of Memory

Category	Read Latency (ns)	Write Latency (ns)	Endurance (# of writes per bit)
SRAM	2-3	2-3	∞
DRAM	15	15	1018
STT-RAM	5-30	10-100	10^{15}
PCM	50-70	150-220	10 ⁸ -10 ¹²
Flash	25,000	200,000-500,000	10 ⁵
HDD	3,000,000	3,000,000	∞

小插曲



- A: "小雷, 听说你大学的专业是计算机科学与技术?"
- B: "是的,领导。"
- A: "那好,去帮我搬下电脑。"
- B: "领导,请你尊重这门专业,计算机科学是……"
- A: "请你谈谈NAS设备卷管理模块中失效数据恢复问题的应用。"
- B: "领导,电脑放哪?"

第6章 内存管理



主要内容

- 6.1 背景
 - (1) 程序的装入、运行和地址映射;
 - (2) 逻辑地址空间和物理地址空间
 - (3) 进程内外存交换
- 6.2 连续内存分配
- (1) 固定等长分区、固定变长分区、 可变分区、分区分配算法;
 - (2) 碎片问题与内存紧缩
- 6.3 分段内存管理
- 6.4 分页内存管理
- 6.5 段页结合内存管理



6.1 背景

- 内存是做什么用的?
- 程序是如何装入内存的?
- 数据在内存中是如何组织的?
- 程序在运行中地址是如何管理的?
- 内存不够用怎么办?



再回到那个恒久的话题

⑩ 执行程序是计算机的基本任务

```
int main(int argc, char* argv[])
{
   int i, to, sum = 0;
   to = atoi(argv[1]);
   for(i=1; i<=to; i++)
       sum = sum + i;
    printf("%d", sum);
```

```
C:\>sum 3127
4890628
C:\>sum 6656
22154496
C:\>sum 12345
76205685
C:\>sum 32178
517727931
C:\>
```

◎ 静态链接? 动态链接?



让程序执行起来就成了最重要的事!

⑩第一步:编译——从C到汇编

```
int main(int argc, char* argv[])
   int i, to, sum = 0;
   to = atoi(argv[1]);
   for(i=1; i<=to; i++)
      sum = sum + i;
    printf("%d", sum);
```


```
.text
 entry: //入口地址
  mov ax, [8+sp]
  mov [_environ], ax
  call _main
  push ax //main返回值
  call _exit
 main:
  mov [_sum], 0
  sub sp, 4
  mov [sp+4], [_environ+4] .data:
  call _atoi
  mov [_to], ax //atoi返回ax
  mov [_i], 1
```

```
1:
  j> 2f, [_i], [_to]
  mov ax, [_sum]
  add ax, [_i]
  mov [_sum], ax
  add [_i], 1
  jmp 1b
2: sub sp, 8
  mov [sp+4], [_sum]
  call _printf
  ret
   _environ: .long 0
   i: .int 0
   to: .int 0
   _sum: .int 0
```




许多东西有待明确...

⑩ 第二步: 汇编与链接——从汇编到可执行程序






前面的程序经过链接以后...






现在还是程序, 不是进程

entry: //入口地址 call 40 main: 40 mov [300], 0 j> 80, [_i], [_to] **80** 2: **call 100** ret printf: sum: .int 0 300





<u>程序可以执行了吗?</u>



stack

heap

data

∞程序怎么能正确开始?

- 将代码段放在内存中从0开始 的地方
- 将数据段放在内存中从288开 始的地方
- 设置PC=0

■ 如果内存中从0开始的一段内 存有专门的用途怎么办? 如存放中断处理程序

需要重定位!

1000是由硬件和操作系统决定的!




⑩ 假设内存从地址1000以后是可以使用的

1300	_sum: .int 0	1300	_sum: .int 0
1288	•••	1288	
	•••		•••
1100	_printf:	重定位 1100	_printf:
	•••		
	ret		ret
1080	2:cal 100	1080	2:call(1100)
	1: j <mark>< 80, [) i], [_to]</mark>		1: j x 1080 [_i], [_to]
1040	_main:mov[300], 0	1040	_main:mov (1300) 0
1000		1000	

■ 重定位: 为执行程序而对其中出现的地址所做的修改



重定位可以执行的时机




■ 绝对代码: 这样的代码只能放在事先确定的位置上



并发 ⇒ 多个程序同时在内存中

⑩ 分别用1000, 2000, ... 吗? 第二种时机: 载入时




■ 装载时的重定位仍然存在缺点…一旦载入不能移动



移动也是很有必要的!

如何来实现呢?


№ 能让更多的进程并发,提高内存的利用率





重定位最合适的时机 – 运行时重定位


⑩ 内存中的代码总是可重定位的!





运行时重定位还有一个好处: 进程保护


重定位寄存器和界地址寄存器



现在的问题集中在左边。 内存怎么分配?









简单总结一下

操作系统将可执行程序加载到内存,合理分配内存。

可执行程序经过编译产生了逻辑地址,为了提高进程的并发和内存利用率,逻辑地址和运行物理地址间需要地址转换。


嵌入式操作系统多数内存管理非常简单,甚至没有内存管理。

PC和服务器、分布式等现代操作系统基本都支持虚拟内存管理。



简单总结一下(续)

创建进程首先要将程序和数据装入内存。将用户源程序变为可在内存中执行的程序,通常需要编译、链接、装入三个步骤





第1组3个重要概念

- 虚拟地址:用户编程时将代码(或数据)分成若干个段,每 条代码或每个数据的地址由段名称 + 段内相对地址构成, 这样的程序地址称为虚拟地址
- 逻辑地址: 虚拟地址中, 段内相对地址部分称为逻辑地址
- 物理地址:实际物理内存中所看到的存储地址称为物理地址
- 比较:虚拟地址由用户编写程序时定义的全局地址;逻辑地址是用户定义的局部地址,是虚拟地址的组成部分;物理地址就是实际存在的以Byte为单位的存储单元的编号


公面演工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第2组3个重要概念

- 逻辑地址空间:
 - 在实际应用中,将虚拟地址和逻辑地址经常不加区分,通称为逻辑地址。逻辑地址的集合称为逻辑地址空间
- 线性地址空间:CPU地址总线可以访问的所有地址集合称为线性 地址空间
- 物理地址空间: 实际存在的可访问的物理内存地址集合称为物理 地址空间



逻辑地址空间-线性地址空间-物理地址空间的关系



公面演之業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第3组3个重要概念

- MMU(Memery Management Unit内存管理单元):
 实现将用户程序的虚拟地址(逻辑地址)
 - → 物理地址映射的CPU中的硬件电路
- 基地址:

在进行地址映射时,经常以段或页为单位并以其最小地址(即起始地址)为基值来进行计算

● 偏移量:

在以段或页为单位进行地址映射时,相对于基地址的地址值



虚拟地址与物理地址

嵌入式操作系统多数内存管理非常简单, 甚至 没有内存管理。虚拟地址=物理地址

PC和服务器、分布式等现代操作系统基本都支持虚拟内存管理。虚拟地址!=物理地址

前者链接时重定位 后者运行时重定位



内存分配与管理方案

- 连续内存分配与管理
- 分段分配与管理
- 分页分配与管理
- 段页结合管理
- 请求式分页管理(虚拟内存)





6.2 连续内存分配与管理

从最简单的分配方案开始!



(1)固定分区--等长分区

@给你一个面包,n个孩子来吃,怎么办?

- 等分...
- ■操作系统初始化时将内 存等分成k个分区



分区4

分区3

分区2

分区1

操作系统

bool AvailSec[k]; int SecSize;

内存请求算法 //进程创建时


- if(reqSize>SecSize) exit
- 2. 找出AvailSec[i]为真的i
- 3. 如果有,返回分区i的基址
- 4. 否则,将current加入请求队列等待



(2)固定分区--变长分区

⑩孩子有大有小,进程也有大有小...

■初始化时将内存分成k 个大小不同的分区



分区4

分区3

分区2

分区1

操作系统

struct Section AvailSec[k];

内存请求算法 //进程创建时

- if(reqSize>MaxSize) exit
- 2. 找出AvailSec[i].Size>reqSize 且AvailSec[i].Size最小的空闲分区i
 - 3. 如果有,返回分区i的基址
 - 4. 否则,将current加入请求队列等待






@ 合理的方法应该是根据孩子饥饿程度来分割

■根据reqSize进行动态分割




内存请求算法 //进程创建时

- 1. if (reqSize>内存大小) exit
- 2. if (reqSize>空闲空间总尺寸)
- 将current加入请求队列等待
- 3. 从空闲分区划出一个reqSize,并返回其基地址 //那个空闲分区
 - 4. 修改分区数据结构





可变分区的数据结构



空闲分区表


始址	长度
250K	250K

已分配分区表

始址	长度	标志
0K	100K	os
100K	100K	P1
200K	50K	P2



可变分区数据结构的变化(1)



[®] 内存请求: reqSize = 100K

空闲分区表


姢址	长度
250K	250K

已分配分区表

始址	长度	标志
0K	100K	os
100K	100K	P1
200K	50K	P2
250K	100K	P3



可变分区数据结构的变化(2)



⑩ 进程2执行完毕,释放内存

空闲分区表

始址	长度
350K	150K
200K	50K

已分配分区表

始址	长度	标志
0K	100K	os
100K	100K	P1
200K	15000KK	P2
250K	100K	P3

4)分区分配算法 – 找到合适的空闲分区

- ® 发起请求reqSize=40K怎么办?
 - ◎ 首次适配(first-fit):首次找到的满足要求的空闲分区 (350,150)。特点:快速!
 - ⑩ 最佳适配(best-fit): 查找最小的满足要求的空闲分区(200,50)。特点:(1)搜索整个空闲分区表,慢!(2)会产生许多小的空闲分区
 - ⑩ 最差适配(worst-fit):查找最大的满足要求的空闲分区(350,150)。特点:(1)搜索整个空闲分区表,慢!(2)新产生的空闲分区大一些

350K 讲程3 250K 200K 进程1 100K 操作系统 0K

空闲分区表

始址	长度
350K	150K
200K	50K

(5)碎片问题



- ⑩ 碎片: 内存中剩余的无法使用的存储空间
- 外部碎片:随着进程不断的装入和移出,对分区不断的分割,使得内存中产生许多特别小的分区,它们并不连续可用
- 内部碎片:对固定分区来说,只要分区被分配给 某进程使用,其中并未占用的空间不 能分给其他进程
- ⑩ 碎片的产生和分配"制度"有关!不易避免!
- ⑩ 碎片问题可以消除(内存紧缩),但时间成本太高!
- ⑩ 磁盘也存在碎片问题!

(6)外部碎片处理 - 内存紧缩


® 发起请求reqSize=160K怎么办?

- 总空闲空间>160,但没有一个空 闲分区>160,怎么办?
- ▶内存紧缩:将空闲分区合并在一起,需要移动进程3(复制内容)

磁盘碎片是什么?

■内存紧缩需要花费大量时间,如果一台1GB内存的计算机可以每20ns复制4个字节,它紧缩全部内存大约花费多久??

该值表明连续分配 技术不合适!



空闲分区表

始址	长度
350K	150K
200K	50K




分区方案中还有一个问题没有搞清楚

@ reqSize值怎么确定?

- reqSize=code+data+stack+heap
- code和data不难处理,stack和heap 难处理:动态增长,预先不知道
- 怎么办? 预留空间
- 预留空间用完了怎么办? 找一个更大的空闲空间,移动该进程
- 实际上移动code和data纯粹是浪费
- 怎么办? 各个段区别对待,分别分配

还有利于建立合适的保护策略!








分段(Segmentation)!



程序员眼中的程序(从汇编—高级语言)

⑩ 由若干部分(段)组成,每个段有各自的特点、用途!



程序员眼中的一个程序

■程序员怎么定位具体指令(数据): <段号, 段内偏移>

■ 分段符合用户观点: 用户可独立考虑每个段(分治)



将段放入内存 引入段表


10 分段制造了二维空间,而内存是一维的 各个段可分散



进程段表

段号	基址	长度	保护
0	180K	150K	R
1	360K	60K	R/W
2	70K	110K	R/W
3	460K	40K	R

■ 仍有内存分区表, 内存分配算法等等





分段的地址翻译

∞来看一个例子!

Se	g#	Offset	
5	141	13	0

逻辑地址格式

段号	基址	长度	保护
0	0x4000	/ 0x0800	R
1	0x4800	0x1400	R/W
2	0xF000 /	0x1000	R/W
3	0x0000	0x3000	R

可以有多种格式,如es:bx, cs:ip等

PC = 0x240

段号:0, 偏移240

异常

逻辑地址

0x4240 mov ax, _var 0x240 ... var dw 0x3141590x4050

取出指令 800>240

0x4000+240

物理地址



段地址映射计算方法

Se	g#	Offset	
15	13		0
	逻辑	晶地址格式	

· 段号S和段内偏移0的计算公式

-S = INT [A/L]

INT:整除函数

-O = [A] % L

%: 取余

- A: 逻辑地址, L: 段大小

例如:假定段大小为2^14KB,地址A=0x240,则

求得: S=0, O= 0x240

对于地址A=0x4050, 则求得:S=?, O=?



分段的地址翻译

◎ 来看一个例子!

Se	eg#	Offset	
.5	14:	13	0
		逻辑地址格式	

段号		基址		长度	保护
0		0x4000		/ 0x0800	R
1		0x4800		0x1400	R/W
2	1	0xF000	7	0x1000	R/W
3		0x0000		0x3000	R

取出指令?

可以有多种格式,如 es:bx等

PC = 3

段号:?,偏移?

异常

逻辑地址

0x4240 mov ax, _var 0x240

var dw 0x314159<mark>0x4050</mark>

0x4050、0x6a50、0xdfa0对应物理地址?

物理地址



分段技术总结

- ◐ 实现原理
- · 将程序按含义分成若干部分,即分段
- ■Id从0开始编址每个段(链接速度会很快):汇编时从0编址、链接时可不为0
- 创建进程(分别载入各个段)时,建立进程段表
- 内存仍用可变分区进行管理,载入段时需调分配算法
- PC及数据地址要通过段表算出物理地址,到达内存
- _ 进程切换时,进程段表也跟着切换

进程、内存、编译环境、编程思想被扭结在一起了,这正是操作系统的复杂之处!





分段技术优缺点分析


- ⑩ 优点: 符合人的习惯,程序员感觉舒服
 - ■不同的段有不同的含义,可区别对待
 - ■每个段独立编址,编程容易(如果是一个大的一维地址空间,程序员一会儿就糊涂了!)(分治)
- ⑩缺点:靠近了我们,必然会远离...

空间低效

- ■空间预留;空闲空间很大却不能分配;内存紧缩
- 著名的碎片概念: 空闲的却用不上的空间

内部碎片

外部碎片







分页(Paging)!


思考:按需供给内存



从连续到离散

◎ 只有吃到最后才能知道到底有多饿!

- 对于进程的堆栈段,只有运行完才 知道嵌套深度
- 一次分配给一点(没有外部碎片, 内部碎片有上界)
- 将面包切成薄片,将内存分成页



帧7

帧1



分页内存管理思想

如此映射优势在哪?

1)程序逻辑地址中的页是不是一直被访问?2)某些 帧号 物理地址空间 未被访问的页是否映射到物理内存?3)长时间未访 问的页如何处理? 页表 用户程序 页号 帧号 逻辑地址空间 页0 第0页-第1页-页2 第2页• 22222 页1 第n页。 页n n 分段内存



分页机制中的页表

● 和分段类似,分页依靠页表结构

逻辑地址格式

Page# Offset		
? 12:	11 0	
多少页	页面尺寸(4K)	

进程页表

	页号 页框号		保护
	0	5	R
) \	1	1	R/W
	2	3	R
	3	7	R


页框7	页 3
页框6	
页框5	页 0
页框4	
页框3	页 2
页框2	
页框1	页 1
页框0	



分页的地址翻译

⑩一个实例!

物理地址0x79f0对应的逻辑地址?





来考虑一些细节问题

⑩和段表不一样,页表可能会很大!

- 页是用来解决碎片问题的 ⇒ 页面尺寸应尽量小
- ■页面尺寸通常为4K,32位机器,有220个页面
- ■每条指令都需要查几次页表,因此查表效率很重要
- 如果页号不连续,需要查找,折半log(2²⁰)=20

页号	页框号	保护
• • •	5	R
X 1	1	R/W
3	3	R

应该是连续的!

	页号	页框号	保护	有效
22222	0	5	R	1
zaasaa	1	1	R/W	1
	2			0
**********	3	7	R	1
	可以删	掉!	220	



可以删掉!

页基本数据结构PageTable Entry(PTE)

页号	页框号	保护	有效
	5	R	1
1	1	R/W	1
2			0
3	7	R	1

Intel x86结构的PTE

页框号(物理页号)ppn

31-12 ?

保留 0 L D A 짐 U W P 11-9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

由逻辑地址va找到物理地址,只有一级页表,每页4k

```
unsigned translate(unsigned va, int wr) {
   struct pte *pte = &page_table[va >> 12];//页号
   if(!pte->valid || (wr && !pte->writeable))
        throw address_fault;
   return (pte->ppn << 12) | (va & 0xfff); }
```




分页内存管理,逻辑地址空间范围

页号	页框号 保护		有效
0	5	R	1
1	1	R/W	1
2			0
3	7	R	1

逻辑地址和物理地址分开,其范围?

逻辑地址空间的页可以按需对应物理地址中的帧。由虚到实





多级页表

⑩ 32位地址空间+ 4K页面+页号连续⇒220个页表项

- ■220个页表项,每个4字节,都放在内存,要4M内存
- 系统中并发10个进程,需要40M内存。

■实际上大部分逻辑地址根本不会用到


为什么每个进程需要独立一个页表?

32位: 总空间[0, 4G-1]!

■引入多级页表,顶层页表常驻内存,不需要映射的逻辑地址不需要建立页表项

32位逻辑地址格式(多级页表)

页目录号 页号 **Offset**31 22 21 1211 0



00000

多级页表

32位地址, 4G内存: 先按照4M分割, 每个4M内再按照4K分割。

32位逻辑地址格式(多级页表)

	页目录号 1	7	可号 1	Offset 1
31	22	21	12	211 0

逻辑地址1:


$$4M+4K+0x1=2^{22}+2^{12}+2^{0}$$

逻辑地址2:

$$8M+8K+0x1=2^{23}+2^{13}+2^{0}$$



多级页表时的地址翻译





多级页表练习题

10 bits	10 bits	12 bits
页目录号	页号	Offset

- 一个32位的内存管理系统使用了两级页表,其逻辑地址中,第22到31位是第一级页表的索引,12位到21位是第二级页表的索引,页内偏移占0到11位。
- 1、请问进程整个地址空间有多少字节?一页有多少字节?
- 2、如果某个页目录号下对应的所有二级页表全部分配,共占用多少页面?这些二级页表的存储需要多少字节?
- 3、逻辑地址0xC030f000对应的页目录号和页号分别是多少?

(注意B代表字节,一个32位地址占4字节)



多级页表使得地址翻译效率更低


一次 地址 访问 ■1级页表访存2次,速度下降50%

访问页表计算物理地址, 从物理地址取内容

■ 2级页表访存3次,速度下降到33%

需要注意的事实: 内存相比CPU本 来就很慢!

3级页表访存4次,速度下降到25%





提高地址翻译的效率

◎ 多级页表的地址翻译效率很低,要提高效率

- 提高效率的基本想法: 硬件支持
- ■要很快:这个硬件放在哪里? 寄存器
- 页表小⇒寄存器可行,但如果页表很大呢?
- TLB(Translation Look-aside Buffer)是一组关联

快速寄存器组


-	<u> </u>				
1	有效	页号	修改	保护	页框号
	1	140	0	R	56
	1	20	1	R/W	23
	0	19	0	R/X	29
	1	21	0	R	43

可参考《步步惊芯—— 软核处理器内部设计分析》



采用TLB后的地址翻译

逻辑地址





TLB得以发挥作用分析

● TLB命中时效率会很高,未命中效率会降低,平 均后仍表现良好。 用数字来说明:

有效访问时间 = HitR×(TLB+MA) + (1-HitR)×(TLB+2MA)

命中率!

内存访问时间! 假设100ns

TLB时间! 假设20ns

有效访问时间=80%×(20ns+100ns) + 20%×(20ns+200ns)=140ns

有效访问时间=98%×(20ns+100ns) + 2%×(20ns+200ns)=122ns

■TLB要想发挥作用,命中率应尽量高


平均加快了13%!

■ TLB越大越好,但TLB价格昂贵,通常[64, 1024]



为什么TLB条目数在64-1024之间?

- ⑩相比220个页,64很小,为什么TLB就能起作用?
 - 程序的地址访问存在局部性
 - 空间局部性(Locality in Space)



局部性又是计算机的一个基本特征





TLB条目少, 页表项多 ⇒ TLB动态变化

- ■如果TLB未命中,可将查到的页表项载入TLB
- ■如果TLB已经满了,需要选择一个条目来替换
- ■有些时候希望某些条目固定下来(如内核代码), 某些TLB的设计有这样的功能,不被选择替换
- 进程切换后,所有的TLB表项都变为无效(flush)
- ■如果进程马上又切换回来,则这种策略就很低效。 有的TLB设计中条目项保存ASID(Addressspace identifier),此时不需要flush。



分页技术总结

◎ 实现机理

- ■逻辑地址空间和内存都分割大小相等的片(页和页框)
- 每个进程用页表(多级、反向等)建立页和页框的映射
- 进程创建时申请页,可用表、位图等结构管理空闲页
- ■逻辑地址通过页表算出物理地址,到达内存
- ■进程切换时,页表跟着切换

分页更适合于自 动化(硬件实现)!

- ⑩优点:靠近硬件,结构严格,高效使用内存
- ⑩ 缺点:不符合程序员思考习惯



随堂习题

例1: 已知某分页系统,主存容量为64k,页面大小为1k,对一个4页大的作业,第0、1、2、3页被分配到内存的2、4、6、7块中。求: 将十进制的逻辑地址1023、2500、4500转换成物理地址。

解:

- (1) 1023/1K, 得到页号为0, 页内地址1023。
- 又对应的物理块号为2,故物理地址为2*1k+1023=3071
- (2) 2500/1K, 得到页号为2, 页内地址452
- 又对应的物理块号为6,故物理地址为6*1k+452=6596
- (3) 4500/1K,得到页号为4,页内地址404 因为页号不小于页表长度,故产生越界中断



随堂习题(续)

设有8页的逻辑空间,每页有1024字节,它们被映射到32块的物理存储区中,那么逻辑地址的有效位是__位,物理地址至少是__位。

分析

- · 逻辑地址有两个部分组成:页号和页内偏移地址。逻辑空间有8 (2³)页,说明页号需要3个二进制位描述,而每页有1024 (2¹⁰)字节,说明页内偏移地址为10二进制位描述,因此逻辑地址的有效位为3+10=13位。
- · 因为物理地址与逻辑地址的页面大小相同,而物理存储块为32(25)占5位,所以物理地址至少为5+10=15位





段、页结合!



操作系统的可执行文件格式


每种操作系统都规定了可以运行文件格式(可执行文件); ELF\COFF\OUT等

Linking View

ELF header
Program header table
optional
Section 1
Section n
Section header table


Execution View

Direction (10)		
ELF header		
Program header table		
Segment 1		
Segment 2		
Section header table		
optional		






让段面向用户、让页面向硬件





段页式内存管理的基本视图





段页结合技术总结

@ 实现机理

- ■程序的段划分的是线性地址空间(如0-4G)
- ■线性地址空间和内存被分割大小相等的片(页和页框)
- ■进程用页表建立页和页框的映射
- 进程创建申请段(线性地址空间),段申请页(物理内存)
- ■逻辑地址通过段表加页表算出物理地址,到达内存
- ■进程切换时,段表和页表都跟着切换
- ⑩ 优点:符合程序员习惯,并可高效利用内存
- ⑩缺点:复杂,访问一次地址需要查表好多次...




Intel x86的内存



操作系统课讲硬件, 大家可能觉得奇怪

- ① 段页结合时,进行一次地址翻译需要: (1)找到段表; (2)查段表; (3)找TLB; (4)找到页目录表; (5)查找页目录项; (6)找到页表; (7)查找页表; (8)形成物理地址; (9)需要段越界检查; (10)需要进行段保护权限检查; (11)需要进行页保护权限检查...
 - ■如此多的事情都用软件实现,其效率会很低





Intel x86的内存管理硬件!

实模式, 内存地址20位, 1M。 保护模式, 地址32位, 4G。 CR0.PE位=1进入实模式。

X86地址变换



保护模式开启分页机制;

实模式和保护模式分段管理有区别;

实模式段寄存器中存储段基址;

保护模式段选择器存储段描述符表中的索引;




图 4-4 虚拟地址(逻辑地址)到物理地址的变换过程

嵌入式软件多数运行在没有(未开启)分页机制的处理器上



Intel x86的内存管理硬件!

实模式称为: 段寄存器(CS,DS,ES,SS)

保护模式称为: 段选择器(6个)

15 0	
CS	段的线性基地址、界限和属性
DS	段的线性基地址、界限和属性
ES	段的线性基地址、界限和属性
FS	段的线性基地址、界限和属性
GS	段的线性基地址、界限和属性
	i terroritation of the terrori
SS	段的线性基地址、界限和属性
1	
◆段选择器→	★ 描述符高速缓存器 描述符高速缓存器 描述



Intel x86的内存管理硬件!

实模式下:(CS,DS,ES, SS)

mov cx,0x2000

mov ds,cx

mov [0xc0],ax


基地址0x20000(左移4位, 4字节对齐)

实际写入物理地址0x200c0


逻辑地址与物理地址一致



实模式地址与保护模式地址



保护模式






Intel x86的分段硬件

- 选择符: CS, SS, DS, ES, FS, GS(16位寄存器)
- 偏移值: EIP, ESP, ESI, EDI(32位寄存器)
- ■GDT: 全局段表(进程共享,OS各段,进程LDT/TSS入口)
- LDT: 局部段表(各进程独有,描述进程各段)
- GDTR和LDTR: 32位段表基址(线性地址)+16位 段表长度。需用特权指令LLDT和SLDT等。
- TSS: 任务状态段,保存任务各寄存器值。通过TR寄存器访问

段号	基址	长度	保护
0	0x4000	0x0800	R
1	0x4800	0x1400	R/W
2	0xF000	0x1000	R/W
3	0x0000	0x3000	R




Intel x86的分段硬件



每个进程需要有自己的段表 操作系统有自己的段表,同时还要记录访问每个进程的段表入口



Intel x86的分段硬件 - LDT、GDT



■ 段描述符: LDT(GDT)中的表项






<u>Intel x86的分段硬件 – LDT、GDT</u>

当TI=0时表示段描述符在GDT中

① 先从GDTR寄存器中获得GDT基址。② 然后再GDT中以段选择器高13位位置索引值得到段描述符。③ 段描述符包含段的基址、限长、优先级等各种属性, 这就得到了段的起始地址(基址), 再以基址加上偏移地址得到线性地






<u>Intel x86的分段硬件 – LDT、GDT</u>


当TI=1时表示段描述符在LDT中

① 还是先从GDTR寄存器中获得GDT基址② 从LDTR寄存器中获取LDT所在段的位置索引(LDTR高13位)③ 以这个位置索引在GDT中得到LDT段描述符从而得到LDT段基址④ 用段选择器高13位位置索引值从LDT段中得到段描述符⑤ 段描述符包含段的基址、限长、优先级等各种属性, 这就得到了段的起始地址(基址), 再以基址加上偏移地址得到线性地址





Intel x86的内存管理硬件!



保护模式,地址32位,4G。

CR0.PE位=1进入实模式。



Intel x86的内存管理硬件!





图 16-6 页目录、页表和页的对应关系



X86地址变换






内存管理总结

- ⑩ 内存的根本目的 ⇒ 把程序放在内存并让其执行
- ⑩ 程序执行需要重定位 ⇒ 编译、载入和运行三种定位时刻
- ◎ 运行时重定位最成熟 ⇒ 从逻辑地址到物理地址的翻译
- ⑩ 内存如何管理 ⇒ 连续内存分配(分区)最直观
- ⑩ 程序由若干段组成 ⇒ 以段为单位的内存分区策略 ⇒ 分段
- ⑩ 分段对程序员自然,但会造成内存碎片⇒ 分页 ⇒ 段页结合
- ⑩ 翻译、保护、内存分配是内存管理的三个核心词!




随堂讨论:1)描述一下段页结合的内存地址翻译过程






随堂讨论: 2)描述一下段页结合优势





段页式管理总结






Hoard: A Scalable Memory Allocator for Multithreaded Applications ----ASPLOS-IX

Hoard is a fast, scalable, and memory-efficient memory allocator that can speed up your applications. It's **much faster than built-in system allocators**: as much as 2.5x faster than Linux, 3x faster than Windows, and 7x faster than Mac. No source code changes necessary. **Cross-platform:** works on Linux, Mac OS X, and Windows. **Download Hoard now!**





Motivation

多线程计算在分配内存时出现的问题:



一个线程分配内存,其他线程使用并且释放内存,但是释放的内存对producer不可用,那么blowup没有上限。 调用malloc和free,串行时占用内存s,多线程时每个 线程占用P*s





改进方案



解决方案: 超级块&多堆 superblock+multiple heap

superblock多个block组成,为了充分利用局部性采用LIFO原则。

每个superblock大小相同,以 superblock为单位申请内存。

如果堆足够空,那么将移出一部分 superblock到global heap

判定条件: (ui ≥ ai -K * S) V (ui ≥ (1 - f)ai)

ui 堆i使用的内存 ai 堆i由系统分配的内存 K 空的superblock的个数 S superblock的大小 f 空的heap的比例




Figure 1: Allocation and freeing in Hoard. See Section 3.2 for details.





single-threaded benchmarks [12, 19]			
espresso	optimizer for programmable logic arrays		
Ghostscript	PostScript interpreter		
LRUsim	locality analyzer		
p2c	Pascal-to-C translator		
mu	ltithreaded benchmarks		
threadtest	each thread repeatedly allocates		
	and then deallocates $100,000/P$ objects		
shbench [26]	each thread allocates and randomly frees		
	random-sized objects		
Larson [22]	simulates a server: each thread allocates		
	and deallocates objects, and then transfers		
	some objects to other threads to be freed		
active-false	tests active false sharing avoidance		
passive-false	tests passive false sharing avoidance		
BEMengine [7]	object-oriented PDE solver		
Barnes-Hut [1, 2]	n-body particle solver		

Table 1: Single- and multithreaded benchmarks used in this paper.

测试结果

	必爾阔工業大學
1920 H.I.T.	HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

program	runtim	change		
	Solaris	Hoard		
single-threaded benchmarks				
espresso	6.806	7.887	+15.9%	
Ghostscript	3.610	3.993	+10.6%	
LRUsim	1615.413	1570.488	-2.9%	
p2c	1.504	1.586	+5.5%	
multithreaded benchmarks				
threadtest	16.549	15.599	-6.1%	
shbench	12.730	18.995	+49.2%	
active-false	18.844	18.959	+0.6%	
passive-false	18.898	18.955	+0.3%	
BEMengine	678.30	614.94	-10.3%	
Barnes-Hut	192.51	190.66	-1.0%	
average			+6.2%	

Table 2: Uniprocessor runtimes for single- and multithre benchmarks.




Figure 3: Speedup graphs.


caused an exception to be raised.






program	falsely-shared objects
threadtest	0
shbench	0
Larson	0
BEMengine	0
Barnes-Hut	0

Table 3: Possible falsely-shared objects on 14 processors.





- (a) Speedup for the *active-false* benchmark, which fails to scale with memory allocators that *actively* induce false sharing.
- (b) Speedup for the *passive-false* benchmark, which fails to scale with memory allocators that *passively* or *actively* induce false sharing.

Figure 4: Speedup graphs that exhibit the effect of allocator-induced false sharing.

Benchmark	Hoard fragmentation	max in use (U)	max allocated (A)	total memory	# objects	average
applications	(A/U)			requested	requested	object size
	single-threaded benchmarks					
espresso	1.47	284,520	417,032	110,143,200	1,675,493	65.7378
Ghostscript	1.15	1,171,408	1,342,240	52,194,664	566,542	92.1285
LRUsim	1.05	1,571,176	1,645,856	1,588,320	39,109	40.6126
p2c	1.20	441,432	531,912	5,483,168	199,361	27.5037
	multithreaded benchmarks					
threadtest	1.24	1,068,864	1,324,848	80,391,016	9,998,831	8.04
shbench	3.17	556,112	1,761,200	1,650,564,600	12,503,613	132.00
Larson	1.22	8,162,600	9,928,760	1,618,188,592	27,881,924	58.04
BEMengine	1.02	599,145,176	613,935,296	4,146,087,144	18,366,795	225.74
Barnes-Hut	1.18	11,959,960	14,114,040	46,004,408	1,172,624	39.23

Table 4: Hoard fragmentation results and application memory statistics. We report fragmentation statistics for 14-processor runs of the multithreaded programs. All units are in bytes.





Users

Companies using Hoard include Fortune 100 companies like Cisco Systems, high performance analytics companies like TIBCO, and major international companies like SAP, Tata, British Telecom, the Royal Bank of Canada, and Crédit Suisse.



Press

"Hoard dramatically improves program performance through its more efficient use of memory...and low synchronization costs."

Lin & Snyder - Principles of Parallel Programming (Addison-Wesley) "...use Emery Berger's
excellent **Hoard**multiprocessor memory
management code... it **is very fast on multiprocessor machines**."

John Robbins - Debugging Applications for Microsoft .NET & Microsoft Windows (Microsoft Press) "To improve memory management performance (with multiple threads), consider an open source alternative such as Hoard..."

Johnson Hart - Windows System Programming (Addison-Wesley) "... Hoard is especially efficient in multiprocessor environments."

William von Hagen - The Definitive Guide to GCC