
3. Structure des ordinateurs

Le modèle d'architecture de la plupart des ordinateurs actuels provient d'un travail effectué par John Von Neumann en 1946.

Le modèle de Von Neumann



Bus (données, adresses, contrôle)

Principes du modèle de programmation :

- code = **séquence** d'instructions en MC ;
- données stockées en MC;

Actuellement, d'autres types d'architecture (5° génération, machines systoliques, ...) utilisant massivement le parallélisme permettent d'améliorer notablement la vitesse des calculs.

On peut conjecturer que dans l'avenir, d'autres paradigmes de programmation spécifiques à certaines applications induiront de nouvelles architectures.

ASI Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

3.1.1.2 L'Unité de Commande

Celle-ci exécute l'algorithme suivant :

- 1.charger dans RI l'instruction stockée en MC à l'adresse pointée par le CO;
- 2.CO:=CO+taille(instruction en RI);
- 3.décoder (RI) en micro-instructions;
- 4.(localiser en mémoire les données de l'instruction;)
- 5.(charger les données;)
- 6.exécuter l'instruction (suite de micro-instructions);
- 7.(stocker les résultats mémoires;)

jusqu'à l'infini

Lors du démarrage de la machine, CO est initialisé soit à l'adresse mémoire 0 soit à l'adresse correspondant à la fin de la mémoire (2m-1). A cette adresse, se trouve le moniteur en mémoire morte qui tente de charger l'amorce "boot-strap" du système d'exploitation.

Remarquons que cet algorithme peut parfaitement être simulé par un logiciel (interprèteur). Ceci permet de tester des processeurs matériels avant même qu'il en soit sorti un prototype, ou bien de simuler une machine X sur une machine Y (émulation).

3.1 L' Unité Centrale (UC)

ou processeur (Central Processing Unit CPU)

l'UC l'ordinateur, Cerveau de exécute séquentiellement les instructions stockées en Mémoire Centrale. Le traitement d'une instruction se décompose en 3 temps : chargement, décodage, exécution. C'est l'unité de commande qui ordonnance l'ensemble, tandis que l'UAL exécute des opérations telles que l'addition, la rotation, la conjonction..., dont les paramètres et résultats sont stockés dans les registres (mémoires rapides).

3.1.1.1 Les registres

registres spécialisés jouent un particulièrement important. Le Compteur Ordinal (CO) Instruction Pointer IP, Program Counter PC pointe sur la prochaine instruction à exécuter; le Registre Instruction (RI) contient l'instruction en cours d'exécution; le registre d'état Status Register, Flags, Program Status Word PSW contient un certain nombre d'indicateurs (ou drapeaux ou bits) permettant de connaître et de contrôler certains états du processeur; Le pointeur de pile Stack Pointer permet de mémoriser l'adresse en MC du sommet de pile (structure de données Last In First Out LIFO indispensable pour les appels procéduraux); Des registres d'adresse (index ou bases) permettent de stocker les adresses des données en mémoire centrale tandis que des registres de travail permettent de stocker les paramètres et résultats de

Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

3.1.1.3 L'Unité Arith. et Log.

Celle-ci exécute des opérations :

- arithmétiques : addition, soustraction, C2, incrémentation, décrémentation, multiplication, division, décalages arithmétiques (multiplication ou division par 2n).

43

- logiques : et, ou, xor, non, rotations et décalages.

Selon le processeur, certaines de ces opérations sont présentes ou non. De plus, les opérations arithmétiques existent parfois pour plusieurs types de nombres (C2, DCB, virgule flottante) ou bien des opérations d'ajustement permettent de les réaliser.

Enfin sur certaines machines (8086) ne possédant pas d'opérations en virgule flottante, des coprocesseurs arithmétiques (8087) peuvent être adjoint pour les réaliser.

opérations arithmétiques et logiques positionnent certains indicateurs d'état du registre PSW. C'est en testant ces indicateurs que des branchements conditionnels peuvent être exécutés vers certaines parties de programme.

Pour accélérer les calculs, on a intérêt à utiliser les registres travail comme paramètres, de notamment l'accumulateur (AX pour le 8086).

3.2 La Mémoire Centrale (MC)

mémoire centrale de l'ordinateur habituellement constituée d'un ensemble ordonné de 2^m cellules (cases), chaque cellule contenant un mot de n bits. Ces mots permettent de conserver programmes et données ainsi que la pile d'exécution.

3.2.1 Accès à la MC

La MC est une mémoire électronique et l'on accède à n'importe laquelle de ses cellules au moyen de son adresse comprise dans l'intervalle [0, 2m-1]. Les deux types d'accès à la mémoire sont :

- la lecture qui transfère sur le bus de données, le mot contenu dans la cellule dont l'adresse est située sur le bus d'adresse.
- l'écriture qui transfère dans la cellule dont l'adresse est sur le bus d'adresse, le mot contenu sur le bus de données.

La taille n des cellules mémoires ainsi que la taille m de l'espace d'adressage sont des caractéristiques fondamentales de la machine. Le mot de n bits est la plus petite unité d'information transférable entre la MC et les autres composants. Généralement, les cellules contiennent des mots de 8, 16 ou 32 bits.

Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

3.2.3 RAM et ROM

Random Access Memory / Read Only Memory

La RAM est un type de mémoire électronique volatile et réinscriptible. Elle est aussi nommée mémoire vive et plusieurs technologies permettent d'en construire différents sous-types : statique, dynamique (rafraîchissement). La RAM constitue la majeure partie de l'espace mémoire puisqu'elle est destinée à recevoir programme, données et pile d'exécution.

La ROM est un type de mémoire électronique non volatile et non réinscriptible. Elle est aussi nommée mémoire morte et plusieurs technologies permettent d'en construire différents sous-types (ROM, PROM, EPROM, EEPROM (Flash), ...). La ROM constitue une faible partie de l'espace mémoire puisqu'elle ne contient que le moniteur réalisant le chargement du système d'exploitation et les Entrées/Sorties de plus bas niveau. Sur les PCs ce moniteur s'appelle le Basic Input Output System. Sur les Macintosh, le moniteur contient également les routines graphiques de base. C'est toujours sur une adresse ROM que le Compteur Ordinal pointe lors du démarrage machine.

DDR SDRAM: Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM est une RAM dynamique (condensateur) qui a un pipeline interne permettant de synchroniser les opérations R/W.

3.2.2 Contenu/adresse (valeur/nom)

Attention à ne jamais confondre le contenu d'une cellule, mot de n bits, et l'adresse de celle-ci, mot de m bits même lorsque n=m.

Parfois, le bus de données a une taille multiple de n ce qui permet la lecture ou l'écriture de plusieurs mots consécutifs en mémoire. Par exemple, le microprocesseur 8086 permet des échanges d'octets ou de mots de 16 bits (appelés "mots").

Exemple (cellules d'un octet)

| Adresse | | | Co | nte | nu l | oin | | | hexa. |
|------------|---|---|----|-----|------|-----|---|---|-------------------------|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53H |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0FAH |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80H |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20H (32 ₁₀) |
| 2m-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1FH |

Parfois, une autre représentation graphique de l'espace mémoire est utilisé, en inversant l'ordre des adresses : adresses de poids faible en bas, adresses fortes en haut. Cependant, pour le 8086, lorsqu'on range un mot (16 bits) à l'adresse mémoire i, l'octet de poids fort se retrouve en i+1. Il est aisé de s'en souvenir mnémotechniquement via la gravité dans les liquides de densités différentes.

Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

3.3 Les périphériques

Les périphériques, ou organes d'Entrée/Sortie Input/Output (I/O), permettent l'ordinateur de **communiquer** avec l'homme ou mémoriser d'autres machines, etde massivement les données ou programmes dans des fichiers. La caractéristique essentielle des périphériques est leur **lenteur** :

47

- Processeur cadencé en Giga-Hertz : instructions éxécutées chaque nano-seconde (10-9 s);
- Disque dur de temps d'accès entre 10 et 20 ms $(10^{-3} s)$: rapport de 10^{7} !
- Clavier avec frappe à 10 octets par seconde : rapport de 108!

3.3.1 Communication

L'ordinateur échange des informations avec l'**homme** à travers des terminaux $communication \ homme/machine: clavier \leftarrow, \'ecran$ \rightarrow , souris \leftarrow , imprimante \rightarrow , synthétiseur (vocal) \rightarrow , table à digitaliser \leftarrow , scanner \leftarrow , crayon optique ←, lecteur de codes-barres ←, lecteur de cartes magnétiques ←, terminaux consoles $stations \leftrightarrow ...$

Il communique avec d'autres machines par l'intermédiaire de **réseaux** ↔ locaux ou longue distance (via un modem).

ou mémorisation secondaire

Les mémoires électroniques étant chères et soit volatiles (non fiables) soit non réinscriptibles, le stockage de masse est réalisé sur d'autres supports. Ces autres supports sont caractérisés par :

- non volatilité et réinscriptibilité
- faible prix de l'octet stocké
- lenteur d'accès et modes d'accès (séquentiel, séquentiel indexé, aléatoire, ...)
- forte densité
- parfois amovibilité
- Mean Time Between Failures plus important car organes mécaniques → stratégie de sauvegarde

Supports Optiques

Historiquement, les cartes 80 colonnes ont été parmi les premiers supports mais sont complètement abandonnées aujourd'hui. Les rubans perforés, utilisés dans les milieux à risque de champ magnétique (Machines Outils à Commande Numérique), sont leurs descendants directs dans le cadre des supports optiques.

Supports Magnétique

Aujourd'hui (années 90), les supports magnétiques constituent la quasi-totalité des mémoires de masse des ordinateurs à usage général.

ASI Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

Composé de faces, de pistes concentriques, de secteurs "soft sectored", la densité des disques est souvent caractérisée par le nombre de "tracks per inch" (tpi) . Sur les disques durs, un cylindre est constitué d'un ensemble de pistes de même diamètre.

Un contrôleur de disque (carte) est chargé de transférer les informations entre un ou plusieurs secteurs et la MC. Pour cela, il faut lui fournir : le sens du transfert (R/W), l'adresse de début en MC (Tampon), la taille du transfert, la liste des adresses secteurs (\mathbf{n}° face, \mathbf{n}° cylindre, \mathbf{n}° secteur). La plus petite **unité de transfert** physique est $\mathbf{1}$ secteur.

Pour accéder à un secteur donné, le contrôleur doit commencer par translater les bras mobiles portestêtes sur le bon cylindre, puis attendre que le bon secteur passe sous la tête sélectionnée pour démarrer le transfert. Le **temps d'accès** moyen caractérise la somme de ces deux délais moyens.

Exemple: TA_{moyen} et transfert d'1 secteur? disque dur 8 faces, 50 cylindres, 10 secteurs/piste d'1 Ko, tournant à 3600 tours/mn, ayant une vitesse de translation de 1 m/s et une distance entre la 1° et la dernière piste de 5 cm.

 $TA_{moyen} = (5 \text{ cm}/2)/1 \text{ m/s} + (1/60 \text{ t/s})/2 = 25 \text{ms} + 8,3 \text{ ms}$ Transfert d'1 secteur = (1/60)/10 = 1,66 ms


Bandes magnétiques

Ce sont des supports à accès **séquentiel** particulièrement utilisés dans la sauvegarde. On les utilise de plus en plus sous forme de **cassettes**. Les dérouleurs de cassettes sont appelés *streamers*. Les densités et vitesses sont variables : quelques milliers de *bytes per inch (bpi)* et autour d'un Mo/s. Le temps d'accès dépendant de la longueur de la bande ...

Pistes schéma d'une bande magnétique bloc i bloc i+1 Pistes gap inter-bloc

Disques magnétiques

Ils constituent la majorité des mémoires secondaires. Durs ou souples, fixes ou amovibles, solidaires (Winchester) ou non (dispack) de leurs têtes de lecture/écriture, il en existe une très grande diversité. Les disques durs ont des capacités variant entre quelques dizaines à quelques centaines de Mo, des vitesses de transfert autour du Mo/s et des temps d'accès approchant les 10 ms.



ASI Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

Supports optiques

51

Supports optiques

- unités de lecture fonctionnant au moyen d'un faisceau laser ;
- densités de stockage supérieures au magnétique : de 10² à 10⁴ fois plus ;
- temps d'accès plus longs : archivage de masse.

CDROM: disques compacts (même format que les CDs audio) pré-enregistrés par pressage en usine et non réinscriptibles : (logiciels, annuaires, encyclopédies, ...).

CDR: inscriptibles une seule fois;

CDRW: réinscriptibles (1000 fois)

DVDR, DVDRW: idem CD mais avec des capacités plus importantes : 4,7 Go contre 700 Mo, double couches ...

Magnéto-optiques : combinant la technologie optique (laser) et magnétique (particules orientées), ils sont réinscriptibles. Amovibles, plus denses que les disques magnétiques mais moins rapides, ils constituent un compromis pour les archivages et les fichiers rarement accédés.

3.4 Contrôleur d'E/S et IT

A l'origine, l'UC gérait les périphériques en leur envoyant une requête puis en attendant leur réponse. Cette attente active était supportable en environnement monoprogrammé.

Actuellement, l'UC délègue la gestion des E/S aux processeurs situés sur les cartes contrôleur (disque, graphique, ...):

- 1. l'UC transmet la requête d'un processus à la carte contrôleur;
- 2. l'UC « endort » le processus courant et exécute un processus « prêt » ;
- 3. le contrôleur exécute l'E/S;
- 4. le contrôleur prévient l'UC de la fin de l'E/S grâce au mécanisme d'interruption;
- 5. l'UC désactive le processus en cours d'exécution puis « réveille » le processus endormi qui peut continuer à s'exécuter.

Grâce à ce fonctionnement, l'UC ne perd pas son temps à des tâches subalternes!

Généralement, plusieurs niveaux d'interruption plus ou moins prioritaires sont admis par l'UC

3.5 Le(s) Bus

Le **bus de données** est constitué d'un ensemble lignes bidirectionnelles sur lesquelles transitent les bits des données lues ou écrites par le processeur. (Data 0-31)

Le **bus d'adresses** est constitué d'un ensemble de lignes unidirectionnelles sur lesquelles le processeur inscrit les bits formant l'adresse désirée.

Le bus de contrôle est constitué d'un ensemble de lignes permettant au processeur de signaler certains événements et d'en recevoir d'autres. On trouve fréquemment des lignes représentant les signaux suivants:

Vcc et GROUND : tensions de référence RESET : réinitialisation de l'UC R/W : indique le sens du transfert MEM/IO : adresse mémoire ou E/S

Technologiquement, les bus de PC évoluent rapidement (Vesa Local Bus, ISA, PCI, PCI Express, ATA, SATA, SCSI, ...)

ASI

Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

ASI

54

Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

55

3.6 Améliorer les performances

3.6.1 Hiérarchie mémoire et Cache

Classiquement, il existe 3 niveaux de mémoire ordonnés par vitesse d'accès et prix décroissant et par taille croissante :

- Registres;
- Mémoire Centrale ;
- Mémoire Secondaire.

Afin d'accélérer les échanges, on peut augmenter le nombre des niveaux de mémoire en introduisant des CACHE ou antémémoire de Mémoire Centrale et/ou Secondaire: Mémoire plus rapide mais plus petite, contenant une copie de certaines données :

Fonctionnement:

Le demandeur demande à lire ou écrire une information;

si le cache possède l'information, l'opération est réalisée, sinon, il récupère l'info. depuis le fournisseur puis réalise l'op.

Le principe de séquentialité des instructions et des structures de données permet d'optimiser le chargement du cache avec des segments de la mémoire fournisseur. Stratégie de remplacement est généralement LRU (Moins Récemment Utilisée).

3.6.1.1 Niveaux et localisation des caches

- Cache Processeur réalisé en SRAM

- Niveau 1 (L1): séparé en 2 caches (instructions, données), situé dans le processeur, communique avec L2;
- Niveau 2 (L2): unique (instructions et données) situé dans le processeur;
- Niveau 3 (L3): existe parfois sur certaines cartes mères.

Par exemple, Pentium 4 ayant un cache L2 de

- Cache Disque

De quelques Méga-octets, ce cache réalisé en DRAM est géré par le processeur du contrôleur disque. Il ne doit pas être confondu avec les tampons systèmes stockés en mémoire centrale (100 Mo). Intérêts de ce cache:

- Lecture en avant (arrière) du cylindre ;
- Synchronisation avec l'interface E/S (IDE, SATA,
- Mise en attente des commandes (SCSI, SATA)

3.6.2 Pipeline

Technique de conception de processeur avec plusieurs petites unités de commande placées en série et dédiées à la réalisation d'une tâche spécifique. Plusieurs instructions se chevauchent à l'intérieur même du processeur.

Par exemple, décomposition simple d'une instruction en 4 étapes :

- 6. Fetch: chargement de l'instruction depuis la MC;
- 7. Decode : décodage en micro-instructions ;
- 8. Exec : exécution de l'instruction (UAL) ;
- 9. Write Back : écriture du résultat en MC ou dans un registre

Soit la séquence d'instruction : i1, i2, i3, ...

sans pipeline:

i1F, i1D, i1E, i1W, i2F, i2D, i2E, i2W, i3F, ...

avec pipeline à 4 étages

| i1F | i1D | i1E | i1W | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | i2F | i2D | i2E | I2W |
| | | i3F | i3D | I3E |
| | | | i4F | i4D |

SI Chapitre 3 : Structure des ordinateurs

3.6.4 DMA et BUS Mastering

L'accès direct mémoire ou DMA (Direct Memory Access) est un procédé informatique où des données circulant de ou vers un périphérique (port de communication, disque dur) sont transférées directement par un contrôleur adapté vers la mémoire centrale de la machine, sans intervention du microprocesseur si ce n'est pour initier et conclure le transfert. La conclusion du transfert ou la disponibilité du périphérique peuvent être signalés par interruption.

La technique de Bus Mastering permet à n'importe quel contrôleur de demander et prendre le contrôle du bus: le maître peut alors communiquer avec n'importe lequel des autres contrôleurs sans passer par l'UC.

Cette technique implémentée dans le bus PCI permet à n'importe quel contrôleur de réaliser un DMA. Si l'UC a besoin d'accéder à la mémoire, elle devra attendre de récupérer la maîtrise du bus. Le contrôleur maître lui vole alors des cycles mémoires.

Chaque étage du pipeline travaille « à la chaîne » en répétant la même tâche sur la série d'instructions qui arrive.

Si la séquence est respectée, et s'il n'y a pas de conflit, le débit d'instructions (*throughput*) est multiplié par le nombre d'étages!

Problèmes et solutions :

- Rupture de séquence : vidage des étages !
- Dépendance d'instructions : mise en attente forcée

Architecture superscalaire:

Plusieurs pipeline (2) dans le même processeur travaillent en parallèle (→instons indépendantes).

Exemple:

ASI

Pentium 4 : selon ses versions, de 20 à 31 étages!

3.6.3 SIMD

Single Instruction Multiple Data désigne un ensemble d'instructions vectorielles permettant des opérations scientifiques ou multimédia. Par exemple, l'AMD 64 possède 8 registres 128 bits et des instructions spécifiques utilisables pour le streaming, l'encodage audio ou vidéo, le calcul scientifique.

Chapitre 4 : La couche physique

4. La Couche Physique


La couche physique est constituée de circuits électroniques complexes interconnectés. Ces circuits sont conçus à partir d'un nombre peu importants de **circuits de base** relativement simples. Seuls quelques uns de ces circuits seront décrits fonctionnellement ici.

4.1 Portes logiques et Algèbre booléenne

Nous ne nous intéresserons qu'aux caractéristiques essentielles des circuits et non à l'implantation électronique des réseaux de transistors sur les supports semi-conducteurs!

Une porte logique *gate* a un comportement binaire, "il faut qu'une porte soit ouverte ou bien fermée", et on lui associera la valeur 0 ou 1 selon le potentiel de sa sortie.

Exemple:



Remarque

Ce découpage des tensions de sortie des circuits en deux plages représentant le 0 et le 1 est tout à fait arbitraire et on a déjà envisagé d'autres découpages en 3, 4 et même 10 plages de potentiels. Avec 10 plages représentant les chiffres de 0 à 9, on obtient une machine travaillant directement en décimal! Cependant ces architectures restent du domaine de la recherche en raison:

- 1. de leur $\mathbf{coût}$: il faut développer tous les circuits composant la machine ...
- 2. de leur **fiabilité** plus faible : les 10 plages étant plus "minces" et plus proches les unes des autres, des parasites peuvent plus facilement provoquer des erreurs.

Technologie

- 2 familles de transistors sont utilisés :
- les transistors à jonctions (techno. bipolaire) utilisés en TTL (Transistor Transistor Logic) et en ECL (Emitter Coupled Logic).
 - TTL rapide, consommation élevée
 - ECL très rapide 10*TTL, consommation élevée
- Les transistors à effet de champ (techno. unipolaire) utilisés en PMOS, **CMOS**, NMOS ...
 - MOS lent TTL/10, consommation faible (portables)
 - HMOS, XMOS rapide 1*TTL, consommation faible

4.2 Algèbre booléenne

Variable booléenne

- un nom x, y, z
- 2 valeurs possibles vrai (1), faux (0)

Opérations booléennes

– non noté \bar{x}

| X | 0 | 1 | | |
|-----------|---|---|--|--|
| \bar{x} | 1 | 0 | | |

– et noté x.y ou plus simplement xy

| x\y | 0 | 1 |
|-----|---|---|
|) | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

- ou inclusif noté x+y

| $x \setminus y$ | 0 | 1 |
|-----------------|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

– ou exclusif noté x ⊕ y

| $x \setminus y$ | 0 | 1 |
|-----------------|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- équivalence noté $x \equiv y$

| $x \y$ | 0 | 1 |
|--------|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

ASI

Chapitre 4 : La couche physique

Chapitre 4 : La couche physique

63

4.3 Propriétés des opérations

- commutativités du et, du ou :

xy=yx

x+y=y+x

- associativités du et, du ou :

x(yz)=(xy)z=xyz x+(y+z)=(x+y)+z=x+y+z

- distributivités

x(y+z)=xy+xz avec la convention . prioritaire sur + x+(yz)=(x+y)(x+z)

- lois de Morgan

$$\overline{(x+y)} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

 $\overline{(x,y)} = \overline{x} + \overline{y}$

- double négation : $\overline{\overline{x}} = x$

- **absorption** : x.(x+y)=x=x+(x.y)


- **réduction** : $(x.y)+(\bar{x}.y)=y=(x+y).(\bar{x}+y)$

complétude du {non, et} ou du {non, ou}
 toute fonction logique n-aire peut être réalisée par des combinaisons de ces 2 opérations.

Exemple: implication binaire, ou ternaire ...

4.4 Circuits logiques de base

4.4.1 L'inverseur not




Lorsque V_e est inférieur à la valeur critique du transistor, celui-ci est bloqué et est équivalent à un interrupteur **ouvert** : V_s est donc proche de V_{cc} . Lorsque V_e est supérieur à la tension critique, le transistor bascule (la porte se **ferme**) et équivaut à une résistance quasi-nulle : V_s est donc proche de 0.

Remarquons que l'inversion de l'entrée sur la sortie n'est pas instantanée : selon les technologies d'intégration, elle tourne autour des **quelques** nano-secondes (10-9 s).

On schématise une porte non not (inverseur) de la façon suivante :



4.4.2 Portes non-et, non-ou nand, nor




 $\label{eq:critique} \begin{aligned} \text{Si } V_1 < V_{critique} \text{ ou } V_2 < V_{critique} \\ \text{alors } V_s = V_{cc} \\ \text{sinon } V_s = 0 \end{aligned}$

On schématise une porte non-et n de la façon suivante :

$$E1$$
 \longrightarrow S

En plaçant deux transistors en série, on obtient une porte **nor** schématisée de la façon suivante :




ASI Chapitre 4 : La couche physique

chaque plaquette est encapsulée dans un boîtier (noir) rectangulaire en plastique ou en céramique, d'où sortent des broches (pattes) de connexion.

Il existe 4 classes de produits classées selon leur densité d'intégration :

Exemple: SSI 7400 TTL (V_{cc}=5V) Texas Instr.



Ce circuit très utilisé permet de câbler 4 nands binaires.

Complétude

Les portes NAND et NOR sont dites **complètes** car on peut câbler avec l'une ou l'autre n'importe quelle fonction booléenne n-aire.

Exemple: Implication (A implique B)

nonA ou B =non(A et nonB)=non(non(nonA ou B))

Rappel des lois de Morgan:

non(A ou B)=nonA et non B non(A et B)=nonA ou non B

Schémas:

On schématise de la façon suivante les circuits logiques usuels réalisés à partir des portes de base .

4.4.3 Composants de base

Les circuits intégrés logiques (puce, *chip*) permettent d'utiliser plusieurs fonctions logiques sur une plaquette de silicium (5mm*5mm). Différents procédés technologiques permettent cette intégration à plus ou moins forte densité. La densité est calculée en nombre de portes ou de transistors par mm² ou par circuit. Ensuite,


ASI Chapitre 4: La couche physique 67 4.5 Circuits logiques combinatoires

Ces circuits plus ou moins complexes sont caractérisés par le fait que leur sortie s'exprime **uniquement** par une fonction logique de leurs entrées. Ils sont différentiables des circuits mémoires dont la sortie dépend également de leur état antérieur.

4.5.1 Multiplexeur (Mux)

C'est un cas typique de circuit MSI permettant d'aiguiller une entrée parmi 2^n sur son unique sortie grâce à n lignes de sélection.

Exemple: Mux à 4 entrées, 1 sortie




Ce type de circuit est notamment utilisé pour multiplexer le bus d'adresses et le bus de données du 8086. Associé à un compteur, il permet également la conversion **parallèle/série**. Le **démultiplexeur** réalise la fonction inverse en aiguillant une entrée unique vers l'une des 2ⁿ lignes de sorties (série/parallèle).

SI Chapitre 4 : La couche physique

4.5.2 Décodeur

Ce MSI dispose de n lignes d'entrées et de 2ⁿ lignes de sortie. Selon le nombre x en RBNS présent sur les n entrées, seule la sortie d'indice égal à x est sélectionnée (active) tandis que les autres sont au repos. Selon les circuits, l'état actif peut être représenté par 1 ou bien par 0 (actif à l'état bas).

Exemple: décodeur 2 entrées actif à l'état 1



Remarques

Ce type de circuit permet de sélectionner les différents circuits mémoires de la MC. En effet, on utilise certaines lignes de poids forts du bus d'adresses comme entrées du décodeur et les sorties comme sélecteurs de boîtiers (Chip Select $\overline{\text{CS}}$).

Les circuits décodeurs du commerce sont de type 4 vers 16, 3 vers 8, ou contiennent plusieurs 2 vers 4. Il existe aussi des circuits spéciaux 4 vers 10 pour le DCB. Le circuit inverse nommé **codeur** permet de donner l'indice de l'unique ligne d'entrée active.

Chapitre 4 : La couche physique


4.6 Circuits de calcul

Ces circuits MSI permettent d'effectuer les opérations arithmétiques et logiques.

4.6.1 Décaleur

Ce circuit permet de décaler un registre du processeur d'un ou plusieurs bits vers la droite ou la gauche. Il existe des décaleurs logiques (introduction de 0 sur le bit entrant), des décaleurs à droite arithmétiques (recopie du bit le plus significatif), et des "rotateurs" (recopie du bit sortant sur le bit entrant).

Exemple: Décaleur 1 position sur 3 bits



Remarque:

Décalage à gauche = multiplication par 2 Déc. arithmétique à droite = division par 2


4.5.3 Autres circuits

Bien entendu, une multitude d'autres types de circuits combinatoires sont nécessaires. Afin de permettre la réalisation de fonctions logiques spécifiques, des circuits programmables existent. Les **réseaux logiques programmables** (Programmable Logic Array ou PLA) sont constitués d'un réseau de portes Not, And et Or, dont les entrées sont des fusibles. La programmation d'un PLA consiste à faire "griller" un certain nombre de ces fusibles afin de réaliser la fonction logique désirée.

Chapitre 4: La couche physique

Exemple:

PLA 3 entrées (3 not), 2 sorties (2 or), 5 and 1° sortie: \overline{a} or \overline{b} \overline{c} ; 2° sortie: majorité




SI Chapitre 4 : La couche physique 71

4.6.2 Additionneur

Un demi-additionneur est constitué d'un XOR (même table de vérité addition) associé à un AND pour la retenue de sortie. Pour obtenir un additionneur, il faut rajouter un autre demi-additionneur pour la retenue d'entrée.

Exemple: additionneur 1 bit



Remarque:

l'additionneur est le circuit de base pour l'arithmétique binaire signée et non signée. En effet, toutes les autres opérations peuvent être obtenues logiciellement si on a un additionneur et un inverseur.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Question}: OR \ de \ la \ retenue \ sortante \ R_i \ peut \ il \\ \hat{e}tre \ remplac\'e \ par \ un \ XOR? \end{array}$

4.6.3 U.A.L.

A partir des circuits de calcul précédents et de quelques circuits combinatoires, tels que des décodeurs, il est aisé d'imaginer la construction d'Unité Arithmétique et Logique ayant

- en entrée : 2 mots de données de n bits, un mot de sélection de k bits
- en sortie, un mot de données de n bits résultant de l'une des 2^k opérations exécutée sur les 2 mots d'entrée ou sur un seul.

Exercice:

Construisez (schéma de câblage) une UAL réalisant l'addition, la soustraction, les décalages 1 bit, le C2, l'inversion sur des mots de 2 bits.

ASI

Chapitre 4 : La couche physique

74


AS

Chapitre 4 : La couche physique

75

4.8 Circuits de mémorisation

Des circuits mémoires sont nécessaires dans toutes les parties d'une machine (UC, MC, périph.). A l'inverse d'un circuit combinatoire, la sortie d'un circuit mémoire ne dépend pas que de ses entrées mais aussi de son état précédent. Tous les circuits mémoires sont des dérivations de la bascule RS dont voici le schéma :






On remarque que les deux sorties Q et \overline{Q} sont rarement (S=R=1) simultanément égales et que leur état est stable (bascule) tant que les deux entrées ne varient pas. L'activation de S (Set) à 1 provoque le positionnement de Q à 1. Ensuite, les variations de S sont inopérantes. Inversement, l'activation de R (Reset) bascule Q à 0 . La bascule RS se "souvient" donc de la dernière activation d'une entrée.

Des **améliorations** de ce circuit permettent de construire des bascules stables et sans ambiguïtés de fonctionnement (bascules JK, D). En associant n bascules, on construit des registres n bits.

4.7 Horloge

L'horloge est la base de temps de l'UC. Celle-ci émet une suite d'**impulsions** calibrées. L'origine de ces impulsions est un **quartz** qui, soumis à une différence de potentiel, bat à une fréquence de quelques dizaines de MégaHertz (MHz). Le **temps de cycle** ou période de l'horloge varie donc entre 10 ns (100 Mhz) et 1 µs (1 MHz).

Exemple: diagramme temporel d'une horloge




Il est parfois impératif de diviser le cycle de temps de l'horloge principale en plusieurs intervalles. On utilise alors d'autres horloges déphasées par rapport à l'horloge principale (circuit de retardement). Le plus souvent, ces horloges délivrent des signaux symétriques et de même cycle (période).

Le cadencement des actions à l'intérieur de l'UC est toujours déclenché soit sur front montant, soit sur front descendant.

4.8.1 Organisation de la mémoire

L'évolution technologique a provoqué une augmentation importante du nombre de bits stockés par boîtier. Années 70 : 1Kbit puis 16Kbits,...actuellement : 1Mbit. On peut schématiser un boîtier mémoire (RAM) de la manière suivante :



 \overline{OE} Output Enable active les lignes de sortie $D_{0...m}$, tandis que \overline{RD} sélectionne la lecture ou l'écriture et que \overline{CS} Chip Select sélectionne le boîtier. \overline{OE} est nécessaire car lors d'une **lecture**, il synchronise la recopie du mot sélectionné sur les lignes $D_{0...m}$.

Une mémoire 16 Kbits peut être constituée de 2 boîtiers de 8 Kbits ou de 4 * 4 Kbits ou de 16 * 1Kbits ...

La couche microprogrammée dépend **complètement** de la couche physique sous-jacente. En fonction de l'architecture interne de l'UC, elle permet de coder chaque **instruction du niveau Machine** en une **suite de micro-instructions** élémentaires.

Chaque micro-instruction est codée sur un certain nombre de champs, chaque champ indiquant l'activité d'un **signal interne** à l'UC. Dans l'UC, une **mémoire de commande** (ROM) (invisible à l'utilisateur) contient le texte correspondant à toutes les instructions machine. L'exécution d'une micro-instruction nécessite l'existence de plusieurs sous-cycles permettant de synchroniser les différentes actions. Ces sous-cycles sont obtenus grâce à des circuits retards internes.

L'enchaînement des micro-instructions est semblable à l'enchaînement des instructions machine! La règle générale est la séquence mais des ruptures conditionnelles ou non peuvent intervenir. Une micro-instruction spéciale de fin permet au micro-séquenceur d'exécuter l'instruction suivante.

6. La Couche Machine

Elle constitue le niveau **le plus bas** auquel l'utilisateur a accès.

Types d'ordinateurs (évolution constante!)

- les ordinateurs personnels (PC ou Macintosh);
- les ordinateurs de bureau ;
- les ordinateurs portables ;
- les assistants personnels (ou PDA);
- les moyens systèmes (midrange) (ex IBM AS/400-ISeries, RISC 6000...)
- les mainframes (serveurs centraux) (ex.: IBM zSeries 64 bits, Siemens SR2000 et S110 ...);
- les superordinateurs (Blue Gene machine IBM utilisant 65536 Power PC réalisant 136,8 TFlops);
- les stations de travail (PC puissants pour CAO, ...);

ASI

Chapitre 6 : La couche Machine

_.

SI Chapitre 6 : La couche Machine

6.1 Exemples

Pentium 4 (x86 CPU)

- 8 registres 32 bits (AL, AH, AX, EAX);
- Espace adrs: 4 Go;
- Mémoire virtuelle segmentée (CS code, DS data, SS stack) avec un sélecteur de segment 16 bits + adrs virtuelle 32 bits;
- (x87) coprocesseur arithmétique flottante (FPU) 32, 64 ou 80 bits

AMD 64

- 16 registres 64 bits (AL, AH, AX, EAX, RAX)
- Espace adrs: 256 To
- Mémoire virtuelle non segmentée sur 64 bits
- SIMD avec registres 128 bits

MS

LS

 $double\ mot\ 0$

double mot 8

IBM 370, Motorola 68000


Big endian

Adr

8

MSW LSW

Little endian



En Little endian, mnémotechniquement, la "gravité" est orientée vers le bas de la mémoire (adresses supérieures). Les Power PC d'IBM sont bi-endian.

6.2 Format des instructions

Programme = suite d'instructions machines

Une instruction est composée de plusieurs champs :

- 1 champ obligatoire : le **code opération** désigne le type d'instruction. Sa longueur est souvent **variable** afin d'optimiser la place et la vitesse utilisée par les instructions les plus fréquentes (Huffman).
- 0 à n champs optionnels : les **opérandes** désignent des données immédiates ou stockées dans des registres ou en MC. Le type de désignation de ces données est nommé **mode** d'adressage.

Exemple:

| | _ | | | ~ - |
|-----------|-----|------------|-----------|--------|
|)nérande: | On | Opérandei | Onération | Codo |
| merande | One | ()nerandei | Dheration | (Code) |

De plus, la taille des cases et mots mémoires doivent être des multiples de la taille d'un caractère afin d'éviter le **gaspillage de place** ou des **temps** de recherche prohibitifs. Les codes alphanumériques usuels étant sur 8 bits (EBCDIC) ou 7+1 bits (ASCII), c'est la raison du découpage des MC en octets.

Enfin, des adresses devant également être stockées en MC, c'est la raison pour laquelle la taille de l'espace d'adressage est généralement un multiple de 2^8 octets (64 Ko, 16 Mo, 4 Go). Sauf lorsque la technique d'adressage utilise des segments recouvrants : 8086 : $1Mo = 2^{20}$ o; 1 adrs = 2 mots.

6.3 Modes d'adressage

Remarque : pour simplifier, nous utiliserons dorénavant la notation mnémonique des instructions machines, notation alphanumérique qui correspond à la couche 4 du langage d'assemblage.

Types de donnée représentés par les opérandes :

- donnée immédiate stockée dans l'instruction machine
- donnée dans un **registre** de l'UC
- donnée à une adresse en MC

Nombres d'opérandes :

Nous supposerons un nombre maximal de 2 opérandes, ce qui représente le cas général. Souvent, un opérande implicite n'est pas désigné dans l'instruction : c'est l'**accumulateur** qui est un registre de travail privilégié; le Z80 a au maximum un opérande explicite (et A comme opérande implicite).

Source et Destination :

Lorsque 2 opérandes interviennent dans un transfert ou une opération arithmétique, l'un est source et l'autre destination de l'instruction. L'ordre d'apparition varie suivant le type d'UC : IBM 370, 8086 : ADD DST, SRCDST := DST + SRC PDP-11, 68000 : ADD SRC, DST DST := DST + SRC

6.3.1 Adressage immédiat

La valeur de la donnée est stockée dans l'instruction. Cette valeur est donc copiée de la MC vers l'UC lors de la phase de chargement (fetch) de l'instruction.

Avantage : pas d'accès supplémentaire à la MC **Inconvénient** : taille limitée de l'opérande

Exemples: Z80

(1) ADD A, <n>; Code Op. 8 bits, n sur 8 bits en C2 (2) LD <Reg>, <n>; Code Op 5 b., Reg 3 b., n 8 b.

6.3.2 Adressage registre

La valeur de la donnée est stockée dans un registre de l'UC. La désignation du registre peut être explicite (2) ou implicite (1) (A sur Z80).

Avantage: accès rapide % MC

Inconvénient : taille limitée de l'opérande

Selon le nombre de registres de travail de l'UC, la taille du code des instructions varie : 8 registres nécessitent 3 bits (Z80) 16 registres nécessitent 4 bits(68000)

ASI

Chapitre 6 : La couche Machine

Chapitre 6 : La couche Machine

6.3.3 Adressage direct

La valeur de la donnée est stockée à une adresse en MC. C'est cette adresse qui est représentée dans l'instruction.

Avantage : taille quelconque de l'opérande **Inconvénient** : accès mémoire supplémentaire, taille importante de l'instruction

Selon le type d'implantation mémoire requis par l'UC, plusieurs adressages directs peuvent coexister.

Exemples: 8086

MOV AL, <dis>; déplacement intra-segment (court) transfère dans le registre AL, l'octet situé à l'adresse dis dans le segment de données : dis est codé sur 16 bits, *Data Segment* est implicite.

ADD BX, <aa>; adresse absolue aa= S,D (long) ajoute à BX, le mot de 16 bits situé à l'adresse D dans le segment S: D et S sont codés sur 16 bits.

L'IBM 370 n'a pas de mode d'adressage direct, tandis que le 68000 permet l'adressage direct court (16 bits) et long (32 bits).

6.3.4 Adressage indirect

La valeur de la donnée est stockée à une adresse m en MC. Cette adresse m est stockée dans un registre r ou à une adresse m'. C'est r ou m' qui est codé dans l'instruction (m' est appelé un **pointeur**). L'adressage indirect par registre est présent dans la totalité des UC, par contre, l'adressage indirect par mémoire est moins fréquent. Il peut cependant être simulé par un adressage direct dans un registre suivi d'un adressage indirect par registre.

Peu de machines disposent de mode d'adressage indirect à plusieurs **niveaux d'indirection**!

Avantage : taille quelconque de l'opérande **Inconvénient** : accès mémoire supplémentaire(s), taille importante de l'instruction (pas par registre)

 $\begin{array}{l} \textbf{Exemples: Z80} \ \text{indirection seulement par HL} \\ ADD\ A,\ (HL)\ ; \ adressage\ indirect\ par\ registre \\ codage\ de\ l'instruction\ sur\ 8\ bits\ (code\ op.)\ :\ A\ et \\ HL\ sont\ désignés\ implicitement \\ \end{array}$

LD (HL), <reg>; adressage indirect par registre code op. sur 5 bits et reg sur 3 bits; HL implicite

SI Chapitre 6 : La couche Machine 84 ASI Chapitre 6 : La couche Machine 8

6.3.5 Adressage indexé (ou basé)

Il est parfois nécessaire d'accéder à des données situées à des adresses consécutives en MC. En adressage indexé, on charge un **registre d'index** avec l'adresse de début de cette zone de données, puis on spécifie dans l'instruction, le déplacement à réaliser à partir de cet index. L'adresse réelle de la donnée accédée est donc égale à l'adresse de l'index ajoutée au déplacement.

Certaines UC exécutent automatiquement l'incrémentation ou la décrémentation de leurs registres d'index ce qui permet, en bouclant, de réaliser des transferts ou d'autres opérations sur des zones (chaînes de caractères).

Avantage : taille importante de la zone (256 octets si déplacement sur 8 bits)

Inconvénient : taille importante de l'instruction (si codage du déplacement)


Exemple : Z80 indexation par IX et IY LD (IX+<dépl>), <reg>; adressage indexé par IX codage de l'instruction : code op. sur 12 bits, IX sur 1 bit, reg sur 3 bits, dépl sur 8 bits.

Sur le 8086, MOVSB (MOVe String Byte) permet de transférer l'octet en (SI) vers (DI) puis d'incrémenter ou décrémenter SI et DI. Remarquons que l'indexation sans déplacement équivaut à l'indirection.

ASI Chapitre 6 : La couche Machine

6.3.7 Adressage par pile

La pile d'exécution de l'UC est constituée d'une zone de la MC dans laquelle sont transférés des mots selon une stratégie Dernier Entré Premier Sorti (*Last In First Out LIFO*). Le premier élément entré dans la pile est placé à la base de la pile et le dernier élément entré se situe au sommet de la pile.




Les instructions d'entrée et de sortie de pile sont **PUSH** <n> et **POP** <reg>. Selon le type d'UC, la pile remonte vers les adresses faibles (voir schéma) ou bien descend vers les adresses fortes.

L'adresse du sommet de pile est toujours conservée dans un registre nommé **pointeur de pile** (*Stack Pointer SP*). Sur certaines machines, un registre général peut servir de SP. Certaines UC utilisent également un **pointeur de base de pile** (*Base Pointer BP*).

6.3.6 Remarques

Dans une instruction, lorsque deux opérandes sont utilisés, deux modes d'adressages interviennent. Souvent certains modes sont incompatibles avec d'autres pour des raisons de taille du code instruction ou de temps d'accès : par exemple en 8086, jamais deux adressages directs. Par contre, un opérande fait parfois appel à la conjonction de deux modes d'adressage : mode indexé et basé + déplacement du 8086 !

Schéma des différents modes d'adressage



Toute indirection à n niveaux peut être simulée dès lors qu'on possède une instruction à indirection simple.

SI Chapitre 6 : La couche Machine 87

6.3.8 Utilisations de la pile

Avantages:

- structure de données LIFO et opérations de manipulation physiquement implantées : vitesse
- instructions courtes car opérandes implicites

Inconvénients:


- pas toujours dans une zone MC protégée
- sa cohérence nécessite égalité du nombre d'empilages et de dépilages (programmeur).
- capacité souvent limitée (par exemple 1 segment)

L'appel procédural

L'intérêt de l'utilisation de sous-programmes nommés procédures lors de l'écriture de gros été : concision, programmes a démontré modularité. cohérence, ... Le programme principal (PP) fait donc appel (CALL) à une procédure P1 qui exécute sa séquence d'instructions puis rend la main, retourne (RET) à l'instruction du PP qui suit l'appel. Cette rupture de séquence avec retour doit également pouvoir être réalisée dans le code de la procédure appelée P1, soit récursivement, soit vers une autre procédure P2. Ces appels imbriqués, en nombre quelconque, rendent impossible l'utilisation d'une batterie de registres qui sauveraient les valeurs de retour du CO!

ASI Chapitre 6: La couche Machine 88 ASI Chapitre 6: La couche Machine 89

Exemple d'appels procéduraux imbriqués



Les appels procéduraux imbriqués nécessitent l'utilisation de la pile de la manière suivante :

CALL <adrs> génère automatiquement (couche 1):

- ${\bf 1.\; PUSH\;CO\;;\; le\; compteur\; ordinal\; pointe\; toujours\\ sur\; l'instruction\; suivante}$
- 2. JMP <adrs> ; jump = goto

RET génère automatiquement :

1. POP CO; branchement à l'adresse de retour


Exemple d'évolution de la pile



Attention aux appels récursifs mal programmés qui provoquent des débordements de pile (*Stack Overflow*)! P3: 2ⁿ appels maximum (mots de n bits).

ASI Chapitre 6 : La couche Machine 90

Exemple de passage de paramètres :



Variables locales

L'implémentation de l'espace dédié aux variables locales est réalisé dans la pile d'exécution. Les premières instructions machines correspondant à la compilation d'une procédure consistent toujours à positionner les variables locales dans la pile, juste au dessus de l'adresse de retour. Dans l'exemple précédent, il suffit de rajouter autant de PUSH, après le MOV BP,SP, que nécessaires. Ces variables locales seront ensuite accédées via des adressages (BP-i) générés par le compilateur. Ce type d'implémentation permet l'appel procédural ainsi que la récursivité.

Paramètres et Variables locales

La plupart des langages de programmation évolués (Pascal, c, ...) permettent le **passage de paramètres** et l'utilisation de **variables locales** aux procédures. Les paramètres sont passés soit **par valeur**, soit **par adresse**. Les variables locales sont créées à l'activation de la procédure et détruites lors de son retour (**durée**). D'autre part, leur **visibilité** est réduite aux instructions de la procédure.

Passage de paramètre

Dans les programmes écrits en langage machine, la gestion des paramètres d'appel et de retour est à la charge du programmeur (registres, MC, pile). Par contre, un compilateur doit fournir une gestion générique des paramètres quel que soit leur nombre et leur mode de passage. La plupart du temps, la pile est utilisée de la façon suivante : Dans l'appelant, juste avant l'appel (CALL), le compilateur génère des instructions d'empilage (PUSHs) des paramètres d'appel et de retour. Juste après le CALL, il génère le même nombre de dépilage afin de nettoyer la pile. Dans le corps de la procédure appelée, la première opération consiste à affecter à un registre d'index ou de base (BP) la valeur du sommet de pile ± taille adresse de retour. Par la suite, les références aux paramètres sont effectuées via ce registre (BP±0..n)!

ASI Chapitre 6 : La couche Machine

Paramètres et variables locales

Finalement, chaque instance d'appel de procédure possède un espace d'adressage local composé :

91

- d'une part, des paramètres d'appel et de retour localisés dans la pile à (BP+2..n);
- d'autre part, des variables locales localisées dans la pile à (BP+1..m).


Exemple simple

Nous considérerons une procédure récursive simple n'utilisant que des paramètres et variables locales codés sur un mot machine. La fonction **mult** est une procédure à un paramètre de retour réalisant la multiplication de 2 entiers positifs par additions successives. Nous ne traiterons pas des problèmes de dépassement de capacité ni de l'optimisation de l'algorithme (y=0).

```
entierpositif mult(entierpositif x, entierpositif y)
entierpositif i; // inutile dans l'algo. !
si x=0 alors retourne 0
sinon début
i=y
retourne mult(x-1,i) + y
fin
```

Etudions le code compilé de cette procédure et d'un appel initial avec des données en entrée : x=2, y=5.

Image du code compilé et de la pile



Cet exemple illustre bien le danger de croissance de la pile lors d'appels récursifs mal programmés ! Remarquons que la **dérécursivation** évidente de mult peut être réalisée par le programmeur mais parfois aussi par le compilateur.

ASI Chapitre 6 : La couche Machine 94

6.4 Types d'instructions

Chaque catégorie d'Unité Centrale possède un jeu particulier d'instructions machines. Cependant, on peut classer les instructions de ces jeux en type d'instructions : transfert, opérations arith., ...

6.4.1 Transfert de données

Ces instructions permettent de **copier** ou bien de **déplacer** une donnée d'un endroit **source** vers un emplacement **destination**. Les instructions de copie sont largement majoritaires par rapport aux instructions de déplacement! Selon les UC, les termes suivants sont employés pour la copie : transfert, duplication, déplacement, mouvement, chargement, rangement! On aperçoit donc souvent les mnémoniques : **MOV**, LOAD ou **LD**, STORE ou **ST**, **PUSH**.

Remarquons que les instructions de déplacement avec destruction de la source sont la plupart du temps restreintes aux dépilages : **POP**.


Ces instructions de transfert doivent préciser : source , destination (voir modes d'adressage), taille de la donnée. La taille de donnée peut être codée dans le Code Opération mais peut également être implicite ou constituer un opérande à part entière.

Autres utilisations de la pile

Cette structure de données LIFO est massivement employée dans le cadre d'algorithmes divers et variés.

Exemples

- dérécursivation automatique : dans l'exemple précédent, les CALL récursifs peuvent être évités en empilant successivement les valeurs des paramètres d'appels puis en réalisant des additions successives lors des dépilages.
- évaluation d'expressions arithmétiques infixées et parenthésées : 3*(5+4*2)



- parcours d'arbre (préfixe, infixe, postfixe)
- etc ...

ASI Chapitre 6 : La couche Machine

6.4.2 Opérations arith. et logiques

95

• Op. dyadiques (à deux opérandes)

Un des 2 opérandes est souvent considéré comme destination de l'opération à moins que le résultat ne soit toujours transféré que dans l'accumulateur. Chaque machine a son type de représentation préféré des opérandes (C2, DCB,...).

Addition et Soustraction (toujours): ADD SUB Multiplication et Division (parfois): MUL DIV ET, OU, OUeXclusif: AND OR XOR

Remarques:

- masquage par ET: AND R1, 00FH; permet de ne conserver dans R1 que le quartet de poids faible!
- inversion par OUX : XOR R1, 0F0H; permet d'inverser le quartet de poids fort de R1!
- raz par OUX : XOR R1,R1; <=> R1:=0 et plus rapide (adressage registre à registre)!

Les opérations en virgule flottante (simple ou multiple précision) peuvent être câblées dans l'UC ou câblées dans un co-processeur arithmétique ou exécutées logiciellement par des sous-programmes. SI Chapitre 6 : La couche Machine 96 ASI Chapitre 6 : La couche Machine

• Opérations monadiques (1 seul opérande)

L'unique opérande source et destination peut parfois être implicite (accumulateur).

- Décalages et rotations : SHL=SAL, SHR, SAR, ROL, ROR, RCL, RCR
- Inc. et décrémentations : INC DEC
 Négations log. et (arith.) : NOT (NEG)
- \bullet raz : CLEAR

Remarques

- test d'un bit par rotation : RCL R1; JC toto; positionne R1_{n-1} dans le *Carry Flag*.
- décalage multiple → dyadique : 2° opérande immédiat ou dans un registre compteur : MOV CX, 4; SHL R1,CX ou bien SHL R1, 4
- négation C2 : NEG R1 ou NOT R1; INC R1
- mult. et div. : R1*19= R1*24+R1*21+R1*20 \to 2 décalages (dont un multiple) et 3 additions.

6.4.3 Branchements et comparaisons

Pour réaliser des ruptures de séquence, des instructions de branchement, ou de saut, permettent de modifier la valeur du Compteur Ordinal. Ces instructions sont soit inconditionnelles (GOTO, BRANCH, JUMP), soit conditionnées par certaines valeurs des indicateurs du registre d'état (PSW ou Flags).

ASI Chapitre 6 : La couche Machine

6.4.4 Procédures

Une procédure, ou routine ou sous-programme, est constituée d'une suite d'instructions réalisant un traitement particulier. L'appel à cette procédure est généralement réalisé par une instruction CALL adrsproc. Le retour à l'appelant s'effectue dès que l'on exécute un RET dans la procédure appelée.

La **récursivité** d'une procédure est une propriété permettant à celle-ci de s'appeler elle-même. La mise en œuvre de la récursivité est permise par la sauvegarde dans la pile de l'adresse de retour, des paramètres d'appels ainsi que des variables locales à la procédure.

6.4.5 Itérations

L'exécution répétée d'une suite d'instruction, ou boucle, est permise grâce à certaines instructions de branchements conditionnels à 3 adresses : LOOP CX, 0, adrs ; permet de décrémenter le registre CX (compteur), de comparer CX avec 0, enfin si CX?0 de boucler sur adrs (branchement).

Sur certains processeurs, le compteur est implicite et la valeur immédiate (0) également : LOOP adrs

• Branchements inconditionnels:

JUMP adrs \rightarrow CO := adrs

• Branchements conditionnels

JNC adrs \rightarrow si CF=0 alors CO:=adrs

Il existe différents indicateurs dans le registre d'état : Carry Flag, Overflow F., Zero F., Neg. F., ...

Ces indicateurs sont positionnés à la suite de l'exécution d'une opération arith. ou logique et sont **plus ou moins** rémanents! Afin d'éviter une affectation inutile, une instruction particulière de **comparaison** (CMP) permet de simuler la soustraction:

CMP R1, R2 \rightarrow PUSH R1; SUB R1,R2; POP R1

A la suite de la comparaison, les indicateurs sont positionnés et permettent donc d'effectuer un branchement conditionnel : CMP R1,R2; JAE adrs3

Remarque:

il existe des UC ayant des instructions à 3 adresses permettant le branchement conditionnel en une instruction :

CMP adrs1, adrs2, adrs3, c'est-à-dire si (adrs1)-(adrs2)=0 alors JMP adrs3 sinon <continuer en séquence>

SI Chapitre 6 : La couche Machine

6.4.6 Les Entrées/Sorties

- I) Ces instructions sont très fortement liées au matériel et varient donc énormément en fonction de l'UC considérée. Considérons d'abord les UC pourvues d'instructions d'E/S spécifiques:
- 1) L'UC exécute les instructions d'E/S et gère le périphérique : l'UC passe son temps à attendre ...
- 2) L'UC délègue sa responsabilité à une Unité d'E/S (ou d'échange) qui effectue le contrôle du transfert des données. Paramètres : Nom périph., sens transfert, adrs MC début (tampon ou buffer), nb de mots. Une fois le transfert initialisé par une instruction spécifique, l'Unité d'E/S réalise ce transfert de façon autonome en accédant directement à la MC (Direct Memory Access).

exemple d'Unité d'E/S : canal IBM 370

- 1) l'UC crée un prg canal en MC (suite d'instructions spécifiques au canal considéré).
- 2) l'UC charge à l'adr
s $\rm MC~72_{10}$ l'adr
s de ce pr
g.
- 3) l'UC exécute l'inston START I/O n°canal, n°périph
- 4) l'UC entreprend d'autres traitements
- 4') Le canal effectue le transfert en exécutant le prg stocké à l'adresse 72.
- 5) I'UC peut tester ou stopper l'E/S : instructions TEST I/O, TEST CHANNEL ou STOP I/O.

- II) l'UC ne possède pas d'instructions d'E/S spécifiques. Dans ce cas, l'UC communique avec les périphériques de la même façon qu'avec la MC. On dit que les E/S sont **projetées** (ou mappées) en mémoire. Certaines adresses sont attribuées aux divers registres internes des unités d'E/S (registres programme, d'état, tampon). L'UC écrit donc des informations à ces adresses pour demander à l'unité d'E/S correspondante d'entreprendre une E/S.
- Le premier avantage des E/S projetées en MC consiste à réduire le jeu d'instructions de l'UC en n'ayant pas d'instructions spécialisées d'E/S. Mais l'intérêt primordial de cette méthode réside dans l'utilisation de la puissance du jeu d'instructions tout entier et des divers modes d'adressage pour accéder aux registres des unités d'E/S.
- L'inconvénient principal est la diminution de l'espace allouable à la Mémoire Centrale.

Exemple:

Le PDP-11 a une imprimante standard projetée à l'adresse octale 777514 (registre d'état) et 777516 (registre tampon). Lorsque le bit 7 du registre d'état est à 1 (bit ready), cela signale que l'imprimante est prête à recevoir un car. dans son registre tampon.

Chapitre 6 : La couche Machine

102

6.5.2 Déroutements

Un déroutement (ou trappe trap) pendant l'exécution d'un programme P consiste à stopper P et à appeler automatiquement une routine de traitement lorsque certaines conditions surviennent. Par exemple, un débordement de capacité survenu à la suite d'une opération arithmétique peut provoquer le déroutement du programme vers une routine de traitement de l'erreur.

Remarquons qu'un déroutement est provoqué par l'exécution du programme lui-même, qui, en positionnant des indicateurs du mot d'état, déclenche, au niveau physique, un appel à la procédure appropriée. Tout déroutement pourrait être simulé par logiciel en testant le mot d'état puis en exécutant un appel conditionnel à la routine après chaque opération dangereuse.

fait de traiter automatiquement déroutements au niveau physique permet :

- l'augmentation de la vitesse d'appel (couche physique)
- la diminution de la taille du code

débordement, division par 0, débordement de pile, violation de protection, opération indéfinie...

6.5 Flux de commande

Le flux de commande exprime l'ordre d'exécution des instructions par l'UC. Le flux de commande standard ou normal est la séquence. Les instructions de branchement (conditionnel/ inconditionnel) ou d'appel de procédures, ainsi que les déroutements et les interruptions modifient cet ordre.

6.5.1 Sauts et appels procéduraux

Tout d'abord, on rappellera la nocivité des instructions GOTO (Branch, Jump) dans le cadre de l'écriture de programmes sans erreur. Par conséquent, on essayera toujours :

- 1) d'éviter d'écrire les programmes dans des langages sans structures de contrôle de haut niveau (while, for, repeat);
- 2) de minimiser le nombre de saut dans les autres programmes (notamment ceux de la couche machine).

On rappelle simplement ici le mécanisme d'appel (CALL) et de retour (RET) des procédures et l'utilisation implicite et explicite de la pile pour la conservation : des adresses successives de retour, des paramètres d'appel et de retour, enfin des variables locales à chaque appel.

6.5.3 Interruptions (IT)

Evénement provoqué par une cause externe au programme et qui interrompt celui-ci pour exécuter une routine de traitement l'interruption. A la fin de cette routine, le programme interrompu reprendra son exécution dans l'état exact où il l'avait laissée (sauf exception : chute alimentation !).

Chapitre 6: La couche Machine

103

Cette clause de reprise implique la sauvegarde du contexte du programme en début de routine d'IT et sa restauration à la fin. Le contexte du programme comprend en particulier l'ensemble des valeurs de tous les registres, y compris PSW.

Les IT sont principalement utilisées dans la gestion des E/S pour signaler la fin des transferts réalisés de façon asynchrone, ce qui permet d'éviter l'attente active de l'UC.

Remarques:

- Les déroutements sont parfois nommés interruptions internes (8086).
- La différence essentielle entre un déroutement et une IT est que le déroutement est synchrone avec le programme, alors que l'IT ne l'est pas. L'instant d'apparition d'une IT est indépendante du programme, pas le déroutement!

106

107

Niveaux d'interruption

En général, il existe plusieurs niveaux de priorités d'IT. En effet, différents périphériques étant connectés, il importe d'établir une politique de gestion des conflits. Différents algorithmes utilisant plusieurs **files de priorités** sont utilisés.

Par exemple, chaque niveau de priorité est associé à un type de périph. et par conséquent à une routine de traitement correspondante. Le numéro de périph. communiqué lors de l'IT permettra de le distinguer des autres de même type.

Transparence des IT imbriquées

Le mécanisme de traitement des IT est transparent lorsqu'il s'apparente au mécanisme de l'appel procédural. On utilise la pile pour sauvegarder les contextes du programme et de la suite des routines d'IT interrompus. Attention à ne pas permettre de nouvelle IT pendant le chargement ou la sauvegarde d'un contexte (atomicité)!

Exemple:

L'IBM 370 ne permet pas les IT imbriquées car un seul mot MC stocke le PSW du prog. interrompu. Pour éviter l'écrasement de ce mot, un indicateur de contrôle des IT du PSW de la routine est positionné afin d'interdire (**masquer**) toute nouvelle prise en compte d'une autre IT.

${\bf ASI} \hspace{1cm} {\bf Chapitre} \; 7: {\bf Perspectives} \; {\bf et} \; {\bf conclusion}$

7.2 Les autres couches : à suivre...

Systèmes d'exploitation

Etude des principes fondamentaux des systèmes d'exploitation :

- fichiers,
- processus,
- mémoire.

Assembleur

- mise en œuvre d'algorithmes sur un jeu d'instructions assembleur particulier;
- écrire proprement dans un langage peu structuré;
- étudier concrètement des mécanismes d'adressage;
- (interfacer avec les autres couches : système d'exploitation et applications en langage évolué).

7. Perspectives et Conclusion

7.1 Perspectives de l'ASI

- Stratégie **RISC/CISC** : processeurs à jeu d'instruction de limité/complexe : qui va gagner ?
- Nouveaux supports de mémoires de masse : optiques et magnétiques, DVD ...
- **Miniaturisation** : on va atteindre une asymptote horizontale pour les composants électroniques actuels \rightarrow changement de technologie
 - métaux supraconducteurs
 - ordinateurs biologiques (Science-Fiction ?)
- Standardisation : vue de l'esprit puisque marché fortement concurrentiel et impératifs commerciaux prépondérants
- Architectures **parallèles** de machines
 - multiprocesseurs à mémoire partagée
 - machines systoliques communicantes (réseaux quadratiques ou cubiques de processeurs)

SI Chapitre 7 : Perspectives et conclusion

7.3 Conclusion

Il est absolument indispensable de comprendre les **concepts de base** des machines matérielles afin :

- d'évaluer correctement les résultats numériques fournis par les machines (précision).
- de programmer intelligemment les algorithmes dont on a minimisé la complexité (des E/S fréquentes peuvent ruiner un algorithme d'une complexité inférieure à un autre).
- de pouvoir optimiser les parties de programme les plus utilisées en les réécrivant en langage de bas niveau.
- d'écrire des compilateurs ou des interpréteurs performants même si ceux-ci sont écrits en langage de haut niveau.
- de se préparer à l'arrivée de nouveaux paradigmes de programmation (programmation parallèle).

... et enfin d'obtenir une bonne note lors de l'évaluation!

111

8. Les Systèmes de Gestion de Fichiers

Systèmes de Gestion de Fichiers

8.1 Les Fichiers

8.1.1 Introduction

Définition conceptuelle :

Un fichier est une collection organisée d'informations de même nature regroupées en vue de leur conservation et de leur utilisation dans un Système d'Information.

Remarque:

inclut les SI non automatisés (agenda, catalogue de produits, répertoire téléphonique,...)

Définition logique:

C'est une collection ordonnée d'articles (enregistrement logique, item, "record"), chaque article étant composés de champs (attributs, rubriques, zones, "fields"). Chaque champ est défini par un nom unique et un domaine de valeurs.

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers

110

8.1.2 Opérations et modes d'accès

Un certain nombre d'opérations génériques doivent pouvoir être réalisées sur tout fichier :

création et initialisation du - création noeud descripteur (i-node, File Control Block, Data Control Block) contenant taille, date modif., créateur, adrs bloc(s), ... désallocation des blocs occupés et - destruction suppression du noeud descripteur

réservation de tampons d'E/S en - ouverture MC pour le transfert des blocs

- fermeture recopie des tampons MC vers MS

(sauvegarde)

- lecture consultation d'un article

- écriture insertion ou suppression d'un article

La lecture et l'écriture constituent les modes d'accès et peuvent être combinés (mise à jour) lors de l'ouverture d'un fichier (existant). A la création, un fichier est toujours ouvert en écriture. Un SE multi-utilisateurs doit toujours vérifier les droits de l'utilisateur lors de l'ouverture d'un fichier.

Remarque:

Selon les SE, la longueur, le nombre, la structure des champs est fixe ou variable. Lorsque l'article est réduit à un octet, le fichier est qualifié de non structuré. Au niveau logique, plusieurs modèles de base de données ont été définis : modèle relationnel [Codd 76], réseau, hiérarchique.

Définition physique :

Un fichier est constitué d'un ensemble de blocs (enregistrement physique, granule, d'allocation, "block", "cluster") situés en mémoire secondaire. Les articles d'un même fichier peuvent être groupés sur un même bloc (Facteur de groupage ou de Blocage (FB) = nb d'articles/bloc) mais on peut aussi avoir la situation inverse : une taille d'article nécessitant plusieurs blocs. En aucun cas, un article de taille ≤ taille d'un bloc n'est partitionné sur plusieurs blocs \rightarrow lecture 1 article = 1 E/S utile.

Systèmes d'exploitation

les blocs de MS sont alloués à un fichier selon différentes méthodes liées au type de support qu'il soit adressable (disques, ...) ou séquentiel (bandes, "streamers"). Cesméthodes cassettes. d'allocation sont couplées à des méthodes de chaînage des différents blocs d'un même fichier et seront étudiées dans le chapitre SGF.

8.1.3 Caractéristiques fonctionnelles

Volume: taille d'un fichier en octets ou multiples. Si articles de longueur fixe alors taille article*nb articles.

Systèmes de Gestion de Fichiers

Taux de consultation/mise à jour pour un traitement donné : rapport entre le nombre d'articles intervenant dans le traitement et nb total d'articles.

Exemple: fichier "personnel", traitement "paye" ==> taux de consultation = 100%

Remarque : un taux de consultation important implique souvent un traitement par lot avec une méthode d'accès séquentielle.

Fréquence d'utilisation : nb de fois où le fichier est utilisé pendant une période donnée.

Taux d'accroissement : pourcentage d'articles ajoutés pendant une période donnée.

Taux de renouvellement/suppression :

pourcentage d'articles nouveaux/supprimés pendant une période donnée. (TR=TS ==> volume stable)

Ces différentes caractéristiques ainsi que le type prépondérant d'utilisation (traitement par lot ou interactif) d'un fichier doivent permettre de décider de la structuration des articles, du type de support de stockage et des méthodes d'accès.

On classe souvent les fichiers en différentes catégories :

fichiers **permanents** : informations vitales de l'entreprise : Client, Stock, Fournisseurs... durée de vie illimitée, Fréquence d'Utilisation élevée, màj périodique par mouvements ou interactive.

fichiers **historiques** : archives du SI : Tarifs, Prêts-Bibliothèque, journal des opérations... pas de màj, taux d'accroissement élevé, taux de suppression nul.

fichiers **mouvements** : permettent la màj en batch des permanents afin d'éviter incohérences ponctuelles : Entrée/Sortie hebdomadaire stock, heures supplémentaires Janvier, ... durée de vie limité, fréquence d'utilisation très faible.

fichiers de **manoeuvre** : durée de vie très courte (exécution d'un programme) : spool, fichier intermédiaire.

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers

Remarque : les deux types d'articles précédents constituent la quasi-totalité des fichiers. La longueur fixe des articles permet de réaliser efficacement les calculs d'adresses de ceux-ci.

Articles de longueur var. et de structure multiple L'intérêt principal de ce type d'articles consiste dans le gain de place (suppression des blancs)

dans le gain de place (suppression des blancs) constitué par le compactage des fichiers concernés. L'inconvénient majeur réside dans la difficulté à calculer l'adresse d'un article. Ce type d'articles est particulièrement utilisé à des fins d'archivage sur support séquentiel et pour la téléinformatique.

La séparation des articles et des champs est souvent effectuée par insertion de préfixes indiquant la longueur de l'article ou du champ.

Exemple: fichier PERSONNE

TailleArt(1), NOM(1+20), PRENOM(1+15), SIT(1), cas SIT=M alors DATE_MAR(6) cas SIT=D alors DATE_DIV(6) cas SIT=C alors rien

18,5,UHAND,4,PAUL,M,23/08/91, 12,5,PETIT,4,JEAN,C, 19,6,HOCHON,4,PAUL,D,10/10/89,

...

8.1.4 Structure et Longueur des articles

Articles de longueur fixe et de structure unique Dans la plupart des cas, chaque article d'un fichier contient le même nombre de champs chaque champ étant de taille fixe. Il existe un type unique d'articles.

Exemple: fichier STOCK

| nom champ | type | taille | exemple |
|-----------|------|--------|----------|
| REF | N | 4 | 0018 |
| DESIGN | A | 15 | VIS 8*20 |
| QTE | N | 7 | 550 000 |
| DATE | D | 6 | 23/09/92 |

Articles de longueur fixe et de structure multiple

Les articles peuvent varier de structure parmi plusieurs sous-types d'articles (record variant de Pascal, union de C, C++). La longueur fixe des articles d'un tel fichier correspond à la longueur maximale des différents sous-types.

Exemple: fichier PERSONNE, articles de 42 octets

NOM(20), PRENOM(15), SITUATION(1), cas SITUATION=M alors DATE_MAR(6) cas SITUATION=D alors DATE_DIV(6) cas SITUATION=C alors rien

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers

Systèmes de Gestion de Fichiers 115

8.1.5 Méthodes d'accès

8.1.5.1 Accès Séquentiel

Les articles sont totalement et strictement ordonnés. L'accès (lecture/écriture) à un article ne peut être réalisé qu'après l'accès à l'article précédent. Un **pointeur** d'article courant permet de repérer la position dans le fichier à un instant donné. L'ouverture en lecture positionne le pointeur sur le 1er article puis les lectures successives font progresser le pointeur jusqu'à la position End Of File (EOF). Selon les cas, l'ouverture en écriture positionne le pointeur en début de fichier (rewrite) ou en fin de fichier (append). Il existe une opération spécifique de remise à zéro du pointeur (retour en début de fichier, rembobinage, "reset", "rewind").

Historiquement lié au support **bande** magnétique et cartes perforées, cette méthode d'accès est la plus simple et de surcroît est **universelle**. Elle reste très utilisée notamment pour les fichiers non structurés (textes, exécutables,...) ou les fichiers historiques. Pour les fichiers permanents, si le taux de consultation ou de màj est important, la solution séquentielle doit être envisagée. Cependant, l'accès séquentiel est impensable pour un bon nombre d'op. interactives (réservations, op. bancaires, ...)

8.1.5.2 Accès direct

(ou sélectif, aléatoire, "random")

Ce type d'accès nécessite un support adressable! Un ou plusieurs champs des articles servent d'expression d'accès (clé) pour "identifier" et accéder à un ou plusieurs articles. On peut directement lire ou écrire l'article grâce à une opération du type suivant :

lire/écrire(fichier, valclé, adrsMCtransfert)

On peut également vouloir accéder aux articles par l'intermédiaire de plusieurs clés :

Exemple: fichier Personne; clé1 = N°SS; clé2 = Nom

Par la suite, nous traiterons de la manière de réaliser l'accès direct sur un fichier à **clé unique**. Selon les cas, la transposition aux clés multiples est plus ou moins simple!

Adressage direct


Ce type d'adressage est un cas d'école puisqu'il associe à chaque valeur de clé l'adresse physique du bloc contenant l'article. Il y a ainsi identité des valeurs de clé d'article et des adresses physiques de bloc. Un inconvénient évident est que le domaine des valeurs de clé doit correspondre exactement aux domaine des adresses physiques. De plus, l'espace adressable est très fortement sous-occupé (FB=1) et ne peut être partagé par plusieurs fichiers ayant des valeurs de clés conflictuelles! Par contre, le temps d'accès à un article est minimal. La clé doit être identifiante!

Systèmes d'exploitation

Systèmes de Gestion de Fichiers

118

exemple:



Dans cet exemple, un domaine de 10^6 clés potentielles est réduit à un espace logique de 9 numéros logiques permettant de stocker les 3 articles réels.

hachage parfait

Une fonction de dispersion idéale est celle qui réalise une **bijection** de l'ensemble des clés existantes vers l'ensemble des numéros logiques. Il n'y a ainsi aucun espace perdu. La recherche d'une fonction idéale est calculable sur un ensemble statique de clés identifiantes mais impossible sur un ensemble dynamique

Collisions ou conflits

Il y a collision lorsque la fonction de hachage associe un numéro logique déjà utilisé à un nouvel article. Il faut alors traiter la collision pour insérer le nouvel article dans le fichier:

- soit dans une zone de collision générale accédée soit séquentiellement, soit par une autre fonction ${\bf f2}$
- soit dans une zone de collision spécifique à chaque numéro logique.

Adressage relatif

La clé est un nombre entier correspondant au **n**uméro logique (0..n-1) d'article dans le fichier. On obtient aisément l'adresse physique (bloc ; dépl.) de celui-ci :

taille fixe : AdPhy:=(Orga(nl div FactBloq); taille*(nl mod FactBloq)) taille var. : il existe une table de correspondance [nl --> AdPhy]

Si la numérotation logique n'est plus continue (suppressions), de l'espace inutile continue à être occupé par le fichier! En effet, la compression après chaque suppression serait trop coûteuse. L'insertion suivante sera donc réalisée dans un trou. L'ordre des nl ne correspond donc pas forcément à l'ordre d'insertion!

Adressage dispersé, calculé ("hash-coding")

L'adressage dispersé consiste à calculer un numéro logique d'article à partir d'une valeur de clé et d'une fonction de hachage : nl:=f(c).

f permet de réduire le domaine des nl par rapport au domaine des clés afin de donner un volume de fichier supérieur au volume utile mais inférieur à card(domaineClé)*tailleArt.

Avantages:

calcul en MC ==> accès très rapide clés quelconques : non identifiantes ==> collisions

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers

119

La détermination d'une bonne fonction de hachage donnant un **faible taux de collision** est un gage de rapidité d'accès. **Exemple**: somme des entiers (16 bits) composant la clef modulo taille fichier. Avec une clé non identif., le taux de collision augmente.

Lorsque le volume utile du fichier croît, il est nécessaire de réorganiser celui-ci, par exemple, en allouant un espace logique double du précédent, en modifiant f et en réorganisant les articles existants.

inconvénients:


collisions coûteuses pas d'accès séquentiel (accès calculés répétés) taux d'occupation mémoire <= 1 taille du fichier connue à priori réorganisations coûteuses

Adressage indexé

Un **index** est une table de couples (valeur clé, nl) **triée** sur les valeurs de la clé. L'index est **dense** si toutes les clés du fichier y sont recensées. Sinon l'index est dit **creux** et une clé c présente dans le fichier et absente de l'index est dite couverte par la clé tout juste inférieure présente dans l'index. Un index creux implique une **clé primaire**, c'est à dire que le fichier soit **trié** sur cette clé. D'autres index secondaires doivent alors être dense!

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers 120 Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers 11

Exemple d'Index creux primaire :



La recherche d'une clé d'un article est réalisée par dichotomie sur le fichier d'index. Lorsque le fichier atteint un volume important, son fichier d'index ne tient plus sur un seul bloc et on est alors forcé de parcourir séquentiellement les blocs d'index.

Aussi, on préfère une organisation arborescente (**b-arbre**) de l'index dans laquelle existe une hiérarchie de sous-tables d'index creux permettant une bonne rapidité d'accès. En fait, on indexe chaque bloc d'index!

Contraintes sur un b-arbre d'ordre p (#ptrs/bloc index)

- tout chemin (racine --> feuille) est de longueur identique = hauteur (exemple h=2)
- chaque bloc d'index est toujours au moins à moitié plein (sauf la racine) : chaque bloc d'index contient k clés avec EntInf(p/2)≤k≤p-1 (ex. p=3).

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers

8.2 Système de Gestion des Fichiers

122

8.2.1 Organisation arborecente


La quasi-totalité des SGF sont organisés en arborescence de **répertoires** (catalogue, "directory") contenant des sous-répertoires et fichiers. Suivant le cas, les répertoires sont considérés comme des fichiers (unix) ou bien demeurent dans des zones de MS spécifiques (MS-DOS zone DIR). Le répertoire permet d'accéder au **noeud descripteur** d'un fichier qu'il contient. Ce noeud permettra de connaître la localisation et l'ordonnancement des blocs contenant les données de ce fichier. Par la suite, on supposera des répertoires de même nature que les fichiers.

8.2.2 Allocation de mémoire secondaire

8.2.2.1 Support séquentiel (bande)

- pistes longitudinales (1 car/ $8\,I\,16$ pistes //)
- densité d'enregistrement en bpi (1600..6000)
- blocs séparés par des gap inter-bloc (2 cm)
- fichiers séparés par des gaps inter-fichier
- entêtes de blocs et de fichiers permettant le positionnement.
- on ne modifie jamais directement une bande.
- les maj sont effectuées lors de la recopie sur une autre bande.
- faible coût, accès lent ==> archives, copies, sauvegardes

Exemple d'index par b-arbre :



1 bloc de fichier = 1 à 2 articles

Afin de maintenir les contraintes lors des suppressions ou des insertions d'articles, on est parfois obligé de **réorganiser** l'arborescence ! Moins rapide que le hachage pour l'accès direct, l'adressage **indexé** permet cependant de traiter également l'accès séquentiel à moindre coût (index creux ou b-arbre).

Remarques

- Il existe toujours un compromis (place utilisée/temps d'accès).
- Les insertions et suppressions d'articles provoquent des trous dans les blocs de données. L'index b-arbre gère ceux-ci mais les index linéaires (creux ou denses) ne le font pas... (voir SGF)
- Pratiquement, les b-arbres et les index creux (ISAM) prédominent dans les SGBD (vitesse + accès séquentiel).
- index multiples : on peut ajouter des index secondaires denses peu efficaces pour l'accès séquentiel.

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers

123

8.2.2.2 Support adressable (disque)

Espace adressable numéroté (0..b-1) de b blocs. L'accès à deux **blocs consécutifs** est peu coûteux (translation et rotation minimale de la tête de lecture/écriture). Remarquons que la numérotation logique des blocs ne correspond pas à la topologie (facteur d'entrelacement).

2 problèmes :

- disponibilité ou occupation d'un bloc
- localisation et ordonnancement des blocs d'un fichier

Gestion des blocs disponibles

Une liste des blocs libres doit être maintenue afin de gérer les créations et destructions de fichiers.

implémentations:

- tableau de bits : 0100011111101...110 (mot de b bits) demande bloc : chercher le 1° 0 dans la liste puis 0 -> 1 rejet bloc : 1 -> 0
- considérer cette liste des blocs libres comme un fichier, donc utiliser une des méthodes d'allocation suivantes.

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers

128

Allocation contigüe

Ex: fic1 (b0..b3); fic2(b9..b12); ...; fick(b5..b6)

- temps d'accès séquentiel et direct optimal
- noeud descripteur contenant blocDebut, nbBlocs
- peu utilisé car les fichiers ont des tailles dynamiques ==> surévaluation a priori des volumes fichiers, réorganisations fréquentes et coûteuses lors des augmentations de volume.

• utilisation pour les tables systèmes de taille fixe : MS-DOS : boot, FAT1, FAT2, DIR

Unix: boot, SF type, i-node table

Problème de l'allocation dynamique (=new, malloc) lors d'une demande de n blocs libres, le système doit chercher un trou (suite de blocs libres) suffisament grand parmi les trous de l'espace disque.

Stratégies

- Premier trouvé ("**First-Fit**") : on parcours la liste des trous jusqu'à en avoir trouvé un assez grand.
- Plus Petit ("**Best-Fit**") : on cherche dans **toute** la liste la borne supérieure des trous => parcours intégral ou liste des trous **triée** et recherche dicho.
- Plus Grand ("Worst-Fit"): inverse de Best-Fit.

Des simulations ont prouvées la meilleure performance de BF et FF en temps et en espace utilisé. Lorsque l'espace libre est suffisant mais qu'il n'existe pas de trou assez grand, cette fragmentation externe implique un compactage des fichiers.

Systèmes d'exploitation

Systèmes de Gestion de Fichiers

126

Allocation chaînée déportée

On déporte le chaînage dans une table système (FAT pour MS-DOS) dont chaque entrée pointe sur le bloc de données suivant du fichier. La tête de liste est positionnée dans le noeud descripteur. Cette table de chaînage est chargée en MC (volume courant) afin de permettre des accès directs rapides.

Avantage

• Accès direct et séquentiel peu coûteux

Inconvénients

- fragmentation interne (compactages périodiques)
- accès direct après parcours de la liste en MC

Allocation indirecte (indexée)

Un **bloc d'index** contient la liste des pointeurs sur les blocs de données du fichier. Ce bloc d'index est lui-même pointé par un champ du noeud descripteur de fichier. A la création le bloc d'index est initialisé à nil, nil, ..., nil et lors des écritures successives, les premiers pointeurs sont affectés des adresses des blocs alloués par le gestionnaire de mémoire disponible. Ici encore la contiguïté est tentée! A l'ouverture, le bloc index est chargé en MC afin de permettre les accès.

Allocation chaînée

Les blocs de données d'un fichier contiennent un pointeur sur le bloc suivant. Le noeud descripteur contient, lui, la **tête** de liste. Lors de la création, la tête est mise à **nil**, puis, au fur et à mesure des demandes, une allocation contigüe (optimale en temps d'accès) est tentée. Si celle-ci ne peut avoir lieu, on choisit le(s) premier bloc disponible.

Avantage

• plus de fragmentation externe donc seule limitation = taille espace disque libre.

Inconvénients

- Accès séquentiel seulement!
- fragmentation interne des fichiers nécessitant de nombreux mouvements de tête. Des utilitaires de compactage permettent la réorganisation périodique des fichiers en allocation contigüe.
- fiabilité : si un pointeur est détruit logiciellement ou matériellement (bloc illisible) on perd tout le reste du fichier.
- \bullet encombrement disque dû aux pointeurs si blocs de petite taille

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion de Fichiers

127

Avantage

• accès direct et séquentiel rapide

Inconvénients

- fragmentation interne => compactages périodiques
- taille gaspillée dans les blocs d'index >> taille des pointeurs en alloc chaînée.
- petits fichiers : pour 2 ou 3 adresses de blocs, on monopolise un bloc index !
- très grands fichiers : un bloc index étant insuffisant, plusieurs blocs index peuvent être chaînés et un mécanisme de multiple indirection peut être utilisé.

Allocation directe

Le **noeud descripteur** contient tous les pointeurs sur les blocs de données. De taille fixe et petite, cette structure de données ne pourra être utilisée que pour des fichiers de faible volume.

Avantage

- accès direct et séquentiel très rapide
- \bullet peut être mixtée avec indirection ou chaînage

Inconvénients

- taille limitée des fichiers
- fragmentation interne

8.3 Exemples

8.3.1 Le SGF MS-DOS

Nous décrivons ci-après l'organisation physique d'un volume MS-DOS sous la forme d'une disquette 5,25 pouces. Les principes d'allocation de MS-DOS restent les-mêmes quel que soit le support adressable, seuls le nombre et la taille des champs varient.

Systèmes de Gestion de Fichiers

Une disquette, ou disque souple ou "floppy disk", est constituée d'un support plastique mince de forme discale d'un rayon de 5,25 pouces (1 pouce = 2,54 cm) sur lequel a été déposé un substrat magnétique. Dans le cas de disquettes double face double densité, cette surface homogène de particules magnétisables est structurée en 2 faces de 40 pistes possédant chacune 9 ${\bf secteurs}.$ Les pistes concentriques sont numérotées de 0 à 39 depuis l'extérieur vers l'intérieur. Chaque secteur contient 512 octets utiles. La capacité d'une disquette est donc de 2 * 40 * 9 * 512 = 360 Koctets.

L'unité d'allocation (" ${f cluster}$ "), ou bloc, est la plus petite partie d'espace mémoire allouable sur une disquette. Pour une disquette 5,25 pouces à 360 Ko, un bloc est constitué de deux secteurs consécutifs et a donc une capacité d'1 Ko. La numérotation des secteurs est effectuée de la façon suivante :

Face 0Piste 0 Secteurs 0 à 8 Face 1 Piste 0 Secteurs 9 à 17

Face 0 Piste 1 Secteurs 18 à 26

Face 1 Piste 1 Secteurs 27 à 35 etc...

Systèmes d'exploitation

Systèmes de Gestion de Fichiers

130

FCB

| 07 | nom du fichier sur 8 octets | | | | | |
|------|-----------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|--|
| 815 | extension sur 3 | 3 octets | attrib | réservé par | MS-DOS | |
| | | | ut | | | |
| 1623 | réservé p | ar MS-l | DOS | | heure | |
| | | | | | modificat | |
| 2431 | date | 1° | entrée | Taille fichier (I | LSB, MSB) | |
| | modificat. | FAT | | | | |

L'octet d'attribut permet de spécifier certaines protections : fichier caché, lecture seulement, archive, système, normal ou encore de préciser que le fichier est un catalogue. L'heure et la date de dernière modification permettent de retrouver la dernière version d'un fichier de travail. La taille du fichier est codé sur 32 bits ce qui permet une taille maximale de 4 Gigaoctets! Ce qui est bien entendu impossible sur une disquette de 360 Ko. Enfin, la 1ère entrée dans la FAT permet d'indiquer le premier maillon du chaînage dans la FAT qui pointera luimême sur le second qui pointera sur le troisième etc...

la FAT 12 bits

C'est une table d'entrées d'une longueur de 12 bits (1,5 octets) qui spécifie le chaînage permettant de reconstituer un fichier fragmenté sur plusieurs blocs. Les deux premières entrées (0 et 1) de cette table sont réservées par le système pour préciser le type de la disquette sur laquelle elle se trouve (simple/double face, simple/double densité). L'entrée numéro 2 correspond au premier bloc de la disquette non réservé au système, c'est-àdire le bloc n° 6 (secteurs 12 et 13). Ainsi le fichier dont le "1° entrée FAT" de son entrée de répertoire est 2 verra son premier bloc de données situé sur les secteurs 12 et 13. Dans cette première entrée FAT on trouve la valeur de l'entrée suivante, par exemple 005, qui correspond au bloc de données suivant.

Fichier et catalogue

Un fichier MS-DOS est une suite d'octets désigné par un identifiant composé d'un nom de 8 caractères et d'une extension de 3 caractères. Par exemple, COMMAND.COM, PRG1.PAS, SALAIRES.DBF, TEXTE1.DOC...

Un catalogue ("directory") MS-DOS est un type de fichier particulier permettant de regrouper différents fichiers de données et/ou d'autres catalogues dans une même entité. L'architecture du Système de Fichiers est donc une arborescence dont toutes les feuilles sont des fichiers et tous les nœuds intermédiaires des catalogues. Le catalogue racine est désigné par un "backslash" \ et est stocké en début de disquette.

Allocation

Les fichiers sont fragmentés en allocation chaînée déportée et MS-DOS conserve dans une table l'adresse des différents fragments. Cette table s'appelle Table d'Allocation des Fichiers ("File Allocation Table") et sera désignée par la suite par FAT. Deux copies de la FAT sont stockées sur la disquette (secteurs 1,2 et 3,4) afin de garantir la sécurité des données en cas de destruction accidentelle d'une des deux copies. Le catalogue général (racine) de la disquette est lui situé sur les secteurs 5 à 11. Le secteur 0, quant à lui, contient le programme d'amorcage sur les disquettes systèmes ("boot-strap"). Enfin les secteurs 12 à 719 contiennent les données des différents fichiers.

catalogue racine


C'est une table dont les entrées ("File Control Block") ont une longueur de 32 octets qui décrivent les fichiers et les souscatalogues. Une entrée de répertoire peut être schématisée de la façon suivante:

Systèmes d'exploitation

Systèmes de Gestion de Fichiers

131

exemple de FAT



Dans cet exemple, le fichier est contenu sur trois blocs (6, 9 et i+4). La **fin du chaînage** est indiqué par la valeur 0FFFH (nil) tandis qu'une valeur 000 indique un bloc libre. La gestion des blocs libres (table de "12 bits") est en effet couplé au mécanisme de FAT.

Deux remarques

- Les entrées du répertoire racine ne sont pas compactées et la valeur 0E5H située sur le premier octet d'un FCB signifie que cette entrée est libre. Soit cette entrée n'a jamais été utilisée pour décrire un fichier ou un catalogue, soit ce fichier ou ce catalogue a été détruit (**delete** ou rmdir) et le système a simplement **surchargé** le premier octet du nom du fichier par un code 0E5H. Par conséquent, la recherche d'un nom dans le catalogue général est effectuée séquentiellement sur toutes les entrées. On aurait pu tout aussi bien choisir de compacter les entrées du catalogue à chaque destruction de fichier, ce qui aurait diminué le temps de recherche d'un fichier n'existant pas! Mais cela aurait interdit les utilitaires de récupération de fichiers détruits (undelete).
- La seconde remarque concerne la ${\bf fragmentation}$ des fichiers sur la disquette. Au bout d'un certain nombre de créations et de destructions de fichiers et de répertoires, les différents blocs supportant les données d'un fichier se trouvent être disséminés sur la disquette. Or le transfert en mémoire centrale de tous les blocs de ce fichier va nécessiter un grand nombre de mouvements de translations du bras de lecture. C'est pourquoi il existe des utilitaires de compactage des blocs des fichiers d'une disquette permettant de minimiser les temps d'accès à un fichier.

La VFAT 32

Systèmes de Gestion de Fichiers

Nouveau standard de FAT permettant de gérer des disques durs de grande capacité (>2Go) :

- Entrées de FAT sur 12, 16 ou 32 bits permettant des petits clusters;
- FCB sur 32, 37 ou 44 octets (FCB étendu).

Exemple: disquette 1.4 Mo

Volume:

• 80 pistes/face : 160 pistes • 18 secteurs/piste : 2880 secteurs

• 512 octets/secteurs: 1440 Ko soit 1.40 Mo

• 1 secteur/cluster

FAT

• 1 FAT: 9 secteurs * 2 copies;

• Entrée de FAT : 12 bits ;

• 3072 entrées (2880 clusters)

Répertoire racine :

• Répertoire racine sur 14 secteurs

• FCB sur 32 octets

• soit 224 entrées

Taux de transfert : 500 Kbits/s

Les noms longs de fichiers de WinX sont stockés dans le FCB suivant immédiat codé en Unicode.

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion des processus

134

9. Les processus Unix

9.1 Généralités

Processus : suite temporelle d'exécutions d'instructions d'un programme par un processeur. (programme : données + suite d'instructions)

La gestion des processus (pus) étant très dépendante du SE étudié, nous nous bornerons à définir quelques notions générales avant d'aborder plus particulièrement les pus Unix.


nom d'un pus : où numéro d'identification du pus qui permet sa manipulation par le système et par l'utilisateur l'ayant créé.

ressources : emplacements de mémoire centrale, périodes d'utilisation de l'UC, périphériques ... nécessaires à un processus pour son évolution.

état : un processus disposant de toutes les ressources (UC, MC, ...) nécessaires à l'exécution de sa prochaine instruction est dans l'état actif. Dans tous les autres cas, il est bloqué sur la ou les ressources manquantes.

8.3.2 Le SGF d'Unix

Exemple d'une arborescence de fichiers Unix



- catalogues : bin, usr, dev, dupont, durant;
- fichiers ordinaires : ls, cat , data1, prg1, prg2, data2;
- fichiers périphériques : sous le catalogue dev ("device") : prt1, dsk2.

Caractéristiques

- Entrées/Sorties généralisées ou transparentes
- désignation : chemin d'accès absolu /..., ou relatif
- fichiers **non structurés** = suite d'octets numérotés logiquement de 0 à n-1 (n = longueur du fichier) : structuration à la charge des programmeurs
- accès direct à une suite d'octet à partir d'une position i dans le fichier (0 \leq i \leq n-1) $\boldsymbol{et/ou}$ accès $\boldsymbol{s\acute{e}quentiel}$
- catalogues Unix = liste (nom de fichier, # i-node)
- identification = # i-node
- désignations multiples : compteurs de liens ou de références
- système de protection : rwx rwx rwx propriétaire groupe

Systèmes d'exploitation Systèmes de Gestion des processus 135

Remarque : l'observation des ressources courantes d'un processus actif ne peut être fait qu'entre deux instructions (atomicité).

ressource locale à un pus i : si elle ne peut être utilisée que par le pus i. ex : variables du prog.

ressource commune : si elle n'est locale à aucun pus. ex: tube

partageabilité : une ressource commune est **critique** (resp. partageable à n=2 points d'accès) si sur un point observable elle ne peut être détenue que par un (resp. n) pus au plus. ex : l'UC est critique; une zone mémoire tube est partageable à 2 points d'accès.

Plusieurs pus sont dits en exclusion mutuelle sur r lorsque ils utilisent cette ressource critique r.

mode : niveau de pouvoir (droits) dans lequel s'exécute le pus lui permettant ou non d'accéder à certaines ressources et/ou d'exécuter certaines instructions privilégiées de l'UC. ex : dans de nombreux systèmes deux modes (seulement) existent : mode maître (ou système noyau)/mode esclave (ou utilisateur). Le mode d'un pus peut être statiquement donné à la création ou évoluer dynamiquement (Unix).

138

durée de vie : un pus naît, après chargement en MC, lors du lancement du programme par le SE et meurt à la fin de l'exécution de ce programme lors du retour au SE.

Les mécanismes de synchronisation permettent notamment l'activation d'un pus bloqué sur une ressource ou au contraire le blocage d'un pus actif. ex : l'accès de 2 pus à une ressource critique nécessite leur synchronisation afin qu'un seul d'entre eux n'obtienne la ressource.

Les mécanismes de communication permettent à plusieurs pus de se transmettre des données. Afin d'éviter la communication par fichier (E/S lentes) on utilise des structures de données en mémoire centrale : variables partagées, tubes, signaux, files de messages, sockets,...


Le **recouvrement** (overlay) est une technique qui permet de remplacer une partie de la mémoire centrale par une autre. ex : un programme très long peut être décomposé en parties se recouvrant pour diminuer l'espace utilisé (quasiment plus utilisé car grande mémoires et pagination).

ASI Chapitre 8 : Assembleur

10. Assembleur

9.2 Description des processus Unix

image mémoire d'un pus : ensemble des zones mémoires utilisées par un pus :



Un processus Unix réalise ses instructions normales en mode utilisateur puis commute en mode système lors d'un appel au noyau, d'une interruption, ou d'un déroutement.

La commutation de pus est toujours effectuée en mode système par le pus "partant" (pas de préemption).