Il data link layer (*layer 2*) Error detection Error correction

Liceo G.B. Brocchi - Bassano del Grappa (VI) Liceo Scientifico - opzione scienze applicate Giovanni Mazzocchin

Il data link layer

- Lo scopo del livello fisico è inviare singoli bit come segnali elettromagnetici
- Lo scopo del livello data link è trasmettere unità di informazione chiamate frame tra macchine adiacenti, ossia collegate tramite un mezzo trasmissivo (sia esso guidato o non guidato)
- I protocolli di questo livello sono implementati a livello di **NIC** (*Network Interface Card* hardware) o come driver del sistema operativo (software di sistema)
- I servizi principali offerti dal livello data link al livello superiore sono:
 - 1. framing
 - 2. controllo degli errori
 - controllo di flusso

Controllo degli errori - esempio spaziale

- Da un po' di decenni ammiriamo fotografie scattate da sonde distanti milioni di chilometri
- NASA ed ESA ricevono segnali particolarmente potenti da Giove o da Saturno?
- Ci sono ripetitori installati su pianeti e asteroidi?
- È conveniente chiedere ad una sonda di ritrasmettere nel caso in cui vengano rilevati errori? Qual è la probabilità che la prossima volta i dati arrivino integri?
- Un discorso simile si può fare anche per le reti wireless (e.g. Wi-Fi) terrestri e la comunicazione satellitare (canali molto rumorosi)

Ridondanza

• **Ridondanza**: <u>la presenza, nei messaggi emessi da una sorgente,</u> di bit deducibili da altri bit del messaggio

 Vedremo che l'aggiunta di bit ridondanti ad un messaggio permette di <u>rilevare</u> (**detect**), e in alcuni casi <u>correggere</u> (**correct**), alcuni errori


Codice privo di ridondanza - problemi

fruit	code
banana	00
strawberry	01
orange	10
peach	11

il codice non è ridondante:

2 bit per 4 frutti

(il numero minimo di bit per codificare 4 messaggi equiprobabili)




Codice privo di ridondanza - problemi

fruit	code
banana	00
strawberry	01
orange	10
peach	11

il codice non è ridondante:

2 bit per 4 frutti
(il numero minimo di bit per
codificare 4 messaggi equiprobabili)



RX

TX ha inviato peach, ma RX riceve orange. RX non ha modo di capire che c'è stato un errore

- Parità: il fatto che un numero sia o pari o dispari
- Bit di parità pari: bit ridondante aggiunto ai dati per fare in modo che il numero di 1 nella codeword (dati più bit di parità) sia pari
- Bit di parità dispari: bit ridondante aggiunto ai dati per fare in modo che il numero di 1 nella codeword sia dispari
- L'aggiunta di un *parity bit* permette di individuare un certo numero di bit error
- Vediamo degli esempi

il trasmettitore vuole inviare questi 7 bit:

1 1 0 1 0 1 1

si aggiunge un <u>bit di parità pari</u>. Viene trasmessa la codeword seguente:

1 1 0 1 0 1 1 1

se il ricevitore legge la codeword:



rileva un errore in quanto la parità è violata: 7 bit a 1, ma la parità doveva essere pari (il bit di parità dovrebbe essere 0)

<u>Infatti, il terzo bit (evidenziato in rosso) è arrivato invertito</u>

se il ricevitore legge la codeword:



non rileva alcun errore in quanto la parità non è violata. Ma i bit in rosso sono arrivati invertiti!

Il controllo di parità non permette l'error detection di un numero pari di bit invertiti (*flipped bits*)

- Cheksum: check + sum (controllo della somma)
- Il messaggio viene visto come una sequenza di blocchi di n bit
- Esempio: questo messaggio di 12 bit:
 - 101101010101

può essere suddiviso in blocchi di 3 bit, così:

1	0	1
1	0	1
0	1	0
1	0	1

• Si aggiunge al frame una sequenza di n bit ridondanti che rappresenta la somma dei blocchi di cui è composto il messaggio

- La somma può essere calcolata in vari modi, noi ne vediamo uno
- Consideriamo questo messaggio:

```
10000100_00100100_11100010_10011001
```

 Lo suddividiamo in blocchi di 8 bit e calcoliamo la somma binaria dei 4 blocchi:

1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1

1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
							1

1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
						1	1

				1			
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
					0	1	1

			1	1			
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
				0	0	1	1

		1	1				
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
			0	0	0	1	1

	1	1					
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
		1	0	0	0	1	1


1	1						
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
	0	1	0	0	0	1	1

	1							
	1	0	0	0	0	1	0	0
	0	0	1	0	0	1	0	0
	1	1	1	0	0	0	1	0
	1	0	0	1	1	0	0	1
1 0	0	0	1	0	0	0	1	1

• Si aggiunge l'ultimo riporto alla somma limitata ad n bit:

0	0	1	0	0	0	1	1
						1	0
0	0	1	0	0	1	0	1

• Si effettua il complemento a 1 della somma ottenuta sopra:



• Il trasmettitore invia il messaggio seguito dal checksum calcolato sopra:

1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0

- Il ricevitore esegue la somma di tutti i blocchi, compreso il checksum:
 - se il risultato è composto soltanto da 1, ACCEPT
 - altrimenti, REJECT
- Vediamo cosa succede nei 2 casi

1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
							1

					1		
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
						0	1

				1	1		
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
					1	0	1

			1	1			
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
				1	1	0	1

		1	1				
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
			1	1	1	0	1

	1	1					
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
		1	1	1	1	0	1

1	1						
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1	0	1

		1							
		1	0	0	0	0	1	0	0
		0	0	1	0	0	1	0	0
		1	1	1	0	0	0	1	0
		1	0	0	1	1	0	0	1
		1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1

1	1	1	1	1	1	0	1
						1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

all 1's -> ACCEPT

1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
							1

caso 2: un bit invertito

					1		
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
						0	1

caso 2: un bit invertito

				1	1		
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
					1	0	1

caso 2: un bit invertito

			1	1			
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
				1	1	0	1

		10	1				
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
			0	1	1	0	1

	10	10					
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
		0	0	1	1	0	1

10	10						
1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
	0	0	0	1	1	0	1

		10							
		1	0	0	0	0	1	0	0
		0	0	1	0	0	1	0	0
		1	1	1	1	0	0	1	0
		1	0	0	1	1	0	0	1
		1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1

caso 2: un bit invertito

0	0	0	0	1	1	0	1
						1	1
0	0	0	1	0	0	0	0

not all 1's -> REJECT

Hamming codes (error correction)


message	code
rainy	0
sunny	1

il codice non è ridondante: 1 bit per 2 possibili messaggi

TX rainy, 0, 0K

message	code
rainy	0
sunny	1

il codice non è ridondante: 1 bit per 2 possibili messaggi



TX

RX

TX ha inviato rainy, ma RX riceve sunny.
RX non ha modo di capire che c'è stato un errore,
né tanto meno di correggerlo

message	code
rainy	000
sunny	111

vengono inviati 2 bit in più del necessario... perché?

rainy, 000 -> 0K


RX

message	code
rainy	000
sunny	111


vengono inviati 2 bit in più del necessario... perché?

TX sunny, 111 -> OK


message	code
rainy	000
sunny	111




message	code
rainy	000
sunny	111




message	code
rainy	000
sunny	111




message	code
rainy	000
sunny	111



message	code
rainy	000
sunny	111



message	code
rainy	000
sunny	111



TX
sunny, 110 -> error
RX

- RX riesce a correggere l'errore. Infatti, 110 è una codeword non valida. Quella valida più vicina è 111. RX ha quindi *capito* che il bit invertito era il terzo
- RX inverte il terzo bit e decodifica 111, ossia sunny

TX
sunny, 101 -> error
RX

- RX riesce a correggere l'errore. Infatti, 101 è una codeword non valida. Quella valida più vicina è 111. RX ha quindi *capito* che il bit invertito era il secondo
- RX inverte il secondo bit e decodifica 111, ossia sunny

TX
sunny, 011 -> error
RX

- RX riesce a correggere l'errore. Infatti, 011 è una codeword non valida. Quella valida più vicina è 111. RX ha quindi *capito* che il bit invertito era il primo
- RX inverte il primo bit e decodifica 111, ossia sunny

valid codewords
000
111

invalid codewords
001
010
100
110
101
011

$$m+r+1 \leq 2^r$$

m: numero di bit del messaggio

r: numero di check bit

- Questa disequazione pone un *lower bound* (limite inferiore) al numero di check bit necessari per **correggere un errore su un singolo bit**
- Il metodo per raggiungere questo lower bound è stato elaborato da Richard Hamming nel 1950
- Studiamone il funzionamento

Messaggio da trasmettere:

1 0 0 0 0 0 1

m: 7

Secondo la disequazione vista sopra, il valore minimo di r è 4. **Hamming(11, 7)**: una codeword sarà lunga 11 bit, di cui 7 di dati e 4 di controllo (check bits)

Quali valori assegneremo i 4 check bit? Per capirlo, lavoriamo su 11 scatolette indicizzate a partire da 1

Inseriamo i bit del messaggio nelle scatolette il cui indice NON è una potenza di 2. I check bit andranno calcolati e inseriti nelle posizioni potenze di 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1		0	0	0		0	0	1

Scriviamo gli indici in binario:

0	0000	6	0110
1	0001	7	0111
2	0010	8	1000
3	0011	9	1001
4	0100	10	1010
5	0101	11	1011

Il check bit i-esimo va calcolato come XOR dei bit della codeword il cui indice in binario ha 1 in posizione i (contando i bit degli indici da destra da 1 e tralasciando il check bit stesso; CW: codeword)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		1		0	0	0		0	0	1
c1	<i>c</i> 2		<i>c3</i>				c4			

c1 = CW[3] XOR CW[5] XOR CW[7] XOR CW[9] XOR CW[11] = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0

0	0000	6	0110
1	0001	7	0111
2	0010	8	1000
3	0011	9	1001
4	0100	10	1010
5	0101	11	101 <mark>1</mark>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1		0	0	0		0	0	1
<i>c</i> 1	c2		<i>c3</i>				c4			

```
c2 = CW[3] XOR CW[6] XOR CW[7] XOR CW[10] XOR CW[11] = 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0
```

0	0000	6	0110
1	0001	7	0111
2	0010	8	1000
3	0011	9	1001
4	0100	10	1010
5	0101	11	1011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	0	0	0	0		0	0	1
	<i>c2</i>		<i>c3</i>				c4			

```
c3 = CW[5] XOR CW[6] XOR CW[7] = 0 XOR 0 XOR 0 = 0
```

0	0000	6	0110
1	0001	7	0111
2	0010	8	1000
3	0011	9	1001
4	0100	10	1010
5	0101	11	1011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
c1	<i>c</i> 2		<i>c3</i>				c4			

```
c4 = CW[9] XOR CW[10] XOR CW[11] = 0 XOR 0 XOR 1 = 1
```

0	0000	6	0110
1	0001	7	0111
2	0010	8	1000
3	0011	9	1001
4	0100	10	1010
5	0101	11	1 011

Ipotizziamo che la codeword costruita sopra, ossia:

```
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
```

venga inviata su un canale rumoroso. Il ricevitore legge:

```
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
```

```
c1 = CW[1] XOR CW[3] XOR CW[5] XOR CW[7] XOR CW[9] XOR CW[11] = 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 1
```

Ipotizziamo che la codeword costruita sopra, ossia:

```
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
```

venga inviata su un canale rumoroso. Il ricevitore legge:

```
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
```

```
c2 = CW[2] XOR CW[3] XOR CW[6] XOR CW[7] XOR CW[10] XOR CW[11] = 0 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0
```

Ipotizziamo che la codeword costruita sopra, ossia:

```
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
```

venga inviata su un canale rumoroso. Il ricevitore legge:

```
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
```

```
c3 = CW[4] XOR CW[5] XOR CW[6] XOR CW[7]
= 0 XOR 1 XOR 0 XOR 0 = 1
```

Ipotizziamo che la codeword costruita sopra, ossia:

```
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
```

venga inviata su un canale rumoroso. Il ricevitore legge:

```
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
```

```
c4 = CW[8] XOR CW[9] XOR CW[10] XOR CW[11]
= 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 = 0
```

Riscriviamo i bit calcolati in ordine dall'ultimo al primo:

0 1 0 1

Interpretiamo la sequenza di bit come numero binario e convertiamolo in decimale. Questo numero è detto **error syndrome**:

 $0 \ 1 \ 0 \ 1_{bin} = 5_{dec}$

Questo significa che il bit in posizione 5 è sbagliato. Il ricevitore lo inverte, correggendo così l'errore e recuperando il messaggio originale

Messaggio da trasmettere: 111100001011110

m: 16

Il valore minimo di $r \ge 5$.

Hamming(21, 16): una codeword sarà lunga 21 bit, di cui 16 di dati e 5 di controllo (check bits)

	 3									17 0			
				U	U	U	U	U		U		 U	

Scriviamo gli indici in binario:

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0		1		1	1	1		0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	1	0

```
P_1 = CW[1] = CW[3] ^ CW[5] ^ CW[7] ^ CW[9] ^ CW[11] ^ CW[13] ^ CW[15] ^ CW[17] ^ CW[19] ^ CW[21] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	1001 1
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	1010 1
4	0100	10	1010	16	10000		
5	010 1	11	101 1	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1		1	1	1		0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	1	0

```
P_2 = CW[2] = CW[3] ^ CW[6] ^ CW[7] ^ CW[10] ^ CW[11] ^ CW[14] ^ CW[15] ^ CW[18] ^ CW[19] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1		0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	1	0

```
P_3 = CW[4] = CW[5] ^ CW[6] ^ CW[7] ^ CW[12] ^ CW[13] ^ CW[14] ^ CW[15] ^ CW[20] ^ CW[21] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1		0	1	1	1	0

```
P_4 = CW[8] = CW[9] ^ CW[10] ^ CW[11] ^ CW[12] ^ CW[13] ^ CW[14] ^ CW[15] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1 011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P<sub>5</sub> = CW[16] = CW[17] ^ CW[18] ^ CW[19] ^ CW[20] ^ CW[21] = 1
```

		6	0110	12	1100	18	1 0010
1	0001	7	0111	13	1101	19	1 0011
2	0010	8	1000	14	1110	20	1 0100
3	0011	9	1001	15	1111	21	1 0101
4	0100	10	1010	16	1 0000		
5	0101	11	1011	17	1 0001		

Ipotizziamo che la codeword costruita sopra, ossia:

```
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

venga inviata su un canale rumoroso. Il ricevitore legge:

il ricevitore ricalcola i check bit, questa volta comprendendo i check bit stessi nel calcolo (CW è la codeword letta dal ricevitore)

ricalcoliamo i check bit passo passo nelle prossime slide

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P<sub>1</sub> = CW[1] ^ CW[3] ^ CW[5] ^ CW[7] ^ CW[9] ^ CW[11] ^ CW[13] ^ CW[15] ^ CW[17] ^ CW[19] ^ CW[21] = 1
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	011 1	13	1101	19	1001 1
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	1010 1
4	0100	10	1010	16	10000		
5	010 1	11	101 1	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_2 = CW[2] ^ CW[3] ^ CW[6] ^ CW[7] ^ CW[10] ^ CW[11] ^ CW[14] ^ CW[15] ^ CW[18] ^ CW[19] = 1
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_3 = CW[4] ^ CW[5] ^ CW[6] ^ CW[7] ^ CW[12] ^ CW[13] ^ CW[14] ^ CW[15] ^ CW[20] ^ CW[21] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_4 = CW[8] ^ CW[9] ^ CW[10] ^ CW[11] ^ CW[12] ^ CW[13] ^ CW[14] ^ CW[15] = 1
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1 000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1 010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_5 = CW[16] ^ CW[17] ^ CW[18] ^ CW[19] ^ CW[20] ^ CW[21] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	1 0010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	1 0100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	1 0001		

Riscriviamo i bit calcolati in ordine dall'ultimo al primo:

Interpretiamo la sequenza di bit come numero binario e convertiamolo in decimale. Questo numero è detto **error syndrome**:

$$0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1_{bin} = 11_{dec}$$

Questo significa che il bit in posizione 11 è sbagliato. Il ricevitore lo inverte, correggendo così l'errore e recuperando il messaggio originale

Ipotizziamo che la codeword costruita sopra, ossia:

```
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

venga inviata su un canale rumoroso. Il ricevitore legge:

il ricevitore ricalcola i check bit, questa volta comprendendo i check bit stessi nel calcolo (CW è la codeword letta dal ricevitore)

ricalcoliamo i check bit passo passo nelle prossime slide

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_1 = CW[1] ^ CW[3] ^ CW[5] ^ CW[7] ^ CW[9] ^ CW[11] ^ CW[13] ^ CW[15] ^ CW[17] ^ CW[19] ^ CW[21] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	1010 <mark>1</mark>
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_2 = CW[2] ^ CW[3] ^ CW[6] ^ CW[7] ^ CW[10] ^ CW[11] ^ CW[14] ^ CW[15] ^ CW[18] ^ CW[19] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_3 = CW[4] ^ CW[5] ^ CW[6] ^ CW[7] ^ CW[12] ^ CW[13] ^ CW[14] ^ CW[15] ^ CW[20] ^ CW[21] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_4 = CW[8] ^ CW[9] ^ CW[10] ^ CW[11] ^ CW[12] ^ CW[13] ^ CW[14] ^ CW[15] = 1
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1 011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

```
P_5 = CW[16] ^ CW[17] ^ CW[18] ^ CW[19] ^ CW[20] ^ CW[21] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	1 0011
2	0010	8	1000	14	1110	20	1 0100
3	0011	9	1001	15	1111	21	1 0101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

Riscriviamo i bit calcolati in ordine dall'ultimo al primo:

0 1 0 0 0

Interpretiamo la sequenza di bit come numero binario e convertiamolo in decimale. Questo numero è detto **error syndrome**:

 $0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$ bin = 8 dec

Questo significa che il bit in posizione 8 è sbagliato. Il ricevitore lo inverte, correggendo così l'errore e recuperando il messaggio originale

Ipotizziamo che la codeword costruita sopra, ossia:

```
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
```

venga inviata su un canale rumoroso. Il ricevitore legge:

il ricevitore ricalcola i check bit, questa volta comprendendo i check bit stessi nel calcolo (CW è la codeword letta dal ricevitore)

ricalcoliamo i check bit passo passo nelle prossime slide

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0

```
P<sub>1</sub> = CW[1] ^ CW[3] ^ CW[5] ^ CW[7] ^ CW[9] ^ CW[11] ^ CW[13] ^ CW[15] ^ CW[17] ^ CW[19] ^ CW[21] = 1
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	011 1	13	1101	19	1001 1
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	1010 1
4	0100	10	1010	16	10000		
5	010 1	11	101 1	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0

```
P_2 = CW[2] ^ CW[3] ^ CW[6] ^ CW[7] ^ CW[10] ^ CW[11] ^ CW[14] ^ CW[15] ^ CW[18] ^ CW[19] = 1
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0

```
P_3 = CW[4] ^ CW[5] ^ CW[6] ^ CW[7] ^ CW[12] ^ CW[13] ^ CW[14] ^ CW[15] ^ CW[20] ^ CW[21] = 0
```

		6	0110	12	11 00	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0

```
P_4 = CW[8] ^ CW[9] ^ CW[10] ^ CW[11] ^ CW[12] ^ CW[13] ^ CW[14] ^ CW[15] = 0
```

		6	0110	12	1100	18	10010
1	0001	7	0111	13	1101	19	10011
2	0010	8	1000	14	1110	20	10100
3	0011	9	1001	15	1111	21	10101
4	0100	10	1010	16	10000		
5	0101	11	1 011	17	10001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0

```
P_5 = CW[16] ^ CW[17] ^ CW[18] ^ CW[19] ^ CW[20] ^ CW[21] = 1
```

		6	0110	12	1100	18	1 0010
1	0001	7	0111	13	1101	19	1 0011
2	0010	8	1000	14	1110	20	1 0100
3	0011	9	1001	15	1111	21	1 0101
4	0100	10	1010	16	1 0000		
5	0101	11	1011	17	10001		

Riscriviamo i bit calcolati in ordine dall'ultimo al primo:

Interpretiamo la sequenza di bit come numero binario e convertiamolo in decimale. Questo numero è detto **error syndrome**:

$$1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1_{bin} = 19_{dec}$$

Questo significa che il bit in posizione 19 è sbagliato. Il ricevitore lo inverte, correggendo così l'errore e recuperando il messaggio originale

Messaggio da trasmettere (rivedere l'esempio *meteorologico*): 1

m:1

Il valore minimo di $r \ge 2 (m + r + 1 \le 2^r)$

Hamming(3, 1): una codeword sarà lunga 3 bit, di cui 1 di dati e 2 di controllo (check bits)

Assegniamo i valori corretti ai check bit utilizzando l'algoritmo di Hamming

Inseriamo i bit del messaggio nelle scatolette il cui indice NON è una potenza di 2. I check bit andranno calcolati e inseriti nelle posizioni potenze di 2:

1	2	3
		1

Scriviamo gli indici in binario:

1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101

1	2	3
1		1

$$c1 = CW[3] = 1$$

0 0000

1 0001

2 0010

3 0011

1	2	3
1	1	1

$$c2 = CW[3] = 1$$

0 0000

1 0001

2 0010

3 0011

Messaggio da trasmettere (rivedere l'esempio *meteorologico*): 0

m:1

Assegniamo i valori corretti ai check bit utilizzando l'algoritmo di Hamming:

1	2	3
0		0

1	0001
2	0010
3	0011

$$c1 = CW[3] = 0$$

Messaggio da trasmettere (rivedere l'esempio *meteorologico*): 0

m:1

Assegniamo i valori corretti ai check bit utilizzando l'algoritmo di Hamming:

1	2	3
0	0	0

1	0001
2	0010
3	0011

$$c2 = CW[3] = 0$$

111 e 000 sono proprio le codeword che avevamo trovato intuitivamente all'inizio della lezione

Ipotizziamo che la codeword per il messaggio 1, ossia:

1 1 1

venga inviata su un canale rumoroso. Il ricevitore legge:

1 0 1

il ricevitore ricalcola i check bit, questa volta comprendendo i check bit stessi nel calcolo (CW è la codeword letta dal ricevitore)

ricalcoliamo i check bit passo passo

1	2	3
1	0	1

```
P_1 = CW[1] ^ CW[3] = 0
```

0 0000 1 0001 2 0010

3 0011

1	2	3
1	0	1

```
P_2 = CW[2] ^ CW[3] = 1
```

0 0000 1 0001 2 0010 3 0011

Riscriviamo i bit calcolati in ordine dall'ultimo al primo:

1 0

Interpretiamo la sequenza di bit come numero binario e convertiamolo in decimale. Questo numero è detto **error syndrome**:

$$1 \quad 0 \quad _{\text{bin}} = 2 \quad _{\text{dec}}$$

Questo significa che il bit in posizione 2 è sbagliato. Il ricevitore lo inverte, correggendo così l'errore e recuperando il messaggio originale

Da vedere/leggere/visitare a casa

- Error Correction Computerphile
- Error Detection and Flipping the Bits Computerphile