Capítulo 11

Ondas Eletromagnéticas

11.1 Equação de Onda Mecânica: Corda

Considere um pulso de onda que se propaga em uma corda esticada com extremidades fixas. Podemos obter a equação de ondas nesse caso usando a segunda Lei de Newton em um elemento da corda de comprimento Δx , e altura vertical u(x,t), conforme a Fig.11.1.

Primeiramente, temos que a força horizontal no elemento de corda é nula, já que este não se movimenta nesta direção. Pela figura, cada lado do elemento tem uma força dada por $H(x) = T\cos\theta$ e $H(x + \Delta x) = T\cos\theta'$. Temos então

$$H(x + \Delta x, t) - H(x, t) = 0 \rightarrow H(x) \text{ const. } (11.1)$$

Já na direção vertical, as forças verticais $V(x)=T\sin\theta$ e $V(x+\Delta x)=T\sin\theta'$ se somam para acelerar a corda de acordo com a segunda Lei de Newton

$$F_{\text{tot}} = ma$$

$$V(x + \Delta x, t) - V(x, t) = (\lambda \Delta x) \frac{\partial^{2} u}{\partial t^{2}}$$

$$\frac{V(x + \Delta x, t) - V(x, t)}{\Delta x} = \lambda \frac{\partial^{2} u}{\partial t^{2}}$$
(11.2)

Tomando o limite $\Delta x \to 0$, obtemos

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{11.3}$$

Note agora que

$$V = T\sin\theta = T\cos\theta \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = H\tan\theta \tag{11.4}$$

Como $\tan \theta = \partial u/\partial x$, temos $V = H \partial u/\partial x$ e

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(H \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \lambda \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{11.5}$$




Figura 11.1: Força de tensão sobre um elemento de uma corda oscilante. Na horizontal, a força é nula, pois a corda não se move nessa direção. Na vertical, a força é dada pela segunda Lei de Newton, causando oscilação na corda. (Griffiths)

E como H não depende de x, obtemos

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\lambda}{H} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{11.6}$$

Vamos checar a unidade da combinação λ/H :

$$\left[\frac{\lambda}{H}\right] = \frac{[M][L]^{-1}}{[M][L][T]^{-2}} = \frac{1}{[L^2][T]^{-2}} = \frac{1}{[\text{velocidade}]^2}$$
(11.7)

Portanto, λ/H tem dimensão de velocidade; como veremos a seguir ela é a velocidade de propagação da onda na direção x. Denotando então $v=\lambda/H$, obtemos finalmente a Equação de Onda em uma corda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$
 (Equação de Ondas na Corda) (11.8)

11.2 Equação de Ondas Eletromagnéticas

11.2.1 Solução no Vácuo

• No vácuo, i.e. na ausência de cargas ($\rho = 0$) e correntes (j = 0), as Eqs. de Maxwell ficam

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \tag{11.9}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \tag{11.10}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{11.11}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{11.12}$$

• Temos então

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

$$= -\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial (\vec{\nabla} \times \vec{B})}{\partial t}$$

$$= -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

e portanto

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \,, \tag{11.13}$$

ou, definindo $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$,

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{11.14}$$

• O mesmo procedimento nas equações para \vec{B} leva a

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \tag{11.15}$$

i.e., no vácuo os campos E e B se propagam satisfazendo a equação de ondas clássica em 3 dimensões com velocidade v=c.

• Inserindo valores numéricos obtemos

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 2.998 \times 10^8 \text{m/s}$$
 (11.16)

i.e. a velocidade de propagação, que resulta de quantidades puramente eletromagnéticas, é idêntica à velocidade da luz no vácuo.

- Isso quer dizer que a luz é exatamente uma onda eletromagnética se propagando: unificação do eletromagnetismo e da ótica.
- Questão: c é a velocidade da luz com relação a que referencial? A resposta a esta pergunta levou Einstein a desenvolver a Relatividade Especial e, com ela, revolucionar a física clássica no início do século XX.
- Note que a Eq. 11.14 é vetorial e, portanto, cada componente de $\vec{E} = (E_x, E_y, E_z)$ satisfaz uma equação de onda. Idem para \vec{B} .
- Por exemplo, se $E_x = E_x(z,t)$ é função apenas da coordenada z e do tempo t, mas não de y e z, e $E_y = E_z = 0$, temos

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \tag{11.17}$$

Solução

Pode-se verificar que

$$E_x(z,t) = F(z \pm ct), \qquad (11.18)$$

onde F é uma função qualquer, satisfaz a Eq. de onda unidimensional acima. Definindo $\delta_{\pm}=z\pm ct$, temos

$$\begin{split} \frac{\partial E_x}{\partial z} &= \frac{\partial E_x}{\partial \delta_\pm} \frac{\partial \delta_\pm}{\partial z} = \frac{\partial E_x}{\partial \delta_\pm} \\ \to \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial E_x}{\partial \delta_\pm} \right) = \frac{\partial}{\partial \delta_\pm} \left(\frac{\partial E_x}{\partial \delta_\pm} \right) \frac{\partial \delta_\pm}{\partial z} = \frac{\partial^2 E_x}{\partial \delta_\pm^2} \\ \frac{\partial E_x}{\partial t} &= \frac{\partial E_x}{\partial \delta_\pm} \frac{\partial \delta_\pm}{\partial t} = \pm c \frac{\partial E_x}{\partial \delta_\pm} \\ \to \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial E_x}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\pm c \frac{\partial E_x}{\partial \delta_\pm} \right) = \frac{\partial}{\partial \delta_\pm} \left(\pm c \frac{\partial E_x}{\partial \delta_\pm} \right) \frac{\partial \delta_\pm}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 E_x}{\partial \delta_+^2} \end{split}$$

que, portanto, satisfaz a Eq. de ondas.

Para encontrar $\vec{B} = \vec{B}(z,t)$, consideremos a Eqs. de Maxwell:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow \left(0, \frac{\partial E_x}{\partial z}, 0\right) = -\left(\frac{\partial B_x}{\partial t}, \frac{\partial B_y}{\partial t}, \frac{\partial B_z}{\partial t}\right)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \rightarrow \left(-\frac{\partial B_y}{\partial z}, \frac{\partial B_x}{\partial z}, 0\right) = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial E_x}{\partial t}, 0, 0\right)$$
(11.19)

Essas equações implicam

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{\partial B_z}{\partial t} = 0 \quad e \quad \frac{\partial B_x}{\partial z} = \frac{\partial B_x}{\partial t} = 0, \tag{11.20}$$

Portanto B_x e B_z são constantes no espaço e no tempo. Como estamos interessados apenas na parte oscilante dos campos, por simplicidade vamos tomar $B_x = B_z = 0$. Resta somente a componente B_y , para a qual temos as equações

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{\partial B_y}{\partial t},
-\frac{\partial B_y}{\partial z} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t},$$
(11.21)

Inserindo, e.g. $E_x(z-ct)$, obtemos

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = -\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{\partial E_x}{\partial \delta_-} = \frac{\partial (E_x/c)}{\partial \delta_-}(-c) = \frac{\partial (E_x/c)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial B_y}{\partial z} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial \delta_-}(-c) = \frac{\partial (E_x/c)}{\partial \delta_-} = \frac{\partial (E_x/c)}{\partial z}$$
(11.22)

Essas duas equações implicam, desconsiderando solucoes constantes, $B_y(z,t) = E_x(z,t)/c$, i.e.

$$\vec{E}(z,t) = F(z-ct)\hat{x} \tag{11.23}$$

$$\vec{B}(z,t) = \frac{F(z-ct)}{c}\hat{y} = \frac{1}{c}\hat{z} \times \vec{E} = \frac{\vec{c}}{c^2} \times \vec{E}$$
 (11.24)




Figura 11.2: Propagação de ondas eletromagnéticas. Os campos E e B sao perpendiculares entre si e a direção de propagação. (Serway)

Os campos se propagam ortogonais entre si e com a direção de propagação: $\vec{E}\times\vec{B}\propto\vec{c}$

A solução F(z-ct) representa uma onda "progressiva", i.e. se propagando "para frente". Considere, e.g. a origem z=0 em t=0, que tem altura $E_x(0,0)=F(0)$. Após um tempo $t=\delta t$, a coordenada $z=c\delta t$ terá a mesma altura $E_x(c\delta t,\delta t)=F(c\delta t-c\delta t)=F(0)=E(0,0)$. Ou seja, a altura está se propagando no espaço com velocidade c. Similarmente, F(z+ct) representa uma onda "regressiva".

Ondas Planas

As soluções correspondendes a $ondas\ planas$ monocromáticas são dadas por uma forma especifica da função F dada em termos de senos/cossenos:

$$E_x(z,t) = A\cos[k(z\pm ct)] = A\cos(kz\pm\omega t), \qquad (11.25)$$

onde $\omega = kc$. Definindo $k = 2\pi/\lambda$ e $\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu$, onde λ é o comprimento de onda, T o período e ν a frequência da onda, temos $c = \lambda/T = \omega/k$. Luzes de diferentes cores correspondem a onda de diferentes frequências, formando um espectro eletromagnético (Fig 11.3).




Figura 11.3: Espectro Eletromagnético. (Serway)

11.2.2 Solução Geral

Vamos agora considerar o caso geral em que a propagação dos campos ocorre na presença de cargas e correntes. Neste caso, as Equações de Maxwell são

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Usando a definição de potenciais eletromagnéticos, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ e $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, temos

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) = -\nabla^2\phi - \frac{\partial \vec{\nabla} \cdot \vec{A}}{\partial t}$$

$$= \frac{\rho}{\epsilon_0}$$
(11.26)

 \mathbf{e}

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$= \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial A}{\partial t} \right)$$

$$= \mu_0 \vec{j} - \vec{\nabla} \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 A}{\partial t^2}$$
(11.27)

Essas duas equações implicam portanto

$$\nabla^{2}\phi + \frac{\partial \vec{\nabla} \cdot \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\rho}{\epsilon_{0}}$$

$$\nabla^{2}\vec{A} - \mu_{0}\epsilon_{0}\frac{\partial^{2}A}{\partial t^{2}} = -\mu_{0}\vec{j} + \vec{\nabla}\left(\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \mu_{0}\epsilon_{0}\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)$$
(11.28)

Escolhendo o calibre de Lorentz, em que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \tag{11.29}$$

e, usando $c^2 = 1/\mu_0 \epsilon_0$, as equações se tornam

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{11.30}$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j} \tag{11.31}$$

i.e., os potenciais se propagam de acordo com equações de onda não-homogêneas.

Vimos que, no vácuo, os próprios campos satisfazem a equação de onda homogênea. Vemos agora, que, no vácuo, os potenciais também satisfazem a equação de onda homogênea.

Aqui não nos preocuparemos em encontrar a solução destas equações, já que estaremos interessados apenas no caso mais simples da solução no vácuo.

11.3 Energia de Ondas Eletromagnéticas

Vimos que a densidade de energia eletromagnética (energia por unidade de volume) $u_{EB} = u_E + u_B$ é dada por

$$u_{EB} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \tag{11.32}$$

E sua derivada temporal fica (usando $E^2 = \vec{E} \cdot \vec{E}$):

$$\frac{\partial u_{EB}}{\partial t} = \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
(11.33)

Das Eqs. de Maxwell:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
 (11.34)

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{11.35}$$

Multiplicando escalarmente a primeira por \vec{E}/μ_0 e a segunta por \vec{B}/μ_0 (para aparecer termos que queremos), temos

$$\epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\vec{E} \cdot \nabla \times B}{\mu_0} - \vec{j} \cdot \vec{E}$$
 (11.36)

$$\frac{1}{\mu_0}\vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\vec{B} \cdot \nabla \times \vec{E}}{\mu_0}$$
 (11.37)

e portanto, a equação de densidade de energia fica

$$\frac{\partial u_{EB}}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E} - \frac{1}{u_0} \left[\vec{B} \cdot \nabla \times \vec{E} - \vec{E} \cdot \nabla \times \vec{B} \right]$$
 (11.38)

Agora considere a identidade:

$$\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = \nabla \cdot (E_y B_z - E_z B_y, E_z B_x - E_x B_z, E_x B_y - E_y B_x)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} (E_y B_z - E_z B_y) + \frac{\partial}{\partial y} (E_z B_x - E_x B_z) + \frac{\partial}{\partial z} (E_x B_y - E_y B_x)$$

$$= B_z \frac{\partial E_y}{\partial x} + E_y \frac{\partial B_z}{\partial x} - B_y \frac{\partial E_z}{\partial x} - E_z \frac{\partial B_y}{\partial x}$$

$$B_x \frac{\partial E_z}{\partial y} + E_z \frac{\partial B_x}{\partial y} - B_z \frac{\partial E_x}{\partial y} - E_x \frac{\partial B_z}{\partial y}$$

$$B_y \frac{\partial E_x}{\partial z} + E_x \frac{\partial B_y}{\partial z} - B_x \frac{\partial E_y}{\partial z} - E_y \frac{\partial B_x}{\partial z}$$

$$= B_x \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) + B_y \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) + B_z \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right)$$

$$-E_x \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) - E_y \left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \right) - E_z \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right)$$

$$= B_x (\nabla \times E)_x + B_y (\nabla \times E)_y + B_z (\nabla \times E)_z$$

$$-E_x (\nabla \times B)_x - E_y (\nabla \times B)_y - E_z (\nabla \times B)_z$$

$$= \vec{B} \cdot \nabla \times \vec{E} - \vec{E} \cdot \nabla \times \vec{B}$$
(11.39)

Portanto,

$$\frac{\partial u_{EB}}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E} - \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B})$$
(11.40)

Definindo o vetor de Poynting \vec{S} :

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \qquad \text{(Vetor de Poynting)} \tag{11.41}$$

temos

$$\frac{\partial u_{EB}}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E} - \nabla \cdot \vec{S} \tag{11.42}$$

Vamos interpretar o primeiro termo no lado direito. Lembre que a Força de Lorentz sobre uma carga q é:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \tag{11.43}$$

O trabalho W feito por essa força altera a energia mecânica da carga de $\Delta U_{\rm mec}$. Portanto o trabalho por unidade de tempo (potência) feito por essa força sobre a carga muda sua energia mecânica de:

$$P = \frac{\partial U_{\text{mec}}}{\partial t} = \vec{F} \cdot \vec{v} = q\vec{v} \cdot \vec{E}$$
 (11.44)

Assim, o trabalho por unidade de tempo e por unidade de volume, fica (usando $\rho=q/\Delta {\rm vol}$ e $\vec{j}=\rho \vec{v}$)

$$\frac{P}{\Delta \text{vol}} = \frac{\partial u_{\text{mec}}}{\partial t} = \frac{q}{\Delta \text{vol}} \vec{v} \cdot \vec{E} = \rho \vec{v} \cdot \vec{E} = \vec{j} \cdot \vec{E} \quad (11.45)$$

Portanto, $\vec{j} \cdot \vec{E}$ representa a taxa de variação temporal da densidade de energia mecânica das cargas, ou seja é o trabalho por unidade de tempo e por unidade de volume feito (pelo campo \vec{E}) sobre as cargas/correntes em movimento.




Figura 11.4: Vetor de Poynting $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{B}/\mu_0$ aponta na direção de propagação, i.e. perpendicular a \vec{E} e \vec{B} . (Young)

Assim, parte da energia eletromagnética é usada para acelerar cargas e correntes e é convertida em energia mecânica (cinética ou potencial) das cargas.

Já o termo $\nabla \cdot \vec{S}$ representa a fluxo de energia que o campo eletromagnético carrega como energia em si próprio para fora do sistema.

De fato, na ausência de correntes $(\vec{j} = 0)$, temos

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = 0 \tag{11.46}$$

i.e. toda a variação na densidade de energia eletromagnética do sistema se deve ao divergente de \vec{S} . Comparando esta equação com a equação da continuidade:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0 \tag{11.47}$$

temos:

$$\vec{j} = \rho \vec{v}$$
: densidade de corrente de cargas (carga por tempo por área) (11.48)

$$\vec{S} = u\vec{c}$$
: densidade de corrente de energia (energia por tempo por área) (11.49)

11.3.1 Intensidade

O vetor de Poynting \vec{S} , assim como os campos, pode estar oscilando no tempo. Definimos então a intensidade I da onda eletromagnética como o valor médio de S:

$$I = \langle S \rangle$$
: Intensidade (energia média por tempo por área) (11.50)

11.3.2 Ondas Planas

No caso geral

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \tag{11.51}$$

Para uma onda plana, B = E/c, portanto (usando $\mu_0 \epsilon_0 = 1/c^2$)

$$\frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{E^2}{2c^2\mu_0} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \tag{11.52}$$

ou seja, $u_E = u_B$ e metade da energia está em cada campo. Temos então

$$u = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} \tag{11.53}$$

Supondo, como anteriormente, $\vec{E}=E\hat{x},\,\vec{B}=(E/c)\hat{y},$ temos (usando $1/\mu_0=c^2\epsilon_0$)

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{EB}{\mu_0} \hat{z} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \hat{z} = (\epsilon_0 E^2) c \hat{z} = uc \hat{z} = uc \hat{z}$$
 (11.54)

 \mathbf{E} a intensidade I fica

$$I = \langle S \rangle = \langle uc \rangle = c\epsilon_0 \langle E^2 \rangle \tag{11.55}$$

Para um campo senoidal $E=E_0\sin(kz-\omega t)$, temos $\langle E^2\rangle=E_0^2\langle\sin^2(kz-\omega t)\rangle$. Como

$$\langle \sin^2(kz - \omega t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T dt \sin^2(kz - \omega t) = \frac{1}{2}$$
 (11.56)

temos

$$I = \frac{1}{2}c\epsilon_0 E_0^2 \tag{11.57}$$

11.4 Momento de Ondas Eletromagnéticas

Considere novamente a Força de Lorentz sobre uma carga q:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \tag{11.58}$$

A força por unidade de volume f em uma região fica

$$\vec{f} = \frac{\vec{F}}{\Delta \text{vol}} = \rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}$$
 (11.59)

Usando a Lei de Ampere para eliminar \vec{j} , temos

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \left(\frac{\nabla \times \vec{B}}{\mu_0} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \times \vec{B}$$
 (11.60)

Por outro lado, temos a identidade:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E} \times \vec{B}) = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} + \vec{E} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$= \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} - \vec{E} \times (\nabla \times \vec{E}) \tag{11.61}$$

onde usamos a Lei de Faraday na segunda linha. Portanto

$$\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \times \vec{B}) + \epsilon_0 \vec{E} \times (\nabla \times \vec{E})$$
(11.62)

Portanto, a força por unidade de volume fica

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \frac{\nabla \times \vec{B}}{\mu_0} \times \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \times \vec{B}) - \epsilon_0 \vec{E} \times (\nabla \times \vec{E})$$
(11.63)

Finalmente, usando $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$, e tambem $\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}$ e o fato de que $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ pode ser inserido sem alterar a equação, temos

$$\vec{f} = \rho \vec{E} - \left(\frac{\vec{B} \times (\nabla \times \vec{B})}{\mu_0} + \epsilon_0 \vec{E} \times (\nabla \times \vec{E})\right) - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}\right)$$

$$= \left[\epsilon_0 (\nabla \cdot \vec{E}) \vec{E} + \frac{\vec{B} (\nabla \cdot \vec{B})}{\mu_0} - \left(\frac{\vec{B} \times (\nabla \times \vec{B})}{\mu_0} + \epsilon_0 \vec{E} \times (\nabla \times \vec{E})\right)\right] - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{S}}{c^2}\right) (11.64)$$

Agora note que força é a derivada temporal do momento. Pode-se mostrar que o termo entre colchetes pode ser escrito como um divergente generalizado e representa o momento por unidade de volume que sai do sistema de cargas/campos, similarmente ao que o vetor \vec{S} fazia com a energia.

Como o lado esquerdo da equacao representa a variação do momento das cargas, o último termo deve representar a força por unidade de volume dos próprios campos eletromagnéticos. Temos então:

$$\vec{f}_{EM} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{S}}{c^2} \right) = \frac{\partial \vec{p}_{EM}}{\partial t}$$
 (11.65)

onde \vec{p}_{EM} é o momento por unidade de volume dos campos eletromagnéticos. Portanto

$$\vec{p}_{EM} = \frac{\vec{S}}{c^2} \tag{11.66}$$

Como $\vec{S} = (u_{EM}c) \hat{c}$, temos

$$\vec{p}_{EM} = \frac{u_{EM}}{c}\hat{c} \tag{11.67}$$

Multiplicando pelo volume que estamos considerando, as densidades de momento e energia passam a ser o momento P_{EM} e energia U_{EM} totais no volume, e temos:

$$\vec{P}_{EM} = \frac{U_{EM}}{c}\hat{c}$$
 ou $U = Pc$ para campos EM (11.68)

Nota: No contexto de relatividade especial, a energia de uma partícula qualquer é dada por

$$U = \sqrt{(Pc)^2 + (mc^2)^2} \tag{11.69}$$

Quando a partícula está parada (P=0), temos a formula de Einstein $U=mc^2$.

Quando a partícula não tem massa, caso dos fótons de luz, U=Pc, como acima para a radiação.

11.4.1 Pressão de Radiação

Suponha que a radiação eletromagnética seja absorvida por uma superfície de área A, e que esta absorção ocorra em um tempo Δt , no qual a onda percorre a distância $c\Delta t$ e transfere seu momento linear à superficie, exercendo sobre esta uma força e, portanto, uma pressão. A variação de momento da onda neste tempo é dada por:

$$\Delta P_{EM} = \langle p_{EM} \rangle \Delta \text{vol} = \frac{\langle S \rangle}{c^2} (Ac\Delta t)$$

$$= \frac{I}{c} A \Delta t \qquad (11.70)$$

Portanto, a radiação exerce sobre a superfície uma força

$$F_{EM} = \frac{\Delta P_{EM}}{\Delta t} = \frac{I}{c}A \tag{11.71}$$

 $\vec{\mathbf{E}}$ $\vec{\mathbf{C}}$

Figura 11.5: Onda eletromagnética é absorvida por uma superfície de área A em um tempo Δt , transferindo a esta seu momento linear e exercendo uma pressão de radiação. (Adaptado de Griffiths e Serway)

e uma pressão $P = F_{EM}/A$

$$P = \frac{I}{c}$$
 Pressão de Radiação (absorção) (11.72)

Quando a onda é refletida pela superficie, ao invés de absorvida, a variação no momento da onda é 2 vezes o momento inicial, i.e. $\Delta P_{EM} = 2\langle p_{EM}\rangle\Delta \text{vol}$, e portanto

$$P = \frac{2I}{c}$$
 Pressão de Radiação (reflexão) (11.73)

Existe uma maneira eurística de entender como a radiação faz uma força sobre a superfície. Considere uma carga positiva na superfície. O campo elétrico \vec{E} fará com que esta carga tenda a se mover na direção de \vec{E} . Mas, assim que a carga tiver uma velocidade nesta direção, ela sofrerá uma força magnética devido a \vec{B} na direção e sentido de \vec{c} , i.e. na direção de propagação da onda. No caso de cargas negativas, a carga se move no sentido oposto a \vec{E} , mas novamente a força magnética aponta no sentido de \vec{c} . Portanto, todas as cargas da superfície sofrem força na direção de propagação e, desta forma, a radiação "empurra" a superfície.