OS Tutorial 实验及 K210 经验分享

张译仁

清华大学 计算机系博一 zyr_ms@outlook.com

吴一凡

清华大学 计算机系软件所 科研助理 shinbokuow@163.com

4/25/2021

Outline

OS 实验概况

K210 实例演示

RV 特权级架构回顾

RustSBI 兼容性设计与实现

Qemu vs K210 其他差异分析

项目展望与赛题分析

实验概况

rCore-Tutorial-v3 / uCore-Tutorial

- 2021 spring 本科 os 实验框架
- 特色:
 - "完备":每个 chapter 都是一个可以支持用户程序的完整 os
 - "开放": 只有少数配置文件不可修改, 不对实现做过多提示 / 约束
 - 精简: 适量的封装,简单的逻辑,可控的代码行数

借鉴成功课改经验

编译课程实验改革:

实验内容:

- decaf: 词法语法解析 => 语义分析 => 中间代码生成 => 数据流优化 => ...
- minidecaf: return 语句 => 单目操作 => 双目操作 => 比较与逻辑判断 => ...

实验形式:

- decaf: 填空式完成一个编译器
- minidecaf: 从零开始写一个编译器

实验框架与难度:

- decaf: 完善复杂的框架, 实验涉及比较复杂的优化
- minidecaf: 精简的示例代码,简单的开发要求

- 8 个章节都可以支持用户程序
- 功能增强直观反映在 syscall 的渐增 ...

lab1 - 3

lab1:应用程序与基本执行环境

- boot + 串口输出
- 无 syscall

lab2: 批处理系统

- 用户态支持
- sys_write*, sys_exit

lab3: 多道程序与分时多任务

- 任务调度与时钟中断
- sys_gettime, sys_yield

lab 4 - 6

lab4: 地址空间

- 支持页机制,完成虚实地址管理
- sys_mmap*[练习], sys_munmap*[练习]

lab5: 进程及进程管理

- 完整的进程管理机制
- fork, exec, getpid, sys_read*, sys_spawn[练习]

lab6: 进程间通信

- 支持 pipe, 文件系统初步
- sys_pipe, sys_write, sys_read, sys_close, sys_mailread[练习], sys_mailwrite[练习]

lab 7-8

lab7: 文件系统与 IO 重定向

- virtio 文件系统支持
- sys_open, sys_dup, sys_linkat[练习], sys_unlinkat[练习]

lab8: 综合优化与性能提升

- 半开放实验,更加逼近真实 os
- 极端 / 恶意的测例

特色: "开放"

需要填空的 ucore:

• 约定好的接口和功能,可修改部分极度受限 => 管中窥豹,盲人摸象

初心: 从零开始写一个 os

- 基础但全面的了解
- 本科必做实验

特色: "开放"

自由的 rCore-Tutorial-v3:

- 在 syscall 层级提出要求
- 不对实现做过多约束与提示
- 除了 Makefile 和基础配置文件外,可以随意改动框架

=>

- 需要结合指导书理解框架代码, 自行总结解决方案。
- 五花八门的实现:
 - 修改高层接口 vs 重组底层接口
 - 严谨的高效实现 vs 取巧的"错误" 的实现

特色:精简

开放带来的挑战: 对框架代码的理解

- OS 理论知识
- 代码 / 文档阅读能力

课程结构的调整:课堂内容与实验内容基本同步并领先

精心编写的指导书 + 容易读懂的代码

特色:精简

易读的代码

简单的算法与数据结构

• 进程调度: CFS + 红黑树 RR + 向量

内存管理: SLAB 预分配 + 基于页的粗放管理, COW + page_fault_handle 直接的拷贝

代码行数:

• Rust: //TODO 行数统计

• C: //TODO 行数统计

实际效果:

- 能力较强的同学可以脱离指导书完成实验
- 大部分同学表示基本看懂框架代码

练习题目

- 编程 + 思考题
- 编程要求较低, 主要目的是促进同学对框架的整体把握。
 - sys_mmap: 物理内存管理和虚拟内存管理接口都已经提供
- 思考题目补充难度较高的知识
 - 缺页 / COW
 - 多 CPU 与锁
- 安全性与严谨性
 - 每一章都有错误处理有关测例
 - lab8 是对安全性的综合测试


不足与展望

出现的问题:

- 章节难度差异明显
- 实验紧凑,总体任务量偏大
- 框架兼容性差,依赖工具链版本,C框架存在 bug
- 指导书有待改进

不足与展望

未来的改进:



Outline

OS 实验概况

K210 实例演示

RV 特权级架构回顾

RustSBI 兼容性设计与实现

Qemu vs K210 其他差异分析

项目展望与赛题分析

K210 实例演示

目前我们提供两个能在 K210 上运行的 RustOS 示例:

代码仓库	多核支持	文档支持	SD卡&文件系统支持
Advanced Tutorial v3	\checkmark	v3 文档, 较为简略	√
Tutorial v3.5	×	v3.5 文档,超过 30W 字	√

另外,还有:

- Advanced Tutorial v3 多核移植文档
- 2020 年 12 月 26 日 rCore-Tutorial 报告

欢迎大家在此基础上展开自己的开发工作!

Outline

OS 实验概况

K210 实例演示

RV 特权级架构回顾


RustSBI 兼容性设计与实现

Qemu vs K210 其他差异分析

项目展望与赛题分析

RV 特权级软件栈与 Trap

- App/OS/SEE 分别运行在 U/S/M 特权级
- 每层软件都基于下面的部分提供的抽象进行编程 越到上面,控制 CPU/内存等外设资源的能力越弱
- CPU 同一时间只能运行在一个特权级 主动/被动跨越特权级获得高特权级软件提供的服务(也可能维持同特权级)需要通过 Trap



Trap 的分类

- 同步 Trap: 异常 在指令执行过程中,由 CPU 的内部单元检测到需 要 Trap
- 异步 Trap:中断可以理解为外设的一根输出信号连接到 CPU 的某个输入端, CPU 完全无法预知该信号何时拉高,也与指令执行无关
- 右图给出了特权规范 v1.12 中的 Trap 类型


Interrupt	Exception Code	Description	
1	0	User software interrupt	
1	1	Supervisor software interrupt	
1	2	Hypervisor software interrupt	
1	3	Machine software interrupt	
1	4	User timer interrupt	
1	5	Supervisor timer interrupt	
1	6	Hypervisor timer interrupt	
1	7	Machine timer interrupt	
1	8	User external interrupt	
1	9	Supervisor external interrupt	
1	10	Hypervisor external interrupt	
1	11	Machine external interrupt	
1	≥12	Reserved	
0	0	Instruction address misaligned	
0	1	Instruction access fault	
0	2	Illegal instruction	
0	3	Breakpoint	
0	4	Load address misaligned	
0	5	Load access fault	
0	6	Store/AMO address misaligned	
0	7	Store/AMO access fault	
0	8	Environment call from U-mode	
0	9	Environment call from S-mode	
0	10	Environment call from H-mode	
0	11	Environment call from M-mode	
0	≥12	Reserved	

Trap 的产生

- 异常大致可以分为两种:
 - i. 为了触发特定的异常而*主动*执行特定的指令,如 ecall 或 ebreak
 - ii. 其他异常则通常对于触发之前的指令执行是透明的
- 若不考虑局部中断,中断可以分为三种:外部中断、软件中断和时钟中断注意每种中断还可按照特权级继续划分
 如外部中断可以继续划分为 M/H/S/U 外部中断
 不考虑相关指令集拓展,我们只关心 M/S 中断

Trap 的产生

- 时钟/软件中断由 CLINT 生成/转发
- 外部中断由 PLIC 生成/转发
- 转发结果会连接到每个 hart 的 ip CSR 的字段上 (指某特权级)
- 比如 CLINT 要转发到 hart0 的 M 时钟中断,就会有一根线连接到 hart0 上的mip.mtip
- CPU 会根据这些字段来判断中断是否 产生



Trap 的抢占/屏蔽

- 异常无法被屏蔽
- 对于中断来说:
 - i. 如果中断特权级低于 CPU 当前特权级,该中断被屏蔽
 - ii. 如果中断特权级高于 CPU 当前特权级,该中断抢占 CPU 当前的执行
 - iii. 如果二者相同,当且仅当 status 和 ie 中使能均打开中断才不会被屏蔽

Trap 的代理

- 接下来需要确定 Trap 会在哪个特权级处理
- 默认情况下, 所有中断/异常均会在 M 特权级处理
- 但是通过分别设置 ideleg/edeleg 可以将 Trap 逐级代理到低特权级处理
- 注意中断无法被代理到低于它的特权级处理

Trap 的处理

- 假设 Trap 要到 特权级处理, 我们称 Trap 到
- 此时硬件会自动相应设置 tval/cause/epc/status 并根据 tvec 进 行跳转
- 处理结束后需要通过执行 ret 回到 Trap 前的指令执行

Outline

OS 实验概况

RV 特权级架构回顾

RustSBI 兼容性设计与实现

Qemu vs K210 其他差异分析

项目展望与赛题分析

内核态使用方法

• 获取 mtime 计数器

```
use riscv::register::time;
pub fn get_time() -> usize {
   time::read()
}
```

• 编写S时钟中断服务例程

```
Trap::Interrupt(Interrupt::SupervisorTimer) => {
    // 设置下一次时钟中断时间
    set_next_trigger();
    // 当前任务时间片耗尽,切换到下一个任务
    suspend_current_and_run_next();
}
```

内核态使用方法

• 利用标准 SBI 接口设置下一次时钟中断时间

```
// sbi.rs
const SBI SET TIMER: usize = 0;
pub fn set timer(timer: usize) {
   sbi call(SBI SET TIMER, timer, 0, 0);
// timer.rs
// 10ms触发一次时钟中断
const TICKS_PER_SEC: usize = 100;
pub fn set_next_trigger() {
   // 其中 CLOCK FREQ 是当前平台的时钟频率
   set_timer(get_time() + CLOCK_FREQ / TICKS_PER_SEC);
```

• 在内核初始化时需要调用 set_next_trigger 启用时钟中断。

计时器与 CLINT

Address	Width	Attr.	Description	Notes
0x0200_0000	4B	RW	msip for hart 0	MSIP Registers (1-bit wide)
0x0200_0004	4B	RW	msip for hart 1	
0x0200_0008	4B	RW	msip for hart 2	
0x0200_000C	4B	RW	msip for hart 3	
0x0200_0010	4B	RW	msip for hart 4	
0x0200_0014			Reserved	
0x0200_3FFF				
0x0200_4000	8B	RW	mtimecmp for hart 0	MTIMECMP Registers
0x0200_4008	8B	RW	mtimecmp for hart 1	
0x0200_4010	8B	RW	mtimecmp for hart 2	
0x0200_4018	8B	RW	mtimecmp for hart 3	
0x0200_4020	8B	RW	mtimecmp for hart 4	
0x0200_4028			Reserved	
0x0200_BFF7				
0x0200_BFF8	8B	RW	mtime	Timer Register
0x0200_C000			Reserved	

Table 47: CLINT Register Map

来自 sifive U54MC,与 K210 相似但并不完全相同

- 计时器 mtime 是 CLINT 的设备寄存器,通过 MMIO 访问
- 每个 hart 都有一个 mtimecmp , 超过 mtime 后会在该 hart 上触发时钟中断

RustSBI 的软件转发

- 在 Qemu/K210 平台上, CLINT 只能产生 M 时钟中断 仅通过设置 mideleg 硬件代理无法在 S 态进行处理
- 解决方案: 通过设置 CSR 进行软件代理

RustSBI 的软件转发

1. 在 RustSBI 的 M 时钟中断服务例程中:

```
Trap::Interrupt(Interrupt::MachineTimer) => {
    unsafe {
        mip::set_stimer(); // 设置 mip(sip).stip
        mie::clear_mtimer(); // 暂时屏蔽 M 时钟中断
    }
}
```

2. 中断处理结束,无论回到 S/U 态,CPU 看到 stip 已被设置均会触发 S 时钟中断

```
// in RustSBI
mideleg::set_stimer();
```

此中断将会被代理到S态执行。

RustSBI 的软件转发

3. S 态处理完毕之后,**必须**调用标准 SBI 接口 SBI_SET_TIMER 设置下次中断时间 SBI call 中大概做了以下工作(不完全对应代码):

```
// 修改 CLINT 中当前 hart 的 mtimecmp 寄存器
use k210_hal::clint::mtimecmp;
mtimecmp::write(mhartid::read(), stime_value);
mip::clear_mtimer(); // 清除刚刚接受 M 时钟中断被置位的 mtip
mie::set_mtimer(); // 恢复接收 M 时钟中断
mip::clear_stimer(); // 清除先前设置的 stip
```

4. SBI 处理结束后返回到 S 态, 进而返回到处理 S 时钟中断前的状态。

RustSBI 模拟计时器读取

- 读取 mtime 所用的 riscv::register::time::read 会被 Rust 编译器转化为一条 rdtime <rd> 指令
 但是 K210 使用的特权架构 v1.9.1 并不支持此指令,会触发非法指令异常
- RustSBI 如果发现此指令导致异常,就从 CLINT 中读取 mtime 写入目标寄存器

软件中断

软件中断与 CLINT

Address	Width	Attr.	Description	Notes
0x0200_0000	4B	RW	msip for hart 0	MSIP Registers (1-bit wide)
0x0200_0004	4B	RW	msip for hart 1	
0x0200_0008	4B	RW	msip for hart 2	
0x0200_000C	4B	RW	msip for hart 3	
0x0200_0010	4B	RW	msip for hart 4	
0x0200_0014			Reserved	
0x0200_3FFF				
0x0200_4000	8B	RW	mtimecmp for hart 0	MTIMECMP Registers
0x0200_4008	8B	RW	mtimecmp for hart 1	
0x0200_4010	8B	RW	mtimecmp for hart 2	
0x0200_4018	8B	RW	mtimecmp for hart 3	
0x0200_4020	8B	RW	mtimecmp for hart 4	
0x0200_4028			Reserved	
0x0200_BFF7				
0x0200_BFF8	8B	RW	mtime	Timer Register
0x0200_C000			Reserved	

Table 47: CLINT Register Map

来自 sifive U54MC,与 K210 相似但并不完全相同

• 每个 hart 都有一个 msip 设备寄存器, 其他 hart 可以将其置位 从而 CPU 内部的 msip CSR 将被置位并触发 M 软件中断

软件中断

内核态使用方法

```
const SBI_SEND_IPI: usize = 4;
pub fn send_ipi(ptr: usize) {
    sbi_call(SBI_SEND_IPI, ptr, 0, 0);
}
```

其中,ptr 是一个 *const usize , 为一个 usize 数组的起始地址,从前到后、从低到高的每个位代表是否向对应的一个 hart 发送 M 软件中断 (如果为 1)

软件中断

内核态应用场景

多核启动

- 在 RustSBI 中,只有 hart0 能直接进入到内核,其余 hart 会被卡住并等待软件中断
- 因此,在内核中需要:

```
if hartid == 0 {
    global_initialization();
    for i in 1..CPU_NUM {
        let mask = i;
        send_ipi(&mask as *const _ as usize);
    }
}
// globl_init must have finished before
per_hart_initialization();
```

软件中断

内核态应用场景

同步页表变更

• 如果支持类似 pthread 的多线程的话,如果一个线程修改了页表需要通知同进程其他线程所在的核及时刷新 TLB 及相关缓存

软件中断

SBI 接口实现


让 CLINT 对应 hart 的 msip 保持置位一小段时间

```
fn send_ipi_many(&mut self, hart_mask: rustsbi::HartMask) -> rustsbi::SbiRet {
    use k210_hal::clint::msip;
    for i in 0..=1 {
        if hart_mask.has_bit(i) {
            msip::set_ipi(i);
            msip::clear_ipi(i);
        }
    }
    rustsbi::SbiRet::ok(0)
}
```

中断代理方式

• 类似时钟中断,通过手动置位 ssip 软件代理为 S 软件中断

PLIC 架构图



PLIC 的工作原理

- 将 N 个外部中断源(输入信号)分发给 M 个外部中断目标(输出信号)
- 可以配置的三组设备寄存器:
 - i. 每个中断源有一个从 $0 \sim 7$ 可以设置的优先级 (Priority)
 - ii. 每个中断目标有一个可以设置的优先级阈值(Threshold)
 - iii. 每对(中断源,中断目标)有一个可以设置的中断使能(Interrupt Enable)
- 若中断源 i 能够通过 PLIC 分发给中断目标 j , 至少需满足以下条件:
 - i. $priority_i > threshold_j$
 - ii. I $\mathbf{E}_{(i,j)}=1$
- 若同一时间某个中断目标有多个中断源可被分发,则以某种**仲裁**机制选出其中一个中断源交给中断目标

Qemu 和 K210 外部中断分发的不同

- 在 Qemu 上,串口/virtio 相关中断均被分发为 S 外部中断 因此,可以直接硬件代理
- 在 K210 上,默认情况下串口仅能够被分发为 M 外部中断 且由于阈值设置无法被分发到 hart0
- 在 K210 上由于硬件缺陷 S 外部中断不存在(可以理解为 seip 被硬件置零)于是硬件/软件代理均不可行

基于 RustSBI 的 K210 外部中断处理

- 保持所有外部中断均被 PLIC 分发为 M 外部中断
- 在内核中编写所有 M 外部中断处理的总入口

```
void external_handler() {
    // PLIC 中每个中断目标都对应一个 claim/complete 设备寄存器
    // 读取当前中断目标对应的 claim/complete 获取被分发过来的中断源号
    uint32_t int_num = plic.claim_complete;
    // 根据中断源对应进行处理
    plic_handler[int_num]();
    // 将中断源号再写回到 claim/complete, 表示处理完成
    plic.claim_complete = int_num;
    // 可能的其他操作...
}
```

基于 RustSBI 的 K210 外部中断处理

- 调用 RustSBI 在 K210 平台上独有的拓展功能 sbi_rustsbi_k210_sext 在 ecall 之前需要将 a7 设置为 0x0A00_0004 并将 a6 设置为 0x210 它只有一个参数,即为 external_handler 的物理地址
- 调用它之后才能收到 M 外部中断 且在 RustSBI 中处理的时候会调用内核提供的 external_handler 该函数和内核一起编译,可以访问内核数据结构,但是却会在 M 态执行
- 原理不再赘述,有兴趣的同学可参考源码

缺页异常

- 在特权规范 v1.9.1 中,以下三种缺页异常并不存在:
 - i. Exception Code 12, Instruction Page Fault
 - ii. Exception Code 13, Load Page Fault
 - iii. Exception Code 15, Store/AMO Page Fault
- 实际在 K210 上 MMU 出错将会触发以下三种异常而非缺页异常:
 - i. Exception Code 1, Instruction Access Fault
 - ii. Exception Code 5, Load Access Fault
 - iii. Exception Code 7, Store/AMO Access Fault
- 在 Qemu 的 v1.11+ 中,上面六种异常均存在,会按照出错原因正确触发

页式内存管理

内核态使用方法

- 修改 satp CSR 切换 CPU 地址转换所用的页表,或者修改了 CPU 当前所用页表后需要立即使用 sfence.vma 指令刷新 TLB
- 这一点 Qemu 和 K210 平台完全相同,因为 RustSBI 屏蔽了两个版本间的不同

RustSBI 兼容性原理

• 原理大致是 sfence.vma 是 v1.9.1 不支持的指令,会触发非法指令异常在 RustSBI 中将 satp 中的信息以旧版格式写入到对应 CSR 最后执行只有旧版规范支持的相同功能指令 sfence.vm , 详情参考源码

非法指令异常

 计时器读取和页式内存管理的兼容性通过非法指令异常来捕获 因此非法指令异常不能通过硬件代理到 S 态执行 如果非法的指令与兼容性无关,再转发给 S 态进行处理 此时需要模拟硬件在 S Trap 之前的 CSR 修改

非法指令异常

```
Trap::Exception(Exception::IllegalInstruction) => {
   // 之前已经判断和兼容性无关
   if mstatus::read().mpp() != MPP::Machine {
       // 出现非法指令异常, 转发到S特权层
       unsafe {
           // 模仿硬件分别设置 scause/stval/sepc
           scause::set(scause::Trap::Exception(scause::Exception::IllegalInstruction));
           stval::write(mtval::read());
           sepc::write(mepc::read());
           // 模仿硬件对 sstatus 进行处理
           mstatus::set_mpp(MPP::Supervisor);
           mstatus::set spp(SPP::Supervisor);
           if mstatus::read().sie() {
              mstatus::set_spie()
           mstatus::clear sie();
           // 处理结束后模仿硬件跳转到 stvec
           mepc::write(stvec::read().address());
   } else { // 真正来自M特权层的异常
       panic!("invalid instruction! mepc: {:016x?}, instruction: {:08x?}", mepc::read(), ins);
```

其他被硬件转发的中断/异常

• 在 RustSBI-k210 上,仅将如下中断/异常代理到 S 态处理

```
mideleg::set_stimer(); // S 时钟中断
mideleg::set_ssoft(); // S 软件中断
medeleg::set_instruction_misaligned(); // 取指对齐异常
medeleg::set_breakpoint(); // 断点异常
medeleg::set_user_env_call(); // syscall 异常
medeleg::set_instruction_fault(); // 取指异常
medeleg::set_load_fault(); // 内存读取异常
medeleg::set_store_fault(); // 内存写入异常
```

Outline

OS 实验概况

K210 实例演示

RV 特权级架构回顾

RustSBI 兼容性设计与实现

Qemu vs K210 其他差异分析

项目展望与赛题分析

硬件线程数

- Qemu 可以通过 -smp <NUMBER> 进行设置
- K210 为双核
- 注意若用 RustSBI ,在内核中需要调用 send_ipi 来让除了 hart0 之外的其他 hart 从 RustSBI 进入内核

RAM 大小

- 在 Qemu 中, -m MEMORY 可以设置 RAM 大小, 默认 128M
- 在 K210 下, CPU 默认只能访问 6M 内存
- 若要访问全部 8M 内存的话需要满足以下条件:
 - KPU 不能处于工作状态;
 - PLL1 必须被使能;
 - PLL1 的 clock gate 必须处于打开状态。
- 基于官方SDK(C语言), 只需如下操作即可访问 8M 内存:

```
sysctl_pll_enable(SYSCTL_PLL1);
syscyl_clock_enable(SYSCTL_CLOCK_PLL1);
```

• 在rCore-Tutorial-v3中,初始化 MicroSD 的过程中已顺便完成该过程。

时钟频率

- 在 RISC-V 架构下, 时钟频率即计数器 mtime CSR 增长的频率。
- 在 Qemu 平台上,从 xv6-riscv 来看,时钟频率为 10MHz 更精确的值可能要从设备树中获得
- 在 K210 平台上,时钟频率总为 CPU 主频的 $\frac{1}{62}$ 默认情况下,CPU 主频为 400MHz 左右,因此时钟频率约为 6.5MHz

Cache 情况

- 在 K210 平台上,数据缓存、指令缓存和快表 (TLB) 均真实存在
- 在 Qemu 平台的默认设置下,指令缓存和 TLB 貌似均不存在
- 通过 fence.i 指令可刷新指令缓存 通过特权指令 sfence.vma 可以将页表的变更同步到 TLB 等缓存中
- 值得一提的是:
 通过物理地址[0x8000_0000,0x80800000)访问 RAM 会经过 Cache
 而通过物理地址[0x4000_0000,0x40800000)的访问则不会 Cache

访存的地址对齐问题

- K210 不允许非对齐访问 比如通过 la 从内存加载值到寄存器,要求地址必须对齐到 8 字节 否则将会触发 Load/Store Address Misaligned 异常
- 在 Qemu 上则完全无此限制

Outline

OS 实验概况

K210 实例演示

RV 特权级架构回顾

RustSBI 兼容性设计与实现

Qemu vs K210 其他差异分析

项目展望与赛题分析

第零题: 支持更方便地开发OS的实验设计

- 重新设计章节路线,增强子模块可分离性和复用性
- 增强内核调试功能,如支持源码级类 gdb 调试及 panic backtrace 或允许部分子模块在用户态运行并调试
 想办法充分利用 Rust 的单元测试
- 编写更加全面的测试用例

第一题: 支持虚存的换入换出功能

- 在QEMU (RV-64) 和Kendryte K210开发板上,实现内存到 virtio-blk (qemu) 和 SD卡 (K210开发板)上的换入换出;
- 实现各种页替换算法,并进行初步的性能比较;

第二题: 支持多核

- 在QEMU (RV-64) 和Kendryte K210开发板上,支持多核,能够进行应用程序的并行处理;
- 参考 pthread 实现用户态支持线程机制,有基本的线程管理相关的系统调用(线程 创建,线程join,线程退出,线程互斥访问等)
- 实现多种内核同步互斥机制,并在内核中的不同模块应用这些同步互斥机制,实现 高效率的并行;

第三题: 支持日志文件系统

- 在QEMU (RV-64) 和Kendryte K210开发板上,实现一种日志文件系统; 能支持异常掉电和系统崩溃后的文件一致性;
- 文件系统有更加全面的文件访问能力(多级目录,硬链接等),支持多核并行方式处理,比单核情况下的性能要高;

第四题: 支持网络

- 在QEMU (RV-64) 和Kendryte K210开发板上,实现简单的网络驱动 (qemu: virtio; k210: 有基于spi的wifi,类似串口等)和网络协议栈;
- 能支持基本的socket编程;
- 能运行简单的 Server,可以自己编写,也可以移植自著名开源实现 Nginx 等;

第五题: 体现OS各种功能、Bugs和跨硬件能力

- 实现目前没有实现的各种OS功能(如具有图形显示能力,支持树莓派,支持x86 等);
- 在QEMU (RV-64) 和Kendryte K210开发板上,设计各种Bugs或更小粒度的steps, 来帮助学生更好理解和完成各种OS kernel的实现;
- 实现OS kernel上的简化的lib库,并让更多的教学应用(如教学用的编译器,教学用网络协议栈,教学用算法/数据结构,教学用database等)能运行在这个OS kernel上;

谢谢大家!