

ALEGANICA D ONDAS

ABEL ROSADO

<https://github.com/EnderMk9/MyOI>

7 de agosto de 2022

Come, let us hasten to a higher plane
Where dyads tread the fairy fields of Venn,
Their indices bedecked from one to n
Commingled in an endless Markov chain!

In Riemann, Hilbert or in Banach space
Let superscripts and subscripts go their ways
Our asymptotes no longer out of phase,
We shall encounter, counting, face to face.

For what did Cauchy know, or Christoffel,
Or Fourier, or any Boole or Euler,
Wielding their compasses, their pens and rulers,
Of thy supernal sinusoidal spell?

Ellipse of bliss, converge, O lips divine!
The product of our scalars is defined!
Cyberiad draws nigh, and the skew mind
Cuts capers like a happy haversine.

I see the eigenvalue in thine eye,
I hear the tender tensor in thy sigh.
Bernoulli would have been content to die,
Had he but known such $a^2 \cos 2\varphi$!

– Stanislaw Lem, The Cyberiad

Índice general

Índice general	v
MECÁNICA ANALÍTICA	1
1 Cálculo Variacional	2
1.1 Método de pequeñas variaciones	2
Variación de una función	3
Variación de un funcional	3
1.2 Extremizar un funcional	3
Identidad de Beltrami	4
1.3 Generalización a varias variables	5
Ligaduras	5
2 Mecánica Lagrangiana	8
2.1 Principio de Hamilton	8
2.2 Coordendas generalizadas	8
2.3 Ligaduras	9
Sistema holonómico	10
Multiplicadores de Lagrange	10
2.4 Principio de D'Alambert	10
2.5 Teorema de la Energía Cinética	13
Función k-homogénea	13
Forma cuadrática	14
Teorema	14
3 Simetrías y cantidades conservadas	17
3.1 Ejemplos de invariancias	17
Invariancia temporal y Hamiltoniano	17
Invariancia espacial	17
3.2 Teorema de Noether	18
Enunciado	18
Ejemplo	18
4 Mecánica Hamiltoniana	19
4.1 Transformada de Legendre	19
Varias variables	19
4.2 Ecuaciones de Hamilton	20
4.3 Espacio de fase	21
Diagrama de fases	21
Teorema de Liouville	22

4.4	Paréntesis de Poisson	23
FUERZAS CENTRALES Y SISTEMAS NO INERCIALES		24
5	Fuerzas centrales	25
5.1	Problema de los dos cuerpos	25
5.2	Conservación del momento angular	26
	Esféricas *	27
5.3	Energía	27
5.4	Ecuación del movimiento	28
5.5	Potencial efectivo	28
5.6	Potenciales $-\gamma/r$	29
5.7	Órbitas de Kepler	30
	Caso $0 \leq \epsilon < 1$	30
	Caso $\epsilon = 1$	32
	Caso $\epsilon > 1$	33
	Cambio de Órbitas	33
6	Sistemas de referencia no inerciales	34
6.1	Aceleración rectilínea	34
	Mareas	34
6.2	Sistemas no inerciales en rotación	37
	Rotación respecto a un punto fijo	37
	Rotación Terrestre	39
SÓLIDO RÍGIDO		43
7	Sólido Rígido	44
7.1	Orientación	44
	Ángulos de Euler (I)	45
7.2	Tensor de Inercia	45
	Tensores	45
	Momento angular	45
	Tensor de Inercia	46
7.3	Dinámica	47
	Energía cinética de rotación	47
	Ecuaciones de Euler	48
	Ángulos de Euler (II)	50
OSCILACIONES Y ONDAS		51
8	Oscilaciones	52
8.1	Oscilaciones sinusoidales	52
	Energía	53
	Oscilaciones en más dimensiones	53
8.2	Oscilaciones amortiguadas	54
	Subamortiguamiento	54
	Sobreamortiguamiento	54
	Amortiguamiento crítico	54
8.3	Oscilaciones forzadas	55
	Resonancia	56

Potencia	57
8.4 Fourier	58
Teorema de Fourier	58
Ortogonalidad	58
Teorema de convergencia	59
Oscilador forzado	59
9 Modos normales	60
Soluciones de la ecuación	60
Energía	61
Péndulo Doble	62
10 Ondas	63
10.1 Cueda discreta infinita	63
Paso al continuo	64
10.2 La ecuación de ondas	64
10.3 Condiciones de frontera y ondas estacionarias	66
Modos normales y series de Fourier	66
10.4 Solución general, Transformada de Fourier	67
Velocidad de grupo	68
10.5 Interferencia y difracción	69
Experimento de la doble rendija	69
DISPERSIÓN	71
11 Teoría de la dispersión	72
11.1 Sección eficaz	72
Probabilidad	72
Camino libre medio	73
11.2 Sección eficaz diferencial	74
$d\sigma/d\Omega$ en términos de b	74
Sección eficaz de Rutherford	75

MECANICA · ANALITICA

Cálculo Variacional

1: Aunque se puede definir un funcional como una función de $\mathcal{F}\{x, \mathbb{R}\}^n$ para n funciones reales.

Tenemos una función $f : \mathbf{U} \in \mathbb{R} \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$, donde tanto el dominio \mathbf{U} como la imagen pertenecen a \mathbb{R} . En contraposición, un funcional es una función $F : \mathbf{f} \in \mathcal{F}\{x, \mathbb{R}\} \mapsto F[\mathbf{f}] \in \mathbb{R}$, donde $\mathcal{F}\{x, \mathbb{R}\}$ es el conjunto de todas las funciones reales de una variable¹, tal que la imagen es un número real.


La forma genérica de los funcionales que nos interesan es la siguiente, donde ';' indica que x es la variable independiente, y f y f' dependen explícitamente de x , y por consiguiente depende entre sí, aunque no de forma explícita en la mayoría de circunstancias:

$$F[f] = \int_{x_A}^{x_B} g(f(x), f'(x); x) dx \quad (1.0.1)$$

Nos interesan solo las funciones f tales que $f(x_A) = y_A$; $f(x_B) = y_B$ (1.0.2), de tal forma que la función este fija en los extremos de la integral, esta propiedad va a resultar muy importante más adelante.

El principal objetivo que tenemos en mente es encontrar una f que extremize F , es decir, que $F(f)$ sea un máximo o mínimo del funcional.

1.1. Método de pequeñas variaciones



Definimos $\delta y(x) \equiv \bar{y}(x) - y(x)$ (1.1.1), donde \bar{y} es el camino variado e y es el camino de referencia. Supondremos que el camino de referencia es el camino que extremiza el funcional, entonces una pequeña variación δy no debería alterar el funcional.

Podemos parametrizar $\delta y(x) \equiv a\eta(x)$ (1.1.2), donde a es un parámetro independiente de x y $\eta(x) = \delta y(x)/a$ (1.1.3) es una función arbitraria que da forma el camino variado y que debe cumplir que $\eta(x_A) = \eta(x_B) = 0$ (1.1.4) para verificar las condiciones que hemos impuesto en (1.0.2), ya que todo camino, sea el de referencia o el variado, debe cumplirlas.

Definimos entonces una nueva función $Y(x, a) \equiv y(x) + a\eta(x)$ (1.1.5) tal que $Y(x, 0) = y(x)$ y $Y(x, a) = \bar{y}(x)$. Si derivamos esta función con respecto a a , y con respecto a x tenemos

$$\frac{\partial Y}{\partial a} = \eta(x); \quad \frac{\partial Y}{\partial x} = y'(x) + a\eta'(x) \equiv Y'(x, a); \quad \frac{\partial Y'}{\partial a} = \eta'(x) \quad (1.1.6)$$

Podemos definir ahora $\delta y'(x) \equiv \bar{y}'(x) - y' = Y'(x, a) - Y'(x, 0)$, que por la expresión anterior nos resulta $\delta y'(x) = a\eta'(x)$ (1.1.7). Combinando ahora (1.1.7) y (1.1.2) podemos llegar a la conclusión de que la derivada y δ comutan

$$\delta y'(x) = a \frac{d}{dx} \eta x = \frac{d}{dx} (a\eta(x)) = \frac{d}{dx} \delta y \implies \delta \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \delta y \quad (1.1.8)$$

Variación de una función

Si partimos de una función $g(y, y'; x)$, queremos que no dependa de un solo camino sino de una familia de ellos, definimos $\mathfrak{g}(x, a) = g(Y, Y'; x)$. Definimos la variación total de la función como $\Delta \mathfrak{g} \equiv \mathfrak{g}(Y(x, a), Y'(x, a); x) - \mathfrak{g}(Y(x, 0), Y'(x, 0); x)$ (1.1.9). Como últimamente \mathfrak{g} depende solo de x y de a , podemos expandir \mathfrak{g} por serie de Taylor de a

$$\mathfrak{g}(x, a) = \mathfrak{g}(x, 0) + \frac{\partial \mathfrak{g}}{\partial a} \Big|_{a=0} a + O(a^2) \quad (1.1.10)$$

Reorganizando los términos y volviendo a añadir la dependencia en Y e Y' llegamos a

$$\overbrace{\mathfrak{g}(x, a) - \mathfrak{g}(x, 0)}^{\Delta \mathfrak{g}} = \overbrace{\frac{\partial \mathfrak{g}(Y(x, a), Y'(x, a); x)}{\partial a} \Big|_{a=0} a + O(a^2)}^{\delta \mathfrak{g}} \quad (1.1.11)$$

Donde $\delta \mathfrak{g}$ es la variación primera de la función, que podemos reescribir desarrollando la derivada usando la regla de la cadena, y usamos (1.1.2) y (1.1.7)

$$\delta \mathfrak{g} = \left[\frac{\partial \mathfrak{g}}{\partial Y} \Big|_Y \frac{\partial Y}{\partial a} + \frac{\partial \mathfrak{g}}{\partial Y'} \Big|_Y \frac{\partial Y'}{\partial a} \right] \Big|_{a=0} a = \frac{\partial \mathfrak{g}}{\partial Y} \Big|_y a \eta + \frac{\partial \mathfrak{g}}{\partial Y'} \Big|_y a \eta' = \frac{\partial \mathfrak{g}}{\partial Y} \Big|_y \delta y + \frac{\partial \mathfrak{g}}{\partial Y'} \Big|_y \delta y' \quad (1.1.12)$$

Es **muy** importante no dejar de lado las composiciones y evaluaciones resultantes de hacer Taylor y la regla de la cadena, ya que la expresión anterior nos indica que aunque g dependa de cualquier camino, cuando hacemos δg , las parciales de g con respecto a sus entradas Y e Y' hay que **evaluarlas en el camino de referencia** $y = Y(x, 0)$. De esta forma podemos reescribir (1.1.12) en términos de g

$$\delta \mathfrak{g} = \delta g = \frac{\partial g}{\partial y} \delta y + \frac{\partial g}{\partial y'} \delta y' \quad (1.1.13)$$

Observamos que nos queda una expresión similar a la regla de la cadena del diferencial exacto de una función.

Variación de un funcional

De nuevo, si partimos de un funcional $F[y]$ que depende de un único camino, definimos $\mathbb{F}([y], a) = F[Y(x, a)]$ y su variación total $\Delta \mathbb{F} = \mathbb{F}([y], a) - \mathbb{F}([y], 0)$ (1.1.14), que desarrollando la integral llegamos inmediatamente a

$$\Delta \mathbb{F} = \int_{x_A}^{x_B} \Delta \mathfrak{g} dx = \int_{x_A}^{x_B} \delta \mathfrak{g} dx + O(a^2) = \underbrace{\int_{x_A}^{x_B} \delta g dx}_{\delta \mathbb{F} = \delta F} + O(a^2) \quad (1.1.15)$$

1.2. Extremizar un funcional

Diremos que el extremo de F ocurrirá cuando $\delta F = 0$, puesto que a primer orden el funcional no cambiará de valor al variar y .

De (1.1.13) sustuimos en (1.1.14), sacamos factor común el parámetro a e integramos por partes el segundo término, tal que $u = \partial_{y'} g$ y $dv = \eta' dx$

$$\int_{x_A}^{x_B} \left[\frac{\partial g}{\partial y} \eta + \frac{\partial g}{\partial y'} \eta' \right] adx = a \left[\int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial g}{\partial y} \eta dx + \left| \frac{\partial g}{\partial y'} \eta \right|_{x_A}^{x_B} - \int_{x_A}^{x_B} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial y'} \right) \eta dx \right] \quad (1.2.1)$$

Por (1.1.4) el segundo término es 0, juntando las integrales y usando (1.1.2)

$$\int_{x_A}^{x_B} \left[\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial y'} \right) \right] \delta y dx = 0 \quad (1.2.2)$$

Ahora, δy es completamente arbitrario, pues depende de un parámetro independiente a y de una función η que es también arbitraria, esto es lema fundamental del Cálculo Variacional, y garantiza que si la integral debe valer 0, el primer factor debe valer siempre 0, y concluimos

$$\boxed{\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial y'} \right) = 0} \iff \delta F = 0 \quad (1.2.3)$$

Esta es la ecuación de *Euler-Lagrange*, una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden cuya solución y extremiza el funcional definido por g .

Geodésica del plano

Un ejemplo para aplicar (1.2.3) es minimizar la distancia $d = \int ds$ en el plano euclídeo. Si $y = y(x)$, entonces $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx = g dx$, tal que

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \implies \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial y'} \right) = 0 \implies \frac{\partial g}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = K \rightarrow y' = \frac{K}{\sqrt{1 - K^2}} = \alpha$$

Lo cual implica que $y = \alpha x + y_0$, la ecuación de una recta.

Identidad de Beltrami

Podemos reescribir (1.2.3) de otra forma que nos va resultar útil para resolver algunos problemas y va a resultar muy importante en episodios posteriores.

$$\frac{dg}{dx} = \frac{\partial g}{\partial y} y' + \frac{\partial g}{\partial y'} y'' + \frac{\partial g}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial g}{\partial y} y' = \frac{dg}{dx} - \frac{\partial g}{\partial y'} y'' - \frac{\partial g}{\partial x}$$

Podemos observar que el término en el primer miembro de la segunda expresión aparece en (1.2.3) sin multiplicar por y' .

$$\frac{dg}{dx} - \frac{\partial g}{\partial x} - \left[\frac{\partial g}{\partial y'} y'' + y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial y'} \right) \right] = 0 \rightarrow \frac{dg}{dx} - \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial y'} y' \right) = 0$$

Observando que lo de dentro del paréntesis de la primera expresión es la derivada de un producto, usamos la linearidad de la derivada para obtener

$$\frac{d}{dx} \left(g - \frac{\partial g}{\partial y'} y' \right) = \frac{\partial g}{\partial x} \quad (1.2.4)$$

1.3. Generalización a varias variables

Denotamos $\{f_\alpha(x)\}$ a un conjunto de N funciones distintas, que verifican una expresión similar a (1.0.2), $f_\alpha(x_A) = f_{\alpha A}$; $f_\alpha(x_B) = f_{\alpha B}$ (1.3.1). Definimos entonces el siguiente funcional que depende de $\{f_\alpha\}$

$$F[\{f_\alpha\}] = \int_{x_A}^{x_B} g(\{f_\alpha, f'_\alpha\}; x) dx$$

Ahora siguiendo un desarrollo idéntico a (1.1.12), desarrollando la regla de la cadena para cada una de las variables de g resulta en un sumatorio y los argumentos siguientes para llegar a δg son idénticos puesto que son lineales, de tal forma llegamos a la siguiente expresión

$$\delta g = \sum \frac{\partial g}{\partial f_\alpha} \delta f_\alpha + \frac{\partial g}{\partial f'_\alpha} \delta f'_\alpha \quad (1.3.2)$$

La expresión (1.1.15) no dependía de las variables de g , por lo que es directamente aplicable, sustituyendo (1.3.2) y haciendo la regla de la cadena igual que en (1.2.1) llegamos a una expresión similar a (1.2.2), usando que la integral comuta con el sumatorio

$$\delta F = \sum \int_{x_A}^{x_B} \left[\frac{\partial g}{\partial f_\alpha} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial f'_\alpha} \right) \right] \delta f_\alpha dx = 0 \quad (1.3.3)$$

Para poder concluir que cada sumando es 0, y que entonces por ser δf_α arbitraria cada término en corchetes es 0, es necesario que los δf_α sean independientes entre sí, que es equivalente a que no exista una dependencia explícita entre los $f_\alpha(x)$, que podría estar por ejemplo expresada por una ecuación relacionando varias de ellas. Si se cumple que son independientes, entonces

$$\boxed{\frac{\partial g}{\partial f_\alpha} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial f'_\alpha} \right) = 0} \iff \delta F = 0 \quad (1.3.4)$$

Ahora tenemos un sistema de ecuaciones de *Euler-Lagrange* cuyas soluciones $f_\alpha(x)$ extremizan el funcional.

Ligaduras

En el caso de que existan m ecuaciones de ligadura de la forma $G_i(\{f_\alpha\}; t) = 0$, tenemos dos opciones, la primera es resolver el sistema de ecuaciones que forman expresando m funciones como dependientes de las otras $N - m$ funciones restantes, y aplicar (1.3.4) a las $N - m$ funciones independientes.

En el caso de que esto no sea posible resolver el sistema, debemos recurrir a multiplicadores de *Lagrange*.

Multiplicadores de Lagrange

Partimos de que tenemos m ecuaciones $G_i(\{f_\alpha\}; x) = 0$ que no sabemos resolver, $\Delta G_i = 0$, es decir, G_i se aplica de la misma forma tanto a los caminos de referencia como a los variados, además $\Delta G_i = \delta G_i + O(a^2) = 0$, como a es arbitrario, entonces $\delta G_i = 0$. Aplicando la regla de la cadena de (1.1.13)

$$\delta G_i(\{f_\alpha\}; x) = \sum_{\alpha}^N \frac{\partial G_i}{\partial f_\alpha} \delta f_\alpha = \sum_{\alpha}^N a_{i\alpha} \delta f_\alpha = 0; \quad a_{i\alpha} = \frac{\partial G_i}{\partial f_\alpha} \quad (1.3.5)$$

Así tenemos la ecuación que nos relaciona las distintas δf_α , el término de la derivada lo podemos expresar como las componentes de un matriz. Podemos separar la expresión anterior tal que

$$\delta G_i = \sum_{\gamma=1}^{N-m} a_{i\gamma} \delta f_\gamma + \sum_{\beta=N-m+1}^N a_{i\beta} \delta f_\beta = 0 \quad (1.3.6)$$

La matriz del segundo término es cuadrada ($m \times m$), y es una matriz jacobiana cuyo determinante va a ser no nulo si las ecuaciones de ligadura son independientes entre sí, de lo contrario algunas sobran. Esto implica que esa matriz tiene inversa, expresando (1.3.6) como operaciones matriciales ($N - m < \beta \leq N$)

$$0 = A\mathbf{x} + J\mathbf{y} \implies \mathbf{y} = -J^{-1}A\mathbf{x}; \quad \delta f_\beta = -\sum_{a=1}^m \sum_{\gamma=1}^{N-m} J_{\beta a}^{-1} a_{a\gamma} \delta f_\gamma \quad (1.3.7)$$

De esta forma, hemos encontrado la dependencia explícita de δf_β en función de los δf_γ , estos últimos siendo independientes entre sí. Ahora tomamos (1.3.3) y renombramos el factor en corchetes por Γ_α y separamos como en (1.3.6)

$$0 = \delta F = \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\alpha}^N (\Gamma_\alpha \delta f_\alpha) dx = \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\gamma=1}^{N-m} (\Gamma_\gamma \delta f_\gamma) dx + \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\beta=N-m+1}^N (\Gamma_\beta \delta f_\beta) dx \quad (1.3.8)$$

Sustituyendo δf_β de (1.3.7)

$$0 = \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\gamma=1}^{N-m} (\Gamma_\gamma \delta f_\gamma) dx - \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\beta=N-m+1}^N \left(\Gamma_\beta \sum_{a=1}^m \sum_{\gamma=1}^{N-m} J_{\beta a}^{-1} a_{a\gamma} \delta f_\gamma \right) dx \quad (1.3.9)$$

Como los sumatorios conmutan podemos llegar a

$$0 = \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\gamma=1}^{N-m} (\Gamma_\gamma \delta f_\gamma) dx - \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\gamma=1}^{N-m} \sum_{a=1}^m \sum_{\beta=N-m+1}^N \Gamma_\beta J_{\beta a}^{-1} a_{a\gamma} \delta f_\gamma dx \quad (1.3.10)$$

Y ahora podemos unificar los sumatorios de γ y sacar factor común δf_γ

$$0 = \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\gamma=1}^{N-m} \delta f_\gamma \left(\Gamma_\gamma - \sum_{a=1}^m \sum_{\beta=N-m+1}^N \Gamma_\beta J_{\beta a}^{-1} a_{a\gamma} \right) dx \quad (1.3.11)$$

Definimos entonces $\lambda_a = \sum_{\beta=N-m+1}^N \Gamma_\beta J_{\beta a}^{-1}$ como los multiplicadores de Lagrange y reemplazando $a_{a\gamma}$ por su definición de (1.3.5)

$$0 = \int_{x_A}^{x_B} \sum_{\gamma=1}^{N-m} \delta f_\gamma \left(\Gamma_\gamma - \sum_{a=1}^m \lambda_a \frac{\partial G_a}{\partial f_\gamma} \right) dx \quad (1.3.12)$$

Ahora como δf_γ son independientes entre sí, podemos aplicar el mismo argumento que en los otros casos y concluir que lo del paréntesis debe ser igual a 0 para todos los γ , tal que ($1 \leq \gamma \leq N - m$)

$$\Gamma_\gamma - \sum_{a=1}^m \lambda_a \frac{\partial G_a}{\partial f_\gamma} = 0 \quad (1.3.13)$$

Podemos ahora comprobar que si $N - m < \gamma \leq N$

$$\begin{aligned} \Gamma_\gamma - \sum_{a=1}^m \lambda_a \frac{\partial G_a}{\partial f_\gamma} &= \Gamma_\gamma - \sum_{a=1}^m \lambda_a J_{a\gamma} = \Gamma_\gamma - \sum_{a=1}^m \sum_{\beta=N-m+1}^N \Gamma_\beta J_{\beta a}^{-1} J_{a\gamma} = \\ &= \Gamma_\gamma - \sum_{\beta=N-m+1}^N \Gamma_\beta \delta_{\beta\gamma} = \Gamma_\gamma - \Gamma_\gamma = 0 \end{aligned} \quad (1.3.14)$$

También se verifica (1.3.12), por lo que entonces

$$\frac{\partial g}{\partial f_\alpha} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial f'_\alpha} \right) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial G_i}{\partial f_\alpha} \quad G_i(\{f_\alpha\}) = 0 \quad (1.3.15)$$

Tenemos por lo tanto un sistema de $N + m$ ecuaciones, que incluye las ecuaciones de Euler-Lagrange modificadas y las ecuaciones de ligadura, y las incógnitas son las f_α y las λ_i .

Mecánica Lagrangiana

Ahora la variable independiente sobre la que vamos a trabajar va a ser el tiempo, t , y las variables dependientes son las coordenadas cartesianas $\{x_{\alpha i}\}$, donde α indica la partícula y i indica la componente de la posición. Definimos además las derivadas totales temporales como $\{\dot{x}_{\alpha i}\}$.

2.1. Principio de Hamilton

1: La definición de **Lagrangiano** dependerá de la configuración del sistema físico, pero como norma general en mecánica clásica (2.1.1) es la expresión más común de la función que verifica (2.1.3). Esto se demuestra más adelante.

Definimos una función llamada **Lagrangiano**¹

$$\mathcal{L}(\{x_{\alpha i}, \dot{x}_{\alpha i}\}; t) = T - U \quad (2.1.1)$$

Dónde T es la energía cinética del sistema y U es la energía potencial (conservativa o no), de tal forma que definimos el siguiente funcional llamado **acción**

$$S \equiv \int_{t_A}^{t_B} \mathcal{L}(\{x_{\alpha i}, \dot{x}_{\alpha i}\}; t) dt \quad (2.1.2)$$

Principio de Hamilton o de mínima acción. La evolución temporal de un sistema físico es aquella que extremiza la acción, es decir que $\delta S = 0$ para la evolución real del sistema, lo cual es equivalente a

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_{\alpha i}} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_{\alpha i}} \right) = 0 \quad (2.1.3)$$

Para la mecánica clásica, este principio es equivalente a las leyes de *Newton*, cuando \mathcal{L} toma la forma de (2.1.1) con ligeras modificaciones que discutiremos en las próximas secciones.

Muelle elástico

Un sencillo ejemplo para aplicar este principio es el de un muelle elástico en una dirección, donde $T = \dot{m}x^2/2$ y $U = kx^2/2$ (el término mgh es constante y puede ser ignorado), si $\mathcal{L} = T - U$, entonces

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -kx \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} = p \quad \frac{dp}{dt} = m\ddot{x} \rightarrow m\ddot{x} = -kx \iff F = -kx = ma$$

2.2. Coordenadas generalizadas

Podemos realizar un cambio de variables para poder expresar $x_{\alpha i}$ en función de otras variables q_j , las cuales pueden resultarnos más sencillas para resolver un problema, tal que $x_{\alpha i} = x_{\alpha i}(\{q_j\}; t)$. Esta transformación será invertible cuando

$$J_l^k = \frac{\partial x_k}{\partial q_l}$$

el determinante de esa matriz, el jacobiano, sea no nulo, tal que existe la transformación $q_j = q_j(\{x_{\alpha i}\}; t)$.

Usando la regla de la cadena podemos ver la dependencia de las velocidades entre sí, $\dot{x}_{\alpha i} = \dot{x}_{\alpha i}(\{q_j, \dot{q}_j\}; t)$ y que $\dot{q}_j = \dot{q}_j(\{x_{\alpha i}, \dot{x}_{\alpha i}\}; t)$.

De esta forma, podemos expresar \mathcal{L} en función de las coordenadas y velocidades generalizadas, tal que $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\{q_j, \dot{q}_j\}; t)$ de tal forma que (2.1.3) queda como

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) = 0} \quad (2.2.1)$$

Definimos además el **momento generalizado**, que para cartesianas es el momento lineal y para polares es el momento angular. También definimos la **fuerza generalizada**, que es la proyección del vector cartesiano en el sistema de vectores asociado a las coordenadas generalizadas.

$$p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \quad Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j} = \sum_{\alpha}^N \mathbf{F}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \quad (2.2.2)$$

2.3. Ligaduras

Al igual que en la sección *Ligaduras* de la sección 1.3, tendremos M ecuaciones de ligadura, los tipos de las cuales se datallarán a continuación, pero antes definimos lo que vamos a denominar **grados de libertad**, que indica el número mínimo de parámetros que es necesario para especificar la configuración del sistema en un tiempo dado, tal que $s = N \cdot d - M$ (2.3.1), donde s son los **grados de libertad**, N el número de partículas del sistema, y d la dimensión del espacio.

Tipos de ligaduras

Cuando las ecuaciones de ligadura no dependen de las veclocidades, $G_i(\{q_j\}) = 0$, se denominan ligaduras **holónomas** y son con las que vamos a trabajar. Si las ecuaciones de ligadura dependen de la velocidad, $G_i(\{q_j, \dot{q}_j\}) = 0$, se denominan **no holónomas** y salvo que sean integrables no trabajaremos con ellas. Son **integrables** cuando son de la forma siguiente donde $h = h(\{q_i\}; t)$ tal que

$$\sum_j^{N \cdot d} A_j(\{q_i\}; t) \dot{q}_j + B(\{q_i\}; t) = 0; \quad A_j = \frac{\partial h}{\partial q_j}; \quad B_j = \frac{\partial h}{\partial t} \quad (2.3.2)$$

Entonces podemos ver que nos queda la regla de la cadena e integramos

$$\sum_j^{N \cdot d} \frac{\partial h}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{dh}{dt} = 0 \iff h(\{q_i\}; t) - C = 0 \text{ (Holónoma)} \quad (2.3.3)$$

Luego a parte si la ligadura depende explícitamente del tiempo se llama **forzada** o **reónoma**, si no depende explícitamente del tiempo, se denominan **naturales** o **esclerónomas**.

Sistema holonómico

Decimos que un sistema es **holonómico** cuando podemos resolver (o bien en cartesianas o en generalizadas) las ecuaciones de ligadura (holónomas) y expresar m coordenadas como explícitamente dependientes de s coordenadas independientes, reduciendo el sistema a s variables que podemos resolver usando (2.2.1) (*E-L*).

Multiplicadores de Lagrange

En el caso en el que el sistema no sea holonómico, y no podamos resolver las ecuaciones de ligadura, al igual que en la sección 1.3 tenemos que recurrir a multiplicadores de multiplicadores de *Lagrange*, podemos obtener una expresión equivalente a (1.3.15) modificando el lagrangiano de la siguiente forma

$$\mathcal{L}^* = \mathcal{L} + \sum_i^m \lambda_i G_i \quad (2.3.4)$$

Que aplicando las ecuaciones de *Euler-Lagrange* tanto para q_j como para λ_i resulta

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) + \underbrace{\sum_i^m \lambda_i(t) \frac{\partial G_i}{\partial q_j}}_{Q_j^L} = 0 \quad (2.3.5)$$

Donde Q_j^L es la componente j de la fuerza generalizada de ligadura total, que cumplen que $dW^L = \mathbf{F}^L \cdot d\mathbf{r} = 0$ son fuerzas que o siempre perpendiculares a la ligadura, o que provocan que $d\mathbf{r} = 0 \iff \mathbf{v} = 0$ en el punto de contacto.

2.4. Principio de D'Alambert

Estático

Vamos a suponer que tenemos un sistema en equilibrio, es decir $\mathbf{F}_i = 0$ para cada partícula del sistema, o en general para cualquier punto donde se aplica una fuerza, de tal forma que $\mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0$.

$\delta\mathbf{r}_i$ es lo que se denomina desplazamiento virtual, el sistema no se mueve, sigue en el equilibrio, estos desplazamientos se definen respetando las ligaduras del sistema, por ejemplo, tenemos en un péndulo que por la gravedad y otra fuerza externa se encuentra en equilibrio, podemos expresar la posición en términos de las coordenadas generalizadas, que respetan las ligaduras, tal que $\mathbf{r} = l(\sin \theta \mathbf{e}_x + \cos \theta \mathbf{e}_y)$, y entonces $\delta\mathbf{r} = l(\cos \theta \mathbf{e}_x - \sin \theta \mathbf{e}_y)\delta\theta$.

Para sistemas tendremos entonces $\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0$, pero esto no nos dice nada, sin embargo, podemos descomponer la fuerza total que se ejerce en un punto o partícula en fuerzas de ligadura o normal y fuerzas externas o aplicadas, tal que $\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{f}_i$, aunque no es siempre fácil distinguirlo a simple vista. De esta forma nos queda

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta\mathbf{r}_i + \sum_i \mathbf{f}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (2.4.1)$$

Ahora, salvo casos muy extraños de ligaduras, el trabajo virtual de una fuerza normal o de ligadura se anula, como se ha explicado en el apartado anterior, de esta forma llegamos al principio de D'Alambert estático

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (2.4.2)$$

También es llamado principio del trabajo virtual, y al aplicarlo, las componentes $\delta \mathbf{r}_i$ son no nulas, en general implica que $\delta q_i \neq 0$, donde q_i son las coordenadas generalizadas, por ejemplo, $\delta\theta$ en el ejemplo anterior.

Dinámico

Ahora consideraremos un sistema que no está en equilibrio, tenemos que $\mathbf{F}_i = \dot{\mathbf{p}}_i = m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$, de tal forma que haciendo exactamente las mismas manipulaciones que antes, y descomponiendo la fuerza total, llegamos a la versión dinámica del principio de D'Alambert

$$\sum_i (\dot{\mathbf{p}}_i - \mathbf{F}_i^{(a)}) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (2.4.3)$$

Lagrangiano

Si hacemos el cambio a coordenadas generalizadas usando la regla de la cadena, tenemos

$$\delta \mathbf{r}_i = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \quad (2.4.4)$$

Podemos ahora definir de nuevo la fuerza generalizada

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = \sum_{ij} \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_j Q_j \delta q_j \implies Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \quad (2.4.5)$$

Es importante notar que Q_j no tiene unidades de fuerza en general, pero $Q_j \delta q_j$ siempre tiene unidades de trabajo. Si consideramos solo fuerzas conservativas (aunque pueden depender del tiempo) tenemos

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_i U \quad Q_j = -\sum_i \nabla_i U \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = -\sum_{ik} \frac{\partial U}{\partial r_{ik}} \frac{\partial r_{ik}}{\partial q_j} = -\frac{\partial U}{\partial q_j} \quad (2.4.6)$$

Ahora, hacemos lo mismo pero con el otro término de (2.4.3), y descomponemos una regla del producto

$$\sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = \sum_{ij} m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \quad \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \sum_i \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \right] \quad (2.4.7)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) = \sum_k \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_j \partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_j \partial t} = \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\sum_k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j} \quad (2.4.8)$$

Además podemos ver que

$$\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\sum_k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right) = \sum_k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \delta_{kj} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \quad (2.4.9)$$

Ahora, introducimos (2.4.7) en (2.4.6) tal que

$$\begin{aligned} \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i &= \sum_{ij} \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - m_i \mathbf{v}_i \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j = \\ &= \sum_{ij} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i \right) \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i \right) \right] \delta q_j = \sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j \end{aligned} \quad (2.4.10)$$

Ahora metiendo (2.4.10) y (2.4.6) en (2.4.3)

$$\sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} + \frac{\partial U}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0 \quad (2.4.11)$$

Ahora, si suponemos que tenemos un sistema holonómico y que podemos resolver las ligaduras y que q_j son holónomas, y por lo tanto independientes, y a su vez δq_j también, tenemos el siguiente conjunto de ecuaciones

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial(T - U)}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial(T - U)}{\partial q_j} = 0 \quad T - U = \mathcal{L} \quad (2.4.12)$$

Como estamos considerando fuerzas conservativas, sus potenciales no dependen de las velocidades generalizadas, y por lo tanto la podemos introducir en el primer término de la ecuación sin pérdida de generalidad, y voalá, hemos demostrado (2.1.2), el principio de Hamilton para la mecánica de Newton bajo unos ciertos supuestos.

Podemos considerar fuerzas no conservativas, como por ejemplo, un rozamiento dinámico, separandolas, tal que

$$Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j} + \sum \mathbf{F}^{(nc)} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial U}{\partial q_j} + Q_j^{(nc)} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = Q_j^{(nc)} \quad (2.4.13)$$

Potencial generalizado

Además, podemos crear un tipo de potencial generalizado que dependa de \dot{q}_j , para ello, primero tomamos la forma genérica de (2.4.11) sin asumir nada sobre la fuerza

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j \quad (2.4.14)$$

Y por otro lado descomponemos la parte cinética y potencial de (2.4.12) e igualamos

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial U}{\partial q_j} = Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \quad (2.4.15)$$

Entonces cualquier fuerza que pueda ser derivada de un potencial $U(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\})$ (no puede depender del tiempo en este caso) siguiendo (2.4.15) verifica también el principio de Hamilton.

El ejemplo más notable de este tipo de potencial es el que crea la fuerza electromagnética, vamos a estudiarlo, lo primero es saber que es Q_j en este caso, usaremos coordenadas cartesianas

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial x_j} = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{e}_i \delta_{ij} = F_j \quad (2.4.16)$$

La fuerza de Lorentz es, y podemos definir los campos \mathbf{E} y \mathbf{B} como

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) = q(\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla_{\mathbf{r}}\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla_{\mathbf{r}} \times \mathbf{A} \quad (2.4.17)$$

$$\begin{aligned} B_x &= \partial_y A_z - \partial_z A_y & B_y &= \partial_z A_x - \partial_x A_z & B_z &= \partial_x A_y - \partial_y A_x \\ (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})_x &= \dot{y}B_z - \dot{z}B_y & (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})_y &= \dot{z}B_x - \dot{x}B_z & (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})_z &= \dot{x}B_y - \dot{y}B_x \\ F_x &= q(-\partial_x \phi - \partial_t A_x + \dot{y}B_z - \dot{z}B_y) = q(-\partial_x \phi - \partial_t A_x + \dot{y}(\partial_x A_y - \partial_y A_x) - \dot{z}(\partial_z A_x - \partial_x A_z)) \\ F_y &= q(-\partial_y \phi - \partial_t A_y + \dot{z}B_x - \dot{x}B_z) = q(-\partial_y \phi - \partial_t A_y + \dot{z}(\partial_y A_z - \partial_z A_y) - \dot{x}(\partial_x A_y - \partial_y A_x)) \\ F_z &= q(-\partial_z \phi - \partial_t A_z + \dot{x}B_y - \dot{y}B_x) = q(-\partial_z \phi - \partial_t A_z + \dot{x}(\partial_z A_x - \partial_x A_z) - \dot{y}(\partial_y A_z - \partial_z A_y)) \\ F_x &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial U}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{x} \partial x} \dot{x} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{x} \partial y} \dot{y} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{x} \partial z} \dot{z} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{x} \partial \dot{x}} \ddot{x} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{x} \partial \dot{y}} \ddot{y} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{x} \partial \dot{z}} \ddot{z} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{x} \partial t} - \frac{\partial U}{\partial x} \\ F_y &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial U}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{y} \partial x} \dot{x} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{y} \partial y} \dot{y} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{y} \partial z} \dot{z} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{y} \partial \dot{x}} \ddot{x} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{y} \partial \dot{y}} \ddot{y} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{y} \partial \dot{z}} \ddot{z} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{y} \partial t} - \frac{\partial U}{\partial y} \\ F_z &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial U}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{z} \partial x} \dot{x} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{z} \partial y} \dot{y} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{z} \partial z} \dot{z} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{z} \partial \dot{x}} \ddot{x} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{z} \partial \dot{y}} \ddot{y} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{z} \partial \dot{z}} \ddot{z} + \frac{\partial^2 U}{\partial \dot{z} \partial t} - \frac{\partial U}{\partial z} \end{aligned}$$

Los términos de \ddot{q} no aparecen, por lo que U debe ser lineal en \dot{q} , gracias a los dos últimos términos, podemos integrar y saber que al menos

$$U = q(\phi - \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}) \quad (2.4.18)$$

Hace encajar los términos eléctricos $q(-\partial_i \phi - \partial_t A_i)$, pero es que además, si sustituimos en el resto de términos, también se cumple para los términos magnéticos. Hay muchas manipulaciones que se pueden hacer para ver esto más sencillo, por ejemplo, usando relaciones vectoriales.

2.5. Teorema de la Energía Cinética

Función k-homogénea

Una función k-homogénea cumple la siguiente expresión, donde λ es un parámetro arbitrario cualquiera

$$f(\{\lambda x_i\}) = \lambda^k f(\{x_i\}) \quad (2.5.1)$$

La fuerza de lorentz es la siguiente

$$f(\{\lambda x_i\}) = \lambda^k f(\{x_i\}) \quad (2.5.2)$$

Teorema de Euler

Podemos derivar cada lado de (2.4.1) con respecto al parámetro

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} f(\{\lambda x_i\}) = \frac{\partial}{\partial \lambda} \lambda^k f(\{x_i\})$$

En el primer miembro hacemos la regla de la cadena y en el segundo es la derivada de una potencia

$$\sum_j^N \frac{\partial f(\{\lambda x_i\})}{\partial (\lambda x_j)} \frac{d(\lambda x_j)}{d\lambda} = \sum_j^N \frac{\partial f(\{\lambda x_i\})}{\partial (\lambda x_j)} x_j = k \lambda^{k-1} f(\{x_i\})$$

Como λ es un parámetro arbitrario, podemos tomar $\lambda = 1$ y tenemos

$$\sum_j^N \frac{\partial f(\{x_i\})}{\partial x_j} x_j = k f(\{x_i\}) \quad (2.5.3)$$

Forma cuadrática

Una forma cuadrática es una función 2-homogénea de la siguiente forma

$$f(\{x_i\}) = \sum_{i,j}^N a_{jk} x_j x_k = \mathbf{x} A \mathbf{x}^T \quad (2.5.4)$$

Donde a_{jk} no tienen por que ser constantes, pueden ser funciones de otras variables, pero no de x_i .

Teorema

En coordenadas cartesianas la expresión de la energía cinética es una forma cuadrática que solo depende de las velocidades que tiene la siguiente forma

$$T = T(\{x_{\alpha i}\}) = \frac{1}{2} \sum_{\alpha,i}^{N,d} m_\alpha \dot{x}_{\alpha i}^2 \quad (2.5.5)$$

Si $x_{\alpha i}(\{q_j\}; t)$, entonces

$$\dot{x}_{\alpha i} = \sum_j^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} = \dot{x}_{\alpha i}(\{q_j, \dot{q}_j\}; t) \quad (2.5.6)$$

Elevando (2.4.5) al cuadrado tenemos

$$\begin{aligned} \dot{x}_{\alpha i}^2 &= \left(\sum_j^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j \right) \left(\sum_k^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \dot{q}_k \right) + 2 \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \sum_j^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \left(\frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2 = \\ &= \sum_{j,k}^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k + 2 \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \sum_j^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \left(\frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2 \end{aligned} \quad (2.5.7)$$

Sustituyendo (2.4.6) en (2.4.4)

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\alpha,i}^{N,d} m_\alpha \left[\sum_{j,k}^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k + 2 \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \sum_j^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \left(\frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2 \right]$$

Usando que los sumatorios commutan y son lineales llegamos a

$$T = \sum_{j,k}^s \left(\sum_{\alpha,i}^{N,d} \frac{1}{2} m_\alpha \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_j^s \left(\sum_{\alpha,i}^{N,d} m_\alpha \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \right) \dot{q}_j + \sum_{\alpha,i}^{N,d} \frac{1}{2} m_\alpha \left(\frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2 \quad (2.5.8)$$

De una forma más reducida obtenemos

$$T = T(\{q_j, \dot{q}_j\}; t) = \sum_{j,k}^s A_{ij} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_j^s B_j \dot{q}_j + C \quad (2.5.9)$$

Así, fijándonos en (2.4.7), si el cambio de coordenadas no depende explícitamente del tiempo, B_j y C se anulan, y entonces T es una forma cuadrática en los \dot{q}_j .

Teorema de la Energía cinética. Si las coordenadas no dependen explícitamente del tiempo, entonces T es una forma cuadrática en los \dot{q} .

Si ahora partimos de este supuesto y hacemos la parcial de T con respecto a un \dot{q}_l dado, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_l} &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}_l} \sum_{j,k \neq l}^s A_{jk}^s \dot{q}_j \dot{q}_k + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_l} \sum_{j=l, k \neq l}^s A_{lk} \dot{q}_l \dot{q}_k + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_l} \sum_{j \neq l, k=l}^s A_{jl} \dot{q}_j \dot{q}_l + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_l} (A_{ll} \dot{q}_l^2) = \\ &= \sum_{j=l, k \neq l}^s A_{lk} \dot{q}_k + \sum_{j \neq l, k=l}^s A_{jl} \dot{q}_j + 2A_{ll} \dot{q}_l = 2 \sum_i^s A_{li} \dot{q}_i = 2 \sum_i^s A_{il} \dot{q}_i \end{aligned} \quad (2.5.10)$$

Si ahora hacemos lo siguiente usando (2.4.9), vemos que se verifica (2.4.2)

$$\sum_j^s \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j = 2 \sum_{i,k}^s A_{kj} \dot{q}_j \dot{q}_k = 2T \quad (2.5.11)$$

Simetrias y cantidades conservadas

3.1. Ejemplos de invariancias

Invariancia temporal y Hamiltoniano

Si tenemos un desplazamiento arbitrario en el tiempo, $t \mapsto t + \delta t$, y se verifica que $\mathcal{L}(\{q_j, \dot{q}_j\}; t) = \mathcal{L}(\{q_j, \dot{q}_j\}; t + \delta t)$, esto implica que la parcial de \mathcal{L} con respecto a t es 0. Si ahora desarrollamos la derivada total de \mathcal{L} con respecto a t , tenemos

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum^s \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right) + \cancel{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}}^0$$

El primer término del primer sumando dentro del sumario lo podemos expresar en función de (2.2.1) ($E-L$), tal que

$$\sum^s \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) \dot{q}_j + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right] - \frac{d\mathcal{L}}{dt} = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$$

Ahora lo de dentro del paréntesis es la derivada de un producto, y usando la linearidad de la derivada

$$\frac{d}{dt} \left(\sum^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - \mathcal{L} \right) = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0 \quad (3.1.1)$$

Definimos entonces el *Hamiltoniano* \mathcal{H} , que se conservará cuando \mathcal{L} no dependa explícitamente del tiempo.

$$\mathcal{H} \equiv \sum^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - \mathcal{L} \quad \frac{d\mathcal{H}}{dt} = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (3.1.2)$$

Podemos además observar que si se verifican los supuestos del teorema de la energía cinética (el cambio de coordenadas no depende del tiempo) podemos aplicar (2.4.10), y la energía potencial es conservativa, llegamos a $\mathcal{H} = E$

$$\mathcal{H} = \sum^s \cancel{\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{q}_j}}^0 \dot{q}_j - \sum^s \cancel{\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial \dot{q}_j}}^0 \dot{q}_j - (T - U) = 2T - T + U = T + U = E \quad (3.1.3)$$

Invariancia espacial

Si tenemos un desplazamiento arbitrario en una de las coordenadas generalizadas, $q_k \mapsto q_k + \delta q_k$, y se verifica que $\mathcal{L}(q_k, \{q_j, \dot{q}_j\}; t) = \mathcal{L}(q_k + \delta q_k, \{q_j, \dot{q}_j\}; t)$, esto implica que la parcial de \mathcal{L} con respecto a q_k es 0. Cuando esto ocurre se dice que q_k es una **variable ignorante**, y de (2.2.1) ($E-L$) deducimos que su momento generalizado asociado se conserva.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) = \dot{p}_k = 0 \implies p_k = C \quad (3.1.5)$$

3.2. Teorema de Noether

Consideremos unas transformaciones genéricas h_j de las coordenadas q_j , parametrizadas por un parámetro ϵ independiente del tiempo tal que

$$q_j \mapsto q'_j = h_j(\{q_i\}, \epsilon) \quad h_j(\{q_i\}, 0) = q_j \quad (3.2.1)$$

Enunciado

Si el conjunto de las transformaciones h_j deja invariante a \mathcal{L} a orden ϵ (orden uno)

$$\mathcal{L}(\{q_j, \dot{q}_j\}; t) + O(\epsilon^2) = \mathcal{L}(h_j(\{q_i\}, \epsilon), \dot{h}_j(\{q_i, \dot{q}_i\}, \epsilon); t) \quad (3.2.2)$$

Entonces se conseva la siguiente cantidad

$$I(\{q_j, \dot{q}_j\}; t) = \sum_j^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \frac{dh_j}{d\epsilon} - \frac{dI}{dt} = 0 \quad (3.2.3)$$

Nuestra misión va a ser encontrar las transformaciones (simetrías) que no alteren \mathcal{L} para hallar cantidades conservadas asociadas.

Ejemplo

Si tenemos una masa en en plano bajo la acción de una fuerza central, tal que $\mathcal{L} = 1/2m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(\sqrt{x^2 + y^2})$, si tomamos las transformaciones $x \mapsto x + \epsilon y$ y $y \mapsto y - \epsilon x$, vemos que el lagrangiano se mantiene invariante a orden ϵ .

$$\mathcal{L}' = 1/2m((\dot{x} + \epsilon \dot{y})^2 + (\dot{y} - \epsilon \dot{x})^2) - U\left(\sqrt{(x + \epsilon y)^2 + (y - \epsilon x)^2}\right)$$

$$\mathcal{L}' = 1/2m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \cancel{\epsilon^2(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}) - U\left(\sqrt{x^2 + y^2 + \cancel{\epsilon^2(x^2 + y^2)}}\right)$$

Entonces la cantidad conservada es el momento angular


$$I = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \frac{d}{d\epsilon}(x + \epsilon y) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \frac{d}{d\epsilon}(y - \epsilon x) = m(\dot{y}x - \dot{x}y) = -m\mathbf{r} \times \mathbf{v} = -\mathbf{J}_z$$

4.1. Transformada de Legendre

Si consideramos una función de una variable $y = f(x)$ tal que $f''(x) \neq 0$, entonces a cada punto le corresponde una sola recta tangente asociada, asociada con su pendiente $f'(x)$ y su ordenada en el origen $g(x) = f(x) - xf'(x)$, tal que $y = f'(x)x + g(x)$, a esta familia de rectas definida por el par $(f'(x), g)$ se le llama **envolvente** y contiene toda la información original de la función.

Así tenemos dos nuevas coordenadas $[p, g(p)]$, relacionadas con $[x, f(x)]$ mediante

$$\begin{aligned} p(x) &= f'(x) & g(p) &= f(x(p)) - x(p)p & [x, f(x)] &\mapsto [p, g(p)] \\ x(p) &= (f')^{-1}(p) & f(x) &= p(x)x + g(p(x)) & [p, g(p)] &\mapsto [x, f(x)] \end{aligned} \quad (4.1.1)$$



Donde la primera expresión es la *Transformada de Legendre*, y será invertible (la segunda expresión) siempre que $f'(x)$ sea invertible (cierto si $f''(x) \neq 0$).

Varias variables

Si ahora tenemos $f(\{x_i, y_i\})$ donde $\{y_i\}$ son las variables sobre las que queremos hacer la transformada, la transformada es entonces

$$\begin{aligned} p_i(\{x_i, y_i\}) &= \frac{\partial f}{\partial y_i} & g(\{x_i, p_i\}) &= f(\{x_i, y_i(\{x_i, p_i\})\}) - \sum_j p_j y_j(\{x_i, p_i\}) & [y_i, f] &\mapsto [p_i, g] \\ y_i(\{x_i, p_i\}) &= \left[\frac{\partial f}{\partial y_i} \right]^{-1} & f(\{x_i, y_i\}) &= \sum_j y_j p_j(\{x_i, y_i\}) + g(\{x_i, p_i(\{x_i, y_i\})\}) & [p_i, g] &\mapsto [y_i, f] \end{aligned} \quad (4.1.2)$$

La transformación será inversible si el jacobiano de $y_i \mapsto p_i$ es no nulo.

Transformada de Legendre del Lagrangiano

Ahora si tenemos $\mathcal{L}(\{q_j, \dot{q}_j\}; t)$, $\{\dot{q}_j\}$ serán nuestras antiguas variables y las nuevas variables serán $\partial_{\dot{q}_j} \mathcal{L} = p_j$, los momentos generalizados o conjugados. Entonces aplicando (4.1.2) llegamos a (3.1.2)

$$p_i(\{q_i, \dot{q}_i\}; t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \quad g(\{q_i, p_i\}; t) = \mathcal{L}(\{q_i, p_i\}; t) - \sum_j \dot{q}_j(\{q_i, p_i\}) p_j = -\mathcal{H} \quad (4.1.3)$$

De esta forma, \mathcal{H} es equivalente a la *Transformada de Legendre* de \mathcal{L} con respecto a los \dot{q}_j , y esta es inversible, la demostración de que el jacobiano $[\partial_{\dot{q}_j} p_i]$ es no nulo bajo ciertas circunstancias se deja como un ejercicio al lector.

De esta forma, no hemos perdido ninguna información del sistema al pasar de \mathcal{L} a \mathcal{H} , y a continuación reformularemos las ecuaciones del movimiento en función de esta cantidad de una forma equivalente a la formulación lagrangiana.

4.2. Ecuaciones de Hamilton

Si hacemos la diferencial exacta de \mathcal{H} usando la regla de la cadena tenemos

$$d\mathcal{H} = \sum^s \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j} dp_j \right) + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} dt \quad (4.2.1)$$

Si por otro lado hacemos el diferencial de \mathcal{H} desde (3.1.2) o (4.1.3)

$$d\mathcal{H} = \sum^s (p_j d\dot{q}_j + \dot{q}_j dp_j) - d\mathcal{L} \quad (4.2.2)$$

si $d\mathcal{L}$ es por regla de la cadena, y usando (2.2.1) y (2.2.2)

$$d\mathcal{L} = \sum^s \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} d\dot{q}_j \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt = \sum^s (\dot{p}_j dq_j + p_j d\dot{q}_j) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \quad (4.2.3)$$

Sustituyendo (4.2.3) en (4.2.2)

$$d\mathcal{H} = \sum^s p_j d\dot{q}_j + \dot{q}_j dp_j - \sum^s \dot{p}_j dq_j + p_j d\dot{q}_j - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt = \sum^s \dot{q}_j dp_j - \dot{p}_j dq_j - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \quad (4.2.4)$$

Como dq_j , dp_j y dt son funciones independientes y arbitrarias, podemos igualar término a término (4.2.4) y (4.2.1), de tal forma que obtenemos tres ecuaciones

$$\dot{q}_j = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j} \quad \dot{p}_j = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j}$$

(4.2.5)

Estas dos primeras ecuaciones son las *Ecuaciones de Hamilton* del movimiento o *Ecuaciones canónicas*. Por otro lado tenemos la tercera ecuación, que junto a (3.1.2)

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = \frac{d\mathcal{H}}{dt} \quad (4.2.6)$$

De esta forma, si \mathcal{H} no depende explícitamente del tiempo, este se conserva.

Para aplicar estas ecuaciones en un sistema holonómico tenemos que hayar primero \mathcal{L} , tras esto hallar los momentos generalizados y despues invertir la relación, tal que

$$p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} = p_j(\{q_k, \dot{q}_k\}; t) \rightarrow \dot{q}_j = \dot{q}_j(\{q_k, p_k\}; t) \quad (4.2.7)$$

Entonces usamos la ecuación (4.1.3) con mucho cuidado de reemplazar todas las \dot{q}_j por (4.2.7), y ya tendremos \mathcal{H} en una forma que nos permita resolverlo usando (4.2.5).

Ejemplo

Un ejemplo sencillo es el péndulo simple donde

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta \quad p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = ml^2 \dot{\theta} \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{ml^2} = \dot{\theta}(p_\theta)$$

Sustituyendo tenemos

$$\mathcal{H} = p_\theta \dot{\theta} - \mathcal{L} = \frac{p_\theta^2}{ml^2} - \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl \cos \theta = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl \cos \theta = T + U$$

Ahora aplicamos (4.2.5.A), tal que $\dot{\theta} = p_\theta / ml^2$, de donde sacamos que $\dot{p}_\theta = ml^2 \ddot{\theta}$ y de (4.2.5.B) sacamos $\dot{p}_\theta = -mgl \sin \theta$, igualando y depejando tenemos $\ddot{\theta} + g/l \sin \theta = 0$, la ecuación del movimiento.

Comparación Lagrange-Hamilton

La formulación Lagrangiana es mejor para tratar con ligaduras, pero la hamiltoniana nos permite reducir el orden de la ecuación diferencial resultante cuando no hay dependencia explícita en una o varias de las q_j , puesto que en (3.1.5) \mathcal{L} sigue dependiendo de \dot{q}_j , solo conseguimos reducir en 1 el orden de un ecuación de E-L, mientras que en la formulación hamiltoniana, si una variable es cíclica, es decir $\partial_{q_j} \mathcal{H} = 0$, entonces ya hemos resuelto $p_j = \alpha$ por (4.2.5.B) y también por definición \mathcal{H} no depende de q_j , de esta forma nos hemos eliminado dos dependencias y reducido el orden en 2 unidades, podemos integrar q_j usando (4.2.5.A) que como no depende de q_j es una EDO separable.

4.3. Espacio de fase

El hecho de que solo haya una sola solución para las ecuaciones del movimiento, es decir, que solo hay una posible trayectoria dadas unas condiciones dadas, significa que el sistema con el que estamos tratando es *determinista*.

Si es el espacio de configuración es $\{q_j\}$ para un t dado, entonces definimos el Espacio de fase como $\{q_j, p_j\}$, donde $\{p_j\}$ es el espacio de momentos o impulsos.

Este espacio es de dimensión $2s$ y nos da toda la información dinámica del sistema pues nos permite predecir su evolución, puesto que con unas condiciones iniciales de posición y momento (o velocidad) definidas por unas coordenadas del espacio de fase, podemos usar (4.2.5) (Ecs. H.) para hallar la evolución del sistema.

Diagrama de fases

Es la trayectoria que sigue un sistema en el espacio de fase, normalmente representada en un conjunto de s planos bidimensionales como una curva en cada uno de ellos, cuyos ejes representan q_j y p_j , donde por cada punto en un t dado solo puede pasar una sola trayectoria, de lo contrario el sistema no sería determinista, ya que de unas mismas condiciones iniciales podría evolucionar de varias formas.


Además si \mathcal{H} se conserva, entonces por cada punto del espacio de fase solo puede pasar una trayectoria independientemente del tiempo.

Ejemplo

Como ejemplo vamos a ver un péndulo, tomando las expresiones del ejemplo de (4.2), donde las coordenadas del espacio de fases son (θ, p_θ) , si $\dot{\theta} \neq 0$, tenemos $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$, cuya solución, donde $\omega^2 = g/l$, es

$$\theta = A \sin(\omega t + \theta_0) + B \cos(\omega t + \theta_0) \quad \dot{\theta} = A\omega \cos(\omega t + \theta_0) - B\omega \sin(\omega t + \theta_0) \quad p_\theta = ml^2 \dot{\theta}$$

$$\theta^2 + \frac{p_\theta^2}{\omega^2 m^2 l^4} = A^2 + B^2 \text{ (elipse)}$$



Teorema de Liouville

Volumen en el espacio de fase

Definimos el volumen en el espacio de fases como

$$V = \prod_j^s \Delta q_j \Delta p_j \quad (4.3.2)$$

Donde $\Delta q_j \Delta p_j$ es el área en uno de los s planos.

Si ahora tenemos una serie de condiciones iniciales distribuidas dentro de una región volumétrica del espacio de fases, siendo \mathcal{N} el número de condiciones iniales dentro de V , entonces si consideramos como la frontera de V se transforma con el tiempo para dar V' , entonces \mathcal{N} se conserva, puesto que para que una trayectoria entre o salga del volumen sería necesario que cortase una trayectoria de la frontera, lo cual no puede ocurrir en un sistema determinista.

Teorema de Liouville

El volumen $V(S)$ dentro de una superficie $S(t)$ del espacio de fase se conserva.

$$\frac{dV}{dt} = 0 \implies \frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \rho = \frac{\mathcal{N}}{V} \quad (4.3.4)$$

Demostración intuitiva

Sean $\mathbf{z} = (\mathbf{q}, \mathbf{p})$, $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{z}} = (\dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{p}})$, y $\nabla = (\nabla_{\mathbf{q}}, \nabla_{\mathbf{p}})$, entonces la divergencia de \mathbf{v} , tal que

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \sum_j^s \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial q_j} + \frac{\partial \dot{p}_j}{\partial p_j} \quad (4.3.4)$$

entonces por el Teorema de la Divergencia

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} \quad (4.3.5)$$

La variación de V en términos del tiempo es la siguiente, ya que $\mathbf{v} dt$ indica como se mueven las partículas de dentro de V , y multiplicando por $d\mathbf{S}$ nos indica como varía el volumen infinitesimalmente en un punto de la superficie, integrando en la superficie para ver la variación total de V tenemos

$$dV = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} dt \implies \frac{dV}{dt} = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} \quad (4.3.6)$$

Combinando (4.4.4), (4.4.5) y sustituyendo (4.4.3) llegamos a

$$\frac{dV}{dt} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV = \int_V \left(\sum_j^s \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial q_j} + \frac{\partial \dot{p}_j}{\partial p_j} \right) dV \quad (4.3.7)$$

Ahora usando (4.2.5) (Ecs. H.) y que las parciales comutan.

$$\frac{dV}{dt} = \int_V \left(\sum_j^s \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j p_j} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j q_j} \right) dV = 0 \quad (4.3.8)$$

4.4. Paréntesis de Poisson

Sea $f = f(\{q_j, p_j\}; t)$ una función de las coordenadas canónicas, podemos hacer su derivada total con respecto al tiempo, tal que

$$\frac{df}{dt} = \sum^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial f}{\partial p_j} \dot{p}_j \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \quad (4.4.1)$$

Usando (3.2.5) (Ecs. H.) llegamos a

$$\frac{df}{dt} = \sum^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = [f, \mathcal{H}] + \frac{\partial f}{\partial t} \quad (4.4.2)$$

Dónde $[f, \mathcal{H}]$ es el *paréntesis de Poisson* de f y \mathcal{H} , en general lo definimos para dos funciones como

$$[f, g] = \sum^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_j} \frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial g}{\partial q_j} \right) \quad (4.4.3)$$

Sus propiedades algebraicas son muy similares a aquellas del producto vectorial puesto que su expresión es muy similar, son sencillas de verificar reemplando a fuerza bruta en (4.4.3).

- Es alternada $[f, g] = -[g, f]$ y $[f, f] = 0$.
- Si $[f, g] = 0 \iff [f, g] = [g, f] = 0$ las funciones comutan.
- Es bilineal, $[f, \alpha g + \beta h] = \alpha[f, g] + \beta[f, h]$.
- Existe una regla del producto $[f, gh] = g[f, h] + h[f, g]$.
- Se verifica la *Identidad de Jacobi*, $[f, [g, h]] + [h, [f, g]] + [g, [h, f]] = 0$.

Otra regla del producto que se verifica, usando la commutatividad de las derivadas parciales, es $\frac{\partial}{\partial t}[f, g] = [\frac{\partial f}{\partial t}, g] + [f, \frac{\partial g}{\partial t}]$.

Si la función f no depende explícitamente del tiempo, entonces si f comuta con \mathcal{H} , eso implica por (4.4.2) y las propiedades anteriores, que f se conserva.

Además, si tenemos dos cantidades conservadas f y g , entonces tenemos que, usando la *Identidad de Jacobi*, se conserva su paréntesis

$$\frac{d}{dt}[f, g] = 0 \quad (4.4.4)$$

Si hacemos $[q_k, \mathcal{H}]$ y $[p_k, \mathcal{H}]$ aplicando (4.4.3) y (3.2.5) (Ecs. H.), obtenemos las ecuaciones del movimiento expresadas en términos de *paréntesis de Poisson*.

$$[q_k, \mathcal{H}] = \dot{q}_k \quad [p_k, \mathcal{H}] = \dot{p}_k \quad (4.4.4)$$

Tenemos también los paréntesis de *paréntesis de Poisson* fundamentales

$$[q_k, q_l] = [p_k, p_l] = 0 \quad [q_k, p_l] = \delta_{kl} \quad (4.4.4)$$

En mecánica cuántica se define un operador similar, y expresar expresar sistemas en términos de *paréntesis de Poisson* nos permite cuantizarlos. Un ejemplo es que (4.4.2) se convierte en la ecuación de Heisenberg.

No hay mucho detalle en esta sección por que no es muy relevante para este curso, se incluye para familiarizarse con este formalismo.

FVERZAS · CENTRALES

SISTEMAS · NO · INERCIALES

Fuerzas centrales

Llamamos fuerza central a toda fuerza $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = F(\mathbf{r})\hat{\mathbf{e}}_r$ (5.0.1), es decir, que ocurre en dirección radial a un punto determinado, si además esta fuerza central es conservativa, es equivalente a $\mathbf{F}(r) = F(r)\hat{\mathbf{e}}_r$ (5.0.2), es decir que es esférica simétricamente y solo depende de la distancia al origen, ya que

$$\mathbf{F} = F(r)\hat{\mathbf{e}}_r = -\nabla U(r, \theta, \varphi) = \frac{\partial U}{\partial r}\hat{\mathbf{e}}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta}\hat{\mathbf{e}}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi}\hat{\mathbf{e}}_\varphi \implies \frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{\partial U}{\partial \varphi} = 0$$


puesto que $1/r$ y $1/r \sin \theta$ no pueden ser 0, esto implica que $U = U(r)$ y $F = F(r)$, además llegamos a la siguiente expresión de F

$$F(r) = -\frac{\partial U}{\partial r} \quad (5.0.3)$$

La recíproca, que $\mathbf{F}(r) = F(r)\hat{\mathbf{e}}_r$ es conservativa se puede obtener calculando su rotacional y verificando que es igual a 0.

5.1. Problema de los dos cuerpos

Si tenemos dos masas m_1 y m_2 con posiciones \mathbf{r}_1 y \mathbf{r}_2 , de tal forma que sufren cada una una fuerza central conservativa creada por la otra masa, siguiendo la tercera ley de newton, entonces $U = U(r)$, donde $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = |\mathbf{r}|$ (5.1.1), tal que $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ (5.1.2).



Podemos definir también el centro de masas del sistema de ambas masas, que se encuentra necesariamente en un punto intermedio entre ambas masas, y más cercano a la masa mayor

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_i^n m_i \mathbf{r}_i = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2} \quad M = \sum_i^n m_i \quad (5.1.3)$$

De esta forma podemos hacer el cambio de las coordenadas $(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \mapsto (\mathbf{r}, \mathbf{R})$, que podemos invertir despejando \mathbf{r}_1 y de (5.1.2) y (5.1.3) e igualando para despejar \mathbf{r}_2 , después sacamos \mathbf{r}_1 de una de las anteriores, tal que

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \frac{m_2}{M} \mathbf{r} \quad \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \frac{m_1}{M} \mathbf{r} \quad (5.1.4)$$

Ahora podemos escribir \mathcal{L} del sistema, para la energía cinética, veremos que los términos cruzados se cancelan

$$T = \frac{1}{2} m_1 (\dot{\mathbf{r}}_1)^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{\mathbf{r}}_2)^2 = \frac{1}{2} M (\dot{\mathbf{R}})^2 + \frac{1}{2} \mu (\dot{\mathbf{r}})^2 \quad \boxed{\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}} \quad U = U(r) \quad (5.1.5)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CM} + \mathcal{L}_{rel} = \left(\frac{1}{2} M (\dot{\mathbf{R}})^2 \right) + \left(\frac{1}{2} \mu (\dot{\mathbf{r}})^2 - U(r) \right) \quad (5.1.6)$$

Es de notar que cuando la diferencia en las masas es muy grande, la masa reducida, μ tiende a la masa más pequeña.

De la ecuación (5.1.6) podemos concluir usando (E-L) que el momento asociado a \mathbf{R} se conserva, puesto que que \mathcal{L} no depende explícitamente de \mathbf{R} , entonces podemos llegar a tres ecuaciones resumidas en $M\ddot{\mathbf{R}} = 0$ (5.1.7), que indican que la velocidad del CM es constante.

Para el movimiento relativo en \mathbf{r} , aplicando (E-L), podemos llegar a tres ecuaciones que resumimos en $\mu\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla U$ (5.1.8).

Entonces por (5.1.7), el sistema de referencia relativo al CM es un sistema inercial, de tal forma que estableciendo $\mathbf{R} = 0$, podemos obtener las expresiones de \mathbf{r}_1 y \mathbf{r}_2 en el sistema del CM.

$$\mathbf{r}_1 = \frac{m_2}{M}\mathbf{r} \quad \mathbf{r}_2 = -\frac{m_1}{M}\mathbf{r} \quad (5.1.9)$$

Observando el dibujo de la página anterior, esta claro que en el sistema del CM, las posiciones de ambas masas deben estar en el mismo eje, es decir, sus vectores de posición son paralelos, puesto que \mathbf{R} se encuentra siempre entre la recta que une a ambas masas.

Hay que tener cuidado por que \mathbf{r} no es un vector posición, sino como definimos en (5.1.2), es la diferencia entre los dos vectores de posición.

5.2. Conservación del momento angular

Definimos el momento angular total con respecto a O como $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$ (5.2.1), donde $\mathbf{J}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i = m_i \mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{r}}_i$ (5.2.2). La derivada del momento angular será entonces

$$\dot{\mathbf{J}}_i = m (\dot{\mathbf{r}}_i \times \dot{\mathbf{r}}_i + \mathbf{r}_i \times \ddot{\mathbf{r}}_i) = m \mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i \quad (5.2.3)$$

Entonces, usando la 3^a LN, (5.1.2) y (5.0.1), el momento angular total se conserva.

$$\dot{\mathbf{J}} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{12} + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_{21} = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F} = F \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{u}}_r = 0 \quad (5.2.4)$$

El momento angular total en el sistema del CM es entonces, usando (5.1.9)

$$\mathbf{J} = \frac{m_1 m_2^2}{M^2} (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}) + \frac{m_2 m_1^2}{M^2} (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}) = \mu (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}) \quad (5.2.5)$$

Como este se conserva puesto que sigue siendo inercial, esto implica que el movimiento de ambas masas debe ocurrir en un plano*, el perpendicular a \mathbf{J} .

Entonces podemos expresar la configuración del sistema con coordenadas polares, puesto que tenemos dos grados de libertad. Expresando el lagrangiano del sistema en coordenadas polares usando (5.1.6) y $\dot{\mathbf{r}} = d(r\hat{\mathbf{u}}_r)/dt = \dot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + r\dot{\varphi}\hat{\mathbf{u}}_\varphi$ tenemos

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu(\dot{\mathbf{r}})^2 - U(r) = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - U(r) \quad (5.2.6)$$

Vemos que entonces φ es ignorable pues no aparece explícitamente y entonces su momento se conserva

$$p_\varphi = J = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = \mu r^2 \dot{\varphi} \quad \dot{p}_\varphi = 0 \quad (5.2.7)$$

Lo cual es exactamente el módulo de $\mathbf{J} = \mu(r\hat{\mathbf{u}}_r \times (\dot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + r\dot{\varphi}\hat{\mathbf{u}}_\varphi)) = \mu r^2 \dot{\varphi} \hat{\mathbf{u}}_z$

Esféricas *

Podemos también demostrar que el movimiento ocurre en un plano escribiendo el lagrangiano usando coordenadas esféricas, similar a (5.2.6), donde $\dot{\mathbf{r}} = d(r\hat{\mathbf{u}}_r)/dt = \dot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + r\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\hat{\mathbf{u}}_\varphi$, tal que

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu(\dot{\mathbf{r}})^2 - U(r) = \frac{1}{2}\mu\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2\right) - U(r) \quad (5.2.8)$$

De esta forma vemos que φ es la ignorable, de tal forma que su momento asociado se conservará

$$p_\varphi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = \mu r^2 \sin^2\theta \dot{\varphi} \quad p_\varphi = 0 \quad (5.2.9)$$

Si ahora consideramos \mathbf{J} en estas coordenadas usando (5.2.5)

$$\mathbf{J} = \mu(\mathbf{r} \times (\dot{r}\hat{\mathbf{u}}_r + r\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\hat{\mathbf{u}}_\varphi)) = -\mu r^2 \sin\theta\dot{\varphi}\hat{\mathbf{u}}_\theta + \mu r^2\dot{\theta}\hat{\mathbf{u}}_\varphi \quad (5.2.10)$$

Como \mathbf{J} se conserva, sus componentes se conservan, y entonces usando (5.2.10) en (5.2.9), verificamos que el movimiento ocurre en un plano, donde θ es constante.

$$p_\varphi = \mu r^2 \sin^2\theta \dot{\varphi} = J_\theta \sin\theta \implies \frac{d}{dt} \sin\theta = \dot{\theta} \cos\theta = 0 \implies \dot{\theta} = 0 \quad (5.2.11)$$

Velocidad areolar

Si consideramos el área que barre \mathbf{r} en un pequeño incremento del tiempo como si fuera un triángulo, tenemos que, donde el primer término es la base del triángulo y el segundo la altura del triángulo, vemos que esta cantidad se conserva.

$$dA = \frac{1}{2}r \cdot r\dot{\varphi} dt \quad \dot{A} = \frac{J}{2\mu} \quad \ddot{A} = 0 \quad (5.2.12)$$

Esta ecuación se conoce como la segunda ley de Kepler.

5.3. Energía

La energía (conservada e igual a \mathcal{H}), es, por (5.2.6) y (5.2.7)

$$E = T + U = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + U(r) = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2\mu r^2} + U(r) \quad (5.3.1)$$

La ecuación (5.3.1) es una EDO de primer orden separable que nos permite hallar $r(t)$, invirtiendo la siguiente expresión

$$\int_{r_0}^r \left[\frac{2}{\mu} (E - U(r)) - \frac{J^2}{\mu^2 r^2} \right]^{-\frac{1}{2}} dr = t - t_0 \quad (5.3.2)$$

Usando (5.2.7) podemos encontrar $\varphi(t)$ una vez tenemos $r(t)$, de forma similar al formalismo Hamiltoniano.

5.4. Ecuación del movimiento

Haciendo (2.2.1)(E-L) con respecto a r obtenemos la ecuación del movimiento del sistema

$$\mu\ddot{r} = \mu r\dot{\varphi}^2 - \frac{\partial U}{\partial r} = \frac{J^2}{\mu r^3} + F(r) \quad (5.4.1)$$

Nos va a interesar encontrar $r(\varphi)$ para no tener una expresión paramétrica de ambos sino la ecuación de una curva, para ello haremos el cambio de variable $u = 1/r$.

Usando la regla de la cadena, el teorema de la función inversa y (5.1.16)

$$\frac{du}{d\varphi} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\varphi} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{dt} \frac{dt}{d\varphi} = -\frac{1}{r^2} \dot{r} \frac{1}{\frac{d\varphi}{dt}} = -\frac{1}{r^2} \dot{r} \frac{1}{\dot{\varphi}} = -\frac{1}{r^2} \dot{r} \frac{r^2 \mu}{J} = -\frac{\mu \dot{r}}{J} \quad (5.4.2)$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = \frac{d}{d\varphi} \left(-\frac{\mu \dot{r}}{J} \right) = -\frac{\mu}{J} \frac{d\dot{r}}{dt} \frac{dt}{d\varphi} = -\frac{\mu}{J} \frac{d\dot{r}}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\mu}{J} \ddot{r} \frac{1}{\dot{\varphi}} = -\frac{\mu^2}{J^2} r^2 \ddot{r} \quad (5.4.3)$$

Despejando \ddot{r} de (5.4.3) y sustituyendo en (5.4.1) llegamos a la ecuación de la trayectoria, cuya solución es $r(\varphi)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + u = -\frac{\mu}{J^2 u^2} F(u) \iff \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = -\frac{\mu}{J^2} r^2 F(r) \quad (5.4.4)$$

5.5. Potencial efectivo

El primer término de la ecuación (5.4.1) se denomina fuerza centrífuga, a la que podemos asociar un potencial, tal que

$$F_{cf} = \frac{J}{\mu r^3} = -\frac{\partial U_{cf}}{\partial r} \implies U_{cf} = \frac{J^2}{2\mu r^2} \quad (5.5.1)$$

De esta forma las expresiones (5.4.1) y (5.3.1) nos quedan

$$\mu\ddot{r} = -\frac{\partial}{\partial r}(U_{cf} + U) = -\frac{\partial U_{ef}}{\partial r} \quad U_{ef} = U(r) + \frac{J^2}{2\mu r^2} \quad (5.5.2)$$

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \left(\frac{J^2}{2\mu r^2} + U(r) \right) = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + U_{ef}(r) \quad (5.5.3)$$

El primer término de (5.5.3) lo llamamos el término cinético y siempre es positivo, esto implica necesariamente la siguiente relación que determinará que valores de r podrá tomar el sistema.


$$E \geq U_{uf}(r) \quad \forall t \quad E = U_{uf}(r) \implies \dot{r} = 0 \quad (5.5.4)$$

5.6. Potenciales $-\gamma/r$

Si tenemos un potencial de la forma siguiente, entonces el potencial efectivo asociado toma la siguiente expresión representada en la figura.

$$U(r) = -\frac{\gamma}{r} \quad \gamma > 0 \quad U_{\text{ef}} = \frac{J^2}{2\mu r^2} - \frac{\gamma}{r} \quad (5.6.1)$$

Aplicando (5.5.4) podemos deducir ciertas propiedades del movimiento.



Si $E > 0$, tenemos que la recta corta en un solo punto a U_{ef} , en ese punto serán iguales y la velocidad radial se anula. Esto nos indica que si r va disminuyendo, su velocidad radial es negativa pero su modulo va aumentando hasta que llega a r_c , donde la diferencia entre E y U_{ef} es mayor y alcanza su pico, entonces el modulo de la velocidad radial disminuye hasta que se anula en el punto r donde se cortan, entonces r volverá a aumentar, siendo su velocidad positiva y creciente, hasta alcanzar su pico en r_c , tras lo cual la velocidad decrece hasta un valor límite cuando r tiende a infinito.

En cambio, si $E < 0$, esta corta en dos puntos a U_{ef} , donde la velocidad radial se anulará, lo que significa que r está acotado entre esos dos puntos r_{min} y r_{max} , llamados *periápside* y *apoápside* respectivamente, entorno a los cuales oscilará, puesto que fuera de esa región no se cumple (5.5.4).

Estos valores pueden encontrarse igualando (5.6.1) a E y resolviendo para $1/r$ como una ecuación cuadrática, obteniendo

$$\frac{1}{r} = \frac{\gamma\mu}{J^2} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{2J^2E}{\gamma^2\mu}} \right) \quad (5.6.2)$$

Diremos que una de trayectoria es cerrada cuando exista un periodo τ tal que $r(t + \tau) = r(t)$ y $\varphi(t + \tau) = \varphi(t) + 2\pi k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

Si $E = U_{\text{ef}}$, la velocidad radial se anula y r es constante, describiendo una órbita circular de radio r_c .

5.7. Órbitas de Kepler

Tenemos de nuevo $U(r) = -\gamma/r$ y $F(r) = -\gamma/r^2$ tal que $\gamma > 0$. Usando la ecuación de la trayectoria (5.4.4), tenemos que $F(u) = -\gamma u^2$, si $u = u(\varphi)$, entonces

$$u'' + \left(u - \frac{\mu\gamma}{J^2}\right) = 0 = u'' + \omega(\varphi) \rightarrow \omega'' = u'' \implies \omega'' + \omega = 0 \quad (5.7.1)$$

Haciendo ese cambio de variable hemos encontrado una EDO fácil de resolver, tal que, pudiendo escoger $\delta = 0$ al escoger los ejes adecuados (el origen de φ)

$$\omega = A \cos \varphi + \delta \implies u(\varphi) = \omega + \frac{\mu\gamma}{J^2} = A \cos \varphi + \frac{\mu\gamma}{J^2} = \frac{\mu\gamma}{J^2} \left(1 + \frac{AJ^2}{\mu\gamma} \cos(\varphi)\right) \quad (5.7.2)$$

Renombrando ciertas constantes, usando que $A \geq 0$ y sustituyendo u llegamos a

$$\frac{1}{c} = \frac{\mu\gamma}{J^2} > 0 \quad \epsilon = \frac{AJ^2}{\mu\gamma} \geq 0 \quad r(\varphi) = \frac{c}{1 + \epsilon \cos \varphi} \quad (5.7.3)$$

Veremos que (5.7.3) es la ecuación de las secciones cónicas en coordenadas polares.

Caso $0 \leq \epsilon < 1$

Si $0 \leq \epsilon < 1$, entonces el denominador de (5.7.3) nunca se anula, lo que significa que r va a estar acotado con extremos r_{\min} y r_{\max} que ocurrirán en $\cos \varphi = \{1, -1\}$

$$r_{\min} = \frac{c}{1 + \epsilon} \quad r_{\max} = \frac{c}{1 - \epsilon} \quad (5.7.4)$$

Como el denominador no se anula, $r(\varphi + 2\pi k) = r(\varphi)$ para cualquier $k \in \mathbb{Z}$, es decir es periódica en φ .

Si ahora expresamos (5.7.3) en cartesianas, primero definiendo las transformaciones

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad r^2 = x^2 + y^2 \quad (5.7.5)$$

$$c = r + \epsilon r \cos \varphi = r + \epsilon x \rightarrow r = c - \epsilon x \quad (5.7.6)$$

$$(c - \epsilon x)^2 = c^2 + \epsilon^2 x^2 - 2\epsilon cx = x^2 + y^2 \rightarrow x^2 + 2\frac{c\epsilon}{1 - \epsilon^2} x + \frac{y^2}{1 - \epsilon^2} = \frac{c^2}{1 - \epsilon^2} \quad (5.7.7)$$

Despejando c de (5.7.3) en (5.7.6), sustituyendo en (5.7.5) y operando llegamos a (5.7.7). Si ahora definimos las siguientes constantes

$$d = \frac{c\epsilon}{1 - \epsilon^2} \quad b^2 = \frac{c^2}{1 - \epsilon^2} \quad b^2 + d^2 = \frac{c^2}{(1 - \epsilon^2)^2} = a^2 \quad (5.7.8)$$

$$b^2 = a^2(1 - \epsilon^2) \quad (b < a) \quad d = a\epsilon \quad (5.7.9)$$

Podemos reescribir (5.7.7) y completar el cuadrado de x

$$x^2 + 2dx + \frac{y^2}{1 - \epsilon^2} = b^2 \rightarrow (x + d)^2 + \frac{y^2}{1 - \epsilon^2} = b^2 + d^2 = a^2 \quad (5.7.10)$$

De esta forma pasando a^2 dividiendo y usando (5.7.9) obtenemos la ecuación de una elipse

$$\left(\frac{x + d}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \quad (5.7.11)$$




Figura 5.1: Trayectoria $r(\varphi)$

Como se puede apreciar en (5.7.11), el centro de la elipse esta desplazado d unidades hacia la derecha de O , la posición de m_2 . Las constantes a y b son los semiejes mayor y menor respectivamente.

Primera Ley de Kepler

Es importante notar que no estamos en el sistema del CM, sino en el sistema de m_2 , aunque si la relación de masas es muy grande ambas posiciones son muy cercanas, de lo contrario siempre podemos usar (5.1.9) para obtener el movimiento entorno al CM.

m_2 se encuentra en uno de los focos de la elipse por estar precisamente una distancia d del centro, esta es la primera ley de Kepler.

Excentricidad

ϵ es la excentricidad de la elipse, podemos hallar una expresión de esta en función de a y b usando (5.7.9)

$$\epsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \quad (5.7.12)$$

Cuando a y b son iguales tenemos un círculo y su excentricidad es 0, lo que implica que $r_{\min} = r_{\max}$.

Tenemos dos nuevas expresiones de los extremos $r_{\min} = a(1 - \epsilon)$ y $r_{\max} = a(1 + \epsilon)$ usando (5.7.4) y (5.7.8).

Periodo

Como vimos en (5.2.12), la velocidad areolar es constante, lo que implica que el área total debe ser igual a la velocidad areolar por el periodo, tal que

$$ab\pi = A = \frac{J}{2\mu}\tau \quad (5.7.13)$$

Usando (5.7.3), (5.7.8) y (5.7.9) llegamos a

$$\tau^2 = 4\pi^2 \frac{\mu^2 a^2 b^2}{J^2} = 4\pi^2 \frac{\mu^2 a^2 b^2}{c\gamma\mu} = \frac{4\pi^2 \mu}{\gamma} a^3 \quad (5.7.14)$$

Que dado $m_2 m_1$, entonces $\mu = m_1$ y si $\gamma = Gm_1 m_2$, (5.7.14) se transforma en la tercera ley de Kepler.

$$\tau^2 = \frac{4\pi^2}{Gm_2} a^3 \quad (5.7.15)$$

Energía

Como la energía se conserva, podemos relacionar la energía con las constantes que hemos estado definiendo en un punto concreto de la trayectoria y se cumplirá para todos. Para ello tomamos el caso del apoápside, donde la velocidad radial se anula.

$$E = \frac{J^2}{2\mu r_{\min}^2} - \frac{\gamma}{r_{\min}} \quad (5.7.16)$$

Despejando r_{\min} de (5.7.4) y sustituyendo c de (5.7.3) llegamos a

$$r_{\min} = \frac{J^2}{\gamma\mu(1 + \epsilon)} \quad (5.7.17)$$

Sustituyendo en (5.17.16) y operando llegamos a

$$E = \frac{\gamma^2 \mu}{2J^2} (\epsilon^2 - 1) \quad \epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EJ^2}{\gamma^2 \mu}} \quad (5.7.18)$$

Esta expresión se cumple para cualquier valor de ϵ , lo que nos permite relacionar los valores de ϵ a las energías y relacionar con lo visto en (5.6), donde por ejemplo (5.6.2) es equivalente a las expresiones encontradas ahora.

Caso $\epsilon = 1$

En este caso, el denominador se anula en $\cos \varphi = -1$, que ocurre cuando φ tiende a π . Si de nuevo expresamos la ecuación (5.3.7) en cartesianas tenemos.

$$r = \frac{c}{1 + \cos \varphi} \rightarrow r + x = c \rightarrow x^2 + y^2 = (c - x)^2 \quad (5.7.19)$$

$$y^2 = c^2 - 2cx \rightarrow x = \frac{c^2 - y^2}{2c} \quad (5.7.20)$$

Esta es la ecuación de una parábola en y que se abre hacia la izquierda, cuando φ tiende a π .

Caso $\epsilon > 1$

En este caso, el denominador se anulará cuando $\cos \varphi = -1/\epsilon$ (5.7.21). Podemos aprovechar las mismas expresiones que en (5.7.11), pero teniendo en cuenta que en (5.7.8) y (5.7.9), $1 - \epsilon < 0$ y $1 - \epsilon^2 < 0$, redefiniendo las constantes para que nos queden positivas tenemos

$$\delta = -d > 0 \quad \beta^2 = -b^2 > 0 \quad \alpha = -a > 0 \quad (5.7.22)$$

Tal que (5.7.11) nos queda la ecuación de una hipérbola cuyas asíntotas verifican (5.7.21)

$$\left(\frac{x+d}{\alpha}\right)^2 - \left(\frac{y}{\beta}\right)^2 = 1 \quad (5.7.23)$$

Cambio de Órbitas

Vamos a suponer que partimos del periápside de una órbita, le damos un cierto impulso tangencial con μ y γ constante, cambiando la órbita de $r_1(\varphi)$ a $r_2(\varphi)$, teniendo que

$$r_1(\varphi_0) = r_2(\varphi_0) \rightarrow \frac{c_1}{1 + \epsilon_1 \cos(\varphi_0 - \delta_1)} = \frac{c_2}{1 + \epsilon_2 \cos(\varphi_0 - \delta_2)} \quad (5.7.24)$$

Como partimos del periápside, podemos escoger $\delta_1 = 0$ (5.7.25) y entonces $\varphi_0 = 0$ (5.7.26). Como el impulso es tangencial, es perpendicular a \mathbf{r}_1 .

Esto solo ocurre para los extremos debido a la geometría de la elipse, esto implica entonces entonces que cuando cambiamos a la nueva órbita, también nos hallaremos en un extremo, pues la velocidad será perpendicular a \mathbf{r}_2 , así $\delta_2 = 0$ (5.7.27).

El impulso va a cambiar la velocidad de v_1 a v_2 , y llamamos factor de impulso a $\lambda = v_2/v_1$, si $\lambda > 1$, entonces la velocidad aumenta, si $\lambda < 1$, la velocidad disminuye.

Como la velocidad es perpendicular a \mathbf{r} , eso implica que $J_1 = \mu r_1 v_1$ y $J_2 = \mu r_2 v_2$, y haciendo despejando μ e igualando llegamos a $J_2 = \lambda J_1$ (5.7.28).

Por otro lado, usando (5.7.3), la expresión de c , y (5.7.27), despejamos $\mu\gamma$ e igualamos y obtenemos $c_2 = \lambda^2 c_1$ (5.7.29).

Ahora de (5.7.24) podemos despejar ϵ_2 y susituimos (5.7.25-26-27) y (5.7.29)

$$\epsilon_2 = \lambda^2 \epsilon_1 + \lambda^2 - 1 \quad (5.7.30)$$

Entonces si $\lambda > 1$, tenemos que $\epsilon_2 > \epsilon_1$, y entonces la órbita es mayor, si $\lambda < 1$, tenemos que $\epsilon_2 < \epsilon_1$, y entonces la órbita es menor.

Sistemas de referencia no iniciales

Llamemos \mathcal{S}_0 , al sistema de referencia inercial, que lleva asociado un origen espacial $\mathcal{O}_0 = \mathbf{O}_{\mathcal{S}_0}$, un origen temporal $\mathcal{O}_{t_0} = 0_{\mathcal{S}_0}$, cuyos ejes cartesianos se encuentran fijos, con coordenadas (x_0, y_0, z_0) . Lo representamos por $\mathcal{S}_0 = \{\mathcal{O}_0, \mathcal{O}_{t_0}, (\mathbf{e}_{x_0}, \mathbf{e}_{y_0}, \mathbf{e}_{z_0})\}$.

Tenemos otro sistema de referencia \mathcal{S} no inercial, con sus orígenes, \mathcal{O} y \mathcal{O}_t que pueden ser iguales o distintos a los de \mathcal{S}_0 , con sus ejes cartesianos fijos en él mismo, con coordenadas (x, y, z) , tal que $\mathcal{S} = \{\mathcal{O}, \mathcal{O}_t, (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)\}$.

Definimos formalmente que los ejes estan fijos con respecto a un sistema de referencia cuando

$$\left(\frac{d}{dt} \mathbf{e}_{j_0} \right)_{\mathcal{S}_0} = 0 \quad \left(\frac{d}{dt} \mathbf{e}_j \right)_{\mathcal{S}} = 0 \quad \forall j \quad (6.0.1)$$

Entonces un sistema de referencia es no inercial cuando, para algún j ,

$$\left(\frac{d}{dt} \mathbf{e}_j \right)_{\mathcal{S}_0} \neq 0 \iff \left(\frac{d}{dt} \mathbf{e}_{j_0} \right)_{\mathcal{S}} \neq 0 \quad (6.0.2)$$

es decir, alguno de los vectores de \mathcal{S} no es constante respecto a \mathcal{S}_0 . También es un sistema no inercial en general cuando \mathcal{O} este acelerado con respecto a un \mathcal{S}_0 .

6.1. Aceleración rectilínea

Si tenemos que \mathcal{S} esta se mueve de forma rectilínea respecto a \mathcal{S}_0 con aceleración $\mathbf{A} = \dot{\mathbf{V}}$, donde \mathbf{V} es la velocidad de \mathcal{S} respecto a \mathcal{S}_0 .

Si \mathbf{r}_0 y \mathbf{r} son vectores de posición equivalentes en cada sistema de referencia, estos se relacionan por

$$\dot{\mathbf{r}}_0 = \dot{\mathbf{r}} + \mathbf{V} \rightarrow \ddot{\mathbf{r}}_0 = \ddot{\mathbf{r}} + \mathbf{A} \quad (6.1.1)$$

Si ahora tenemos la 2LN, llegamos a que aparece lo que llamamos '*fuerza inercial*' en el sistema no inercial

$$\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}_0 = m\ddot{\mathbf{r}} + m\mathbf{A} \implies m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F} - m\mathbf{A} = \mathbf{F} + \mathbf{F}_{\text{iner.}} \quad (6.1.2)$$

Mareas

Vamos a asumir que ha habido un diluvio universal y la Tierra esta cubierta de océano. Las mareas son un fenómeno en el que la altura del mar varía con periodo de unas 12 horas.

Si tenemos un objeto m en la superficie del océano. Considerando que la rotación de la Luna sobre la Tierra tiene un periodo mucho mayor que las mareas, podremos considerar el sistema de referencia de la Tierra como un sistema no inercial con aceleración rectilínea y que la Tierra y la Luna no rotan en ese intervalo temporal.




Figura 6.1: Diagrama del sistema

La aceleración de la Tierra con respecto al CM de ambos cuerpos es la fuerza gravitatoria que sufre la tierra debida a la masa de la luna partido por la masa de la tierra, dirección a la Luna.

$$\mathbf{A} = -\frac{GM_L}{d_0^2} \mathbf{e}_{d_0} \quad (6.1.3)$$

Entonces por (6.1.2) la fuerza inercial que sufre m en su sistema de referencia es

$$\mathbf{F}_{\text{iner.}} = \frac{GmM_L}{d_0^2} \mathbf{e}_{d_0} \quad (6.1.4)$$

Además, m sufre las fuerzas gravitatorias de la Tierra, la Luna, y la fuerza de Arquímedes del agua, tal que

$$\mathbf{F}_T = mg \quad \mathbf{F}_L = -\frac{GmM_L}{d^2} \mathbf{e}_d \quad (6.1.5)$$

También deberíamos tener en cuenta la fuerza centrífuga de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, pero la vamos a despreciar por que no es muy grande en comparación al resto. Entonces, usando (6.1.2), la 2LN para m nos queda

$$m\ddot{\mathbf{r}} = mg + \mathbf{F}_A - GmM_L \left(\frac{\mathbf{e}_d}{d^2} - \frac{\mathbf{e}_{d_0}}{d_0^2} \right) = mg + \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_{\text{marea}} \quad (6.1.6)$$

Los casos en los que m se encuentra en los puntos A y B , donde $\mathbf{e}_d = \mathbf{e}_{d_0}$, en el primer caso $d < d_0$ y en el segundo $d > d_0$, así podemos obtener el sentido de la fuerza de marea en esos puntos usando (6.1.6), como se observa en el diagrama

$$\mathbf{F}_{\text{marea}} = -GmM_L \left(\frac{1}{d^2} - \frac{1}{d_0^2} \right) \mathbf{e}_d \quad \begin{aligned} \mathbf{F}_{\text{marea}}^A &\propto -\mathbf{e}_d \\ \mathbf{F}_{\text{marea}}^B &\propto \mathbf{e}_d \end{aligned} \quad (6.1.7)$$

Cuando m se encuentra en C o D , $d^2 = r^2 + d_0^2$, y podemos hacer la siguiente aproximación por series de Taylor cuando $r \gg d_0$, lo cual es cierto en este caso.

$$d = d_0 \left[1 + \left(\frac{r}{d_0} \right)^2 \right]^{1/2} = d_0 + O \left(\left(\frac{r}{d_0} \right)^2 \right) \quad (6.1.8)$$

Por otro lado $d\mathbf{e}_d = d_0 \mathbf{e}_{d_0} + \mathbf{r}$, usando (6.1.7) llegamos a que

$$\mathbf{e}_d \approx \mathbf{e}_{d_0} + \frac{\mathbf{r}}{d_0} \quad (6.1.9)$$

Entonces usando (6.1.6), (6.1.8) y (6.1.9) llegamos a que, como se observa en el diagrama

$$\mathbf{F}_{\text{marea}} \approx -GmM_L \frac{\mathbf{r}}{d_0^3} \propto -\mathbf{r} \quad (6.1.10)$$

Entonces de (6.1.7) y (6.1.10) concluimos que horizontalmente las fuerzas son hacia fuera, y verticalmente son hacia dentro, por lo que de forma cualitativa nos podemos imaginar de forma cualitativa que el océano hace la curva achatada dibujada en el diagrama.

El hecho de que la Tierra este en rotación sobre su propio eje explica el periodo de 12 horas de las mareas, puesto que al transcurrir medio día, te encuentras en el punto antipodal al que te encontrabas, pero la altura de la marea es muy similar.

Diferencia de altura

Ahora queremos determinar la diferencia de altura del océano entre A y C .

Como \mathbf{F}_A es perpendicular a la superficie, eso implica que $mg + \mathbf{F}_{\text{marea}}$ también lo es en el equilibrio por (6.1.6). Entonces los puntos de equilibrio deben de formar una superficie equipotencial de un potencial asociado a $mg + \mathbf{F}_{\text{marea}}$, pues su gradiente, $mg + \mathbf{F}_{\text{marea}}$, es siempre perpendicular a esa superficie.

El potencial de mg es de la forma mgr con r por ejemplo la distancia al centro de la Tierra, tal que $mg = -\nabla(mgr) = -mge_r = mg$.

La fuerza de marea la podemos descomponer en dos sumandos, tal que

$$\mathbf{F}_{\text{marea}} = -GmM_L \frac{\mathbf{e}_d}{d^2} + GmM_L \frac{\mathbf{e}_{d_0}}{d_0^2} = -\nabla \left(-\frac{GmM_L}{d} \right) - \nabla \left(-\frac{GmM_L x}{d_0^2} \right) \quad (6.1.11)$$

d_0 es aproximadamente constante en las escalas temporales en las que trabajamos. x es la coordenada cartesiana horizontal y $\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_d$. d es una coordenada esférica no centrada en el origen, podemos expresar el gradiente así porque $d = d_0 + r$ y los gradientes de d y r son iguales ya que d_0 es constante.

Entonces como tratamos con una superficie equipotencial, tenemos que $U(A) = U(C)$ y entonces tenemos que pasando los términos similares a cada lado

$$mg\Delta r = \Delta U_{\text{marea}} \quad (6.1.12)$$

$\Delta r = h$ es la diferencia de altura que queremos hallar, así que tenemos que trabajar con el lado derecho para encontrar una expresión para esta.

A partir de (6.1.11) llegamos a que U_{marea} es

$$U_{\text{marea}} = -GmM_L \left(\frac{1}{d} + \frac{x}{d_0^2} \right) \quad (6.1.13)$$

Entonces para C tenemos que d_c podemos aproximarla al igual que (6.1.8)

$$\frac{1}{d_c} = \frac{1}{d_0} \left[1 + \left(\frac{r}{d_0} \right)^2 \right]^{-1/2} = \frac{1}{d_0} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{d_0} \right)^2 \right] + O \left(\left(\frac{r}{d_0} \right)^4 \right) \quad (6.1.14)$$

Entonces $U_{\text{marea}}(c)$ es, usando (6.1.13), (6.1.14), que $x_C = 0$ y que $r = R_T + h \approx R_T$

$$U_{\text{marea}}(C) \approx -\frac{GmM_L}{d_0} \left(1 - \frac{R_T^2}{2d_0^2} \right) \quad (6.1.15)$$

Para A tenemos que si $x_A = -r$, entonces $d_A = d_0 + x_A = d_0 - r$, esta última la aproximaremos para que también nos salga un orden cuadrático como en (1.1.14)

$$\frac{1}{d_A} = \frac{1}{d_0} \left[1 + \frac{r}{d_0} \right]^{-1} = \frac{1}{d_0} \left[1 - \frac{r}{d_0} + \left(\frac{r}{d_0} \right)^2 \right] + O \left(\left(\frac{r}{d_0} \right)^3 \right) \quad (6.1.16)$$

Entonces usando $r \approx R_T$, $U_{\text{marea}}(A)$ será

$$U_{\text{marea}}(A) \approx -\frac{GmM_L}{d_0} \left(1 + \frac{R_T^2}{d_0^2} \right) \quad (6.1.17)$$

Entonces finalmente desarrollamos (6.1.12) usando (6.1.15) y (6.1.17)

$$mgh = U_{\text{marea}}(C) - U_{\text{marea}}(A) \approx \frac{GmM_L}{d_0} \frac{3}{2} \frac{R_T^2}{d_0^2} \quad (6.1.18)$$

Entonces despejando h de (6.1.18) y usando $g = GM_T/R_T^2$ llegamos a

$$h \approx \frac{GM_L}{gd_0} \frac{3}{2} \frac{R_T^2}{d_0^2} = \frac{3}{2} \frac{M_L}{M_T} \frac{R_T^4}{d_0^3} \quad (6.1.19)$$

Para la Luna esto nos da del orden de medio metro, y para un sistema equivalente con el Sol nos da un cuarto de metro.

En función de la posición del Sol y la Luna, las mareas de ambos se sumarán o se restarán.

6.2. Sistemas no inerciales en rotación

Cualquier trayectoria no rectilínea puede intepresarse como una sucesión de arcos de círculo con radio y centro variables. Definimos la velocidad angular ω como $\dot{\theta}$, siendo θ el ángulo que recorre en ese arco circular.

Rotación respecto a un punto fijo


Si tenemos un cuerpo describiendo un movimiento circular entorno a un eje y el origen de coordenadas del sistema inercial se encuentra en cualquier punto del eje.

La velocidad es, siendo ρ el radio de rotación

$$v = \frac{ds}{dt} = \rho \frac{d\theta}{dt} = \rho\omega \quad (6.2.1)$$

Tenemos que $\rho = r \sin \alpha$, donde r es la distancia al origen y α el ángulo que forma el vector posición \mathbf{r} y el eje. Entonces tenemos

$$v = r \sin \alpha \omega \quad (6.2.2)$$



\mathbf{v} es perpendicular al plano que forman \mathbf{r} y el eje, pues es tangencial. Si definimos $\vec{\omega} = \omega \mathbf{e}_z$ donde \mathbf{e}_z es paralelo al eje y va hacia arriba podemos deducir junto a (6.2.1)

$$\mathbf{v} = \vec{\omega} \times \mathbf{r} \quad (6.2.3)$$

El orden hace que (6.2.3) verifique la regla de la mano derecha.

Entonces si tenemos $\mathbf{r} = \mathbf{e}_r$, podemos obtener la derivada de ese vector, que está fijo en el sistema de referencia no inercial

$$\left(\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} \right)_{S_0} = \vec{\omega} \times \mathbf{e}_r \implies \left(\frac{d\mathbf{e}}{dt} \right)_{S_0} = \vec{\omega} \times \mathbf{e} \quad (6.2.4)$$

Esto es porque en esféricas, \mathbf{e}_r puede representar cualquier dirección.

Entonces si tenemos un vector cualquiera \mathbf{Q} expresado en la base del sistema no inercial tenemos, usando la notación de Einstein para sumaciones

$$\mathbf{Q} = Q_i \mathbf{e}_i \quad \dot{\mathbf{Q}} = \left(\frac{d\mathbf{Q}}{dt} \right)_S = \frac{dQ_i}{dt} \mathbf{e}_i \quad (6.2.5)$$

La derivada de las componentes no depende del sistema de referencia porque son escalares. Como estamos en S , su base es constante. Entonces si ahora hallamos la derivada con respecto a S_0 , usando (6.2.4)

$$\left(\frac{d\mathbf{Q}}{dt} \right)_{S_0} = \frac{dQ_i}{dt} \mathbf{e}_i + Q_i \left(\frac{d\mathbf{e}_i}{dt} \right)_{S_0} = \left(\frac{d\mathbf{Q}}{dt} \right)_S + Q_i \vec{\omega} \times \mathbf{e}_i = \left(\frac{d\mathbf{Q}}{dt} \right)_S + \vec{\omega} \times \mathbf{Q} \quad (6.2.6)$$

Esta expresión es muy importante y nos permite relacionar derivadas vectoriales de un vector en cada sistema de referencia.

Ahora vamos a reescribir la 2LN en el sistema de referencia S , primero lo escribimos en S_0

$$m \left(\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right)_{S_0} = \mathbf{F} \quad (6.2.7)$$

Y entonces expresamos la derivada en términos de S

$$\begin{aligned} \left(\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right)_{S_0} &= \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)_{S_0} \right)_{S_0} = \left(\frac{d}{dt} \left[\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)_S + \vec{\omega} \times \mathbf{r} \right] \right)_{S_0} = \\ &= \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)_S \right)_{S_0} + \vec{\omega} \times \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)_{S_0} = \left(\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right)_S + 2\vec{\omega} \times \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)_S + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \mathbf{r}) \end{aligned} \quad (6.2.8)$$

Usando (6.2.8) llegamos a que (6.2.7) nos queda en S como

$$m \left(\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right)_S = m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F} + 2m\dot{\mathbf{r}} \times \vec{\omega} + m(\vec{\omega} \times \mathbf{r}) \times \vec{\omega} = \mathbf{F} + \mathbf{F}_{\text{cor}} + \mathbf{F}_{\text{cf}} \quad (6.2.9)$$

Esta es la ecuación que describe el movimiento de un cuerpo visto desde un sistema no inercial giratorio, por ejemplo, las auténticas ecuaciones que rigen la caída libre vista desde un observador en movimiento junto a la Tierra.

Rotación Terrestre

La ω de la Tierra con respecto a su eje es de alrededor $7,3 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, de (6.2.9) podemos saber que a una altura pequeña tal que $r \approx R_T$, $|\mathbf{F}_{\text{cf}}| \sim m\omega^2 R_T$ y $|\mathbf{F}_{\text{cor}}| \sim mv\omega$.

Entonces haciendo el siguiente cociente, obtenemos las velocidades para las que la fuerza de coriolis es despreciable en la superficie terrestre.

$$\frac{|\mathbf{F}_{\text{cor}}|}{|\mathbf{F}_{\text{cf}}|} \sim \frac{v}{\omega R_T} \approx \frac{v}{500 \text{ m s}^{-1}} \rightarrow v \ll 500 \text{ m s}^{-1} \implies \mathbf{F}_{\text{cor}} \text{ es despreciable} \quad (6.2.10)$$

Fuerza centrífuga

Vamos a estudiar la fuerza centrífuga, que es $m(\vec{\omega} \times \mathbf{r}) \times \vec{\omega}$, sin tener en cuenta la fuerza de Coriolis, que estudiaremos posteriormente.

Analizando con la regla de la mano derecha, podemos concluir que la dirección de la fuerza centrífuga es \mathbf{e}_ρ , en el plano de giro, normal a trayectoria y hacia fuera.

El producto vectorial primero es (6.2.2) y (6.2.3), y ese vector es tiene dirección \mathbf{e}_φ , que es perpendicular a $\vec{\omega}$ por que es resultado de un producto vectorial de $\vec{\omega}$, entonces tenemos que la fuerza centrífuga puede expresarse como, donde θ es la colatitud

$$\mathbf{F}_{\text{cf}} = mr\omega^2 \sin \theta \mathbf{e}_\rho = m\rho\omega^2 \mathbf{e}_\rho \quad (6.2.11)$$

Vamos a estudiar entonces la caída libre en un cuerpo en rotación como puede ser la tierra, suponiendo primero que estamos a una altura relativamente baja de la tierra, es decir $r \approx R_T$, tenemos entonces que la fuerza gravitatoria es

$$\mathbf{F}_g = -m \frac{M_T}{R_T^2} \mathbf{e}_r = -mg_0 \mathbf{e}_r = mg_0 \quad (6.2.12)$$

Haciendo el siguiente cociente, obtenemos el orden de magnitud de (6.2.11)

$$\frac{|\mathbf{F}_{\text{cf}}|}{|\mathbf{F}_g|} \sim \frac{\omega^2 R_T}{g_0} \approx 3 \cdot 10^{-3} \quad (6.2.13)$$

Podemos descomponer \mathbf{e}_ρ en términos de \mathbf{e}_r y \mathbf{e}_θ , tal que

$$\mathbf{e}_\rho = \sin \theta \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta \quad (6.2.14)$$



De esta forma, la suma de (6.2.11) y (6.2.12) resulta en, donde \mathbf{g} es la aceleración de caída libre en el SRNI

$$\mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{cf}} = m [(r\omega^2 \sin^2 \theta - g_0) \mathbf{e}_r + r\omega^2 \sin \theta \cos \theta \mathbf{e}_\theta] = m [-g_r \mathbf{e}_r + g_\theta \mathbf{e}_\theta] = mg \quad (6.2.15)$$

De esta forma \mathbf{g} forma un ángulo con \mathbf{g}_0 , que es lo que normalmente consideramos únicamente, pero teniendo en cuenta la fuerza centrífuga, observamos que una masa no cae hacia el centro de la tierra, sino que cae ligeramente inclinado hacia el ecuador, esta va a ser la dirección vertical o de plomada.

Esta inclinación es del orden de unos pocos minutos de arco como máximo (para $\theta = 45^\circ, 135^\circ$) y viene dada por

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\left| \frac{g_\theta}{g_r} \right| \right) = \tan^{-1} \left(\left| \frac{r\omega^2 \sin \theta \cos \theta}{r\omega^2 \sin^2 \theta - g_0} \right| \right) \quad (6.2.16)$$



Fuerza de Coriolis

Ahora vamos a estudiar la fuerza de Coriolis, que es $2m\dot{\mathbf{r}} \times \vec{\omega}$, que vemos que es el producto de la velocidad por otro vector, lo que nos recuerda a la fuerza magnética $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, como en este caso $\vec{\omega}$ es constante, el comportamiento será análogo al de una carga en presencia de un campo magnético uniforme, es decir, va a tender a girar.

Tenemos entonces la siguiente ecuación del movimiento para la caída libre

$$m\ddot{\mathbf{r}} = mg + 2m\dot{\mathbf{r}} \times \vec{\omega} \quad (6.2.17)$$

Cuando $\mathbf{r} \approx \mathbf{R}_T$ tenemos \mathbf{g} constante, entonces la ecuación no depende de \mathbf{r} , y podemos hacer una traslación del origen desde el centro de la tierra a un punto de la superficie, tal que ahora $\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} - \mathbf{R}_T$, y como \mathbf{R}_T es constante $\dot{\tilde{\mathbf{r}}} = \dot{\mathbf{r}}$. Como $\mathbf{r} \approx \mathbf{R}_T$, $\tilde{\mathbf{r}}$ es muy pequeño en comparación de \mathbf{R}_T .

Un punto viene representado por las coordenadas (x, y, z) relativas a un punto concreto de la superficie, que se asocian a los vectores $(\mathbf{e}_\varphi, -\mathbf{e}_\theta, -\mathbf{e}_g \approx \mathbf{e}_r)$, tal que x representa el este, y representa el norte, y z representa la altura en términos de la dirección de plomada que aproximaremos a la dirección radial tal que $\alpha' 1$.

Entonces tenemos que

$$m\ddot{\mathbf{r}} = mg + 2m\dot{\mathbf{r}} \times \vec{\omega} \quad \mathbf{g} = (R_T\omega^2 \sin^2 \theta - g_0) \mathbf{e}_r + R_T\omega^2 \sin \theta \cos \theta \mathbf{e}_\theta \quad (6.2.18)$$

Vamos a calcular la fuerza de Coriolis en la base ortonormal y dextrógiro que hemos escogido, expresando $\vec{\omega}$ en esa base

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} \times \omega \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} \dot{y} \cos \theta - \dot{z} \sin \theta \\ -\dot{x} \cos \theta \\ \dot{x} \sin \theta \end{pmatrix} \quad (6.2.19)$$

Llegamos entonces al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden acopladas

$$\begin{cases} \ddot{x} = 2\dot{y}\omega \cos \theta - 2\dot{z}\omega \sin \theta \\ \ddot{y} = -2\dot{x}\omega \cos \theta \\ \ddot{z} = -g + 2\dot{x}\omega \sin \theta \end{cases} \quad (6.2.20)$$

Las vamos a estudiar perturbativamente para $\omega' 1$, primero para orden $\omega = 0$ obtenemos

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases} \implies \begin{cases} x = x_0 + v_{x_0}t \\ y = y_0 + v_{y_0}t \\ z = z_0 + v_{z_0}t - \frac{g}{2}t^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{x} = v_{x_0} \\ \dot{y} = v_{y_0} \\ \dot{z} = v_{z_0} - gt \end{cases}, \quad g = g_0 \quad (6.2.21)$$

Este es el caso en el que la Tierra no gira, pero podemos tomar estas soluciones e introducirlas de nuevo en (6.2.2)

$$\begin{cases} \ddot{x} = 2v_{y_0}\omega \cos \theta - 2v_{z_0}\omega \sin \theta + 2gt\omega \sin \theta \\ \ddot{y} = -2v_{x_0}\omega \cos \theta \\ \ddot{z} = -g + 2v_{x_0}\omega \sin \theta \end{cases} \quad (6.2.22)$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \omega(2v_{y_0} \cos \theta - 2v_{z_0} \sin \theta)t + gt^2\omega \sin \theta + v_{x_0} \\ \dot{y} = -2v_{x_0}\omega \cos \theta t + v_{y_0} \\ \dot{z} = (-g + 2v_{x_0}\omega \sin \theta)t + v_{z_0} \end{cases} \quad (6.2.23)$$

$$\begin{cases} x = \omega(v_{y0} \cos \theta - v_{z0} \sin \theta) t^2 + \frac{g}{3} t^3 \omega \sin \theta + v_{x0} t + x_0 \\ y = -v_{x0} \omega \cos \theta t^2 + v_{y0} t + y_0 \\ z = -\frac{g}{2} t^2 + v_{x0} \omega \sin \theta t^2 + v_{z0} t + z_0 \end{cases} \quad (6.2.24)$$

Esta es la solución a primer orden del sistema de ecuaciones, si volvemos a introducir (6.2.24) en (6.2.20) obtenemos términos ω^2 y podríamos obtener una solución de segundo orden.

$$x = x_0 + \frac{g}{3} t^3 \omega \sin \theta; \quad y = y_0; \quad z = z_0 - \frac{g}{2} t^2 \quad (6.2.25)$$

En el caso particular de que $v_0 = 0$ tenemos un desplazamiento proporcional a $z_0^{3/2}$ en $z = 0$ hacia el este en ambos hemisferios por que $\sin \theta > 0$ siempre en la Tierra

$$t = z_0^{1/2} \sqrt{\frac{2}{g}} \implies \Delta x = \frac{\omega \sin \theta}{3} \sqrt{\frac{8}{g}} z_0^{3/2} \quad (6.2.26)$$

Péndulo de Foucault

Tendremos una masa m muy pequeña unida a una cuerda muy larga de longitud L , que puede oscilar durante un largo tiempo.

Además de las fuerzas no inerciales y la gravedad, hay que tener en cuenta la tensión de la cuerda, que usando el teorema de Tales y trigonometría llegamos a

$$\frac{-T_x}{T} = \frac{x}{L} \quad \frac{-T_y}{T} = \frac{y}{L} \quad T_z = T \cos \beta \quad \sqrt{x^2 + y^2} = \rho = L \sin \beta \quad \cos \beta = \frac{L - h}{L} \quad (6.2.27)$$

Vamos a tomar oscilaciones tales que $\beta \ll 1$, tal que

$$\cos \beta = 1 - \frac{\beta^2}{2} + O(\beta^4) \quad \sin \beta = \beta + O(\beta^3) \quad (6.2.28)$$

Que hace que las expresiones de (6.2.27) nos queden como

$$\frac{\rho}{L} \approx \beta \implies \frac{x}{L} \approx \frac{y}{L} \approx \beta \quad T_z \approx T \quad \frac{h}{L} \approx \frac{\beta^2}{2} \quad (6.2.29)$$



De esta forma, h y sus derivadas son de orden cuadrado y podemos despreciarlos.

Escribimos entonces la 2 LN, y sepáramos las componentes, de la misma forma que en (6.2.20) añadiendo el término de la tensión

$$m \ddot{\vec{r}} = \mathbf{T} + mg + 2m \dot{\vec{r}} \times \vec{\omega} \quad (6.2.30)$$

$$\begin{cases} \ddot{x} = T_x/m + 2\dot{y}\omega \cos \theta - 2\dot{z}\omega \sin \theta \\ \ddot{y} = T_y/m - 2\dot{x}\omega \sin \theta \\ \ddot{z} = T_z/m - g + 2\dot{x}\omega \sin \theta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = T_x/m + 2\dot{y}\omega \cos \theta \\ \ddot{y} = T_y/m - 2\dot{x}\omega \sin \theta \\ 0 = T_z/m - g \end{cases} \quad (6.2.31)$$

De tal forma que hemos despreciado \ddot{h} por que es de orden β^2 , el último término de la tercera ecuación porque ese término es de orden $\beta\omega$, siendo ω pequeño, y es mucho más pequeño en comparación con $T_z/m - g$, lo mismo ocurre con el último término de la primera ecuación, que es de orden $\beta^2\omega$, mientras que los otros términos son de orden β o $\beta\omega$.



Con la tercera ecuación y (6.2.29) llegamos a que $T = mg$, y entonces usando (6.2.27) llegamos a

$$\begin{cases} \ddot{x} = -xg/L + 2\dot{y}\omega \cos \theta \\ \ddot{y} = -yg/L - 2\dot{x}\omega \sin \theta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \ddot{x} = -\omega_0^2 x + 2\dot{y}\omega_z \\ \ddot{y} = -\omega_0^2 y - 2\dot{x}\omega_z \end{cases} \quad \omega_0^2 = \frac{g}{L} \quad \omega_z = \omega \cos \theta \quad (6.2.32)$$

Para resolver este sistema de ecuaciones planteamos el número complejo $\eta = x + iy$, tal que $\ddot{\eta} = \ddot{x} + i\ddot{y}$, entonces sustituyendo desde (6.2.32) llegamos a

$$\ddot{\eta} + 2i\omega_z \dot{\eta} + \omega_0^2 \eta = 0 \quad \eta = e^{-i\alpha t} \implies \alpha^2 - 2\omega_z \alpha - \omega_0^2 = 0 \quad (6.2.33)$$

Las raíces de ese polinomio son, aproximadamente, considerando que $\omega_z \ll \omega_0$

$$\alpha = \omega_z \pm \sqrt{\omega_z^2 + \omega_0^2} = \omega_z \pm \omega_0 \sqrt{1 + \frac{\omega_z^2}{\omega_0^2}} = \omega_z \pm \omega_0 \left(1 + O\left(\frac{\omega_z^2}{\omega_0^2}\right) \right) \approx \omega_z \pm \omega_0 \quad (6.2.34)$$

Tal que llegamos a

$$\eta = e^{-i\omega_z t} (C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t}) \quad (6.2.35)$$

Imponiendo las condiciones iniciales $x_0 = A$, $y_0 = 0 \implies \eta(0) = A$ y $\dot{\eta}(0) = 0$, es decir parte desde un punto en reposo, usando $\omega_z \ll \omega_0$ llegamos a

$$\eta = A \cos(\omega_0 t) [\cos(\omega_z t) - i \sin(\omega_z t)] \quad (6.2.36)$$

Y tomando la parte real para x y la parte compleja para y llegamos a

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_z t) \\ y = -A \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_z t) \end{cases} \quad (6.2.37)$$

La primera oscilación, rápida, ocurre en una dimensión y se corresponde al comportamiento oscilatorio habitual, mientras que la segunda oscilación corresponde a un movimiento circular en sentido horario mucho más lento.

SOLIDO · RIGIDO

Sólido Rígido

Un sólido rígido es un conjunto de N partículas tales que las distancias entre ellas $r_{\alpha\beta}$ son constantes.

En el espacio, bastan las posiciones de otras tres masas y sus distancias a otra para ubicarla por triangulación, de tal forma que si partimos de un sistema de tres masas no colineales con distancia fija, tenemos 3 ligaduras, lo que implica 6 grados de libertad.

Si ahora añadimos otra masa cuya distancia a las tres anteriores debe ser fija, hemos añadido 3 ligaduras y tres grados de libertad, por que lo que los grados de libertad del sistema no aumentan, y así podemos hacer continuamente, puesto que solo necesitamos 3 ligaduras cada vez que añadimos una partícula para asegurar que la distancia al resto es fija.

Por lo tanto, un sólido rígido tiene a lo sumo 6 grados de libertad, 3 de ellos relacionados con la posición del centro de masas, y otros 3 de ellos relacionados con la posición rotacional del sólido.

7.1. Orientación

Vamos a analizar dos sistemas de referencia, ambos con origen en el centro de masas del sólido, uno de ellos, $\mathcal{S}_0 = \{\mathcal{O}, (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)\}$ no tiene por que ser un sistema inercial, y tenemos $\mathcal{S} = \{\mathcal{O}, (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)\}$ cuyo movimiento relativo con respecto a \mathcal{S}_0 es el de rotación con respecto al centro de masas.

Representamos el cambio de base como un producto matricial

$$\mathbf{e}'_i = A(t)_{ij} \mathbf{e}_j \quad A_{ij} = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_j \quad (7.1.1)$$

Si ahora hacemos el producto de dos vectores de la base \mathcal{S}' , teniendo en cuenta que $\mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}'_j = \delta_{ij}$, es decir, la base es ortonormal, obtenemos

$$\mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}'_j = (A_{ik} \mathbf{e}_k) \cdot (A_{jl} \mathbf{e}_l) = A_{ik} A_{jl} \mathbf{e}'_k \cdot \mathbf{e}'_l = A_{ik} A_{jl} \delta_{kl} = A_{ik} A_{jk} = A_{ik} A_{kj}^T = \delta_{ij} \quad (7.1.2)$$

Esta expresión nos da las siguientes relaciones entre las entradas de A

$$\sum_k (A_{ik})^2 = 1 \quad i = 1, 2, 3 \quad A_{ik} A_{jk} = 0 \quad i \neq j \rightarrow (1, 2), (1, 3), (2, 3) \quad (7.1.3)$$

Por lo que tenemos en total 6 relaciones y 9 componentes, lo que resulta en que A solamente tiene 3 componentes independientes. Las relaciones de (8.1.3) lo que nos dicen es que las columnas de A deben ser vectores unitarios y que las columnas entre sí son ortogonales. Es decir, la matriz es ortogonal, de hecho la igualdad final de (8.1.2) es la definición de matriz ortogonal, $AA^T = I$.

Para expresar un vector \mathbf{b} de una base a otra tenemos en cuenta que

$$b_i = \mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_i \quad b'_i = \mathbf{b} \cdot \mathbf{e}'_i \quad (7.1.4)$$

$$b'_i = \mathbf{b} \cdot A_{ij} \mathbf{e}_j = A_{ij} \mathbf{b} \cdot \mathbf{e}_j = A_{ij} b_j \quad (7.1.5)$$


Las matrices ortogonales se corresponden a rotaciones o simetrías, y tienen la propiedad de que $\det(A) = \pm 1$, pero nos vamos a centrar en las transformaciones de determinante positivo, que son rotaciones.

Ángulos de Euler (I)

Podemos describir cualquier orientación en el espacio mediante tres rotaciones con respecto a ciertos planos, tal que $\mathbf{T} = \mathbf{T}_\psi \mathbf{T}_\theta \mathbf{T}_\phi$

$$\mathbf{T}_\phi = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{T}_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_\psi = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



7.2. Tensor de Inercia

Tensores

Consideramos \mathbb{R}^d con base ortonormal, un tensor \mathbb{T} rango N tiene d^N componentes, con índices ordenados $\mathbb{T}_{ijk\dots}$ donde cada letra toma valores $(1, 2, 3, \dots, d)$. Este se transforma bajo transformaciones ortonormales como

$$\mathbb{T}'_{ijk\dots} = \sum_{l,m,n,\dots} A_{il} A_{jm} A_{kn} \dots \mathbb{T}_{lmn\dots} \quad (7.2.0)$$

Si $N = 0$ no tiene índices y solo una componente, por lo que se trata de un escalar y es invariante ante transformaciones. Para $N = 1$ tenemos un índice y d componentes, por lo que se trata de un vector y (8.1.6) es idéntica a (8.1.5) y es un cambio de base. Para $N = 2$ tenemos dos índices y d^2 componentes, y entonces la podemos interpretar como una matriz que puede actuar como una transformación lineal o una forma bilineal, que se transforma como

$$\mathbb{T}'_{ij} = \sum_{l,m} A_{il} A_{jm} \mathbb{T}_{lm} = \sum_{l,m} A_{il} \mathbb{T}_{lm} A_{mj}^T \rightarrow \mathbb{T}' = A \mathbb{T} A^T = A \mathbb{T} A^{-1} \quad (7.2.1)$$

Momento angular

El centro masas de un sólido es

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} = \frac{1}{M} \int_V \rho \mathbf{r} dV \quad M = \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} = \int_V \rho dV \quad (7.2.2)$$

Si además $\mathbf{r}_{\alpha} = \mathbf{R} + \mathbf{r}'_{\alpha}$, entonces

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} = \mathbf{R} \frac{1}{M} \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} + \frac{1}{M} \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \mathbf{r}'_{\alpha} \Rightarrow \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \mathbf{r}'_{\alpha} = 0 \quad (7.2.3)$$

Y entonces obtenemos las siguientes relaciones

$$\mathbf{p}_T = M\dot{\mathbf{R}} \quad \mathbf{L}|_O = \mathbf{L}_{CM}|_O + \mathbf{L}|_{CM} \quad T = T_{CM} + T_{rel.} \quad (7.2.4)$$

Tensor de Inercia

Tomamos el sistema de referencia fijo en el sólido, S' , que estará en rotación con respecto a el sistema de referencia inercial, S . El origen es fijo en S' , pero es arbitrario y no es necesario tomar como el origen el CM.

Tenemos una rotación con respecto al origen y a un eje representado por $\vec{\omega}(t)$, entonces el momento angular con respecto al origen O que hemos elegido es, recordando (6.2.3)

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \sum_{\alpha}^N \mathbf{r}_{\alpha} \times m_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha} = \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \times (\vec{\omega} \times \mathbf{r}_{\alpha}) = \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} [\vec{\omega}(\mathbf{r}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}) - \mathbf{r}_{\alpha}(\mathbf{r}_{\alpha} \cdot \vec{\omega})] \\ \mathbf{L} &= \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} [\vec{\omega} \mathbf{r}_{\alpha}^2 - \mathbf{r}_{\alpha}(\mathbf{r}_{\alpha} \cdot \vec{\omega})] \quad L_i = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \left[\sum_{kj} x_{\alpha k}^2 \omega_i - x_{\alpha j} \omega_j x_{\alpha i} \right] = \\ &= \sum_{\alpha} m_{\alpha} \left[\sum_{kj} \delta_{ij} x_{\alpha k}^2 \omega_j - x_{\alpha j} \omega_j x_{\alpha i} \right] = \sum_j \left(\sum_{\alpha} m_{\alpha} \left[\delta_{ij} \sum_k x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha j} x_{\alpha i} \right] \right) \omega_j \\ I_{ij} &= \sum_{\alpha} m_{\alpha} \left[\delta_{ij} \sum_k x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha j} x_{\alpha i} \right] = \int \left[\delta_{ij} \sum_k x_k^2 - x_j x_i \right] \rho dV = I_{ji} \quad (7.2.5) \end{aligned}$$

De esta forma tenemos que

$$L_i = \sum_j I_{ij} \omega_j \iff \mathbf{L} = \mathbf{I} \vec{\omega} \quad (7.2.6)$$

\mathbf{I} es un tensor de rango 2 real, y simétrico y definido positivo. Los elementos de la diagonal se llaman momentos de inercia, y el resto productos de inercia, y el momento de inercia con respecto a una dirección se define como $\hat{n}^T \mathbf{I} \hat{n}$.

Simetrías

Si por ejemplo tenemos que una distribución de masa es simétrica bajo una transformación $x_i \mapsto -x_i$, con respecto al plano perpendicular al eje que define x_i , de tal forma que $\rho(x_i) = \rho(-x_i)$, haremos una integral de un producto de función par, la densidad de masa, por una función impar, x_i , con respecto al intervalo de integración simétrico, entonces el resultado será 0 para todos los productos de inercia donde I_{ji} donde apareza ese índice serán 0.

Si tenemos una simetría axial, tal que $\rho = \rho(r, z)$, es decir, expresada en cilíndicas, no depende del ángulo con respecto al eje. Al igual que en el caso anterior, tendremos una simetría para cualquier plano que contenga al eje y entonces los productos de inercia son 0 y el tensor es diagonal.

Además, si el eje de simetría es z , entonces $I_{xx} = I_{yy}$ por que hay simetría axial, y se puede demostrar que las integrales son idénticas por que los intervalos de integración son iguales.

Teorema de Steiner

Sea un sólido rígido de masa M , y consideramos dos sistemas de referencia con ejes paralelos y distintos orígenes, \mathcal{O} y \mathcal{G} . Sea $\mathbf{a} = \overline{\mathcal{G}\mathcal{O}} = \mathcal{O} - \mathcal{G}$ el vector que relaciona ambos orígenes, tenemos entonces que, donde \mathbb{E}_3 es la identidad y \otimes es el producto tensorial

$$I_{ij}^{\mathcal{G}} = I_{ij}^{\mathcal{O}} + M (||\mathbf{a}||^2 \delta_{ij} - a_i a_j) \iff \mathbf{I}_{\mathcal{G}} = \mathbf{I}_{\mathcal{O}} + M (||\mathbf{a}||^2 \mathbb{E}_3 - \mathbf{a} \otimes \mathbf{a}) \quad (7.2.7)$$

Ejes principales

Llamamos ejes principales aquellos en los que $\mathbf{L} = \lambda \vec{\omega}$ cuando $\vec{\omega}$ es paralelo al eje. Siempre existen tres ejes principales, ya que \mathbf{I} es hermítico, entonces siempre existe una base ortonormal de autovectores que verifican la condición anterior.

7.3. Dinámica

Energía cinética de rotación

Tenemos la siguiente expresión de la energía cinética para un sistema de partículas, que ya hemos utilizado previamente

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} v_{\alpha}^2 = \frac{1}{2} \int \rho v^2 dV \quad (7.3.0)$$

Vamos a desarrolar el término de la velocidad al cuadrado, teniendo en cuenta que $\mathbf{v} = \vec{\omega} \times \mathbf{r}$, tal que

$$\begin{aligned} v^2 &= (\vec{\omega} \times \mathbf{r}) \cdot (\vec{\omega} \times \mathbf{r}) = \sum_{ijklm} \epsilon_{ijk} \epsilon_{ilm} \omega_j \omega_l r_k r_m = \sum_{ijklm} (\delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{kl}) \omega_j \omega_l r_k r_m = \\ &= \sum_{jk} \omega_j^2 r_k^2 - \sum_{jk} \omega_j \omega_k r_k r_j = \sum_j \omega_j \sum_k \omega_j |\mathbf{r}|^2 - \omega_k r_k r_j = \sum_j \omega_j \sum_k \omega_k (\delta_{ik} |\mathbf{r}|^2 - r_k r_j) \end{aligned} \quad (7.3.1)$$

Entonces, sustituyendo en (8.2.0) tenemos

$$T = \frac{1}{2} \sum_{jk} \omega_j \omega_k \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} (\delta_{ik} |\mathbf{r}_{\alpha}|^2 - r_{\alpha k} r_{\alpha j}) = \frac{1}{2} \sum_{jk} \omega_j \omega_k I_{jk} = \frac{1}{2} \sum_j \omega_j L_j \quad (7.3.2)$$

$$T = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \mathbf{L} = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \mathbf{I} \vec{\omega} \quad (7.3.3)$$

Y en la base de autovectores, donde λ_i son los autovalores, tendremos

$$T = \frac{1}{2} \sum \omega_i^2 \lambda_i \quad (7.3.4)$$

Precesión de una peonza simétrica

Tenemos un sistema de referencia inercial, y un sistema de referencia no inercial solidario al trompo, que gira con él. Además los ejes de ese sistema son los ejes principales de la peonza, tal que el momento de inercia es de la forma, pues es simétrica con respecto al un eje

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \quad (7.3.5)$$

Consideramos el centro de masa de la peonza, con posición \mathbf{R} con respecto al origen de S_0 . Tenemos que la peonza apoya su punta sobre el origen del sistema de referencia inercial, que esta fijo.

Considerando $\vec{\omega} = \omega \mathbf{e}_3$ y $\mathbf{L} = \lambda_3 \omega \mathbf{e}_3$, entonces aplicando la 2 LN, tenemos que, si no consideramos la gravedad

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_{S_0} = \mathbf{\Gamma} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0 \implies \mathbf{L} = \text{cte.} \quad (7.3.6)$$

En cambio, en presencia de gravedad, teniendo que $\mathbf{F}_g = -g \mathbf{e}_z$, entonces tenemos, donde theta es el ángulo que forman \mathbf{r} y \mathbf{e}_z

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_{S_0} = \mathbf{\Gamma}_g = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_g = gMR(\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_3); \quad |\mathbf{\Gamma}_g| = gMR \sin \theta \quad (7.3.7)$$

Si ahora suponemos que $\mathbf{\Gamma}_g$ es pequeño, es decir $|\mathbf{\Gamma}_g| \ll \lambda_3 \omega^2$ ($\Omega \ll \omega$), $\vec{\omega}$ no cambiará mucho, y entonces

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_{S_0} \approx \lambda_3 \omega \left(\frac{d\mathbf{e}_3}{dt} \right)_{S_0} \implies \left(\frac{d\mathbf{e}_3}{dt} \right)_{S_0} = \frac{gMR}{\lambda_3 \omega} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_3) = \vec{\Omega} \times \mathbf{e}_3 \quad (7.3.8)$$

Es decir, la peonza rotará en torno al eje vertical con velocidad angular $\vec{\Omega}$ aproximadamente constante, además del giro con respecto a su propio eje.

Ecuaciones de Euler

Usando (6.2.5), podemos llegar a la siguiente expresión, la ecuación de Euler

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_{S_0} = \mathbf{\Gamma} = \left(\frac{d\mathbf{L}}{dt} \right)_S + \omega \times \mathbf{L} = \dot{\mathbf{L}} + \omega \times \mathbf{L} \quad (7.3.9)$$

que podemos escribir por coordenadas en la base de ejes principales explícitamente usando,

$$\left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \right)_{S_0} = \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \right)_S + \vec{\omega} \times \vec{\omega}^0 \quad (7.3.10)$$

resultando en las ecuaciones de Euler

$$\begin{cases} \lambda_1 \dot{\omega}_1 + (\lambda_3 - \lambda_2) \omega_3 \omega_2 = \Gamma_1 \\ \lambda_2 \dot{\omega}_2 + (\lambda_1 - \lambda_3) \omega_3 \omega_1 = \Gamma_2 \\ \lambda_3 \dot{\omega}_3 + (\lambda_2 - \lambda_1) \omega_1 \omega_2 = \Gamma_3 \end{cases} \quad (7.3.11)$$

Ejemplos

Vamos a trabajar en casos en los que $\Gamma = 0$, de tal forma que tenemos

$$\begin{cases} \lambda_1\dot{\omega}_1 = (\lambda_2 - \lambda_3)\omega_3\omega_2 \\ \lambda_2\dot{\omega}_2 = (\lambda_3 - \lambda_1)\omega_3\omega_1 \\ \lambda_3\dot{\omega}_3 = (\lambda_1 - \lambda_2)\omega_1\omega_2 \end{cases} \quad (7.3.12)$$

Vamos a considerar un primer caso en el que todos los λ_i son distintos, y que tenemos una $\vec{\omega}^0 = \omega^0 \mathbf{e}_3$, tal que $\omega_2 = \omega_1 = 0$, entonces tenemos que $\vec{\omega}$ es constante por (7.3.12).

Ahora vamos a considerar una pequeña perturbación del caso anterior, tal que $\vec{\omega}^0 = \omega_3^0 \mathbf{e}_3 + \epsilon(\omega_1^0 \mathbf{e}_1 + \omega_2^0 \mathbf{e}_2)$, tal que en (7.3.12) obtenemos

$$\begin{cases} \lambda_1\dot{\omega}_1 = (\lambda_2 - \lambda_3)\omega_3^0\omega_2\epsilon \\ \lambda_2\dot{\omega}_2 = (\lambda_3 - \lambda_1)\omega_3^0\omega_1\epsilon \\ \lambda_3\dot{\omega}_3 = (\lambda_1 - \lambda_2)\epsilon^2\omega_1^0\omega_2^0 \end{cases} \quad (7.3.13)$$

A primer orden de ϵ tenemos que ω_3 es constante, tal que $\omega_3 = \omega_3^0$ y entonces en general $\vec{\omega} = \omega_3 \mathbf{e}_3 + \epsilon(\omega_1(t) \mathbf{e}_1 + \omega_2(t) \mathbf{e}_2)$ y su derivada $\vec{\omega}' = \epsilon(\dot{\omega}_1 \mathbf{e}_1 + \dot{\omega}_2 \mathbf{e}_2)$, tal que

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1\epsilon = \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\lambda_1}\omega_3\right)\omega_2\epsilon \\ \dot{\omega}_2\epsilon = \left(\frac{\lambda_3 - \lambda_1}{\lambda_2}\omega_3\right)\omega_1\epsilon \end{cases} \quad (7.3.14)$$

Cancelando los ϵ , derivando una de las ecuaciones y sustituyendo en la otra tenemos

$$\ddot{\omega}_1 = -\left[\frac{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_1)}{\lambda_1\lambda_2}\omega_3^2\right]\omega_1 = -\Omega^2\omega_1 \quad \ddot{\omega}_2 = -\Omega^2\omega_2 \quad (7.3.15)$$

De tal forma que cuando $\Omega^2 > 0$, las oscilaciones serán estables, esto ocurre cuando $\lambda_3 > \lambda_2$ y $\lambda_3 > \lambda_1$ o $\lambda_3 < \lambda_2$ y $\lambda_3 < \lambda_1$, es decir, cuando λ_3 es el momento principal mayor o menor. Cuando es el intermedio, $\lambda_1 < \lambda_3 < \lambda_2$ o $\lambda_2 < \lambda_3 < \lambda_1$, tenemos que las oscilaciones no serán inestables.

Si ahora consideramos el mismo caso, pero para un sólido simétrico en el que $\lambda_1 = \lambda_2$, tenemos ω_3 es constante a cualquier orden de ϵ , y las oscilaciones son siempre estables ya que tenemos

$$\Omega^2 = \frac{(\lambda_3 - \lambda_1)^2}{\lambda_1^2}\omega_3^2 \quad (7.3.16)$$

Resolviendo las ecuaciones como un sistema de ecuaciones lineales e imponiendo condiciones iniciales $\omega_1(0) = \omega_0$ y $\omega_2(0) = 0$ tenemos que

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1 = \left(\frac{\lambda_1 - \lambda_3}{\lambda_1}\omega_3\right)\omega_2 = \Omega\omega_2 \\ \dot{\omega}_2 = -\left(\frac{\lambda_1 - \lambda_3}{\lambda_2}\omega_3\right)\omega_1 = -\Omega\omega_1 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega \\ -\Omega & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \cos \Omega t \\ -\sin \Omega t \end{pmatrix} + B \begin{pmatrix} \sin \Omega t \\ \cos \Omega t \end{pmatrix} \quad \omega_2(0) = 0 \implies B = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \cos \Omega t \\ -\sin \Omega t \end{pmatrix} \quad (7.3.17)$$

$$\vec{\omega} = A(\cos \Omega t \mathbf{e}_1 - \sin \Omega t \mathbf{e}_2) + \omega_3 \mathbf{e}_3 \quad (7.3.18)$$

De tal forma que $\vec{\omega}$, desde el sistema de referencia del sólido, traza un movimiento de precesión circular con sentido horario con respecto a \mathbf{e}_3 , y lo mismo con \mathbf{L} , que además es coplanar a $\vec{\omega}$ tal que

$$\mathbf{L} = A\lambda_1(\cos \Omega t \mathbf{e}_1 - \sin \Omega t \mathbf{e}_2) + \lambda_3 \omega_3 \mathbf{e}_3 \quad (7.3.19)$$

Como $\dot{\theta} = 0$, entonces \mathbf{L} es constante en el sistema de referencia inercial, y entonces son $\vec{\omega}$ y \mathbf{e}_3 los que precesan en torno a \mathbf{L} .

Ángulos de Euler (II)

De los dibujos que pueden verse cuando fueron definidos los ángulos de euler, puede verse que

$$\vec{\omega} = \dot{\phi} \mathbf{e}_z + \dot{\theta} \mathbf{e}'_2 + \dot{\psi} \mathbf{e}_3 \quad (7.3.20)$$

Vamos a considerar sólidos con simetría axial, entonces \mathbf{e}'_2 es un eje principal perfectamente válido, como queremos tenerlo todo en la misma base, lo pondremos en la base del sólido, tal que, donde \mathbf{e}''_1 es otro eje principal perfectamente válido

$$\mathbf{e}_z = \cos \theta \mathbf{e}_3 - \sin \theta \mathbf{e}''_1 \quad \vec{\omega} = -\dot{\phi} \sin \theta \mathbf{e}_1 + \dot{\theta} \mathbf{e}'_2 + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \mathbf{e}_3 \quad (7.3.21)$$

Y en consecuencia tenemos que el momento angular puede expresarse como

$$\mathbf{L} = -\lambda_1 \dot{\phi} \sin \theta \mathbf{e}_1 + \lambda_1 \dot{\theta} \mathbf{e}'_2 + \lambda_3 (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \mathbf{e}_3 \quad (7.3.22)$$

Así, la energía cinética toma la forma

$$T = \frac{1}{2} \lambda_1 (\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} \lambda_3 (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 \quad (7.3.23)$$

Por otro lado, podemos expresar $\vec{\omega}$ y \mathbf{L} en términos de la base del sistema inercial, tal que

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} \dot{\psi} \sin \theta \cos \phi - \dot{\theta} \sin \phi \\ \dot{\psi} \sin \theta \sin \phi - \dot{\theta} \cos \phi \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}_{(\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)} \quad (7.3.24)$$


$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \lambda_3(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \sin \theta \cos \phi - \lambda_1 \dot{\theta} \sin \theta - \lambda_1 \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \cos \phi \\ \lambda_3(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \sin \theta \sin \phi + \lambda_1 \dot{\theta} \cos \theta - \lambda_1 \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \sin \theta \\ \lambda_3(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \cos \theta + \lambda_1 \dot{\phi} \sin^2 \theta \end{pmatrix}_{(\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)} \quad (7.3.25)$$

Podemos observar que $L_z = L_3 \cos \theta + \lambda_1 \dot{\phi} \sin^2 \theta$, de tal forma que veremos que tanto L_3 como L_z se conservan en determinadas circunstancias y podemos obtener la relación

$$\dot{\phi}(\theta) = \frac{L_z - L_3 \cos \theta}{\lambda_1 \sin^2 \theta} \quad (7.3.26)$$

En esos casos en los que L_3 y L_z se conservan, tenemos que en función de los valores de ambas, un sólido simético va a realizar, además de la precesión con respecto a \mathbf{e}_z que ya hemos visto antes, un movimiento de nutación, es decir una oscilación de θ entre dos valores, aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange.

Si (7.3.26) no se anula, se describe un movimiento sinusoidal, mientras que si se anula en los límites de θ , describe un movimiento similar al anterior pero con picos o cúspides, y si no se anula en los límites de θ , sino en el intervalo, va a haber momentos de retroceso y va a formar una serie de bucles.



OSCILACIONES · Y · ONDAS

Oscilaciones

8

Usualmente estudiamos oscilaciones sinusoidales, pero cualquier oscilación periódica en torno a una posición de equilibrio también es sujeto de estudio. Sin embargo, las ondas sinusoidales juegan un papel especial.

Si tenemos un potencial $U(\mathbf{x})$ con un mínimo local en \mathbf{x}_0 , podemos expandirlo por Taylor en torno a ese mínimo, tal que

$$U(\mathbf{x}) = U(\mathbf{x}_0) + \nabla U(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T \mathbb{H}_U(\mathbf{x}_0) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + O((\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^3) \quad (8.0.1)$$

Donde ∇U es el gradiente del potencial, evaluado en el mínimo, por lo tanto se anula, y \mathbb{H}_U es la Hessiana evaluada en \mathbf{x}_0 .

Si ahora despreciamos los términos de orden cúbico y superiores, y hacemos el gradiente de (8.0.1), el primer término constante se anula, y entonces tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial x_i} &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_i} \sum_{jk} H_{jk}(x_j - x_{0j})(x_k - x_{0k}) = \frac{1}{2} \sum_{jk} H_{jk} \delta_{ij}(x_k - x_{0k}) + \frac{1}{2} \sum_{jk} H_{jk} \delta_{ik}(x_j - x_{0j}) \\ &= \sum_{jk} H_{jk} \delta_{ij}(x_k - x_{0k}) = \sum_k H_{ik}(x_k - x_{0k}) \iff \nabla U = \mathbb{H}_U(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \end{aligned} \quad (8.0.2)$$

Se puede demostrar que $\mathbf{A} = \mathbb{H}_U(\mathbf{x}_0)$ es definida positiva al tratarse de un mínimo. En el caso unidimensional esto se reduce a

$$\frac{dU}{dx} = k(x - x_0) \quad k = \frac{d^2U}{dx^2}(x_0) > 0 \quad (8.0.3)$$

Usando la 2LN llegamos al oscilador harmónico cuyas soluciones son oscilaciones sinusoidales

$$m\ddot{x} = -k(x - x_0) \implies x = x_0 + A \cos(\omega_0 t - \delta) \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (8.0.4)$$

8.1. Oscilaciones sinusoidales

La ecuación (8.0.4) puede ser escrita de las siguientes formas equivalentes

$$x = x_0 + C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t} = x_0 + C'_1 \cos \omega_0 t + C'_2 \sin \omega_0 t \quad (8.1.1)$$

$$x = x_0 + A (\cos \delta \cos \omega_0 t + \sin \delta \sin \omega_0 t) \quad A^2 = C'^2_1 + C'^2_2 \quad \sin \delta = \frac{C'_2}{A} \quad \cos \delta = \frac{C'_1}{A} \quad (8.1.2)$$

$$x = x_0 + \Re \{ C e^{i\omega_0 t} \} \quad C = A e^{-\delta} \quad (8.1.3)$$

Energía

La energía de un oscilador harmónico general es

$$U = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T \mathbb{H}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (8.1.4)$$

y para el caso unidimensional se reduce a

$$U = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t - \delta) \quad (8.1.5)$$

por otro lado, tenemos que la energía cinética para el caso unidimensional es

$$T = \frac{1}{2}m(x - x_0)^2 = \frac{1}{2}\underbrace{m\omega_0^2}_k A^2 \sin^2(\omega_0 t - \delta) \quad (8.1.6)$$

Y entonces, en ausencia de fuerzas externas, la energía es

$$E = T + U = \frac{1}{2}kA^2 \quad (8.1.7)$$

Oscilaciones en más dimensiones

Para cualquier número de dimensiones, tenemos que

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla U = -\mathbb{H}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (8.1.8)$$

La matriz \mathbb{H} es real y simétrica, y por tanto hermítica, y por lo tanto existe una base en la que diagonaliza, tal que si $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, entonces

$$m\ddot{\mathbf{x}}' = -\mathbb{H}\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -k_1 x'_1 \\ -k_2 x'_2 \\ -k_3 x'_3 \end{pmatrix} \quad (8.1.9)$$

Vamos a centrarnos en dos dimensiones, en el primer caso, si los autovalores k_1 y k_2 son iguales a k , lo que se denomina isótropo, tenemos que

$$\begin{cases} x(t) = A_x \cos(\omega_0 t - \delta_x) \\ y(t) = A_y \cos(\omega_0 t - \delta_y) \end{cases} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (8.1.10)$$

y definiendo $t' = t - t_0$ tal que $t_0 = \delta_x/\omega_0$, definimos $\delta = \delta_y - \delta_x$, entonces tenemos

$$\begin{cases} x(t) = A_x \cos(\omega_0 t) \\ y(t) = A_y \cos(\omega_0 t - \delta) \end{cases} \quad (8.1.11)$$

Corresponde a la ecuación de una elipse, que en general puede estar rotada.

Si es anisótropo, es decir, los autovalores no coinciden, solo realizará trayectorias periódicas si

$$\frac{\omega_{0x}}{\omega_{0y}} = \frac{p}{q} \rightarrow \tau = \frac{2\pi p}{\omega_{0x}} = \frac{2\pi q}{\omega_{0y}} \implies \begin{cases} x(t + \tau) = A_x \cos(\omega_{0x}t + \omega_{0x}\tau - \delta_x) = x(t) \\ y(t + \tau) = A_y \cos(\omega_{0y}t + \omega_{0y}\tau - \delta_y) = y(t) \end{cases} \quad (8.1.12)$$

En función de ese cociente, las trayectorias trazadas se llaman curvas de Lissajous.

8.2. Oscilaciones amortiguadas

Si añadimos una fuerza que se opone linealmente a la velocidad de la forma $-b\dot{x}$ (para una dimensión), obtenemos la siguiente ecuación diferencial.

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad 2\beta = \frac{b}{m} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (8.2.1)$$

La solución va a ser de la forma $e^{\alpha t}$, de tal forma que los valores de alpha vienen dados por la ecuación auxiliar

$$\alpha^2 + 2\beta\alpha + \omega_0^2 = 0 \implies \alpha = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \quad (8.2.2)$$

De esta forma, tendremos tres soluciones distintas en función del valor de β

Subamortiguamiento

Para el caso en el que $\beta < \omega_0$, tenemos que $\alpha = -\beta \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = -\beta \pm iw'$, entonces las soluciones son de la forma (8.0.4) con un prefactor, tal que

$$x(t) = e^{-\beta t} A \cos(\omega' t - \delta) \quad (8.2.3)$$

Es decir, tenemos oscilaciones sinusoidales que se van extinguriendo conforme pasa el tiempo, es decir, su amplitud disminuye exponencialmente y el factor que determina esa desaparición, llamado parámetro de extinción, es β .

Sobreamortiguamiento

Para el caso en el que $\beta > \omega_0$, tenemos que $\alpha = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$ reales ambos, tal que $0 < a_1 = \beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} < a_2 = -\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$, de tal forma que las soluciones son de la forma

$$x(t) = C_1 e^{-a_1 t} + C_2 e^{-a_2 t} \quad (8.2.4)$$

De tal forma que como $a_2 > a_1$ el primer término es el que primará a tiempos largos y por lo tanto el parámetro de extinción será a_1 .

En este caso ya no tenemos oscilaciones sinusoidales, y en función de las condiciones iniciales, como por ejemplo una velocidad inicial en la posición de equilibrio, tendremos que solo realiza una oscilación, es decir llega a una distancia máxima y a partir de ahí vuelve a la posición de equilibrio sin oscilar más.

Amortiguamiento crítico


En el caso en el que $\beta = \omega_0$ tendremos que $\alpha = -\beta$, por lo que como segunda solución linealmente independiente propondremos $te^{\alpha t}$, entonces las soluciones nos quedan

$$x(t) = C_1 e^{-\beta t} (1 + C_2 t) \quad (8.2.5)$$

Y de nuevo β es el parámetro de extinción.

Si representamos el parámetro de extinción en función de β utilizando las expresiones que hemos ido hallando, observamos que la mayor amortiguación ocurre cuando $\beta = \omega_0$, por eso se llama amortiguamiento crítico.

A mayores β , hay menos posibilidad de amortiguamiento porque el sistema casi no oscila y por lo tanto la velocidad va a ser pequeña.



8.3. Oscilaciones forzadas

Supongamos que tenemos una fuerza externa además de la fuerza elástica y el rozamiento, de tal forma que obtenemos la siguiente ecuación diferencial

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t) \quad 2\beta = \frac{b}{m} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad f(t) = \frac{F}{m} \quad (8.3.1)$$

La solución general será entonces la solución de la parte homogénea, es decir, el oscilador no amortiguado, más la suma de una solución particular de la inhomogénea, puesto que la ecuación es lineal.

Vamos a estudiar el caso concreto de una fuerza de la forma $f(t) = f_0 \cos \omega t$, y para obtener la solución particular, vamos a resolver el caso en el que $f(t) = f_0 e^{i\omega t}$ y tomaremos la parte real de la solución. Esto está justificado porque la ecuación es lineal y la parte imaginaria de la solución corresponderá a la parte imaginaria del término inhomogéneo.

Entonces para resolver el caso complejo, hacemos la conjectura $\tilde{x}(t) = C e^{i\omega t}$, donde $C \in \mathbb{C}$, de tal forma que nos queda

$$C(-\omega^2 + 2i\omega\beta + \omega_0^2)e^{i\omega t} = f_0 e^{i\omega t} \implies C = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\omega\beta} \quad (8.3.2)$$

Que nos gustaría expresar como $C = A e^{-\delta i}$ en forma polar, para ello calculamos su módulo, tal que

$$A^2 = CC^* \rightarrow A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2}} \quad (8.3.3)$$

Donde el conjugado de una función holomórfica como es el cociente de dos números complejos es simplemente sustituir i por $-i$. Para obtener la fase, queremos expresar $C = a + bi$, de tal forma que $\tan -\delta = b/a$.

$$C = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\omega\beta} \frac{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\omega\beta}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\omega\beta} = K [(\omega_0^2 - \omega^2) - i(2\omega\beta)] \quad K \in \mathbb{R}$$

$$\tan -\delta = -\frac{2\omega\beta}{\omega_0^2 - \omega^2} \implies \tan \delta = \frac{2\omega\beta}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (8.3.4)$$

De tal forma que tenemos la solución particular de la inhomogénea

$$\tilde{x}(t) = A e^{(\omega t - \delta)i} \implies x(t) = \Re \{ \tilde{x}(t) \} = A \cos(\omega t - \delta) \quad (8.3.5)$$

Así, la solución general (salvo $\beta = \omega_0$) es

$$x(t) = A \cos(\omega t - \delta) + e^{-\beta t} \left(c_1 e^{t\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}} + c_2 e^{-t\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}} \right) \quad (8.3.6)$$

Se observa que el primer término no depende de las condiciones iniciales, y solo de ω , f_0 , ω_0 y β , por eso denomina término estacionario.

El segundo sí que depende de las condiciones iniciales, pero el factor $e^{-\beta t}$ hace que este sea muy poco relevante a medida que avanza el tiempo, por eso se denomina término transitorio.

Resonancia

El máximo de A se llama resonancia, para encontrarlo buscaremos el máximo de A^2 , que es el mismo, y para ello, como el numerador es constante, buscaremos el mínimo del denominador.

Si tomamos ω fijo y variamos ω_0 , tenemos que

$$\frac{d}{d\omega_0} \left((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2 \right) = 4(\omega_0^2 - \omega^2)\omega_0 = 0 \rightarrow \bar{\omega}_0 = 0 \quad \bar{\omega}_0 = \omega \quad (8.3.7)$$

$$\frac{d^2}{d\omega_0^2} \left((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2 \right) = 4(\omega_0^2 - \omega^2) + 8\omega_0^2$$


$$\frac{d^2}{d\omega_0^2} \Big|_{\omega} = 8\omega_0^2 > 0 \rightarrow \bar{\omega}_0 = \omega : \text{max. de } A \quad \frac{d^2}{d\omega_0^2} \Big|_0 = -4\omega^2 < 0 \rightarrow \bar{\omega}_0 = 0 : \text{min. de } A \quad (8.3.8)$$

De esta forma, tenemos que la frecuencia de resonancia es $\bar{\omega}_0 = \omega$ y la amplitud máxima es

$$A_{\text{max.}} = \frac{f_0}{2\omega\beta} \quad (8.3.9)$$

Si ahora tomamos ω_0 y variamos ω , tenemos que

$$\frac{d}{d\omega} \left((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2 \right) = [8\beta^2 - 4(\omega_0^2 - \omega^2)]\omega = 0 \rightarrow \bar{\omega} = 0 \quad \bar{\omega} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \quad (8.3.10)$$



$$\frac{d^2}{d\omega^2} \left((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2 \right) = [8\beta^2 - 4(\omega_0^2 - \omega^2)] + 8\omega^2$$

$$\frac{d^2}{d\omega^2} \Big|_0 = 8\beta^2 - 4\omega_0^2 \quad \frac{d^2}{d\omega^2} \Big|_{\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}} = 8\omega_0^2 - 16\beta^2 \quad (8.3.11)$$

Cuando $\beta > \omega_0/\sqrt{2}$, tenemos un solo máximo en $\bar{\omega} = 0$.

$$A_{\text{max.}} = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad (8.3.12)$$

Si $\beta \ll \omega_0$ (subamortiguado), tenemos que $\bar{\omega} = 0$ es un mínimo de A y $\bar{\omega} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \approx \omega_0$ es un máximo de A . El valor de la amplitud máxima para este último es entonces

En la figura lateral se observa la amplitud normalizada en función de ω y de distintos valores de β , y comprobamos que cuando $\beta \ll \omega_0$, $\bar{\omega} \rightarrow \omega_0$, pero en general no es así, y el máximo está desplazado con respecto a ω_0 . Además, no se observa en la figura, pero sí en la expresión (8.3.11), cuando $\beta \rightarrow 0$, $A_{\text{max.}} \rightarrow \infty$.

Factor de calidad

Definimos el factor de calidad como

$$Q \equiv \frac{\bar{\omega}}{\Delta\omega} \quad (8.3.13)$$

Dónde $\Delta\omega$ es la anchura a altura media (FWHM por sus siglas en inglés).

Se define originalmente para un oscilador no forzado como el periodo característico de amortiguamiento de la energía $\beta^{-1}/2$ ($E \propto x^2$) entre el tiempo necesario para oscilar un radian

$$Q = \frac{\tau/2}{T/2\pi} = \frac{\beta^{-1}/2}{1/\omega} = \frac{\omega}{2\beta} \rightarrow E(t=T) = E_0 e^{-2\beta(2\pi/\omega)} = E_0 e^{-2\pi/Q}$$

Q entonces representa el inverso del factor de extinción de la energía por radián. Para sistemas forzados tenemos que es la energía del sistema entre la energía disipada por radián, y nos queda la misma expresión.

Tenemos además como hemos visto en (8.3.13), se define de forma más general como la frecuencia de resonancia entre la anchura a altura media, que como se observa en la figura, es la anchura de la gráfica A^2 , en función de ω cuando

$$A(\tilde{\omega})^2 = \frac{A_{\max}^2}{2} \quad (8.3.15)$$

Resolviendo la ecuación de segundo grado en $\tilde{\omega}$ que nos queda y luego haciendo expansiones considerando el caso $\beta \ll \omega_0$ obtenemos el resultado

$$\tilde{\omega} \approx \omega_0 \pm \beta \implies \Delta\omega \approx 2\beta \implies Q \approx \frac{\omega_0}{2\beta} \quad (8.3.16)$$

De esta forma Q es una especie de inverso de un error relativo, y cuanto mayor sea este, más estrecha será la banda de resonancia. A su vez, según las interpretaciones anteriores, a mayor Q , menor será el amortiguamiento y menor energía será disipada.

Desfase

Analizando (8.3.4), vemos que cuando $\omega \rightarrow \omega_0$, $\tan \delta \rightarrow \infty$ y por lo tanto $\delta \rightarrow \pi/2 + \pi k_1$. Si $\omega \rightarrow 0^+$, entonces $\tan \delta \rightarrow 0^+$ y $\delta \rightarrow 0 + \pi k_2$, y si $\omega \rightarrow \infty$, entonces $\tan \delta \rightarrow 0^-$ y $\delta \rightarrow 0 + \pi k_3$.



Para que la función sea continua, tomamos $k = 0$ cuando $\omega < \omega_0$ y $k = 1$ cuando $\omega > \omega_0$, de tal forma que definimos naturalmente $\delta(\omega_0) = \pi/2$.

Se observa este comportamiento en la figura de la derecha y como cambia la función en términos de β , haciéndose casi un escalón, pues cuando $\beta \rightarrow 0$, $\tan \delta \rightarrow 0$ y $\delta \rightarrow 0 + \pi k$.

Potencia

Definimos la potencia en general como la derivada del trabajo producido por una fuerza con respecto al tiempo, que podemos reescribir tal que

$$P(t) = \frac{dW}{dt} = F \frac{dx}{dt} = F \dot{x} \implies P(t) = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{x}} \quad (8.3.17)$$



Definimos entonces la potencia media como la integral del valor medio de la función $P(t)$ durante un periodo entero, tal que

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} P(t) dt \quad (8.3.18)$$

Y haciendo la integral para un oscilador forzado obtenemos el siguiente resultado

$$P(t) = -m f_0 A \omega \cos(\omega t) \sin(\omega t - \delta) \quad \bar{P} = \frac{1}{2} m f_0 \omega A \sin \delta \quad (8.3.19)$$

8.4. Fourier

Teorema de Fourier

Sea $f(t)$ una función periódica, es decir, $\exists T$ tal que $f(t + T) = f(t) \forall t$, entonces podemos expresar $f(t)$ de la siguiente forma

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \quad (8.4.1)$$

Donde los coeficientes a_n y b_n vienen determinados por

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega t) dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega t) dt \quad (8.4.2)$$

Si $f(t)$ es par, $b_n = 0 \forall n$, y si $f(t)$ es impar $a_n = 0 \forall n$.

Ortogonalidad

No se va a demostrar el Teorema de Fourier, eso implicaría demostrar que el conjunto de funciones

$$\{\cos(n\omega t), \sin(n\omega t)\} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0 \quad (8.4.3)$$

es completo (base de un espacio de Hilbert) y puede generar cualquier función periódica, pero sí podemos demostrar que el conjunto (8.4.3) forman un conjunto ortogonal bajo una determinada forma bilineal simétrica, que definimos como

$$\langle f, g \rangle = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) g(t) dt \quad (8.4.4)$$

De tal forma que si φ_i y φ_j son elementos cualesquiera de (8.4.3), se verifica haciendo las integrales correspondientes que

$$\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle = \delta_{ij} \quad (8.4.5)$$

Entonces si suponemos que $f(t) = \sum c_k \varphi_k$, como tenemos en (8.4.1), podemos hallar los coeficientes de la siguiente forma

$$\langle f(t), \varphi_j \rangle = \langle \sum c_k \varphi_k, \varphi_j \rangle = \sum c_k \langle \varphi_k, \varphi_j \rangle = \sum c_k \delta_{kj} = c_j \quad (8.4.6)$$

Realmente el sistema no es ortonormal, sino ortogonal, porque $\langle 1, 1 \rangle = 2$, de ahí que a_0 en (8.4.2) sea distinto que a_n , pero para $n \geq 1$, si que son ortonormales las funciones de acuerdo con (8.4.4).

Teorema de convergencia

Sea $f(t)$ una función periódica, discontinua en un número numerable de puntos, la expresión (8.4.1) converge a $f(t)$ en los puntos en los que la función es continua y converge a $[f(t_0^+) + f(t_0^-)]/2$ en los puntos t_0 donde $f(t)$ no es continua.

Por ejemplo, la función de dientes de sierra, o unos pulsos binarios periódicos, pueden representarse mediante una Serie de Fourier a pesar de no ser continuas.

Oscilador forzado

Supongamos ahora un oscilador sometido a una fuerza externa genérica $F(t)$ periódica con frecuencia angular ω , de tal forma que la expresión (8.3.1) podemos expresarla usando (8.4.1) como

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \quad (8.4.7)$$

Primero tenemos que $x = \sum x_n$, puesto que la ecuación es lineal, y luego que $x_n = \Re\{C e^{in\omega t}\} + \Im\{D e^{in\omega t}\}$, de tal forma que

$$C(-n^2\omega^2 + 2i\beta n\omega + \omega_0^2)e^{in\omega t} = a_n e^{in\omega t} \quad (8.4.8)$$

$$D(-n^2\omega^2 + 2i\beta n\omega + \omega_0^2)e^{in\omega t} = b_n e^{in\omega t} \quad (8.4.9)$$

Nos quedan entonces de forma similar a (8.3.3), (8.3.4) y (8.3.5), que la solución estacionaria es

$$A_n = \frac{a_n}{\sqrt{(\omega_0^2 - n^2\omega^2)^2 + 4n^2\omega^2\beta^2}} \quad B_n = \frac{b_n}{\sqrt{(\omega_0^2 - n^2\omega^2)^2 + 4n^2\omega^2\beta^2}} \quad (8.4.10)$$

$$\tan \delta_n = \frac{2n\omega\beta}{\omega_0^2 - n^2\omega^2} \quad (8.4.11)$$

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(n\omega t - \delta_n) + B_n \sin(n\omega t - \delta_n) \quad (8.4.12)$$

Modos normales

Vamos a suponer un caso más general formado por N partículas que interactúan entre sí con un potencial U , que siguiendo las mismas líneas que en (8.0.1) podemos expresar el potencial a pequeñas oscilaciones de la posición de equilibrio sin pérdida de generalidad estableciendo el mínimo y el origen de potencial en el origen de las coordenadas generalizadas q_j

$$U(q_j) \approx \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbb{H}_U(0) \mathbf{q} = \frac{1}{2} \sum_{ij}^N \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_0 q_i q_j \quad \nabla_{\mathbf{q}} U \approx \mathbb{K} \mathbf{q} \quad \mathbb{K} = \mathbb{H}_U(0) \quad (9.0.1)$$

Por otro lado, usando el teorema de la energía cinética cuando las coordenadas generalizadas no dependen explícitamente del tiempo, y aproximando la matriz a orden constante para tener orden cuadrático en T .

$$T \approx \sum_{j,k}^s \left(\sum_{\alpha,i}^{N,d} \frac{1}{2} m_\alpha \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \Big|_0 \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \Big|_0 \right) \dot{q}_j \dot{q}_k = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbb{M} \dot{\mathbf{q}} \quad \nabla_{\dot{\mathbf{q}}} T \approx \mathbb{M} \dot{\mathbf{q}} \quad (9.0.2)$$

Entones aplicando (2.2.1) (E-L) llegamos a la siguiente ecuación que queremos resolver

$$\mathbb{M} \ddot{\mathbf{q}} = -\mathbb{K} \mathbf{q} \quad M_{ij} = \sum_{\alpha,k}^{N,d} \frac{1}{2} m_\alpha \frac{\partial x_{\alpha k}}{\partial q_j} \Big|_0 \frac{\partial x_{\alpha k}}{\partial q_i} \Big|_0 \quad K_{ij} = \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_0 \quad (9.0.3)$$

En la práctica, lo que se hace es calcularse T y U , aproximarlas a orden cuadrático de $\dot{\mathbf{q}}$ y \mathbf{q} respectivamente, y sacar las matrices de las formas cuadráticas correspondientes, que serán \mathbb{M} y \mathbb{K} , respectivamente. En ocasiones realizar las aproximaciones se vuelve complicado y es mejor sacar directamente $\mathbb{H}_U(0)$ de su definición.

En ocasiones también salen términos lineales en el potencial, lo cual significa que las coordenadas generalizadas que hemos escogido no tienen un mínimo en 0, para arreglarlo podemos utilizar completación de cuadrados en muchas circunstancias y cambiar a unas variables donde sí sea cuadrática, y si eso no funciona siempre se puede calcular el gradiente de U y obtener los puntos donde se anula y centrar ahí las coordenadas.

Soluciones de la ecuación

Para resolver esa ecuación diferencial, hacemos la conjectura $\mathbf{q} = \vec{\xi} e^{i\omega t}$, tal que $\ddot{\mathbf{q}} = -\omega^2 \vec{\xi} e^{i\omega t}$, tal que nos queda la siguiente ecuación de autovalores

$$(\mathbb{K} - \omega^2 \mathbb{M}) \vec{\xi} = 0 \quad (9.0.5)$$

Como se observa en (9.0.3), \mathbb{M} y \mathbb{K} son simétricas y definidas positivas, por lo tanto, por el teorema espectral, sabemos que existe una matriz $\mathbb{O} \mathbb{O}^T = \mathbb{I}$, de tal forma que $\mathbb{M} = \mathbb{O} \mathbb{D}_{\mathbb{M}} \mathbb{O}^T$, entonces si las entradas de $\mathbb{D}_{\mathbb{M}}$ son los autovalores positivos λ_i , podemos escribir la como el de una matriz diagonal cuyas entradas son $\sqrt{\lambda_i}$, $\mathbb{D}_{\mathbb{M}} = \mathbb{S} \mathbb{S}^T$, por lo tanto $\mathbb{M} = \mathbb{O} \mathbb{S} \mathbb{S}^T \mathbb{O}^T = \mathbb{R}^T \mathbb{R}$.

Entonces podemos hacer las siguientes manipulaciones, con $\vec{\zeta} = \mathbb{R}\vec{\xi}$ y $\mathbb{A} = (\mathbb{R}^T)^{-1}\mathbb{K}\mathbb{R}^{-1}$, para llegar a

$$(\mathbb{R}^T)^{-1}(\mathbb{K} - \omega^2\mathbb{M})\mathbb{R}^{-1}\mathbb{R}\vec{\xi} = (\mathbb{A} - \omega^2\mathbb{I})\vec{\zeta} = 0 \quad (9.0.6)$$

De esta forma, usando el hecho de que la operación inversa y transpueta comutan, $\mathbb{A}^T = ((\mathbb{R}^T)^{-1}\mathbb{K}\mathbb{R}^{-1})^T = (\mathbb{R}^T)^{-1}\mathbb{K}^T\mathbb{R}^{-1}$ es simétrica, puesto que \mathbb{K} lo es. Por lo tanto, por el teorema espectral existe una matriz $\mathbb{Z}\mathbb{Z}^T = \mathbb{I}$ tal que $\mathbb{Z}^T\mathbb{A}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^T(\mathbb{R}^T)^{-1}\mathbb{K}\mathbb{R}^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{X}^T\mathbb{K}\mathbb{X} = \mathbb{D}$.

Se observa que $\mathbb{X}\mathbb{M}\mathbb{X}^T = \mathbb{Z}(\mathbb{R}^T)^{-1}\mathbb{R}\mathbb{R}^{-1}\mathbb{Z}^T = \mathbb{I}$ y que $\mathbb{X}\mathbb{X}^T = \mathbb{Z}(\mathbb{R}^T)^{-1}\mathbb{R}^{-1}\mathbb{Z}^T = \mathbb{Z}\mathbb{S}^{-1}\mathbb{O}^{-1}(\mathbb{O}^T)^{-1}\mathbb{S}^{-1}\mathbb{Z}^T = \mathbb{Z}(\mathbb{S}^{-1})^2\mathbb{Z}^T = \mathbb{Z}\mathbb{D}_{\mathbb{M}}^{-1}\mathbb{Z}^T \neq \mathbb{I}$, por lo tanto, como se verá a continuación, los vectores $\vec{\xi}$ en general no van a ser ortogonales respecto a la identidad, sino respecto al la forma bilineal simétrica definida por \mathbb{M} .

Tenemos que $\vec{\xi} = \mathbb{R}^{-1}\vec{\zeta}$ es equivalente a $\mathbb{X} = \mathbb{R}^{-1}\mathbb{Z}$, puesto que \mathbb{X} y \mathbb{Z} son las matrices que contienen a los vectores $\vec{\xi}$ y $\vec{\zeta}$, respectivamente, como columnas. De esta forma, aplicando varias veces el teorema espectral, hemos demostrado que la ecuación siempre tiene soluciones y hemos encontrado una expresión explícita para ellas.

Otra forma de ver todo esto que hemos hecho es aplicar directamente el Teorema espectral para $(\mathbb{M}^{-1}\mathbb{K} - \omega^2\mathbb{I})\vec{\zeta} = 0$. Un operador, en este caso $\mathbb{P} = \mathbb{M}^{-1}\mathbb{K}$, es autoadjunto con respecto a una forma bilineal expresada en una misma base, en este caso \mathbb{M} , si $\mathbb{P} = \mathbb{M}^{-1}\mathbb{P}^T\mathbb{M} = \mathbb{M}^{-1}(\mathbb{M}^{-1}\mathbb{K})^T\mathbb{M} = \mathbb{M}^{-1}\mathbb{K}^T(\mathbb{M}^{-1})^T\mathbb{M} = \mathbb{M}^{-1}\mathbb{K}\mathbb{M}^{-1}\mathbb{M} = \mathbb{P}$, por lo tanto el Teorema espectral se aplica y existe una matriz \mathbb{X} que cumple que $\mathbb{X}^T\mathbb{M}\mathbb{X} = \mathbb{I}$ tal que $\mathbb{X}^{-1}\mathbb{P}\mathbb{X} = \mathbb{D}$, de tal forma que es diagonalizable y \mathbb{X} es un cambio de base ortogonal de la forma bilineal desde \mathbb{M} a \mathbb{I} .

\mathbb{X} es la matriz de cambio de base de la base que diagonaliza a \mathbb{K} hasta la base canónica de \mathbf{q} , cuyas columnas están formadas por los autovectores de la ecuación (9.0.4), de tal forma que si expresamos $\mathbf{q} = \mathbb{X}\vec{\zeta}$ entonces la ecuación original (9.0.3) nos queda

$$\mathbb{M}\ddot{\mathbb{X}}\vec{\zeta} + \mathbb{K}\mathbb{X}\vec{\zeta} = \mathbb{X}^T\mathbb{M}\mathbb{X}\vec{\zeta} + \mathbb{X}^T\mathbb{K}\mathbb{X}\vec{\zeta} = \mathbb{I}\ddot{\vec{\zeta}} + \mathbb{D}\vec{\zeta} = 0 \iff \ddot{\zeta}_i + \omega_i^2\zeta_i = 0 \quad (9.0.7)$$

Las soluciones de cada una de esas ecuaciones, ya en forma real, son $\zeta_i = A_i \cos(\omega_i t - \delta_i) = A_i \cos(\omega_i t) + B_i \sin(\omega_i t)$, donde A_i y δ_i dependen de las condiciones iniciales, de tal forma que la solución final es $\mathbf{q} = \sum_i^s A_i \vec{\xi}_i \cos(\omega_i t - \delta_i)$, que coincide con tomar la parte real de una combinación lineal arbitraria de las conjeturas $\mathbf{q} = \vec{\xi} e^{i\omega t}$.

Hay que tener en cuenta que si obtenemos $\omega_i = 0$ en alguno de los autovalores, eso significa que los movimientos asociados a ese autovalor mantienen al potencial U en un mínimo, además la solución de $\ddot{\zeta}_i = 0$ es distinta a las otras, es $\zeta_i = A + Bt$.

Energía

Utilizando las expresiones de (9.0.1) y (9.0.2) tenemos que

$$T = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbb{M} \dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\dot{\vec{\zeta}}^T \mathbb{X}^T \mathbb{M} \mathbb{X} \dot{\vec{\zeta}} = \frac{1}{2}\dot{\vec{\zeta}}^T \mathbb{I} \dot{\vec{\zeta}} = \frac{1}{2} \sum_i^s \dot{\zeta}_i^2 \quad (9.0.9)$$

$$U = \frac{1}{2}\mathbf{q}^T \mathbb{K} \mathbf{q} = \frac{1}{2}\vec{\zeta}^T \mathbb{X}^T \mathbb{K} \mathbb{X} \vec{\zeta} = \frac{1}{2}\vec{\zeta}^T \mathbb{D} \vec{\zeta} = \frac{1}{2} \sum_i^s \omega_i^2 \zeta_i^2 \quad (9.0.10)$$

$$E = T + U = \frac{1}{2} \sum_i^2 (\dot{\zeta}_i^2 + \omega_i^2 \zeta_i^2) \quad (9.0.11)$$

Péndulo Doble

Se va a hacer como ejemplo el péndulo doble para pequeñas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio para dos masas iguales y longitudes de los péndulos iguales, por simplificar.

$$\begin{aligned} x_1 &= l \sin \theta_1 & x_2 &= l(\sin \theta_1 + \sin \theta_2) \\ y_1 &= l \cos \theta_1 & y_2 &= l(\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) = \frac{1}{2} ml^2 \left(2 \cos^2 \theta_1 \dot{\theta}_1^2 + \cos^2 \theta_2 \dot{\theta}_2^2 + \right. \\ &\quad \left. + 2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + 2 \sin^2 \theta_1 \dot{\theta}_1^2 + \cos^2 \theta_2 \dot{\theta}_2^2 - 2 \sin \theta_1 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \right) \approx \end{aligned}$$

$$\approx \frac{1}{2} ml^2 \left(2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \right) \implies \mathbb{M} = ml^2 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = -mg(y_1 + y_2) = -mgl(2 \cos \theta_1 + \cos \theta_2) \approx \frac{1}{2} mgl (2\theta_1^2 + \theta_2^2) + U_0 \implies \mathbb{K} = mgl \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ahora resolvemos $\det(\mathbb{K} - \omega^2 \mathbb{M}) = 0$

$$\det \begin{bmatrix} 2g/l - 2\omega^2 & -\omega^2 \\ -\omega^2 & g/l - \omega^2 \end{bmatrix} = 0 \implies (\omega^2)^2 = (2g/l - 2\omega^2)(g/l - \omega^2)$$

Esta ecuación es biquadrada y las soluciones positivas que obtenemos son

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{l}(2 - \sqrt{2})} \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l}(2 + \sqrt{2})}$$

Ahora obtenemos los autovectores

$$\begin{bmatrix} 2g/l - 2g/l(2 - \sqrt{2}) & -2g/l(2 - \sqrt{2}) \\ -2g/l(2 - \sqrt{2}) & g/l - 2g/l(2 - \sqrt{2}) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{21} \end{pmatrix} = 0 \implies \xi_{21} = \sqrt{2}\xi_{11}$$

$$\begin{bmatrix} 2g/l - 2g/l(2 + \sqrt{2}) & -2g/l(2 + \sqrt{2}) \\ -2g/l(2 + \sqrt{2}) & g/l - 2g/l(2 + \sqrt{2}) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \xi_{21} \\ \xi_{22} \end{pmatrix} = 0 \implies \xi_{22} = -\sqrt{2}\xi_{21}$$

Entonces, la solución será

$$\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = A_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \cos(\omega_1 t - \delta_1) + A_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t - \delta_2)$$

10.1. Cueda discreta infinita

Vamos a tener un montón de masas unidas por cuerdas que crean tensión, supondremos que solo hay movimiento vertical de las másas y que para $y_n = 0$ sufren una tensión τ que mantiene al sistema en equilibrio. A su vez, vamos a asumir que las perturbaciones son pequeñas y que lo ángulos con la horizontal también.

De esta forma, la fuerza que sufre una de las masas es

$$m \frac{d^2 y_n}{dt^2} = \tau_n \sin \theta_n + \tau_{n+1} \sin \theta_{n+1} \quad (10.1.0)$$

Dónde τ_n es la tensión que genera la cuerda izquierda, θ_n es el ángulo que forma la cuerda izquierda por la horizontal que pasa por y_n , y de forma similar para $n+1$. En general $\tau_n = \tau_n(y_{n-1}, y_n)$, pero expandiendo por Taylor, vamos a asumir que la variación es pequeña, entonces nos quedan términos de orden cuadráticos que despreciaremos, de tal forma que $\tau_n \approx \tau$.

Por otro lado, como vamos a asumir que las perturbaciones de ángulos, tal que $\sin \theta_n \approx \tan \theta_n = (y_{n-1} - y_n)/\delta$ y $\sin \theta_{n+1} \approx \tan \theta_{n+1} = (y_{n+1} - y_n)/\delta$, donde δ es la distancia horizontal entre masas.

Así, tenemos finalmente una fuerza por parícula, y una energía potencial del sistema

$$\frac{d^2 y_n}{dt^2} \approx \frac{\tau}{m\delta} (y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}) \quad U = \frac{1}{2} \sum_n^{\infty} \frac{\tau}{\delta} (y_{n+1} - y_n)^2 \quad (10.1.1)$$

Las soluciones de la ecuación son de la forma $y_n = Ae^{i(\omega t - kn\delta)}$, que sustituyendo en (10.2.1) llegamos a la relación de dispersión

$$\begin{aligned} -\omega^2 A e^{i(\omega t - kn\delta)} &= A \frac{\tau}{m\delta} e^{i(\omega t - kn\delta)} \left(e^{-ik\delta} + e^{ik\delta} - 2 \right) = 2A \frac{\tau}{m\delta} e^{i(\omega t - kn\delta)} (\cos(k\delta) - 1) \\ -\omega^2 &= \frac{2\tau}{m\delta} (\cos(k\delta) - 1) = -4 \frac{\tau}{m\delta} \sin^2 \left(\frac{k\delta}{2} \right) \\ \omega(k) &= 2 \sqrt{\frac{\tau}{m\delta}} \left| \sin \left(\frac{k\delta}{2} \right) \right| \quad |k| < \frac{2\pi}{\delta} \quad |k| < \frac{\pi}{\delta} \text{ (estacionaria)} \end{aligned} \quad (10.1.2)$$

Hemos obtenido por tanto como solución una onda dispersiva discreta. Como se verá más adelante, la solución general va a venir dada en forma de Transformadas de Fourier (discreta en este caso), y como también veremos, en el caso de que el sistema esté confinado, en forma de Serie de Fourier.

Paso al continuo

Ahora vamos a tomar el límite cuando $\lambda = 2\pi/k \gg \delta$, que es equivalente a decir que las distancias entre las masas son pequeñas, y que $k\delta \ll 1$, por lo tanto $\sin(k\delta/2) \approx k\delta/2$ por lo tanto la relación de dispersión nos queda

$$\omega(k) \approx \sqrt{\frac{\tau}{m/\delta}} k \quad \frac{m}{\delta} = \mu \quad (10.1.4)$$

Por otro lado, si tomamos los mismos límites para (10.2.1), cambiando la notación a $y_n(t) = y(x, t)$, $y_{n+1}(t) = y(x + \delta, t)$, $y_{n-1}(t) = y(x - \delta, t)$, y expandiendo los dos últimos en serie de Taylor tenemos

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \approx \frac{\tau}{m/\delta} \frac{1}{\delta^2} \left(y + \partial_x y \delta + \frac{1}{2} \partial_x^2 y \delta^2 - 2y + y - \partial_x y \delta + \frac{1}{2} \partial_x^2 y \delta^2 + O(\delta^3) \right)$$

Entonces quitando los términos que se cancelan, metiendo el $1/\delta^2$ y al tomar límites nos quitamos los términos de orden δ o mayor llegamos a la ecuación de ondas no dispersivas.

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\tau}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} \quad (10.1.5)$$

También podemos tomar el límite para la energía potencial de (10.1.1), tal que

$$U = \frac{1}{2} \sum_n^\infty \tau \left(\frac{y(x + \delta, t) - y(x, t)}{\delta} \right)^2 \delta \rightarrow U = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} \tau \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx$$

Podemos hacer algo similar para la energía cinética

$$T = \frac{1}{2} \sum_n^\infty \frac{m}{\delta} \left(\frac{dy_n}{dt} \right)^2 \delta \rightarrow T = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 dx$$

Podemos construirnos entonces un lagrangiano

$$\mathcal{L} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 - \frac{1}{2} \tau \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right] dx = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{L} dx \quad S = \int \mathcal{L}(y, \partial_t y, \partial_x y, t) dx dt \quad (10.1.6)$$

Se puede comprobar que aplicando el cálculo variacional para minimizar la acción de (10.1.6) se obtiene de nuevo (10.1.5). Además se pueden obtener unas ecuaciones equivalentes a las de E-L para medios continuos generales que involucran la densidad lagrangiana \mathcal{L} .

10.2. La ecuación de ondas

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} \quad (10.2.1)$$

Es fácil demostrar sustituyendo que la solución general de (10.2.1) es de la siguiente forma, donde la primera solución se corresponde a una onda que se desplaza a la derecha y la segunda a la izquierda.

$$\eta(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt) \quad (10.2.2)$$

La solución particular de la cuerda discreta una vez hecho el paso al continuo, y por lo tanto, solución particular de (10.2.1) son las ondas harmónicas

$$\eta(x, t) = Ae^{i(\omega t \mp kx)} = Ae^{ik(x \mp vt)} \quad \omega = vk \quad (10.2.3)$$

En general una onda es toda aquella función que sea superposición de ondas harmónicas de la forma

$$\eta(x, t) = \sum_i A_i e^{i(\omega(k_i)t \pm k_i x)} \quad \text{o} \quad \eta(x, t) = \int a(k) e^{i(\omega(k)t \pm kx)} dk \quad (10.2.4)$$

Se dice que una onda es **no dispersiva** si $\omega(k)$ es lineal es k , y entonces verifica la ecuación (10.2.1), de lo contrario es **dispersiva** y verifica otra ecuación de onda distinta.

Ondas en 2D y 3D

La ecuación de ondas en más dimensiones se generaliza como

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = v^2 \nabla^2 \eta \quad (10.2.5)$$

Una solución particular en 2 y 3 dimensiones son las ondas planas, que se escriben como

$$\eta(\mathbf{r}, t) = Ae^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad \mathbf{k} = |\mathbf{k}| \hat{\mathbf{n}} \quad (10.2.6)$$

De esta forma, los frentes de onda, es decir, el lugar geométrico de todos los puntos con la misma fase en un instante concreto del tiempo, verifican que $\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = 0$, es decir, rectas, que son perpendiculares a $\hat{\mathbf{n}}$, la dirección de propagación de la onda.

La longitud de onda, λ , es la distancia entre dos frentes de onda y viene dada por $\lambda = 2\pi/|\mathbf{k}|$, también puede definirse un periodo, al igual en 1D, como $T = 2\pi/\omega$, que es lo que tarda la onda en una posición del espacio en volver a adquirir la misma fase.

Otra solución particular, en este caso para ondas tridimensionales, son las ondas esféricas, o al menos un tipo de ellas, pues en coordenadas esféricas con solo dependencia radial la ecuación (10.2.5) toma la forma

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = v^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \eta}{\partial r} \right) \quad (10.2.7)$$

Se puede simplificar suponiendo $\eta(r, t) = \frac{1}{r} F(r, t)$, de tal forma que sustituyendo al final obtenemos (10.2.1) para F , así las ondas harmónicas en esféricas serán

$$\eta(r, t) = \frac{1}{r} Ae^{i(\omega t \mp kr)} \quad (10.2.8)$$

Y en general tendremos que para ondas de este tipo la solución general es

$$\eta(r, t) = \frac{1}{r} (f(r - vt) + g(r + vt)) \quad (10.2.9)$$

La energía es proporcional a la amplitud al cuadrado, que en este caso va como $1/r^2$, entonces si calculamos la energía en esferas, esta se conserva, pues el área de la esfera va como r^2 , esta propiedad es muy importante para campos electromagnéticos.

10.3. Condiciones de frontera y ondas estacionarias

Si sumamos dos ondas harmónicas con misma k y A pero sentido opuesto, obtenemos

$$\eta(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx)} + Ae^{i(\omega t + kx)} = Ae^{i\omega t}(e^{-ikx} + e^{ikx}) = 2Ae^{i\omega t} \cos kx \quad (10.3.1)$$

De esta forma, se 'desacoplan' las dependencias espaciales y temporales y tenemos lo que se conoce como una onda estacionaria, con unos nodos fijos separados por $\Delta x_n = \lambda/2$.

Si ahora consideramos un caso similar a (10.3.1), pero con una de las ondas ligeramente desfasadas, llegamos a

$$\begin{aligned} \eta(x, t) &= Ae^{i\omega t}(e^{-ikx} + e^{i(kx+\phi)}) = Ae^{i(\omega t+\phi/2)}(e^{-i(kx+\phi/2)} + e^{i(kx+\phi/2)}) = \\ &= 2Ae^{i(\omega t+\phi/2)} \cos(kx + \phi/2) \end{aligned} \quad (10.3.2)$$

Ahora, en función del problema con el que estemos tratando, podemos aplicar condiciones de contorno distintas, si aplicamos que $\eta(x_0, t) = c$, estas se conocen como condiciones de Dirichlet, por ejemplo en (10.3.2) si imponemos $\eta(0, t) = 0$, entonces $\phi = \pi + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$. Por otro lado, podríamos aplicar que $\partial_x \eta|_{(x_0, t)} = c$, condiciones de Neumann, por ejemplo si imponemos que $\partial_x \eta|_{(0, t)} = 0$, entonces $\phi = 0 + 2\pi l$.

La primera condición esta relacionada con una onda que se ve reflejada al chocar con un obstáculo, el ejemplo que hemos puesto es una onda que se ve completamente reflejada y no pierde energía, para que se conserve la energía y el momento, la onda reflejada debe tener la misma amplitud y fase contraria (puesto que la velocidad ha cambiado de signo), y por lo tanto se forma un nodo, si se transmite energía al obstáculo, entonces, la amplitud es menor y la fase no es exactamente la contraria y entonces no se anulan y no se forma un nodo.

Para ondas planas en más dimensiones, lo que se refleja es la componente perpendicular al punto de colisión, de esta forma

$$\eta(\mathbf{r}, t) = Ae^{i(\omega t - \mathbf{k}_{||} \cdot \mathbf{r}_{||})}(e^{-ik_{\perp} r_{\perp}} + e^{i(k_{\perp} r_{\perp} + \phi)}) = 2Ae^{i(\omega t - \mathbf{k}_{||} \cdot \mathbf{r}_{||} + \phi/2)} \cos(k_{\perp} r_{\perp} + \phi/2) \quad (10.3.3)$$

Modos normales y series de Fourier

Si tenemos una cuerda finita con extremos fijos en $x = 0$ y $x = L$, de tal forma que $\eta(0, t) = 0$ y $\eta(L, t) = 0$, tomaremos como solución dos ondas harmónicas en sentidos opuestos, inspirándonos en el apartado anterior, y con amplitudes distintas, pues necesitamos determinar dos constantes si tenemos dos condiciones de contorno.

$$\eta(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx)} + Be^{i(\omega t + kx)}$$

Aplicando la primera condición tenemos que $B = -A$, y aplicando la segunda tenemos que $e^{-ikL} - e^{ikL} = 0$, lo cual se traduce en la siguiente condición para k

$$\sin(kL) = 0 \implies k_n L = \pi n \quad n \in \mathbb{N} \rightarrow k_n = \frac{\pi n}{L} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (10.3.4)$$

Si la onda esta centrada en el origen, se obtiene una relación similar pero con un coseno que nos da valores impares de k_n . Además, también se puede dejar uno de

los extremos suelto y hay que aplicar una condición de Neumann, y se obtiene otra relación distinta para k_n .

La onda resultante de (10.3.4) es la misma que en (10.3.1) pero con un seno, de tal forma que la solución general de una onda en esta cuerda es de la forma, donde $\omega_n = vk_n$ para ondas no dispersivas y $\omega_n = \omega(k_n)$ para ondas dispersivas

$$\eta(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{i\omega_n t} \sin k_n x = \sum_{n=1}^{\infty} \sin k_n x (A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)) \quad (10.3.5)$$

De esta forma, para estas condiciones de contorno, si queremos saber la solución de la onda dadas unas condiciones iniciales $\eta(x, 0)$ y $\partial_t \eta|_{(x, 0)}$, tenemos que

$$\eta(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin k_n x \quad \partial_t \eta|_{(x, 0)} = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n \sin k_n x \quad (10.3.6)$$

Entonces simplemente descomponiendo en series de Fourier las condiciones iniciales, y obteniendo A_n y B_n , ya tenemos la solución general usando (10.3.5)

Se puede hacer la descomposición haciendo integrales ortogonales, como se detalla en (8.4), pero para ahorrarnos tener que hacer las integrales los resultados finales son

$$A_m = \frac{2}{L} \int_0^L \eta(x, 0) \sin(k_m x) dx \quad B_m = \frac{2}{L \omega_m} \int_0^L \partial_t \eta|_{(x, 0)} \sin(k_m x) dx \quad (10.3.7)$$

Si el intervalo está centrado en el origen se pueden usar unas expresiones equivalentes a las de (8.4.2).

10.4. Solución general, Transformada de Fourier

Si tenemos una onda que abarca todo el espacio que tiene una relación de dispersión $\omega(k)$, y conocemos las condiciones iniciales $\eta(x, 0)$ y $\partial_t \eta|_{(x, 0)}$, vamos a poder hallar la solución general.

La solución general para una onda, por definición, como se dijo en (10.2.4) se puede escribir como una Transformada de Fourier, el límite continuo de la serie de Fourier, que es como sumar a todas las posibles longitudes de onda, cada una con su amplitud (compleja) $\hat{A}(k)$.

$$\eta(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(k) e^{i(\omega(k)t+kx)} dk \quad (10.4.1)$$

Entonces tenemos que para $t = 0$ tenemos

$$\eta(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(k) e^{ikx} dk \quad (10.4.2)$$

Si ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación $1/\sqrt{2\pi} \int e^{-i\tilde{k}x} dx$ tenemos

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \eta(x, 0) e^{-i\tilde{k}x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(k) e^{i(k-\tilde{k})x} dk dx$$

Ahora, se puede ver que la siguiente función se comporta como una delta de Dirac

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k-\tilde{k})x} dx = \delta(k - \tilde{k}) \quad (10.4.3)$$

Puesto que si $k = \tilde{k}$, entonces el integrando es 1 y la integral diverge a ∞ , sin embargo, si $k \neq \tilde{k}$, puede demostrarse que el valor principal de la integral es 0. El factor $1/2\pi$ esta ahí para que su integral a todos los k sea 1.

Ahora aplicando las propiedades de la de la Delta de dirac llegamos a que

$$\hat{A}(\tilde{k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \eta(x, 0) e^{-i\tilde{k}x} dx \quad (10.4.4)$$

Así, sacando $\hat{A}(\tilde{k})$ a partir de las condiciones iniciales, podemos obtener la solución general de la onda usando (10.4.1). Si además la onda es no dispersiva entonces tenemos

$$\eta(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(k) e^{ik(x + \text{sign}(k)vt)} dk \quad (10.4.5)$$

Velocidad de grupo

Vamos a suponer que tenemos una onda tal que $\hat{A}(k)$ sigue una distribución normal, donde k_0 es la media y Δk la desviación típica (anchura). A esto se le conoce como paquete

$$\hat{A}(k) = A_0 e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\Delta k^2}}$$

Entonces la solución de esa onda es

$$\eta(x, t) = \frac{A_0}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\Delta k^2}} e^{i(\omega(k)t + kx)} dk$$

En esta forma, la solución depende de $\omega(k)$, pero vamos a expandir esta función en Taylor y vamos a suponer que $\delta k = k - k_0$ es pequeño, de tal forma que nos quedamos a primer orden, tal que $\omega(k) \approx \omega(k_0) + \omega'(k_0)\Delta k = \omega_0 + u\delta k$.

$$\eta(x, t) = \frac{A_0}{\sqrt{2\pi}} e^{i(\omega_0 t - k_0 x)} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-i \frac{\delta k^2}{2\Delta k^2} - i\delta k(x - ut) \right] dk$$

Ahora podemos completar cuadrados en la exponencial de la integral y tenemos

$$\eta(x, t) = \frac{A_0}{\sqrt{2\pi}} e^{i(\omega_0 t - k_0 x)} e^{-\frac{\Delta k^2}{2}(x - ut)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{1}{2\Delta k^2} (\delta k + i\Delta k^2(x - ut))^2 \right] dk$$

La integral de la izquierda la podemos escribir como una gaussiana, donde $a = k_0 - i\Delta k^2(x - ut)$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{1}{2\Delta k^2} (k - a)^2 \right] dk = \Delta k \sqrt{2\pi}$$

Esa solución vale incluso si $a \in \mathbb{C}$, para ello basta ver que derivando respecto a a y haciendo el cambio de variable $u = -(k - a)^2/2\Delta k^2$ sale 0

$$\frac{dI}{da} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k - a}{\Delta k^2} \exp \left[-\frac{1}{2\Delta k^2} (k - a)^2 \right] dk = \int e^u du = \left| \exp \left[-\frac{1}{2\Delta k^2} (k - a)^2 \right] \right|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

Así llegamos finalmente a la solución (aproximada) de la onda

$$\eta(x, t) = A_0 \Delta k e^{i(\omega_0 t - k_0 x)} e^{-\frac{\Delta k^2}{2}(x - ut)^2} \quad (10.4.6)$$

De esta forma tenemos una onda con forma de paquete gaussiano con una anchura $1/\Delta k$ que se mueve a velocidad u , lo que denominamos la velocidad de grupo. Y esta envolvente modula a una onda viajera de longitud de onda k_0 y velocidad $v_0 = \omega_0/k_0$, la velocidad de cresta o fase.

Si la onda es no dispersiva, $u = v$, y el paquete se mueve a la misma velocidad que la fase, pero si es dispersiva, por lo general las velocidades van a ser distintas y el paquete va a ir atrasado o adelantado a la fase.

Si tenemos en cuenta más términos de $\omega(k)$, se pueden observar más efectos de la dispersión, únicos de las ondas dispersivas, como por ejemplo que la anchura del paquete crece.

Se observa también un esbozo del principio de incertidumbre, si Δk es pequeño, quiere decir que la onda está formada por pequeño intervalo de longitudes de onda, pero entonces eso va a implicar que la anchura de la onda, que va como $1/\Delta k$, sea muy grande, y viceversa.

10.5. Interferencia y difracción

Si tenemos dos ondas viajeras en la misma dirección con distinta k , de tal forma que $\delta k = k' - k$ y $\langle k \rangle = (k + k')/2$, entonces

$$\begin{aligned} \eta(x, t) &= e^{i(\omega t - kx)} + e^{i(\omega' t - k'x)} = e^{i(\omega t - kx)} \left(1 + e^{i(\delta\omega t - \delta kx)} \right) = \\ &= e^{i(\omega t - kx)} e^{i(\delta\omega t - \delta kx)/2} \left(e^{-i(\delta\omega t - \delta kx)/2} + e^{i(\delta\omega t - \delta kx)/2} \right) = 2e^{i(\langle \omega \rangle t - \langle k \rangle x)} \cos((\delta\omega t - \delta kx)/2) \end{aligned} \quad (10.5.1)$$

De esta forma tenemos una onda de velocidad $\langle \omega \rangle / \langle k \rangle$, muy similar a la original si δk es pequeño, y tenemos una envolvente que se mueve a una velocidad $\delta\omega / \delta k$, muy similar a la velocidad de grupo, que modula a la otra onda. En el límite de $\delta k \rightarrow 0$ tenemos que la primera se mueve exactamente a la velocidad de fase y la segunda a la velocidad de grupo.

Experimento de la doble rendija

Supongamos que tenemos dos agujeros puntuales en una pared colocada en el plano $x = 0$ separados por una distancia d , de tal forma que están colocados en $(0, d/2, 0)$ y $(0, -d/2, 0)$ respectivamente. Supongamos que tenemos otra pared que puede medir la fase de la onda a una distancia R de la original, en el plano $x = R$.

Para poder hacer una aproximaciones que nos den una expresión razonable que comprobar en un laboratorio, vamos a medir la onda en posiciones verticales y mucho más pequeñas que la distancia entre placas R , y además vamos a suponer que la distancia entre los agujeros d es bastante más pequeña que las distancias y en las que vamos a medir. De esta forma tenemos $R \gg y \gg d$ que debemos verificar que se cumplen en el montaje experimental para que las expresiones que obtengamos sean válidas.

Por el Principio de Huygens, cualquier punto de una onda actúa como un nuevo frente de ondas esféricas, y la interferencia de todos estos es lo que crea la onda. Por lo tanto podemos considerar que si la onda llega desde $x < 0$ más o menos plana, al llegar a ambos orificios con la misma fase, se crean dos ondas esféricas con la misma fase en cada uno, tal que

$$\phi_1 = \frac{1}{r_1} e^{i(\omega t - kr_1)} \quad \phi_2 = \frac{1}{r_1} e^{i(\omega t - kr_2)}$$

Ahora tenemos que hallar expresiones aproximadas de r_1 y r_2 , tal que

$$\begin{aligned} r_1 &= \sqrt{R^2 + \left(y - \frac{d}{2}\right)^2} \quad r_2 = \sqrt{R^2 + \left(y + \frac{d}{2}\right)^2} \\ \frac{1}{r_1} &\approx \frac{1}{R} \left[1 - \frac{1}{2} \frac{\left(y - \frac{d}{2}\right)^2}{R^2} \right] \approx \frac{1}{r_2} \approx \frac{1}{R} \\ r_2 - r_1 &\approx R \left[1 + \frac{1}{2} \frac{\left(y + \frac{d}{2}\right)^2}{R^2} - 1 - \frac{1}{2} \frac{\left(y - \frac{d}{2}\right)^2}{R^2} \right] = \frac{dy}{R} \\ r_2 + r_1 &\approx R \left[1 + \frac{1}{2} \frac{\left(y + \frac{d}{2}\right)^2}{R^2} + 1 + \frac{1}{2} \frac{\left(y - \frac{d}{2}\right)^2}{R^2} \right] \approx 2R \end{aligned}$$

De esta forma tenemos que

$$\begin{aligned} \phi_t(y, t) &\approx \frac{1}{R} e^{i\omega t} \left(e^{-ikr_1} + e^{-ikr_2} \right) = \frac{2}{R} e^{i(\omega t - k\langle r \rangle)} \cos \left(k \left[\frac{r_2 - r_1}{2} \right] \right) \approx \\ &\approx \frac{2}{R} e^{i(\omega t - kR)} \cos \left(\frac{kdy}{2R} \right) \end{aligned} \tag{10.5.2}$$

Entonces, si la intensidad de la onda es proporcional al cuadrado de la amplitud tenemos que

$$I \sim \frac{4}{R^2} \cos^2 \left(\frac{kdy}{2R} \right) \quad y_{\max} = \frac{n\lambda R}{d} \quad n \in \mathbb{Z} \tag{10.5.3}$$

También podemos hallar una relación para el ángulo medido desde el origen donde se mide la máxima intensidad, obteniendo la Ley de Bragg.

$$\sin \theta_{\max} \approx \tan \theta_{\max} = \frac{y_{\max}}{R} = \frac{n\lambda}{d} \rightarrow d \sin \theta_{\max} = n\lambda \tag{10.5.4}$$

DISPERSION

Teoría de la dispersión




Figura 11.1: Diagrama del sistema

Vamos a considerar el siguiente sistema, una partícula que parte con un momento \mathbf{p}_0 en $t \rightarrow -\infty$ paralelo a un cierto eje que llamaremos z , a una distancia b de este, y que por interacción con un blanco, se desvía y acaba obteniendo un momento \mathbf{p}_f en $t \rightarrow \infty$, que forma un ángulo θ con respecto a \mathbf{p}_0 .

Llamaremos a b el parámetro de impacto, y θ el ángulo de dispersión, de tal forma que están relacionados, tal que $\theta = \theta(b)$ y $b = b(\theta)$, experimentalmente nos interesa más la segunda relación porque medir el ángulo de dispersión es mucho más sencillo que medir el parámetro de impacto, que en experimentos de física nuclear y de partículas en una distancia muy pequeña.

11.1. Sección eficaz

Vamos considerar el ejemplo de que el blanco es una bola maziza de radio R , habrá colisión si $b \leq R$, de lo contrario no habrá colisión.

Definimos entonces la sección eficaz en este caso como $\sigma = \pi R^2$, que es el área transversa de la bola maziza.

Si ahora suponemos que la partícula es otra bola, con radio R_1 y el radio del blanco es R_2 , entonces ahora hay colisión si $b \leq R_1 + R_2$, y entonces en este caso definimos la sección eficaz como $\sigma = \pi(R_1 + R_2)^2$.

Por lo que σ depende tanto de la partícula incidente como del blanco, y puede pensarse como un área transversa efectiva, es decir, la que se proyectada sobre el plano perpendicular a z , teniendo en cuenta el área de la partícula incidente.

Probabilidad

Vamos ahora a pasar a sistemas con más blancos, generalmente trataremos con láminas delgadas de algún material, de tal forma, que si A es el área de la lámina y δ es su grosor, que por lo general va a ser muy pequeño.

Podemos definir la densidad de blancos $n_b = N_b/A$ (11.1.1) como el número de blancos entre el área de la lámina.

Por otro lado cada blanco tiene una sección eficaz σ , y suponiendo que todos los blancos son iguales, tenemos que el área de todos los blancos es $N_b\sigma = n_bA\sigma$ (11.1.2), de tal forma que σ es la sección eficaz de uno de los blancos.

Tenemos entonces que si tenemos una distribución uniforme de partículas incidentes, la probabilidad de colisionar es

$$p_{\text{col.}} = \frac{\text{Área de todos los blancos}}{\text{Área total}} = \frac{n_bA\sigma}{A} = n_b\sigma \quad (11.1.3)$$

De esta forma, tenemos que si tenemos $N_{\text{inc.}}$ partículas incidentes, el número de partículas dispersadas, es decir, que colisionan, es

$$N_{\text{disp.}} = p_{\text{col.}} N_{\text{inc.}} = N_{\text{inc.}} n_b\sigma \quad (11.1.4)$$

Este tema se llama teoría de la dispersión, pero esta misma expresión se aplica a fenóminos similares como captura, la ionización, la fisión, etc.

Camino libre medio

Vamos a considerar la lámina como una superposición de pequeñas láminas de grosor, podemos reescribir la densidad de blancos como $n_b = N_b dx/V = \rho_b dx$ (11.1.5), entonces la probabilidad de colisionar con un blanco en una de esas láminas es $p_{\text{col.}}(dx) = \sigma \rho_b dx$ (11.1.6).

Llamaremos $p_N(x)$ a la probabilidad de que una partícula incidente recorra una distancia x sin colisionar con un blanco, entonces podemos definir $p_{\text{col.}}(x; x+dx) = p_N(x) \cdot p_{\text{col.}}(dx)$ (11.1.7) como la probabilidad de que ocurra una primera colisión entre x y dx que ocurre cuando ocurren a la vez que no ha chocado hasta llegar a x y que choca entre x y $x+dx$.

Por otro lado tenemos que el recíproco de $p_N(x)$ es $p_{\text{col.}}(x)$, la probabilidad de chocar al menos una vez al recorrer una distancia x , tal que $p_N(x) + p_{\text{col.}}(x) = 1 \forall x$ (11.1.8), por lo tanto, también tenemos $p_N(x+dx) + p_{\text{col.}}(x+dx) = 1 \forall x$ (11.1.9).

De esta forma podemos reescribir (11.1.7) como $p_{\text{col.}}(x; x+dx) = p_{\text{col.}}(x+dx) - p_{\text{col.}}(x) = p_N(x) - p_N(x+dx)$ (11.1.10), podemos expandirlo en taylor como

$$p_{\text{col.}}(x; x+dx) = -\frac{dp_N(x)}{dx} dx + O(dx^2) \quad (11.1.11)$$

Entonces usando ahora (11.1.7) y (11.1.6)

$$p_N(x)\sigma\rho_b = -\frac{dp_N(x)}{dx} \implies p_N(x) = e^{-\rho_b\sigma x} \quad (11.1.12)$$

Entonces sustituyendo de nuevo en (11.1.7) tenemos que

$$p_{\text{col.}}(x; x+dx) = \rho_b\sigma e^{-\rho_b\sigma x} dx \quad (11.1.13)$$

Y entonces el valor medio de la distancia recorrida sin colisionar será la siguiente integral sobre todos los posibles valores de x

$$\lambda = \bar{x} = \int_0^\infty x p_{\text{col.}}(x; x+dx) = \frac{1}{\rho_b\sigma} \quad (11.1.14)$$

Para un gas ideal tenemos que $PV = Nk_bT = nRT$, entonces en este caso el camino libre medio es $\lambda = k_bT/\sigma P$.

11.2. Sección eficaz diferencial

Vamos a estudiar la sección eficaz en función no de todas las partículas dispersadas, sino solo en aquellas dispersadas hacia un pequeño ángulo sólido alrededor de una cierta dirección concreta, especificada por los ángulos esféricos (ψ, φ) , el polar y el azimutal, respectivamente, medidos desde el blanco.

Para ello vamos a calcular la sección eficaz por ángulo sólido, que es una función de los dos ángulos, tal que


$$\frac{d\sigma(\psi, \varphi)}{d\Omega} \quad d\sigma(d\Omega, \psi, \varphi) = \frac{d\sigma(\psi, \varphi)}{d\Omega} d\Omega \quad N_{\text{disp.}}(d\Omega, \psi, \varphi) = N_{\text{inc.}} n_b d\sigma(d\Omega, \psi, \varphi) \quad (11.2.1)$$

De tal forma que la sección eficaz total será

$$\sigma = \int d\sigma = \int \frac{d\sigma(\psi, \varphi)}{d\Omega} d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{d\sigma(\psi, \varphi)}{d\Omega} \sin \psi d\psi d\varphi \quad (11.2.2)$$

$d\sigma/d\Omega$ en términos de b

Vamos a asumir que tenemos simetría azimutal, es decir, que $d\sigma/d\Omega$ no depende de φ y que la dispersión ocurre para el mismo ángulo φ con el que llega la partícula incidente.



Como se observa en la figura superior, si variamos b por db , el área resultante, $d\sigma$, es la expresión ahí escrita, y este cambio resulta en un cambio del ángulo de dispersión que traza un ángulo sólido $d\Omega$ cuya expresión es la que se observa, y que se puede obtener integrando el ángulo φ en la definición del diferencial de ángulo sólido. Entonces dividiendo ambos y tomando el valor absoluto por que $db/d\theta < 0$, y tanto $d\sigma > 0$ como $d\Omega > 0$, entonces tenemos que

$$\frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right| \quad (11.2.3)$$

Es importante destacar que en general $\psi \neq \theta$, y que la expresión anterior solo es válida para distancias largas con respecto al blanco, tal que $\psi \rightarrow \theta$, puesto que el ángulo tenemos que medirlo desde un punto fijo, como es el blanco. En general tendremos

$$\frac{d\sigma(\psi)}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \psi} \left| \frac{db}{d\psi} \right| \quad (11.2.4)$$

Sección eficaz de Rutherford

Vamos a describir la sección eficaz que desarrolló Ernest Rutherford basada en su modelo atómico, incidiendo partículas α , cuya posterior verificación experimental demostró que la composición de los átomos es aproximadamente una masa cargada positivamente en un núcleo.

Las partículas α son ${}^4_2\text{He}^{2+}$, y el blanco será una lámina de oro, con núcleos de ${}^{197}_{79}\text{Au}^{97+}$. Tenemos que $m_\alpha \ll m_{\text{Au}}$, lo que implica que si la energía con la que inciden las partículas α es pequeña, podemos considerar que los núcleos de oro permanecen inmóviles. Consideraremos además que en esta escala de energías la dispersión es elástica.

Tenemos entonces que al acercarse la partícula α , con un parámetro de impacto mucho menor al radio atómico, por que de lo contrario los electrones apantallarían el núcleo, se ve sometido aproximadamente a la fuerza de Coulomb, tal que q es la carga de una partícula α y Q es la masa de un núcleo de oro.

$$\mathbf{F}(r) = \frac{kqQ}{r^2} \quad (11.2.5)$$

Si suponemos que es una colisión elástica, entonces $|\mathbf{p}_0| = |\mathbf{p}_f|$, y forman un triángulo isósceles tal que

$$|\Delta\mathbf{p}| = 2|\mathbf{p}|\sin\frac{\theta}{2} \quad (11.2.6)$$

La hipérbola que se traza por (11.2.6) es simétrica con respecto a un pericentro, que unimos con el blanco mediante un vector \mathbf{u} , que nos define un ángulo ϑ , cuando $t \rightarrow \infty$, entonces $\vartheta \rightarrow \vartheta_0$ y cuando $t \rightarrow -\infty$, entonces $\vartheta \rightarrow -\vartheta_0$, tal que $2\vartheta_0 + \theta = \pi$ (11.2.7), algo que también verifican los ángulos complementarios del triángulo isósceles, por lo tanto $\alpha = \vartheta$, por lo tanto $\Delta\mathbf{p}||\mathbf{u}$.

Por otro lado tenemos que

$$\Delta\mathbf{p} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{F} dt \quad (11.2.8)$$

Por la discusión anterior, sabemos entonces que la única componente de $\Delta\mathbf{p}$ que sobrevive es la proyección sobre \mathbf{u} , y como $\mathbf{F}||\mathbf{r}$, el ángulo que forma con \mathbf{u} es ϑ , así

$$|\Delta\mathbf{p}| = \int_{-\infty}^{\infty} |\mathbf{F}| \cos \vartheta dt \quad (11.2.9)$$

Ahora haremos un cambio de variable a ϑ , tal que si $\dot{\vartheta} = d\vartheta/dt$, $dt = d\vartheta/\dot{\vartheta}$ (11.2.10). Para encontrar $\dot{\vartheta}$, aplicaremos conservación del momento angular, que para un movimiento en un plano

$$J = m_\alpha r^2 \dot{\vartheta} \quad J_0 = rp_0 \sin \gamma \quad (11.2.11)$$

Dónde γ es cualquiera de los dos ángulos entre r y el eje z , puesto que su seno es el mismo, y este es por definición b/r , tal que

$$J_0 = p_0 b \implies \dot{\vartheta} = \frac{p_0 b}{m_\alpha r^2} \quad (11.2.12)$$

Entonces sustituyendo en (11.2.9) el resultado de (11.2.10), teniendo en cuenta los límites que hemos expresado en el párrafo de (11.2.7), y el resultado de (11.2.12)

tenemos que

$$\Delta \mathbf{p} = \frac{m_\alpha k q Q}{p_0 b} \int_{-\vartheta_0}^{\vartheta_0} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{m_\alpha k q Q}{p_0 b} [\sin \vartheta]_{-\vartheta_0}^{\vartheta_0} = \frac{2 m_\alpha k q Q}{p_0 b} \sin \vartheta_0 \quad (11.2.13)$$

Usando (11.2.7) llegamos a

$$\sin \vartheta_0 = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = \cos \frac{\theta}{2} \quad (11.2.14)$$

Y ahora igualando (11.2.13), habiendo sustituido (11.2.14) y (11.2.6) y despejando b , llegamos a

$$b(\theta) = \frac{m_\alpha k q Q}{p_0^2} \cot \frac{\theta}{2} \quad (11.2.15)$$

Entonces para aplicar (11.2.3) hacemos la siguiente derivada

$$\frac{d}{d\theta} \cot \frac{\theta}{2} = -\frac{1}{2 \sin^2(\theta/2)} \quad (11.2.16)$$

De esta forma sustituyendo en (11.2.3), y usando que $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$

$$\frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} = \left(\frac{m_\alpha k q Q}{p_0^2} \right)^2 \frac{\cot \theta/2}{2 \sin \theta \sin^2(\theta/2)} = \left(\frac{m_\alpha k q Q}{2 p_0^2 \sin^2(\theta/2)} \right)^2 \quad (11.2.17)$$

Que conociendo que $E_0 = p_0^2 / 2m_\alpha$ llegamos a

$$\frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} = \left(\frac{k q Q}{4 E \sin^2(\theta/2)} \right)^2 \quad (11.2.18)$$