# Lab5实验笔记

# 一、实验目的

计算机不可能将所有的数据都存放在内存中,很多静态的数据是需要存放在磁盘、光盘等外部设备中。当然,这些外部设备组织数据的方法比较"冰冷"。大部分都是通过区域、块来划分数据。这虽然方便了操作系统管理数据,但是对用户来说并不友好。用户更加期望使用自己喜欢的名字来记录一份有特定功能的数据。我们在这个Lab中,就要组织一个磁盘镜像,并且在操作系统中实现用户友好的文件系统。

# 二、文件系统概述

#### 1.基本认识

前面提到,外部设备上的数据的组织、排布形式往往是便于操作系统管理而不方便用户调用的,毕竟用户是人,人相比计算机,长于抽象而短语计算。故而,优秀抽象模式,便是文件系统的追求。我们今天所用到的图形界面文件系统,是经过层层迭代的工业品。实际上,最开始的文件系统,甚至没有目录,没有格式的区分,只有一层抽象形式。这可能是难以想象的,但这的确是文件系统起步阶段时的真实情况。科学家们经过不断探索,得到了我们今天看到的树状组织、层层下降的文件系统。我们在本次实验中要实现的文件系统便是这么一个文件系统。

# Thinking 5.1

正如大部分帖子所介绍,/proc 系统是一个伪文件系统。这个文件系统的"组织管理"的数据并不在我们常认为的外部设备中,而是内存中的数据;而这些数据大部分都是内核数据。这一文件系统在Linux系统上有加载,可以通过命令行访问其"目录"下的信息(一般是只读,也有一些可写信息)。查询了一些资料,在支持这一文件系统的虚拟环境中,一般需要先挂载,再使用。随后,我们可以通过 1s 、cat 等命令操作其文件树。

Windows中如何实现这一文件系统的功能?查询了一些相关资料,感觉信息少之又少。Linux下,/proc可以通过访问"文件"的形式查看系统资源,例如进程信息、网卡信息、内存信息等;于是发现Windows下也有相似的一组命令typeperf,可以用于监听系统信息。

该虚拟文件系统将许多内核资源抽象成便于用户访问的文件信息,便于用户使用;缺点当然是其在挂载后留在 内存中占用内存空间,并且占用系统资源。

### 2.磁盘文件系统

磁盘文件系统是一种利用数据存储设备保存计算机文件的文件系统。最常用的磁盘文件系统是磁盘驱动器(一种可以读写磁盘的硬件)。

# 3.用户空间文件系统

在操作系统中实现的文件系统属于软件文件系统。在Linux操作系统中,文件系统是内核的一部分,这是宏内 核操作系统的特点;对应地,在微内核操作系统中,文件系统在用户空间实现,通过对外接口为用户进程提供服 务。

#### 4.文件系统的设计与实现

我们的文件系统主要需要实现以下几个部分:

- **外部存储设备驱动。**硬件厂商设计的外部设备的运行方式不尽相同,但是我们不可能让主流操作系统去适应五花八门的外部设备,否则用户的体验会非常糟糕。故而我们要求外部设备提供通用、明确的接口。我们的IDE 磁盘也是如此。
- **文件系统结构。**在本部分,我们将实现磁盘和操作系统中的文件结构。具体一点,是一个支持多级目录的操作系统。
- 文件系统的用户接口。我们将实现文件系统的用户接口,方便用户调用。

实际上,我们需要实现的文件系统也是一个运行在操作系统中的进程。我们将通过 fs/fsformat.c 来创建磁盘镜像,在 fs/fs.c 中实现文件系统的基本功能函数,文件系统进程通过 fs/ide.c 与磁盘镜像进行交互,这一进程通过 fs\_serv.c 来运行。该进程通过IPC通信与用户进程 user/fsipc.c 内的通信函数进行交互;用户进程在 user/file.c 中实现用户接口,并在 user/fd.c 中引入文件描述符,抽象地操作文件、管道等内容。

# 二、IDE磁盘驱动

#### 1.介绍

在理论课上,我们接触到操作系统和某些外部设备的中间级:驱动。事实上,对于一些非常低层的外部设备,操作系统的开发者也不希望自己去设计它们的具体操作方法——这些工作一般都交给硬件服务商来做,毕竟操作系统本身已经足够复杂了。操作系统的开发者们更希望硬件开发者能够按照他们给出的API开发一些能够操作硬盘的最基础的代码。这些代码就是我们经常提到的驱动。

MOS操作系统的磁盘也需要驱动,其中的部分任务已经完成,我们还需要完成剩下的一部分任务。

### 2.内存映射I/O

内存映射I/O,即MMIO,是现在应用最广泛的一种IO方式。IO设备一般通过自己的寄存器拿取外界数据,而在MMIO中,这些寄存器被映射到了一些内存地址物理中,这些内存地址又被映射到了虚拟地址上;驱动程序在其间起到了传输数据的桥梁的作用。这样做的优点便是优化了用户的使用体验,用户可以在编码的时候操作这些外设的地址空间。

MOS操作系统采取了MMIO的模式,且在我们的MOS中,一些内核地址空间可以通过硬件实现物理地址和虚拟地址的转换(kseg0段和kseg1段),这又简化了我们的工作:我们只需要将外部设备的物理地址映射到内核中固定的虚拟地址上,驱动程序就可以直接通过读写这些地址来操作外部设备。

在MOS中,console设备被映射到 0x10000000,simulated IDE disk被映射到 0x13000000,这些都是低于内存空间上限的地址,也是这些设备在内存中被读写的地址。鉴于上面提到的kseg0段和kseg1段的一些优势,我们决定,在编写设备驱动的时候,将这些外设的物理地址,转化为存在于kseg1段的虚拟地址。转换很简单,**加上偏移0xA0000000**即可。举个例子,对于console设备,当我们向虚拟地址 0x10000000+0xA00000000 写入一个字符的时候,外部设备就能通过驱动程序"感受"到这次写入,从而在在可视化界面上打印出这个字符。

当然,还记得IO设备等一系列外设的特点吗?一般外部设备和操作系统进行交流的时候,都会采取中断的方式,此处读写内核虚拟地址的操作也不例外。为了提供读写外设的驱动,我们需要实现两个系统调用即 sys\_write\_dev()和 sys\_read\_dev()。

#### /\* 写外设的系统调用 \*/

```
{
   /* 在MOS实验中,我们有三个可写的外部设备,故而我们需要判断需要读写的外设是哪一个外设
    * 由于bcopy()函数拷贝时左闭右开的特性,我们在判断拷贝范围是否有效时,需要判断两端的
    * 开区间 */
   int flag = 0 , dst = dev + 0xA00000000;
   if(va >= ULIM) return -E INVAL;
   if(flag == 0 && dev >= 0x100000000 && (dev + len) <= 0x100000020) flag = 1;
   if(flag == 0 && dev >= 0x13000000 && (dev + len) <= 0x13004200) flag = 1;
   if(flag == 0 \&\& dev >= 0x15000000 \&\& (dev + len) <= 0x15000200) flag = 1;
   if(flag == 0) return -E INVAL;
   /* 使用bcopy(),将va处长度为len字节的内容拷贝到dst这一虚拟地址 */
   bcopy((void *)va ,(void *)dst ,len);
   //printf("va %d\n",va);
   return 0;s
}
/* 读外设的系统调用 */
int sys read dev(int sysno, u int va, u int dev, u int len)
{
   /* 读写外设的系统调用非常相似,不再做介绍了 */
   int flag = 0 , dst = dev + 0xA00000000;
   if(va >= ULIM) return -E_INVAL;
   //printf("dev : %x len : %x\n",dev,len);
   if(flag == 0 \&\& dev >= 0x100000000 \&\& (dev + len) <= 0x100000020) flag = 1;
   if(flag == 0 \&\& dev >= 0x13000000 \&\& (dev + len) <= 0x13004200) flag = 1;
   if(flag == 0 && dev >= 0x150000000 && (dev + len) <= 0x15000200) flag = 1;
   if(flag == 0) return -E_INVAL;
   bcopy((void *)dst ,(void *)va ,len);
   return 0;
}
```

这两个函数并不难填写,我们在此处主要是要理解好读写外设的原理及方法。

# Thinking 5.2

根据之前学习的知识,kuseg0段的存取是通过高速缓存Cache来进行的,而这又是内核地址空间。倘若我们令外设从这一段读取数据,可能会使内核加载到错误的数据,这是很危险的。

# 3.IDE磁盘

在我们的MOS操作系统中,我们使用仿真器模拟了一个虚拟磁盘,我们将操纵这个磁盘。当然,在操作磁盘 前,我们有必要了解一些磁盘相关的知识。

- 扇区(sector):磁盘盘片被划分成很多扇形的区域,叫做扇区。扇区是磁盘执行读写操作的单位,一般是512字节。扇区的大小是一个磁盘的硬件属性。
- 磁道(track): 盘片上以盘片中心为圆心,不同半径的同心圆。
- 柱面(cylinder): 硬盘中,不同盘片相同半径的磁道所组成的圆柱。
- 磁头(head):每个磁盘有两个面,每个面都有一个磁头。当对磁盘进行读写操作时,磁头在盘片上快速移动。

扇区是读写磁盘的基本单位。我们前面提到过,由于采取了MMIO的IO方法,我们读写磁盘的时候可以通过直接读写地址空间实现。在我们的仿真器中,规定好了一系列的地址空间的映射,我们需要做的是按照规定将数据读写在指定位置, 这样磁盘就能通过驱动程序"感知"到我们对它发出的请求以及数据。在我们的MOS操作系统中,磁盘在内存中映射到的起始地址是 0x13000000,其结束地址为 0x13004200,在这个范围中,Gxemul仿真器对一些偏移做出了下列规定。

偏移(Offset)	写入效果(Effect)	
0x0000	设置从磁盘镜像开始的偏移量,用于下一次操作	
0x0008	以字节为单位设置高32位偏移	
0x0010	选择下一次读写使用的磁盘ID	
0x0020	设置读写操作,0为写,1为读	
0x0030	得到上一次操作的状态,0表示失败,1表示成功	
0x4000-0x41ff	读写数据缓冲区,大小为512字节	

向这些偏移写入相关信息,磁盘就能根据这些信息来识别操作、存取数据。

### 4.驱动程序编写

我们已经知道如何驱动磁盘按照我们的要求读写数据,下面我们要做的就是编写系统调用,为文件系统进程提供能够读写内核空间的系统调用。,为了实现系统调用,在 ide.c 中,我们需要完成两个函数 ide\_read() 和 ide write(),来完成这一项工作。

```
/* diskno是磁盘号, secno是开始读取的的扇区号, dst是写入虚拟地址空间的目标地址
* nesecs是需要读取的扇区数,我们需要读取的数据长度,按照字节进行计算,则是512*
* nesecs */
void ide read(u int diskno, u int secno, void *dst, u int nsecs)
                                           //读取开始的位置,通过扇区数计算
 int offset begin = secno * 0x200;
 int offset end = offset begin + nsecs * 0x200; //读取结束的位置
 int dst addr;
                //目标
 int data_sheet = 0;
 int return value = 0;
 while (offset begin + offset < offset end) {</pre>
   /* dst addr为读取磁盘的目标地址,等与offset begin与offset之和 */
   dst_addr = offset_begin + offset;
   /* 向0x13000010写入diskno磁盘号, 告知磁盘存取的磁盘号 */
   if(syscall_write_dev(&diskno, 0x13000010, 4) < 0) {</pre>
     user panic("Failed to save diskno!\n");
   /* 将dst addr写入0x13000000, 告知磁盘读取位置的地址距离磁盘首地址的偏移 */
   if(syscall_write_dev(&dst_addr, 0x13000000, 4) < 0) {</pre>
     user_panic("Failed to save dst_addr!\n");
```

```
/* 向0x13000020写入0, 告知磁盘本次操作为读操作 */
   if(syscall write dev(&data sheet, 0x13000020, 4) < 0) {
     user_panic("Failed to save data_sheet!\n");
   }
   /* 取回磁盘操作的返回值 */
   if(syscall_read_dev(&return_value, 0x13000030, 4) < 0) {</pre>
     user_panic("Failed to read return_value!\n");
   /* 如果返回值为0,表示操作失败, panic */
   if(return value == 0) {
     user_panic("Failed to read!\n");
   }
   /* 磁盘已经将数据写入0x13004000的512字节大小的缓冲区, 现将其读至目标地址dst
    * 偏移offset的位置。受限于缓冲区的大小, 我们每次只能读取512字节的数据 */
   if(syscall_read_dev(dst + offset, 0x13004000, 512) < 0) {</pre>
     user panic("Failed to read data!\n");
    /* 偏移增加512, 直至达到offset end */
   offset += 0x200;
  }
}
void ide write(u int diskno, u int secno, void *src, u int nsecs)
 int offset_begin = secno * 0x200;
 int offset_end = offset_begin + nsecs * 0x200;
 int offset = 0;
 int dst_addr;
 int data sheet = 1;
 int return value = 0;
 // DO NOT DELETE WRITEF !!!
 writef("diskno: %d\n", diskno);
 while (offset_begin + offset < offset_end) {</pre>
   dst addr = offset begin + offset;
   /* 向0x13000010写入diskno, 告知磁盘即将读取的磁盘号 */
   if(syscall_write_dev(&diskno, 0x13000010, 4) < 0) {</pre>
     user panic("Failed to save diskno!\n");
   }
   /* 向0x13000000写入dst addr, 告知磁盘写入位置相对于磁盘首地址的偏移 */
   if(syscall_write_dev(&dst_addr, 0x13000000, 4) < 0) {</pre>
     user_panic("Failed to save dst_addr!\n");
    /* 向缓冲0x13004000区写入src+offset处开始的512字节的数据 */
   if(syscall write dev(src + offset, 0x13004000, 512) < 0) {</pre>
     user panic("Failed to save data!\n");
    /* 向0x13000020处写入1, 告知磁盘下一次操作为写操作 */
   if(syscall_write_dev(&data_sheet, 0x13000020, 4) < 0) {</pre>
```

```
user_panic("Failed to save data_sheet!\n");
}

/* 磁盘完成操作,此时从磁盘中取出返回值,判断操作是否成功 */
if(syscall_read_dev(&return_value ,0x13000030, 4) < 0) {
    user_panic("Failed to read data!\n");
}

/* 操作失败,则panic */
if(return_value == 0) {
    user_panic("Failed to write!\n");
}

/* 偏移增加 */
offset += 0x200;
}
```


理解驱动程序编写这一部分并不困难,重要的是我们需要将这一部分的知识和以前学习过的中断异常、系统调用结合起来(在exam和本次的exercise中,都需要我们自己实现中断函数的接口)。

# 三、文件系统结构

# 1.初步认识

在前面,我们已经实现了磁盘的驱动,我们可以使用驱动实现操作系统和磁盘的交互了。接下来,我们将组织 磁盘和操作系统中的文件系统结构

#### 磁盘系统文件布局:



如图中所示,我们的磁盘被分成了一个一个的磁盘块,即**block**。磁盘块是相对于磁盘而言的一个虚拟概念,也是操作系统与磁盘交互的最小单位(通常来说,直接操作扇区即**sector**,会因为数量过多而在寻址时产生麻烦)。

在MOS操作系统中,每一个磁盘块的大小是4096字节。我们在图中可以看到,第0、1、2个磁盘块被赋予了如下的特殊含义:

- Block0: 用于存放启动信息和分区表信息
- Block1: 超级块,存放描述文件的基本信息,包括魔数、磁盘大小、根目录位置。在我们的MOS中,超级块的结构如下:

这里面一个比较有意思的部分是 s\_root 的定义,我们发现其中有一些域已经被明确了,这一部分的工作是在 fsformat.c 的 init disk() 中完成的:

```
/* FTYPE_DIR为1, 表示目录; 另有一个FTYPE_REG, 为0, 表示常规文件 */
super.s_root.f_type = FTYPE_DIR;
/* f_name为"/" */
strcpy(super.s_root.f_name, "/");
```

● Block2: 位图块,用于存放位图。位图是什么? 在之前的实验中,我们对一些资源(进程块、内存页)等采用链表进行管理;另外一种便于管理资源的方法就是位图法,我们将用位图法管理磁盘资源,用一个bit表示每个磁盘块的使用情况——0表示占有,1表示空闲。

```
/* 在我们的MOS中, NBLOCK = 1024, BIT2BLK = 4096 * 8, nbitblock的含义是"存放位图需要使用的
磁盘块的块数"。很显然,在我的MOS中,nbitblock为1,因为我们只需要1024个bit就足矣管理所有的磁盘
块,这甚至都用不到block2空间的四分之一。计算的方法之所以这么复杂,是为了向上取整 */
nbitblock = (NBLOCK + BIT2BLK - 1) / BIT2BLK;
for(i = 0; i < nbitblock; ++i) {</pre>
   /* 设置存放位图块的类型为BLOCK MAP, 其值为4。此处循环执行一次结束 */
   disk[2+i].type = BLOCK_BMAP;
for(i = 0; i < nbitblock; ++i) {</pre>
   /* memset(void *s, int ch, size_t n)函数, 将s中当前位置后面的n个字节用ch替换, 这里首先
将disk[2](循环只执行一次)的data域全部bit设为1。disk, 就是我们模拟的磁盘块的首地址, BY2BLK的大
小为4096, 我们首先将这个磁盘块的所有位置1 */
   memset(disk[2+i].data, 0xff, BY2BLK);
if(NBLOCK != nbitblock * BIT2BLK) {
   /* 当然,倘若位图无法用满整个磁盘块,我们需要将多余的位置为0,避免错误的访问。diff是我们计算
出的位图需要使用的byte的数量,利用这个数,我们可以将其它无用的位置为0 */
   diff = NBLOCK % BIT2BLK / 8;
   memset(disk[2+(nbitblock-1)].data+diff, 0x00, BY2BLK - diff);
}
```

理解完位图法后,我们需要完成 exercise5.3 的一个 free\_block() 函数。这个函数的功能为释放一个位图块,即将其在位图中对应的bit置为1。其实现如下:

```
void free_block(u_int blockno)
{
    /* 首先,我们需要判断blockno是否有效。根据我们在上面的理解,我们知道blockno的大小不能超过1024,这个值使用super->s_nblocks取得。但是,blockno为0的时候,操作也是非法的,这是为什么?这是根据块的功能决定的,block0对应的块用于存放关键启动信息,倘若这个块不能被访问,那么我们就无法使用文件系统,所以我们不允许对这个块进行操作 */
    if(blockno == 0 || super == 0 || blockno >= super->s_nblocks) return;
    /* 用blockno整除32,可以得到该blockno对应的字,然后通过左移1,来修改位图 */
    bitmap[blockno / 32] |= (1 << (blockno % 32));
}
```

```
int block_is_free(u_int blockno)
{
    /* 首先判断超级块是否有效 */
    if (super == 0 || blockno >= super->s_nblocks) {
        return 0;
    }
    /* 计算blockno对应的字, 取出并且判断 */
    if (bitmap[blockno / 32] & (1 << (blockno % 32))) {
        return 1;
    }
    return 0;
}</pre>
```

磁盘文件系统结构的介绍大致如此。

#### 文件系统详细结构

对于操作系统来说,想要管理一类资源,就需要有相应的数据结构。在MOS中,我们使用文件控制块来管理 文件资源。

```
struct File {
    u_char f_name[MAXNAMELEN]; //文件名
    u_int f_size; //文件大小
    u_int f_type; //文件类型,包括FTYPE_REG和FTYPE_DIR
    u_int f_direct[NDIRECT]; //直接文件指针,共有十个,每个指向一个4KB大小的文件块
    u_int f_indirect; //间接文件指针,指向一个磁盘块,其中存储了文件指针
    struct File *f_dir; //指向文件所属的文件目录
    u_char f_pad[BY2FILE - MAXNAMELEN - 4 - 4 - NDIRECT * 4 - 4 - 4];
};
```

在这个结构体中,一些比较好描述的区域已经在代码块的注释中进行了标注。当然,接下来还有一些信息需要解释。首先明确一件事,就是在我们的MOS操作系统中,为了进行简化,我们并不适用复杂的三级索引(参考理论课),仅仅使用一级索引,并且在实验中,我们不使用间接文件指针块的前十个指针。另外,数组 f\_pad 用于填充文件控制块,使得每个磁盘块可以放下整数个 File 结构体。

前面提到,我们的文件控制块分为 FTYPE\_DIR 和 FTYPE\_REG ,前者表示目录文件,后者表示常规(Regular)文件。对于普通的文件,其指向的一系列磁盘块存储着文件的内容;而对于目录文件来说,其指向的一系列磁盘块则存放了一系列的磁盘控制块。当我们需要查找某个文件的时候,我们会从超级块中读取根目录,然后循着给出的文件路径逐一查找。

我们通过 fsformat 程序来创建磁盘镜像 gxemul/fs.img,这个程序是由 fs/fsformat.c 编译而来的。在创建磁盘镜像的时候,我们使用的是Linux的gcc编译器,因此编译生生成的 fsformat 独立于MOS之外。

此处,指导书提醒我们"请阅读 fs/fsformat.c 和 fs/Makefile,掌握如何将文件和文件夹按照文件系统的格式写入磁盘,了解文件系统结构的具体细节,学会添加自定义文件进入磁盘镜像。"。这一部分的要求或许会稍后补充。

# Thinking 5.3

事实上,MOS操作系统中的文件控制块和Linux中的inode有一些相似之处;他们之间的不同,本质上是文件控制块和索引节点的不同。首先要明确,通过文件控制块来组织文件系统的结构,是顺序组织的,需要一一片连续的空间来存放FCB。我们在上面的实验中,如果仔细观察,便会发现,每个文件控制块的大小达到了256KB。如果我们按照路径查找文件,从磁盘中将一个控制块调入内存,取得指针,再调文件控制块进入内存,这样产生的性能浪费可想而知;但从始至终,我们也仅仅是使用了文件控制块的文件名。为了减少性能的浪费,部分操作系统选择将文件名和文件描述信息分开的做法,这其中存放文件描述信息的数据结构就被称为inode。inode也是存在于磁盘块中的可以描述文件信息的数据结构,但是它存放的信息和FCB有区别,并且它不包含文件名这一关键信息。

### Thinking 5.4

在 include/fs.h 这一文件中,有一个宏定义 BY2FILE,它的大小为256字节,每一个磁盘块的大小为4096字节,计算可得每个磁盘块最多能存储16个控制块。

在一个文件控制块中,我们有十个直接指向磁盘块的指针,还有一个间接指针,指向一个存放了磁盘块指针的磁盘块,大小为4096字节,共可以存放1024个块指针(间接指针的前10个不计)。故而一个目录下最多能有1024\*16即16KB个文件(此处将FTYPE\_DIR结构体看作目录)。

对于一个FTYPE\_REG的目录项,有1024个块指针,每个块指针指向4KB大小的磁盘块,故而支持的文件最大为4MB。

在 exercise 5.4 中,我们需要完成一个 create\_file() 函数,用于创建文件并返回其指针。这里涉及了比较多层的函数,我们来逐一剖析。

```
/* 在给定目录下,返回一个新的File结构体指针 */
struct File *create_file(struct File *dirf) {
   struct File *dirblk;
   int i, bno, found;
   /* dirf->f size / BY2BLK, 计算现在dirf使用了多少文件指针 */
   int nblk = dirf->f size / BY2BLK;
   /* 若nblk为0,表示当前dirf还没有使用文件指针。这种情况下,可以直接分配磁盘块,并且返回该磁盘块的首
地址即可, 注意要将该首地址转为File结构体指针 */
   if(nblk == 0) {
      /* 注意,这里的data是一个uint8_t数组的首地址,返回时要将其转换为File结构体指针 */
      return (struct File *)(disk[(make link block(dirf, nblk))].data);
   /* 如果nblk不为0,则dirf已经分配过磁盘块作为存放目录的块,我们需要在"最新"的块中寻找一个未被使用
过的File结构体,返回其指针。若nblk小于等于10, bno可以从dirf的直接指针数组中取出 */
   if(nblk <= NDIRECT) {</pre>
      bno = dirf->f direct[nblk - 1];
   } else {
   /* 若nblk大于10, 那么bno需要从dirf的间接块中取出 */
      bno = ((uint32 t *)(disk[dirf->f indirect].data))[nblk - 1];
   /* 将磁盘块data转化为File结构体指针赋值给dirblk */
   dirblk = (struct File *)disk[bno].data;
   /* 遍历disk[bno]的File块,遇到没有命名即没有使用的文件块,可以返回 */
   for(i = 0;i < FILE2BLK;i++) {</pre>
```

```
if(dirblk[i].f name[0] == '\0') {
           return &dirblk[i];
       }
   }
   return (struct File *)(disk[(make_link_block(dirf, nblk))].data);
}
int make link block(struct File *dirf, int nblk) {
   /* 使用next block()函数从磁盘disk数组中取出一个新的磁盘块,并将类型设为BLOCK FILE */
   int bno = next block(BLOCK FILE);
   /* 将bno根据nblk的位置,复制给drif目录下的指针 */
   save_block_link(dirf, nblk, bno);
   /* dirf目录对应的文件大小自增4096字节 */
   dirf->f size += BY2BLK;
   return bno;
}
void save_block_link(struct File *f, int nblk, int bno)
{
   /* 判断nblk是否小于1024, 若大于1024, 则超出文件范围, 不合法 */
   assert(nblk < NINDIRECT);</pre>
   /* 如果nblk小于10,可以将bno赋值给直接链接指针的nblk索引对应的元素 */
   if(nblk < NDIRECT) {</pre>
       f->f direct[nblk] = bno;
   } else {
   /* nblk大于10, 需要使用间接指针 */
       if(f->f indirect == 0) {
          /* 若f_indirect为0,表示该目录的间接指针块尚未被分配,使用next_block为其分配一个磁盘
块,并将类型赋为BLOCK INDEX */
          f->f indirect = next block(BLOCK INDEX);
       /* 给间接指针块的nblk索引位置赋值为bno, 注意将格式转换为数组 */
       ((uint32_t *)(disk[f->f_indirect].data))[nblk] = bno;
   }
}
```

初次编写,可能会感觉这个函数比较有难度。这个函数不仅调用了多个其他函数、考差了学生对文件块磁盘块以及目录结构的理解,而且对C语言的指针的一些特性也进行了考察,对于C语言基础一般的同学来说我是有难度的。

### 2.块缓存

块缓存,指的是借助虚拟内存来实现的磁盘块缓存的技术。在我们的操作系统中,文件系统是一个用户进程,它和其他进程一样都拥有4GB的虚拟内存空间。我们将DISKMAP~DISKMAP+DISKMAX即[0x10000000,0x50000000]这一段虚拟地址空间用作缓冲区,在磁盘读入内存的时候用于映射相关的页。

#### map\_block()和ummap\_block()函数

显然,当我们将一个磁盘块载入内存的时候,我们需要位置分配物理内存;当其从磁盘块中退出的时候,我们需要释放该物理内存。这一部分的操作由 fs/fs.c 的 map block() 与 unmap block() 来完成。

```
int map block(u int blockno)
{
   /* 使用block is mapped()函数判断blockno对应的磁盘块是否已经映射 */
   if(block_is_mapped(blockno)) return 0;
   /* 使用系统调用映射磁盘块。我们可以通过diskaddr得到虚拟地址 */
   return syscall_mem_alloc(0, diskaddr(blockno), PTE_V | PTE_R);
}
void unmap block(u int blockno)
   int r;
   /* 检查该磁盘块是否已经映射,倘若没有,函数可直接结束 */
   if(!block is mapped(blockno)) return;
   /* 若当前磁盘块不空闲,且被修改过,那么在解除映射之前,需要将该blockno在内存中对应的新的数据写回磁
盘 */
   if(!block is free(blockno) && block is dirty(blockno)) {
       write block(blockno);
   }
   /* 使用系统调用解除映射 */
   if((r = syscall_mem_unmap(0, diskaddr(blockno))) < 0) {</pre>
       user_panic("Failed to ummap!\n");
   /* 验证解除映射的操作是否成功 */
   user assert(!block is mapped(blockno));
}
```

这也是两个需要在实验中完成的函数,它们调用的一些别的函数也比较有意思:

```
u_int va_is_mapped(u_int va)
{
    /* 判断虚拟地址va是否已经被映射。这里通过检查其在二级页表中对应的页表项的PTE_v位是否有效来判断 */
    return (((*vpd)[PDX(va)] & (PTE_V)) && ((*vpt)[VPN(va)] & (PTE_V)));
}

u_int block_is_mapped(u_int blockno)
{
    /* 使用va_is_mapped()函数进行判断 */
    u_int va = diskaddr(blockno);
    if (va_is_mapped(va)) {
        return va;
    }
    return 0;
}
```

```
int block is free(u int blockno)
   /* 判断磁盘块是否空闲。倘若blockno超出范围,直接返回(表示不空闲或不存在) */
   if (super == 0 | blockno >= super->s_nblocks) {
       return 0;
   /* 仍旧是通过位图法进行判断,该位有效则返回1 */
   if (bitmap[blockno / 32] & (1 << (blockno % 32))) {</pre>
       return 1;
   }
   return 0;
}
u_int block_is_dirty(u_int blockno)
   /* 判断磁盘块是否被写过。条件是blockno对应的虚拟页被映射且被写过 */
   u int va = diskaddr(blockno);
   return va_is_mapped(va) && va_is_dirty(va);
}
u_int va_is_dirty(u_int va)
   /* 判断va对应的虚拟页是否被写过。可以直接判断二级页表表项的脏位 */
   return (* vpt)[VPN(va)] & PTE D;
}
void write_block(u_int blockno)
   u_int va;
   /* 写磁盘块,将blockno在虚拟内存中映射到的页的数据写回磁盘 */
   if (!block is mapped(blockno)) {
       user_panic("write unmapped block %08x", blockno);
   /* 使用ide_write()写回。diskno为0, secno为blockno * 8, 扇区号为块数乘上每块拥有的扇区数,虚拟
地址使用diskaddr获得,写的扇区数也为SECT2BLK */
   va = diskaddr(blockno);
   ide_write(0, blockno * SECT2BLK, (void *)va, SECT2BLK);
   syscall_mem_map(0, va, 0, va, (PTE_V | PTE_R | PTE_LIBRARY));
}
```

这些函数和前几个Lab的知识都有联系,也在本次实验中发挥了比较重要的作用,还是值得一看并尝试理解复习的。这里还有一个有意思的tip:

```
u_int diskaddr(u_int blockno)
{
    if(super && blockno >= super->s_nblocks)
        user_panic("Super block error...\n");
    return DISKMAP + blockno * BY2BLK;
}
```

这个函数得到blockno对应磁盘块的虚拟地址,乍一看,我们会发现我们的磁盘在MOS操作系统中,是线性映射的<del>还真是简单粗暴(笑)</del>。这个函数也是我们在 exercise 5.5 中需要完成的工作。

#### read\_block()和write\_block()

这两个函数用于读写磁盘块,前者可以讲指定编号的磁盘块读入内存,后者可以讲数据写入指定编号的磁盘块。write block() 在前面已经介绍过了,所以我们在此处仅分析 read block() 函数的代码:

```
int read block(u int blockno, void **blk, u int *isnew)
   u_int va;
   /* 首先检查blockno是否合法,若不合法则panic */
   if (super && blockno >= super->s_nblocks) {
       user_panic("reading non-existent block %08x\n", blockno);
   /* 判断blockno对应的磁盘块是否空闲,若空闲则panic。使用位图前首先判断位图是否在内存中。 */
   if (bitmap && block is free(blockno)) {
       user panic("reading free block %08x\n", blockno);
   }
   va = diskaddr(blockno);
   if (block is mapped(blockno)) {
       /* 如果blockno已经映射且isnew不为0,则将*isnew设为0 */
       if (isnew) {
           *isnew = 0;
       }
   } else {
       /* 如果blocknp未映射且isnew不为0,那么将*isnew设为1 */
       if (isnew) {
           *isnew = 1;
       }
       /* 使用系统调用声明一个新的页面,并且使用ide read()将数据写入这个页面 */
       syscall_mem_alloc(0, va, PTE_V | PTE_R);
       ide read(0, blockno * SECT2BLK, (void *)va, SECT2BLK);
   /* 将该虚拟地址赋值给blk */
   if (blk) {
       *blk = (void *)va;
   return 0;
}
```

#### file\_get\_block()

```
int file_get_block(struct File *f, u_int filebno, void **blk)
{
   int r;
   u_int diskbno;
   u_int isnew;
   /* 使用给定的File结构体指针和目标块在目录f下的序号即filebno, 找到目标块在磁盘块中的位置, 并将该位

TML值给diskbno */
   if ((r = file_map_block(f, filebno, &diskbno, 1)) < 0) {
      return r;
   }
   /* 使用read_block()将目标磁盘块的数据读出 */
   if ((r = read_block(diskbno, blk, &isnew)) < 0) {
      return r;
   }
   return 0;
}</pre>
```

指导书在这里列举了一些函数的使用与原理,无非是想让我们的多读代码,多多了解文件系统发挥作用的方法;多阅读这些代码也有助于我们快速了解实验的原理和本质。

exercise 5.7 的 dir\_lookop() 函数是为了查找某个目录下是否存在指定的文件。

```
int dir lookup(struct File *dir, char *name, struct File **file)
   int r;
   u int i, j, nblock;
   void *blk;
   struct File *f;
   /* 计算当前文件占用了多少个磁盘块 */
   nblock = dir->f_size / BY2BLK;
   for (i = 0; i < nblock; i++) {
       /* 这里,我们可以使用我们刚刚了解的file_get_block()函数来逐一取出dir文件目录下的文件控制块
*/
       if((r = file_get_block(dir ,i ,&blk)) < 0) return r;
       /* 将取出的磁盘块指针转化为File结构体指针,即文件控制块指针 */
       f = (struct File *)blk;
       /* FILE2BLK为16,表示一个磁盘块所拥有的FCB的数量 */
       for(j = 0; j < FILE2BLK; j++) {
          /* 找到同名文件! 将其地址赋值给**file, 返回0 */
          if(strcmp((char *)f[j].f_name ,name) == 0) {
              f[j].f dir = dir;
              *file = &f[j];
              return 0;
          }
       }
   }
   /* 未能找到,返回错误值 */
```

```
return -E_NOT_FOUND;
}
```

# Thinking 5.5

根据 fs.h 中的宏定义的注释可知,可映射的最大磁盘空间为1GB

# Thinking 5.6

显然不能,文件系统作为用户进程,倘若允许其能够访问内核地址空间,后果不堪设想。

# Thinking 5.7

名称	含义	大小
BY2SECT	一张扇区的字节数	512
SECT2BLK	一个磁盘块的扇区数	8
DISKMAX	磁盘可映射的最大虚拟地址	0x4000000
BY2BLK	一个磁盘块的字节数	4096
BIT2BLK	一个磁盘块的比特数	32768
NDIRECT	File结构体的直接块指针数	10
NINDIRECT	File结构体间接指针数	1024
BY2FILE	一个FILE结构体的字节数	256
MAXFILESIZE	一个文件的最大字节数	1024 * 4096

# 四、文件系统的用户接口

# 1.用户接口

文件系统需要向用户提供使用的接口。我们的MOS操作系统是微内核操作系统,文件系统属于用户进程,向 其他进程提供服务。此处,不仅涉及进程通信的问题,也涉及抽象表示文件的问题。我们引入了文件描述符作为用 户程序管理、操作文件资源的方式。

### 2.文件描述符

用户打开文件时,需要文件描述符来存储文件的基本信息和用户进程关于文件的状态;同时,文件描述符也起 到描述用户对于文件操作的作用。

这一部分的内容算是比较多,但指导书上介绍的并不多,所以我们不仅会关注实验中需要完成的代码。首先来阅读 open() 函数。

/\* 按照路径和模式打开其对应的文件,成功则返回文件描述符的序号,失败则返回错误码 \*/

```
int open(const char *path, int mode)
{
   struct Fd *fd;
   struct Filefd *ffd;
   u_int size, fileid;
   int r;
   u int va;
   u int i;
   /* 首先,使用fd alloc()声明一个文件描述符,用于返回 */
   if((r = fd_alloc(&fd)) < 0) return r;</pre>
   /* 使用fsipc open()与文件系统进行通信,告知文件系统路径以及打开模式 */
   if((r = fsipc_open(path, mode, fd)) < 0) return r;</pre>
   /* 已经将信息发送给文件系统,可以使用文件描述符fd。对变量——赋值 */
   va = fd2data(fd);
   ffd = (struct Filefd *)fd;
   fileid = ffd->f_fileid;
   size = ffd->f file.f size;
   /* 将文件内容映射到目标位置*/
   for (i = 0; i < size; i += BY2PG) {
       if((r = fsipc_map(fileid, i, va + i)) < 0) return r;</pre>
   /* 返回文件描述符的序号 */
   return fd2num(fd);
}
/* 按照路径打开文件,失败返回错误码,成功返回0 */
int fsipc_open(const char *path, u_int omode, struct Fd *fd)
   u_int perm;
   struct Fsreq open *req;
   /* fsipcbuf是一个u_char类型的数组。虽然req是结构体类型,但Fsreq_open结构体的首属性是也是字符
串, 故而这样的转型可行 */
   req = (struct Fsreq_open *)fsipcbuf;
   /* 路径大于限制长度,返回错误码。MAXPATHLEN的大小为1024,和Fsreq_open的path数组大小相同,保证
了传递不溢出。值得一提的是,fsipcbuf的大小为4096。 */
   if (strlen(path) >= MAXPATHLEN) {
       return -E_BAD_PATH;
   /* 将路径从path数组拷贝至req的path数组;将模式也传递至req */
   strcpy((char *)req->req_path, path);
   req->req omode = omode;
   /* 通过fsipc发送数据至文件系统进程 */
   return fsipc(FSREQ OPEN, req, (u int)fd, &perm);
}
struct Fsreq open {
   char req_path[MAXPATHLEN];
   u_int req_omode;
}
```

```
int fsipc_map(u_int fileid, u_int offset, u_int dstva){
   int r;
   u_int perm;
   struct Fsreq_map *req;
   req = (struct Fsreq_map *)fsipcbuf;
   req->req_fileid = fileid;
   req_>req_offset = offset;
   /* 仍旧是通过进程通信实现映射 */
   if ((r = fsipc(FSREQ_MAP, req, dstva, &perm)) < 0) {</pre>
       return r;
   if ((perm & ~(PTE_R | PTE_LIBRARY)) != (PTE_V)) {
        user_panic("fsipc_map: unexpected permissions %08x for dstva %08x", perm,
dstva);
   }
   return 0;
}
```

可以看到,这个部分的内容和进程通信的联系非常大,可以说没有进程通信,我们的文件系统就无法向用户提供服务。

# Thinking 5.8

这种转换之所以可行,应当和结构体内部属性排列顺序有关。

```
struct Fd {
    u_int fd_dev_id;
    u_int fd_offset;
    u_int fd_omode;
};

struct Filefd {
    struct Fd f_fd;
    u_int f_fileid;
    struct File f_file;
};
```

Filefd 结构体的第一个成员便是 Fd 类型,且结构体指针本身就指向结构体的首地址,这种转换因此可行。 代码中还有另一处类似的例子。

```
struct Fsreq_open *req;
req = (struct Fsreq_open *)fsipcbuf;

struct Fsreq_open {
    char req_path[MAXPATHLEN];
    u_int req_omode;
};
```

其中,fsipcbuf 是一个u\_char 类型的数组,req 对应结构体的第一个成员也是一个cahr 数组。不过fsipcbuf[]和 req path[]不等长。

然后, 我们来阅读 fd.c 中的 read() 函数, 这个函数可以"从文件中读取数据"。

```
/* 从fdnum对应的文件描述符处读取n个字节的数据,并且存入缓冲区buf中 */
int read(int fdnum, void *buf, u_int n)
{
   int r;
   struct Dev *dev;
   struct Fd *fd;
   /* 首先使用fd lookup()函数查找fdnum对应的文件描述符,并判断文件描述符对应的设备是否存在。若存
在,赋值dev结构体,dev结构体配置了一系列访问方法 */
   if ((r = fd_lookup(fdnum, &fd)) < 0
       (r = dev_lookup(fd->fd_dev_id, &dev)) < 0) {</pre>
      return r;
   /* 检查权限,倘若权限为只写,则报错 */
   if ((fd->fd omode & O ACCMODE) == O WRONLY) {
       writef("[%08x] read %d -- bad mode\n", env->env_id, fdnum);
      return -E INVAL;
   }
   /* 使用dev结构体配置的访问方法读取数据 */
   r = (*dev->dev read)(fd, buf, n, fd->fd offset);
   /* 缓冲数据尾部添加\0保证安全 */
   if (r >= 0) {
      fd->fd offset += r;
       *((char *)buf + r) = '\0';
   return r;
}
```

read()函数和本文件下的另一个write()函数非常相似,只需有模学样即可。

# Thinking 5.9

在 fs 目录下,新建一个 helloworld 文件,并通过修改Makefile将其挂载在磁盘镜像中。同时编写测试程序,在 fork() 之后得到文件描述符并打印输出,可以发现父子进程仍旧共享文件描述符。

```
void umain() {
   int r;
   int fdnum;
   if ((r = open("/newmotd", O_RDWR)) < 0) {
      user_panic("open /newmotd: %d", r);
   }
   writef("envid : %d ,fdnum : %d\n", syscall_getenvid(), r);
   fdnum = r;
   char *str = "Hello World!";
   if ((r = write(fdnum, str, strlen(str))) < 0) {</pre>
```

```
user_panic("write /newmotd: %d", r);
}
fork();
if ((r = open("/helloworld", O_RDWR)) < 0) {
    user_panic("open /helloworld: %d", r);
}
fdnum = r;
writef("%s\n", str);
if ((r = write(fdnum, str, strlen(str))) < 0) {
    user_panic("write /helloworld: %d", r);
}
writef("envid: %d ,fdnum: %d\n", syscall_getenvid(), r);
}</pre>
```

随后在本地的编译器中编写C语言文件:

```
#include <unistd.h>
#include "stdio.h"

int main() {
    FILE *f;
    f = fopen("in.txt", "r");
    fseek(f, 0, 0);
    fork();
    printf("env_id : %d ,f : %d\n", getppid(), f);
}
```

发现父子进程共享文件定位指针。

# Thinking 5.10


```
/* Fd结构体表示文件描述符,供用户使用,是单纯的内存数据 */
struct Fd {
  u_int fd_dev_id; //该文件所处的设备编号(id)
                  //该文件在设备中的偏移
  u_int fd_offset;
                  //该文件的打开模式
  u int fd omode;
};
/* Filefd结构体表示文件描述符和文件,供用户使用,是单纯的内存数据 */
struct Filefd {
                  //某个文件的文件描述符
  struct Fd f fd;
  u_int f_fileid; //打开该文件的文件id
  struct File f file; //该文件的文件控制块
};
/* 仅定义在serv.c中的结构体,仅由文件系统使用,用于保存已打开的文件,是单纯的内存数据 */
struct Open {
  struct File *o_file; //所打开文件的文件控制块的指针
```

```
u_int o_fileid; //所打开文件的文件id
int o_mode; //所打开文件的打开方式
struct Filefd *o_ff; //该文件描述符在文件进程中的虚拟地址
};
```

这三个结构体都是在内存中的数据,围绕文件系统和用户进程定义,用于协助文件系统的实现;同时他们也是 硬件中的文件在软件中的抽象映像。

# 3.文件系统服务

MOS操作系统中,文件系统通过IPC(进程通信)机制为其他进程提供服务。内核开始运行时,文件系统便被创建;而文件系统也有一系列的初始化机制,保证其能够正常地为其他进程提供服务。借用指导书上的UML时序图来描述文件系统服务用户进程的流程。



具体到细节,用户程序向文件系统发出操作请求时,会将请求的内容放在一系列 fsreq 结构体中进行消息的传递。文件系统进程收到IPC请求后,可以根据请求所传递的参数和要求执行相应的文件操作,并将结果通过IPC机制反馈给用户进程。

user/fsipc.c 操作中定义了请求文件系统使用到的一系列IPC操作,user/file.c 重则定义了提供给用户程序的读写、创建、删除、修改文件的接口。

```
/* file.c提供给用户的文件系统接口 */
/* open()函数, 前面已经介绍过, 用于打开某路径下的文件, 成功打开则返回其文件标识符 */
int open(const char *path, int mode);
/* 关闭一个文件标识符 */
```

```
int file close(struct Fd *fd)
{
   int r;
   struct Filefd *ffd;
   u_int va, size, fileid;
   u int i;
   /* "经典"类型转换 */
   ffd = (struct Filefd *)fd;
   fileid = ffd->f fileid;
   size = ffd->f_file.f_size;
   /* 得到文件表示符映射数据的虚拟地址 */
   va = fd2data(fd);
   /* 告知文件系统哪些页面为脏页,即被修改过的页面 */
   for (i = 0; i < size; i += BY2PG) {
       fsipc dirty(fileid, i);
   }
   /* 使用IPC机制, 告知文件系统需要关闭的文件id */
   if ((r = fsipc_close(fileid)) < 0) {</pre>
       writef("cannot close the file\n");
       return r;
   /* 解除文件在内存中的映射, 释放内存 */
   if (size == 0) {
       return 0;
   /* 按照文件大小,逐一取消页面映射 */
   for (i = 0; i < size; i += BY2PG) {
       if ((r = syscall_mem_unmap(0, va + i)) < 0) {
          writef("cannont unmap the file.\n");
          return r;
       }
   }
   return 0;
}
/* 从fd指向的文件标识符对应的文件读取n字节的数据至缓冲区,位置由seek pointer决定 */
static int file_read(struct Fd *fd, void *buf, u_int n, u_int offset)
{
   u_int size;
   struct Filefd *f;
   f = (struct Filefd *)fd;
   /* 获取文件大小 */
   size = f->f file.f size;
   /* 偏移大于文件大小,返回0 */
   if (offset > size) {
      return 0;
   }
   /* 读取最后的长度大于文件大小,则只需读到文件末尾 */
   if (offset + n > size) {
```

```
n = size - offset;
   }
   /* 进行拷贝, 读取完成 */
   user_bcopy((char *)fd2data(fd) + offset, buf, n);
   return n;
}
/* 将n字节的数据从缓冲区写至fd指向的文件表示符对应的文件,位置同样由seek point决定 */
static int file write(struct Fd *fd, const void *buf, u int n, u int offset)
   int r;
   u int tot;
   struct Filefd *f;
   f = (struct Filefd *)fd;
   /* tot为写完后的文件大小 */
   tot = offset + n;
   /* 写后溢出,返回错误码。此处溢出指的是超出了文件大小的最大上限 */
   if (tot > MAXFILESIZE) {
       return -E_NO_DISK;
   /* 如果本次写操作将使文件增大,则增加文件大小 */
   if (tot > f->f file.f size) {
       if ((r = ftruncate(fd2num(fd), tot)) < 0) {
          return r;
       }
   }
   /* 进行拷贝, 完成写操作 */
   user_bcopy(buf, (char *)fd2data(fd) + offset, n);
   return n;
}
/* 截断或增长文件大小, 使之等于size。这个函数比较长, 不在此解读了 */
int ftruncate(int fdnum, u_int size)
/* 按照路径, 删除一个文件或者目录 */
int remove(const char *path)
   /* 直接调用fsipc.c中的函数即可 */
   return fsipc_remove(path);
}
```

这上面的函数中,remove()函数是我们需要完成的函数。不过它十分简单,只需要我们调用一个定义在fsipc.c中的函数即可。既然这个文件中的函数也有这么强大的功能,下面我们就来解读一下它的部分代码。

```
/* 传递type和fsreq至文件系统进程,其中type使用value传递。dstva为接受返回数据的虚拟地址,perm为该虚拟地址对应的页面的权限 */
static int fsipc(u_int type, void *fsreq, u_int dstva, u_int *perm)
{
    u_int whom;
```

```
/* 使用ipc send()发送数据 */
   ipc_send(envs[1].env_id, type, (u_int)fsreq, PTE_V | PTE_R);
   /* 等待进程通信返回结果 */
   return ipc_recv(&whom, dstva, perm);
}
/* 按照路径path和打开方式omode打开文件,上文已介绍 */
int fsipc_open(const char *path, u_int omode, struct Fd *fd);
/* 告知文件系统进程设置文件的大小 */
int fsipc_set_size(u_int fileid, u_int size)
   struct Fsreq_set_size *req;
   /* reg使用某个结构体,作为想文件系统发出某种请求的媒介 */
   req = (struct Fsreq_set_size *)fsipcbuf;
   /* 设置结构体的信息 */
   req->req fileid = fileid;
   req->req_size = size;
   /* 通过fsipc函数传递操作类型(FSREQ_SET_SIZE)及细节数据(req) */
   return fsipc(FSREQ_SET_SIZE, req, 0, 0);
}
/* 告知文件系统进程将某文件下的某个块标记为脏,即已修改 */
int fsipc dirty(u int fileid, u int offset)
   struct Fsreq_dirty *req;
   /* 同样,使用另外一个结构体传递信息 */
   req = (struct Fsreq_dirty *)fsipcbuf;
   req_sileid = fileid;
   req->req offset = offset;
   /* 通过fsipc函数传递操作类型以及细节数据 */
   return fsipc(FSREQ_DIRTY, req, 0, 0);
}
/* 告知文件系统按照路径删除某个文件 */
int fsipc remove(const char *path)
   struct Fsreq remove *req;
   /* 首先,检查文件路径是否合法 */
   if (strlen(path) >= MAXPATHLEN) return -E BAD PATH;
   /* 使用合适的结构体, 存放细节数据 */
   req = (struct Fsreq_remove *)fsipcbuf;
   /* 结构体中需要存放的细节数据为文件路径 */
   strcpy((char *)req->req_path, path);
   /* 使用fsipc()函数向文件系统发出请求 */
   return fsipc(FSREQ REMOVE, req, 0, 0);
}
```

简单阅读了几个函数,发现他们的工作流程大致相同:将缓冲区 fsipcbuf 转型为相应的结构体指针,赋值给 reg 并向其中存放细节数据,然后调用 fsipc()函数向文件系统请求服务,注意所请求服务的类型。

最后、我们还需要在文件系统中添加对应的服务函数、以此完善文件系统的功能。

```
void serve_remove(u_int envid, struct Fsreq_remove *rq)
{
    int r;
    u_char path[MAXPATHLEN];
    /* 拷贝路径, 并在最后加上\0 */
    user_bcopy(rq->req_path, path, MAXPATHLEN);
    path[MAXPATHLEN - 1] = '\0';
    /* 调用文件系统的函数file_remove()删除该文件, 同时利用IPC机制向用户进程发送服务完成的信息, 唤醒用户进程并告知服务结果 */
    if((r = file_remove(path)) < 0) ipc_send(envid, r, 0, 0);
    ipc_send(envid, 0, 0, 0);
}</pre>
```

这便是完成文件系统服务的一套流程。

# Thinking 5.11

图中有三类箭头,代表UML类图中的三类消息:

- 黑色三角+实线+实心黑点组成的箭头。这类消息可能没有发送者或接受者。
- 黑色三角+实线组成的箭头。表示同步消息,发送者发送消息后,暂停活动等待接受者响应。
- 开三角+虚线组成的箭头。表示返回消息,和同步消息一并使用。

在前面的实验中,我们已经实现了IPC机制,不同进程之间可以通过IPC机制进行通信。我们的文件系统对应的进程控制块为 envs[1],可以通过这个控制块的信息从而使用IPC机制在用户进程和文件系统进程之间实现进程通信。

# Thinking 5.12

这一循环,每次都会调用 ipc\_recv() 函数,以检测其他进程是否向文件系统进程发送数据,倘若有,则响应;倘若没有,则阻塞。这一循环不会使CPU陷入忙等,且文件系统进程为用户进程,不会损害到内核;MOS系统结束运行时,该进程会被 kill 而不会长期存在。