# Resumen para el final de Física

# Agustín Curto, agucurto95@gmail.com

## 2017

# Contents

Ι	Mecánica				
1	Física y medición1.1 Estándares de longitud, masa y tiempo1.2 Cifras significativas	<b>5</b> 5			
2	Movimiento en una dimensión2.1 Posición, velocidad y repidez	5 5 6 6 6 7 8			
3	ı v	8 9 9 10			
4	4.1 Vectores de posición, velocidad y aceleración	11 12 12 13 13			
5	5.1 Concepto de fuerza	13 13 14 15 15			

	5.6 Tercera ley de Newton	16 17 17 17 18						
6	Movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton  6.1 Extensión de la partícula en el modelo del movimiento circular uniforme  6.2							
7	Energía de un sistema 7.1 Trabajo realizado por una fuerza constante	<b>20</b> 20						
8	Conservación de la energía	20						
9	Cantidad de movimiento lineal y colisiones	20						
10	Rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo	20						
11	Cantidad de movimiento angular	20						
12	Equilibrio estático y elasticidad	20						
13	Gravitación universal	20						
II	Movimiento Oscilatorio  13.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte	20 21 22 23 24						
II	I Termodinámica  13.6 Temperatura y ley cero de la termodinámica	24 24 25 25 26 26 27 27 28						
ΙV	Electricidad y Magnetismo	29						
14	Campos eléctricos 14.1 Propiedades de las cargas eléctricas	29 29 30 30						

14.4	El campo eléctrico	31
14.5	Campo eléctrico de una distribución de carga continua	32
		33
15 Lev	de Gauss	34
		34
	· ·	35
	·	35
16 Pot	encial eléctrico	36
17 Cap	pacitancia y materiales dieléctricos	37
17.1	Definición de capacitancia	37
17.2	Cálculo de la capacitancia	37
	17.2.1 Capacitor de placas paralelas	38
17.3		38
		39
	17.3.2 Combinación en serie	40
17.4	Energía almacenada en un capacitor con carga	41
17.5	Capacitores con material dieléctrico	41
18 Cor	riente y resistencia	42
	Corriente eléctrica	42
18.2	Resistencia	42
18.3	Resistencia y temperatura	44
18.4	Potencia eléctrica	44
19 Cir	cuitos de corriente directa	45
19.1	Fuerza electromotriz	45
19.2	Resistores en serie y en paralelo	
	v 1	47
		48
10.3		40

**Nota:** Este resumen se corresponde con la materia dictada en el año 2017. Su desarollo está basado tanto en los libros: [?] y [?], como en el apunte de clase. El autor no se responsabiliza de posibles cambios que pudiesen realizarse en los temas dictados en la misma, así como tampoco de errores involuntarios que pudiesen existir en dicho resumen.

## References

[1] Serway, R.: Física para ciencias e ingeniería, Volumen 2. Cengage Learning (2008)

[2] Serway, R.: Física para ciencias e ingeniería, Volumen 1. Cengage Learning (2015)

Por favor, mejorá este documento en github **O** https://github.com/ResumenesFaMAF/resumenFisica

## Part I

# Mecánica

## 1 Física y medición

## 1.1 Estándares de longitud, masa y tiempo

En mecánica, las tres cantidades fundamentales son longitud, masa y tiempo. Todas las otras cantidades en mecánica se pueden expresar en función de estas tres.

En 1960, un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales de la ciencia. Se llama **Sistema Internacional** (SI)) y sus unidades fundamentales de **longitud**, **masa** y **tiempo** son *metro*, *kilogramo* y *segundo*, respectivamente. Otros estándares para las unidades fundamentales SI establecidas por el comité son las de temperatura (el *kelvin*), corriente eléctrica (el *ampere*), etc.

- Longitud: La distancia entre dos puntos en el espacio se identifica como **longitud**. El **metro** se redefinió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de 1/299 792 458 segundos.
- <u>Masa</u>: La unidad fundamental de masa en el SI, el **kilogramo** (kg), está definida como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio específico.
- <u>Tiempo</u>: La unidad fundamental es el **segundo** que se define como 9 192 631 770 veces el periodo<sup>1</sup> de vibración de la radiación del átomo de cesio 133.

## 1.2 Cifras significativas

- Cuando se multiplican muchas cantidades, el número de cifras significativas en la respuesta final es el mismo que el número de cifras significativas en la cantidad que tiene el número más pequeño de cifras significativas. La misma regla aplica para la división.
- Cuando los números se sumen o resten, el número de lugares decimales en el resultado debe ser igual al número más pequeño de lugares decimales de cualquier término en la suma o resta.

## 2 Movimiento en una dimensión

## 2.1 Posición, velocidad y repidez

- La **posición** x de una partícula es la ubicación de la partícula respecto a un punto de referencia elegido que se considera el origen de un sistema coordenado. El movimiento de una partícula se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento.
- El desplazamiento  $\Delta x$  de una partícula se define como su cambio en posición en algún intervalo de tiempo. Conforme la partícula se mueve desde una posición inicial  $x_i$  a una posición final  $x_f$ , su desplazamiento está dado por:

$$\Delta x \equiv x_f - x_i$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Intervalo de tiempo necesario para una vibración completa

- Distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula. La distancia siempre se representa como un número positivo, mientras que el desplazamiento puede ser positivo o negativo. 4
- La **velocidad promedio**  $v_{x,prom}$  de una partícula se define como el desplazamiento x de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo t durante el que ocurre dicho desplazamiento:

$$v_{x,prom} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

• La **rapidez promedio**  $v_{prom}$  de una partícula, una cantidad escalar, se define como la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo total requerido para recorrer dicha distancia:

$$v_{prom} \equiv \frac{d}{\Delta t}$$

## 2.2 Velocidad y rapidez instantáneas

• La **velocidad instantánea**  $v_x$  es igual al valor límite de la razón  $\Delta x/\Delta t$  conforme  $\Delta t$  tiende a cero, es decir, a la derivada de x respecto de t:

$$v_x \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

• La **rapidez instantánea** de una partícula se define como la magnitud de su velocidad instantánea.

#### 2.3 Aceleración

• La aceleración promedio  $a_{x,prom}$  de la partícula se define como el cambio en velocidad  $\Delta v_x$  dividido entre el intervalo de tiempo t durante el que ocurre el cambio:

$$a_{x,prom} \equiv \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i}$$

• La aceleración instantánea como el límite de la aceleración promedio conforme  $\Delta t$  tiende a cero.

$$a_x \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

#### 2.4 Análisis de modelos

#### Análisis de modelo Partícula bajo velocidad constante

Imagínese un objeto en movimiento que puede ser modelado como una partícula. Si se mueve con rapidez constante por un desplazamiento  $\Delta x$ , en línea recta en un intervalo de tiempo  $\Delta t$ , su velocidad constante es

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \tag{2.6}$$

La posición de la partícula como una función de tiempo está dada por

$$x_f = x_i + v_x t \tag{2.7}$$


#### **Ejemplos:**

- un meteoroide viaja a través del espacio libre de gravedad
- un automóvil que viaja a una rapidez constante sobre una autopista recta
- un corredor que viaja a rapidez constante en un camino perfectamente recto
- un objeto que se mueve con rapidez terminal a través de un medio viscoso (capítulo 6)

#### Análisis de modelo

#### Partículas bajo rapidez constante

Imagínese un objeto en movimiento que puede ser modelado como una partícula. Si se mueve con una rapidez constante a través de una distancia d a lo largo de una línea recta o una trayectoria curva en un intervalo de tiempo  $\Delta t$ , su rapidez constante es



#### **Ejemplos:**

- un planeta que viaja alrededor de una órbita perfectamente circular
- un automóvil que viaja con una rapidez constante en una pista curva
- un corredor que viaja con rapidez constante en una trayectoria curva
- una partícula cargada que se mueve a través de un campo magnético uniforme (capítulo 29)

#### Análisis de modelo

#### Partículas bajo aceleración constante

Imagínese un objeto en movimiento que se puede modelar como una partícula. Si se comienza desde la posición inicial  $x_i$  y velocidad  $v_{xi}$  y se mueve en una línea recta con una aceleración constante  $a_x$ , su posición posterior y la velocidad se describen por las siguientes ecuaciones cinemáticas:

$$v_{xf} = v_{xi} + a_x t \tag{2.13}$$

$$v_{x,\text{prom}} = \frac{v_{xi} + v_{xf}}{2}$$
 (2.14)

$$x_f = x_i + \frac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf})t$$
 (2.15)

$$x_f = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_xt^2$$
 (2.16)

$$v_{xf}^{2} = v_{xi}^{2} + 2a_{x}(x_{f} - x_{i})$$
 (2.17)

#### **Ejemplos**

- un automóvil acelerando a un ritmo constante a lo largo de una autopista recta
- un objeto que cae en ausencia de resistencia del aire (sección 2.7)
- un objeto sobre el que actúa una fuerza neta constante (capítulo 5)
- una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme (capítulo 23)

## 2.5 Relaciones gráficas entre $x, v_x$ y $a_x$




Figure 1: (a) Gráfica posición-tiempo para un objeto que se mueve a lo largo del eje x. (b) La gráfica velocidad-tiempo para el objeto se obtiene al medir la pendiente de la gráfica posición-tiempo en cada instante. (c) La gráfica aceleración-tiempo para el objeto se obtiene al medir la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo en cada instante.

## 2.6 Diagramas de movimiento

Con frecuencia los conceptos de **velocidad** y **aceleración** se confunden uno con otro, para que esto no ocurra, es útil usar una representación pictórica llamada *diagrama de movimiento* para describir la velocidad y la aceleración mientras un objeto está en movimiento.




Figure 2: Diagramas de movimiento de un automóvil que se mueve a lo largo de una carretera recta en una sola dirección. La velocidad en cada instante está indicada por una flecha roja, y la aceleración constante se indica mediante una flecha de color morado.

## 2.7 Objetos en caída libre

En ausencia de resistencia del aire, todos los objetos que se dejan caer cerca de la superficie de la Tierra caen hacia ella con la misma aceleración constante bajo la influencia de la gravedad de la Tierra. A dicho movimiento se lo conoce como caída libre.

Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente sólo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. El movimiento de un objeto en caída libre que se mueve verticalmente es equivalente al movimiento de una partícula bajo aceleración constante en una dimensión.

## 3 Vectores

#### 3.1 Sistemas coordenados

En el sistema de coordenadas polares  $(r, \theta)$ , r es la distancia desde el origen hasta el punto que tiene coordenadas cartesianas (x, y) y  $\theta$  es el ángulo entre un eje fijo y una recta dibujada desde el origen hasta el punto. El eje fijo es el eje x positivo y  $\theta$  se mide contra el sentido de las agujas del reloj.

$$x = r \cos(\theta)$$
$$y = r \sin(\theta)$$
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$




Figure 3: (a) Las coordenadas polares planas de un punto se representan mediante la distancia r y el ángulo u, donde u se mide contra el sentido de las manecillas del reloj a partir del eje x positivo. (b) El triángulo rectángulo se usa para relacionar (x, y) con (r, u).

## 3.2 Cantidades vectoriales y escalares


- Una <u>cantidad escalar</u> se especifica por completo mediante un valor único con una unidad adecuada y no tiene dirección.
- Una <u>cantidad vectorial</u> se especifica por completo mediante un número y unidades apropiadas más una dirección.

## 3.3 Propiedades de los vectores

- 1. Igualdad de dos vectores:  $\vec{A} = \vec{B}$  sii A = B y  $\vec{A}, \vec{B}$  apuntan en la misma dirección.
- 2. Suma de vectores: La suma de vectores es conmutativa y asociativa.




- 3. Negativo de un vector: El vector  $-\vec{A}$  tiene la misma magnitud y dirección opuesta a  $\vec{A}$ .
- 4. Resta de vectores:



5. Multiplicación de un vector por un escalar: Si el vector  $\vec{\mathbf{A}}$  se multiplica por una cantidad escalar m, el producto  $m\vec{\mathbf{A}}$  es un vector que tiene la misma dirección que  $\vec{\mathbf{A}}$  y magnitud mA.

## 3.4 Componentes de un vector y vectores unitarios

Un vector  $\vec{\mathbf{A}}$  se puede expresar como la suma de otros dos vectores componentes  $\vec{\mathbf{A}}_{\mathbf{x}}$ , que es paralelo al eje x, y  $\vec{\mathbf{A}}_{\mathbf{y}}$ , que es paralelo al eje y, ie,  $\vec{\mathbf{A}} = \vec{\mathbf{A}}_{\mathbf{x}} + \vec{\mathbf{A}}_{\mathbf{y}}$  y sus componentes, utilizando las definiciones de sin y cos, son  $A_x = A\cos\theta$  y  $A_y = \sin\theta$ .



#### 3.4.1 Vectores unitarios

Un **vector unitario** es un vector sin dimensiones que tiene una magnitud de exactamente 1. Los símbolos  $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$  se utilizan para representar los vectores unitarios que apuntan en las direcciones x, y, z respectivamente. La notación en vectores unitarios para  $\vec{A}$  es:

$$\vec{\mathbf{A}} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

La suma entre  $\vec{\mathbf{A}}$  y  $\vec{\mathbf{B}}$  en vectores unitarios es la siguiente:

$$\vec{\mathbf{R}} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$$




Figure 4: Esta construcción geométrica para la suma de dos vectores muestra la relación entre las componentes de la resultante  $\vec{\mathbf{R}}$  y las componentes de los vectores individuales.

## 4 Movimiento en dos dimensiones

## 4.1 Vectores de posición, velocidad y aceleración

En dos dimensiones, la posición de una partícula se indica mediante su vector de posición  $\vec{\mathbf{r}}$ , que se dibuja desde el origen de algún sistema coordenado a la posición de la partícula en el plano xy.




Figure 5: Una partícula que se mueve en el plano xy se ubica con el vector de posición  $\vec{\mathbf{r}}$ , que se dibuja desde el origen hasta la partícula.

• El **vector desplazamiento**  $\vec{\mathbf{r}}$  para una partícula se define como la diferencia entre su vector de posición final y su vector de posición inicial:

$$\Delta \vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}_f - \vec{\mathbf{r}}_i$$

• La **velocidad promedio**  $\vec{\mathbf{v}}_{prom}$  de una partícula durante el intervalo de tiempo  $\Delta t$  se define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo:

$$\vec{\mathbf{v}}_{prom} \equiv \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}}{\Delta t}$$

Al multiplicar o dividir una cantidad vectorial por una cantidad escalar positiva como  $\Delta t$  sólo cambia la magnitud del vector, no su dirección.

• La **velocidad instantánea**  $\vec{\mathbf{v}}$  se define como el límite de la velocidad promedio  $\Delta \vec{\mathbf{r}} / \Delta t$  conforme  $\Delta t$  tiende a cero:

$$\vec{\mathbf{v}} \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt}$$

Esto es, la velocidad instantánea es igual a la derivada del vector de posición respecto del tiempo.

La magnitud del vector velocidad instantánea  $v = |\vec{\mathbf{v}}|$  de una partícula se llama rapidez de la partícula, que es una cantidad escalar.

• La aceleración promedio  $\vec{\mathbf{a}}_{prom}$  de una partícula se define como el cambio en su vector velocidad instantánea  $\Delta \vec{\mathbf{v}}$  dividido entre el intervalo de tiempo  $\Delta t$  durante el que ocurre dicho cambio:

$$\vec{\mathbf{a}}_{prom} \equiv rac{\Delta \vec{\mathbf{v}}}{\Delta t} = rac{\vec{\mathbf{v}}_f - \vec{\mathbf{v}}_i}{t_f - t_i}$$

• La aceleración instantánea  $\vec{\mathbf{a}}$  se define como el valor límite de la razón  $\Delta \vec{\mathbf{v}}$  /  $\Delta t$  conforme  $\Delta t$  tiende a cero:

$$\vec{\mathbf{a}} \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \ \frac{\Delta \vec{\mathbf{v}}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\mathbf{v}}}{dt}$$

#### 4.2 Movimiento en dos dimensiones con aceleración constante

El movimiento en dos dimensiones se puede representar como dos movimientos independientes en cada una de las dos direcciones perpendiculares asociadas con los ejes x e y. Esto es: cualquier influencia en la dirección y no afecta el movimiento en la dirección x y viceversa.

El vector de posición para una partícula que se mueve en el plano xy se puede escribir

$$\vec{\mathbf{r}} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$$

donde x, y y  $\vec{\mathbf{r}}$  cambian con el tiempo a medida que la partícula se mueve mientras los vectores unitarios  $\hat{\mathbf{i}}$  y  $\hat{\mathbf{j}}$  permanecen constantes.




Figure 6: (a) Gráfico de vector velocidad:  $\vec{\mathbf{v}}_f = \vec{\mathbf{v}}_i + \vec{\mathbf{a}}t$ . (b) Gráfico del vector posición:  $\vec{\mathbf{r}}_f = \vec{\mathbf{r}}_i + \vec{\mathbf{v}}_i t + \frac{1}{2}\vec{\mathbf{a}}t^2$ .

## 4.3 Movimiento de un proyectil

El movimiento de proyectil de un objeto es simple de analizar a partir de dos suposiciones:

- 1. La aceleración de caída libre es constante en el intervalo de movimiento y se dirige hacia abajo
- 2. El efecto de la resistencia del aire es despreciable

La expresión para el vector de posición del proyectil como función del tiempo, siendo su aceleración la de la gravedad,  $\vec{\mathbf{a}} = \vec{\mathbf{g}}$  es:

$$\vec{\mathbf{r}}_f = \vec{\mathbf{r}}_i + \vec{\mathbf{v}}_i t + \frac{1}{2} \vec{\mathbf{g}} t^2$$

donde las componentes x e y de la velocidad inicial del proyectil son:

$$v_{xi} = v_i \cos(\theta)$$
  $v_{yi} = v_i \sin(\theta)$ 




Figure 7: Trayectoria parabólica de un proyectil que sale del origen con velocidad  $\vec{\mathbf{v}}_i$ . El vector velocidad  $\vec{\mathbf{v}}$  cambia con el tiempo tanto en magnitud como en dirección. Este cambio es el resultado de la aceleración  $\vec{\mathbf{a}} = \vec{\mathbf{g}}$  en la dirección y negativa.

## 4.4 Análisis de modelo: partícula en movimiento circular uniforme

Una partícula que se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante v, recibe el nombre de **movimiento circular uniforme**. El **vector velocidad** siempre es tangente a la trayectoria del objeto y perpendicular al radio de la trayectoria circular, por lo tanto, siempre está cambiando la dirección del vector velocidad. El **vector aceleración** en movimiento circular uniforme siempre es perpendicular a la trayectoria y siempre apunta hacia el centro del círculo.




Figure 8: (a) Un automóvil que se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante experimenta movimiento circular uniforme. (b) Conforme una partícula se mueve de (A) a (B), su vector velocidad cambia de  $\vec{\mathbf{v}}_i$  a  $\vec{\mathbf{v}}_f$ . (c) Construcción para determinar la dirección del cambio en velocidad  $\Delta \vec{\mathbf{v}}_i$ , que es hacia el centro del círculo para  $\Delta \vec{\mathbf{r}}$  pequeño.

## 4.5 Acelereaciones tangencial y radial

## 5 Las leyes del movimiento

## 5.1 Concepto de fuerza

Clasificación de un fuerza según contacto:

• Fuerza de contacto: implican contacto físico entre dos objetos.




Figure 9: Una partícula que se mueve en el plano xy se ubica con el vector de posición  $\vec{\mathbf{r}}$ , que se dibuja desde el origen hasta la partícula.

• Fuerza de campo: no involucran contacto físico entre dos objetos.




Figure 10: Una partícula que se mueve en el plano xy se ubica con el vector de posición  $\vec{\mathbf{r}}$ , que se dibuja desde el origen hasta la partícula.

La distinción entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo no es tan clara como se podría pensar. Cuando se examinan a nivel atómico, todas las fuerzas que se clasifican como fuerzas de contacto resultan ser causadas por fuerzas (de campo) eléctricas. Las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza son todas fuerzas de campo:

- 1. fuerzas gravitacionales entre objetos
- 2. fuerzas electromagnéticas entre cargas eléctricas
- 3. fuerzas fuertes entre partículas subatómicas
- 4. fuerzas débiles que surgen en ciertos procesos de decaimiento radiactivo

En la física clásica sólo interesan las fuerzas gravitacional y electromagnética.

## 5.2 Primera ley de Newton y marcos inerciales

La primera ley del movimiento de Newton, a veces llamada ley de la inercia, define un conjunto especial de marcos de referencia llamados marcos inerciales. Esta ley se puede establecer del modo siguiente:

Si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia inercial en el que el objeto tiene aceleración cero.

Tal marco de referencia se llama marco de referencia inercial.

Se puede plantear un enunciado más práctico de la primera ley del movimiento de Newton:

En ausencia de fuerzas externas, y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante (esto es, con una rapidez constante en una línea recta).

En otras palabras, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. La tendencia de un objeto a resistir cualquier intento por cambiar su velocidad se llama inercia. Se puede concluir que un objeto que acelera debe experimentar una fuerza. A su vez, de la primera ley, se puede definir fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto.

#### 5.3 Masa

La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Los experimentos muestran que mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera el objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida.

Suponga que una fuerza que actúa sobre un objeto de masa  $m_1$  produce un cambio en el movimiento de éste que puede cuantificarse mediante la aceleración  $\vec{\mathbf{a}}_1$  del objeto, y la misma fuerza sobre un cuerpo de masa  $m_2$  produce una aceleración  $\vec{\mathbf{a}}_2$ . La razón de las dos masas se define como la razón inversa de las magnitudes de las aceleraciones producidas por la fuerza:

$$\frac{m_1}{m_2} \equiv \frac{a_2}{a_1}$$

La magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa cuando sobre él actúa una fuerza conocida.

La masa no se debe confundir con el peso. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición.

## 5.4 Segunda ley de Newton

La segunda ley de Newton responde la pregunta de qué le ocurre a un objeto que tiene una o más fuerzas que actúan sobre él. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él:  $\vec{\mathbf{F}} \propto \vec{\mathbf{a}}$ . La magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa,  $|\vec{\mathbf{a}}| \propto \frac{1}{m}$ .

Estas observaciones experimentales se resumen en la segunda ley de Newton:

Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa:

$$\vec{\mathbf{a}} \propto rac{\sum \vec{\mathbf{F}}}{m}$$

Si se elige una constante de proporcionalidad 1, se relaciona masa, aceleración y fuerza a través del siguiente enunciado matemático de la segunda ley de Newton:

$$\sum \vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}}$$

La fuerza neta sobre un objeto es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. A veces a la fuerza neta se le referirá como fuerza total, fuerza resultante o fuerza desbalanceada.

## 5.5 Fuerza gravitacional y peso

La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se llama **fuerza gravitacional**  $\vec{\mathbf{f}}_g$ . Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso del objeto. Al aplicar la segunda ley de Newton  $\sum \vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}}$  a un objeto en caída libre de masa m, con  $\vec{\mathbf{a}} = \vec{\mathbf{g}}$  y  $\sum \vec{\mathbf{F}} = \vec{\mathbf{F}}_g$  se obtiene:

$$\vec{\mathbf{F}}_q = m\vec{\mathbf{g}}$$

Por lo tanto, el peso de un objeto, al definirse como la magnitud de  $\vec{\mathbf{F}}_q$ , está dado por:

$$F_g = mg$$

Esta ecuación cuantifica la fuerza gravitacional sobre el objeto, pero note que no requiere que el objeto se mueva. Incluso para un objeto fijo o para un objeto sobre el que actúan varias fuerzas, la ecuación se puede aplicar para calcular la magnitud de la fuerza gravitacional. La masa m en la ecuación anterior establece la intensidad de la atracción gravitacional entre el objeto y la Tierra. Este papel es por completo diferente del descrito antes para la masa: medir la resistencia al cambio en movimiento como respuesta a una fuerza externa. En ese papel, la masa también es llamada **masa inercial**. Por ende, la m en la ecuación anterior se llama **masa gravitacional**.

## 5.6 Tercera ley de Newton

Las fuerzas son *interacciones* entre dos objetos, este importante principio se conoce como **ter-cera ley de Newton**.

Si dos objetos interactúan, la fuerza  $\vec{\mathbf{F}}_{12}$  que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza  $\vec{\mathbf{F}}_{21}$  que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1:

$$\vec{\mathbf{F}}_{12} = -\vec{\mathbf{F}}_{21}$$

Cuando sea importante designar fuerzas como interacciones entre dos objetos, se usará esta notación de subíndices, donde  $\vec{\mathbf{F}}_{ab}$  significa "la fuerza ejercida por a sobre b".

La tercera ley se ilustra en la siguiente figura. La fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 se llama popularmente fuerza de acción, y la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1 se llama fuerza de reacción.




Figure 11: Tercera ley de Newton. La fuerza  $\vec{\mathbf{F}}_{12}$  que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza  $\vec{\mathbf{F}}_{21}$  que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1.

Considere un monitor de computadora en reposo sobre una mesa, como en la figura siguiente. El monitor no acelera porque lo sostiene la mesa (t). La mesa ejerce sobre el monitor una fuerza hacia arriba  $\vec{\mathbf{n}} = \vec{\mathbf{F}}_{tm}$ , llamada **fuerza normal**. En general, siempre que un objeto esté en contacto con una superficie, ésta ejerce una fuerza normal sobre el objeto. Puesto que el monitor tiene aceleración cero, la segunda ley de Newton aplicada al monitor produce  $\sum \vec{\mathbf{F}} = \vec{\mathbf{n}} + m\vec{\mathbf{g}} = 0$ , de modo que n = mg. La fuerza normal equilibra la fuerza gravitacional sobre el monitor, de modo que la fuerza neta sobre el monitor es cero.




Figure 12: (a) Cuando un monitor de computadora está en reposo sobre una mesa, las fuerzas que actúan sobre el monitor son la fuerza normal  $\vec{\mathbf{n}}$  y la fuerza gravitacional  $\vec{\mathbf{F}}_g$ . La reacción a  $\vec{\mathbf{n}}$  es la fuerza  $\vec{\mathbf{F}}_{mt}$  que ejerce el monitor sobre la mesa. La reacción a  $\vec{\mathbf{F}}_g$  es la fuerza  $\vec{\mathbf{F}}_{mT}$  que ejerce el monitor sobre la Tierra. (b) Un diagrama de fuerzas muestra las fuerzas sobre el monitor. (c) Un diagrama de cuerpo libre mostrando al monitor como un punto negro con las fuerzas actuando sobre él.

## 5.7 Análisis de modelos utilizando la segunda ley de Newton

En esta sección se discuten dos análisis de modelos para resolver problemas en que los objetos están en equilibrio ( $\vec{\mathbf{a}}=0$ ) aceleran a lo largo de una línea recta bajo la acción de fuerzas externas constantes. Se desprecian los efectos de la fricción en aquellos problemas que involucran movimiento, que es equivalente a afirmar que la superficie no tiene fricción. Por lo general, se ignora la masa de cualquier soga, cuerda o cable involucrado.

Cuando una cuerda unida a un objeto está jalando al objeto, la cuerda ejerce una fuerza sobre el objeto en una dirección que se aleja del objeto, paralela a la cuerda. La magnitud T de dicha fuerza se llama tensión en la cuerda.

#### 5.7.1 Análisis de modelo: partícula en equilibrio

Si la aceleración de un objeto representado como partícula es cero, el objeto se considera con el modelo de **partícula en equilibrio**. En este modelo, la fuerza neta sobre el objeto es cero:

$$\sum \vec{\mathbf{F}} = 0$$


#### 5.7.2 Análisis de modelo: partícula bajo una fuerza neta

Si un objeto experimenta una aceleración, su movimiento se puede analizar con el modelo de partícula bajo una fuerza neta. La ecuación apropiada para este modelo es la segunda ley de Newton:

$$\sum \vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}}$$

#### 5.8 Fuerzas de fricción

Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso como aire o agua, existe resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. A tal resistencia se le llama fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción son muy importantes en la vida cotidiana. Permiten que uno camine o corra y son necesarias para el movimiento de los vehículos con ruedas.



 $f_{s,\text{máx}}$   $f_k = \mu_k n$   $f_k = \mu_k n$   $f_k = \frac{1}{2} \text{Región estática} - \frac{1}{2} \text{Región cinética} - \frac{1}{2} \text{Región cinética}$ 

Figure 13: Cuando jala un bote de basura, la dirección de la fuerza de fricción  $\vec{\mathbf{f}}$  entre el bote y una superficie rugosa es opuesta a la dirección de la fuerza aplicada  $\vec{\mathbf{F}}$ .

Figure 14: Gráfica de fuerza de fricción en función de la fuerza aplicada. Note que  $f_{s,max} \geq f_k$ .

A la fuerza de fricción para un objeto en movimiento se le llama **fuerza de fricción cinética**  $\vec{\mathbf{f}}_k$ . La fuerza neta  $F - f_k$  en la dirección x produce una aceleración hacia la derecha, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Si  $F = f_k$ , la aceleración es cero y el bote de basura se mueve hacia la derecha con rapidez constante. Si la fuerza aplicada  $\vec{\mathbf{F}}$  se elimina del bote en movimiento, la fuerza de fricción  $\vec{\mathbf{f}}_k$  que actúa hacia la izquierda proporciona una aceleración del bote de basura en la dirección -x y al final lo lleva al reposo.

Las siguientes descripciones de la fuerza de fricción están en función de las observaciones experimentales y sirven como el modelo que se usará para fuerzas de fricción en resolución de problemas:

• La magnitud de la fuerza de fricción estática entre cualesquiera dos superficies en contacto puede tener los valores:

$$f_s \ge \mu_s n$$

donde la constante adimensional  $\mu_s$  se llama **coeficiente de fricción estática** y n es la magnitud de la fuerza normal que ejerce una superficie sobre la otra. La igualdad se

cumple cuando las superficies están a punto de deslizarse, esto es, cuando  $f_s = f_{s,max} = \mu_s n$ . Esta situación se llama **movimiento inminente**.

• La magnitud de la fuerza de fricción cinética que actúa entre dos superficies es:

$$f_k = \mu_k n$$

donde  $\mu_k$  se llama **coeficiente de fricción cinética**. Aunque el coeficiente de fricción cinética varía con la rapidez, por lo general en este texto se despreciará cualquiera de tales variaciones.

- Los valores de  $\mu_k, \mu_s$  dependen de la naturaleza de las superficies, pero  $\mu_k$  por lo general es menor que  $\mu_s$ .
- La dirección de la fuerza de fricción sobre un objeto es paralela a la superficie con la que el objeto está en contacto y opuesta al movimiento real (fricción cinética) o al movimiento inminente (fricción estática) del objeto en relación con la superficie.
- Los coeficientes de fricción son casi independientes del área de contacto entre las superficies.

# 6 Movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton

# 6.1 Extensión de la partícula en el modelo del movimiento circular uniforme

#### Análisis de modelo

Partícula en movimiento circular uniforme (extensión)

Imagine un objeto en movimiento que se puede modelar como una partícula. Si se mueve en una trayectoria circular de radio ra una velocidad constante v, experimenta una aceleración centrípeta. Ya que la partícula se está acelerando, debe haber una fuerza neta que actúe sobre la partícula. Esa fuerza se dirige hacia el centro de la trayectoria circular y está dada por

$$\sum F = ma_c = m \frac{v^2}{r}$$
 (6.1)

#### **Ejemplos**

- la tensión en una cuerda de longitud constante actuando sobre una piedra que gira en círculo
- la fuerza gravitacional que actúa sobre un planeta que viaja alrededor del Sol en una órbita perfectamente circular (capítulo 13)
- la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada moviéndose en un campo magnético uniforme (capítulo 29)
- la fuerza eléctrica que actúa sobre un electrón en órbita alrededor de un núcleo en el modelo de Bohr del átomo del hidrógeno (capítulo 42)

#### 6.2

## 7 Energía de un sistema

## 7.1 Trabajo realizado por una fuerza constante

El **trabajo** W realizado sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema es el producto de la magnitud F de la fuerza, la magnitud  $\Delta r$  del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza y  $\cos \theta$ , donde  $\theta$  es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento:

$$W = F\Delta r \cos \theta$$




Figure 15: Un objeto experimenta un desplazamiento  $\Delta \vec{\mathbf{r}}$  bajo la acción de una fuerza constante  $\vec{\mathbf{F}}$ .

Una fuerza no realiza trabajo sobre un objeto si la fuerza no lo mueve a través de un desplazamiento. Si  $\Delta = 0$ , la ecuación de la definición de trabajo da W = 0.

Las unidades de trabajo son las de fuerza multiplicada por longitud, la unidad del SI de trabajo es el  $newton \times metro$ , a esta combinación de unidades se le ha dado el nombre de **joule** (J).

El trabajo es una transferencia de energía. Si W es el trabajo realizado sobre un sistema y W es positivo, la energía se transfiere al sistema; si W es negativo, la energía se transfiere desde el sistema.

#### 7.2 Producto escalar de dos vectores

El producto escalar de dos vectores cualesquiera  $\vec{A}$  y  $\vec{B}$  se define como una cantidad escalar igual al producto de las magnitudes de los dos vectores y el coseno del ángulo  $\theta$  entre ellos:

$$\vec{\mathbf{A}}.\vec{\mathbf{B}} = AB\cos\theta$$




Figure 16: El producto escalar  $\vec{A}.\vec{B}$  es igual a la magnitud de  $\vec{A}$  multiplicada por  $B\cos\theta$ , que es la proyección de  $\vec{B}$  sobre  $\vec{A}$ .

Sean:

$$\vec{\mathbf{A}} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \vec{\mathbf{A}} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$$

entonces el producto escalar entre  $\vec{\mathbf{A}}$  y  $\vec{\mathbf{B}}$  se reduce a:

$$\vec{\mathbf{A}}.\vec{\mathbf{B}} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

## 7.3 Trabajo realizado por una fuerza variable

Considere una partícula que se desplaza a lo largo del eje x bajo la acción de una fuerza que varía con la posición, el trabajo realizado por  $F_x$  sobre el sistema de la partícula conforme ésta se mueve de  $x_i$  a  $x_f$  se puede expresar como:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$

Si más de una fuerza actúa sobre un sistema y el sistema se puede modelar como una partícula, el trabajo total realizado sobre el sistema es justo el trabajo efectuado por la fuerza neta. Si la fuerza neta en la dirección x se expresa como  $\sum F_x$ , el trabajo total, o trabajo neto, realizado conforme la partícula se mueve de  $x_i$  a  $x_f$  es:

$$\sum W = W_{ext} = \int_{x_i}^{x_f} (\sum F_x) dx \qquad \text{(particula)}$$

Si no es posible modelar el sistema como una partícula, se debe evaluar el trabajo realizado por cada fuerza por separado y después sumar algebraicamente los trabajos para encontrar el trabajo neto efectuado sobre el sistema:

$$\sum W = W_{ext} = \sum_{\text{fuerzas}} \left( \int_{x_i}^{x_f} F_x dx \right) \qquad \text{(sistema deformable)}$$

#### 7.3.1 Trabajo realizado por un resorte

Un modelo de sistema físico común en el que la fuerza varía con la posición es el de un bloque sobre una superficie horizontal sin fricción y conectado a un resorte sobre el que se ejerce una fuerza:

$$F_s = -kx$$

donde x es la posición del bloque respecto a su posición de equilibrio (x = 0) y k es una constante positiva llamada la **constante de fuerza**. Esta ley de fuerza para resortes se conoce como **Ley de Hooke**. El valor de k es una medida de la *rigidez del resorte*.

Puesto que la fuerza del resorte siempre actúa hacia la posición de equilibrio (x = 0), a veces se le llama fuerza de restitución.

Si el bloque experimenta un desplazamiento arbitrario desde  $x = x_i$  a  $x = x_f$ , el trabajo realizado por la fuerza del resorte sobre el bloque es:

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)dx = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

Para un desplazamiento arbitrario del bloque, el trabajo realizado sobre el sistema por el agente externo es:

$$W_{ext} = \int_{x_i}^{x_f} kx dx = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2$$




Figure 17: La fuerza que ejerce un resorte sobre un bloque varía con la posición x del bloque respecto a la posición de equilibrio x = 0. (a) x es positiva. (b) x es cero. (c) x es negativa. (d) Gráfica de  $F_s$  contra x para el sistema bloque-resorte.

## 7.4 Energía cinética y el teorema trabajo-energía cinética

Considere un sistema que consiste de un solo objeto. La siguient figura muestra un bloque de masa m que se mueve a través de un desplazamiento dirigido hacia la derecha bajo la acción de una fuerza neta  $\sum \vec{\mathbf{F}}$ , también dirigida hacia la derecha. El bloque se mueve con una aceleración  $\vec{\mathbf{a}}$ . Si el bloque (y por tanto la fuerza) se mueven a través de un desplazamiento  $\Delta \vec{\mathbf{r}} = \Delta x \hat{i} = (x_f - x_i)\hat{i}$ , el trabajo neto realizado sobre el bloque por la fuerza neta externa  $\sum \vec{\mathbf{F}}$  es:

$$W_{ext} = \int_{x_i}^{x_f} \sum F dx$$

que aplicando la segunda ley de Newton queda:

$$W_{ext} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

donde  $v_i$  es la rapidez del bloque cuando está en  $x=x_i$  y  $v_f$  es su rapidez en  $x_f$ .

El trabajo realizado por la fuerza neta sobre una partícula de masa m es igual a la diferencia entre los valores inicial y final de una cantidad  $\frac{1}{2}mv^2$ . Esta cantidad es tan importante que se le ha dado el nombre de **energía cinética**:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

La energía cinética representa la energía asociada con el movimiento de la partícula. Con frecuencia es conveniente escribir la ecuación anterior en la forma

$$W_{ext} = K_f - K_i = \Delta K$$

esto dice que la energía cinética final de un objeto es igual a su energía cinética inicial más el cambio en energía debido al trabajo neto realizado sobre él. Este es un resultado importante conocido como **Teorema trabajo-energía cinética**.

Cuando se realiza trabajo sobre un sistema y el único cambio en éste es en su rapidez, el trabajo neto efectuado sobre el sistema es igual al cambio en energía cinética del sistema.

El teorema trabajo-energía cinética también es válido para sistemas que experimentan un cambio en la rapidez rotacional debido al trabajo realizado sobre el sistema.

## 7.5 Energía potencial de un sistema

Considere ahora sistemas de dos o más partículas u objetos que interactúan a través de una fuerza que es interna al sistema. La energía cinética de tal sistema es la suma algebraica de las energías cinéticas de todos los integrantes del sistema. Sin embargo, puede haber sistemas en los que un objeto sea tan masivo que se pueda modelar como fijo y su energía cinética sea despreciable.

Piense en un sistema que consiste de un libro y la Tierra, que interactúa vía la fuerza gravitacional, al mecanismo de almacenamiento de energía antes de que el libro se libere se le llama energía potencial.+

Ahora deduciremos una expresión para la energía potencial asociada con un objeto en cierta ubicación sobre la superficie de la Tierra. El trabajo realizado por un agente externo sobre un sistema (objeto y Tierra), conforme el objeto experimenta este desplazamiento hacia arriba, está dado por el producto de la fuerza aplicada hacia arriba  $\vec{\mathbf{F}}_{ap}$  y el desplazamiento hacia arriba de esta fuerza,  $\Delta \vec{\mathbf{r}} = \Delta y \hat{j}$ :

$$W_{ext} = (\vec{\mathbf{F}}_{ap}).\Delta \vec{\mathbf{r}} = mg\hat{j}.(y_f - y_i)\hat{j} = mgy_f - mgy_i$$

donde este resultado es el trabajo neto efectuado sobre el sistema.

La cantidad anterior mgy se puede identificar como la **energía potencial gravitacional**  $U_g$  del sistema de un objeto de masa m y la Tierra:

$$U_q = mgy$$

Las unidades de la energía potencial gravitacional son joules, las mismas unidades que el trabajo y la energía cinética. La energía potencial gravitacional sólo depende de la altura vertical del objeto sobre la superficie de la Tierra.

### 7.6 Fuerzas conservativas y no conservativas

- 8 Conservación de la energía
- 9 Cantidad de movimiento lineal y colisiones
- 10 Rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo
- 11 Cantidad de movimiento angular

## Part II

# **Oscilaciones**

## 12 Movimiento oscilatorio

## 12.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte

Posición de equilibrio: Cuando el resorte no está estirado ni comprimido el bloque queda en reposo.

Consideremos el siguiente modelo:




Figure 18: Bloque unido a un resorte móvil sobre una superficie sin fricción.

Cuando el bloque se desplaza a una posición x, el resorte ejerce sobre el bloque una fuerza que es proporcional a la posición y está dada por la **ley de Hooke**:

$$\underbrace{F_s}_{\text{fuerza restauradora}} = - \underbrace{k}_{\text{constante elástica compresión}} x \tag{1}$$

Cuando el bloque es desplazado desde el punto de equilibrio y se suelta, éste es una partícula bajo una fuerza neta y, en consecuencia, experimenta una aceleración. Al aplicar la segunda ley de Newton al movimiento del bloque, con la ecuación ?? que proporciona la fuerza neta en la dirección x, se obtiene:

$$\Sigma F_x = ma_x \rightarrow -kx = ma_x$$

$$a_x = \frac{-k}{m}x$$

Se dice que los sistemas en los cuales la aceleración del bloque es proporcional a su posición, y la dirección de la aceleración es opuesta a la dirección del desplazamiento del bloque desde el equilibrio exhiben **movimiento armónico simple**.

En ausencia de fricción este movimiento idealizado continuará por siempre porque la fuerza que ejerce el resorte es conservativa.

## 12.2 Partícula en movimiento armónico simple

La posición de un objeto actuando sobre una fuerza descrita por la *Ley de Hooke* esta dada por:

$$x(t) = A\cos(\omega t) \tag{2}$$

donde A,  $\omega$ , son constantes y:

- Amplitud del movimiento (A): es simplemente el máximo valor de la posición de la partícula en la dirección x positiva o negativa.
- Frecuencia angular ( $\omega$ ): es una medida de qué tan rápido se presentan las oscilaciones; mientras más oscilaciones por unidad de tiempo haya, más alto es el valor.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{3}$$

• Período del movimiento (T): es el intervalo de tiempo requerido para que la partícula pase a través de un ciclo completo de su movimiento.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \tag{4}$$

• Frecuencia (f): representa el número de oscilaciones que experimenta la partícula por unidad de intervalo de tiempo.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{5}$$

Ecuaciones de velocidad y de aceleración

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t)$$
$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t)$$

Valores máximos

$$x_{max} = A$$

$$v_{max} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$a_{max} = \omega^2 A = \frac{k}{m} A$$

## 12.3 Energía del oscilador armónico simple

Energía cinética

$$K = \frac{1}{2}mv^{2} = \frac{1}{2}m\omega^{2}A^{2}\sin^{2}(\omega t)$$
 (6)

Energía potencial

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t)$$
 (7)

#### Energía total

Dado que K y U siempre son cantidades positivas o cero. Puesto que  $\omega^2 = \frac{k}{m}$ , la energía mecánica total del oscilador armónico simple se expresa como:

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^{2}[\sin^{2}(\omega t) + \cos^{2}(\omega t)]$$
$$= \frac{1}{2}kA^{2}$$

#### Velocidad como una función de la posición

La velocidad del bloque en una posición arbitraria se obtiene al expresar la energía total del sistema en alguna posición arbitraria x como:

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^{2} + \frac{1}{2}kx^{2} = \frac{1}{2}kA^{2}$$

$$v = \pm\sqrt{\frac{k}{m}(A^{2} - x^{2})} = \pm\omega\sqrt{A^{2} - x^{2}}$$

## 12.4 Osciladores amortiguados

En muchos sistemas reales, fuerzas no conservativas como la fricción o la resistencia del aire retardan el movimiento del sistema. En consecuencia, la energía mecánica del sistema disminuye en el tiempo y se dice que el movimiento está amortiguado.

Consideremos el siguiente modelo:




Figure 19: Ejemplo de un oscilador amortiguado es un objeto unido a un resorte y sumergido en un líquido viscoso.

Se puede escribir la segunda ley de Newton como:

$$\Sigma \ F_x = -kx - \underbrace{b \underbrace{v}_{\text{fuerza retardadora}}^{\text{coeficiente de amortiguamiento}}}_{\text{fuerza retardadora}} = ma_x$$
 
$$-kx - b\frac{dx}{dt} = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

#### Ecuación de la posición

$$x(t) = Ae^{\frac{-b}{2m}t}\cos(\omega t) \tag{8}$$

donde la frecuencia angular de oscilación es:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} \tag{9}$$

Es conveniente expresar la frecuencia angular de un oscilador amortiguado en la forma:

$$\omega = \sqrt{\omega_0 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} \tag{10}$$

donde  $\omega_0 = \sqrt{k/m}$  representa la frecuencia angular en ausencia de una fuerza retardadora (el oscilador no amortiguado) y se llama **frecuencia natural** del sistema.

#### Tipos de amortiguamiento

• Subamortiguado:  $\omega_0 > \frac{b}{2m}$ 

• Críticamente Amortiguado:  $\omega_0 = \frac{b}{2m}$ 

• Sobreamortiguado:  $\omega_0 < \frac{b}{2m}$ 

#### 12.5 Oscilaciones forzadas

Se ha visto que la energía mecánica de un oscilador amortiguado disminuye en el tiempo como resultado de la fuerza retardadora. Es posible compensar esta disminución de energía al aplicar una fuerza externa que haga trabajo positivo sobre el sistema. En cualquier instante se puede transferir energía al sistema mediante una fuerza aplicada que actúe en la dirección de movimiento del oscilador.

Al modelar un oscilador con fuerzas retardadoras e impulsoras como una partícula bajo una fuerza neta, la segunda ley de Newton en esta situación produce:

$$\sum F_x = ma_x \to F_0 \sin(\omega t) - b\frac{dx}{dt} - kx = m\frac{d^2x}{dt^2}$$
(11)

#### Ecuación de la posición

$$x(t) = A\cos(\omega t) \tag{12}$$

donde

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\omega^2 - \omega_0^2\right)^2 - \left(\frac{b\omega}{m}\right)^2}}\tag{13}$$

y donde  $\omega_0 = \sqrt{k/m}$  es la frecuencia natural del oscilador subamortiguado (b=0).

## Part III

## Termodinámica

## 12.6 Temperatura y ley cero de la termodinámica

Contacto térmico: dos objetos están en contacto térmico mutuo si entre ellos pueden intercambiar energía mediante dichos procesos debido a una diferencia de temperatura.

Equilibrio térmico: es una situación en la que dos objetos no intercambian energía, por calor o por radiación electromagnética, si se colocan en contacto térmico.

#### Ley cero de la termodinámica

Si dos objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí.

Temperatura: propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos.

## 12.7 Termómetros y escala de temperatura Celsius

Termométro: son dispositivos que sirven para medir la temperatura de un sistema.

El termómetro se calibra al colocarlo en contacto térmico con un sistema natural que permanezca a temperatura constante. Uno de dichos sistemas es una mezcla de hielo y agua en

equilibrio térmico a presión atmosférica. En la **escala de temperatura Celsius**, esta mezcla se define que tiene una temperatura de cero grados Celsius, que se escribe como 0°C; esta temperatura se llama *punto de hielo del agua*. Otro sistema empleado comúnmente es una mezcla de agua y vapor en equilibrio térmico a presión atmosférica; su temperatura se define como 100°C, que es el *punto de vapor del agua*.

## 12.8 Escala absoluta de temperatura

<u>Cero absoluto:</u> se establece al valor  $-273.15^{\circ}$ C para la **escala absoluta de temperatura**.

El tamaño de un grado en la escala absoluta de temperatura se elige como idéntica al tamaño de un grado en la escala Celsius. Por lo tanto, la conversión entre dichas temperaturas es:

$$T_C = T - 273.15$$

donde  $T_C$  es la temperatura Celsius y T es la temperatura absoluta.

#### Las escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit y Kelvin

La escala Fahrenheit ubica la temperatura del punto de hielo en 32°F y la temperatura del punto de vapor en 212°F. La relación entre las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit es:

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^{\circ}F$$

La relación entre los cambios de temperatura en las escalas Celsius, Kelvin y Fahrenheit:

$$\Delta T_C = \Delta T = \frac{5}{9} \Delta T_F$$

De estas tres escalas de temperatura, sólo la escala Kelvin se apoya en un verdadero valor cero de temperatura.

## 12.9 Expansión térmica de sólidos y líquidos

El estudio del termómetro líquido utiliza uno de los cambios mejor conocidos en una sustancia: a medida que aumenta su temperatura, su volumen se incrementa. Este fenómeno, conocido como **expansión térmica**, desempeña un importante papel en numerosas aplicaciones de ingeniería. La expansión térmica es una consecuencia del cambio en la separación promedio entre los átomos en un objeto.

Suponga que un objeto tiene una longitud inicial  $L_i$  a lo largo de alguna dirección en alguna temperatura, y la longitud aumenta en una cantidad  $\Delta L$  para un cambio en temperatura  $\Delta T$ . Es conveniente considerar el cambio fraccionario en longitud por cada grado de cambio de temperatura, entonces se define el coeficiente de expansión lineal promedio como:

$$\alpha \equiv \frac{\Delta L/L_i}{\Delta T}$$

Para fines de cálculo, esta ecuación se reescribe como:

$$\Delta L = \alpha L_i \Delta T$$

o en la forma:

$$L_f - L_i = \alpha L_i \left( T_f - T_i \right)$$

donde  $L_f$  es la longitud final,  $T_i$  y  $T_f$  son las temperaturas inicial y final, respectivamente, y la constante de proporcionalidad a es el coeficiente de expansión lineal promedio para un material dado y tiene unidades de  $({}^{\circ}C)^{-1}$ .

Ya que las dimensiones lineales de un objeto cambian con la temperatura, se sigue que el área superficial y el volumen cambian. El cambio en volumen es proporcional al volumen inicial  $V_i$  y al cambio en temperatura de acuerdo con la relación:

$$\Delta V = \beta V_i \Delta T$$

Comunmente, se cumple que  $\beta = 3\alpha$ .

## 12.10 Descripción macroscópica de un gas ideal

La ecuación de expansión volumétrica  $\Delta V = \beta V_i \Delta T$  se basa en la suposición de que el material tiene un volumen inicial  $V_i$  antes de que ocurra un cambio de temperatura. Tal es el caso para sólidos y líquidos, porque tienen un volumen fijo a una temperatura dada.

Para un gas, es útil saber cómo se relacionan las cantidades volumen V, presión P y temperatura T para una muestra de gas de masa m. En general, la ecuación que interrelaciona estas cantidades, llamada ecuación de estado, es muy complicada. Sin embargo, si el gas se mantiene a una presión muy baja (o densidad baja), la ecuación de estado es muy simple y se puede determinar a partir de resultados experimentales. Tal gas de densidad baja se refiere como un gas ideal. El modelo de gas ideal se puede emplear para efectuar predicciones que sean adecuadas para describir el comportamiento de gases reales a bajas presiones.

#### Ley de gas ideal

$$PV = cT$$

donde c, es una constante que se define como c = nR, con n el número de moles de la sustancia y R se llama **constante universal de los gases** y tiene el valor:

$$R = 0.082 \; \frac{L \; atm}{mol \; K}$$

## 12.11 Calor y energía interna

La **energía interna** es toda la energía de un sistema que se asocia con sus componentes microscópicos, átomos y moléculas, cuando se observa desde un marco de referencia en reposo respecto al centro de masa del sistema.

El **calor** se define como un proceso de transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. También es la cantidad de energía Q transferida mediante este proceso.

La **caloría** (cal), que se define como la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar legal temperatura de 1 g de agua de 14.5°C a 15.5°C.

#### Equivalente mécanico del calor

$$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J}$$

Un nombre más conveniente sería equivalencia entre energía mecánica y energía interna, pero el nombre histórico tiene mucha presencia en el lenguaje cotidiano, a pesar del uso incorrecto de la palabra calor.

## 12.12 Calor específico y calorimetría

La capacidad térmica (o calorífica) C de una muestra particular se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de dicha muestra en 1°C. A partir de esta definición, se ve que si la energía Q produce un cambio  $\Delta T$  en la temperatura de una muestra, entonces

$$Q = C\Delta T = C(T_f - T_i)$$

El calor específico c de una sustancia es la capacidad térmica por unidad de masa. Por lo tanto, si a una muestra de una sustancia con masa m se le transfiere energía Q y la temperatura de la muestra cambia en  $\Delta T$ , el calor específico de la sustancia es:

$$c \equiv \frac{Q}{m\Delta T}$$
 i.e  $C = mc$ 

donde

$$[c] = \frac{\text{cal}}{\text{g}^{\circ}\text{C}} = 4.186 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

El calor específico es en esencia una medida de qué tan insensible térmicamente es una sustancia a la adición de energía.

A partir de esta definición, es factible relacionar la energía Q transferida entre una muestra de masa m de un material y sus alrededores con un cambio de temperatura  $\Delta T$  como:

$$Q = mc\Delta T$$

#### 12.13 Calor latente

<u>Convención</u>: se utilizará el término *material de fase superior* para indicar que el material está a una temperatura alta, cuando se estudien dos fases de un material.

Considere un sistema que contiene una sustancia en dos fases en equilibrio, como hielo y agua. La cantidad inicial de material de fase superior, agua, en el sistema es  $m_i$ . Ahora imagine que al sistema entra la energía Q. Como resultado, la cantidad final de agua es  $m_f$  debido a la fusión de un poco de hielo. Por lo tanto, la cantidad de hielo derretido es igual a la cantidad de agua nueva:  $\Delta m = m_f - m_i$ . Para este cambio de fase, el calor latente se define como:

$$L \equiv \frac{\mathbf{Q}}{\Delta m}$$

De la definición de calor latente, y de nuevo al elegir el calor como el mecanismo de transferencia de energía, la energía requerida para cambiar la fase de una sustancia pura es:

$$Q = L \Delta m$$

donde  $\Delta m$  es el cambio en masa del material de fase superior.

- Calor latente de fusión  $(L_f)$ : es el término que se aplica cuando el cambio de fase es de sólido a líquido.
- Calor latente de vaporización:  $(L_v)$ : es el término que se usa cuando el cambio de fase es de líquido a gas.

## 12.14 Mecanismos de transferencia de energía en procesos térmicos

El proceso de transferencia de energía por calor también se llama **conducción** o **conducción térmica**.

Consideremos el siguiente modelo:




Figure 20: Transferencia de energía a través de una placa conductora con un área de sección transversal A y un espesor  $\Delta x$ .

La conducción se presenta sólo si hay una diferencia en temperatura entre dos partes del medio de conducción. Considere una placa de material de espesor  $\Delta x$  y área de sección transversal A. Una cara de la placa está a una temperatura  $T_c$  y la otra está a una temperatura  $T_h > T_c$ . Se encuentra que la energía Q se transfiere en un intervalo de tiempo  $\Delta t$  desde la cara más caliente hacia la más fría. La rapidez  $P = Q/\Delta t$  a la que ocurre esta transferencia de energía se encuentra que es proporcional al área de sección transversal y a la diferencia de temperatura  $\Delta T = T_h - T_c$ , e inversamente proporcional al espesor:

$$P = \frac{Q}{\Delta t} \propto A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

Para una placa de espesor infinitesimal dx y diferencia de temperatura dT, se escribe la **ley de conducción térmica** como:

 $P = kA \left| \frac{dT}{dx} \right|$ 

donde la constante de proporcionalidad k es la conductividad térmica del material y  $\left|\frac{dT}{dx}\right|$  es el gradiente de temperatura.

Suponga que una larga barra uniforme de longitud L se aísla térmicamente de modo que la energía no puede escapar por calor de su superficie, excepto en los extremos. Un extremo está en contacto térmico con un depósito de energía a temperatura  $T_c$ , y el otro extremo está en contacto térmico con un depósito a temperatura  $T_h > T_c$ . Cuando se logra un estado estable, la temperatura en cada punto a lo largo de la barra es constante en el tiempo. En este caso, si se supone que k no es una función de la temperatura, el gradiente de temperatura es el mismo en todas partes a lo largo de la barra y es:

$$\left|\frac{d\mathbf{T}}{dx}\right| = \frac{\mathbf{T}_h - \mathbf{T}_c}{\mathbf{L}}$$

Por lo tanto, la rapidez de transferencia de energía por conducción a través de la barra es:

$$P = \frac{kA}{L} \left( T_h - T_c \right)$$

#### Resistencia térmica

El término  ${\cal L}/k$  para una sustancia particular se conoce como el valor R del material. Por lo tanto

$$P = \frac{A (T_h - T_c)}{\sum_i R_i}$$

donde  $R_i = L_i/k_i$ .

#### Convección

Se dice que la energía transferida por el movimiento de una sustancia caliente se transfiere por convección, que es una forma de transferencia de materia.

$$P = hA (T - T_0)$$

donde h es la constante de convección, A es la superficie de contacto y T es la temperatura del cuerpo.

#### Radiación

El tercer medio de transferencia de energía que se analizará es la radiación térmica.

La rapidez a la que un objeto radia energía es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de la superficie. Conocida como ley de Stefan, este comportamiento se expresa en forma de ecuación como:

$$P = \sigma A e T^4$$

donde P es la potencia en watts de las ondas electromagnéticas radiadas de la superficie del objeto,  $\sigma$  es una constante igual a 5.67 x  $10^{-8} \ W/m^2 K^4$ , A es el área superficial del objeto en metros cuadrados, e es la emisividad y T es la temperatura superficial en kelvins.

Si un objeto está a una temperatura T y sus alrededores están a una temperatura promedio  $T_0$ , la rapidez neta de energía ganada o perdida por el objeto como resultado de la radiación es:

$$P_{neta} = \sigma Ae \left( T^4 - T_0^4 \right)$$

## Part IV

# Electricidad y Magnetismo

## 13 Campos eléctricos

## 13.1 Propiedades de las cargas eléctricas

Propiedades:

- existen dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa.
- cargas de un mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen.
- en un sistema aislado la carga eléctrica siempre se conserva.
- las cargas eléctricas siempre se presentan como un entero múltiplo de una cantidad básica de carga e.
- la carga eléctrica se escribe  $q=\pm Ne$  donde N es algún número entero.
- $\bullet$  el electrón tiene una carga -e y el protón una carga +e. El neutrón, no posee carga.

## 13.2 Objetos de carga mediante inducción

- Los **conductores** eléctricos son aquellos materiales en los cuales algunos de los electrones son libres no están unidos a átomos y pueden moverse con libertad a través del material.
- Los aislantes eléctricos son aquellos materiales en los cuales todos los electrones están unidos a átomos y no pueden moverse libremente a través del material.
- Los **semiconductores**, tienen propiedades eléctricas que se ubican entre las correspondientes a los aislantes y a los conductores.

## 13.3 Ley de Coulomb

Al generalizar las propiedades de la fuerza eléctrica entre dos partículas inmóviles con carga, se usa el término *carga puntual* que hace referencia a una partícula con carga de tamaño cero. Debido a observaciones experimentales es posible encontrar la magnitud de una fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales establecidas por la **Ley de Coulomb**:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

donde k es una constante conocida como constante de Coulomb.

La fuerza eléctrica, como la fuerza de gravedad, es conservativa.

La unidad de carga del SI es el **coulomb** (C). La constante de Coulomb k en unidades del SI tiene el valor:

$$k = 8.987 \times 10^9 \frac{\text{N}m^2}{\text{C}^2}$$

Además esta constante se expresa como:

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

donde la constante  $\varepsilon_0$  se conoce como la permitividad del vacío, cuyo valor es:

$$\varepsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N}m^2}$$

La unidad de carga más pequeña, es la carga de un electrón (-e) o de un protón (e), con una magnitud de:

$$e = 1.60218 \times 10^{-19} \text{C}$$

La ley de Coulomb, expresada en forma vectorial para una fuerza eléctrica ejercida por una carga  $q_1$  sobre una segunda carga  $q_2$ , rescrita como  $\vec{F}_{12}$ , es

$$\vec{F}_{12} = k \; \frac{q_1 q_2}{r^2} \; \hat{r}_{12}$$

donde  $\hat{r}_{12}$  es un vector unitario dirigido de  $q_1$  hacia  $q_2$ .




Figure 21: Dos cargas puntuales separadas por una distancia r ejercen una fuerza mutua que está determinada por la Ley de Coulomb.

Si  $q_1$  y  $q_2$  son del mismo signo, el producto  $q_1q_2$  es positivo. Si  $q_1$  y  $q_2$  son de signos opuestos, el producto  $q_1q_2$  es negativo. Estos signos indican la dirección relativa de la fuerza, pero no la dirección absoluta. Un producto negativo indica que se trata de una fuerza de atracción, por lo que cada una de las cargas experimenta una fuerza hacia la otra. Un producto positivo indica que se trata de una fuerza de repulsión tal que cada carga experimenta una fuerza que la separa de la otra. La dirección absoluta de la fuerza sobre una carga depende de la posición de la otra carga.

Cuando hay más de dos cargas presentes, la fuerza resultante de cualquiera de ellas es igual a la suma vectorial de las fuerzas ejercidas por las otras cargas individuales. Por ejemplo, si están presentes cuatro cargas, la fuerza resultante ejercida por las partículas 2, 3 y 4 sobre la partícula 1 es de

 $\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41}$ 

## 13.4 El campo eléctrico

El concepto de campo fue desarrollado por Faraday en relación con las fuerzas eléctricas. En este planteamiento, existe un **campo eléctrico** en la región del espacio que rodea a un objeto con carga: la **carga fuente**. Cuando otro objeto con carga, la **carga de prueba**, entra en este campo eléctrico, una fuerza eléctrica actúa sobre él.

El vector  $\vec{E}$  del campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la **fuerza eléctrica**  $\vec{F}$ , que actúa sobre una carga de prueba positiva  $q_0$  colocada en ese punto, dividida entre la carga de prueba

 $\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}}{q_0}$ 

El vector  $\vec{E}$  está en unidades del SI, newtons por cada coulomb (N/C). Observe que  $\vec{E}$  es el campo producido por una carga o distribución de carga separada de la carga de prueba; no es el campo producido por la propia carga de prueba, además observe que la existencia de un campo eléctrico es una propiedad de su fuente; la presencia de una carga de prueba no es necesaria para que el campo exista. La carga de prueba sirve como detector del campo eléctrico.

La dirección de  $\vec{E}$ , es la dirección de la fuerza que experimenta una carga de prueba positiva cuando es colocada en el campo; existe un campo eléctrico en un punto si una carga de prueba en dicho punto experimenta una fuerza eléctrica.

La fuerza ejercida sobre una partícula con carga q colocada en un campo eléctrico es

$$\vec{F}=q\vec{E}$$

Si q es positiva, la fuerza tiene la misma dirección que el campo. Si es negativa, la fuerza y el campo tienen direcciones opuestas.

Para determinar la dirección que tiene un campo eléctrico, considere una carga puntual q como carga fuente. Esta carga produce un campo eléctrico en todos los puntos del espacio que la rodea. En el punto P, a una distancia r de la carga fuente, se coloca una carga de prueba  $q_0$ . Imagine el uso de la carga de prueba para determinar la dirección de la fuerza eléctrica y, por lo tanto, la dirección del campo eléctrico. De acuerdo con la ley de Coulomb, la fuerza ejercida por q sobre la carga de prueba es

$$\vec{F} = k \; \frac{qq_0}{r^2} \; \hat{r}$$

dónde  $\hat{r}$  es un vector unitario con dirección de q hacia  $q_0$ .




Figure 22: Una carga de prueba  $q_0$  en el punto P está a una distancia r de la carga puntual q.

Ya que el campo eléctrico en P, que es la posición de la carga de prueba, queda definido por  $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ , el campo eléctrico en P establecido por q es

$$\vec{E} = k \; \frac{q}{r^2} \; \hat{r}$$

El campo eléctrico en el punto P debido a un grupo de cargas fuente se expresa como la suma vectorial

$$\vec{E} = k \sum_{i} \frac{q_i}{r_i^2} \; \hat{r}_i$$

donde  $r_i$  es la distancia desde la i-ésima carga fuente  $q_i$  hasta el punto P y  $\hat{r}^i$  es un vector unitario dirigido de  $q_i$  hacia P.

Dipolo eléctrico: se define como una carga positiva q y una carga negativa q separadas por una distancia 2d. El dipolo eléctrico es un buen modelo de muchas moléculas. Los átomos y moléculas neutros se comportan como dipolos cuando se colocan en un campo eléctrico externo.

## 13.5 Campo eléctrico de una distribución de carga continua

Con mucha frecuencia, en un grupo de cargas, la distancia existente entre ellas es mucho más reducida que la distancia entre el grupo y el punto donde se desea calcular el campo eléctrico. En esta situación, el sistema de cargas se modela como si fuera continuo. Es decir, el sistema de cargas espaciadas en forma compacta es equivalente a una carga total que es distribuida de forma continua a lo largo de alguna línea, sobre alguna superficie, o por todo el volumen.

El campo eléctrico en P debido a un elemento de carga con una carga  $\Delta q$  es

$$\Delta \vec{E} = k \; \frac{\Delta q}{r^2} \; \hat{r}$$

donde r es la distancia desde el elemento de carga hasta el punto P y  $\hat{r}$  es el vector unitario dirigido desde el elemento de carga hasta P. El campo eléctrico total en P debido a todos los elementos en la distribución de carga es aproximadamente

$$\vec{E} \approx k \sum_{i} \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \; \hat{r}_i$$

donde el índice i se refiere al i-ésimo elemento de orden i en la distribución. Ya que la distribución de carga ha sido modelada como continua, el campo total en P en el límite  $\Delta q_i \to 0$ 

es

$$\vec{E} = k \lim_{\Delta q_i \to 0} \sum_{i} \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i = k \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

donde la integración es sobre toda la distribución de carga. La integración de la ecuación anterior es una operación vectorial y debe ser tratada en forma apropiada.

Este tipo de cálculo se ilustra con varios ejemplos en los que la carga está distribuida a lo largo de una línea, sobre una superficie, o en todo un volumen. Cuando realice estos cálculos es conveniente que use el concepto de densidad de carga junto con las siguientes observaciones:

 Si una carga Q tiene una distribución uniforme en un volumen V, la densidad de carga volumétrica ρ se define como

$$\rho \equiv \frac{Q}{V}$$

donde rho está en  $C/m^3$ .

• Si una carga Q tiene una distribución uniforme sobre una superficie de área A, la densidad de carga superficial  $\sigma$  se define como

$$\sigma \equiv \frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{A}}$$

donde sigma está en  $C/m^2$ .

• Si una carga Q tiene una distribución uniforme a lo largo de una línea de longitud l, la densidad de carga lineal  $\lambda$  se define como

$$\lambda \equiv \frac{\mathbf{Q}}{l}$$

donde lambda está en C/m.

• Si la carga no tiene distribución uniforme en un volumen, superficie o línea, las cantidades de cargas dq en un elemento pequeño de volumen, superficie o longitud son

$$dq = \rho \ dV$$
  $dq = \sigma \ dA$   $dq = \lambda \ dl$ 

# 13.6 Líneas de campo eléctrico

Una forma conveniente de visualizar los patrones de los campos eléctricos es el trazo de líneas conocidas como **líneas de campo eléctrico**, establecidas por primera vez por Faraday, las cuales relacionan el campo eléctrico con una región del espacio.





Figure 23: Líneas de campo eléctrico para una carga puntual.






Figure 24: Líneas de campo eléctrico para dos Figure 25: Líneas de campo eléctrico para dos cargas puntuales de igual magnitud y de signo opuesto.

cargas puntuales positivas.

#### Ley de Gauss 14

#### 14.1 Flujo eléctrico

El total de líneas que penetran en la superficie es proporcional al producto EA. A este producto de la magnitud del campo eléctrico E y al área superficial A, perpendicular al campo, se le conoce como flujo eléctrico  $\Phi$ .

$$\Phi = EA\cos(\theta)$$

Con base en las unidades del SI correspondientes a E y A,  $\Phi$  se expresa en (N  $m^2$ / C). El flujo eléctrico es proporcional al número de las líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie.

Considere una superficie dividida en un gran número de elementos pequeños, cada uno de área  $\Delta A$ . Es conveniente definir un vector  $\Delta \vec{A}_i$  cuya magnitud representa el área del elemento i-ésimo sobre la superficie y cuya dirección está definida como perpendicular al elemento de superficie. El campo eléctrico  $\vec{E}$  en la ubicación de este elemento forma un ángulo  $u_i$  con el vector  $\Delta \vec{A}_i$ . El flujo eléctrico  $\Delta \Phi$  a través de este elemento es

$$\Delta \Phi = E_i \Delta A_i \cos(\theta_i) = \vec{E} \Delta \vec{A}_i$$

Al sumar las contribuciones de todos los elementos, obtiene el flujo total a través de la superficie.

$$\Phi \approx \sum \vec{E}_i \Delta \vec{A}_i$$

Si supone que el área de cada elemento se acerca a cero, en tal caso el número de elementos se acercaría al infinito y la suma se reemplaza por una integral. Debido a eso, la definición general del flujo eléctrico es

$$\Phi = \oint \vec{E} \ d\vec{A}$$

El flujo neto a través de la superficie es proporcional al número neto de líneas que salen de la superficie, donde número neto significa la cantidad de líneas que salen de la superficie menos la cantidad de líneas que entran.

## 14.2 Ley de Gauss

La Ley de Gauss se define como la correspondencia de tipo general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada y la carga encerrada en la superficie.

Suponga de nuevo una carga puntual positiva q ubicada en el centro de una esfera de radio r. Se sabe que la magnitud del campo eléctrico en todos los puntos de la superficie de la esfera es  $E = kq/r^2$ . Las líneas de campo están dirigidas radialmente hacia afuera y por tanto son perpendiculares a la superficie en todos sus puntos. Es decir, en cada punto de la superficie,  $\vec{E}$  es paralelo al vector  $\Delta \vec{A}$  que representa un elemento de área local  $\Delta A_i$  que rodea al punto en la superficie. Por lo tanto

$$\vec{E} \ \Delta \vec{A}_i = E \ \Delta A$$

y el flujo neto a través de la superficie gaussiana es igual a

$$\Phi = \oint \vec{E}d\vec{A} = \oint EdA = E \oint dA$$

donde se ha retirado E afuera de la integral ya que, por simetría, E es constante en la superficie y se conoce por  $E=kq/r^2$ . Además, en vista de que la superficie es esférica,  $\oint dA=A=4\pi r^2$ . Por lo tanto, el flujo neto a través de la superficie gaussiana es

$$\Phi = k \frac{q}{r^2} (4\pi r^2) = 4\pi k q$$

Dado que  $k = 1/4\pi\varepsilon_0$ , escribimos

$$\Phi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

#### Observaciones

- el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea a una carga puntual q tiene un valor de  $q/e_0$  y es independiente de la forma de la superficie.
- el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que no rodea a ninguna carga es igual a cero.

# 14.3 Conductores en equilibrio estático

Un buen conductor eléctrico contiene cargas (electrones) que no se encuentran unidas a ningún átomo y debido a eso tienen la libertad de moverse en el interior del material. Cuando dentro de un conductor no existe ningún movimiento neto de carga, el conductor está en **equilibrio electrostático**. Un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades:

- En el interior del conductor el campo eléctrico es cero, si el conductor es sólido o hueco.
- Si un conductor aislado tiene carga, ésta reside en su superficie.

- El campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud  $s/e_0$ , donde s es la densidad de carga superficial en ese punto.
- En un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es el menor.

## 15 Potencial eléctrico

Cuando se coloca una carga de prueba  $q_0$  en un campo eléctrico  $\vec{E}$  producido por alguna distribución de carga fuente, la fuerza eléctrica que actúa sobre ella es  $q_0\vec{E}$ . La fuerza  $q_0\vec{E}$  es conservativa, ya que la fuerza entre cargas descrita por la ley de Coulomb es conservativa. Cuando se traslada la carga de prueba por algún agente externo en el campo, el trabajo consumido por el campo en la carga es igual al trabajo invertido por el agente externo que origina el desplazamiento, pero con signo negativo.

Al analizar los campos eléctricos y magnéticos, es común utilizar la notación  $d\vec{s}$  para representar un vector de desplazamiento infinitesimal que tiene una orientación tangente a una trayectoria a través del espacio. Esta trayectoria puede ser recta o curva, y la integral calculada a lo largo de esta trayectoria se conoce como integral de la trayectoria, o bien, integral de línea.

Para un desplazamiento infinitesimal  $d\vec{s}$  de una carga puntual  $q_0$  inmersa en un campo eléctrico, el trabajo realizado por un campo eléctrico sobre la misma es  $\vec{F}d\vec{s} = q_0\vec{E}ds$ . Conforme el campo consume esta cantidad de trabajo, la energía potencial del sistema carga-campo cambia en una cantidad  $dU = -q_0\vec{E}d\vec{s}$ . Para un desplazamiento finito de la carga desde el punto A al punto B, el cambio en energía potencial del sistema  $\Delta U = U_B - U_A$  es

$$\Delta U = -q_0 \int_A^B \vec{E} \ d\vec{s}$$

La integración se lleva a cabo a lo largo de la trayectoria que  $q_0$  sigue al pasar de A a B. Porque la fuerza  $q_0\vec{E}$  es conservativa, la integral de línea no depende de la trayectoria de A a B.

Al dividir la energía potencial entre la carga de prueba se obtiene una cantidad física que depende sólo de la distribución de carga fuente y tiene un valor en cada uno de los puntos de un campo eléctrico. Esta cantidad se conoce como **potencial eléctrico** (V):

$$V = \frac{U}{q_0}$$

Si la carga de prueba es desplazada entre las posiciones A y B en un campo eléctrico, el sistema carga-campo experimenta un cambio en su energía potencial. La **diferencia de potencial**  $\Delta V = V_B - V_A$  entre los puntos A y B de un campo eléctrico se define como el cambio en energía potencial en el sistema al mover una carga de prueba  $q_0$  entre los puntos, dividido entre la carga de prueba:

$$\Delta V \equiv \frac{\Delta U}{q_0} = -\int_A^B \vec{E} \ d\vec{s}$$

Si un agente externo traslada una carga de prueba de A a B sin modificar la energía cinética de ésta, el agente realiza un trabajo que modifica la energía potencial del sistema:  $W=\Delta U$ . Imagine una carga q arbitraria localizada en un campo eléctrico. El trabajo consumido por un agente externo al desplazar una carga q a través de un campo eléctrico con una velocidad constante es

$$W = q\Delta V$$

Ya que el potencial eléctrico es una medida de la energía potencial por unidad de carga, la unidad del SI, tanto del potencial eléctrico como de la diferencia de potencial, es joules por cada coulomb, que se define como un **volt** (V):

$$1 \text{ V} \equiv 1 \frac{\text{J}}{\text{C}}$$

Como conclusión, el campo eléctrico es una medida de la relación de cambio en función de la posición del potencial eléctrico.

# 16 Capacitancia y materiales dieléctricos

### 16.1 Definición de capacitancia

La combinación de dos conductores se conoce como **capacitor**. Los conductores son las placas. Si los conductores llevan carga de igual magnitud y signo opuesto existe una diferencia de potencial  $\Delta V$  entre ellos.

La cantidad de carga Q en un capacitor es linealmente proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores; es decir,  $Q \propto V$ . La constante de proporcionalidad depende de la forma y separación de los conductores. Esta relación se escribe como  $Q = C\Delta V$  si define la capacitancia de la siguiente manera:

**Definición:** La **capacitancia** C de un capacitor se define como la relación de la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores a la magnitud de la diferencia de potencial entre dichos conductores:

 $C \equiv \frac{Q}{\Lambda V}$ 

La capacitancia siempre es una cantidad positiva. Además, la carga Q y la diferencia de potencial  $\Delta V$  siempre se expresan como cantidades positivas.

En unidades del SI la capacitancia se expresa en coulombs por cada volt. La unidad del SI para capacitancia es el farad (F).

 $1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}}$ 

Piense en un capacitor formado por un par de placas paralelas, cada placa está conectada a una de las terminales de una batería, que actúa como fuente de diferencia de potencial. Si al inicio el capacitor no está cargado, la batería establece una campo eléctrico en los alambres de conexión cuando se cierra el circuito. La diferencia de potencial entre las capas del capacitor es la misma que existe entre las terminales de la batería.

# 16.2 Cálculo de la capacitancia

Es posible deducir una expresión para la capacitancia producida por un par de conductores de cargas opuestas con una carga de magnitud Q, de la siguiente manera: primero calcule la diferencia de potencial. A continuación utilice la expresión  $C=Q/\Delta V$  a fin de evaluar la capacitancia.

Sin embargo, la situación más común es que de dos conductores, solo un conductor también tenga capacitancia. Por ejemplo, imagine un conductor esférico con carga. Las líneas del campo eléctrico alrededor de este conductor son exactamente las mismas que si se tratara de una cubierta conductora, esférica de radio infinito, concéntrico con la esfera, y con una carga de la misma magnitud pero de signo opuesto. Por lo tanto, identifique esta cubierta imaginaria

como el segundo conductor de un capacitor de dos conductores. El potencial eléctrico de una esfera de radio r es simplemente kQ/a, y si V=0 en el caso de la cubierta infinitamente grande, tiene

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{kQ/a} = \frac{r}{k} = 4\pi\epsilon_0 r$$

Esta expresión muestra que la capacitancia de una esfera con carga y aislada es proporcional a su radio y es independiente tanto de la carga de la esfera como de la diferencia de potencial. La capacitancia de un par de conductores se ilustra mediante tres geometrías comunes, sobre todo, placas paralelas, cilindros concéntricos y esferas concéntricas. En estos ejemplos, suponga que los conductores cargados están separados por un espacio vacío.

### 16.2.1 Capacitor de placas paralelas

Dos placas metálicas paralelas de igual área A están separadas por una distancia d. Una placa tiene una carga +Q y la otra tiene una carga -Q. La densidad de carga superficial en cada placa es  $\sigma = Q/A$ . El valor del campo eléctrico entre las placas es

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

Ya que el campo entre las placas es uniforme, la magnitud de la diferencia de potencial entre las placas es igual a Ed, por lo tanto

$$\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

Luego, la capacitancia es

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{Qd/\epsilon_0 A} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Es decir, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es proporcional al área de sus placas e inversamente proporcional a la separación de las placas.

# 16.3 Combinaciones de capacitores

En los circuitos eléctricos con frecuencia se combinan dos o más capacitores. Es posible calcular la capacitancia equivalente de ciertas combinaciones, en donde supondrá que los capacitores a combinar están inicialmente descargados.

### 16.3.1 Combinación en paralelo




Figure 26: a) Una combinación en paralelo de dos capacitores en un circuito eléctrico en el cual la diferencia de potencial entre las terminales de la batería, es igual a V. b) Diagrama de circuito para esta combinación en paralelo. c) La capacitancia equivalente.

Las diferencias de potencial individuales a través de capacitores conectados en paralelo son las mismas e iguales a la diferencia de potencial aplicada a través de la combinación. Es decir,

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$

donde  $\Delta V$  es el voltaje de terminal de la batería.

Después de que la batería se une al circuito, los capacitores rápidamente alcanzan su carga máxima. Sean las cargas máximas en los dos capacitores  $Q_1$  y  $Q_2$ . La carga total  $Q_{tot}$  almacenada por los dos capacitores es

$$Q_{tot} = Q_1 + A_2$$

Es decir, la carga total en capacitores conectados en paralelo es la suma de las cargas en los capacitores individuales.

Suponga que quiere sustituir estos dos capacitores por un capacitor equivalente que tenga una capacitancia  $C_{eq}$ . El efecto que este capacitor equivalente tiene sobre el circuito debe ser exactamente el mismo que el efecto de la combinación de los dos capacitores individuales. Es decir: el capacitor equivalente debe almacenar carga  $Q_{tot}$  cuando se conecte a la batería. El voltaje a través del capacitor equivalente es  $\Delta V$  porque el capacitor equivalente se conecta directamente a través de las terminales de la batería. Por lo tanto, para el capacitor equivalente,

$$Q_{tot} = C_{eq} \ \Delta V$$

Luego

$$C_{eq}~\Delta V = C_1~\Delta V_1 = C_2~\Delta V_2$$
 
$$C_{eq} = C_1 + C_2~(\text{combinaciones en paralelo})$$

donde se cancelan los voltajes porque todos son iguales. Si este tratamiento se extiende a tres o más capacitores conectados en paralelo, se encuentra que la capacitancia equivalente

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$$
 (combinaciones en paralelo)

#### 16.3.2 Combinación en serie




Figure 27: a) Combinación en serie de dos capacitores. Las cargas en ambos capacitores son iguales. b) Diagrama del circuito para la combinación en serie. c) La capacitancia equivalente.

Las cargas de los capacitores conectados en serie son iguales.

$$Q = Q_1 = Q_2$$

donde Q es la carga que se movió entre un alambre y la placa exterior conectada de uno de los capacitores.

El voltaje total  $V_{tot}$  a través de la combinación se divide entre los dos capacitores:

$$\Delta V_{tot} = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

donde  $V_1$  y  $V_2$  son las diferencias de potencial presentes en los capacitores  $C_1$  y  $C_2$ , respectivamente. En general, la diferencia de potencial total aplicada a cualquier cantidad de capacitores conectados en serie es la suma de las diferencias de potencial presentes entre cada uno de los capacitores individuales.

Suponga que el simple capacitor individual equivalente ejerce un efecto idéntico sobre el circuito que la combinación en serie cuando está conectado a la batería. Una vez que está totalmente cargado, el capacitor equivalente deberá tener una carga igual a -Q en su placa derecha y una carga de +Q en su placa izquierda. Al aplicar la definición de capacitancia se tiene

$$\Delta V_{tot} = \frac{Q}{C_{eq}}$$

$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2}$$

Se cancelan las cargas porque son las mismas

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \text{ (combinaciones en serie)}$$

Cuando es aplicado este análisis a una combinación de tres o más capacitores conectados en serie, la correspondencia para la capacitancia equivalente es

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \text{ (combinaciones en serie)}$$

### 16.4 Energía almacenada en un capacitor con carga

Ya que las cargas positiva y negativa están separadas en el sistema de dos conductores en un capacitor, en el sistema se almacena energía potencial eléctrica.

Suponga que q es la carga del capacitor en un determinado instante durante el proceso de carga. En ese mismo momento, la diferencia de potencial a través del capacitor es  $\Delta V = q/C$ . Se sabe que el trabajo necesario para transferir un incremento de carga dq de la placa que tiene una carga -q a la placa que tiene una carga +q es

$$dW = \Delta V \ dq = \frac{q}{C} \ dq$$

El trabajo total requerido para cargar el capacitor desde q=0 hasta una carga final q=Q es

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} \ dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q \ dq = \frac{Q^2}{2C}$$

El trabajo invertido al cargar el capacitor se presenta como una energía potencial eléctrica U almacenada en el mismo. Es posible expresar la energía potencial almacenada en el capacitor con carga como:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q \ \Delta V = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$$

Este resultado es aplicable a cualquier capacitor, sea cual fuere su geometría. Para una capacitancia determinada, la energía almacenada aumenta al incrementarse la carga y la diferencia de potencial.

Considere la energía almacenada en un capacitor como si estuviera almacenada en el campo eléctrico producido entre las placas al cargar el capacitor. En el caso de un capacitor de placas paralelas, la diferencia de potencial está relacionada con el campo eléctrico mediante la correspondencia  $\Delta V = Ed$ . Además, su capacitancia es  $C = \epsilon_0 A/d$ . Si sustituyen estas expresiones, se obtiene

$$U = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} (E^2 d^2) = \frac{1}{2} (\epsilon_0 A d) E^2$$

En vista de que el volumen ocupado por el campo eléctrico es Ad, la energía por cada unidad de volumen  $u_E = U/Ad$ , conocida como densidad de energía, es

$$u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$$

Esta expresión es válida de manera general, independientemente de la fuente del campo eléctrico. Es decir, la densidad de energía en cualquier campo eléctrico en un punto dado es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico.

# 16.5 Capacitores con material dieléctrico

Un **dieléctrico** es un material no conductor. Consideremos un capacitor de placas paralelas que, sin dieléctrico, tiene una carga  $Q_0$  y una capacitancia  $C_0$ . La diferencia de potencial en las terminales del capacitor es  $V_0 = Q_0/C_0$ . Si ahora se inserta un material dieléctrico entre las placas, el voltímetro indica que el voltaje entre las placas disminuye un valor  $\Delta V$ . Los voltajes con y sin dieléctrico están relacionados mediante el factor k como sigue:

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{k}$$

Ya que  $\Delta V < \Delta V_0$ , se ve que k > 1. El factor adimensional k se llama constante dieléctrica del material, la cual varía de un material a otro.

Ya que la carga  $Q_0$  en el capacitor no cambia, la capacitancia debe cambiar al valor

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\Delta V_0 k} = k \frac{Q_0}{\Delta V_0} = k C_0$$

Es decir, la capacitancia aumenta en un factor k cuando el material dieléctrico llena por completo la región entre placas. En el caso de un capacitor de placas paralelas, donde  $C_0 = \epsilon_0 A/d$ , se expresa la capacitancia cuando el capacitor está lleno de material dieléctrico como sigue:

$$C = k \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

# 17 Corriente y resistencia

### 17.1 Corriente eléctrica

La cantidad de flujo de las cargas eléctricas depende del material a través del cual pasan las cargas y de la diferencia de potencial que existe de un extremo al otro del material. Siempre que hay un flujo neto de carga a través de alguna región, se dice que existe una corriente eléctrica. Para definir la corriente con mayor precisión, suponga que las cargas tienen un movimiento perpendicular a una superficie A. La corriente es la proporción a la cual circula la carga a través de esta superficie. Si Q es la cantidad de carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo de tiempo t, la corriente promedio  $I_{prom}$  es igual a la carga que pasa a través de A por unidad de tiempo:

 $I_{prom} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ 

Si la proporción a la que circula la carga varía en el tiempo, entonces, la corriente también varía en el tiempo; se define de la corriente instantánea I como el límite diferencial de la corriente promedio:

 $I \equiv \frac{dQ}{dt}$ 

La unidad del SI para la corriente es el **ampere** (A):

$$1 A = 1 \frac{C}{s}$$

Las partículas con carga que pasan a través de la superficie pueden ser positivas, negativas, o ambas. Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección que la del flujo de la carga positiva. En los conductores eléctricos, como cobre o aluminio, la corriente está ocasionada por el movimiento de electrones con carga negativa. Por lo tanto, en cualquier conductor, la dirección de la corriente es la opuesta a la dirección del flujo de los electrones. Es común referirse a una carga en movimiento (positiva o negativa) como un portador de carga móvil.

#### 17.2 Resistencia

Piense en un conductor de área de sección transversal A que transporta una corriente I. La densidad de corriente J en el conductor se define como la corriente por unidad de área. La densidad de corriente es igual a

 $J \equiv \frac{I}{A}$ 

donde J tiene unidades en el SI de amperes por cada metro cuadrado. Esta expresión es válida sólo si la densidad de corriente es uniforme y sólo si la superficie del área de sección transversal A es perpendicular a la dirección de la corriente.

Tan pronto como se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico. En algunos materiales, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico:

$$J = \sigma E$$

donde la constante de proporcionalidad  $\sigma$  se conoce como conductividad del conductor.

Los materiales que obedecen la ley de Ohm y por tanto cumplen esta simple correspondencia entre E y J, se conocen como materiales  $\acute{o}hmicos$ . Sin embargo, se ha encontrado experimentalmente que no todos los materiales tienen esta propiedad.

Si consideramos un segmento de alambre recto de área de sección transversal uniforme Ay de longitud l, obtendrá una ecuación que resulte útil en aplicaciones prácticas. De un extremo al otro del alambre se mantiene una diferencia de potencial  $\Delta V = V_b - V_a$ , lo que genera en el alambre un campo eléctrico y una corriente. Si supone que el campo es uniforme, la diferencia de potencial está relacionada con el campo mediante la relación

$$\Delta V = El$$

Por lo tanto, la densidad de corriente en el alambre se expresa en la forma

$$J = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{l}$$

Ya que J = I/A, la diferencia de potencial a través del alambre es

$$\Delta V = \frac{l}{\sigma} J = \left(\frac{l}{\sigma A}\right) I = RI$$

La cantidad  $R = l/\sigma A$  se conoce como la resistencia del conductor que es definida como la relación de la diferencia de potencial aplicada a un conductor entre la corriente que pasa por el mismo:

$$R \equiv \frac{\Delta V}{I}$$

Al estudiar los circuitos eléctricos utilizará esta ecuación una y otra vez. Con este resultado se observa que la resistencia tiene unidades del SI de volts por ampere. Un volt por ampere se define como un **ohm**  $(\Omega)$ :

$$1 \Omega = 1 \frac{V}{A}$$

La mayoría de los circuitos eléctricos usan elementos llamados **resistores** para controlar la corriente en las diferentes partes del circuito.

El recíproco de la conductividad es la **resistividad**  $\rho$ :

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

donde rho está en ohms-metros  $(\Omega m)$ . Ya que  $R = l/\sigma A$ , es posible expresar la resistencia a lo largo de la longitud de un bloque uniforme de material de la forma

$$R = \rho \; \frac{l}{A}$$

### 17.3 Resistencia y temperatura

En un intervalo limitado de temperatura, la resistividad de un conductor varía prácticamente de manera lineal con la temperatura, de acuerdo con la expresión

$$\rho = \rho_0 \left[ 1 + \alpha (T - T_0) \right]$$

donde  $\rho$  es la resistividad a cierta temperatura T (en grados Celsius),  $\rho_0$  la resistividad en alguna temperatura de referencia  $T_0$  (por lo general 20°C), y  $\alpha$  el **coeficiente de temperatura de resistividad**. El coeficiente de temperatura de resistividad se expresa como

$$\alpha = \frac{1}{\rho_0} \, \frac{\Delta \rho}{\Delta T}$$

donde  $\Delta \rho = \rho - \rho_0$  es el cambio en la resistividad durante el intervalo de temperatura  $\Delta T = T - T_0$ .

Ya que la resistencia es proporcional a la resistividad, la variación en la resistencia de una muestra es

$$R = R_0 \left[ 1 + \alpha (T - T_0) \right]$$

donde  $R_0$  es la resistencia a la temperatura  $T_0$ .

### Superconductores

Existe una clase de metales y de compuestos cuya resistencia disminuye hasta cero cuando llegan a una cierta temperatura  $T_c$ , conocida como temperatura crítica. Estos materiales se conocen como **superconductores**.




Figure 28: Resistencia en función de la temperatura para una muestra de mercurio (Hg).

#### 17.4 Potencia eléctrica

En los circuitos eléctricos típicos, la energía se transfiere de una fuente, como una batería, a algún dispositivo, como sería una lámpara o un receptor de radio. Por ello conviene determinar una expresión que permita calcular la rapidez de transferencia de esta energía.




Figure 29: Circuito constituido por un resistor de resistencia R y una batería con una diferencia de potencial  $\Delta V$  entre sus terminales. La carga positiva fluye en dirección de las manecillas del reloj.

Considere ahora la rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial eléctrica conforme la carga Q pasa a través del resistor:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt} (Q \Delta V) = \frac{dQ}{dt} \Delta V = I \Delta V$$

donde I es la corriente en el circuito. El sistema recupera su energía potencial cuando la carga pasa a través de la batería, a expensas de la energía química de la misma. La rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial conforme la carga pasa a través del resistor es igual a la rapidez a la cual el sistema adquiere energía interna en el resistor. Por lo tanto, la potencia  $\mathcal{P}$  que representa la rapidez a la cual se entrega energía al resistor, es

$$\mathcal{P} = I \ \Delta V$$

Se deduce este resultado si considera una batería que entrega energía a un resistor. Para calcular la potencia entregada por una fuente de voltaje a cualquier dispositivo que tenga una corriente I y esté sujeto a una diferencia de potencial  $\Delta V$  entre sus terminales. Apartir de que un resistor  $\Delta V = IR$ , la potencia entregada al resistor tiene una expresión alterna

$$\mathcal{P} = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

Cuando I se expresa en amperes,  $\Delta V$  en volts y R en ohms, la unidad del SI para la potencia es el **watt**. El proceso mediante el que se pierde potencia en forma de energía interna en un conductor de resistencia R, a menudo se llama *calentamiento joule*.

## 18 Circuitos de corriente directa

### 18.1 Fuerza electromotriz

Dado que en un circuito particular la diferencia de potencial en las terminales de la batería es constante, la corriente en el circuito es constante en magnitud y dirección y recibe el nombre de corriente directa. A la batería se le conoce como fuente de fuerza electromotriz, o más comúnmente, fuente de fem. (Lo que se conoce como fuerza electromotriz es un desafortunado equívoco histórico, pues describe no una fuerza, sino una diferencia de potencial en volts.) La fem  $\varepsilon$  de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales.




Figure 30: Diagrama de un circuito de una fuente de fem  $\varepsilon$  (en este caso, una batería), de resistencia interna r, conectada a un resistor externo, de resistencia R.

La terminal positiva de la batería se encuentra a un potencial más alto que la negativa. Puesto que una batería está hecha de materia, existe una resistencia al flujo de las cargas dentro de la misma. Esta resistencia recibe el nombre de **resistencia interna** r. En el caso de una batería ideal con una resistencia interna igual a cero, la diferencia de potencial a través de la batería (conocida como voltaje entre las terminales) es igual a su fem. El el voltaje entre las terminales de la batería  $\Delta V = V_d - V_a$  es:

$$\Delta V = \varepsilon - Ir$$

Notar que  $\varepsilon$  es equivalente al **voltaje en circuito abierto**, es decir, el voltaje entre las terminales cuando la corriente es igual a cero. La diferencia de potencial real entre las terminales de la batería depende de la corriente en la misma.

El voltaje entre las terminales  $\Delta V$  debe ser igual a la diferencia de potencial de un extremo a otro de la resistencia externa R, conocida como **resistencia de carga**. El resistor representa una carga en la batería porque ésta debe suministrar energía para que el aparato que contiene la resistencia funcione. La diferencia de potencial de un extremo a otro de la resistencia de carga es  $\Delta V = IR$ .

$$\varepsilon = IR + Ir$$

Al resolver en función de la corriente

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r}$$

Esta ecuación muestra que la corriente en este circuito simple depende tanto de la resistencia de carga R externa a la batería como de la resistencia interna r. Si R es mucho mayor que r, como es el caso de muchos circuitos útiles en la vida cotidiana, ignore r, es decir:

$$\varepsilon = IR$$

## 18.2 Resistores en serie y en paralelo

#### 18.2.1 Resistores en serie




Figure 31: Diagrama de un circuito de una fuente de fem  $\varepsilon$  (en este caso, una batería), de resistencia interna r, conectada a un resistor externo, de resistencia R.

Cuando dos o más resistores están interconectados como los de la figura anterior, se dice que están en una **combinación en serie**. En una conexión en serie, si una cantidad de carga Q sale de un resistor  $R_1$ , deberá también entrar en el segundo resistor  $R_2$ . Por lo tanto, en un intervalo determinado de tiempo, la misma cantidad de carga pasa a través de ambos resistores.

$$I = I_1 = I_2$$

donde I es la corriente de la batería,  $I_1$  es la corriente en el resistor  $R_1$  e  $I_2$  es la corriente en el resistor  $R_2$ .

La diferencia de potencial que se aplica a una combinación en serie de resistores se dividirá entre éstos. En la figura, ya que la caída de voltaje de a a b es igual a  $I_1R_1$  y la caída de voltaje de b a c es

$$\Delta V = I_1 R_1 + I_2 R_2$$

La diferencia de potencial entre las terminales de la batería también está aplicada a la resistencia equivalente  $R_{eq}$ :

$$\Delta V = IR_{eq}$$

donde la resistencia equivalente tiene el mismo efecto en el circuito que en la combinación en serie porque resulta de la misma corriente I en la batería. Al combinar estas ecuaciones para  $\Delta V$  se sustituyen los dos resistores en serie por una sola resistencia equivalente, cuyo valor es la suma de las resistencias equivalentes:

$$\Delta V = IR_{eq} = I_1R_1 + I_2R_2 \rightarrow R_{eq} = R_1 + R_2$$

La resistencia equivalente de tres o más resistores conectados en serie es

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Esta correspondencia indica que la resistencia equivalente de una combinación en serie de resistores es la suma numérica de las resistencias individuales y siempre es mayor que cualquier resistencia individual.

### 18.2.2 Resistores en paralelo




Figure 32: Diagrama de un circuito de una fuente de fem  $\varepsilon$  (en este caso, una batería), de resistencia interna r, conectada a un resistor externo, de resistencia R.

En una **combinación en paralelo**, las diferencias de potencial a través de los resistores son las mismas:

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$

donde  $\Delta V$ es el voltaje entre las terminales de la batería.

Cuando las cargas llegan al punto a en la figura b), se dividen en dos; una parte pasa a través de  $R_1$  y el resto a través de  $R_2$ . Una unión es cualquier punto en un circuito donde una corriente puede dividirse. Esta división resulta en menos corriente en cada resistor de la que sale de la batería. Debido a que la carga eléctrica se conserva, la corriente I que entra al punto a debe ser igual a la corriente total que sale del mismo:

$$I = I_1 + I_2$$

donde  $I_1$  es la corriente en  $R_1$  e  $I_2$  es la corriente en  $R_2$ .

La corriente en la resistencia equivalente  $R_{eq}$  es

$$I = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$$

donde la resistencia equivalente tiene el mismo efecto en el circuito que las dos resistencias en paralelo, por lo que la resistencia equivalente de dos resistores en paralelo se conoce por

$$I = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{\Delta V_1}{R_1} + \frac{\Delta V_2}{R_2} \to \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Una extensión de esta explicación a tres o más resistores en paralelo da:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

De esta expresión se ve que el inverso de la resistencia equivalente de dos o más resistences conectados en una combinación en paralelo es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Además, la resistencia equivalente siempre es menor que la resistencia más pequeña en el grupo.

### 18.3 Leyes de Kirchhoff

Es posible simplificar y explicar combinaciones de resistores aplicando la expresión  $\Delta V = IR$  y las reglas para las combinaciones en serie y en paralelo de los resistores. Muy a menudo, sin embargo, no es posible simplificar un circuito en una sola espira. El procedimiento para explicar circuitos más complejos se hace posible si se utilizan dos principios conocidos como leyes de Kirchhoff:

• Ley de la unión: En cualquier unión, la suma de las corrientes debe ser igual a cero:

$$\sum_{union} I = 0$$


• Ley de la espira: La suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira de un circuito cerrado debe ser igual a cero:


$$\sum_{espira} \Delta V = 0$$


La primera ley de Kirchhoff es un enunciado de la conservación de la carga eléctrica. La segunda ley de Kirchhoff es una consecuencia de la ley de conservación de energía.


Las siguientes son reglas para determinar las diferencias de potencial a través de un resistor y de una batería, utilizando la segunda ley y bajo la supocición de que la batería no tiene resistencia interna. Cada elemento del circuito se recorre de a hasta b, de izquierda a derecha.

- las cargas se mueven del extremo de potencial alto de un resistor hacia el extremo de potencial bajo; si un resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial  $\Delta V$  a través del resistor es -IR (figura a)).
- si un resistor se recorre en la dirección opuesta a la corriente, la diferencia de potencial  $\Delta V$  a través del resistor es +IRR (figura b)).
- Si una fuente de fem (suponiendo que tenga una resistencia interna igual a cero) es recorrida en la dirección de la fem (de negativo a positivo), la diferencia de potencial  $\Delta V$  es  $+\varepsilon$  (figura c)).
- si una fuente de fem (suponiendo que tenga una resistencia interna igual a cero) es recorrida en la dirección opuesta a la fem (de positivo a negativo), la diferencia de potencial  $\Delta V$  es  $-\varepsilon$  (figura d)).









En general, para resolver un problema de circuito en particular, el número de ecuaciones independientes que se necesitan para obtener las dos leyes es igual al número de corrientes desconocidas.