## FONDAMENTI DI AUTOMATICA

## Federico Mainetti Gambera

## 8 aprile 2020

## Indice

1	<b>SLI</b> [	SLIDE: Introduzione al corso  1.1 Informazioni generale					
	1.1	Concetti preliminari					
	1.3	Prerequisiti, motivazione e collocamento del corso					
	1.4	Relazione fra automatica e informatica					
_		oblema del controllo 4					
2							
	2.1	Concetti fondamentali					
	2.2	Strategie di controllo					
		2.2.2 Controllo in anello aperto (AA)					
		2.2.3 Controllo in anello chiuso (AC) o in retroazione o Feedback					
		2.2.4 Controllo in anello chiuso (AC) con compensazione del disturbo					
		2.2.5 Esempio					
		·					
3		emi dinamici (SD)					
	3.1	Introduzione					
	3.2	Esempi					
	3.3	Sistema dinamico (SD) a tempo continuo (TC)					
		3.3.1       Espressione del sistema       7         3.3.2       Definizioni       8					
		3.3.3 Esempi					
	3.4	Sistema dinamico (SD) a tempo discreto (TD)					
	0.1	3.4.1 Espressione del sistema					
		3.4.2 Definizioni					
		3.4.3 Esempi					
	3.5	Sistemi dinamici (SD) lineari tempo invarianti (LTI)					
		3.5.1 Equilibrio					
		3.5.2 Esempi					
		3.5.3 Movimento					
		3.5.4 Esponenziale di matrice					
		3.5.5 Esempi					
4	Line	arizzazione di sistemi dinamici non lineari (SD, NL, SISO, TC) nell'intorno di un					
		librio 15					
	4.1	Per l'equazione di stato					
	4.2	Per l'equazione d'uscita					
	4.3	Sistema linearizzato nell'intorno dell'equilibrio $\bar{u}, \bar{x}, \bar{y}$					
	4.4	Interpretazione					
5	Stak	pilità 16					
J	5.1	Equilibrio					
	5.2	Stabilità nei SD LTI a TC					
	5.3	Proprietà dei SD LTI a TC AS					
	5.4	Stabilità di un SD LTI a TC e matrice A					
	5.5	Stabilità e autovalori di $A$					
	5.6	Caso a TD (A diagonalizzabile)					
	5.7	Criteri di stabilità (asintotica) per SD LTI a TC					

	5.8 5.9	Esempi	18 18 18 19 19
6	Seg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	Serie di Fourier Trasformata di Fourier Trasformata di Laplace 6.3.1 Esempi 6.3.2 Proprietà della trasformata di Laplace Teorema del valore iniziale Teorema del valore finale Trasformate di Laplace notevoli Antitrasformazione secondo Heaviside	20 20 20 21 22 22 22 22 23
7	Fun 7.1 7.2 7.3	zione di trasferimento  Definizioni e nuovi concetti	25 25 25 26
8	<b>Ese</b> : 8.1		<b>27</b> 27
9			28
10	)		28
11			28
12	!		28

link clicca qui

## 1 SLIDE: Introduzione al corso

Slide: ../pdf/IntroduzioneCorsoFdA-2019.2020.pdf.

## 1.1 Informazioni generale

II mat Le slic	Alberto Leva eriale didattico è distribuito su Beep e sulla pagina del corso. de e il materiale del corso non è sufficiente, bisogna prendere appunti e studiare dai testi. ii sono prove in itinere.
1.2	Concetti preliminari
(azzuı c'è an	Laboratorio: due transistor (marroni) non in contatto diretto, ma legati da una barretta di rame rra), ci sono tre sensori di temperatura (blu), due sui transistor e uno sulla barretta (non si vede), iche una ventola che può essere azionata o meno. Lo scopo è controllare la temperatura della ta agendo su uno dei due transistor, mentre l'altro ha lo scopo di rappresentare un disturbo.
1.3	Prerequisiti, motivazione e collocamento del corso
	Struttura del corso. Nozioni base da sapere: derivate, integrali, invertire un matrice, autovalori ovettori.
1.4	Relazione fra automatica e informatica
[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]	

## 2 II problema del controllo

#### 2.1 Concetti fondamentali

[immagine dagli appunti del prof]

S: sistema da controllare.

U: variabili di controllo o in generale variabili di ingresso. Da notare è che per esempio anche una pompa che possiamo comandare e che tira fuori acqua dal nostro sistema è una variabile di ingresso perchè la controlliamo, nonostante la massa fisica dell'acqua esca. y: variabili d'uscita.

w: andamento desiderato di y o segnale di riferimento o set point.

d: disturbi.

L'obbiettivo è che y sia il più possibile uguale a w nonostante d e nonostante una conoscenza potenzialmente imperfetta di S.

#### 2.2 Strategie di controllo

#### 2.2.1 Controllo in anello aperto (AA)

[immagine dagli appunti del prof]

C: controllore.

Il controllore decide l'andamento di U sulla base di w. Il controllore non sa cosa succede in y e non conosce d.

Questo approccio funziona se il legame U o y è esattamente noto e non ci sono disturbi d.

#### 2.2.2 Controllo in anello aperto (AA) con compensazione del disturbo misurabile

[immagine dagli appunti del prof]

 $M_d$ : misuratore del disturbo.

 $d_m$ : misura di d.

Il controllore in questo caso non vede y, ma vede d, o meglio  $d_m$ .

Questo approccio funziona s il legame  $(U,d) \to y$  è esattamente noto e se  $d_m = d$ , cioè se la misura del disturbo è corretta.

#### 2.2.3 Controllo in anello chiuso (AC) o in retroazione o Feedback

[immagine dagli appunti del prof]

 $M_y$ : misuratore di y.

 $y_m$ : misura di y.

Questo sistema può contrastare i disturbi ed errori di modello anche senza conoscerli, il controllore ne vede gli effetti tramite  $y_m$ .

Naturalmente occorre sempre che  $y_m=y$ , se la misurazione è sbagliata non si può fare nulla. Non laavoriamo con le grandezze vere e proprie, ma con le loro misurazioni.

#### 2.2.4 Controllo in anello chiuso (AC) con compensazione del disturbo

[immagine dagli appunti del prof]

Questo approccio è come il caso precedente ma più pronto nel reagire a d. Nel caso precedente in seguito a un disturbo si reagisce alle sue conseguenze, in questo caso si reagisce in maniera preventiva ai disturbi.

N.B. la precisione di  $M_d$  conta meno di quella di  $M_y$ .

#### 2.2.5 Esempio

[immagine dagli appunti del prof]

Abbiamo una guida su cui scorre una massa M attaccata con una molla di costante elastica k. La massa viene spinta da una forza F=U (è l'ingresso, lo imponiamo al sistema). La y (uscita) del sistema è la posizione della massa sulla guida.

$$\begin{split} F_{molla} &= -ky \\ F_{attrito} &= -h\frac{d}{dt}y = -h\dot{y} \end{split}$$

#### Modello statico

Per prima cosa vediamo un modello statico (all'equilibrio) di questo sistema:

In un modello statico la velocità è nulla, e quindi la  $F_{attrito}=0$  e  $F+F_{molla}=0$ , che diventa  $F-k\bar{y}=0$ , dove peri  $\bar{y}$  si intende il valore di y in stato di equilibrio, e dunque  $\bar{y}=\frac{F}{k}$ . Quindi se voglio  $y=y^o$ , dove per  $y^o$  si intende un y desiderato, dovrò applicare una forza  $F=ky^o$ .

Analiziamo ora il sistema con un controllo in **AA**, supponendo che la costante elastica della molla sia  $k=k_n+\Delta k$ , dove  $k_n$  è detto k nominale.

Applicando quindi  $F=k_ny^o$ , otterrò  $y=\frac{F}{k_n+\Delta k}=\frac{k_n}{kn+\Delta k}y^o$ . Quindi si può avere un errore di modello dovuto a quel  $\Delta k$ , che provoca un errore di controllo, cioè che  $y\neq y^o$ .

Errore nel modello  $(\Delta k) \Longrightarrow$  errore nel controllo  $(y \neq y^o)$ 

Analiziamo ora il sistema con un controllo in AC.

Posso decidere di applicare una forza  $F=\alpha(y^o-y)$ , con  $\alpha>0$ . Il termine  $(y^o-y)$  rappresenta l'errore, (quello che voglio - quello che ho). F è la variabile di controllo ed è proporzionale  $(\alpha)$  all'errore. Questo è un esempio di applicazione di controllo ad anello chiuso.

Con questo approccio ottengo  $y=\frac{F}{k_n+\Delta k}=\frac{\alpha(y^o-y)}{k_n+\Delta k}$  e continuando i conti si arriva a  $\frac{y-y^o}{y^o}=\frac{k}{k+\alpha}$ , dove il termine  $\frac{y-y^o}{y^o}$  prende il nome di errore normalizzato. Se  $k=k_n$  non ho errore, però con  $\alpha$  abbastanza grande posso rendere l'errore piccolo a piacere (con possibili problemi di stabilità di cui parleremo più avanti).

#### Quindi:

- il controllo in AA è basato sul modello (usa  $k_n$ ); l'errore è nullo se il modello è esatto, se no non si può contrastare l'incertezza.
- il controllo in AC è basato su misure (usa  $y^o y$ ); l'errore può essere nullo anche con modello esatto, ma può rendere l'errore piccolo a piacere.

#### Modello dinamico

Vediamo ora il **modello dinamico**: Partiamo dalla famosa formula "massa  $\cdot$  accellerazione  $= \sum$  forze ".

Quindi  $m \cdot \ddot{y} = F - ky - h\dot{y}$ , cioè  $m\ddot{y}(t) + h\dot{y}(t) + ky(t) = F(t)$ .

Nel caso di un sistema con controllo in **AA**, F(t) non dipende da y(t) e quindi l'integrale generale non cambia qualunque sia F(t).

Nel caso di un sistema con controllo in **AC**, se, per esempio,  $F(t) = \alpha(y^o(t) - y(t)) + \beta \dot{y}(t)$ , ovvero se faccio dipendere la forza istante per istante, devo scrivere che  $m\ddot{y}(t) + h\dot{y}(t) + ky(t) = \alpha(y^o(t) - y(t)) + \beta \dot{y}(t)$ , cioè  $m\ddot{y}(t) + (h - \beta)\dot{y}(t) + (k + \alpha)y(t) = \alpha y^o(t)$ . Agendo con alfa e  $\beta$  sto cambiando il polinomio caratteristico dell'equazione differenziale e quindi sto cambiando l'integrale generale. L'integrale generale dipende dai parametri di controllo  $\alpha$  e  $\beta$ .

[immagine dagli appunti del prof]: schema a blocchi (verrà spiegato meglio più avanti) dell'esempio appena fatto.

link clicca qui

## 3 Sistemi dinamici (SD)

#### 3.1 Introduzione

[immagine dagli appunti del prof]

Premettendo che per questa trattazione la presenza del disturbo non è influente, ci poniamo la seguente domanda: se conosco u(t) sull'intervallo  $[t_0,t]$ , questo mi basta per conoscere  $y[t_0,t]$ , cioè l'andamento del segnale di y nell'intervallo  $[t_0,t]$ ?

Se la risposta a questa domanda è sì, significa che siamo in presenza di un sistema dinamico, se la risposta è no, il sistema non è dinamico.

Un sistema dinamico è un sistema in cui la conoscenza degli ingressi su un intervallo di tempo non è sufficiente per determinare l'andamento delle uscite sullo stesso intervallo di tempo.

## 3.2 Esempi

#### es. sistema non dinamico:

[immagine dagli appunti del prof]

La tensione u(t) è l'ingresso, la corrente sulla resistenza R è l'uscita y(t). La legge che governa questo circuito è  $y(t)=\frac{1}{R}u(t)$ , quindi noto U(t) conosco y(t). Siamo in presenza di un sistema non dinamico.

#### es. sistema dinamico:

[immagine dagli appunti del prof]

La tensione u(t) è l'ingresso, la corrente sulla capacità C è l'uscita y(t). Per conoscere  $y[t_0,t]$  mi occorrono  $u[t_0,t]$  e  $y(t_0)$ , notiamo che ci serve un solo numero (l'equazione differenziale che governa questo sistema è del primo ordine, quindi necessità di una sola costante arbitraria). Siamo in presenza di un sistema dinamico.

#### es. sistema dinamico:

[immagine dagli appunti del prof]

E' lo stesso esempio visto alla lezione precedente. Per conoscere  $y[t_0,t]$  mi occorrono  $u[t_0,t]$  e la posizione e la velocità iniziali, notiamo che ci servono due numeri (l'equazione differenziale che governa questo sistema è del secondo ordine, quindi necessità di due costanti arbitrarie). Siamo in presenza di un sistema dinamico.

#### es. sistema dinamico:

Prendiamo come esempio un tram che fa delle fermate numerate da  $0,\ldots,N$ . Abbiamo un indice k che indica la fermata corrente, definiamo con u(k) la differenza fra il numero di passeggeri saliti e il numero di passeggeri scesi alla fermata k e con y(k) il numero di passeggeri a bordo quando il tram lascia la fermata k. Siamo in presenza di un sistema dinamico, perchè per conoscere  $y[k_0,k]$  mi occorrono  $u[k_0,k]$  e  $y(k_0)$ , notiamo che ci serve un solo numero.

#### es. sistema dinamico:

[immagine dagli appunti del prof]

Supponiamo di avere un nastro trasportatore, sopra la quale c'è una tamoggia che fa cadere del granulato. Definiamo come u(t) la portata in ingresso in [kg/s]. Il granulato viene trasportato dal nastro finchè non cade e definiamo come y(t) questa portata in uscita. Diciamo che il tempo di transito sul nastro trasportatore  $\tau$  è costante.

Per conoscere  $y[t_0,t]$  mi occorerà analizzare la portata  $u[t_0-\tau,t-\tau]$  (notare i  $\tau$ ) e..., in questo caso notiamo che ci servono informazioni su un intervallo di tempo diverso da quello desiderato  $([t_0,t])$ . Per proseguire nell'esempio in maniera più semplice non utiliziamo  $u[t_0-\tau,t-\tau]$ , ma utiliziamo un approccio del tutto analogo: per conoscere  $y[t_0,t]$  mi occorrono  $u[t_0,t]$  e  $y[t_0-\tau,t_0]$ , che rappresenta cosa c'era sul nastro. Comunque notiamo che, senza fissarci in maniera troppo pignola su questo esempio, diversamente dagli esempi precedenti, la condizione iniziale del sistema sono infiniti numeri, che è ciò che succede quando un sistema è ritardato.

Siamo in presenza di un sistema dinamico.

Quindi un sistema dinamico per conoscere l'andamento dell'uscita ha bisogno di conoscere l'andamento dell'ingresso e il valore iniziale di qualcos'altro, che solitamente è un numero finito di numeri, ma può anche essere un numero infinito se si è in presenza di un ritardo.

#### es. caso particolare:

Il sistema è costituito da un pulsante e una lampadina e il suo funzionamento segue il seguente meccanismo: quando si rilascia il pulsante la lampada cambia stato (si accende se era spenta e viceversa). Per conoscere l'andamento dell'accensione y nell'intervallo  $[t_0,t]$  occorre conoscere l'ingresso (istanti di rilascio entro  $[t_0,t]$ ) e lo stato iniziale della lampada, che non rappresenta un numero, ma una variabile booleana. Non sarebbe sbagliato dire che lo stato iniziale della lampada è un numero, ma lo indichiamo come variabile booleana, per mostrare in maniera marcata che non è una variabile di cui si può fare una derivata temporale, l'intero sistema non è governato da un equazione differenziale. oss. Se mi interessa soltanto lo stato della lampada all'isante t, l'informazione che mi occorre è lo stato della lampada a  $t_0$  e se il numero di volte in cui il pulsante è stato rilasciato è pari o dispari.

Tutti questi esempi mostrano i vari sistemi che esistono, noi ci specializzeremo in due classi di sistemi dinamici.

## 3.3 Sistema dinamico (SD) a tempo continuo (TC)

Le quantità di cui occorre il valore iniziale per conoscere l'uscita, noto l'ingresso, si dicono **variabili di stato** e si indicano tipicamente con x.

$$\left. \begin{array}{l} x(t_0) \\ u[t_0,t] \end{array} \right\} \rightarrow x(t), y(t) \; \mathrm{su} \; [t_0,t] \quad t \in \mathbb{R}$$

In questo corso consideriamo (quasi) sempre SD con solo un ingresso e solo un'uscita, i quali si dicono **SISO** (Single Input, Single Output), quindi non lavoriamo con vettori, ma con numeri scalari. Nel caso a TC abbiamo

- $t \in \mathbb{R}$  (scalare)
- $u, y \in \mathbb{R}$  (scalari)
- $x \in \mathbb{R}^n$  (non per forza uno scalare, può essere un vettore) (come esempio di caso vettoriale si può usare il terzo visto nella sezione precedente, che aveva bisogno di due variabili di stato: posizione e velocità)

dove con n si intende il numero di variabili di stato, (quasi) sempre finito, che prende il nome di **ordine**. **oss.** Un SD è definito su un campo, per noi in  $\mathbb{R}$ .

#### 3.3.1 Espressione del sistema

Il volore assunto dalla prima variabile di stato  $x_1(t)$  all'istante t è una funzione  $\phi_1(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u[t_0, t], t)$ , quindi dipende da sè stessa e da tutte le altre variabili di stato, da  $u[t_0, t]$  e dal tempo t se il sistema è tempo variante. E così pure per le altre variabili di stato:

$$\left. \begin{array}{ll} x_1(t) = \phi_1(x_1(t_0), x_2(t_0), \ldots, x_n(t_0), u[t_0, t], t) \\ \ldots & = & \ldots \\ x_n(t) = \phi_n(x_1(t_0), x_2(t_0), \ldots, x_n(t_0), u[t_0, t], t) \end{array} \right\} \rightarrow \text{funzione di transizione dello stato}$$

Queste espressioni prendono il nome di funzione di transizione dello stato.

$$y(t) = \gamma(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u(t), t)$$
  $\rightarrow$  equazione o trasformazione d'uscita

Questa espressione prende il nome di equazione o trasformazione d'uscita.

La differenza fra  $\phi$  e  $\gamma$  è che  $\gamma$  è una semplice funzione a cui noi diamo dei parametri e ci viene restituita la y, mentre le  $\phi$  sembrano "qualcosa di strano" che ci richiede la "storia" del sistema come parametri.

Tutte queste espressioni possono sostanziarsi matematicamente in diversi modi. Vediamo quello principale e il solo di nostro interesse.

Negli SD a TC:

$$\begin{vmatrix} \dot{x}_1(t) = f_1(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u(t), t) \\ \dots = \dots \\ \dot{x}_n(t) = f_n(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u(t), t) \end{vmatrix} \rightarrow \text{equazione (differenziale) di stato}$$

Queste espressioni prendono il nome di equazione (differenziale) di stato.

$$y(t) = g(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u(t), t)$$
  $\rightarrow$  equazione o trasformazione d'uscita

Quello che è cambiato rispetto a prima è che siamo in presenza di un equazione differenziale e quindi, quando noi integriamo questa equazione differenziale, il valore della funzione dipende da tutta la storia del termine noto.

Con espressione vettoriale:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases} \quad u, y \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

#### 3.3.2 Definizioni

- Se f e g sono lineari in x e in u, allorà dirò che il sistema dinamico è **lineare**.
- Se f = f(x, u) (non compare esplicitamente t) e g = g(x, u) (non compare esplicitamente t), allora dirò che il sistema dinamico è **tempo invariante o stazionario**.
- Se g = g(x,t) (non compare u), allora dirò che il sistema dinamico è **strettamente proprio**.

#### 3.3.3 **Esempi**

Rivediamo alcuni degli esempi di prima ed altri nuovi analizzandoli con le definizioni e i concetti appena introdotti.

es. esempio del condensatore:

Equazione della maglia x + Ri = u e equazione del condensatore  $i = C\dot{x}$ .

$$\begin{cases} x + RC\dot{x} = u \\ y = x \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{x} = -\frac{1}{RC}x + \frac{1}{RC}u \\ y = x \end{cases} \qquad f(x, u) = -\frac{1}{RC}x + \frac{1}{RC}u \text{ e } g(x, u) = x \end{cases}$$

Evidentemente questo è un sistema dinamico, è lineare, è tempo invariante, è del prim'ordine (una equazione di stato), è strettamente proprio.

es. Massa-molla:

Nell'esempio di prima eravamo arrivati a dire che  $m\ddot{y}=F-ky-h\dot{y}$ , dove F=u.

A questo punto dico che  $x_1=$  posizone =y e  $x_2=$  velocità  $=\dot{y}$ , da qui traggo che  $m\dot{x}_2=u-kx_1-hx_2$  e  $\dot{x}_1=x_2$ .

Mettendo tutto assieme ottengo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{h}{m}x_2 + \frac{1}{m}u \\ y = x_1 \end{cases}$$

Questo è un sistema dinamico, è lineare, è tempo invariante, è strettamente proprio, è del secondo ordine.

es. nuovo esempio:

[immagine dagli appunti del prof]

Una cerniera a cui è attaccato un pendolo (un'asta lunga l (senza peso) con attaccato un peso m).  $\theta$  è l'angolo di sfasamento del pendolo rispetto all'asse verticale. Diciamo che su questo oggetto c'è una coppia (sinonimo di momento) motrice, che chiamo  $\tau_m$ .

L'equazione che governa questo oggetto è  $j=\ddot{\theta}=\sum\limits_{}^{m}$  coppie , dove j è il momento di inerzia e  $\ddot{\theta}$  è l'accellerazione angolare. In questo ingresso ci sono diverse coppie:  $\tau_m=$  coppia motrice, il nostro ingresso =u,  $\tau_f=$  coppia d'attrito  $=-h\dot{\theta}$  (h>0),  $\tau_g=$  coppia gravità  $=mg\cdot lsin(\theta)$  (mg forza di gravità e  $lsin(\theta)$  è il braccio).

Quindi  $x_1 = \theta$  e  $x_2 = \dot{\theta} = \dot{x}_1$ .

Il momento di inerzia è  $ml^2$ .

Quindi riscrivendo l'equazione che governa il sistema otteniamo:  $ml^2\dot{x}_2 = u - hx_2 - mg \cdot lsin(x_1)$ .

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin(x_1) - \frac{h}{ml^2} x_2 + \frac{l}{ml^2} u \\ y = x_1 \end{cases}$$

Questo è un sistema dinamico, è tempo invariante, è non lineare (per via del termine  $sin(x_1)$ ), è strettamente proprio, è del secondo ordine.

## 3.4 Sistema dinamico (SD) a tempo discreto (TD)

Per tempo discreto si intende che l'evoluzione temporate è "a passi", esiste infatti un indice temporale k intero che tiene traccia dei numeri di passi. In alcuni cassi fra k e il tempo t esiste una relazione, nel senso che k rappresenta un intervallo temporale.

#### 3.4.1 Espressione del sistema

Come sarà fatto un sistema dinamico a tempo discreto?

$$\left. \begin{array}{ll} x_1(k) = \phi_1(x_1(k_0), x_2(k_0), \ldots, x_n(k_0), u[k_0, k], k) \\ \ldots &= & \ldots \\ x_n(k) = \phi_n(x_1(k_0), x_2(k_0), \ldots, x_n(k_0), u[k_0, k], t) \end{array} \right\} \rightarrow \text{funzione di transizione dello stato}$$

Queste espressioni prendono il nome di funzione di transizione dello stato.

$$y(k) = \gamma(x_1(k), x_2(k), \dots, x_n(k), u(k), k)$$
  $\rightarrow$  equazione o trasformazione d'uscita

Queste espressioni prendono il nome di equazione o trasformazione d'uscita.

E' la stessa identica cosa scritta per i sistemi discreti a tempo continuo, solo che invece di t abbiamo k.

Anche qui ci domandiamo come effettivamente sostanziare queste formule a livello pratico. Nel caso di tempo continuo abbiamo usato le equazioni differenziali. Nel caso di tempo discreto invece usiamo le **equazioni (di stato) alle differrenze** usando il "passo prima" k-1 (capiremo perchè più avanti nel corso).

Negli SD a TD:

$$\left. \begin{array}{ll} \dot{x}_1(k) = f_1(x_1(k-1), x_2(k-1), \ldots, x_n(k-1), u(k-1), k) \\ \ldots &= \ldots \\ \dot{x}_n(k) = f_n(x_1(k-1), x_2(k-1), \ldots, x_n(k-1), u(k-1), k) \end{array} \right\} \rightarrow \text{equazioni (di stato) alle differenze}$$

$$y(k) = g(x_1(k), x_2(k), \dots, x_n(k), u(k), k)$$
  $ightarrow$  equazione o trasformazione d'uscita

Nel caso a tempo continuo usavamo l'integrazione per esprimere la dipendenza dagli stati passati, qui abbiamo un equivalente a tempo discreto, in cui lo stato attuale (k) dipende dallo stato di prima (k-1).

#### 3.4.2 Definizioni

Le definizioni di **lineare**, **tempo invariante**, **strettamente proprio**, **ordine**, sono le stesse di quelle a tempo continuo (sostituendo t con k).

#### 3.4.3 **Esempi**

Anche per TC rivediamo uno degli esempi analizzandolo con le definizioni e i concetti appena introdotti.

#### es. Esempio del tram:

y(k) = x(k) = numero di passeggeri a bordo alla partenza dalla fermata k.

u(k) = numero di passeggeri saliti - numeri di passeggeri scesi alla fermata k.

Vediamo la legge che governa questo sistema:

$$x(k) = x(k-1) + u(k)$$

**oss.** non è un eq. di stato ben posta perchè a secondo membro c'è u(k).

Per capire bene perchè questa equazione di stato non è corretta vediamo un gioco ("educational game"):

Definisco un operatore "anticipo di un passo" e lo chiamo z, cioè, quando scrivo z[v(k)] (qualunque cosa sia v), intendo in realtà dire v(k+1). Questo operatore è lineare (  $z(av_1(k)+bv_2(k))=av_1(k+1)+bv_2(k+1)=a(z(v_1(k))+b(z(v_2(k))))$  ).

Tornando al sistema: y(k) = x(k) = x(k-1) + u(k), siccome questo sistema è tempo invariante la stessa cosa succede anche se sposto l'indice di un'unità, quindi posso riscrivere quest'equazione come x(k+1) = x(k) + u(k+1). Ora posso usare il nostro operatore z e scrivere zx(k) = x(k) + zu(k), (z-1)x(k) = zu(k).

otteniamo  $\begin{cases} \xi(k) = \xi(k-1) + u(k-1) & \text{(equzione di stato ben posta, non c'è più } u(k) \\ y(k) = \xi(k) + u(k) \end{cases}$ 

Tutto questò mi evidenzia che il sistema è diamico, lineare tempo invariante, del primo ordine, e non strettamente proprio (compare u(k) nell'equazione d'uscita).

[ci sono problemi tecnici nella lezione per cui questo esempio è molto mal spiegato, il prof ricommenta l'esempio da capo].

La ragione per cui il sistema è dinamico è che c'è un legame fra ciò che succede al passo prima rispetto al passo corrente. La chiave di tutto è che c'è un anticipo (l'operatore lineare z). [numerosi passaggi algebrici dopo] Arrivo ad avere un  $\frac{z}{z-1}$ , termine con lo stesso grado sia al numeratore sia al denominatore, cosa che non ci piace molto (lo capiremo più avanti nel corso). [altri passaggi algebrici dopo] Arrivo a definire  $\xi(k)$  [ancora un passaggio algebrico] e svolgo l'operatore z su  $\xi$  (da  $(z-1)\xi(k)$  arrivo a  $\xi(k+1)-\xi(k)$ ). [altri passaggi algebrici] e trovo un'equazione di stato ben posta.

Quindi nel caso a tempo continuo, la ragione per cui il sistema è dinamico è perchè c'è un'equazione differenziale e l'operatore utilizzato era la derivata. Nel caso a tempo discreto abbiamo usato questo operatore z, definito da noi.

Questo ci fa capire che andando a lavorare sugli operatori che rendono dinamico un sistema, si può elaborare il sistema stesso in modo da far emergere la sua struttura in termini di equazioni di stato e d'uscita, che ci permette quindi di studiare il sistema in un modo non possibile se lo lasciassimo come era in origine.

LEZIONE 3 12/03/2020

link clicca qui

#### 3.5 Sistemi dinamici (SD) lineari tempo invarianti (LTI)

I sistemi dinamici lineari tempo invarianti sono sistemi in cui f e g sono lineari in x e in u, e per cui non c'è dipendenza esplicita da t (TC) o da k (TD).

Li vedremo solo SISO (single input, single output).

Cominciamo per il caso a **tempo continuo** (TC). L'unico modo per fare un sistme DC TC LTI è il seguente:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= a_{11}x_1(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) + b_1u(t) \\ \dots &= \dots \\ \dot{x}_n(t) &= a_{n1}x_1(t) + \dots + a_{nn}x_n(t) + b_nu(t) \\ y(t) &= c_1x_1(t) + \dots + c_nx_n(t) + du(t) \end{cases}$$

In forma vettoriale:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} c_1 & \dots & c_n \end{bmatrix}$$
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$$

I termini A, b, c, d prendono il nome di **descrizione di stato**.

Il caso a tempo discreto (TD) è analogo.

$$\begin{cases} x(k) = Ax(k-1) + bu(k-1) \\ y(k) = cx(k) + du(k) \end{cases}$$

oss. Nei libri di testo si può trovare scritto così:  $\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + bu(k) \\ y(k+1) = cx(k+1) + du(k+1) \end{cases}$ , comunque la cosa importatne è che nella prima equazione del sistema ci siano due valori successivi di k e nella seconda ci sia un solo valore di k.

#### 3.5.1 Equilibrio

Poniamoci una domanda: con u(t) (o u(k)) =  $\bar{u}$  costante, esiste un qualche valore  $\bar{x}$  costante tale che

$$\begin{array}{c} x(0)=\bar{x} \\ u(t) \ (\mbox{o} \ u(k)) \ = \bar{u} \ \ \mbox{per} \ t \ (\mbox{o} \ k) \geq 0 \end{array} \right\} \rightarrow x(t) \ (\mbox{o} \ x(k)) \ = \bar{x} \ \ \mbox{per} \ t \ (\mbox{o} \ k) \ \mbox{maggiore di } 0$$

, cioè, con un ingresso costante deciso, esiste un qualche stato costante tale che, prendendo proprio questo stato come stato iniziale e applicando l'ingresso costante deciso, lo stato non cabia?

oss. Il concetto di equilibrio è che se io metto un sistema in uno stato di equilibrio, lui rimane lì. Da notare è che la stabilità è un altra cosa (se muovo dallo stato d'equilibrio, il sistema ritorna lì).

Per rispondere a questa domanda dobbiamo distinguere i casi a tempo continuo e a tempo discreto:

Vediamo il caso a **tempo continuo** (TC). Se x deve rimanere costante, significa che  $\dot{x}=0$  la derivata deve essere nulla. Quindi in generale con  $\dot{x}=f(x,u)$ , noto il valore  $\bar{u}$  segnato che applico, gli eventuali  $\bar{x}$  sono le soluzioni di  $f(\bar{x},\bar{u})=0$ .

Vediamo il caso a **tempo discreto** (TD). Se x deve rimanere costante, significa che x(k+1)=x(k) per ogni k, cioè che x(k+1) deve rimanere costante. Quindi in tal caso dovrò risolvere per  $\bar{x}$  l'equazione  $f(\bar{x}, \bar{u}) = \bar{x}$ .

Vediamo ora il caso **tempo continuo** (TC) **lineare tempo invariante** (LTI). In questo caso l'equazione da risolvere diventa  $0=A\bar{x}+b\bar{u}$ . Se A non è singolare, allora esiste uno e uno solo  $\bar{x}=-A^{-1}bu$ , altrimento o non esiste  $\bar{x}$  o esistono infiniti  $\bar{x}$ .

Vediamo ora il caso **tempo discreto** (TD) **lineare tempo invariante** (LTI). In questo caso l'equazione da risolvere diventa  $\bar{x} = A\bar{x} + b\bar{u}$ . Questa equazione si scrive anche  $(I-A)\bar{x} = b\bar{u}$  e se I-A non è singolare, cioè se A non ha autovalori in 1, allora esiste uno e uno solo  $\bar{x} = (I-A)^{-1}b\bar{u}$ , altrimento o non esiste  $\bar{x}$  o esistono infiniti valori  $\bar{x}$ .

Se esiste un  $ar{x}$  (cioè se un sistema ammette un certo stato di equilibrio) per certo  $u=ar{u}$ , in generale esiste un **uscita di equilibrio**  $\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u})$ .

**oss.** Nel caso non lineare  $q(\bar{x}, \bar{u})$  potrebbe anche non avere significato, quindi non esiste un'uscita d'equilibrio. Invece nel caso lineare (sia TC sia TD) se esiste  $\bar{x}$ , allora esiste sempre  $\bar{y}=c\bar{x}+d\bar{u}$ 

#### 3.5.2 **Esempi**

es. Esempio della massa-molla visto la lezione scorsa:

L'equazione che governa il sistema è  $m\ddot{y}=F-ky-h\dot{y}$ , con u=F, ed eravamo arrivati a dire che  $\begin{cases} \dot{x}_1=x_2\\ \dot{x}_2=-\frac{k}{m}x_1-\frac{h}{m}x_2+\frac{1}{m}u \end{cases} \text{ , con } x_1 \text{ posizione e } x_2 \text{ velocità.}$ 

Riscriviamo il tutto in forma matriciale:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{h}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Ponendo  $u = \bar{u}$  esiste un equilibrio  $\bar{x}$ ?

Pongo  $\dot{x}_1=0\Longrightarrow \bar{x}_2=0$ , ovvio perchè la velocità è nulla all'equilibrio.

Pongo 
$$\dot{x}_2=0$$
, quindi  $-\frac{k}{m}\bar{x}_1-\frac{h}{m}\bar{x}_2+\frac{1}{m}\bar{u}=0\Longrightarrow \bar{x}_1=\frac{\bar{u}}{k}.$ 

es. Esempio del pendolo visto la lezione scorsa:

[immagine dagli appunti del prof]

Avevamo posto  $x_1=\theta$  e  $x_2=\dot{\theta}$ . Andando a rivedere le equazioni che governano questo sistema

che abbiamo scritto la volta scorsa si arriva ad avere  $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l} sin(x_1) - \frac{h}{ml^2} x_2 + \frac{1}{ml^2} u \end{cases}$ 

 $u=\bar{u}$  esiste un equilibrio  $\bar{x}$ ?

Pongo  $\dot{x}_1=0\Longrightarrow x_2=0$ , ovvio perchè la velocità angolare è nulla all'equilibrio. Pongo  $\dot{x}_2\Longrightarrow 0=-\frac{g}{l}sin(\bar{x}_1)+\frac{1}{ml^2}\bar{u}.$  Il risultato è che  $\begin{cases} \bar{x}_1=arcsin(\frac{\bar{u}}{mgl})\\ \bar{x}_2=0 \end{cases}$  e quindi:

- se  $|\bar{u}| > mgl$ , non esiste equilibrio  $\bar{x}$ , e il pendolo continua a girare.
- se  $\bar{u}=0$ , allora abbiamo due soluzioni:  $\bar{x}_1=0$  o  $\bar{x}_1=\pi$  (sono due equilibri).

#### 3.5.3 Movimento

Dato uno stato iniziale x(0) e dato un ingresso u(t) o u(k), per t o k > 0:

 ${\rm dato}\ {\rm uno}\ {\rm stato}\ {\rm iniziale}\ x(0)$ uno stato iniziale x(0) dato un ingresso u(t) (o u(k)) per t (o k)  $\geq 0$   $\rbrace$   $\rightarrow$  si produce un x(t) (o x(k)) e un y(t) (o y(k))

Questi x(t) (o x(k)) e un y(t) (o y(k)) prendono il nome di **movimenti di stato e uscita**.

#### Formule di Lagrange

Vediamo il caso tempo discreto (TD) lineare tempo invariante (LTI). Questo sistema, come sappiamo, è fatto così:

$$\begin{cases} x(k) = Ax(k-1) + bu(k-1) \\ y(k) = cx(k) + dx(k) \end{cases}$$

Vediamo cosa succede se imponiamo un x(0) e un u(k) con  $k \ge 0$ .

Calcoliamo il movimento dello stato x:

x(0) è il dato di partenza,

$$x(1) = Ax(0) + bu(0),$$

$$x(2)Ax(1) + bu(1) = A^2x(0) + Abu(0) + bu(1),$$

. . . ,

quinidi per il generico k posso scrivere

$$x(k) = A^{k}x(0) + \sum_{l=0}^{k-1} A^{k-l-1}bu(l)$$

che prende il nome di formula di Lagrange a tempo discreto per lo stato, dove il termine  $A^kx(0)$  è il movimento libero (ML) dello stato e il termine  $\sum_{l=0}^{k-1}A^{k-l-1}bu(l)$  è il movimento forzato (MF) dello stato.

oss. ML dipende linearmente solo dallo stato iniziale x(0) e non dall'ingresso u(k), MF dipende linearmente solo dall'ingresso u(k) e non dallo stato iniziale x(0).

oss. ML e MF sommati danno il movimento totale, vale quindi il principio di sovrapposizione degli effetti (PSE).

oss. Se il sistema non è lineare, in genere non si riesce a separare il movimento in ML e MF.

Calcoliamo il movimento dell'uscita *u*:

Analogamente si giunge alla formula di Lagrange a tempo discreto per l'uscita:

$$y(k) = cx(k) + du(k) = cA^{k}x(0) + c\sum_{l=0}^{k-1} A^{k-l-1}bu(l) + du(k)$$

dove il termine  $cA^kx(0)$  è il movimento libero (ML) dell'uscita e il termine  $c\sum_{l=0}^{k-1}A^{k-l-1}bu(l)+du(k)$  è il movimento forzato (MF) dell'uscita.

Vediamo il caso tempo continuo (TC) lineare tempo invariante (LTI). Formula di Lagrange a tempo continuo per lo stato

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}bu(\tau)d\tau$$

con  $e^{At}x(0)$  movimento libero (ML) dello stato e  $\int_0^t e^{A(t-\tau)}bu(\tau)d\tau$  movimento forzato (MF) dello stato.

Formula di Lagrange a tempo continuo per l'uscita

$$y(t) = ce^{At}x(0) + c\int_0^t e^{A(t-\tau)}bu(\tau)d\tau + du(t)$$

con  $ce^{At}x(0)$  movimento libero (ML) dell'uscita e  $c\int_0^t e^{A(t-\tau)}bu(\tau)d\tau+du(t)$  movimento forzato (MF) dell'uscita.

#### 3.5.4 Esponenziale di matrice

Per sistemi di ordine maggiore di 1 occorre calcolare l'esponenziale di matrice  $e^{At}$ , vediamo come fare per il caso in cui A sia diagonalizzabile (altrimenti si usa un altro metodo, ma la incontreremo più avanti):

Definizioni e concetti importanti:

- Data una matrice M, scriviamo  $e^M = I + M + \frac{M^2}{2!} + \frac{M^3}{3!} + \dots$
- Se M è diagonalizzabile, allora esiste una matrice  $T^{-1}$  (non singolare) tale che  $T^{-1}MT=D$  è una matrice diagonale tale che i suoi elementi sulla diagonale sono gli autovalori  $\lambda_i$  di M. Di conseguenza  $M=TDT^{-1}$ .

Quindi unendo questi due concetti posso scrivere

$$e^{M} = I + M + \frac{M^{2}}{2!} + \frac{M^{3}}{3!} + \dots =$$

$$= TT^{-1} + TDT^{-1} + \frac{TDT^{-1}TDT^{-1}}{2!} + \frac{TDT^{-1}TDT^{-1}}{3!} + \dots =$$

$$= TT^{-1} + TDT^{-1} + \frac{TD^{2}T^{-1}}{2!} + \frac{TD^{3}T^{-1}}{3!} + \dots =$$

[dove  $TT^{-1} = I$ . Ora raccogliendo ottengo]

$$= T(I + D + \frac{D^2}{2!} + \frac{D^3}{3!} + \dots)T^{-1} = Te^D T^{-1}$$

ma siccome  $D=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n\end{bmatrix}$ , allora elevando D a un generico indice k, otteniamo  $D^k=0$ 

$$\begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n^k \end{bmatrix}.$$

Di conseguenza  $Te^DT^{-1}=T\begin{bmatrix}e^{\lambda_1}&0&0\\0&\dots&0\\0&0&e^{\lambda_n}\end{bmatrix}T^{-1}.$ 

Tornando alla nostra matrice  $\overline{A}$  (diagonalizzabile

$$e^{At} = e^{TD_AT^{-1}t} =$$

[con  $D_A = T^{-1}AT$  diagonale (cioè la matrice A diagonalizzata). Porre molta **attenzione** alla posizione dei T e  $T^{-1}$ , è un errore molto gettonato all'esame.]

$$= T(It + D_A t + \frac{(D_a t)^2}{2!} + \dots)T^{-1} = T \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} T^{-1}$$

con  $\lambda_i$  autovalore i-esimo di A, gli autovalori di  $e^{\lambda_i t}$  prendono il nome di **modi del sistema**.

#### 3.5.5 **Esempi**

es. Movimento a TC:

 $\dot{x} = -2x$  (solo ML dello stato) e x(0) = 4

Che cosa è x(t) per  $t \ge 0$ ?

Applicando la formula otteniamo:  $x(t) = e^{At}x(0) = e^{-2t}4$ 

es. Da risolvere a casa! Siano 
$$\dot{x}=Ax$$
, con  $A=\begin{bmatrix}1&1\\2&1\end{bmatrix}$  e  $x(0)=\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$ , allora come è  $x(t)$  per  $t\geq 0$ ? Iil professore lo risolve con Maximal

[RICOPIO APPUNTI PRESI DALLE SLIDE DEL PROF, registrazione persa]

**Update:** Trovata registrazione di backup! **link** Link a una registrazione di back up

# 4 Linearizzazione di sistemi dinamici non lineari (SD, NL, SISO, TC) nell'intorno di un equilibrio

Consideriamo un sistema dinamico non lineare (TI):

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = h(x, u) \end{cases}$$

e un suo equilibrio  $(\bar{u}, \bar{x}, \bar{y})$ .

Volgiamo determinare un sistema dinamico lineare tempo invariante che approssimi il comportamento di S nell'intorno dell'equilibrio, cioè finchè u(t), x(t) e y(t) non si discostano "troppo" dai valori  $\bar{u}$ ,  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  di equilibrio.

## 4.1 Per l'equazione di stato

Consideriamo l'equazione di stato e sviluppiamola in serie fermandoci al primo ordine:

$$d(\bar{x} + \delta x, \bar{u} + \delta u) = f(\bar{x}\bar{u}) + f_x|_{\bar{x},\bar{u}}\delta x + f_0|_{\bar{x},\bar{u}}\delta u(+\dots)$$

dove

- $\delta x$  e  $\delta u$  rappresentano gli scostamenti di x e di u rispetto all'equilibrio;
- $f(\bar{x}, \bar{u})$  vale 0 perchè  $\bar{x}$  è stato di equilibrio per  $u = \bar{u}$ :
- $f_x$  è la derivata parziale rispetto a x della funzionei f:  $\frac{\delta f}{\delta x}$ ;
- (+...) indica i termini di ordine superiore dello sviluppo.

 $\frac{d}{dt}(\bar{x}+\delta x) = \frac{d}{dt}(\delta x) = \delta \dot{x} = \text{ derivata temporale dello scostamento di } x \text{ rispetto all'equilibrio } \\ \dot{x} = f(x,u) \qquad x = \bar{x} + dx \qquad \dot{x} = \delta \dot{x} \qquad 0 = \tau + \delta u$ 

$$\delta \dot{x} = f_x|_{\bar{x},\bar{u}} \delta x + f_u|_{\bar{x},\bar{u}} \delta u$$

Equazione di stato lineare, alle variazioni  $\Longrightarrow$  Equazione di stato del sistema linearizzato.

#### 4.2 Per l'equazione d'uscita

Consideriamo ora **l'equazione d'uscita** y=g(x,u) e come prima sviluppiamola in serie fermandoci al primo ordine:

$$g(\bar{x} + \delta x, \bar{u} + \delta u) = g(\bar{x}, \bar{u}) + g_x|_{\bar{x},\bar{u}} \delta x + g_u|_{\bar{x},\bar{u}} \delta u(+...)$$

dove

- $g(\bar{x} + \delta x, \bar{u} + \delta u) \in g(x, u)$ , cioè y;
- $q(\bar{x}, \bar{u}) \in y$ ;
- (+...) indica i termini di ordine superiore dello sviluppo.

$$y - \bar{y} = g_x|_{\bar{x},\bar{u}}\delta x + g_u|_{\bar{x},\bar{u}}\delta u \Longrightarrow \delta y = g_x|_{\bar{x},\bar{u}}\delta x + g_u|_{\bar{x},\bar{u}}\delta x$$

#### 4.3 Sistema linearizzato nell'intorno dell'equilibrio $\bar{u}, \bar{x}, \bar{y}$

$$\mathcal{L}^{S}: \begin{cases} \delta \dot{x} = f_{x}|_{\bar{x},\bar{u}} \delta x + f_{0}|_{\bar{x},\bar{u}} \delta u \\ \delta y = g_{x}|_{\bar{x},\bar{u}} \delta x + g_{u}|_{\bar{x},\bar{u}} \delta u \end{cases}$$

con  $\delta u = u - \bar{u}$ ,  $\delta x = x - \bar{x}$ ,  $\delta y = y - \bar{y}$ .

#### 4.4 Interpretazione

[immagine dagli appunti del prof]

## 5 Stabilità

#### 5.1 Equilibrio

Il concetto di stabilità si applica solitamente agli equilibri, ma a volta anche a movimenti, e qualche volta ai sistemi.

#### Equilibrio stabile:

Sia  $\bar{x}$  uno stato di equilibrio del SD generico  $\dot{x}=f(x,u)$  per  $u=\bar{u}$  costante, si dice equilibrio stabile se

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ : \ |x(0) - \bar{x}| < \delta \Rightarrow |x(t) - \bar{x}| < \epsilon \ \forall t \ge 0$$

Interpretazione con x scalare:

[immagine dagli appunti del prof]

#### Equilibrio asintoticamente stabile (AS):

L'equilibrio deve essere stabile e inoltre deve valere

$$|x(t) - \bar{x}| \to 0 \ per \ t \to \infty$$

#### Equilibrio instabile:

In tutti gli altri casi.

#### 5.2 Stabilità nei SD LTI a TC

 $\dot{x} = Ax + bu$ 

Sia  $\bar{x}$  uno stato di eq. per  $u=\bar{u}$ 

Allora

Quindi

$$x(t) = e^{At}\bar{x} + \int_0^t e^{A(t-\tau)}b\bar{u}d\tau = \bar{x}$$

Consideriamo ora il movimento perturbato

$$x_{\Delta}(t) = e^{At}(\bar{x} + \Delta \bar{x}) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} b\bar{u}d\tau$$

Quindi

$$x_{\Delta}(t) - \bar{x} = e^{At} \Delta \bar{x}$$

dove notiamo che la maniera in cui  $x_{\Delta}$  di muove rispetto a  $\bar{x}$  non dipende dal particolare  $\bar{x}$  che al secondo membro non compare.

Tutti gli equilibri (se ve ne sono) hanno le stesse caratteristiche di stabilità.

Quindi nei sistemi lineari (TI) la stabilità è una proprietà del sistema.

In tal caso la stabilità del sistema dipende soltanto dal comportamento di  $e^{At}$ , cioè dalla matrice A.

#### es. Sistema LTI a TC di ordine 1:

 $\dot{x} = ax$ , con a scalare e equilibrio  $\bar{x} = 0$ .

$$x(0) = \Delta \bar{x}$$

$$x(t) = e^{at} \Delta \bar{x} \Rightarrow \begin{cases} a < 0 & \quad x(t) \to 0 = \bar{x} \text{ eq. AS} \\ a = 0 & \quad x(t) = \Delta \bar{x} \text{ eq. S} \\ a > 0 & \quad x(t) \text{ diverse eq- I} \end{cases}$$

#### Riassunto:

Quindi

- $e^{At} \rightarrow =_{nxn} \text{ per } t \rightarrow \infty \Longrightarrow \text{ sistema AS (ML di } x \rightarrow 0);$
- $e^{At}$  diverge per  $t \to \infty \Longrightarrow$  sistema I (ML di x diverge salvo eccezzioni);
- $e^{At}$  non  $\to 0$  e non diverge per  $t \to \infty \Longrightarrow$  sistema S.

## 5.3 Proprietà dei SD LTI a TC AS

- i ML di x e di y tendono a 0 per  $t \to \infty$ , quindi tali SD "dimenticnao lo stato iniziale";
- Se

$$u(t) = \begin{cases} \text{qualsiasi segnale} & t < \bar{t} \\ 0 & t \geq \bar{t} \end{cases}$$

allora per  $t \geq \bar{t}$  c'è solo ML e quindi  $x, y \to 0$  per  $t \to \infty$ .

#### 5.4 Stabilità di un SD LTI a TC e matrice A

Cosa in cui A è diagonalizzabile (se no vedi più avanti):  $x_L(t) = e^{At}x(0) = e^{Tdiag\{\lambda_i\}T^{-1}t}x(0) = Tdiag\{e^{\lambda_i t}\}T^{-1}x(0)$ , dove  $x_L(t)$  è ML di x, T è la matrice che diagonalizza A e  $e^{\lambda_i t}$  prende il nome di modi del sistema.

Se A è reale, allora  $\lambda_i$  sono o reali o coppie complesse coniugate. ML  $\to 0$  per ogni x(0) vuol dire che tutti i modi devono tendere a 0 per  $t \to \infty$ .

•  $\lambda_i$  reale

$$\begin{cases} \lambda_i > 0 & \text{modo divergente} \\ \lambda_i = 0 & \text{modo costante} \\ \lambda_i < 0 & \text{modo} \ \rightarrow 0 \end{cases}$$

•  $\lambda_{h,k} = \alpha \pm i\beta$  coppia complessa coniugata, con  $\alpha$  e  $\beta$  reali , implica che  $e^{(\alpha \pm i\beta)t} = e^{\alpha t} \underline{sin(\beta t) + icos(\beta t)}$  [perchè  $sin(\beta t) + icos(\beta t)$  è limitata] e quindi

$$\begin{cases} Re(\lambda) < 0 & \text{modo convergente} \\ Re(\lambda) = 0 & \text{modo limitato ma non tendente a } 0 \\ Re(\lambda) > 0 & \text{modo divergente} \end{cases}$$

#### 5.5 Stabilità e autovalori di A

Tutti gli autovalori di A hanno  $Re < 0 \iff$  Sistema AS.

Almeno un autovalore di A ha  $Re > 0 \Longrightarrow$  Sistema I.

Tutti gli autovalori di A hanno  $Re \leq 0$  e ne esiste almeno uno con  $Re = 0 \Longrightarrow$  Sistema S, ma non AS; oppure sistema I.

## 5.6 Caso a TD (A diagonalizzabile)

$$x_L(k) = A^k x(0)$$
  $A^k = (Tdiag\{\lambda_i\}T^{-1})^k = Tdiag\{\lambda_i\}T^{-1}Tdiag\{\lambda_i\}T^{-1}\dots$  (k volte)  $= Tdiag\{\lambda_i\}T^{-1}$ , dove  $\lambda_i^k$  sono i modi del sistema.

Quindi

 $|\lambda_i| < 1 \ \forall \ i \longleftrightarrow$ sistema AS.

 $\exists i : |\lambda_i| > 1 \Longrightarrow$ sistema I.

$$\begin{cases} |\lambda_i| \leq 1 \ \, \forall \, i \\ \exists \, i \ \, : \ \, |\lambda_i| = 1 \end{cases} \implies \text{Sistema S, ma non AS; oppure sistema I.}$$

## 5.7 Criteri di stabilità (asintotica) per SD LTI a TC

Domanda: data la matrice A, posso dire se tutti i suoi autovalori hanno o meno Re < 0 senza calcolarli?

Sì, vi sono criteri per dirlo basati sull'ispezione di A o del suo polinomio caratteristico (PC)  $\Pi(s) = det(sI - A)$ :

- $det(A) = \prod_{i=1}^n S_i$ , dove con  $S_i$  si intendono gli autovalori  $\Longrightarrow$  se det(A) = 0 esiste  $S_i = 0$   $\Longrightarrow$  sistema non AS
- $tr(A) = \sum_{i=1}^{n} S_i \Longrightarrow \text{se } tr(A) > 0$  esiste  $S_i$  tale che  $Re(S_i) > 0 \Longrightarrow \text{sistema I}$ .
- Se  $Re(S_i) < 0$  per ogni i (cioè se il sistema è AS), allora i coefficienti di  $\Pi(S)$  sono tutti concordi e non nulli (n.b. il viceversa vale solo per polinomi del secondo ordine).

LEZIONE 5 17/03/2020

link clicca qui

#### 5.8 Esempi

es. Prendiamo un polinomio caratteristico  $\Pi(s)=5s^2+s$ : questo è chiaramente non asintoticamente stabile (c'è una radice nulla).

es.  $\Pi(s)=s^3-s^2+s+4$ : anche questo non è asintoticamente stabile (c'è un coefficiente discorde)

es.  $\Pi(s) = s^5 + 4s^3 + 3s^2 + s + 5$ : anche questo non è asintoticamene stabile (manca il termine  $s^4$  che quindi ha coefficiente nullo).

es.  $\Pi(s) = s^4 + 2s^3 + 4s^2 + s + 5$ : in questo esempio le condizioni necessarie sono soddisfatte, ma non sappiamo dire se è o meno asintoticamente stabile. Ci serve ora un criterio per stabilire se è asintoticamente stabile.

#### 5.9 Routh

il criterio di Routh è una condizione necessaria e succificiente per la stabilità asintotica di un SD LTI a TC (l'analogo a TD è il criterio di Jury, ma noi non lo tratteremo).

Il criterio di Routh si basa sulla tabella di Routh che si costruisce a partire dal polinomio caratteristico  $\Pi(s)$ .

#### 5.9.1 Tabella di Routh

Definiamo il polinomio caratteristico come

$$\Pi(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$$

oss. il polinomio deve avere tutti i termini, altrimenti violiamo una delle condizioni necessarie che abbiamo visto alla lezione scorsa.

La tabella di Routh si costruisce nel seguente modo:

• Si compilano le prime due righe a "zig-zag" (come mostrato con dalle frecce) con i coefficienti del polinomio.

$$\begin{array}{cccc}
a_0 & a_2 & \dots \\
\downarrow & \nearrow \downarrow & \nearrow \downarrow \\
a_1 & a_3 & \dots
\end{array}$$

• l'ultima colonna può terminare in due modi:

$$a_{n-1}$$
 oppure  $a_n$   $0$ 

• Le righe successive si costruiscono a partire dalle prime due. In totale, considerando anche le prime due righe, ci sono n+1 righe. Ogni riga dalla terza in poi dipende dalle due precedenti seguendo una regola:

$$h_1 \quad h_2 \quad h_3 \quad \dots$$
 $q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad \dots$ 
 $w_1 \quad w_2 \quad w_3 \quad \dots$ 

prese due generiche righe  $(h_i e q_i)$ , la riga successiva  $(w_i)$  si genera come  $w_i = -\frac{1}{q_1} det \begin{bmatrix} h_1 & h_{i+1} \\ q_1 & q_{i+1} \end{bmatrix}$ . Gli elementi mancanti al termine delle righe soprastanti si assumono nulli.

• Se troviamo un elemento nullo in prima colonna, ci si ferma, sicuramente il sistema non è asintoticamente stabile, e siamo in presenza di un caso particolare che non ci permette di calcolare la tabella di Routh.

#### 5.9.2 Criterio di Routh

Un SD con polinomio caratteristico  $\Pi(s)$  è asintoticamente stabile se e solo tutti gli elementi della prima colonna della tabella di Routh sono concordi (e non nulli).

#### Corollario

Se non vi sono elementi nulli in prima colonna, allora il numero di inversioni di segno sulla prima colonna è uguale al numero di radici di  $\Pi(s)0$  con Re>0. [non lo useremo mai questo corollario].

#### **5.9.3** Esempi

es.  $\Pi(s) = s^4 + 2s^3 + 4s^2 + s + 5$ : soddisfa le condizioni necessarie, quindi faciamo la tabella di Routh. Siccome n=4 la tabella avrà n+1=5 righe:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 0 \\ \alpha & \beta & \\ \gamma & \\ \delta & \end{array} \qquad \qquad \alpha = -\frac{1}{2} det \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{7}{2}$$

$$\beta = -\frac{1}{2} det \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 5 \quad \ \, \gamma = -\frac{1}{\alpha} det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ \alpha & \beta \end{bmatrix} = -\frac{13}{7} \quad \ \, \delta = -\frac{1}{\gamma} det \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & 0 \end{bmatrix}$$

Siccome  $\gamma$  è discorde, sappiamo che non è asintoticamente stabile.

Inoltre fra  $\alpha$  e  $\gamma$  c'è un'inversione di segno e fra  $\gamma$  e  $\delta$  c'è un'altra inversione di segno. Avendo due inversioni di segno, so che ci sono due radici con Re>0. Da notare che, anche se abbiamo un solo elemento discorde, ci sono due inversioni di segno.

es. Dato il SD LTI a TC con polinomio caratteristico  $\Pi(s)=s^3+2s^2+hs+k$ , dire per quali valori di (h,k) esso è asintoticamente stabile.

Deduciamo che dovremo avere h>0 e k>0 (altrimenti violo una delle condizioni necessarie viste la lezione scorsa). Usiamo ora Rout, l'unico caso in cui si può evitare di usare Routh è se il polinomio caratteristico è di secondo grado.

$$\begin{array}{ccc} 1 & h \\ 2 & k \\ \alpha & \\ \beta & \end{array} \qquad \alpha = -\frac{1}{2} det \begin{bmatrix} 1 & h \\ 2 & k \end{bmatrix} = \frac{2h-k}{2} \qquad \qquad \beta = -\frac{1}{\alpha} det \begin{bmatrix} 2 & k \\ \alpha & 0 \end{bmatrix} = k$$

Disequazioni per imporre che i termini della prima colonna siano concordi:

$$\begin{cases} h - \frac{k}{2} > 0 \\ k > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k > 0 \\ k > 2h \end{cases} \text{ ricordando che } k > 0 \text{ e } h > 0$$

19

## 6 Segnali e trasformate

Consideriamo un sistema S dinamico LTI a TC (SISO), con un ingresso u e un'uscita y.

[immagine dagli appunti del prof]

**Dominio del tempo**: fra il segnale u(t) (la causa) e il segnale y(t) (effetto) per noi c'è un legame differenziale  $(u(t) \to y(t))$ . Ciò che attribuisce a un sistema il carattere dinamico è la presenza di equazioni differenziali. Nel dominio del tempo abbiamo  $t, u, y \in \mathbb{R}$ 

**Dominio delle trasformate**: Supponiamo di poter associare a u(t) del dominio del tempo, con un operazione che chiamiamo "trasformazione", un'altra funzione U(s) del dominio delle trasformate  $(u(t) \to U(s))$ , dove U è una funzione e s è una variabile complessa. Facciamo la medesima cosa, ma con verso opposto, con  $Y(s) \to y(t)$ , dove questa operazione prende il nome di "antitrasformazione". Nel dominio delle trasformate abbiamo  $s, U, Y \in \mathbb{C}$ .

Date queste premesse, il legame fra U(s) e Y(s), il cui corrispondente nel dominio del tempo è differenziale, nel dominio delle trasformate è di tipo algebrico  $(U(s) \to Y(s))$ .

#### 6.1 Serie di Fourier

Dato un segnale v(t) periodico di periodo T, posso esprimerlo come

$$v(t) = v_0 + \sum_{k=1}^{\infty} v_k sin(k\omega_0 t + \phi_k)$$

dove  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ . Questo significa che posso esprimere un segnale periodico come somma di infinite (infinito numerabile) sinusoidi di frequenze multiple di una fondamentale ( $\omega_0$ , di periodo T).

#### 6.2 Trasformata di Fourier

Dato un segnale v(t) definito su tutto  $\mathbb R$  (non necessariamente periodico), chiamiamo la sua trasformata di Fourier come

$$V(j\omega) = \mathcal{F}[v(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} v(t)e^{-j\omega t}dt \quad \text{(se esiste)}$$

L'antitrasformata di Fourier, invece, è

$$v(t) = \mathcal{F}^{-1}[V(j\omega)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} V(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

**oss.** una trasformata è definita dal suo nucleo, che è  $e^{-j\omega t}$ .

oss. l'antitrasformata è un integrale sulla variabile  $\omega$ . L'integrale è stato introdotto ad analisi con le somme integrali (per calcolare l'area sottesa a una funzione, si fanno i rettangolini e si sommano, poi si fa tendere la dimensione dei rettangolini a zero, etc). Immaginiamo, con la metafora dei rettangolini, di fare tanti rettangolini dell'asse della nostra variabile  $\omega$ , prendiamo uno di questi rettangolini e il suo contributo a v(t) nell'antitrasformata è  $e^{j\omega t}$  moltiplicata per un numero complesso  $V(j\omega)$ . Il termine  $e^{j\omega t}$ , il nostro nucleo, può avere due aspetti, se  $\omega=0$  è una costante, altrimenti è una sinusoide (ricordando che è un numero complesso e può essere espresso come somma di seni e coseni). Ora prendiamo il caso in cui il nucleo è una sinusoide, moltiplicarla per un numero complesso  $V(j\omega)$  significa attenuarla o amplificarla (modulo) e sfasarla (argomento). Quindi noi per ricostruire v(t) con l'antitrasformata devo sommare infinite sinusoidi, ognuna delle quali caratterizzate da una propria ampiezza e una propria fase indicata dal valore di  $V(j\omega)$ , cioè  $V(j\omega)$  ci dice quanto pesa ogni frequenza in v(t). In questo caso v(t) è somma di infinte (infinito del continuo) sinusoidi.

#### 6.3 Trasformata di Laplace

Dato un segnale v(t) definito per  $t \geq 0$  (o equivalentemente nullo per t < 0), definiamo trasformata di Laplace come

$$V(s) = \mathcal{L}[v(t)] = \int_0^\infty v(t)e^{-st}dt$$

con  $s, V \in \mathbb{C}$ .

L'antitrasformata di Laplace, invece, è

$$v(t) = \mathcal{L}[V(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\alpha + j\infty}^{\alpha - j\infty} V(s)e^{st}ds$$

dove gli estremi dell'integrale rappresentano il fatto che quanto integriamo rispetto a una variabile complessa (s) dobbiamo specificare su quale linea si muove la variabile (spiegato molto "alla buona", non dare peso a questo fatto): la variabile di integrazione s si muove su una retta parallela all'asse immaginario di parte reale (ascissa)  $\alpha$ , andando con la sua parte immaginaria (ordinata) da  $-\infty$  a  $+\infty$ .

oss. Abbiamo che il nucleo è  $e^{st}=e^{()\alpha+j\omega)t}=e^{\alpha t}(\cos(\omega t)+j\sin(\omega t))$ . I segnali con questa forma sono, non solo le costanti e le sinusoidi (come nel caso del nucleo di Fourier), ma anche le sinusoidi che si smorzano, le sinusoidi che divergono, i segnali che esponenzialmente divergono, i segnali che esponenzialmente convergono. I segnali che si lasciano trasformare secondo Fourier, sono i segnali che si lasciano ricostruire per mezzo di una somma infinita di segnali che partono dal nucleo  $e^{j\omega t}$ , cioè costanti e sinusoidi, moltiplicato per un numero complesso  $V(j\omega)$ , cioè amplificate o attenuate e sfasate; i segnali che si lasciano trasformare secondo Laplace, sono molti di più, perchè il nucleo di partenza  $e^{st}$  rappresenta un insieme di segnali molto più grande. Tutti i segnali trasformabili secondo Fourier sono trasformabili anche secondo Laplace, ma non vale il viceversa.

#### 6.3.1 Esempi

Vediamo tre trasformate di Laplace notevoli (da imparare a memoria, perchè saranno molto frequenti).

es. 
$$v(t) = sca(t) := egin{cases} 1 & & t \geq \\ 0 & & t < 0 \end{cases}$$
, la trasformata di Laplace è

$$\mathcal{L}[sca(t)] = \int_0^\infty sca(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty 1 \cdot e^{-st}dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_0^\infty = 0 - \frac{1}{-s} = \frac{1}{s}$$

es. 
$$v(t)=imp(t):=\begin{cases} imp(t)=0 & \forall\ t\neq 0\\ \int_{-\infty}^{\infty}imp(t)dt=1 \end{cases}$$

[immagine dagli appunti del prof]

La trasformata di Laplace è

$$\mathcal{L}[imp(t)] = \lim_{\epsilon \to 0} \mathcal{L}[f_{\epsilon}(t)] = \lim_{\epsilon \to 0} \int_{0}^{\infty} f_{\epsilon}(t)e^{-st}dt = \lim_{\epsilon \to 0} \int_{0}^{\epsilon} \frac{1}{\epsilon}e^{-st}dt =$$

$$=\lim_{\epsilon\to 0}\left[\frac{e^{-st}}{-s\epsilon}\right]_0^\epsilon=\lim_{\epsilon\to 0}\left(\frac{e^{-s\epsilon}}{-s\epsilon}-\frac{1}{-s\epsilon}\right)=\lim_{\epsilon\to 0}\frac{1-e^{-s\epsilon}}{s\epsilon}=[F.I.,Hopital]=\lim_{\epsilon\to 0}\cancel{\frac{s}{s}}e^{-s\epsilon}=1$$

es.  $v(t) = e^{at}$  per  $t \ge 0$  o equivalentemente  $v(t) = e^{at}sca(t)$ , la trasformata di laplace è

$$\mathcal{L}[e^{at}sca(t)] = \int_0^\infty e^{at}e^{-st}dt = \int_0^\infty e^{(a-s)t}dt = \left[\frac{e^{(a-s)t}}{a-s}\right]_0^\infty = \frac{1}{s-a} \quad \text{se } Re(a-s) < 0, \text{ cioè } Re(s) > a$$

#### Riassunto dei concetti chiave introdotti:

- Le trasformate sono strumenti che legano biunivocamente sengali nel tempo a funzioni complesse di variabile complessa.
- Le trasformate di Fourier interpretano un segnale come somma di infinite sinusoidi, invece le trasformate di Laplace non considera sinusoidi, ma delle esponenziali complesse (categoria nella quale rientrano anche le sinusoidi).

#### 6.3.2 Proprietà della trasformata di Laplace

• La trasformata di Laplace è un operatore lineare:

$$\mathcal{L}[\alpha v_1(t) + \beta v_2(t)] = \alpha \mathcal{L}[v_1(t)] + \beta \mathcal{L}[v_2(t)]$$

• Trasformata di Laplace della derivata:

$$\mathcal{L}\left[\frac{dv(t)}{dt}\right] = s\mathcal{L}[v(t)] - v(0)$$

dove se v è discontinua in 0 di può usare  $0^-$ .

Questa proprietà fa si che legami differenziali diventino legami algebrici. L'operazione che nel dominio del tempo è la derivata, corrisponde nel dominio delle trasformate a una moltiplicazione per s più un termine v(0).

es. 
$$\mathcal{L}[\frac{d}{dt}sca(t)] = s\mathcal{L}[sca(t)] - sca(0^-) = s\frac{1}{s} - 0 = 1.$$

• Trasformata di laplace dell'intergrale:

$$\mathcal{L}[\int_0^t v(\tau)d\tau] = \frac{1}{s}\mathcal{L}[v(t)]$$

L'intergale nel dominio del tempo corrisponde a una divisione per s nel dominio delle trasformate.

• Trasforamta di Laplace di un segnale ritardato:

$$\mathcal{L}[v(t-\tau)] = e^{-s\tau} \mathcal{L}[v(t)]$$

con  $\tau > 0$  detto ritardo.

 $\begin{array}{l} \text{dim. } \mathcal{L}[v(t-\tau)] = \int_0^\infty v(t-\tau)e^{-st}dt. \text{ Se avessimo scritto } e^{-s(t-\tau)} \text{ non avremmo applicato} \\ \text{correttamente la definizione di trasformata: il termine } e^{-st}dt \text{ nell'integrale è sempre fatto così,} \\ \text{non va modificato mai (errore molto frequente), dobbiamo vedere la trasformata di Laplace come} \\ \text{un modulo da compilare fatto così: } \mathcal{L}[\_] = \int_0^\infty \_ e^{-st}dt. \text{ Continuiamo la dimostrazione con} \\ \end{array}$ 

un modulo da compilare fatto così: 
$$\mathcal{L}[-] = \int_0^\infty - e^{-st} dt$$
. Continuiamo la dimostrazione con un cambio di variabile  $x = t - \tau \Rightarrow \begin{cases} t = x + \tau \\ dt = dx \end{cases} \begin{cases} t = 0 \to x = -\tau \\ t = \infty \to x = \infty \end{cases}$ , quindi  $\int_0^\infty v(t - \tau)e^{-st} dt = \int_{-\tau}^\infty v(x)e^{-s(x+\tau)} dx = \int_0^\infty v(x)e^{-sx} e^{-s\tau} dx = e^{-sx} \int_0^\infty v(x)e^{-sx} dx = e^{-s\tau} \mathcal{L}[v(t)].$ 

LEZIONE 6 18/03/2020 link clicca qui

#### 6.4 Teorema del valore iniziale

$$V(s) = \mathcal{L}[v(t)] \Longrightarrow v(0) = \lim_{s \to \infty} sV(s)$$

dove possiamo usare  $v(0^+)$  se v è discontinua in 0.

es. dato v(t)=sca(t), la sua trsformata è  $V(s)=\frac{1}{s}$  e  $v(0^+)=1$  perchè  $\lim_{s\to\infty}s\cdot\frac{1}{s}=1$ .

#### 6.5 Teorema del valore finale

$$V(s) = \mathcal{L}[v(t)] \Longrightarrow \text{se esiste } \lim_{t \to \infty} v(t) \text{, allora } \lim_{t \to \infty} v(t) = \lim_{s \to 0} sV(s)$$

#### 6.6 Trasformate di Laplace notevoli

v(t)	V(s)
imp(t)	1
sca(t)	$\frac{1}{s}$
$ram(t) = t \cdot sca(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{at}sca(t)$	$\frac{1}{s-a}$
$t^n \cdot e^{at}sca(t)$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

Da notare è che la rampa è l'integrale dello scalino, che a sua volta è l'integrale dell'impulso.

Queste prime tre trasformate prendono il nome di segnali canonici, e sono tutte quelle trasformate di Laplace che valgono  $\frac{1}{e^n}$ .

Notiamo che segnali come trigonometrici sono rappresentabili come esponenziali complessi, come  $sin(\omega t)=\frac{e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}}{2j}\dots$  e così possiamo ricavare le trasformate di Laplace di tutte le funzioni trigonometriche.

#### 6.7 Antitrasformazione secondo Heaviside

Questo metodo vale per trasformate di Laplace razionali fratte, cioè trasformate che possono essere scritte come

 $V(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ 

dove N,D sono polinomi in s, inoltre il grado di N e sempre minore o uguale del grado di D.

Il meccanismo di antitrasformazione di Heaviside consiste nella scomposizione di V(s) in una somma di fratti semplici la cui  $\mathcal{L}^{-1}$  è nota.

Vediamo un esempio per capire il meccanismo dell'antitrasformata secondo Heaviside, successivamente esporremo il metodo generale.

es. sia la trasfromata di Laplace  $V(s)=\frac{s+2}{s(s+1)(s+3)}$ , per antitrasformarla scrivo  $V(s)=\frac{\alpha}{s}+\frac{\beta}{s+1}+\frac{\gamma}{s+3}$ , a questo punto devo calcolare  $\alpha,\beta$  e  $\gamma$  facendo il denominatore comune ed eguagliando i numeratori:

$$\alpha(s+1)(s+3) + \beta s(s+3) + \gamma s(s+1) = s+2$$

e ora mi basta eguagliare i coefficienti dei vari gradi di s in modo da avere un sistema con cui trovare  $\alpha,\beta$  e  $\gamma$ , oppure, più semplicemente, mi basta notare che imponento s=0,s=-1 e s=-3 deduco che:

$$\begin{cases} s = 0 \Rightarrow 3\alpha = 2 \Rightarrow \alpha = \frac{2}{3} \\ s = -1 \Rightarrow \beta = -\frac{1}{3} \\ s = -3 \Rightarrow \gamma = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

Quindi  $V(s)=rac{2/3}{s}-rac{1/2}{s+1}-rac{1/6}{s+3}$  di cui so fare l'antitrasformata sfruttando le trasformate notevoli:

$$\mathcal{L}^{-1} = \frac{2}{3}sca(t) - \frac{1}{2}e^{-t}sca(t) - \frac{1}{6}e^{-3t}sca(t)$$

Vediamo ora il **caso generale**: Sia

$$V(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

una trasformata di Laplace, con N, D polinomi in s.

Le radici di N(s) prendono il nome di **zeri** della trasformata di Laplace, mentre le radici di D(s) prendono il nome di **poli** della trasformata di Laplace.

Il primo passaggio è quello di fattorizzare D(s) che risulterà così espresso come prodotto di termini del tipo s-p (dove quindi sarà presente un polo reale semplice) oppure  $(s-p)^n$  (dove quindi sarà presente un polo reale moltiplo) oppure altri casi complessi che però non tratteremo.

#### • Polo reale semplice:

La trasformata è della forma

$$\frac{N(s)}{\dots(s-p)\dots} =$$

(al denominatore ci possono essere vari fattori, l'importante è che ci sia il fattore (s-p)), la cui scomposizione è della forma

 $=\cdots+\frac{\alpha}{s-p}+\ldots$ 

#### • Polo reale multiplo:

La trasformata è della forma

$$\frac{N(s)}{\dots(s-p)^n\dots} =$$

la cui scomposizione è della forma

$$= \dots + \frac{\alpha_1}{s-p} + \frac{\alpha_2}{(s-p)^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{(s-p)^n} + \dots$$

#### • Casi complessi: [non li vediamo nel corso]

A seguito della scomposizione l'antitrasformata di Laplace è facilmente calcolabile usando le trasformate di Laplace notevoli.

es. dato  $V(s)=\frac{2}{(s-1)^2(s+2)}$ , trovare v(t): scompongo la trasformata:

$$V(s) = \frac{\alpha}{s-1} + \frac{\beta}{(s-1)^2} + \frac{\gamma}{s+2}$$

Eguaglio i numeratori:

$$\alpha(s-1)(s+2) + \beta(s+2) + \gamma(s-1)^2 = 2$$

Per trovare  $\alpha, \beta$  e  $\gamma$  ci sono due possibilità, o svolgo tutte le moltiplicazioni dell'equazione precedente e poi costruisco un sistema eguagliando i coefficienti dei vari  $s^0, s^1, s^2, \ldots$ , oppure più semplicemente cerco i poli che sono 1 e -2 e ricavo  $\alpha, \beta$  e  $\gamma$  sostituendoli in s:

$$\begin{cases} s=1\Rightarrow 3\beta=2\Rightarrow \beta=\frac{2}{3}\\ s=-2\Rightarrow 9\gamma=2\Rightarrow \gamma=\frac{2}{9}\\ s=[\text{qualunque numero a piacere, per esempio 0}]=0\Rightarrow\\ \Rightarrow \text{usando i valori precedentemente trovati di }\beta\text{ e }\gamma\Rightarrow \alpha=-\frac{2}{9} \end{cases}$$

Quindi

$$V(s) = \frac{-2/9}{s-1} + \frac{2/3}{(s-1)^2} + \frac{2/9}{s+3}$$
$$\mathcal{L}^{-1}[V(s)] = v(t) = -\frac{2}{9}e^tsca(t) + \frac{2}{3}te^tsca(t) + \frac{2}{9}e^{-2t}sca(t)$$

#### es.

[immagine dagli appunti del prof]

Cerchiamo di scrivere il segnale v(t) a partire dal suo grafico in una somma di segnali canonici eventualmente ritardati.

Ogni volta che c'è un cambio di pendenza interviene una rampa.

$$v(t) = 2sca(t) + 0,5ram(t) - 3sca(t-2) - 0,5ram(t-2)$$
$$V(s) = \frac{2}{s} + \frac{0,5}{s^2} - \frac{3}{s}e^{-2s} - \frac{0,5}{s^2}e^{-2}$$

#### 7 Funzione di trasferimento

Lavoriamo con SD LTI a TC SISO.

#### 7.1 Definizioni e nuovi concetti

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$$
 rappresentamento di stato

Trasformiamo secondo Laplace l'equazione di stato:

$$\mathcal{L}[\dot{x}(t)] = \mathcal{L}[Ax(t) + bu(t)]$$

Usiamo ora la proprietà della derivata e la proprietà di linearità della trasformata di laplace:

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + bU(s)$$

che posso riscrivere come

$$(sI - A)X(s) = x(0) + bU(s)$$

Allora per qualunque s che appartiene all'insieme degli autovalori di A posso scrivere:

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}bU(s)$$

La trasformata di Laplace dell'equazione di stato è quindi composta da due termini: il primo dipende linearmente solo dallo stato iniziale, il secondo dipende linearmente solo dall'ingresso. Quindi il primo termine  $(sI-A)^{-1}x(0)$  è la trasformata di Laplace del **movimento libero (ML)** di x, e il secondo termine  $(sI-A)^{-1}bU(s)$  è la trasformata di Laplace del **movimento forzato (MF)** di x. Questa formula che abbiamo scritto è la corrispondente nel dominio delle trasformate di ciò che nel dominio del tempo è la formula di Lagrange nello stato.

Ora trasformo l'**equazione d'uscita** e vi sostituisco X(s) che abbiamo appena trovato:

$$Y(s) = cX(s) + dU(s) = c(sI - A)^{-1}x(0) + [c(sI - A)^{-1}b + d]U(s)$$

Anche qui il primo termine  $c(sI-A)^{-1}x(0)$  è la trasformata di Laplace del **movimento libero (ML)** di y, e il secondo termine  $[c(sI-A)^{-1}b+d]U(s)$  è la trasformata di Laplace del **movimento forzato (MF)** di y.

Il movimento forzato contiene al suo interno il fattore  $c(sI-A)^{-1}b$ , che prende il nome di **funzione** di trasferimento G(s) ed è il termine che moltiplicato per la trasformata dell'ingresso ti restituisce il movimento forzato.

Riassunto per SD LTI a TC SISO:

- Descrizione nello spazio di stato: quaterna A, b, c, d.
- Descrizione ingresso/uscita: funzione di trasferimento (FdT)  $G(s) = c(sI A)^{-1}b + d$ .
- Interpretazione:  $\mathcal{L}[\text{uscita forzata da u(t)}] = G(s)\mathcal{L}[u(t)]$

#### 7.2 Calcolo e aspetto di una funzione di trasferimento

Funzione di trasferimento:  $G(s) = c(sI - A)^{-1}b + d$ 

Come è fatta? Analiziamone la struttura.

Analiziamo prima il solo termine

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{det(sI - A)} \begin{bmatrix} \Delta_{11}(s) & \dots & \Delta_{1n}(s) \\ \dots & \dots & \dots \\ \Delta_{n1}(s) & \dots & \Delta_{nn}(s) \end{bmatrix}$$

dove il denominatore det(sI-A) è il polinomio caratteristico di A, che quindi ha grado n (= ordine del sistema); e dove i termini  $\Delta_{ik}(s)$  sono determinanti di matrici (n-1)x(n-1) e quindi hanno

grado al più n-1.

Vediamo ora il termine

$$c(sI - A)^{-1}b = \frac{1}{det(sI - A)} \begin{bmatrix} c_1 & \dots & c_n \end{bmatrix} \{\Delta_{ij}(s)\} \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

, dove  $\{\Delta_{ij}(s)\}=\begin{bmatrix} \Delta_{11}(s) & \dots & \Delta_{1n}(s) \\ \dots & \dots & \dots \\ \Delta_{n1}(s) & \dots & \Delta_{nn}(s) \end{bmatrix}$  come al punto precedente. Ancora una volta otteniamo un polinomio di al più grado n

Vediamo ora il termine finale G(s)

$$G(s) = c(sI - A)^{-1}b + d = \frac{\bar{N}(s)}{D(s)} + d$$

dove il termine  $c(sI-A)^{-1}b$  ci riconduce a un'espressione razionale fratta  $\frac{\bar{N}(s)}{D(s)}$ , con D(s) polinomio caratteristico di A e quindi grado n, e invece  $\bar{N}(s)$  è un polinomio di grado al più n-1.

Se e solo se d=0 (cioè se il sistema è strettamente proprio) abbiamo  $G(s)=rac{ar{N}(s)}{D(s)}$  in cui il gra-

do del numeatore è minore del grado del denominatore. Altrimenti (se e solo se  $d\neq 0$ ) abbiamo  $G(s)=\frac{\bar{N}(s)+dD(s)}{D(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}$ , con  $N(s)=\bar{N}(s)+dD(s)$ , in cui il grado del numeratore è uguale al grado del denominatore.

Quindi, riassumendo,

- G(s) è razionale fratta.
- ullet I suoi poli (radici del denominatore) sono autovalori di A. oss. In alcuni casi può darsi che non tutti gli autovalori di A compaiano come poli, perchè capita che alcuni termini del numeratore si semplifichino col alcuni termini del denominatore (ci torneremo più avanti).
- Il grado del numeratore è uguale al grado del denominatore se e solo se  $(\Leftrightarrow)$   $d \neq 0$ , altrimento il grado del numeratore è minore (<) del grado del denominatore.

#### 7.3 Esempi

es. Dato il Sd LTI a TC SISO descritto nell'ospazio di stato da

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad c = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad d = 0$$

calcolare la funzione di trasferimento G(s).

$$G(s) = c(sI - A)^{-1}b + d = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s - 1 & 1 \\ -3 & s - 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 = 0$$

[esiste un trucchetto per calcolare la trasposta  $(sI-A)^{-1}$  per matrici 2x2: è sufficiente scambiare di posto i termini sulla diagonale principale e invertire il segno dei termini sulla diagonale secondaria

$$= \frac{1}{(s-1)(s-4)+3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-4 & -1 \\ 3 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 - 5s + 7} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-4 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{2s - 5}{s^2 - 5s + 7}$$

## 8 Esercizi di ricapitolazione degli argomenti fino ad ora trattati

#### 8.1 Es. Equilibri e stabilità in un sistema non lineare

Dato il SD NL a TC:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_1^3 + x_2 + u \\ \dot{x_2} = x_1 e^{x_2} \\ y = x_1 (x_2 - u) + u^2 \end{cases}$$

Domande:

- Trovare gli stati e le uscite di equilibrio per  $u(t) = \bar{u} = -1$ ;
- Trovare le stabilità degli equilibri eventualmente trovati al punto precedente.

#### Equilibri:

essendo a TC, la caratteristica degli equilibri è che le derivate dello stato sono nulle (devono essere ferme)

$$\bar{x}_1^3 + \bar{x}_2 + \bar{u} = 0$$
  
 $\bar{x}_1 e^{\bar{x}_2} = 0$ 

Con la seconda equazione ricaviamo immediatamente che  $\bar{x}_1=0$  e con la prima equazione invece ricaviamo che  $\bar{x}_2=-\bar{u}$ .

Quindi per  $\bar{u}=-1$  esiste il solo equilibrio  $\bar{x}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ .

#### Sistema linearizzato e stabilità degli equilibri:

- Sistema linearizzato è asintoticamente stabile, (⇒) allora abbiamo un equilibrio asintoticamente stabile.
- Matrice A del sistema linearizzato con almento un autovalore con parte reale positiva,  $(\Rightarrow)$  allora equilibrio instabile.

oss. un sistema lineare (o linearizzato) può essere instabile anche senza avere autovalore con parte positiva (ricontrolla la teoria per saperne di più).

# LEZIONE 8 23/03/2020 link link a una registrazione di back up

## 9

LEZIONE 9 24/03/2020 link clicca qui

## 10

LEZIONE 10 25/03/2020 link clicca qui

## 11

LEZIONE 11 26/03/2020 link clicca qui

## **12**