## FONDAMENTI DI AUTOMATICA

### Federico Mainetti Gambera

### 19 aprile 2020

### Indice

I	Lezioni	2
1	Risposta esponenziale (SD LTI a TC, SISO)  1.1 Domanda	3 3 3 4
2	Risposta sinusoidale (SD LTI a TC, SISO)  2.1 Domanda	<b>5</b> 5 5 6 6
3	Rappresentazioni della risposta in frequenza di una funzione di trasferimento         3.1       Diagramma polare          3.2       Diagrammi cartesiani o di Bode          3.2.1       Diagramma di Bode del modulo          3.2.2       Diagramma di Bode della fase         3.3       Tracciamento dei diagrammi di Bode (asintotici)         3.3.1       Forma della funzione di trasferimento per diagrammi di Bode         3.3.2       Diagrammi di bode di modulo e fase di $G_{a,b,c,d}$ 3.3.3       Tracciamento complessivo	
П	Esercitazioni	12

# Parte I **Lezioni**

# 1 Risposta esponenziale (SD LTI a TC, SISO)

#### 1.1 Domanda

Dato il sistema  $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$  sottoposto all'ingresso  $u(t) = e^{\lambda t}$  con  $t \geq 0$  (o equivalentemente

 $e^{\lambda t}sca(t)$ ), esiste uno stato iniziale x(0) tale che x(0) e u(t) producono un'uscita  $y(t)=Ye^{\lambda t}$ , con Y un numero qualunque (non la trasformata) e  $t\geq 0$ ?

#### In altri termini:

Sottoponiamo un sistema dinamico (di cui non sono note le proprietà sulla sua stabilità) a un ingresso esponenziale ( $u(t)=e^{\lambda t}$ , che può anche essere amplificato come  $u(t)=Ue^{\lambda t}$ , ovviamente il ragionamento non cambia). Detto questo sappiamo che un ingresso x(0) produce un movimento libero di y fatto da modi, invece un uscita del tipo  $u(t)=e^{\lambda t}$  produce un movimento forzato fatto da modi + un termine  $Ye^{\lambda t}$  (con  $t\geq 0$  e con Y un numero, non la trasformata). La domanda è se esiste uno x(0) tale che questi modi si elidano e resti solo il termine  $Ye^{\lambda t}$ .

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases} \longrightarrow u(t) = e^{\lambda t} \longrightarrow \exists x(0) \text{ tale che } \longrightarrow y(t) = Ye^{\lambda t} \ (t \ge 0) ?$$

### 1.2 Risposta alla domanda (dimostrazione)

Rispondiamo a questa domanda:

### Primo passaggio:

Se voglio che  $y(t)=Ye^{\lambda t}$ , allora anche x(t) dovrà avere la forma  $Xe^{\lambda t}$  (con X un numero, non la trasformata), perchè  $y(t)=cx(t)+de^{\lambda t}$  e qualunque forma di x(t) che non sia del tipo  $e^{\lambda t}$  si "vedrebbe" su y.

### Secondo passaggio:

Quindi  $x(t) = x(0)e^{\lambda t}$  (di cui noi stiamo proprio cercando x(0)) e di conseguenza  $\dot{x}(t) = \lambda x(0)e^{\lambda t}$ .

### Terzo passaggio:

Sostituisco x(t) e  $\dot{x}(t)$  appena espressi nell'equazione di stato, che devono evidentemente soddisfare:

$$\lambda x(0)e^{\lambda t} = Ax(0)e^{\lambda t} + be^{\lambda t}$$

considerando che  $e^{\lambda t} \neq 0$ 

$$\lambda x(0)e^{\lambda t} = Ax(0)e^{\lambda t} + be^{\lambda t}$$
$$\lambda x(0) = Ax(0) + b$$

per cui otteniamo che

$$(\lambda I - A)x(0) = b$$

### 1.3 Generalizzazione della risposta

Quindi in generale con  $u(t)=Ue^{\lambda t}$  (con U un numero qualunque che semplicemente amplifica l'esponenziale), se  $\lambda$  non è autovalore di A, allora esiste uno e uno solo

$$x(0) = (\lambda I - A)^{-1}bU$$

tale che

$$\begin{cases} x(t) = (\lambda I - A)^{-1}bUe^{\lambda t} \\ y(t) = cx(t) + du(t) = [c(\lambda I - A)^{-1}b + d]Ue^{\lambda t} = G(\lambda)u(t) \end{cases}$$

### 1.4 Riassunto e proprietà

- Proprietà bloccante degli zeri: se  $G(\lambda)=0 \implies$  con lo stesso stato iniziale x(0), l'uscita diventa y(t)=0, con  $t\geq 0$ .
- Se INOLTRE il sistema è asintoticamente stabile, allora qualunque sia lo stato iniziale x(0), l'uscita tenderà a  $y(t) \to G(\lambda)u(t)$  per  $t \to \infty$ .

### 2 Risposta sinusoidale (SD LTI a TC, SISO)

#### 2.1 Domanda

Dato il sistema  $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$  e l'ingresso  $u(t) = Usin(\omega t)$  per  $t \geq 0$  (o equivalentemente  $u(t) = Usin(\omega t)sca(t)$ ), esiste un qualche stato iniziale x(0) tale che  $y(t) = Ysin(\omega t + \phi)$  per  $t \geq 0$ ?

In altri termini:

[La domanda è molto simile a quella data per la risposta esponenziale] Applicato un ingresso sinusoidale, esiste uno stato di iniziale che faccia elidere fra loro i modi del moto libero e i modi del moto forzato in modo che io veda in uscita solo una sinusoide?

### 2.2 Risposta alla domanda (dimostrazione)

Per rispondere ci basta ricordare che

$$sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$

e che, data la linearità del sistema, vale il principi odi sovrapposizione degli effetti. Quindi applichiamo due volte il risultato ottenuto per la risposta esponenziale e combiniamo i risultati.

Poniamo 
$$u_1(t)=e^{j\omega t}$$
 e  $u_2(t)=e^{-j\omega t}$ , per cui  $u(t)=U\frac{u_1(t)-u_2(t)}{2j}$ 

Iniziamo analizzando  $u_1(t)$ : se  $j\omega$  non è autovalore di A, allora esiste uno e un solo  $x_1(0)$  tale che l'uscita ottenuta è

$$y_1(t) = G(j\omega)e^{j\omega t}$$

Per  $u_2(t)$ : se  $-j\omega$  non è autovalore di A, allora esiste uno e un solo  $x_2(0)$  tale che l'uscita ottenuta è

$$y_2(t) = G(-j\omega)e^{-j\omega t}$$

Combiniamo ora  $y_1$  e  $y_2$ :

$$\begin{array}{l} u(t) = \frac{U}{2j}(u_1(t) - u_2(t)) \\ x(0) = \frac{U}{2j}(x_1(0) - x_2(0)) \end{array} \Longrightarrow \text{Principio di sovrapposizione degli effetti} \\ \Longrightarrow y(t) = \frac{U}{2j}(y_1(t) - y_2(t))$$

Analiziamo y(t):

$$y(t) = \frac{U}{2j} \left( G(j\omega)e^{j\omega t} - G(-j\omega)e^{-j\omega t} \right)$$

Osserviamo che G(s) è razionale fratta, quindi  $G(-j\omega)=\bar{G}(j\omega)$  (complesso coniugato). Quindi se pongo  $G(j\omega)=Me^{j\phi}$  (con M modulo e  $\phi$  argomento di  $G(j\omega)$ ) otteniamo  $G(-j\omega)=Me^{-j\phi}$ .

Allora

$$y(t) = \frac{U}{2j} \left( M e^{j\phi} e^{j\omega t} - M e^{-j\phi} e^{-j\omega t} \right) = M U \frac{e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)}}{2j}$$
$$y(t) = M U \sin(\omega t + \phi)$$

con  $M = |G(j\omega)| \in \phi = arg(G(j\omega))$ 

# 2.3 Generalizzazione della risposta (Teorema fondamentale della risposta in frequenza)

Dato il sistema dinamico LTI a TC, SISO  $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases} \text{, detta } G(s) \text{ la sua funzione di trasferimento}$  e considerato l'ingresso  $u(t) = Usin(\omega t)$  per  $t \geq 0$ :

- Se  $\mp j\omega$  non sono autovalori di A, allora esiste uno e uno solo stato iniziale x(0) tale che  $y(t) = |G(j\omega)|Usin(\omega t + arg(G(j\omega)))$  per  $t \ge 0$ . (Se  $\mp j\omega$  sono autovalori di A, allora si verifica un fenomeno di risonanza, che però non è argomento di questo corso).
- Se INOLTRE il sistema è asintoticamente stabile, allora qualunque sia lo stato iniziale, l'uscita tenderà a  $y(t) \to |G(j\omega)Usin(\omega t + arg(G(j\omega)))$  per  $t \to \infty$

### 2.4 Definizione di risposta in frequenza

**definizione**: Data una funzione di trasferimento G(s), la sua restrizione all'asse immaginario positivo  $J^+$ , cioè  $G(j\omega)$  con  $\omega \geq 0$ , si dice **rispsota in frequenza** (RF) di G(s).

### 2.5 Esempio

es. Dato  $G(s)=\frac{1}{1+0,15}$ , che è asintoticamente stabile, e u(t)=5sin(20t), a cosa tende  $y(t)\to ?$  per  $t\to \infty ?$ 

Siccome il sistema è asintoticamente stabile, allora per il teorema della rispsota in frequenza  $y(t) \rightarrow 5|G(j20)|sin(20t + arg(G(j20)))$ .

$$G(j20) = \frac{1}{1+2j} \Rightarrow \frac{|G(j20)| = \frac{1}{\sqrt{1+4}} \sim 0,45}{arg(G(j20)) = -arctan(2) \sim -63,5}$$

[il prof ha terminato i conti e ha tracciato un grafico di u(t) e y(t) usando maxima: ci sta mostrando che il modulo |G(j20)| rappresenta la percentuale dell'ampiezza dell'uscita rispetto all'ampiezza dell'ingresso, in questo esempio l'uscita è ampia il 45% dell'ingresso; invece l'argomento arg(G(j20)) rappresenta lo sfasamento del segnale di uscita rispetto al segnale di ingresso, in questo esempio l'uscita è sfasata di 63 gradi (in ritardo) e per capire quanto effettivamente sia uno sfasamento di 63 gradi basta considerare che un periodo del segnale di ingresso sono 360 gradi]

# 3 Rappresentazioni della risposta in frequenza di una funzione di trasferimento

### 3.1 Diagramma polare

[immagine dagli appunti del prof]

In un piano immaginario il termine  $s=j\omega$  "cammina" lungo l'asse immaginario. Se ora calcoliamo G(s) e lo mostriamo in un secondo piano immaginario, otteniamo una curva  $G(j\omega)$  con parametro  $\omega$ .

Possiamo ora dire che la risposta in frequenza è l'immagine attraverso G dell semiasse immaginario positivo  $J^+$ .

### 3.2 Diagrammi cartesiani o di Bode

### 3.2.1 Diagramma di Bode del modulo

[immagine dagli appunti del prof]

Il diagramma di Bode del modulo è un piano cartesiano in cui l'asse delle ascisse è l'asse delle  $\omega$  e quello delle ordinate è l'asse di  $|G(j\omega)|$ .

L'asse delle  $\omega$  è logaritmico, cioè a pari distanza non corrisponde pari differenza, ma pari rapporto logaritmico (in base 10). Inoltre lo zero non viene rappresentato, perchè si trova a  $-\infty$ , e per questo l'intersezione con l'asse di  $|G(j\omega)|$  non viene rappresentato.

L'asse di  $|G(j\omega)|$  è, invece, espresso in dB.

**Definizione**: Rappresentare una quantità in dB significa  $x_{dB} = 20log_10|x|$ .

Per esempio  $100_{dB}=40,\ 0,1_{dB}=-20,\ -0,1_{dB}=-20,\ 1_{dB}=0.$  Notare che la scrittura in dB non distingue il segno, e inoltre che se |x|>1, allora  $x_{dB}>0$  e se |x|<1, allora  $x_{dB}<0$ .

### 3.2.2 Diagramma di Bode della fase

[immagine dagli appunti del prof]

Il diagramma di Bode della fase è un piano cartesiano in cui l'asse delle ascisse è sempre logaritmico ed è l'asse delle  $\omega$ , invece l'asse delle ordinate è l'asse di  $arg(G(j\omega))$  misurato in gradi.

### 3.3 Tracciamento dei diagrammi di Bode (asintotici)

### 3.3.1 Forma della funzione di trasferimento per diagrammi di Bode

Scriviamo la funzione di trasferimento G(s) della cui risposta in frequenza vogliamo i diagrammi di Bode nella forma

$$G(s) = \frac{\mu}{s^g} \cdot \frac{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)\dots}{(1 + st_1)(1 + st_2)\dots} \cdot \frac{(1 + 2\frac{\zeta}{\sigma_n}s + \frac{1}{\sigma_n^2}s^2)\dots}{(1 + 2\frac{\xi}{\omega_n}s + \frac{1}{\omega_n^2}s^2)\dots}$$

In cui:

- prima frazione: g è il **tipo** della funzione di trasferimneto ed è il numero di poli in s=0 meno il numero di zeri in s=0, o, per dirlo in altri termini, il numero di poli (se positivo) o zeri (se negativo) in s=0.
  - Per esempio una funzione di trasferimento di tipo 1 ha un polo nell'origine, una funzione di trasferimento di tipo -1 ha uno zero nell'origine, una funzione di trasferimento di tipo 2 ha due poli nell'origine, una funzione di trasferimento di tipo 0 non ha nè poli nè zeri nell'origine.
- seconda frazione: i vari termini a numeratore del tipo  $(1+s\tau_i)$  rendono conto degli zeri reali non nell'origine; invece i vari termini a denominatore del tipo  $(1+st_k)$  rendono conto dei poli reali non nell'origine.
- terza frazione: infine ci possono essere coppie di zeri complessi coniugati e coppie di poli complessi coniugati, rappresentate dai termini  $(1+2\frac{\zeta}{\sigma_n}s+\frac{1}{\sigma_n^2}s^2)$  (per gli zeri) e  $(1+2\frac{\xi}{\omega_n}s+\frac{1}{\omega_n^2}s^2)$  (per i poli).

Inoltre il numero  $\mu$  è detto **guadagno** della funzione di trasferimento, i termini  $t, \tau$  sono **costanti di tempo** di zeri e poli,  $\omega, \sigma$  si dicono **frequenze naturali** (o pulsazioni naturali) e  $\zeta, \xi$  sono i **fattori di smorzamento**.

Una delle proprietà più particolari è che tutto il termine  $\frac{(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)\dots}{(1+st_1)(1+st_2)\dots} \cdot \frac{(1+2\frac{\zeta}{\sigma_n}s+\frac{1}{\sigma_n^2}s^2)\dots}{(1+2\frac{\xi}{\omega_n}s+\frac{1}{\omega_n^2}s^2)\dots}$  tende  $a\to 1$  per  $s\to 0$ , quindi  $G(s)\sim \frac{\mu}{\epsilon g}$  per  $s\to 0$ .

es. 
$$G(s) = \frac{(s+2)(s^2-3s+2)}{s^3+4s^2+s}$$

Trasformiamola nella forma che vogliamo avere per il diagramma di Bode:

$$G(s) = \frac{2(1+\frac{s}{2})(s-1)(s-2)}{s(s^2+4s+1)} = \frac{2(1+\frac{2}{2})(-1)(1-s)(-2)(1-\frac{s}{2})}{s(s-(-2-\sqrt{3}))(s-(-2+\sqrt{3}))} = \frac{2(-1)(-2)(1+\frac{s}{2})(1-s)(1-\frac{s}{2})}{(-2-\sqrt{3})(-2+\sqrt{3})s(1-\frac{s}{-2-\sqrt{3}})(1-\frac{s}{-2+\sqrt{3}})}$$

in cui  $\mu = \frac{2(-1)(-2)}{(-2-\sqrt{3})(-2+\sqrt{3})}$  e g=1.

Quindi ogni funzione di trasferimento razionale fratta si può esprimere come prodotto di termini del tipo

$$G_a(s) = \mu \qquad G_c(s) = 1 + st$$

$$G_b(s) = \frac{1}{s^g} \qquad G_d(s) = 1 + 2\frac{\xi}{\omega_n}s + \frac{1}{\omega_n^2}s^2$$

Allora detti  $G_i$  i fattori componenti G, Siccome

$$G = \prod G_i \implies \begin{cases} |G| = \prod |G_i| \implies |G|_{dB} = \sum |G_i|_{dB} \\ arg(G) = \sum arg(G_i) \end{cases}$$

### 3.3.2 Diagrammi di bode di modulo e fase di $G_{a,b,c,d}$

Vediamo perciò come tracciare i diagrammi di bode del modulo e della fase (asintotici) di  $G_{a,b,c,d}$ . Una volta fatto questo sarà semplice combinarli per arrivare al tracciamento definitivo di G.

$$\bullet \ G_a(s) = \mu \to G_a(j\omega) = \mu \to \begin{cases} |G_a(j\omega)|_{dB} = 20log_10|\mu| \\ arg(G_a(j\omega)) = \begin{cases} 0 & \mu > 0 \\ -180^o & \mu < 0 \end{cases} .$$

[immagine dagli appunti del prof

diagramma di bode del modulo: Il diagramma di bode del modulo è una retta orizzontale (se  $|\mu|>1$  è sopra l'asse delle ascisse, se  $\mu<1$  è sotto l'asse delle ascisse).

diagramma di bode della fase: Anche il diagramma di bode della fase è una retta orizzontale che coincide con l'asse delle ascisse se  $\mu>0$ , altrimenti se  $\mu<0$  è posta all'altezza di  $-180^o$ .

LEZIONE 12 30/03/2020 **link** clicca qui

• 
$$G_b(s) = \frac{1}{s^g} \to G(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^g} \to \begin{cases} |G_b(j\omega)| = \frac{1}{\omega^g} \to |G_b(j\omega)|_{dB} = -20glog(\omega) \\ arg(G_b(j\omega)) = -g \cdot 90^o \end{cases}$$
 [immagine dagli appunti del prof]

diagramma di bode del modulo: Il diagramma di bode del modulo corrispondente interseca sempre l'asse delle ascisse nel punto  $\omega=1$  e la pendenza è  $-20g\frac{dB}{decade}$  (spesso abbreviato come "pendenza -g"), dove la **decade** è la distanza corrispondente a un rapporto che vale 10.

diagramma di bode della fase: Il diagramma di bode delle fasi è orizzontale al valore  $-g \cdot 90^{\circ}$ .

Da notare è che fino ad ora non abbiamo fatto nessuna approssimazione.

• 
$$G_c(s) = 1 + st \rightarrow G_c(j\omega) = 1 + j\omega t \rightarrow \begin{cases} |G_c(j\omega)| = \sqrt{1 + (\omega t)^2} \\ arg(G_c(j\omega)) = arctan(\omega t) \end{cases}$$
 Per facilitare i conti applichiamo un approssimazione, che è il motivo del perchè stiamo facendo

diagrammi di bode asintotici:

- se  $|\omega t| >> 1$  (molto maggiore di 1), allora  $G_c(j\omega) \sim j\omega t$ , per cui otteniamo

$$\operatorname{che} \begin{cases} |G_c(j\omega)| \sim |\omega t| \\ arg(G_c(j\omega)) \sim \begin{cases} 90^o & t > 0 \\ -90^o & t < 0 \end{cases}$$

– se  $|\omega t| << 1$  (molto minore di 1), allora  $G_c(j\omega) \sim 1$ , per cui otteniamo  $\operatorname{ce} \begin{cases} |G_c(j\omega)| \sim 1 \\ arg(G_c(j\omega)) \sim 0^o \end{cases}$ 

[immagine dagli appunti del prof]

diagramma di bode del modulo: Definiamo la **frequenza d'angolo**  $\frac{1}{|t|}$  nel diagramma di Bode del modulo. Grazie alle approssimazioni che abbiamo fatto, andando a sinistra nell'asse delle  $\omega$ , cioè verso il valore di  $0_{dB}$ , il modulo vale circa 1. Facciamo valere questa approssiamazione fino al valore di frequenza d'angolo. Superata la frequenza d'angolo il modulo cresce con pendenza +1, cioè di  $20\frac{dB}{decade}$ . Questa rappresentazione prende il nome di diagramma di bode del modulo asintotico (il diagramma di bode del modulo esatto è mostrato in figura, e la differenza è che non ha una curva "netta").

diagramma di bode della fase: approssimiamo tutto ciò che precede la frequenza d'angolo con  $0^{\circ}$ , alla frequenza d'angolo c'è un salto in cui se t è positivo prota a  $90^{\circ}$  (rossa nel disegno), se è negativo a  $-90^{\circ}$  (blu nel disegno). La rappresentazione non approssimata dovrebbe seguire la linea tratteggiata in rosso nel disegno.

Notiamo che l'approssimazione del modulo è molto buona, mentre quella della fase non molto.

•  $G_d(s)=1+2rac{\xi}{\omega_n}s+rac{1}{\omega_n^2}s^2 o G_d(j\omega)=1+2rac{\xi}{\omega_n}j\omega+rac{1}{\omega_n^2}(j\omega)^2=1-rac{\omega^2}{\omega_n^2}+j2\xirac{\omega}{\omega_n}$  con  $1-rac{\omega^2}{\omega_n^2}$  parte reale e  $j2\xirac{\omega}{\omega_n}$  parte immaginaria

$$- \text{ per } \omega \to 0 \colon \begin{cases} \text{parte reale } \to 1 \\ \text{parte immaginaria } \to 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \begin{cases} |G_d(j\omega)| \to 1 \to |G_d(j\omega)|_{dB} \to 0 \\ arg(G_d(j\omega)) \to 0^o \end{cases}$$

- per  $\omega \to +\infty$ 

[immagine dagli appunti del prof]

Chiamiamo le generiche radici coniugate complesse la coppia  $s_1$  e  $s_2$  di  $G_d(s)=\frac{1}{\omega^2}(s-1)$  $s_1)(s-s_2)$  e rappresentiamole nel grafico.

Facciamo un attimo un excursus dal caso  $\omega \to \infty$  e dimostriamo i risultati ottenuti precedentemente per  $\omega \to 0$ : [colore blu nel disegno] prendiamo il punto  $j\omega$  con  $\omega = 0$ , cioè j0, i vettori che connettono le radici  $s_1$  e  $s_2$  al punto j0 hanno modulo  $\omega_n$ , quindi il modulo di  $|G_d(j0)|$  vale  $\frac{\omega_n \cdot \omega_n}{\omega^2} = 1$ . Possiamo anche dimostrare che la fase di  $G_d$  per  $\omega \to 0$ , cioè in j0, che vale  $0^o$ , infatti gli angoli di  $s_1$  e  $s_2$  rispetto a un asse orizzontale sono opposti e si annullano a vicenda.

Vediamo ora il caso in cui, invece di considerare il punto j0, consideriamo il generico punto  $j\omega$ . Analiziamo i vettori che connettono il generico punto  $j\omega$  e  $s_1$  e  $s_2$  [in rosso nel disegno], questi vettori  $j\omega - s_i$  per  $\omega \to \infty$  (cioè per facendo salire lungo l'asse immaginario il generico punto  $j\omega$ ) hanno entrami modulo che tende a  $\infty$  e fase che tende a  $90^{\circ}$  (quindi in totale  $180^{\circ}$ ).

Quindi per 
$$\omega \to \infty \Rightarrow \begin{cases} |G_d(j\omega)| \to \infty \text{ allo stesso modo in cui tende } \omega^2 \\ arg(G_d(j\omega)) \to 180^o \end{cases}$$

[immagine dagli appunti del prof]

oss. Il modulo del vettore  $|j\omega-s_2|$  è monotono crescente, mentre il modulo del vettore  $|j\omega-s_1|$  no, infatti ha un minimo per  $\omega=Im(s_1)$ , il perchè si vede graficamente.

oss. più  $s_1$  e  $s_2$  sono vicini all'asse immaginario, più il minimo di  $s_1$  è pronunciato e la variazione di fase avviene bruscamente.

[immagine dagli appunti del prof]

Diagramma di Bode del modulo: Segnamo la frequenza  $\omega_n$  che prende il nome di **frequenza naturale**. Approssimiamo tutto ciò che precede  $\omega_n$  con modulo uguale a 1 (0dB), invece dalla frequenza naturale in poi il modulo sale con pendenza +2 (cioè  $40\frac{dB}{decade}$ ). Questo è il diagramma asintotico. Il diagramma esatto è mostrato in figura ed è diverso in base al termine  $\xi$  ( $|\xi|=1$  abbiamo due radici reali coincidenti,  $|\xi|=0$  abbiamo 2 radici immaginarie, in mezzo a questi due casi ci sono tutti gli altri casi possibili)

[immagine dagli appunti del prof]

Diagramma di Bode della fase: Il diagramma asintotico (approssimato) è fatto a scalino e va da  $0^o$  a  $+180^o$  se  $\xi>0$  o a  $-180^o$  se  $\xi<0$ . Il diagramma esatto è mostrato in figura (tratteggiato in rosso) e può avere una pendenza più o meno ripida per  $|\xi| \to 0$ .

#### 3.3.3 Tracciamento complessivo

Per capire come unire tutti i diagrammi fino ad ora visti di  $G_{a,b,c,d}$  vediamo un esempio.

es. Sia  $G(s)=\frac{10(1-s)(1+\frac{s}{2})}{s(1+\frac{s}{10})^2}$ , con  $\mu=10$  e g=1. Riscriviamolo per una migliore comprensione come:

 $G(s) = \frac{10}{s} \cdot (1 - s) \cdot (1 + \frac{s}{2}) \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{10}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{10}}$ 

Facciamo ora i diagrammi di bode del modulo di tutti questi termini e infine li sommiamo per avere il diagramma complessivo.

- $\frac{10}{s}$ : pendenza -1 e intersezione con l'asse  $\omega$  in 10.
- (1-s): parte da 0 e alla frequenza d'angolo 1 ottiene pendenza +1.
- $(1+\frac{s}{2})$ : vale 0 fino a frequenza 2 e poi sale con pendenza +1.
- $\frac{1}{1+\frac{8}{10}}$  (di cui ce ne sono due identici, da ricordare per fare il diagramma complessivo finale): vale 0 fino a frequenza d'angolo 10 e poi ottiene pendenza (scende) -1, perchè essendo a denominatore il logaritmo cambia segno.
- diagramma di bode complessivo: è la somma dei diagrammi precedenti, graficamente si può ragionare sul fatto che il diagramma complessivo è fatto da dei semplici cambi di pendenza dovuti a tutti i diagrammi precedenti. (notiamo che l'ultimo termine è presente due volte).

[immagine dagli appunti del prof]

Facciamo ora i diagrammi di bode della fase di tutti questi termini e infine li sommiamo per avere il diagramma complessivo.

- $\frac{10}{s}$ : è una retta orizzontale a  $-90^{\circ}$  fissi.
- (1-s): parte da  $0^o$  e poi ha uno scalino negativo fino a  $-90^o$  (negativo perchè è del tipo  $1-j\omega$ ) alla frequenza di  $\omega=1$ .
- $(1+\frac{s}{2})$ : parte da  $0^o$  e alla sua frequenza d'angolo che vale 2 ha uno scalino in cui passa a  $+90^o$  (positivo perchè è del tipo  $1+j\omega$ ).
- $\frac{1}{1+\frac{s}{10}}$  (di cui ce ne sono due identici, da ricordare per fare il diagramma complessivo finale): parte da  $0^o$  e alla frequenza di 10 ha uno scalino fino a  $-90^o$  (è della forma  $1+j\omega$ , ma siccome è al denominatore il segno viene cambiato, quindi è negativo)
- diagramma di bode complessivo: è la somma dei diagrammi precedenti, graficamente si può ragionare sul fatto che il diagramma complessivo è fatto dalla somma dei vari scalini alla frequenza opportuna. (notiamo che l'ultimo termine è presente due volte).

### [immagine dagli appunti del prof]

In generale per la fase: Se è del tipo  $1+j\omega$  allora abbiamo uno scalino positivo di  $+90^o$  gradi alla frequenza d'angolo, se è del tipo  $1-j\omega$  allora abbiamo uno scalino negativo di  $-90^o$  alla frequenza d'angolo. Se invece il termine  $1\pm j\omega$  è a denominatore, il ragionamento è al contrario, cioè se è del tipo  $\frac{1}{1+j\omega}$  allora abbiamo uno scalino negativo di  $-90^o$  alla frequenza d'angolo, se è del tipo  $\frac{1}{1-j\omega}$  allora abbiamo uno scalino positivo di  $+90^o$  alla frequenza d'angolo.

# Parte II **Esercitazioni**