# Lenguajes de Programación

Subrutinas y abstracción de control

Ma. Laura Cobo

Universidad Nacional del Sur

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

2018

1

### Abstracción

Proceso a través del cual el programador puede asociar un nombre con un fragmento del programa. La idea es pensar la misma en términos de su propósito o funcionalidad en lugar de en términos de su implementación.

#### De control

su propósito es definir una operación bien definida

#### De datos

su propósito es representar información

(notar que en general para contar con abstracción de datos hace falta contar con abstracción de control)

2

### Abstracción

Proceso a través del cual el programador puede asociar un nombre con un fragmento del programa. La idea es pensar la misma en términos de su propósito o funcionalidad en lugar de en términos de su implementación.

#### De control

su propósito es definir una operación bien definida



subrutinas

#### De datos

su propósito es representar información

(notar que en general para contar con abstracción de datos hace falta contar con abstracción de control)

### Parámetros

Hay dos maneras de hacerle llegar los datos sobre los cuales computar a una unidad:

- A través del acceso a variables no locales visibles para la unidad
- A través del pasaje de parámetros

Los datos pasados como parámetros son accedidos a través de nombres que son locales a la unidad.

El pasaje de parámetros es más flexible, ya que define computación parametrizada.

El uso de variables no locales puede conducir a programas menos confiables

4

### Parámetros: terminología

- Argumento: datos que forman la entrada de una unidad: datos no locales, parámetros y archivos externos (idealmente todos deberían ser parámetros)
- Resultado: variables no locales o archivos externos que también pueden modificarse además de los parámetros (se mantienen en el área de almacenamiento temporal , para las funciones no se retornan a través de los parámetros)
- Parámetro formal: dato particular dentro del área de referenciamiento de la unidad. Se declaran en el encabezado de la unidad; aclarando en general su tipo
- Parámetro actual: variables, constantes, expresiones. Pueden ser locales, no locales o a su vez parámetros.

La elección de que se permite como parámetro actual afecta la implementación del lenguaje de programación

# Correspondencia entre parámetros formales y actuales

• Por nombre: el nombre del parámetro formal al cual se quiere corresponder el parámetro actual aparece junto a éste último

Su ventaja radica en que se independiza del orden, sobre todo cuando hay muchos parámetros, la desventaja radica en que el usuario de la rutina debe conocer los nombre de los parámetros formales.

Se utiliza en general para librerías. Ada admite este tipo de correspondencia. <u>Llamada</u>: P(B=1,C=0.0,A=100)

# Correspondencia entre parámetros formales y actuales

La correspondencia por nombre está vinculada con el concepto de inicialización implícita.

Así en la invocación no se incluye la lista completa sino solo la de aquellas variables que me interesa que tengan un valor diferente a las establecidas en la definición

Procedure P(A,B:int:=1; C:real:=0)

Llamada: P(A=100)

Algunos lenguajes permiten correspondencia posicional y por nombre, pero no la combinación en una misma llamada

Otros lenguajes permiten posicional y por omisión

Riesgos si se combina con sobrecarga

Llamada: P(100)

Corresponde posicional, luego se agota por lo que toma los valores de la definición para el resto



Los parámetros pueden ser:

Los datos como parámetros:

- Datos
- Unidades

- Argumentos
- Resultados

Si se trata de datos, el pasaje de parámetros puede ser:

- Referencia
- Por copia
  - Valor
  - Resultado
  - Valor-Resultado
- Por nombre
- Por necesidad

Evaluación estricta

Evaluación de orden normal


Evaluación perezosa

### Pasaje de parámetros: por copia

Este tipo de pasaje de parámetros utiliza espacio de memoria adicional para los parámetro formales. Se requiere entonces almacenamiento extra y el uso de operaciones de copia.

- Por valor: el parámetro formal se inicializa con el valor del parámetro actual en el momento de la llamada
- Por resultado: el parámetro actual recibe el valor del parámetro formal al terminar la ejecución normal de la unidad llamada
- Por valor-resultado: combinación de los dos anteriores. El valor del parámetro actual es utilizado para inicializar el parámetro formal, el cual es tratado luego como una variable local. Cuando la unidad termina, se copia el valor del parámetro actual en el formal

9



#### Agregemos parámetros a las unidades

- Hay diferentes convenciones para el pasaje de parámetros. La elección está o bien predefinida por el lenguaje o puede ser escogida por el programador de un grupo de opciones. Es importante, conocer cual es la opción elegida, ya que puede afectar el significado del programa.
- Requiere reservar espacio en el registro de activación para los parámetros.
- Afecta las operaciones a realizar en la invocación, prólogo y epílogo de la unidad
- Veremos:
  - a. Pasaje por referencia
  - b. Pasaje por copia (valor, resultado y valor-resultado)
  - c. Pasaje por nombre

11

#### Pasaje por copia

```
Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x:= x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)
End p

x:= -11; call p(x);

End Principal.
```

Hay tres formas básicas de pasaje por copia:

- a. Por valor.
- b. Por resultado.
- c. Por valor-resultado.

#### Pasaje por copia: valor

```
Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x:= x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)
End p

x:= -11; call p(x);

End Principal.
```

Con este tipo de pasaje de parámetros, el parámetro formal se piensa como una variable local que se inicializa con el valor del parámetro actual en la invocación de la unidad.

13

Pasaje por copia: valor

Program Principal Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;


y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.



Pasaje por copia: valor

Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;


y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.



#### Pasaje por copia: valor

**Program Principal** 

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; **z:=-3** 

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.

Identif	Nivel	Desplaz.	Tipo
Х	0	3	local
У	1	3	Valor
Z	1	4	local

	and the second second	
Soamonto cód	igo Inrálaga	- unidad- epílogo)
SEKINEILU LUU	IIBO IDIOIOBO	– umuau- ephogor

1 | SET Actual+3, Pila[Actual+3]-1

2 | SETR Libre, Actual

B | SETR Actual, Pila[Libre+1]

I JUMP Pila[Libre]

S | SET Actual+3,3

SET Actual+4,-3

#### Pasaje por copia: valor

**Program Principal** 

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x - 1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.

Identif	Nivel	Instrucción
q	0	1
р	0	5

	Segmento código (invocación)	
7	SET Libre, IP+7	
8	SET Libre+1, Actual	ED
9	SET Libre+2, Pila[Actual+2]	EE
10	SET Libre+3, Pila[Actual+3]	Param.
11	SETR Actual, Libre	
12	SETR Libre, Libre+4	
13	JUMP 1	

#### Pasaje por copia: resultado

```
Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x:= x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)
End p

x:= -11; call p(x);

End Principal.
```

La unidad llamadora es responsable de indicarle a la unidad llamada donde quiere que se guarden los valores de los parámetros, antes de retornar el control.

La unidad llamada lo desconoce, debido a que donde debe guardar los valores se modifica de llamada en llamada.

18

Pasaje por copia: resultado

**Program Principal** 

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;


y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.



Pasaje por copia: resultado

**Program Principal** 

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;


y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.



#### Pasaje por copia: resultado

**Program Principal** 

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.

#### Segmento código (unidad - epílogo)

SET Actual+3, Pila[Actual+3]-1

SET ???, Pila[Actual+3]

3 | SETR Libre, Actual - 1

SETR Actual, Pila[Libre+1]

5 JUMP Pila[Libre]

#### Segmento código (invocación)

SET Libre, Actual+3

SET Libre, Libre+1

SET Libre, IP+6

SET Libre+1, Actual

SET Libre+2, Pila[Actual+2]

SETR Actual, Libre

SETR Libre, Libre+4

JUMP 1

Prof. Ma. Laura Cobo

Ret

ED

EE

Pasaje por copia: resultado

**Program Principal** 

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;


y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.



EPÍLOGO (Copia del resultado)

SET Pila[Actual-1], Pila[Actual+3]

Pasaje por copia: resultado

```
Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x:= x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)
End p

x:= -11; call p(x);
End Principal.
```

```
Segmento código (cód. unidad - epílogo)

SET Actual+3, Pila[Actual+3]-1

SET Pila[Actual-1], Pila[Actual+3]

SETR Libre, Actual - 1

SETR Actual, Pila[Libre+1]

JUMP Pila[Libre]
```

23

Pasaje por copia: valor-resultado

Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;


y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal.



#### Pasaje por copia: valor-resultado

```
Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x:= x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)
End p

x:= -11; call p(x);

End Principal.
```

La llamada es igual que en el caso anterior, al igual que el epílogo.

Pero requiere que en el prólogo se realicen las asignaciones de los valores de los parámetros actuales en los formales.

25

Pasaje por copia: valor-resultado

**Program Principal** 

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p


x := -11; call p(x);

End Principal.

	Código Invocación	
N+1	SET Libre, Actual+3	Dir de y
N+2	SETR Libre, Libre+1	Actual. Libre
N+3	SET Libre, IP+6	Retorno
N+4	SET Libre+1, Actual	ED
N+5	SET Libre+2, Pila[Actual+2]	EE
N+6	SETR Actual, Libre	
N+7	SETR Libre, Libre+4	
N+8	JUMP 1	

26

Pasaje por copia: valor-resultado



### Pasaje de parámetros: por referencia

El acceso y modificación del parámetro formal afecta directamente al parámetro actual y por lo tanto al estado del ambiente de referenciamiento de la unidad llamadora.

Su uso puede provocar efectos colaterales y/o aliasing

#### Pasaje por referencia

```
Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x:= x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)
End p

x:= -11; call p(x);

End Principal.
```

También llamado pasaje "by sharing".

Una referencia al correspondiente parámetro formal en la unidad llamada es tratada como una referencia a la locación cuya dirección ha sido pasada.

Copia la referencia, para ello, antes de la llamada guarda la referencia que va a pasar en la pila.

29

#### Pasaje por referencia

```
Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x:= x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)
End p

x:= -11; call p(x);

End Principal.
```

Si se tiene pasaje por referencia, y se invoca con una expresión hay dos posibilidades:

- a. El compilador informa un error.
- Asigno al parámetro formal, la dirección que tiene asociada la celda que contiene el resultado de la evaluación de la expresión.

30

#### Pasaje por referencia

**Program Principal** Var x:T; Procedure q(x:T) x := x-1End q Procedure p(y:T) var z:T; y:=3; z:=-3 call q(y); call q(z) End p x := -11; call p(x); End Principal,

Código Invocación SET Libre, Pila[Actual+3] Ref. param. Actual SETR Libre, Libre+1 Actualizar libre SET Libre, IP+6 Puntero retorno SET Libre+1, Actual Enlace dinámico SET Libre+2, Pila[Actual+2] Enlace estático SETR Actual, Libre Actualizar actual SET Libre, Libre+4 Actualizar libre JUMP cq Ejecutar cod. q

call q(y)

y es un parámetro por referencia, copia la referencia. 31

#### Pasaje por referencia

Program Principal

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x:= x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x:= -11; call p(x);

End Principal,

Código Invocación
SET Libre, Actual+4
SETR Libre, Libre+1
SET Libre, IP+6
SET Libre+1, Actual
SET Libre+2, Pila[Actual+2]
SETR Actual, Libre
SET Libre, Libre+4
JUMP cq
call q(z)

Ref. param. actual
Actualizar libre
Puntero retorno
Enlace dinámico
Enlace estático
Actualizar actual
Actualizar libre
Ejecutar cod. q

32

#### Pasaje por referencia

**Program Principal** 

Var x:T;

Procedure q(x:T)

x := x-1

End q

Procedure p(y:T)

var z:T;

y:=3; z:=-3

call q(y); call q(z)

End p

x := -11; call p(x);

End Principal,

Ahora hay que ligar el parámetro formal con el actual, que está en Actual-N

Código Prologo-unidad-epílogo

SET Actual+3, Pila[Actual-1]

SET Pila[Actual+3], Pila[Pila[Actual+3]]-1

SETR Libre, Actual-1

SETR Actual, Pila[Libre+2]

JUMP Pila[Libre+1]

Le asigno a x la dirección del parámetro actual

x := x-1

Retorno de q

Comienzo de la ejecución de q

### Pasaje de parámetros: por nombre

Toda aparición del parámetro formal en la unidad llamada se reemplaza textualmente por el parámetro actual.

El parámetro actual se computa cada vez que el parámetro formal es referenciado.

El cómputo tiene lugar en el ambiente de referenciamiento de la unidad llamadora

Hay varios mecanismo para su implementación, aunque en general es un tipo de pasaje de parámetros más costoso que los otros

#### Pasaje por nombre

La técnica básica de implementación consiste en reemplazar cada referencia a un parámetro formal con una llamada a una rutina (thunk) que evalúa una referencia al parámetro actual en el entorno apropiado.

Se crea una rutina para cada parámetro actual.

En cada referencia se llamada al la rutina que calcula el valor del parámetro actual, así la sobrecarga en ejecución es importante y hay una pérdida de legibilidad interesante en la traducción.

Se guarda en la pila, la dirección de la primera instrucción de la rutina y ambiente de referenciamiento (actual generalmente)

35

### Pasaje de parámetros: por necesidad

El parámetro actual se computa la primera vez que el parámetro formal es referenciado en una expresión

El cómputo se realiza en el ambiente de referenciamiento de la unidad llamadora

### Parámetros: Chequeo de tipos

La consistencia entre parámetros formales y actuales puede resolverse en los lenguajes de programación:

- Sin chequeo
- Chequeo coherente: aplicado a expresiones y asignaciones

36

# Unidades como parámetros

Es conveniente, a veces, pasar unidades como parámetros. Surgen en estos casos algunos aspectos de diseño que deben considerarse:

- Decidir si se controlara el tipo de los parámetros
- Decidir cual será el ambiente de referenciamiento para el subprograma pasado como parámetro

Algunos lenguajes controlan el tipo de los parámetros, por ejemplo Fortran.

En C y C++ no se pueden pasar unidades como parámetro, pero si punteros a unidades. En este último caso se hace chequeo de tipos Ada no permite pasar unidades como parámetros

37

#### Procedimientos y funciones como parámetros

- Los lenguajes que soportan variables de tipo rutina se dice que tratan a las unidades como objetos de primera clase.
- Si permiten que las mismas sean pasadas como parámetros, esos parámetros reciben el nombre de parámetros procedurales.
- Ésta practica resulta útil en algunas situaciones prácticas, pero involucra la resolución de aspectos que hasta ahora eran inexistentes.

Hasta ahora el llamado a una unidad involucraba un conjunto de instrucciones. Era necesario:

- Reservar el espacio para el registro de activación y setear el enlace estático.
- Ahora es imposible hacerlo, ya que no conocemos en la traducción quién es la rutina que estamos recibiendo como parámetro. Esta información recién se conoce en ejecución.

### Procedimientos y funciones como parámetros

Para resolver los problemas que aparecen necesitamos pasarle a la unidad llamada:

- el tamaño del registro de activación y
- el correspondiente enlace estático.

Se puede determinar el enlace a pasar por las reglas de alcance y las reglas que haya decidido utilizar el lenguaje para resolver los accesos no locales en estos casos.

39

#### Procedimientos y funciones como parámetros

n

Proc P

var u,v

Proc R

var y

end R

Proc Q (proc X)

var u,v,y

call X

end Q

call Q(R)

End P

EE

Tam RA

OD de Q

P

**ODS** 

Q

Necesito guardar toda la información sobre la unidad al momento de hacer la llamada, ya que al hacer la traducción del código de Q no se quién es X en ejecución

Parte traducción call Q(R)

ASIG Actual, Pila[Libre,dProcX]

ASIG Tamaño RA R, Pila[Libre+1,dProcX]

40

# Unidades como parámetros

#### Ambiente de referenciamiento no local:

- **Superficial** (*shallow binding*): el ambiente de referenciamiento de la instrucción de llamado (al parámetro) lo determina.
- Profundo (deep binding): el ambiente de la definición de la unidad llamada.
- Ad-hoc: el ambiente de la sentencia de llamado que pasa la unidad

Veamos un ejemplo de cómo se determina:

41

# Unidades como parámetros

```
Function sub1()
  var x;
  function sub2()
  {imprimir(x);}
  function sub3()
        var x;
        x=3
        sub4(sub2);}
  function sub4(subx)
        var x;
        x=4;
        subx();}
  x=1;
  sub3();
```

### La ejecución de sub2 dede sub4:

### Superficial:

el ambiente de referenciamiento es el de sub4, por lo tanto se imprime el valor 4.

#### • Profundo:

el ambiente de referenciamiento es el de sub1, por lo tanto está ligado a la variable local imprimiendo 1

#### • Ad-hoc:

el ambiente corresponde al de sub3 y por lo tanto sub2 imprime el valor 3

42

```
Unidades como parámetros
   proc s
     var x:integer; ←
                                                    profunda
     proc s1
          imprimir(x)
     end s1
     proc s2(proc f)
          var x: integer;
                                                         superficial
          x=1; f;
     end s2
     proc s3
          var x:integer; ←
                                                         Ad-hoc
          x=2; s2(s1)
     end s3
     x=3; s3;
   end s
                                                                   43
```

#### Procedimientos y funciones como parámetros

Para que una unidad **U** pueda pasar una unidad **A** como parámetro a una unidad **B**, la unidad **U** debe:

- a. Tener la unidad A dentro de su alcance, esto es A debe ser visible no localmente o ser local (anidada en forma inmediata)
- **b.** A puede ser un parámetro formal de **U**.

#### Caso a.

El enlace estático a ser pasado es un puntero al registro de activación que es a **D** pasos a lo largo de la cadena estática originada en la unidad llamadora.

Dónde D es la distancia entre el punto de llamada en la unidad dónde el parámetro es pasado y su declaración.

44

### Procedimientos y funciones como parámetros

Para que una unidad **U** pueda pasar una unidad **A** como parámetro a una unidad **B**. Se de una de las siguientes alternativas:

- **U** debe tener a la unidad **A** dentro de su alcance, esto es **A** debe ser visible no localmente o ser local (anidada en forma inmediata)
- b. A puede ser un parámetro formal de U.

#### Caso b.

El enlace estático a ser pasado es el mismo que fue oportunamente pasado al llamador.

45

#### Procedimientos y funciones como parámetros

Con respecto a la invocación en sí, la única diferencia entre una invocación a una unidad tradicional y una realizada a un parámetro, es que la información con respecto al tamaño del registro de activación y el enlace estático, se copia desde el área de los parámetros.

El impacto de este agregado a un lenguaje de programación no es menor. Es necesario extender los procedimientos de invocación para poder lidiar con la semántica adicional y la complejidad. Las invocaciones deben tratar con diferentes tipos de objetos. Por lo que todas las partes involucradas sufren un incremento considerable en la complejidad.

Como ventaja se tiene un lenguaje más uniforme, ya que las unidades son tratadas como cualquier otro objeto del lenguaje.

46

#### Procedimientos y funciones como parámetros

```
Proc T
  Var v
  Proc Q (proc X)
   var u
      call X
  End q
  Proc P
    var u
      Proc R
        call Q(R)
      end R
  end P
End T
```

En este contexto la traducción es correcta, ya que cuando se realiza la llamada call Q(R), P está activo y por lo tanto en la tabla de símbolos tengo a R.

En el momento que el compilador traduce, mira en la tabla de símbolos y lo encuentra y permite que realice la llamada.

Liga el EE del **proc X** a **P** y es lógico porque **R** está en el ambiente de **P**.

47

### Procedimientos y funciones como parámetros

```
Proc T
  Var v
  Proc Q (proc X)
   var u
      Proc R
        u,v
      end R
  end Q
  Proc P
   var u
     call Q(R)
  end P
End T
```

La llamada no es correcta, ya que cuando el compilador quiere traducir **R**, ya no está en la tabla de símbolos porque **Q** ya terminó de compilarse y la información sobre **R** ya no está en la tabla de símbolos.

48

Procedimientos y funciones como parámetros

Proc Q (proc X)

var u,v,y

Proc T

У

end T

call X

call Q (T)

end Q

Cuando resuelvo el EE de T, el único RA activo es el primer registro de activación de Q, es por eso que cuando se hace referencia a y en T, hago referencia al que está en el primer RA de Q.

49