
Capítulo 1

Mecánica newtoniana

Tal vez sea una simplificación, pero no una muy terrible, decir que el curso de mecánica clásica busca reemplazar la mecánica basada en las ecuaciones de Newton,

$$F = ma$$

por un *formalismo* más poderoso y que se podrá aplicar luego a otros campos. Este formalismo es el corazón de la mecánica clásica.



 $\begin{tabular}{ll} {\bf Figura~0.1} & {\bf Sistema~de~partículas~de~masas~} m_i {\rm ~con~sus~correspondientes~vectores} \\ {\bf de~posici\'on~} {\bf x}_i. {\bf La~partícula~} m_1 {\rm ~tiene~adem\'as~indicado~su~vector~velocidad~} {\bf v}_1. \\ \end{tabular}$

1.1 Momento angular

$$oldsymbol{L} = oldsymbol{r} imes oldsymbol{p}$$




Figura 1.2

$$\begin{split} \boldsymbol{r}_i &= \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_i' \qquad \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}_i' \\ \boldsymbol{L}_O^T &= \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{p}_i = \sum_i (\boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_i') \times m_i (\boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}_i') \\ \boldsymbol{L}_O^T &= \sum_i (\boldsymbol{R} \times m_i \boldsymbol{V} + \boldsymbol{R} \times m_i \boldsymbol{v}_i' + \boldsymbol{r}_i' \times m_i \boldsymbol{V} + \boldsymbol{r}_i' \times m_i \boldsymbol{v}_i') \end{split}$$

pero si recordamos que se cumplen

$$\begin{split} \boldsymbol{R} &= \sum_i \frac{m_i \boldsymbol{r}_i}{M} \\ M\boldsymbol{R} &= \sum_i m_i (\boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_i') = \sum_i m_i \boldsymbol{R} + \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i' \\ M\boldsymbol{R} &= M\boldsymbol{R} + \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i' \quad \Longrightarrow 0 = \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i' \end{split}$$

podemos volver a las ecuaciones anteriores para poner

$$\begin{split} \boldsymbol{L}_{O}^{T} &= \boldsymbol{R} \times M\boldsymbol{V} + \boldsymbol{R} \times \frac{d}{dt} \left(\boldsymbol{m}_{i} \boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \right) + \left(\sum_{i} \boldsymbol{m}_{i} \boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \right) \times \boldsymbol{V} + \sum_{i} \boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \times \boldsymbol{m}_{i} \boldsymbol{v}_{i}^{\prime} \\ \\ \boldsymbol{L}_{O}^{T} &= \boldsymbol{R} \times M\boldsymbol{V} + \sum_{i} \boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \times \boldsymbol{m}_{i} \boldsymbol{v}_{i}^{\prime} \\ \\ \boldsymbol{L}_{O}^{T} &= \boldsymbol{L}^{cm} + \boldsymbol{L}_{cm}^{sist} \end{split}$$

siendo el primer término del lado derecho el momento angular orbital y el segundo el momento angular de spin.

Con respecto a la conservacion del momento angular, se tendrá

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \sum \boldsymbol{\tau}_O$$

que se puede ver como suma del torque de fuerzas externas y de fuerzas internas. En el primer caso, los torques externos sumarán cero si las fuerzas externas son nulas o centrales. En el segundo caso los torques internos son nulos si vale el principio de acción y reacción fuerte; es decir si

$$r_i - r_j \parallel F_{ij}$$
.

1.2 Trabajo y energía

Consideremos una partícula de masa m que se mueve sobre una cierta trayectoria suave $\boldsymbol{x}(t)$, ver Figura 2.3, debido a la acción de una fuerza \boldsymbol{F} . Su velocidad \boldsymbol{v} es en todo momento tangente a la trayectoria y define de esta forma un versor \hat{t} colineal con la misma. Esto define un plano, mostrado en la parte derecha de la figura, para el cual todo vector perteneciente al mismo es normal a la trayectoria. Elegimos un versor \hat{n} que está en la dirección de la proyección de \boldsymbol{F} sobre dicho plano.




Figura 2.3 Partícula de masa m que se mueve sobre una trayectoria $\boldsymbol{x}(t)$ bajo la acción de una fuerza \boldsymbol{F} (izquierda). En el detalle de la derecha se muestra la descomposición del movimiento en direcciones tangencial \hat{t} y normal \hat{n} .

Descomponiendo la fuerza y la velocidad en estas dos direcciones, se tiene

$$\mathbf{F} = F^t \, \hat{t} + F^n \, \hat{n}$$
 $\mathbf{v} = v \, \hat{t}$

de manera que la segunda ley de Newton,

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F},$$

para la componente \hat{t} resulta

$$m\frac{dv}{dt} = F^t$$

Involucrando al diferencial de arco ds = |dx| a lo largo de la trayectoria, la ecuación anterior se puede escribir como

Notemos que el versor desplazamiento ds camina por la trayectoria.

$$m dv \frac{ds}{dt} = m v dv = F^{t} ds = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}, \tag{2.1}$$

donde la última igualdad es posible en virtud de que $F^n \perp d x$ por construcción.

Podemos integrar ambos miembros de (2.1) entre ${\pmb x}(t_0)\equiv {\pmb x}_0$ y su correspondiente velocidad $v(t_0)\equiv v_0$ hasta ${\pmb x}_1,{\pmb v}_1,$

$$m \int_{v_0}^{v_1} v \, dv = \int_{\boldsymbol{x}_0}^{\boldsymbol{x}_1} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{x}$$

obteniendo

$$\frac{1}{2}mv^2\Big|_{v_0}^{v_1} = W_{\boldsymbol{x}_0 \to \boldsymbol{x}_1}$$

que es el llamado teorema de las fuerzas vivas para una partícula de masa m y nos dice que la variación de energía cinética en la trayectoria es igual al trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la misma, i.e.

$$T_1 - T_0 = \Delta T_{\boldsymbol{x}_0 \to \boldsymbol{x}_1} = W_{\boldsymbol{x}_0 \to \boldsymbol{x}_1}. \tag{2.2}$$

En el caso particular en que la fuerza sea normal a la trayectoria en todo el intervalo $[t_0,t_1]$ se tendrá $\Delta T=0$, es decir que se conserva la energía cinética a lo largo de toda la trayectoria. Sólo las componentes tangenciales de la fuerza producen trabajo y esto es solamente debido a que este proviene de un producto escalar (una proyección); las componentes normales no hacen trabajo.

Si la fuerza proviene de un potencial¹, se tiene

$$\mathbf{F} = -\nabla V \tag{2.3}$$

y podemos expresar en coordenadas cartesianas esta equivalencia (2.3)

$$F = -\left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \frac{\partial V}{\partial x_3}\right)$$

y evaluar la integral del trabajo para obtener

$$W = \int_{\boldsymbol{x}_0}^{\boldsymbol{x}_1} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{x} = \int_{t_0}^{t_1} \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}[t]) \cdot \dot{\boldsymbol{x}} \, dt = -\int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^3 \left[\frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} \right] \, dt = V_0 - V_1$$

Falta meter lo de

$$m\frac{v^2}{o} = F_n$$

 $^{^1\}mathrm{El}$ menos delante del gradiente es una convención, como se verá a continuación

donde la última igualdad se obtiene por integración de un gradiente. Esto significa que la integral es independiente de la trayectoria $x_0 \to x_1$.

Entonces, volviendo a (2.2)

$$\overbrace{T_1 - T_0 = \underbrace{W_{0 \to 1}}_{\text{Si } \textbf{\textit{F}} \text{ proviene de potencial}}^{\text{Vale siempre}} = V_0 - V_1$$

y pasando de miembros se tiene

$$(T_1 + V_1) = (T_0 + V_0)$$

que viene a significar que la cantidad E=T+V (la energía mecánica) se conserva si la fuerza ${\bf F}$ proviene de un potencial V. Por dicha razón, las fuerzas para las cuales se verifica (2.3) se llaman fuerzas conservativas. En una dimensión, cualquier F(x) se puede hacer provenir de un potencial si verifica ser integrable, es decir si podemos definir

$$V(x) = \int F(x) \, dx.$$

Para tres dimensiones no cualquier F(x) es conservativa.

El signo negativo en (2.3) hace que la cantidad conservada sea T+V en lugar de T-V. Tiene más sentido físico que se conserve una suma de energías antes que una resta de las mismas.

1.2.1 Trabajo y energía para un sistema de partículas

Para un sistema de N partículas la energía cinética simplemente es la suma de las energías cinéticas de cada partícula,

$$T = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

La definición del trabajo, en cambio, es un poco más complicada. Entre dos instantes de tiempo t y $t+\Delta t$ el sistema está caracterizado por las N posiciones $\{\boldsymbol{x}_i\}$ de todos sus integrantes y cada partícula experimenta un desplazamiento $\Delta \boldsymbol{x}_i$ asociado con la fuerza que actúa sobre ella.

En principio la fuerza sobre cada partícula puede dividirse en interna (debida a las otras partículas del sistema) y externas (debida a agentes exteriores al sistema), lo cual permite escribir

$$F = F^{\text{int}} + F^{\text{ext}}$$

y consecuentemente

$$W = W^{\rm int} + W^{\rm ext}$$

El W entre dos instantes de tiempo t_0 y t_1 corresponde ahora a la integral entre la configuración del sistema a t_0 dada por $\{\boldsymbol{x}_i(t_0)\}$ hasta la configuración $\{\boldsymbol{x}_i(t_1)\}$, las cuales etiquetaremos como 0 y 1 respectivamente.

Entonces el trabajo externo es

$$W^{ ext{ext}} = \sum_{i=1}^{N} \int_{0}^{1} oldsymbol{F}_{i}^{ ext{ext}} \cdot doldsymbol{x}_{i}$$

siendo $m{F}_i^{\mathrm{ext}}$ la fuerza externa sobre la partícula i. Para que valga la conservatividad es necesario que

- La fuerza sobre i dependa solamente de las coordenadas ${\boldsymbol x}_i$ de esa partícula. Es decir:

$$F_i = F_i(x_i)$$

• Se verifique para cada F_i

$$\nabla \times \mathbf{F}_i = 0$$
,

donde el operador ∇ se toma con respecto a las coordenadas de la partícula i en cuestión.

Estas condiciones permiten escribir la fuerza como el gradiente de un potencial y entonces el trabajo externo es la suma de las diferencias entre las energías potenciales de las partículas entre las configuraciones 0 y 1, o bien

$$W^{\mathrm{ext}} = -\sum_{i=1}^{N} \Delta V_i(\boldsymbol{x}_i)\big|_0^1$$

Para el trabajo interno

$$\begin{split} W_i^{int} &= \int \sum_j^N \boldsymbol{F}_{ij} \cdot d\boldsymbol{s}_i \\ W^{int} &= \sum_i \int \sum_j \boldsymbol{F}_{ij} \cdot d\boldsymbol{s}_i \\ \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \int \boldsymbol{F}_{ij} \cdot d\boldsymbol{s}_i + \boldsymbol{F}_{ji} \cdot d\boldsymbol{s}_j &= \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \int \boldsymbol{F}_{ij} \cdot \left(d\boldsymbol{s}_i - d\boldsymbol{s}_j \right) \end{split}$$

1.3 Definiciones

El número de grados de libertad es el número de coordenadas independientes para resolver el problema. Las fuerzas de vínculo F^v se acomodan en todo momento para satisfacer las ligaduras. Entonces las F^v son perpendiculares a los desplazamientos compatibles con los vínculos de manera que

$$W_{F^v} = 0$$




Figura 3.4

Los vínculos se clasifican en

$$\operatorname{hol\acute{o}nomos}\left\{\begin{array}{ll} f(r_i,t)=0 & \operatorname{re\acute{o}nomos} \\ f(r_i)=0 & \operatorname{escler\acute{o}nomos} \end{array}\right\}$$

los cuales cumplen que $W^{F^v}_{virtual} = 0$, y

los cuales no cumplen, en general, que ${m F}^v$ perpendicular al desplazamiento posible. donde un desplazamiento virtual es un desplazamiento a t_0 fijo compatible con los vínculos, mientras que un desplazamiento real es un desplazamiento en δt durante el cual varían fuerzas y ligaduras.

A tiempo fijo el desplazamiento es en $\hat{r} \perp F^v$.

$$f(x_i,t) = cte. \Longrightarrow \sum_{i}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f}{\partial t} \delta t = 0$$




Figura 3.5

o bien

$$\nabla f \cdot \boldsymbol{\delta r} = 0$$