TRAVAUX PRATIQUES DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL

Master mention Image et Réseaux Année 2019-2020

Caroline Kulcsár et Gabriel Dauphin

Déroulement des travaux pratiques

Il n'y a pas de préparation à rendre ni de compterendu à donner à la fin. En revanche au cours de la séance, vous mettrez dans un fichier Word, les valeurs numériques choisies et calculées et les figures obtenues ainsi que les instructions importantes des programmes. C'est ce fichier Word qui vous servira pour au cours de la séance présenter oralement ce que vous avez fait.

Données nécessaires à la réalisation des TP

Ces données peuvent être téléchargées sur

http://www-12ti.univ-paris13.fr/~dauphin/signalbase.mat
Une version électronique de ce document est disponible
sur

http://www-12ti.univ-paris13.fr/~dauphin/tptnsm1ir.pdf

SÉANCE 1

I Signal sinusoïdal et échantillonnage, DSP, signal carré

I.a Visualisation de données successives

Entrez les commandes suivantes :
t=TP1_2(0.1,2,0.5001,0.5);
start(t)

I.1. Que valent la période d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage, la période de la sinusoïde et la fréquence de la sinusoïde?

I.b Visualisation de données au cours du temps

Entrez les commandes suivantes :

```
t=TP1_2(0.05,1,20,0.5);
start(t)
:
:
stop(t)
delete(t)
```

I.2. Que valent la période d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage, la période de la sinusoïde et la fréquence de la sinusoïde?

Syntaxe du programme utilisé

La syntaye du programme est.

- où les paramètres et fonctions utilisées signifient :
- f0 : fréquence de la sinusoïde en Hertz.
- fe : fréquence d'échantillonnage en Hertz.
- duree : le signal est visualise entre l'instant actuel et duree secondes avant l'instant actuel.
- period : nombre de secondes entre chaque nouvelle evaluation, il est necessaire que period>
 0.2 pour éviter qu'il y ait un risque que la dernière évaluation ne soit terminée avant que ne commence l'évaluation suivante.
- start(t) : permet de déclencher le démarrage.
- stop(t) : permet d'arrêter le démarrage.
- delete(t): permet de supprimer l'objet t. Ceci est ABSOLUMENT nécessaire avant d'en créer un autre sous le même nom.
- clear ne permet pas de supprimer l'objet, elle ne supprime que l'appellation.

I.c Échantillonnage d'un signal sinusoïdal, DSP

On considère le signal sinusoïdal causal à temps

Valeurs numériques : $f_0 = 50$ Hz, a = 2, $\varphi = \pi/2$.

I.3. Tracez x_n (utiliser stem) sur une durée de 100 ms pour les fréquences d'échantillonnage suivantes :

$$f_e = 75 \text{Hz}, f_e = 150 \text{Hz}, f_e = 1 \text{kHz}.$$

Précisez pour chaque valeur de f_e si la condition de Shannon-Nyquist est vérifiée et commentez à partir de l'allure des figures.

- I.4. On échantillonne x(t) à la fréquence $f_e = 500 \text{ Hz}$ sur l'intervalle [0, 40 ms]. Le buffer utilisé n'a que 8 bits. Le signal est quantifié sur l'intervalle [-2, 2].
 - Que vaut N_q , le nombre de valeurs quantifiées possibles?
 - Quelle est la valeur Q du pas de quantification?
 - Tracer en fonction du temps le signal quantifié x_n^q et le signal non quantifié x_n (utiliser **floor**), pour cette question et pour rendre l'erreur de quantification plus visible, on considérera un buffer de 3 bits.

- Cette erreur moyenne de quantification varie en fonction du nombre de bits. Tracez la courbe de l'évolution de cette erreur en fonction du nombre de bits utilisées pour la quantification, utilisez une échelle logarithmique pour l'axe des ordonnées. Commentez la courbe obtenue.
- I.5. Exprimez la densité spectrale de puissance (ou DSP ou spectre), notée $S_x(f_k)$, en fonction de la transformée de Fourier discrète (TFD) $\hat{X}(f_k)$ de x_n . Donnez l'échelle en fréquence associée à la DSP (la valeur des fréquences f_k pour lesquelles la DSP $S_x(f_k)$ est définie).

On échantillonne x(t) à la fréquence $f_e = 100.2$ Hz sur [0, 3 s]. Le signal échantillonné est noté x_n .

- I.6. Visualiser x_n en fonction du temps. Commenter.
- I.7. La condition de Shannon-Nyquist est-elle vérifiée?
- I.8. Visualiser la DSP de x_n (utiliser fft) en fonction de la fréquence. Retrouve-t-on le pic de puis-

I.d Visualisation de données au cours du temps lorsque la fréquence d'échantillonnage est faible par rapport à la fréquence de la sinusoïde

Entrez les commandes suivantes :

```
t=TP1_2(0.57,2,200,0.5);
start(t)
:
:
stop(t)
delete(t)
```

I.e Signal carré et DSP

On s'intéresse à un signal carré x(t) de période $T_0 = 20$ ms défini par

$$\begin{cases} x(t) = 1 & \text{si } t \in [0, T_0/2[, \\ x(t) = -1 & \text{si } t \in [T_0/2, T_0[, .] \end{cases}$$

Ce signal est échantillonné à la fréquence f_e pour don-

- I.11. Quelle est la valeur de la DSP correspondant à la fréquence nulle? Expliquer.
- I.12. Quelle est la fréquence du second terme de la DSP en fonction de f_e ?
- I.13. Quelle est la fréquence du dernier terme de la DSP en fonction de f_e ?
- I.14. Expliquez la différence entre les DSP des signaux sinusoïdal et carré.

I.f Signal et bruit blanc

On considère le signal sinusoïdal x_n défini à la question I.3. Ce signal est mesuré par un appareil induisant un bruit de mesure additif gaussien B_n de moyenne nulle et de variance $\sigma^2 = 0, 3$. La mesure est définie par l'équation

$$y_n = x_n + b_n.$$

- I.15. Tracer la DSP de y_n . Expliquer le résultat.
- I.16. Que faudrait-il faire comme opération sur les fréquences (donc sur les coefficients de la transfor-

SEANCE 2

II Fonction de corrélation, détection radar

II.1. Une estimée de la fonction de corrélation de deux signaux x_n et y_n discrets périodiques est donnée par

$$C_{xy}(\ell) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x_n y_{k+\ell}.$$

On note $C_b(\cdot)$, $C_x(\cdot)$ et $C_y(\cdot)$ les fonctions d'autocorrélation des signaux b_n , x_n et y_n , en fonction de l'écart (ℓ) entre les échantillons. En utilisant la fonction **xcorr**, calculer les fonctions de corrélation C_b , C_x et C_y pour les écarts (lag en anglais) compris entre -L et +L. Prendre par exemple L=40.

II.2. Visualiser C_b , C_x et C_y pour $\sigma = 0.5$, $\sigma = 2$, et $\sigma = 5$ en les affichant superposées, avec les

On reprend pour cela le principe de fonctionnement simplifié du radar pour la détection de cibles. Le radar envoie via des ondes un motif de signal; ce signal est réfléchi par les cibles et le radar le reçoit en retour, noyé bien évidemment dans du bruit. Connaissant le motif envoyé, on peut, par corrélation, détecter la présence de ce motif dans le signal bruité reçu (et donc connaître la distance de la cible : on connaît en effet la vitesse de propagation des ondes et le motif détecté a parcouru deux fois la distance radar—cible).

Afin de simuler la détection par corrélation, il faut d'abord choisir un motif à envoyer, et étudier la forme de la corrélation obtenue. On propose de tester l'autocorrélation des signaux suivants :

- bruit blanc centré, par exemple m=randn(1,50)
- sinusoïde pure, par exemple m=sin(2*pi*(1:50)*0.1)
- sinusoïde modulée par une gaussienne, par exemple

- 300, avec 3 cibles, certaines cibles pouvant être très proches
- rajouter un bruit blanc gaussien centré de variance à choisir.
- II.5. Calculer l'intercorrélation entre le motif et le signal reçu, et l'afficher pour les décalages positifs uniquement. Qu'observe-t-on?
- II.6. Recommencer le calcul avec différents niveaux de bruit pour le signal reçu. Que constate-t-on? Comment pourrait-on faire pour avoir une détection automatique?
- II.7. Écrivez le lien entre la densité spectrale d'énergie d'un signal y_n et sa fonction d'autocorrélation, lorsque ce signal est temps discret et non-périodique et nul en dehors des instants $n = 0, \ldots, n = N 1$.
- II.8. Démontrez la question II.7.
- II.9. Écrivez le lien entre la densité spectrale de puissance d'un signal x_n et sa fonction d'autocorrélation, lorsque ce signal est temps discret

II.11. Dans cette expérimentation on se place dans le cadre où le vrai signal est périodique de période N. Dans Matlab, la fonction de corrélation xcorr est définie par

$$C(x, y, \ell) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)y(k+\ell)$$
, avec $x(k) = y(k) = 0$ si $k < 0$ ou $k \ge N$, $\mathbf{xcorr}(x, y, L) = [C(x, y, -L) \dots C(x, y, 0) \dots C(x, y, L)]$

pour x et y vecteurs de taille N. En dehors de l'intervalle $[0, \ldots, N-1]$, les échantillons sont pris égaux à 0. Pourquoi cette fonction **xcorr** ne peut être utilisée pour vérifier numériquement l'équation donnée à la question II.9?

SEANCE 3


III Sur-échantillonnage d'un signal discret

Le sur-échantillonnage consiste, à partir d'échantillong e obtonus par échantillonnage d'un signal e(t) à tillonnage sur [0, 10 s] à la fréquence f_e d'un signal à temps continu s(t). On suppose que le vrai signal s(t) est périodique de période 10s. Le signal s_n est contenu dans le fichier signalbase.mat. Ce fichier est contenu dans un fichier appelé data_tptnste2.zip. Il se trouve sur un site internet sur la première page du fascicule.

- III.1. On a pris $f_e = 25$ Hz et l'on a obtenu 250 échantillons de s_n . Représenter la DSP de s_n en fréquences centrées en Hertz (échelle semilogarithmique).
- III.2. Calculer par la formule d'interpolation de Shannon (que vous tronquerez en justifiant votre approximation) la valeur du signal s à l'instant t = 1,3 s à partir des valeurs de s_n . Montrez que cela vaut approximativement

$$s(1,3) = 3,52$$

III.3. Quelle est la fréquence maximale observable dans s_n lorsque $f_e = 25$ Hz?



- III.4. Quelle est la fréquence maximale générée dans v_n par l'intercalage d'un zéro (échantillon nul) entre chaque échantillon s_n ?
- III.5. Représenter la DSP de v_n en fréquences centrées en Hertz. Expliquer le résultat.
- III.6. Pour réaliser un sur-échantillonnage de s_n , on va filtrer v_n par un filtre passe-bas. Quel est l'intérêt de ce type de filtrage pour le sur-échantillonnage? Quelle doit-être la fréquence de coupure? Quelle sera la fréquence d'échantillonnage correspondant au signal ainsi filtré?

On propose le filtre H_1 défini par l'équation de filtrage suivante :

III.9. Filtrer v_n et visualiser y_n . Comparer y_n avec s_n en affichant les courbes superposées.

On propose maintenant le filtre H_2 défini par

$$z_n = \frac{1}{2}(v_n + 2v_{n-1} + v_{n-2}).$$

- III.10. Que vaut z_n en fonction de s_n ?
- III.11. Visualiser la réponse en fréquence du filtre et la comparer avec celle de H_1 .
- III.12. Filtrer v_n et visualiser z_n . Le signal ainsi filtré contient-il plus d'information que v_n ? Comparer z_n avec s_n en affichant les courbes superposées, conclure.
- III.13. Si l'on voulait réaliser un filtre idéal pour couper les fréquences indésirables dans v_n , quelle serait la réponse en fréquence d'un tel filtre (donnez le gabarit et précisez la fréquence de coupure)?
- III.14. Comment réaliser ce filtre idéal en utilisant la TFD? Quels sont les inconvénients majeurs de

SEANCE 4

IV Filtrage d'un signal bruité

IV.a Analyse de la relation entrée-sortie d'un filtre

Entrez les commandes suivantes :

```
t=TP4();
start(t)
:
:
stop(t)
delete(t)
```

Le graphe du haut permet de visualiser l'entrée du filtre. Il s'agit d'une sinusoïde bruitée par un bruit blanc gaussien additif.

IV.1. Quelle est la fréquence d'échantillonnage et la fréquence de la sinusoïde?

Le graphe du milieu permet de visualiser la sortie

Le graphe du bas permet de visualiser la réponse fréquentielle du filtre.

- IV.4. Le filtre est-il un passe-bas, un passe-haut?
- IV.5. Que vaut la fréquence de coupure du filtre? Elle se lit au bas du trait fin vertical du graphique du bas et il est possible de faire un zoom.
- IV.6. Comment peut-on lire sur la réponse fréquentielle, le rapport entre l'amplitude de la sinusoïde du graphe du haut et l'amplitude de la sinusoïde du graphe du milieu?

IV.b Analyse d'un filtre

Le filtre qui transforme l'entrée visualisée par le graphe du haut en la sortie visualisée par le graphe du milieu est ainsi définie

$$H(z) = \frac{1-\rho}{1-\rho z^{-1}}$$
 et $y_n - \rho y_{n-1} = (1-\rho)x_n$

H(z) est la fonction de transfert et la deuxième équation est la relation entrée-sortie du filtre. ρ , appelée

simulation, c'est-à-dire après start(t) et avant stop(t) avec la commande suivante qui fixe $\rho = 0.85$:

- IV.7. Ajustez ρ de façon que la sinusoïde en sortie ait à peu près à 80% de l'amplitude de la sinusoïde en entrée et que l'impact du bruit sur le signal de sortie soit assez faible.
- IV.8. Ajustez ρ de façon que le signal en sortie soit très similaire au signal en entrée.

On cherche à filtrer le bruit présent sur un signal. Le signal proposé est celui correspondant à signalbase.mat, signal dit «utile» et noté x ($x = x_n$, k = 0, ..., N - 1) auquel est ajouté un bruit blanc b gaussien centré d'écart-type σ . Le signal bruité obtenu est noté y ($y = y_n, k = 0, ..., N - 1$).

IV.9. Soit un signal x noyé dans un bruit b. Définir le rapport signal-à-bruit (RSB) en fonction de la puissance des signaux x et b, et définir la puissance d'un signal. Comment obtient-on un RSB en dB?

part. En comparant les hauteurs des DSP en haute fréquence, justifier l'emploi d'un filtre passebas pour atténuer le bruit.

On propose de filtrer le signal y par un filtre moyenneur H causal, défini par la réponse impulsionnelle :

$$h_n = 1/P$$
, pour $0 \le n \le P - 1$, (1)
 $h_n = 0$ sinon.

- IV.12. Exprimer la sortie z_n du filtrage de y par H, et montrer que ce filtre est un filtre RIF.
- IV.13. Visualiser la réponse en fréquence de ce filtre et donner ses principales caractéristiques.
- IV.14. Représenter la sortie de ce filtrage. Choisir une valeur de P qui vous paraît convenir. Que conclure?

On se propose maintenant de filtrer le signal par un filtre défini par

$$a_1 z_n = a_2 z_{n-1} + y_n, \ n \ge 0$$
 (2)
 $z_n = 0 \text{ si } n < 0.$

IV.15. | Montrer que ce filtre est un filtre RII.

IV.19. A quoi cela servirait-il d'imposer la condition

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} h_n = 1 \quad ?$$

- IV.20. Choisir deux coefficients a_1 et a_2 pour assurer à la fois la stabilité du filtre et la condition cidessus.
- IV.21. Visualisez la sortie de ce filtre attaqué par y (y obtenu avec $\sigma = 0, 5$). Réglez les coefficients pour avoir selon vous un «bon» filtrage du bruit.
- IV.22. Visualiser la réponse en fréquence de ce filtre avec les valeurs de a_1 et a_2 retenues et comparer ses principales caractéristiques avec le filtre moyenneur.
- IV.23. Comparer les deux techniques de filtrage de bruit proposées et conclure.

SEANCE 5

V Synthaga da filtrag

```
:
stop(t)
delete(t)
```

Le graphe du haut est la visualisation d'un signal sinusoïdal bruité par un bruit blanc gaussien additif.

V.1. Quelle est la fréquence d'échantillonnage et la fréquence de la sinusoïde?

Le graphe du bas est la visualisation en module, en échelle logarithmique et en fréquence centrée de la transformée de Fourier discrète calculée à partir des échantillons du signal d'entrée sur une durée de Δt .

- V.2. Quelle est la durée Δt ?
- V.3. Retrouvez sur le graphique du bas la fréquence de la sinusoïde présente dans le signal visualisée dans le graphique du haut?

Il est possible de modifier Δt qui est notée delta_t avec

t=TP5 modifier delta t(t.8):

t=TP5_modifier_delta_t(t,5);


V.5. Comment expliquez-vous que l'on ne retrouve plus les deux pics?

En général, le filtrage des signaux passe par la détermination des caractéristiques souhaités ou la définition d'un gabarit, ces caractéristiques ou ce gabarit dépendent du traitement que l'on désire effectuer. Ainsi, les principaux gabarits rencontrés en pratique correspondent aux filtrages passe-bas, passe-bande, coupebande et passe-haut. On va tester différents types de filtrage sur le signal bruité y=x+b où b est un bruit blanc gaussien centré de variance $\sigma^2=0,5$ et x est le signal échantillonné donné par signalbase mat pour lequel on suppose maintenant une **fréquence d'échantillonnage égale à 1 kHz**.

V.b Filtre passe-bas

Un filtre passe-bas idéal a une réponse fréquentielle qui est définie sur l'intervalle $[-f_e/2, f_e/2]$ par $\mathbf{1}_{[-f_c/2, f_c/2]}(f)$. Une facon d'implémenter une approximation de ce fil-

- V.6. Choisissez une fréquence de coupure adéquate et réaliser ce filtrage, puis commenter les résultats en faisant varier f_c .
- V.7. Pour approcher le filtre idéal, on utilise un filtre RIF dont les coefficients correspondent à des fenêtres de pondération. Choisir une fenêtre qui vous paraît adéquate et synthétiser le filtre en utilisant fir1.
- V.8. Affichez la fonction de transfert du filtre choisi (à l'aide de **freqz**) et commenter le graphique.
- V.9. Appliquez un tel filtre au signal et examinez l'effet de la variation de la taille de la fenêtre sur les résultats.
- V.10. On décide maintenant d'utiliser un filtre RII pour filtrer le bruit. Le gabarit du filtre est le suivant :



non-passante. f_c (fréquence de coupure) désigne un bord de l'intervalle sur lequel le module de la réponse fréquentielle a un gain supérieur à R_p ; f_a (fréquence d'atténuation) désigne une extrémité de l'intervalle sur lequel le module de la réponse fréquentielle a un gain inférieur à R_s .

V.12. Calculez avec **butter** ce filtre et appliquez le filtre au signal y_n . Comparez les résultats obtenus en changeant l'ordre du filtre.

La méthode vue en cours permet de synthétiser un filtre numérique de Butterworth un passe-bas de fréquence de coupure $f_c^{\#} = f_e/3$ à l'ordre 2 et conduit à

$$H^{\#}(z) = \frac{3 + 6z^{-1} + 3z^{-2}}{(4 + \sqrt{6}) + 4z^{-1} + (4 - \sqrt{6})z^{-2}}$$

V.13. Montrez que le filtre obtenu est strictement le même que celui que l'on aurait obtenu avec **butter** à l'ordre 2.

V c Filtre coupe-bande

V.14. On considère le signal

$$y_n = x_n + b_n$$

où b_n est un bruit blanc centré de variance 0,5, et x_n le signal **signalbase.mat** perturbé par la sinusoïde. Générer y_n et visualiser le signal.

- V.15. Visualiser la DSP de y_n . Que remarque-t-on?
- V.16. Réaliser un filtre RIF coupe-bande de fréquence caractéristique 50 Hz et de largeur de bande 10 Hz. Vérifier le gabarit à l'aide de freqz. Combien faut-il de coefficients? Commenter.
- V.17. Réaliser maintenant un filtre RII coupe-bande de fréquence caractéristique 50 Hz et de largeur de bande 10 Hz. Vérifier le gabarit à l'aide de freqz. Combien faut-il de coefficients? Commenter.
- V.18. Filtrer y par un filtre passe-bas puis par l'un des deux filtres ci-dessus de façon à supprimer le bruit et la sinusoïde indésirable. Justifier l'utilisation du filtre passe-bas avant le filtre coupe-