# Содержание

1			<b>2</b>
	1.1	Закон Кулона, напряжённость	2
	1.2		3
	1.3	, I v	3
	1.4	1 1 1	3
		r	
<b>2</b>			3
	2.1	Потенциал	3
	2.2	Уравнения Пуассона и Лапласа	4
	2.3	-	4
3			4
	3.1	1 /	4
	3.2	1 1 0 1	5
	3.3	Ротор и дивергенция В	5
			_
4			6
	4.1	± , , ,	6
			6
		•	6
			7
			7
		1 / 1	7
	4.2		7
		4.2.1 Сила действующая на контур	7
		4.2.2 Момент сил	7
_			_
5	٠.		8
	5.1	· · ·	8
			8
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
	5.2	1 1 0 , 0	9
			9
			9
		, , ,	9
	5.3		9
		1 1	0
		5.3.2 Резонанс	0
_			_
6		1	
	6.1	· •	0
	6.2	1	1
		<u> </u>	1
			1
		6.2.3 Катушка индуктивности	1

7			11
	7.1	Правило Ленца	11
	7.2	Закон Фарадея	11
	7.3		12
			12
	7.4		12
	7.5		12
8			13
	8.1	Электрическое поле в веществе	13
		8.1.1 Поляризованность Р	13
		8.1.2 Вектор D	13
			14
		8.1.4 Поле в однородном диэлектрике	14
	8.2		14
		·	15
			15
		•	15
			15
			16
		ı v	16
			17
9			17
	9.1	Разложение Фурье	17
		v <del>-</del>	18
			18
			18
		1 0 1	19
	0.2		10

1

# Закон Кулона, напряжённость

$$F = \frac{|q_1||q_2|}{r_{12}^2}$$
  $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}$ 

 $F=\frac{|q_1||q_2|}{r_{12}^2}\qquad \vec{E}=k\frac{q}{r^3}\vec{r}$  где  $k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\cdot 10^9~\Phi/\mathrm{m}$  и  $\varepsilon_0=8,85\cdot 10^{-12}~\Phi/\mathrm{m}$ . Напряжённость  $\vec{E}$  - сила действующая на единичный положительный неподвижный заряд.

### 1.2 Поток, теорема Гаусса

$$\Phi = \int\limits_{S} \vec{E} \vec{dS} \qquad \oint \vec{E} \vec{dS} = \frac{1}{arepsilon_0} q_{ ext{внутр}}$$

- Плоскость:  $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon}$
- Стена ширины d:  $E = \begin{cases} \frac{\rho x}{\varepsilon_0} &, x < \frac{d}{2} \\ \frac{\rho d}{2\varepsilon_0} &, x \geq \frac{d}{2} \end{cases}$
- Цилиндр:  $E = \begin{cases} rac{
  ho r}{2 arepsilon_0} &, r < R \\ rac{\sigma R}{arepsilon_0 r} &, r > R \end{cases}$
- IIIap:  $E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & , r < R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & , r > R \end{cases}$

### 1.3 Циркуляция и дивергенция Е

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \oint \vec{E} \vec{dl} = 0$$

### 1.4 Энергия электрического поля

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 SU^2}{2h} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{2} (\frac{U}{h})^2 Sh = \frac{ED}{2} V$$
$$w = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\vec{E}\vec{D}}{2} \qquad W = \int w dV$$

2

### 2.1 Потенциал

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \, d\vec{l}$$

Потенциал - величина, численно равная потенциальной энергии единичного положительного заряда в данной точке.

$$-d\varphi = \vec{E}\vec{dl} \qquad \vec{E} = -\nabla\varphi$$
$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r}$$

### 2.2 Уравнения Пуассона и Лапласа

$$\begin{split} \triangle &= \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2}{\partial^2 z} \\ \triangle \varphi &= -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{split}$$

В Лапласе правая часть равна 0.

Определение потенциала сводится к нахождению функции  $\varphi$ , удовлетворяющей этим уравнениям во всём пространстве (Лаплас между проводниками, и заданные значения на поверхности самих проводников).

### 2.3 Проводимость, обобщённый закон Ома

$$I = \frac{U}{R} \qquad R = \rho \frac{l}{S}$$
$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \lambda \vec{E}$$

 $\lambda$  - удельная электропроводность, сименс на метр (Cm/m).

При наличии сторонних (некулоновских) сил  $(\vec{E}^*)$ , обобщённый закон Ома:

$$\vec{j} = \lambda(\vec{E} + \vec{E}^*)$$

$$I \int_1^2 \rho \frac{dl}{S} = \int_1^2 \frac{\vec{j} dl}{\lambda} = \int_1^2 \vec{E} dl + \int_1^2 \vec{E}^* dl$$


$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + \varepsilon_{12}$$

 $arepsilon_{12}$  - электродвижущая сила

3

### 3.1 Био-Савар, виток с током

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[\vec{dl} \times \vec{r}]}{r^3}$$



$$dB_z = dB \cos \alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \cos \alpha}{r^2} \qquad \cos \alpha = \frac{R}{r} \qquad r^2 = z^2 + R^2$$
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

### 3.2 Циркуляция магнитного поля

$$\oint \vec{B}\vec{dl} = \mu_0 I = \mu_0 \int \vec{j}\vec{dS}$$

Циркуляция вектора  $\vec{B}$  по произвольному контуру  $\Gamma$  равна произведению  $\mu_0$  на алгебраическую сумму токов, охватываемых контуром  $\Gamma$ .


- Прямой провод:  $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \ r \geq R$
- Внутри длинного соленоида:  $B = \mu_0 \mu n I$ , где n кол-во витков на метр
- Плоскость с током:  $B=\frac{\mu_0 l}{2},$  где 1 сторона контура, параллельная плоскости

## 3.3 Ротор и дивергенция В

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

4

### 4.1 Электрический диполь



Момент диполя:

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

где  $\vec{l}$  направлен от - к +, q - положительный заряд

### 4.1.1 Потенциал поля диполя

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}$$

где  $\theta$  - угол между р и г


## 4.1.2 Напряженность поля диполя

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2p\cos\theta}{r^3} \qquad E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{r\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\sin\theta}{r^3}$$
$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2\theta}$$

В частности при  $\theta=0$  и  $\theta=\frac{\pi}{2}$ 

$$E_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2p}{r^3} \qquad E_{\perp} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

#### 4.1.3 Сила действующая на диполь



$$\vec{F} = q(\vec{E_+} - \vec{E_-}) = p \frac{\partial \vec{E}}{\partial \vec{l}}$$

#### 4.1.4 Момент сил действующих на диполь

$$M = qEl\sin\alpha = pE\sin\alpha$$
$$\vec{M} = [\vec{p} \times \vec{E}]$$

#### 4.1.5 Энергия диполя в поле

$$W = q(\varphi_{+} - \varphi_{-}) = q \frac{\partial \varphi}{\partial l} l = -q E_{l} l = -\vec{p} \vec{E}$$

### 4.2 Магнитный диполь

 $\vec{p}_m = IS\vec{n},$ где S - площать контура,  $\vec{n}$  - нормаль по правилу правого винта.


#### 4.2.1 Сила действующая на контур

$$\begin{split} d\vec{F}_A &= I[\vec{dl} \times \vec{B}] \qquad \vec{F}_A = l[\vec{I} \times \vec{B}] \\ \vec{F} &= I \oint [\vec{dl} \times \vec{B}] \qquad \vec{F} = p_m \frac{\partial \vec{B}}{\partial \vec{n}} \end{split}$$

где  $p_m$  - модуль момента,  $\frac{\partial \vec{B}}{\partial \vec{n}}$  - производная по направлению нормали  $\vec{n}.$ 

#### 4.2.2 Момент сил

$$\vec{M} = \oint [\vec{r} \times d\vec{F}] \qquad \vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$$



$$RI = \varphi_1 - \varphi_2 + \varepsilon_s + \varepsilon \qquad \varepsilon_s = -L\frac{dI}{dt} \qquad \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{q}{C}$$

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{c}q = \varepsilon \qquad \ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{\varepsilon}{L}$$

$$2\beta = \frac{R}{L}, \qquad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

#### 5.1 Свободные электрические колебания

#### 5.1.1Свободные незатухающие колебания

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \qquad q = q_m \cos(\omega_0 t)$$

Период (формула Томпсона)

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

#### Свободные затухающие колебания

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = 0 \qquad q = q_m e^{-\beta t} \cos(\omega t)$$
$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Напряжение на конденсаторе и ток в контуре

$$U_C = \frac{q}{C} = \frac{q_m}{C} e^{-\beta t} cos(\omega t)$$
$$I = \omega q_m e^{-\beta t} cos(\omega t + \delta)$$

$$r = \omega q_m e^{-\beta} \cos(\omega t + \theta)$$
 $\cos \delta = -\frac{\beta}{2} \sin \delta = \frac{\omega}{2}$ 

### 5.2 Величины характеризующие затухание

#### 5.2.1 коэффициент затухания и время релаксации

время релаксации  $\tau$  - время за которое амплитуда колебаний уменьшается в е раз

 $\tau = \frac{1}{\beta}$ 

#### 5.2.2 Логарифмический декремент затухания

Определяется как натуральный логарифм отношения двух значений амплитуд взятых через период колебания  ${\bf T}$ 

$$\lambda = \ln \frac{\alpha(t)}{\alpha(t+T)} = \beta T$$

если затухание мало

$$\lambda \approx \beta \frac{2\pi}{\omega_0} = \pi R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

#### 5.2.3 Добротность

• По определению:  $Q = \frac{\pi}{\lambda}$ 

• При слабом затухании:  $Q \approx \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 

• Энергетический смысл:  $Q \approx 2\pi \frac{W}{\delta W}, \; \delta W$  - уменьшение энерегии за период

### 5.3 Вынужденные электрические колебания

$$L\frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = \varepsilon_m cos(\omega t)$$

или

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{\varepsilon_m}{L} cos(\omega t) \qquad q = q_m cos(\omega t - \psi)$$

где  $q_m$  - амплитуда заряда на конденсаторе,  $\psi$  - разность фаз между колебаниями заряда и внешней э.д.с  $\varepsilon$ 

$$I = I_m cos(\omega t - \varphi)$$

где  $I_m$  амплитуда тока  $\varphi$  сдвиг по фазе между током и внешней э.д.с  $\varepsilon$ 

$$I_m = \omega q_m, \qquad \varphi = \psi - \frac{\pi}{2}$$


напряжения на индуктивности сопротивлении и емкости

$$U_R = RI_m cos(\omega t - \varphi)$$

$$U_C = \frac{I_m}{\omega C} cos(\omega t - \varphi - \frac{\pi}{2})$$

$$U_L = I_m \omega L cos(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2})$$

#### 5.3.1 Векторная диаграмма



$$I_m = \frac{\varepsilon_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$
  $\tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ 

учитывая что  $q_m = I_m/\omega$ 

$$q_m = \frac{\varepsilon/L}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2) + 4\beta^2 \omega^2}}$$

#### 5.3.2 Резонанс

$$\omega_{I\mathrm{pes}} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \omega_{q\mathrm{pes}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

если  $\beta << \omega_0$ 

$$\frac{U_{Cpe3}}{\varepsilon_m} = Q \qquad Q = \frac{\omega_0}{\delta\omega}$$

где  $\omega_0$  - резонансная частота,  $\delta\omega$  - ширина резонансной кривой на высоте  $1/\sqrt{2}$  от максимальной

6

### 6.1 Условия квазистационарности

Квазистационарность - мгновенные значения тока практически одинаковы на всех участках цепи.

 $\tau = \frac{\varepsilon_0}{\lambda} << T$ 

где  $\lambda$  - проводимость,  $\tau$  - характерное время растекания, а T - характерное время изменений

 $l_{\text{хар} < <\lambda_{\text{волны}}} = \frac{c}{\nu}$ 

См. векторная диаграмма

### 6.2 Комплексные сопротивления

#### 6.2.1 Резистор

$$Z_R = R$$

#### 6.2.2 Конденсатор

$$\begin{split} I &= C \frac{dU}{dt} \\ U &= U_0 e^{i(\omega t + \varphi_U)} \qquad I = i \omega C U_0 e^{i(\omega t + \varphi_U)} \\ Z_C &= \frac{U}{I} = \frac{1}{i \omega C} = -\frac{i}{\omega C} \end{split}$$

#### 6.2.3 Катушка индуктивности

$$U = -\varepsilon_s = L \frac{dI}{dt}$$

$$I = I_0 e^{i(\omega t + \varphi_I)} \qquad U = Li\omega I_0 e^{i(\omega t + \varphi_I)}$$

$$Z_L = \frac{U}{I} = i\omega L$$

7

#### 7.1 Правило Ленца

Индукционный ток направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей.

### 7.2 Закон Фарадея

$$\varepsilon = \oint \vec{E} \vec{dl} = -\frac{d\Phi}{dt} \qquad \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

При нескольких витках  $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$ 

В полном виде:

$$\oint \vec{E} \vec{dl} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \oint [\vec{v} \times \vec{B}] \vec{dl}$$

Первое слагаемое связано с изменением магнитного поля во времени, второе - с движением контура (на эелктроны действует сила Лоренца  $\vec{F}=-e[\vec{v}\times\vec{B},$  которой соответствует  $E^*=[\vec{v}\times\vec{B}],$  циркуляция даёт эдс).

### 7.3 Самоиндукция

$$\Phi = LI$$

L - индуктивность

$$\varepsilon_s = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{d}{dt}(LI) = -L\frac{dI}{dt}$$

#### 7.3.1 Индуктивность катушки

Поле внутри (бесконечной) катушки (п - витки/метр):

$$dB = \mu n dh \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \qquad B = \int_{-\inf}^{\inf} dB = \mu \mu_0 n I$$

$$L = \Phi / I \qquad \Phi_1 = BS \qquad \Phi = n l BS = \mu \mu_0 n^2 V I$$

$$L = \mu \mu_0 n^2 V$$

#### 7.4 Взаимная индукция

Два неподвижных контура достаточно близких к друг другу:

$$\Phi_2 = L_{21} \cdot I_1 \qquad \Phi_1 = L_{12} \cdot I_2$$

Где  $L_{12}=L_{21}=M$  - взаимная индуктивность, при отсутствии поблизости ферромагнетиков. (Может быть и отрицательна, в отличие от L.)

#### 7.5 Энергия магнитного поля

Работа совершаемая сторонними силами против эдс самоиндукции:

$$\varepsilon_0 = RI - \varepsilon_s \mid \cdot Idt \ \Rightarrow \ \delta A_{\rm crop} = \delta Q + Id\Phi$$
 
$$\delta A^{\rm gon} = Id\Phi$$

Считаем что ферромагнетиков нет:

$$d\Phi = LdI \implies A^{\text{HOII}} = \frac{LI^2}{2}$$
 
$$W = \frac{LI^2}{2} = \frac{I\Phi}{2} = \frac{\Phi^2}{2L}$$
 
$$L = \mu\mu_0 n^2 V \qquad nI = H = B/\mu\mu_0$$
 
$$W = \int \frac{\vec{B}\vec{H}}{2}dV \qquad w = \frac{\vec{B}\vec{H}}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$$
 
$$L = \frac{1}{I^2} \int \frac{B^2}{\mu\mu_0}dV$$

### 8.1 Электрическое поле в веществе

Связанные заряды и их поле помечаются штрихом  $(q', \rho', \sigma', \vec{E}')$ , сторонне поле обозначено как  $\vec{E}_0$ .

Под действием внешнего поля положительные и отрицательные заряды смещаются в пределах нейтральных молекул, в следствие чего возникают нескомпенсированные поверхностные заряды и соответвующий им дипольный момент.

#### 8.1.1 Поляризованность Р

- дипольный момент объёма вещества.

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum \vec{p_i} \qquad \vec{P} = \eta \langle \vec{p} \rangle$$

Для изотропного диэлектрика:

$$\vec{P} = \kappa \varepsilon_0 \vec{E}$$

где  $\kappa = \varepsilon - 1$  - диэлектрическая восприимчивость.

$$\oint \vec{P} \vec{dS} = -q'_{\text{\tiny BHYTP}} \qquad \nabla \cdot \vec{P} = -\rho'$$

Граничное условие:

$$P_{2n} - P_{1n} = -\sigma'$$

где индекс п означает проекцию на нормаль

#### 8.1.2 Вектор D


- электрическое смещение (индукция)

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \qquad \vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\oint \vec{D} \vec{dS} = q_{\text{внутр}}^{\text{сторонние}}$$

 $\varepsilon=1+\kappa$  - диэлектрическая проницаемость

#### 8.1.3 Условия на границе



Два диэлектрика

$$\begin{split} \oint \vec{E} \vec{dl} &= 0 \qquad \oint \vec{D} \vec{dS} = q_{\text{внутр}} \\ E_{1\tau} &= E_{2\tau} \qquad D_{2n} - D_{1n} = \sigma = 0 \\ \frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} &= \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \end{split}$$

Проводник - диэлектрик:

$$D_n = \sigma$$
  $E_n = (\sigma + \sigma')/\varepsilon_0 = D_n/\varepsilon\varepsilon_0$  
$$\sigma' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}\sigma$$

#### 8.1.4 Поле в однородном диэлектрике

$$ec{E} = rac{ec{E}_0}{arepsilon} \qquad ec{D} = ec{D}_0 \qquad ec{E}' = -ec{P}/arepsilon_0$$

### 8.2 Магнитное поле в веществе

В веществе, молекулы которого имеют дипольный момент, под действием внешнего поля эти элементарные моменты приобретают пеимущественную ориентацию, суммарные магнитный момент становится отличен от нуля, магнитные поля отдельных молекул перестают компенсировать друг друга. В веществе, молекулы которого не имеют дипольного момента, внешнее поле индуцирует элементарные круговые токи в молекулах, в следствие чего образуется магнитный момент.

#### 8.2.1 Намагниченность Ј

- магнитный момент единицы объёма

$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum \vec{p}_m \qquad \vec{J} = n \langle \vec{p}_m \rangle$$

У соседних молекул молекулярные токи в местах их соприкосновения текут в противоположных направлениях и макроскопически взаимно компенсируют друг друга. Некомпенсированными остаются только те молекулярные токи, которые выходят на боковую поверхность цилиндра. Эти токи образуют макроскопический поверхностный ток намагничивания I'.

$$\oint \vec{J} d\vec{l} = I' \qquad I' = \int \vec{j}' d\vec{S}$$

где I' - алгебраическая сумма токов намагничивания в контуре, а  $\vec{j}'$  - объёмная плотность тока намагничивания, интегрирование по произвольной поверхности, натянутой на контур.

$$\nabla \times \vec{J} = \vec{i}'$$

#### **8.2.2** Вектор Н

$$\oint \vec{B} \vec{dl} = \mu_0 (I + I')$$
 
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \qquad \oint \vec{H} \vec{dl} = I$$

где I - алгебраическая сумма токов проводимости, охватываемых контуром

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{i}$$

где  $\vec{j}$  - плотность тока проводимости

#### 8.2.3 Связь J и H

$$\vec{J} = \chi \vec{H}$$

- пармагнетики  $\chi > 0, \ \vec{J} \uparrow \uparrow \vec{H}$
- диамагнетики  $\chi > 0, \ \vec{J} \uparrow \downarrow \vec{H}$
- $\bullet\,$  ферромагнетики, J зависит от предыистории (гистерезис)

#### **8.2.4** Связь В и Н

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H} \qquad \mu = 1 + \chi$$

### 8.2.5 Граничные условия В и Н


$$\oint \vec{B} \vec{dS} = 0 \qquad \oint \vec{H} \vec{dl} = I$$
 
$$B_{2n} \Delta S + B_{1n} \Delta S = 0 \qquad B_{2n} = B_{1n}$$
 
$$H_{2\tau} l + H_{2\tau} l = i_N l \qquad H_{2\tau} - H_{1\tau} = i_N$$

 $ec{N}$  - нормаль к контуру, i - плотность токов проводимости


$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

#### 8.2.6 Ферромагнетики

- вещества, которые могут обладать намагниченность при отсутствии внешнего магнитного поля. В их кристаллах могут возникать обменные силы, которые заставляют магнитные моменты электронов устанавливаться параллельно друг другу. В результате возникают области (размером 1-10 мкм) спонтанного намагничения - домены. В пределах каждого домена ферромагнетик намагничен до насыщения и имеет определенный магнитный момент. Под действием внешнего поля домены ориентированные по нему растут, в слабых полях это обратимый процесс, в сильных - необратимый. Для ферромагнетиков  $\mu$  вводится как функция H.



#### 8.2.7 Гистерезис



Гистерезис - связь между B и H определяется предшествующей историей намагничивания ферромагнетика. Линейный гистерезис наблюдается при слабых полях и высоких частотах, нелинейный - при сильных полях и низких частотах. Значение B при H=0 называется остаточной намагниченностью, значение  $H_c$  при котором B обращается в нуль называется коэрцитивной силой. Для размагничивания образец помещают в катушку, по которой пропускают переменный ток и амплитуду его постепенно уменьшают до нуля.

Объёмная плотность потеранной энергии определяется площадью заключённой внутри петли.

$$w = \pi H_0 B_0 \sin \varphi = \pi H_0 B_1$$


9

### 9.1 Разложение Фурье

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\inf} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$
$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\omega t) dt \qquad b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\omega t) dt$$

В чётной функции  $b_n=0$ , в нечётной  $a_n=0$ .

#### 9.1.1 Основные разложения



(Это лучше перепроверить посчитав ручками)

- Прямоугольник :  $\frac{4A}{\pi} \left[ \sum \frac{\sin(n\pi\tau/T)}{n} \cos(n\omega t) \right]$
- Пила:  $A[\frac{1}{2} \frac{1}{\pi}[\sum \frac{1}{n}\sin(n\omega t)]]$
- Двухполупериодное выпрямление (модуль косинуса):  $A[\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}[\frac{\cos(2\omega t)}{1\cdot 2}]+\frac{\cos(4\omega t)}{3\cdot 5}+\ldots]$

#### 9.1.2 Амплитудно-модулированный сигнал

$$U = U_0[1 + m\cos(\omega t)]\cos(\omega_0 t)$$

где  $U_0,\ \omega_0$  - амплитуда и частота модулируемого (несущего) сигнала,  $\omega$  - частота модулирующего (информационного) сигнала,  $m\leq 1$  - коэффициент модуляции

$$U = U_0[\cos(\omega_0 t) + \frac{m}{2}\cos(\omega_0 - \omega) + \frac{m}{2}\cos(\omega_0 + \omega)]$$

Следовательно на спектре получаем 3 гармоники: несущего колебания и двух боковых полос.

#### 9.1.3 Частотно-модулированный сигнал


$$U = U_0 \cos(\omega_0 t + m \cos(\omega t))$$

$$U = U_0 \cos(\omega_0 t) \cos(m \cos(\omega t)) - U_0 \sin(\omega_0 t) \sin(m \cos(\omega t))$$

При малом m, имеем  $\cos(m\cos(\omega t)) \approx 1$ ,  $\sin(m\cos(\omega t)) \approx m\cos(\omega t)$ 

$$U = U_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{mU_0}{2} \cos[(\omega_0 - \omega)t + \frac{\pi}{2}] + \frac{mU_0}{2} \cos[(\omega_0 + \omega)t + \frac{\pi}{2}]$$

### 9.1.4 Фильтры RC, CR, RL, LR



Коэффициент передачи  $\alpha$  (всегда  $\leq 1$ ):

$$\alpha = |\frac{U_{\text{bux}}}{U_{\text{bx}}}|$$

Интегрирующая цепочка пропускает низкие частоты, дифференцирующая - высокие.

• MHT RC: 
$$U_{\text{BX}}=IR+I\frac{1}{i\omega C},\,U_{\text{Bbix}}=I\frac{1}{i\omega C},\,\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+(R\omega C)^2}}$$

• Диф RC: 
$$U_{\text{вх}}=IR+I\frac{1}{i\omega C},\,U_{\text{вых}}=IR,\,\alpha=\frac{R\omega C}{\sqrt{1+(R\omega C)^2}}$$

• Met RL: 
$$U_{\text{bx}}=IR+Ii\omega L,\,U_{\text{bhix}}=IR,\,\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\omega L}{R})^2}}$$

• Диф RL: 
$$U_{\text{вх}}=IR+Ii\omega L,\,U_{\text{вых}}=Ii\omega L,\,\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{R}{\omega L})^2}}$$

Полоса пропускания - полоса частот, в пределах которой  $\alpha \geq 1/\sqrt{2}.$  (мощность  $\geq 1/2$  )

Для RC и LC цепочек вводится понятие частоты среза соответсвующей границе полосы пропускания. RC:  $\nu_{\rm cp}=\frac{1}{2\pi RC},$  RL:  $\nu_{\rm cp}=\frac{R}{2\pi L}$ 

### 9.2 Фильтр RLC

Резонанс в колебательном в колебательном контуре может быть использован для усиления или подавления определённой части частотного спектра. (см резонанс)