# Trattamento e Codifica di Dati Multimediali

Ilaria Battiston

Anno scolastico 2018-2019

CONTENTS

# ${\bf Contents}$

1	Multimedia	4
<b>2</b>	Segnali	4
3	Multimedia processing	5
4	Segnali 4.1 Segnale sinusoidale 4.2 Decibel 4.3 Trasformazioni di segnali 4.4 Segnali continui	6 7 8 8 9
5	Sequenze	10
6	Analisi di Fourier 6.1 Serie di Fourier 6.2 Fourier e i suoni 6.3 Onda quadra 6.4 Numeri complessi e serie di Fourier 6.5 Trasformata di Fourier di funzioni continue 6.6 Trasformata di Fourier di funzioni discrete 6.7 Elaborazione di immagini 6.8 Proprietà della trasformata 6.9 sinc	10 11 12 13 14 15 15 17
7	Campionamento 7.1 Frequenze	<b>19</b> 20
8	Convoluzione	20
9	Quantizzazione	21
	Sistemi lineari  10.1 Composizioni  10.2 Tempo-invarianza  10.3 Sistemi LTI  10.4 Filtri	24 24 25 26 28
11	Equazioni alle differenze 11.1 Diagrammi a blocchi	<b>30</b> 30
12	Risposta all'impulso         12.1 FIR          12.2 IIR	32 32 33
13	Trasformata zeta 13.1 Trasformate e ROC	34 35 36

CONTENTS

	13.3 Poli e zeri	37
14	Analisi dei sistemi	38
15	Sistemi LTI e trasformata zeta	39
	15.1 Stabilità BIBO	41
16	3 Filtri con poli e zeri	42
	16.1 Passa-basso e passa-alto	43
	16.2 Sistema inverso	44
	16.3 Sistemi passa-tutto	45
17	<sup>7</sup> Immagini	46
	17.1 Segnale reale	46
	17.2 Sintesi	47
	17.3 Risoluzione	48
	17.4 Quantizzazione cromatica	48
18	3 Audio	49

# 1 Multimedia

Multimedia: utilizzo di diversi mezzi che concorrono insieme, solitamente in maniera interattiva, per trasferire informazione. I media hanno caratteristiche e standard differenti per essere catturati, immagazzinati, manipolati e trasmessi.

I segnali devono essere trattati tenendo conto del **sistema percettivo**. La tecnologia multimediale cerca di simulare il sistema percettivo umano, minimizzando il quantitativo di dati da processare per ottenere un'informazione.

Il trattamento dei media si basa sull'analisi multimodale: essa permette di trarre conclusioni su contenuti di diversi tipi e di individuare stimoli legati a segnali. Per questi scopi devono essere introdotte misure oggettive e soggettive.

Un altro aspetto del multimodale è l'analisi da segnali che provengono da diverse fonti, come i dati fisiologici (ottenuti tramite sensori).

# 2 Segnali

I segnali possono essere classificati in base a dominio e codominio.

### Dominio:

- D = R, segnale a tempo (spazio) continuo  $x(t), t \in R$  (possono assumere tutti i possibili valori reali);
- D = K, segnale a tempo discreto, x(t),  $t \in K$  con K numerabile,  $K \in \{..., t_{-1}, t_0, t_1, ...\}$ . Il numero di valori t può essere comunque infinito.

### Codominio:

- C = R, segnale continuo nelle ampiezze;
- C = K, segnale discreto nelle ampiezze con K numerabile e tipicamente finito  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ .

La variabile dipendente è definita sul dominio, quella indipendente sul codominio. I segnali possono essere reali o complessi (parte reale e immaginaria oppure modulo e fase, strettamente in relazione tra loro).

Le ampiezze tipicamente sono un insieme finito di valori, quindi al crescere di t (variabile indipendente, infiniti valori) il **range** di s(t) (variabile dipendente) sarà limitato, anche se composto da infiniti valori. Il **passo** (distanza tra un campione e il successivo) dev'essere costante.

La quantizzazione è uno step intermedio della trasformazione tra segnale analogico e digitale, cioè la divisione del tempo (spazio) in passi e l'approssimazione nel dominio. La definizione del passo deve preservare la qualità del segnale, e va stabilita una finestra temporale da considerare.

Le fasi della rappresentazione da analogica a digitale sono campionamento, quantizzazione e codifica.

Bisogna tenere conto di alcuni aspetti delicati, come i limiti di memoria, banda e tempi di processing: questi sono fattori importanti per determinare passo e finestra temporale. I valori cambiano anche a seconda del campo di analisi, per ottenere un'adeguata quantità di informazioni.

# 3 Multimedia processing

Per un efficace trattamento dei segnali multimediali è necessario minimizzare il quantitativo di dati processati, individuando solo quelli strettamente indispensabili. Oltre alla conversione e la compressione ci sono fasi come la memorizzazione e la trasmissione.

L'output è generalmente diverso dall'input: il segnale analogico  $x_a$  passa attraverso un campionatore, da cui esce come  $x_n$  (non più analogico). L'output  $x_q(n)$  contiene un insieme discreto di valori (sottoinsieme del dominio) che poi verrà trasformato in segnale quantizzato  $x_q(n)$  e poi in bit.



Il valore di x(n) è il valore della funzione analogica preso nT volte, dove T è il passo di campionamento. La frequenza è impossibile da ottenere senza la dimensione del passo, ed è legata a quanto velocemente varia il segnale.

L'obiettivo è capire se esiste una soglia in grado di stabilire se le informazioni vengono perse in base alla dimensione del passo. Avere un'alta **frequenza di campionamento** significa avere una buona qualità ma un volume elevato dei dati, mentre una bassa frequenza produce fenomeni di aliasing (approssimazione a costante).

Un segnale qualsiasi è rappresentabile come integrali di infiniti termini (seni e coseni) con peso e ampiezza diversi. Tra essi bisogna preservare quello con frequenza massima, per evitare sovrapposizioni e cambiamenti. La scomposizione del segnale è effettuata tramite **analisi di Fourier**.

Il **campionamento** con frequenza massima consente inoltre di riconvertire il segnale digitale in analogico senza perdita di informazione, perché permette la conservazione delle frequenze. La **quantizzazione**, invece, è un'operazione che comporta sempre perdite, quindi non è reversibile.

Se il numero di frequenze tende a infinito, com'è possibile individuare la massima? In questo caso

si introduce il filtering: l'eliminazione dei valori esclusi da una certa soglia (superiore o inferiore). Un altro scopo del filtro anti-aliasing è l'eliminazione delle frequenze troppo basse.

Un esempio di elaborazione numerica è il filtraggio, l'eliminazione delle frequenze fuori dal range accettabile (filtro passa-basso o alto). I sistemi sono combinazioni di più operatori lineari, quindi nonostante complessi sono scomponibili a causa delle loro proprietà.

### 4 Segnali

Un segnale rappresenta il comportamento di grandezze fisiche in funzione di una o più variabili indipendenti. Sono monodimensionali se rappresentati da una sola variabile, per esempio il suono (continuo). I dati EEG sono multidimensionali in variazione al tempo, agli elettrodi e ai soggetti.

Le immagini in bianco e nero sono segnali bidimensionali (coordinate spaziali) e monocanale (il grigio), mentre quelle a colori hanno 3 segnali dimensionali RGB. Il campionamento corrisponde al numero di pixel, e la quantizzazione è la profondità del colore (quanti bit per la codifica). Aumentando il numero di livelli, aumenta la capacità di rappresentare l'informazione.

Se la variabile indipendente continua viene discretizzata è stato effettuato un campionamento, in cui è necessario conoscere la distanza tra i campioni (digitali).

Il valore assunto dal segnale si definisce ampiezza (dipendente, codominio) mentre l'asse delle ascisse è il dominio (tempo o spazio). Si possono introdurre grandezze statistiche come media e varianza, indicate in modo diverso a seconda del tipo di segnale.

• Continuo:

$$- \mu = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt;$$

$$-\mu = \frac{1}{T_1 - T_0} \int_{T_0}^{T_1} x(t) dt;$$

• Discreto:

$$- \mu = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i.$$


Il segnale digitale ha solamente una casistica di  $\mu$  perché non tende mai a infinito, e il livello dell'ampiezza è diverso. Se un segnale varia, ha una componente continua DC (direct current, contributo a frequenza 0 e valore medio), e componenti AC a corrente alternata che variano in base a come il segnale fluttua intorno al valore medio.

Una forma d'onda ripetuta ha escursioni costanti, descritte da una grandezza chiamata ampiezza picco-picco  $A_{pp}$ . Il periodo è arbitrario.

Deviazione standard e varianza forniscono informazioni aggiuntive su quanto lontano (e con quale potenza) il segnale fluttua dal valore medio. Alla varianza è fortemente legata la potenza del rumore: un'alta varianza implica un forte rumore.  $\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i - \mu)^2$ 

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i - \mu)^2$$

Se media e varianza di un segnale non cambiano nel tempo, esso è stazionario. Al contrario, se il segnale varia la media sarà diversa a seconda della finestra, e la media globale non dà informazioni.



La **periodicità** indica la ripetizione del segnale nel tempo, definito appunto in periodi. Non esistono segnali puramente periodici, ma si usano approssimazioni delle forme d'onda che assume il segnale. L'inversa del periodo è chiamata **frequenza fondamentale**:  $f_0 = 1/T$ .

# 4.1 Segnale sinusoidale

Un segnale sinusoidale è un seno o un coseno, monodimensionale in funzione del tempo o dello spazio.

$$A(T) = A_{med} + B \cdot \sin(2\pi f t + \varphi_0)$$
 
$$A_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T A(t) dt \qquad A_{pp} = A_{max} - A_{min} \qquad B = A_{pp}/2$$

Parametri importanti in questi casi sono frequenza e fase.

La frequenza si misura in Hertz, e rappresenta la rapidità con cui varia l'ampiezza in un intervallo temporale T. La pulsazione (intera variazione di ampiezza) è proporzionale alla frequenza, si ha che  $\omega = 2\pi f$ .

La fase segna l'alternarsi di positività o negatività del segnale, in particolare è significativa la fase iniziale  $\varphi_0$ .

4.2 Decibel 4 SEGNALI

$$P(t)=|x(t)|^2$$
 potenza istantanea 
$$E_x=\int_{-\infty}^{+\infty}P(x)dt$$
 energia: area di potenza istantanea

Tanto più l'ampiezza si scosta dallo 0, più la potenza aumenta:

- Se  $E_x < \infty$  il segnale ha energia finita;
- Quando  $E_x = \infty$  si definisce la potenza media:  $P_x = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$ .

Potenza media di un segnale periodico T:  $P_x = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt$ 

Entrambi i valori hanno una componente continua (valore medio) calcolato come il limite dell'integrale o l'integrale (segnale periodico) di x(t).

# 4.2 Decibel

Il **decibel** (dB) è un'unità di misura logaritmica (quindi non lineare), in cui lo scopo del logaritmo è visualizzare meglio grandi scale di valori e avvicinarsi alla percezione umana. La misura è quindi relativa e adimensionale.

$$\begin{aligned} deciBel &= dB \longrightarrow 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2} = 20 \log_{10} \frac{A_1}{A_2} \\ Bel &\longrightarrow \log_{10} \frac{P_1}{P_2} \qquad P = \text{potenza} \qquad A = \text{ampiezza} \qquad P \propto A^2 \end{aligned}$$

Le componenti della formula sono due pressioni, di cui il numeratore è la potenza del suono e il denominatore è la soglia minima di udibilità. La potenza è proporzionale al quadrato dell'ampiezza, quindi trasformando in scala logaritmica essa diventa un fattore moltiplicativo. 6dB rappresentano un raddoppio dell'ampiezza.

# 4.3 Trasformazioni di segnali

Operazioni molto comuni sono la traslazione, il cambio di scala e l'inversione temporale. Se il segnale è reale, è possibile ritardarlo ma non anticiparlo.

- Ritardo: fissato un tempo  $t_0$ , la traslazione trasforma il segnale x(t) nel segnale  $x(t-t_0)$ ;
- Anticipo: fissato un tempo  $t_0$ , la traslazione trasforma il segnale x(t) nel segnale  $x(t+t_0)$ ;
- Cambio di scala: dato un numero reale a > 0, trasformazione del segnale f(t) in f(at):
  - Se a > 1 si ottiene una compressione lineare;
  - Se a < 1 si ottiene un allungamento lineare;
- Inversione: trasforma il segnale f(t) nel segnale f(-t).

Un segnale si dice pari se f(t) = f(-t), dispari se f(t) = -f(-t): il coseno è una funzione pari, il seno è dispari.

# 4.4 Segnali continui

Gradino: usato per selezionare la parte positiva dei segnali che tendono a  $\pm \infty$ . Si definisce un **gradino unitario** u(t):

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \ge 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

**Gradino traslato** in  $t_0$ : definito quando la finestra di osservazione è finita, centrata rispetto a 0. Se il segnale è fuori dall'intervallo assume valore 0:

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \ge t_0 \\ 0 & \text{se } t < t_0 \end{cases}$$

Impulso rettangolare unitario rect(t):

$$rect(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } |t| \le 1/2\\ 0 & \text{se } |t| > 1/2 \end{cases}$$

Quest'ultima è una funzione che forma un rettangolo di area unitaria. Generalizzando, si ha un rettangolo di altezza A, base T e traslato in  $t_0$  sostituendo nella formula unitaria t con  $\frac{t-t_0}{T}$  e confrontandolo con 1/2.

$$|t - t_0| \le T/2$$
 
$$\begin{cases} \text{per } (t - t_0) > 0 & (t - t_0) \le T/2 & t \le t_0 + T/2 \\ \text{per } (t - t_0) < 0 & (t - t_0) \ge -T/2 & t \ge t_0 - T/2 \end{cases}$$

La moltiplicazione di un segnale per un rettangolo lo approssima con segmenti verticali o orizzontali a seconda dell'asse considerato. Media e varianza non sono le stesse rispetto alla funzione originale.

Funzione delta di Dirac  $\delta(t)$ : distribuzione con rettangolo di base infinitesima e altezza infinita che abbia l'area unitaria, con la larghezza che tende a 0 e di conseguenza l'altezza che tende a infinito.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$$

Limite dell'impulso rettangolare di base  $\Delta$  per  $\Delta \to 0$ , dove  $\Delta$  è uno scalare sull'asse x:


$$\delta(t) = \lim_{\Delta \to 0} \frac{1}{\Delta} \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\Delta}\right) \qquad \delta(t-x) = 0 \qquad \text{se } t \neq x$$

Viene introdotta per rappresentare fenomeni fisici di durata infinitesima (impulsi).

Il corrispondente di  $\delta$  discreto nel dominio è la **delta di Kronecker** o impulso unitario, rappresentato con una freccia verticale di altezza (o peso) unitario. Questa funzione ha significative applicazioni nel trattamento dei segnali.

Si ha un impulso  $A\delta(n-n_0)$  di ampiezza A e che occorre al tempo  $n=n_0$ . Con n-2,  $\delta$  è in ritardo di 2 (se fosse + sarebbe anticipo). Esistono anche l'analogo discreto della delta di Dirac e del gradino unitario:


$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 0 & \text{se } n \neq 0 \end{cases} \qquad u(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \geq 0 \\ 0 & \text{se } n < 0 \end{cases}$$




$$f(n) \cdot \delta(n - n_0) = f(n_0)$$

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

Il gradino continuo, nel discreto diventa una successione di  $\delta$ :  $u(n) = \sum_{i=0}^{+\infty} \delta(n-i)$ 





### 5 Sequenze

Le sequenze x(n) sono formate da segnali a tempo discreto. Se essi sono quantizzati in ampiezza, si parla di segnale digitale.


Sequenza **causale**: x(n) : n > 0 (con numeri positivi).

Sequenza anticausale: x(n) : n < 0 (con numeri negativi).

Sequenza **pari**: x(n) = x(-n) (coseno).

Sequenza **dispari**:  $x(n) = -x(-n) \rightarrow x(0) = 0$  (seno).

Sequenza **periodica**: x(n) = x(n+T)



considerate sono generalmente causali.

Nella figura,  $\delta(n)$  rappresenta l'impulso unitario. Moltiplicando  $\delta$  per un coefficiente k l'impulso avrà diversa lunghezza, o diversa direzione se k è negativo.

Un ritardo  $t - t_0$  sposta l'impulso verso destra, un anticipo  $t + t_0$  viceversa.

Se gli impulsi hanno un fattore moltiplicativo n, si definisce una funzione **rampa**: il segnale seguirà la diagonale.

### Analisi di Fourier 6

L'analisi di Fourier decompone il segnale in costituenti sinusoidali di differenti frequenze. Il segnale non è più nel dominio tempo-spazio, ma delle frequenze: i dati sono gli stessi, cambia solo la rappresentazione.

Ogni funzione periodica e a quadrato sommabile può essere espressa come somma infinita e pesata di funzioni seno e coseno (combinazioni di funzioni armoniche).

Si ricorda che una sequenza **periodica** è x(n) = x(n+T). Una funzione **armonica** è una funzione periodica del tipo:

$$y = A\sin(\varpi x + \varphi)$$
  $y = A\cos(\varpi x + \varphi)$ 

Dove A è l'ampiezza,  $\varpi$  è la pulsazione,  $\varphi$  è la fase.

Si ha che  $\varpi=2\pi/T$  dove 1/T è la frequenza, e  $\pi$  è 180°.

Sviluppando i seni e i coseni si ha, con  $a = A\sin(\varphi)$  e  $b = A\cos(\varphi)$ :

 $y = A\sin(\varpi x + \varphi) = a\cos(\varpi x) + b\sin(\varpi x)$ 

 $y = A\cos(\varpi x + \varphi) = b\cos(\varpi x) + a\sin(\varpi x)$ 

Le armoniche vengono combinate una per volta, avvicinandosi man mano alla funzione originaria.



# 6.1 Serie di Fourier

La serie di Fourier è una formula utile per approssimare la scomposizione. Rappresenta una funzione periodica mediante combinazione lineare di funzioni sinusoidali.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{2\pi}{N}kx\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi}{N}kx\right)$$

 $N \to \text{periodo}$   $(1/N) \to \text{frequenza fondamentale } f_0$   $(1/N)k \to \text{frequenze multiple } kf_0$ 

 $a_k$  e  $b_k$  sono numeri reali, k è un numero intero che funge da fattore moltiplicativo e N è l'ampiezza della parte di funzione che si ripete periodicamente (l'inverso è la frequenza fondamentale). x è la variabile indipendente.

Le frequenze (infinite), quindi, sono una parte fondamentale della formula. Con tempo T=1/f il dominio del tempo è t, e il dominio della frequenza è Hz. In altre parole, il segnale passa dal dominio spazio-tempo alle frequenze, con coppie frequenza-peso associate alla sinusoidale (ampia A).

Estendendo la formula con il concetto di pulsazione, si ha che una pulsazione è  $\varpi_k = 2\pi f_k$ , e di conseguenza:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(2\pi k f_0 x) + b_k \sin(2\pi k f_0 x)$$

$$a_k = \frac{2}{N} \int_{-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}} f(x) \cos(2\pi k f_0 x) dx$$
  $b_k = \frac{2}{N} \int_{-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}} f(x) \sin(2\pi k f_0 x) dx$ 

La variabile x e la funzione associata sono continue (periodiche), ma la variabile di frequenza è discreta (k intera), quindi dall'integrale si passa alla sommatoria.

Si ricorda che N è il periodo. Data la funzione f(x) periodica, i coefficienti della serie sono **uni-vocamente** determinati. I coefficienti sono i fattori moltiplicativi di seno e coseno, in relazione al tempo t.

Questo significa che esiste biunivocità, la trasformazione può essere effettuata da entrambi i versi senza perdere informazione.

# 6.2 Fourier e i suoni

I suoni elementari hanno andamento sinusoidale, periodico e con estensione indefinita; la maggior parte dei suoni in natura sono però caratterizzati da forme d'onda diverse.

Un segnale si definisce **complesso** quando è formato da più funzioni sinusoidali combinate, invece che una sola.

Si può dimostrare che, fatte alcune ipotesi di regolarità sull'andamento della forma d'onda, un generico suono complesso può essere descritto come una *combinazione di suoni elementari* (armoniche).


Le armoniche sono funzioni che, combinate fra loro, permettono di determinare il timbro degli strumenti musicali. Insieme costituiscono forme d'onda.

# Equilibrio Armonica fondamentale 2ª armonica Ventre 3ª Nodo 4ª 20ª 1/2

# 6.3 Onda quadra

L'onda quadra è un caso particolare in cui tutte le armoniche pari sono nulle, e l'onda quadra è data dalla forma delle componenti  $F_0, 3F_0, 5F_0, \ldots$  cioè 200 Hz, 600 Hz, 1 Kz eccetera. Si ricorda che l'ampiezza di conseguenza è  $1/3, 1/5, \ldots$  cioè la parte dispari della sommatoria.

Ognuna di queste componenti ha un'ampiezza diversa rispetto a quella dell'armonica fondamentale. La funzione è asimmetrica, e i termini pari sono appunto i coseni: ci sono solo seni non nulli.



Esempio: un'onda quadra con periodo 5 ms può essere ottenuta sommando onde sinusoidali di opportuna frequenza, ampiezza e fase.

ANALISI DI FOURIER


Il contributo più rilevante è dato dalla prima sinusoide, si frequenza pari a quella dell'onda quadra (200 Hz, frequenza fondamentale  $F_0$ ).

Per costruire l'onda quadra sono necessarie anche altre componenti elementari di frequenza maggiore, cioè tutte le armoniche multiple della frequenza  $F_0$ .

# 6.4 Numeri complessi e serie di Fourier

I numeri complessi sono rappresentabili su un piano cartesiano come l'intersezione tra numeri reali sull'asse x e numeri complessi sull'asse y. Ogni numero complesso ha quindi una parte **reale** a e una **immaginaria** b.

$$z = ai + b$$
  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \pi$ 



Forma polare:

$$a = \pi \cos(\theta)$$

$$b = \pi \sin(\theta)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Le coordinate polari corrispondono a quelle cartesiane (proiezione).

Applicando i numeri complessi alla serie di Fourier e quindi cambiando dominio, si possono usare gli esponenziali complessi e la formula di Eulero.

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$
  $e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$ 

Sia seno che coseno sono somme di due esponenziali complessi, con segno + e - rispettivamente. Il picco della frequenza è intero per il coseno, immaginario per il seno.

$$\cos \theta = \frac{1}{2} (e^{j\theta} + e^{-j\theta})$$
  $\sin \theta = -\frac{j}{2} (e^{j\theta} - e^{-j\theta})$ 

La parte del seno è immaginaria, il coseno è reale. Le formule sono le stesse, ma applicate al sovrainsieme dei complessi  $\mathbb{C}$  (j e i sono indicatori convenzionali della parte immaginaria).

Mettendo a sistema seno e coseno ottenuti in questo modo, si può estendere la serie di Fourier rappresentando le somme di contributi nello spazio degli esponenziali complessi.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(2\pi f_k x) + b_k \sin(2\pi f_k x)$$

$$f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} R_k e^{j(2\pi f_k x)}$$

Si ricorda che  $\theta = 2\pi f_k$ . Quando  $\theta$  cambia segno, l'angolo si sposta. Essendo il coseno pari, questo non cambia; il seno è dispari quindi è l'opposto.

Per passare dalle variabili discrete alle continue, si usa il coefficiente  $R_k$  che raccoglie le due sommatorie (fino a infinito da entrambi i versi) e si applica l'integrale.

$$R_k = \int_{-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}} f(x)e^{-j(2\pi f_k x)} dx$$

Il coefficiente  $\frac{A_n}{2}$  (altezza del segnale sull'asse y) è dato appunto dalla divisione del coefficiente R in 2 parti, seno e coseno: l'ampiezza sarà la metà, e ogni ampiezza viene sommata insieme alle funzioni.

C'è corrispondenza biunivoca fra dominio temporale e dominio delle frequenze. I seni hanno solo la parte complessa.

# 6.5 Trasformata di Fourier di funzioni continue

Per passare dalle funzioni periodiche a quelle reali, la sommatoria diventa un integrale. La trasformata di Fourier serve per rapppresentare le funzioni continue come sinusoidi.

Ogni funzione continua f(x) anche se non periodica (purché abbia area finita) può essere espressa come integrale di sinusoidi complesse opportunamente pesate. L'antitrasformata ha dominio spaziale (temporale, diretto) mentre la trasformata ha dominio delle frequenze.

Antitrasformata di Fourier: 
$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{j2\pi ux} dx$$

Trasformata di Fourier: 
$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j2\pi ux}dx$$

F(u) sostituisce il coefficiente discreto  $R_k$ , u è la frequenza. La trasformata di Fourier non si può applicare a tutte le funzioni, ma solo a quelle con quadrato sommabile e **continue**.

Dalla trasformata di Fourier, la funzione originiaria può essere ricostruita **senza perdita di informazione** attraverso il processo inverso: è possibile spostarsi dal dominio spaziale a quello delle frequenze e poi tornare indietro senza aver perso informazione.

Esiste un valore della trasformata (non più  $\delta$ ) per ogni funzione continua. Invertendo la funzione, quindi, se è a supporto finito non ci sarà  $2\delta$ .

Piuttosto che parte reale e immaginaria, si considerano modulo e fase, ricavabili direttamente. Il modulo indica la **potenza** del segnale, e la fase assicura la **biunivocità** della corrispondenza.

$$\begin{split} F(u) &= F[f(x)] = \Re(u) + j\Im(u) = |F(u)| \, e^{j\phi(u)} \\ \text{Spettro:} & |F(u)| = [\Re(u)^2 + \Im(u)^2]^{1/2} \\ \text{Fase:} & \phi(u) = \tan^{-1} \left[ \frac{\Im(u)}{\Re(u)} \right] \end{split}$$

Potenza (densità) spettrale:  $|F(u)|^2 = \Re(u)^2 + \Im(u)^2$ 

La trasformata di Fourier è un operatore **scomponibile**, quindi per passare da una dimensione a n semplicemente si applica n volte la formula. In altre parole, si scompone rispetto a una direzione la funzione.

# 6.6 Trasformata di Fourier di funzioni discrete

Il primo step è il campionamento: in questo caso si utilizza la sommatoria, ma la funzione continua è rappresentata da un numero discreto di campioni. La funzione è definita per campioni i, e la variabile indipendente x assume valore complesso  $i\Delta x$ .

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-j2\pi ux}dx \Longrightarrow F(u) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f(i)e^{-j2\pi ui\Delta x}$$

Limitando la funzione spazialmente, il passo  $\Delta x$  per convenzione diventa 1/N, e la sommatoria arriva fino a N-1 invece che infinito. f(i) è la funzione campionata (a partire da f(x) continua): la trasformata è **periodica**. Si ha  $f(i) = f(x_0 + i\Delta x)$ .

$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f(i)e^{-j2\pi u \frac{1}{N}i}$$

Per campionare le funzioni f(x) e F(u) si applicano le trasformate di Fourier discrete (DFT). Il segnale campionato è periodico, quindi la funzione inversa è comunque periodica con distanza  $1/\Delta x$ . Se il passo tende a 0, la funzione tende a infinito (senza repliche) e viceversa.

In altre parole, da una funzione campionata  $\Delta x = 1/N$  si passa a una funzione continua e periodica di periodo N.

Il fattore 1/N davanti alla trasformata o all'antitrasformata è un fattore di normalizzazione per il dualismo fra spazio diretto e spazio trasformato. Di conseguenza,  $\Delta u = \frac{1}{N\Delta x}$ .

Un ragionamento analogo si applica per passare da una dimensione a due: la sommatoria è doppia e si divide per entrambi i fattori di normalizzazione. Entrambe le variabili rispettano la periodicità, cioè F(u,v)=F(u+M,v+N) con  $\Delta u=1/M\Delta x,\,\Delta v=1/N\Delta y.$ 

# 6.7 Elaborazione di immagini

Il segnale di un'immagine viene scomposto, come visto precedentemente, in modulo e fase. Il modulo raccoglie le *frequenza* di un'immagine, mentre la fase contiene l'*informazione posizionale* di ogni in un'immagine (le frequenze sono le stesse a prescindere dall'organizzazione spaziale).

L'ampiezza ∠ contiene informazioni relative alle posizione o meno delle strutture nell'immagine.

$$F(u,v) = |F(u,v)| e^{j\phi(u,v)}$$

I pixel possono assumere valore da 0 a 255, mappati in una trasformata di Fourier discreta. Data la periodicità e la simmetria dello spettro rispetto all'origine, è possibile scegliere il periodo dello spettro centrato sull'origine (0,0).

In questo modo, il picco rappresenta la **componente continua** (valore medio della funzione), e le frequenze crescono allontanandosi dal picco. Per convenzione lo spettro (in alto a sinistra) si trasla in modo da essere al centro, e le alte frequenze sono verso gli angoli esterni.

Il processo è reversibile: l'immagine, di solito sotto forma di segnale, se viene ricostruita dalla trasformata è identica all'originale.

Un operatore puntuale ha una corrispondenza biunivoca non indipendente dall'ambiente, cioè ogni pixel dell'immagine originale viene mappato nel modulo nello stesso modo a prescindere dai pixel intorno.

Al contrario, la trasformata di Fourier funziona applicando **sommatorie** (per il segnale), quindi ogni valore dipende da tutti i precedenti. Ciò si definisce **operatore locale**: ogni frequenza ha una sua influenza, e sebbene ci possano essere corrispondenza tra linee e forme, ogni pixel nel dominio è ricavato in base a tutti i pixel nel codominio (e viceversa).

L'istogramma di un'immagine a livelli di grigio è una funzione discreta  $h(r_k) = n_k$  dove  $r_k$  è il livello di grigio k-simo, e  $n_k$  è il numero di pixel nell'immagine con intensità  $r_k$  (per ogni livello).

Il numero di campioni stabilisce l'informazione che si può rappresentare: se è sufficientemente alto, la distribuzione dei toni di grigio sarà regolare. Questo non permette di trarre conclusioni sullo spazio, ma semplicemente su quanti campioni hanno un certo valore (e di conseguenza la bontà del quantizzatore).

Se ci sono picchi nella distribuzione, è dovuto alla ripetizioni di pattern nell'immagine (come lo sfondo). Il numero di campioni nella trasformata è uguale a quello nell'immagine, e con frequenza di campionamento bassa la  $\Delta f$  sarà piccolo e si verificherà l'aliasing.

Per rimuovere i rumori si acquisiscono porzioni di segnali più lunghe, eventualmente analizzando le loro medie in modo da preservare le componenti più importanti.

Lo **spettro** è il risultato della trasformata, di cui una parte è reale e una immaginaria. Lavorando sul modulo, è possibile individuare circonferenze che indicano dove si concentra la potenza del segnale: manipolando lo spettro il risultato dell'inversione sarà differente.

Alcune metodologie di filtraggio comportano l'applicazione di maschere, finestre (monodimensionali, rappresentate come un rettangolo nel piano) a sezione circolare. Modificare lo spettro, quindi, implica ricostruire una diversa immagine che sarà più o meno accurata rispetto all'originale.

Spesso si possono eliminare le ridondanze senza perdere informazioni. Su questi principi si basano gli algoritmi di compressione (es. JPEG), riducendo la complessità a discapito della qualità.

Si ha che il 99.5% dello spettro è contenuto in una circonferenza di dimensione limitata.







Originale

Spettro (99.5%)

Ricostruita

Eliminando parte dello spettro e delle frequenze, il filtro diventa parte integrante del segnale che viene antitrasformato: ciò introduce fenomeni di *ringing*, quindi è necessario osservare anche il comportamento dell'antitrasformata del filtro.

Per ottenere diversi effetti si selezionano diverse parti dello spettro da tenere, per esempio solo l'interno o l'esterno, o una banda di un certo intervallo (mosaico, smoothing).

# 6.8 Proprietà della trasformata

Un'importante proprietà è la **linearità**, che vale per ogni dominio: applicando la trasformata di Fourier a una funzione che è combinazione lineare (somma pesata) di funzioni, il risultato è uguale alla trasformata di Fourier di ogni funzione presa singolarmente.

$$F(f)x) + g(x) = F(f(x)) + F(g(x)) = F(u) + G(u)$$

La linearità permette di ridurre (scomporre) la complessità della trasformata come sovrapposizione di sistemi più semplici e monodimensionali, senza introdurre dispersione del segnale.

Vale anche la **traslazione** nello spazio (tempo) e nelle frequenze, ma solo per la trasformata discreta: una traslazione equivale a una modulazione nelle frequenze con un esponente complesso. In altre parole, la trasformata del modulo è identica, ma la fase cambia di  $x_0$  (sfasamento).

$$F(f(x+x_0)) = e^{j2\pi ux_0}$$
  $F^{-1}(F(u\pm\varpi)) = f(x)e^{\pm j2\pi\varpi x}$ 

A oggetti più grandi nel dominio diretto, corrisponderanno oggetti simili ma compressi nel dominio trasformato e viceversa, a causa dell'aumento delle frequenze.

Scala: 
$$F(f(ax)) = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right) \implies f(\alpha x, \beta y) = \frac{1}{|\alpha\beta|} F\left(\frac{u}{\alpha}, \frac{v}{\beta}\right)$$

Inversione: 
$$F(f(-x)) = F(-u)$$

La trasformata di una funzione reale gode di *simmetria Hermitiana*: la parte reale e il modulo sono simmetrici rispetto all'origine (lo 0), mentre la parte immaginaria e la fase sono antisimmetriche rispetto all'origine.

Campionando il segnale di partenza, la trasformata diventa periodica e il periodo permette di ricostruire il segnale, a sua volta periodica.

Periodicità (discreta): 
$$F(u) = F(u+M) \implies F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-j\frac{2\pi}{M}ux} \quad u = 0, \dots, M-1$$

Altre proprietà sono già state enunciate, come l'esistenza dell'inversa della trasformata discreta e la reversibilità.

Separabilità: 
$$F(u,v) = \frac{1}{NM} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{M-1} f(x,y) e^{-j2\pi \left(\frac{ux}{N} + \frac{vy}{N}\right)}$$


Valore medio di una trasformata discreta: 
$$F(0) = \frac{1}{M} \sum x = 0^{M-1} f(x) = \overline{f}(x)$$

 $F(u_0)$  è il peso con cui l'onda complessa  $e^{j2\pi u_0x}$  di frequenza  $u_0$  concorre a formare il segnale f(x). Se f(x) è un'onda complessa di frequenza  $u_k$ , F(u) sarà 0 per ogni frequenza diversa da  $u_k$ .

### $6.9 \quad sinc$

sinc è un filtro passa-basso, utile per preservare la parte centrale di segnali con basse frequenze.

Nel dominio del coseno trasformato non ci saranno solo le  $\delta$  se il segnale non è periodico e infinito, ma ci sarà anche l'effetto del sinc (finestra), dove  $sinc(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ , con un fattore di normalizzazione  $\pi$  [immagine: Georg-Johann].




Questa funzione rappresenta il **limite** con x che tende a 0 della funzione seno, cioè 1. Nel processamento dei segnali è la trasformata di Fourier della funzione rettangolare (**finestra**) non scalata, ricostruendo il segnale continuo a partire dai suoi campioni.

Per il seno, c'è una  $\delta$  positiva e una negativa, e se trasformando entrambe diventano positive non c'è più la possibilità di distinguerlo dal coseno.

In realtà le due funzioni sono la stessa traslata (proprietà di traslazione). La  $\delta$  positiva della parte immaginaria in realtà corrisponde alla parte negativa.

L'altezza di  $\delta$  nel punto 0 è uguale all'altezza del segnale, che varia sempre meno fino a diventare costante. La **trasformata di una costante**, quindi, è rappresentabile come un **coseno** le cui  $\delta$  si sovrappongono nel centro (limite della funzione, con frequenza che tende a 0).

La finestra di osservazione nel tempo ha frequenza  $\delta$ , con due picchi di seno e coseno, e il contributo di sinc cresce con l'aumento dell'ampiezza della finestra (ringing). Al contrario, sinc si avvicina sempre di più a  $\delta$  con il restringimento.



# 7 Campionamento

Il campionamento è un processo che legge valori distanziati l'uno dall'altro con un passo  $\Delta t$  approssimato al tempo infinitesimo, ma in realtà discreto. La scelta dell'ampiezza del passo deve evitare sia lo spreco di risorse che la perdita di informazioni.

Il segnale, in pratica, passa dall'analogico al digitale e dal continuo al discreto, e viene rappresentato come una serie di impulsi.

A una funzione campionata (con passo  $\Delta x$ ) corrisponde nel dominio trasformato uno **spettro periodico**. Il periodo è inversamente proporzionale al passo di campionamento (ricostruzione della funzione continua dalla trasformata).

Così come a una funzione continua nel dominio dello spazio ne corrisponde una nel dominio delle frequenze espressa come somma pesata di armoniche (analisi e sintesi), a una funzione campionata con passo  $\Delta x$  corrisponde nel dominio trasformato uno spettro periodico, con periodo in funzione del passo di campionamento.

$$F(u) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\Delta x)e^{-j2\pi uk\Delta x}$$

La frequenza di campionamento minima, quindi, garantisce un periodo sufficientemente grande per contenere l'intero spettro. Esso è simmetrico, quindi  $-f_{max} = f_{max}$  come visto nel dominio della trasformata di Fourier.

Se il passo di campionamento è troppo alto  $(\Delta x' = 1/M > \Delta x = 1/N)$ , le repliche dello spettro si sovrappongono (periodo M troppo breve) e non è possibile risalire alla funzione originale.

Questo succede perché le alte frequenze che non vengono considerate (a causa dell'alta variabilità del segnale, che non può essere interpretata in un periodo) ma si sovrappongono alle più basse, causando una errata rappresentazione.

Al contrario, una bassa frequenza di campionamento produce fenomeni di *aliasing*: la funzione viene approssimata male, come costante o una differente sinusoide.

Il **teorema di Shannon** afferma che, data la frequenza massima del segnale  $f_{MAX}$ , la frequenza massima di campionamento deve essere:

$$F_s = 1/\Delta > 2f_{MAX}$$

Il periodo minimo di ripetizione dello spettro perché non vi sia sovrapposizione  $N=2f_{MAX}$ . La  $f_{MAX}$  viene definita **frequenza di Nyquist**, e rappresenta la frequenza massima del segnale.

Lo spazio pertanto sarà  $2f_{MAX}$ , il che è il minimo valore per evitare le sovrapposizioni delle repliche. Nella formula viene utilizzata la disuguaglianza stretta per assicurare che non ci siano due frequenze nello stesso punto.

Per eliminare le frequenze alte e di conseguenza ridurre il passo di campionamento si ricorre al filtraggio (filtro anti-aliasing), che comunque non assicura il recupero della funzione originale ma evita le sovrapposizioni.

L'aliasing è appunto il fenomeno per cui il segnale originale non è ricostruibile dato che il campionamento è avvenuto con frequenza inferiore a quella di Nyquist, e il segnale risultante ha frequenza inferiore all'originale. Questo può gravemente compromettere la qualità di immagini e video: nella

7.1 Frequenze 8 CONVOLUZIONE

pratica i segnali non sono limitati in frequenze, ma nel tempo, quindi le repliche di uno spettro vanno separate attentamente tramite filtri passa-basso.

Quando il segnale è campionato, la variabile tempo/spazio non è più esplicita e la frequenza  $f_N$  rappresenta il numero di cicli per campione.

# 7.1 Frequenze

Il range tra minimo e massimo di una frequenza di oscillazione è 1, tutto ciò che è al di fuori dell'intervallo in realtà si trova comunque normalizzato all'interno. Aumentando  $\omega$ , infatti, dopo un giro (periodo  $2\pi$ ) si torna ad avere la stessa funzione.

Frequenza minima di oscillazione di una sinusoide a tempo discreto:  $f_N=0 \implies \omega=0$ Frequenza massima di oscillazione di una sinusoide a tempo discreto:  $f_N=\pm 1/2 \implies \omega=\pm \pi$ Frequenza di oscillazione di una sinusoide generica:  $f=\frac{1}{\text{n. campioni}} \implies \omega=2\pi \cdot f_N$ 

I segnali sinusoidali a tempo discreto con pulsazioni separate da multipli di  $2\pi$  sono identici:

```
\omega + k2\pi = \omega \operatorname{con} k \in \mathbb{Z}

x(n) = \cos(\omega n + \theta)

\cos((\omega + 2k\pi)n + \theta) = \cos(\omega n + \theta)

\cos(\omega n + kn2\pi + \theta) = \cos(\omega n + \theta)
```

Per convenzione si utilizza la frequenza di Nyquist,  $f_n = [-1/2, 1/2]$ , oppure intervalli di pulsazione  $[-\pi, \pi]$  o  $[0, 1] \rightarrow [0, 2\pi]$ .

Il segnale sinusoidale è periodico solo se la sua frequenza normalizzata f è un numero razionale (rapporto tra due interi): f = k/N. I numeri razionali quindi impongono la periodicità.

# 8 Convoluzione

La **convoluzione** è un operatore matematico che descrive l'interazione tra il segnale e il filtro, e ne osserva il comportamento durante il movimento nello spazio. Si definisce nel dominio continuo fra due funzioni g(x) e f(x) tale che:

- 1. L'asse di rappresentazione di uno dei due assi è invertita,  $g(t) \to g(-t)$ ;
- 2. Il segnale invertito viene fatto traslare tra  $\infty$  e  $-\infty$ ;
- 3. Per ogni traslazione si calcola il prodotto tra il segnale traslato e l'altro non traslato;
- 4. Si calcola l'area del prodotto, cioè la somma degli infiniti prodotti composti da una funzione che scorre e una statica.

La convoluzione è l'operatore \* con cui sono descritti i filtraggi lineari nel dominio spaziale, cioè l'applicazione di una funzione f a una funzione h chiamata **filtro** (filter kernel, descrive il sistema) per ogni valore di x. Gode della proprietà commutativa.

$$g * f = \int_{x = -\infty}^{\infty} g(x - s)f(s)ds$$

Nel caso di funzioni discrete, essa è definita come una **somma di prodotti** tra gli elementi di f e i coefficienti di h, con funzioni che sono in realtà sequenze:

$$g(x) = \sum_{m} f(m)h(x - m)$$

Se i segnali non si sovrappongono, la somma dei loro prodotti è 0. Quando iniziano a sovrapporsi progressivamente, se sono positivi, i valori crescono fino a raggiungere un massimo, per poi diminuire.

La lunghezza finale della funzione ottenuta dipende dai due segnali che la compongono: assumendo che non ci siano valori nulli, con A punti di f(m) e B di h(-m) si ha g(x) con A+B-1 punti.

Applicando la definizione di trasformata di Fourier, si può dimostrare il **teorema fondamentale della convoluzione**: la trasformata della convoluzione di due funzioni è il prodotto delle trasformate delle due funzioni.

$$G(u) = F[g(x)] = F[f(x) * h(x)] = F(u)H(u)$$

La somma di prodotti è più complessa computazionalmente rispetto alla trasformata, e il teorema della convoluzione permette di utilizzare quest'ultima. Ciò funziona grazie alla proprietà di traslazione.


Per la corrispondenza tra dominio spaziale e dominio delle frequenze, si hanno le seguenti relazioni:

$$g(x) = f(x) * h(x) \Longleftrightarrow G(u) = F(u)H(u)$$

$$q(x) = f(x)h(x) \iff G(u) = F(u) * H(u)$$

Un prodotto nello spazio-tempo, quindi, corrisponde a una convoluzione di trasformate. Per capire il comportamento del segnale è sufficiente osservarlo nel dominio trasformato.

La convoluzione è un operatore **lineare**, verificabile attraverso la relativa proprietà:



$$f(x) * [\alpha g_1(x) + \beta g_2(x)] = \alpha [f(x) * g_1(x)] + \beta [f(x) * g_2(x)]$$

# 9 Quantizzazione

La quantizzazione è un processo di discretizzazione dell'ampiezza: i segnali a tempo discreto sono convertiti a valori discreti (digitali), cioé appartenenti a un insieme limitato di possibili scelte.

Risoluzione: un campione reale che necessita ipoteticamente di un numero infinito di bit per essere rappresentato, è espresso su un numero finito. Il processo è **irreversibile**, a causa della perdita di informazione.

La caratteristica di un quantizzatore è pertanto la curva non lineare, ma a gradini. Per tutti i valori di input che appartengono a uno degli intervalli su cui sono definiti i gradini, l'output assume il valore del gradino corrispondente.

La funzione più semplice in cui l'input è uguale all'output è la diagonale: la funzione ottenuta sarà quindi simmetrica, con una curva caratteristica non uniforme (larghezza dei gradini). Il quantizzatore è uniforme se tutti i livelli sono distribuiti ugualmente rispetto all'asse delle ascisse. La dinamica [-V,V] viene quindi divisa in sottointervalli della stessa ampiezza  $\Delta=2V/L$  dove L è il passo.

Così come il passo di campionamento, esiste anche il passo di quantizzazione, cioè la distanza tra il valore minimo e massimo. L'altro parametro è la risoluzione, cioè il **numero di livelli** proporzionale al numero di bit (con n bit,  $2^n$  livelli).

Il processo consiste nell'associare a ciascun campione x(m) il numero binario  $x_q(m)$  corrispondente al livello quantizzato dell'intervallo in cui cade x(m).

Tra tutti i livelli è necessario definire un criterio di scelta, essendo l'operazione irreversibile. Il quantizzatore è in grado di coprire solo un range L di valori.

Se L è maggiore del passo di quantizzazione  $\Delta$ , il valore massimo  $L\Delta$  sarà un intervallo troppo grande rispetto alla variazione del segnale e non verrà usato completamente (spreco).

Al contrario, se le variazioni del segnale sono molto ampie, il range sarà grande e andrà adattato a un numero ristretto di livelli.

Un quantizzatore è carattererizzato da una dinamica di ingresso, cioé un massimo range di valori ammissibili. Se il segnale supera gli estremi, esso viene modificato attraverso la **saturazione** o la saturazione con azzeramento.

L'intervallo di copertura, definito dalla risoluzione e dal passo, è quindi  $D_q = \Delta L = \Delta 2^n$ . Si utilizza un range dinamico per avere un numero flessibile di livelli rappresentabili, convertibile in decibel: l'obiettivo è il riempimento di tutti i livelli.

Il **range dinamico** è il rapporto tra il numero minimo e massimo di valori rappresentabili (espressi dal numero di bit):

$$20\log_{10}L$$

Se la risoluzione è 16 bit, il range dinamico è  $20\log_{10}2^{16}\approx 96dB$ .

Le strategie di quantizzazione sono il troncamento ( $\Delta$ )e l'approssimazione ( $\frac{\Delta}{2}$ ): entrambe causano un errore, e di conseguenza lo sfasamento dei gradini rispetto alla diagonale.

Si definisce **errore** (rumore) **di quantizzazione** la differenza tra il valore quantizzato e il valore reale del campione:

$$\varepsilon_q(n) = x_q(n) - x(n)$$

L'incidenza dell'errore nel segnale è misurata come **SRN** (*Signal-Noise Ratio*, potenza), e tipicamente si misura in dB. Il valore finale, naturalmente, non è influenzato solamente dalla quantizzazione ma anche da fattori esterni, quindi è difficile avere stime oggettive della dinamica del quantizzatore.

La qualità del segnale quantizzato si esprime come rapporto della potenza  $P_S$  media del segnale a tempo discreto x(n) e la potenza media dell'errore di quantizzazione  $P_N$ .

$$SNR_Q = 10\log_{10}\frac{P_S}{P_N}$$

Le valutazioni sono eseguite in valore assoluto, per eliminare la possibilità di annullamento dei termini. La potenza del rumore è legata al modulo della sequenza.

$$P_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |\varepsilon_q(n)|^2 \qquad P_S = \frac{1}{N} |x(n)|^2$$

Se il rumore è semplice e il segnale ha ampiezza nella dinamica del quantizzatore, varia nell'intervallo  $\pm \Delta/2$ , ed è equiprobabile e casuale con valor medio nulla (distribuzione uniforme). La potenza del rumore equivale alla varianza di  $\varepsilon$ , variabile casuale.

La situazione ideale ha un rapporto segnale-rumore **ottimale** (uguaglianza), cioè esso si adatta perfettamente ai livelli e la dinamica del quantizzatore è uguale a quella del segnale. Il range di valori è pari a 2A, per un segnale sinusoidale.

$$P_N = \sigma_{\varepsilon}^2 = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{A^2/3}{2^{2b}} \qquad P_S = \frac{A^2}{2}$$

 $x_a(t) = A\cos(\omega_0 t)$  segnale sinusoidale analogico

$$P_S = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$
 segnale sinusoidale campionato

La distanza dei livelli, di conseguenza, sarà  $^{2A/2^b}$ , essendo la potenza del rumore strettamente legata all'ampiezza del segnale (aumenta in proporzione al numero di bit). Conoscendo il modo di calcolare  $P_S$  e  $P_N$ , insieme alla dinamica del quantizzatore  $D_q = 2^b \Delta$ , si ottiene il quantizzatore ottimale:

$$SNR_q = 20 \log \frac{\sqrt{P_S}}{D_q} + 10,8 + 6,02b$$

Il range del segnale sinusoidale è D=2A, e con b bit di quantizzatore in  $2^b$  livelli è possibile ricavare una nuova rappresentazione sostituendo nella formula generale:

$$SNR_Q = 1,76 + 6,02b$$

Per un insieme di segnali più ampio che si distribuisce sull'intero range dinamico del quantizzatore, si somma 1,25 invece che 1.76. Un incremento di un bit porta a un incremento di circa 6 dB, cioè l'intensità del segnale raddoppia rispetto all'intensità del rumore.

Dato che la quantizzazione provoca una perdita irreversibile di informazione, tenendo conto dell'errore, è importante stabilire in quali condizioni la distorsione introdotta è minima. Anche se il campionamento è ideale, la conversione D/A può invertire solo quest'ultimo senza considerare il rumore, quindi  $x_r(t) \neq x(t)$ .

Maggiore è la risoluzione (bit), più il segnale si avvicina all'originale, e l'ottimo del quantizzatore è il numero minimo dei livelli per avere una distorsione accettabile.

L'operazione che permette di ricostruire il segnale analogico x(t) a partire dalla sequenza  $x(NT_c)$  è detta **ricostruzione**. Essa è fedele se:

- Non c'è quantizzazione;
- Il campionamento è avvenuto nel rispetto del teorema di Shannon.

Nei convertitori digitale/analogico i punti del segnale vengono interpolati per generare il segnale analogico ricostruito. L'accuratezza della ricostruzione dipende dalla qualità del processo di conversione.

# 10 Sistemi lineari

Un sistema fisico è un apparato che riceve in input un segnale e ne produce un altro in output. Questa interazione è descritta da una funzione (operatore), le cui caratteristiche determinano il segnale in uscita. Il processo contiene una relazione di ingresso-uscita, o causa-effetto.

$$y(t) = S[x(t)]$$

Il campionamento con periodo o frequenza è un esempio di sistema, applicando un campionatore che legge istanti continui e li trasforma in discreti in base al passo  $\Delta t$ .

Un altro esempio è il quantizzatore, che associa al segnale f(t) il segnale Q(t) dove Q indica l'elemento in  $V = \{x_1, \ldots, x_n\}$  più vicino al numero reale x (valori finiti).

I sistemi possono avere più ingressi e uscite, come la somma g(t) = f(t) + h(t). Mettendo insieme più sistemi semplici, ne vengono generati di più complessi in diversi combinazioni di componenti elementari:


- Composizione sequenziale (a cascata), che combina più sistemi di cui l'output di uno è l'input di un altro (come processo di digitalizzazione);
- Composizione parallela, in cui lo stesso input viene immesso in più sistemi diversi;
- **Retroazione**, in cui l'output di un sistema viene modificato da un'altra funzione e torna come input della precedente (il risultato dipende dai valori precedenti).

Un sistema a tempo discreto è un dispositivo che trasforma una sequenza x(n) in ingresso in una sequenza di uscita y(n), attraverso un operatore  $L[\cdot]$  (relazione di I/O). L'operatore è descrivibile tramite una sequenza, che definisce le proprietà del sistema.

# 10.1 Composizioni

# 10.1.1 Cascata


Dati due sistemi  $S1: F1 \to F2$  e  $S2: F2 \to F3$ , la loro composizione sequenziale è il sistema  $S3: F1 \to F3$  ottenuto ponendo in ingresso a S2 la risposta di S1.



# 10.1.2 Parallela


Dati due sistemi  $S1: F1 \to F2$  e  $S2: F2 \to F3$ , la loro composizione parallela è il sistema che ha come risposta la somma delle risposte di S1 e S2.

Perché si possa definire la composizione parallela, deve succedere che la somma di due segnali in F2 sia ancora un segnale in F2.



# 10.1.3 Retroazione

Dati due sistemi  $S1: F1 \to F2$  e  $S2: F2 \to F3$ , il sistema ottenuto per retroazione è il sistema S3 che ha ingresso f e uscita g ottenuta ponendo in ingresso a S1 la differenza tra f e la risposta di S2 a g.



# 10.2 Tempo-invarianza

Un sistema complesso lineare può sempre essere scomposto in *componenti semplici*, e questo principio può essere applicato anche sugli input (più sistemi) con lo stesso operatore sui segnali. La relazione I/O soddisfa il principio di **sovrapposizione degli effetti**.

Dato il segnale in ingresso  $x(n) = \alpha_1 x_1(n) + \alpha_2 x_2(n)$ , la risposta a una combinazione lineare di ingressi è la combinazione lineare delle risposte del sistema ai singoli ingressi.

$$L[x(n)] = L[\alpha_1 x_1(n) + \alpha_2 x_2(n)] = \alpha_1 L[x_1(n)] + \alpha_2 L[x_2(n)]$$

Un'altra proprietà dei sistemi è la **tempo-invarianza**: sono stazionari e rispondono nello stesso modo in istanti differenti, quindi l'output è lo stesso anche con ritardo.

La relazione I/O produce un segnale di uscita y(n) che dipende solo dalla forma del segnale di ingresso x(n):

$$L[x(n-n_0)] = y(n-n_0)$$

Se l'ingresso al sistema è ritardato o anticipato di una quantità  $n_0$ , allora anche la risposta viene ritardata o anticipata di  $n_0$ .

Sistemi **causali**: presupponendo il campione attuale e i successivi, la risposta corrente x(n) non dipende dai valori futuri  $x(n + n_0)$  con costante intera  $n_0 > 0$  (solo parte positiva).

Sistemi **anticausali**: considerando il campione corrente e i precedenti, la risposta corrente y(n) non dipende dai valori passati  $x(n - n_0)$  con costante intera  $n_0 > 0$  (solo parte positiva). Non sono fisicamente realizzabili.

I sistemi bilateri hanno sia parte causale che anticausale.

I sistemi possono avere **memoria**, la cui grandezza è il numero di campioni che vengono immagazzinati per calcolare i risultati successivi. La risposta corrente in questo caso dipende dai valori dell'ingresso negli istanti di tempo precedenti a quello corrente n (altrimenti sono statici).

Un sistema a tempo discreto si dice passivo quando l'energia  $E_y$  dell'output y(n) è minore o uguale all'energia  $E_x$  dell'input x(n). Questo si rappresenta con il modulo quadro, osservando la conservazione.

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |y(n)|^2 \le \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 < \infty$$

Se la relazione precedente vale con il segno di uguaglianza, allora il sistema è detto senza perdite, in quanto conserva l'energia del segnale di ingresso.

# 10.3 Sistemi LTI

10.3

Sistemi LTI

I sistemi lineari tempo invariante (LTI) sono definiti da operazioni I/O che soddisfano contemporaneamente la linearità e la stazionarietà. Se i coefficienti sono costanti, il segnale è stazionario perché non cambia in funzione al peso.

L'analisi dei LTI può essere condotta in tre diversi modi:

- 1. Relazione I/O (qualsiasi sistema);
- $2. \ \ \textit{Equazione lineare alle differenze a coefficienti costanti (LTI causale)};$
- 3. Risposta all'impulso nel dominio del tempo e delle frequenze (sistema LP).

In particolare per il caso di equazione alle differenze, l'output è espresso come combinazione lineare di tutti i valori (coefficienti reali, costanti positive o negative) della sequenza di input x(n), che è combinazione lineare della stessa sequenza di output, a partire dal primo campione ritardato.

$$y(n) = -\alpha_1 y(n-1) - \alpha_2 y(n-2) - \dots - \alpha_M y(n-M) + \beta_0 x(n) + \beta_1 x(n-1) + \dots + \beta_N x(n-N)$$

L'uscita y(n) dipende sia dai valori che l'ingresso x(n) assume in un arco temporale fino a N istanti precedenti all'istante di tempo discreto n, sia dai valori assunti dal segnale di uscita y(n) fino a M istanti di tempo precedenti a quello corrente n.

Queste operazioni possono essere raccolte come sommatoria con coefficienti costanti indipendenti dal tempo:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N} \beta_k x(n-k) - \sum_{j=1}^{M} \alpha_j y(n-j)$$

La y non parte da zero perchè altrimenti y(n) dovrebbe dipendere da se stessa. Se l'equazione è ricorsiva (almeno un coefficiente  $\alpha_i$  diverso da zero), la memoria è infinita.

Un'altra modalità per descrivere un sistema lineare a tempo invariante è la risposta all'impulso: la relazione I/O è semplice perché si indica la reazione alla  $\delta$ , dove il peso è il valore della sequenza in quel campione. Essendo lineare a tempo invariante, i segnali sono indipendenti dal tempo e esprimibili come combinazioni lineari.


L'analisi della risposta del sistema all'impulso permette di valutare la risposta a regime, al fine di semplificarne l'analisi tempo-frequenza rappresentando la sequenza come somma di  $\delta$  traslate e pesate.

$$x(n) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} x(i)\delta(n-i)$$

Per la proprietà di sovrapposizione degli effetti (linearità) e di stazionarietà, si ha:

$$y(n) = L\left[\sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i)\delta(n-i)\right] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i)L[\delta(n-i)] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i)h(n-i) = x*h$$

h è il kernel, la sequenza che descrive il comportamento del filtro (risposta del sistema all'impulso). La formula si può ritrovare come **convoluzione** lineare discreta della sequenza con il filtro.



Se i segnali sono causali e limitati, il numero di valori sarà finito. La risposta all'impulso h(n) è nulla per istanti di tempi n < 0, e l'uscita dipende dal valore corrente del segnale d'ingresso x(n) e dei campioni già presenti nel sistema.

Se la risposta all'impulso h(n) ha supporto temporale finito  $N_h$ , l'uscita del sistema LTI è:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{i=0}^{N_h - 1} h(i)x(n-i)$$

L'operatore di convoluzione è commutativo e associativo, quindi applicabile ai sistemi lineari a tempo invariante a cascata ottenendo lo stesso risultato.

$$x(n) \qquad h_1(n) \qquad h_2(n) \qquad x(n) \qquad h(n) = \\ h_1(n) * h_2(n) \qquad h_1(n) * h_2(n) \qquad h_2(n$$

Per la proprietà distributiva, due LTI  $h_1(n)$  e  $h_2(n)$  connessi in parallelo possono essere sostituiti da un singolo sistema  $h(n) = h_1(n) + h_2(n)$ .

L'interazione del segnale nel sistema è il prodotto delle trasformate di Fourier, semplificando la convoluzione. H è la risposta dell'impulso, che interagisce con X per generare Y.

Per il teorema della convoluzione,

$$y(n) = x(n) * h(n) \leftrightarrow Y(f) = X(f)H(f) \quad \text{dove} \quad H(f) = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} h(n)e^{-j\frac{2\pi}{M}fn}$$
$$y(n) = x(n) * h(n) \leftrightarrow Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

La funzione continua  $H(e^{j\omega})$  (trasformata discreta di h(n)) viene detta **risposta in frequenza** del sistema LTI, e può essere definita come:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \Re(H(e^{j\omega})) + j(H(e^{j\omega})) = \left|H(e^{j\omega})\right| e^{j\phi(H(e^{j\omega}))}$$

# 10.4 Filtri

Dato un generico sistema con una funzione  $H(e^{j\omega})$ , un filtro taglia alcune componenti in frequenza del segnale di ingresso lasciandone passare altre, secondo quanto specificato attraverso la risposta.

Le frequenze nell'intervallo vengono moltiplicate per 1, le altre per 0. Ci sono diverse tipologie di filtri ideali: passa-basso, passa-alto, passa-banda o attenua-banda, che corrispondono alla funzione sinc che è anticausale, pertanto non rappresentabile.

Filtro ideale passa-basso 
$$\left|H(e^{j\omega})\right| = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_t \\ 0, & \omega_t < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$
Filtro ideale passa-alto  $\left|H(e^{j\omega})\right| = \begin{cases} 0, & |\omega| \leq \omega_t \\ 1, & \omega_t < |\omega| \leq \pi \end{cases}$ 
Filtro ideale passa-banda  $\left|H(e^{j\omega})\right| = \begin{cases} 0, & |\omega| \leq \omega_1 \\ 1, & \omega_1 < |\omega| \leq \omega_2 \\ 0, & \omega_2 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$ 

Filtro ideale attenua-banda 
$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 0, & |\omega| \leq \omega_1 \\ 1, & \omega_1 < |\omega| \leq \omega_2 \\ 0, & \omega_2 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

I sistemi LTI a tempo discreto devono soddisfare alcune condizioni specifiche, al fine di poter essere impiegati in alcune applicazioni. Una di queste condizioni è la stabilità, di cui la più usata nella pratica è detta **BIBO** (Bounded-Input Bounded-Output).

Un sistema rispetta la stabilità BIBO se, per ogni ingresso h(n) con energia limitata, anche l'output ha ampiezza limitata (non va a infinito, è sommabile in modulo). sinc tende a infinito, quindi non è stabile.

$$h_s = \sum_{-\infty}^{+\infty} |h(n)| < \infty$$

Un sistema LTI è fisicamente realizzabile se possiede una risposta all'impulso h(n) reale e causale, dove la causalità implica  $h(n) = 0 \ \forall \ n < 0$ .


La funzione di trasferimento H nel dominio delle frequenze di un filtro ideale passa-basso possiede le seguenti caratteristiche:

- $\bullet$  |H| costante nella banda passante e nullo nella banda proibita;
- La banda passante e la banda proibita sono confinanti, separate dalla frequenza di taglio.

Un filtro reale, in confronto a uno ideale, non ha zone ben precise di banda passante e probita: la transizione non è immediata (esiste una zona di transizione) e le frequenze non hanno peso uguale bensì fluttuazioni con ampiezza variabile.

Si rilevano oscillazioni non trascurabili ampie  $\delta_1$ . L'attenuazione si calcola come  $20\log_{10}\delta_2\ dB$ , con  $\delta_2$  ampiezza della massima oscillazione in banda proibita.

La banda passante e la banda proibita sono separate appunto dalla **banda di transizione**, che inizia dalla frequenza di taglio  $v_c$  e termina alla frequenza di stop  $v_s$  (dimensione  $v_s - v_c$ ). Questi parametri vengono dati come specifiche dei filtri.



La frequenza di taglio è la frequenza per la quale la potenza è il 50% rispetto al massimo, quindi c'è un'attenuazione della metà. Serve per identificare la fine della banda passante. Se  $|H(v)|^2 \approx 1$ ,  $v_c$  è la frequenza per cui:

$$\left|H(v_c)\right|^2 = \frac{1}{2}$$

 $v_c$ è anche detta frequenza di taglio a 3 dB poichè  $10\log_{10}(1/2)\approx -3~dB.$ 

# 11 Equazioni alle differenze

I LTI causali a tempo discreto possono essere rappresantati in modi differenti, tra cui la combinazione lineare con coefficienti costanti nel tempo (invariante).

Il comportamento di un sistema LTI a tempo discreto e causale può essere descritto anche da equazioni alle differenze, come visto precedentemente:

$$y(n) = -\alpha_1 y(n-1) - \alpha_2 y(n-2) - \dots - \alpha_M y(n-M) + \beta_0 x(n) + \beta_1 x(n-1) + \dots + \beta_N x(n-N)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N} b_k x(n-k) - \sum_{j=1}^{M} a_j y(n-j)$$

Si ricorda che i coefficienti sono costanti e indipendenti dal tempo, per assicurare la stazionarietà. Un'equazione è detta **ricorsiva** se almeno un coefficiente  $a_i$  è diverso da zero.

Quando il sistema ha una parte ricorsiva, dipende di fatto da più istanti precedenti dell'input, e non solo dai N istanti evidenti dalla sommatoria. M è l'ordine dell'equazione alle differenze (ordine del sistema).

Il ritardo su y indica di che **ordine** è il sistema: il primo ordine, per esempio, ha ricorsione con un campione in ritardo.

L'output di un sistema ricorsivo dev'essere calcolato in sequenza, al contrario di un sistema non ricorsivo in cui i campioni possono essere valutati con qualsiasi disposizione.

Esempi di sistemi:

- Identità y(n) = x(n), non ricorsivo e causale;
- Ritardo (anticipo) unitario  $y(n) = x(n \pm 1)$ , non ricorsivo e (non) causale;
- Media mobile  $y(n) = \frac{1}{3}[x(n-1) + x(n) + x(n+1)]$ , non ricorsiva e non causale;
- Accumulatore  $y(n) = \sum_{-\infty}^{n} x(k)$ , causale ricorsivo con memoria infinita.

In quest'ultimo caso, l'output a un istante n dipende dal valore dell'input per tutti gli istanti precedenti, cioè dall'output ricavato con essi: bisogna conoscere anche le condizioni iniziali y(n-1).

Se il sistema accumulatore y(n) = y(n-1) + x(n) non ha subito alcuna eccitazione prima dell'istante n, y(n-1) = 0 e il sistema è scarico (per  $n = -\infty$ ).

# 11.1 Diagrammi a blocchi

Ogni operazione di cui è composto un sistema viene rappresentata in un diagramma a blocchi, che contiene eventualmente anche una parte ricorsiva (freccia all'indietro). Si ricordano la linearità e la commutatività.



### 11.1.1 Media cumulativa

La media cumulativa è un sistema ricorsivo non stazionario, con normalizzazione effettuata in base a un parametro non costante.

$$y(n) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} x(k)$$

Il calcolo di y(n) richiede la conoscenza di tutti i valori di x(n) precedenti, ma può essere semplicemente calcolato da y(n-1), cioè il precedente output e l'input corrente: il valore di  $y(n_0)$  si calcola a partire da una sequenz di input applicata per  $n \ge n_0$  e dalla condizione iniziale  $y(n_0 - 1)$ .

$$(n+1)y(n) = \sum_{k=0}^{n} x(k) + x(n) = ny(n-1) + x(n)$$

$$y(n) = \frac{n}{n+1}y(n-1) + \frac{1}{n+1}x(n)$$


$$x(n) + x(n) + x(n) + x(n)$$

# 11.1.2 Radice quadrata

Questo sistema calcola la radice quadrata in modo ricorsivo, a partire da una condizione iniziale y(-1) che approssima il valore cercato. Al crescere di n, la stima del valore migliora.

$$y(n) = 0.5 \frac{x(n)}{y(n-1)} + 0.5y(n-1)$$

La radice quadrata non è un sistema lineare: non esistono sommatorie, ma il termine y compare al denominatore quindi non è rappresentabile come combinazione lineare.



# 12 Risposta all'impulso

La **risposta all'impulso** viene descritta attraverso un prodotto di convoluzione, come sequenza finita o infinita. I primi casi non hanno la ricorsione, sono campioni combinati con pesi: i valori di h sono i coefficienti di x.

In base alla risposta all'impulso, i sistemi possono essere divisi in due gruppi: **FIR** (*Finite Impulse Response*) e **IIR** (*Infinite Impulse Response*).

# 12.1 FIR

$$h(n) = \begin{cases} \neq 0 & 0 \le n \le M - 1 \\ = 0 & n < 0 \land n \ge M \end{cases}$$

La risposta di un sistema FIR a un generico segnale è allora:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{i=0}^{\infty} h(i)x(n-i) = \sum_{i=0}^{M-1} h(i)x(n-i)$$

Per un sistema FIR, l'output a qualsiasi istante n è semplicemente la somma di una combinazione lineare pesata degli M valori più recenti della sequenza di input.

Il sistema agisce come una finestra che vede solo M valori recenti, quindi ha memoria M.

I sistemi FIR possono essere sempre realizzati in modo **non ricorsivo**, essendo in funzione di M campioni pesati per la risposta all'impulso h(n). Questo deriva dal fatto che una LTI non ricorsiva dipende solo da un numero finito di istanti nel passato.

# 12.2 IIR

$$h(n) = \begin{cases} \neq 0 & n \ge n_0 \\ = 0 & n < n_0 \end{cases}$$

La risposta di un sistema IIR causale a un generico segnale è allora:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{i=0}^{\infty} h(i)x(n-i)$$

L'output a qualsiasi istante n dipende da tutti i valori della sequenza di input: il sistema ha memoria infinita e **non è realizzabile**, perché richiederebbe infinite locazioni di memoria.


Se la sommatoria va a infinito, non c'è una diretta corrispondenza con il dominio delle frequenze, quindi non si individua y(n) guardando la risposta ma si utilizzano le equazioni alle differenze e il dominio trasformato.

### 12.2.1 Prima forma diretta

Realizza un'equazione lineare alle differenze del primo ordine a coefficienti costanti, utilizzando due unità di ritardo (memoria) distinte come se fossero due sistemi a cascata. Il primo sistema non è ricorsivo, mentre il secondo lo è.

$$y(n) = -\alpha_1 y(n-1) + \beta_0 x(n) + \beta_1 x(n-1)$$

Per la proprietà commutativa, scambiando l'ordine dei sistemi il risultato non cambia, ma è necessario introdurre una variabile ausiliaria.




# 12.2.2 Seconda forma diretta

$$\omega(n) = -\alpha_1 \omega(n-1) + x(n) \qquad y(n) = \beta_0 \omega(n) + \beta_1 \omega(n-1)$$

Le due unità di ritardo hanno entrambe in input  $\omega(n)$  e in output  $\omega(n-1)$ , e possono quindi essere rappresentati con un'unica unità di ritardo. Ciò è efficiente nelle applicazioni pratiche in termini di memoria. Il passaggio dalla prima forma diretta alla seconda si può estendere al caso di una generica equazione alle differenze di ordine N:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M} \beta_k x(n-k) - \sum_{j=1}^{N} \alpha_j y(n-j)$$

Ciò richiede N+M unità di ritardo e M+N+1 moltiplicazioni. La seconda forma diretta è data dalla cascata di un sistema ricorsivo seguita da uno non ricorsivo, con  $\max(N,M)$  ritardi.



# 13 Trasformata zeta

La **trasformata zeta** aiuta l'analisi di stabilità e causalità delle frequenze dei sistemi lineari a tempo invariante con i relativi filtri, essendo più ampia rispetto alla trasformata di Fourier.


La trasformata discreta non è sufficiente in alcune situazioni perché non sempre esiste, descrive solo comportamenti di sistemi LTI scarichi e presume condizioni iniziali nulle.

La trasformata zeta è la **parte discreta** (digitale) della trasformata di Laplace, ed è rappresentata da una sommatoria con l'estensione delle frequenze nel mondo complesso, esprimibile in coordinate polari con un termine  $\rho$  qualsiasi che determina la distanza dall'origine. L'operatore è lineare.

Data una frequenza bilatera x(n) con  $-\infty < n < \infty$  si definisce trasformata zeta:

$$X(z) = Z[x(n)] = \sum_{-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

Esiste una corrispondenza biunivoca tra x(z) e x(n) e i loro domini solo se viene definita la **regione di convergenza uniforme** ROC, cioè i valori della variabile complessa z tale che x(z) è finita.



Nella regione di convergenza, X(z) è una funzione analitica, cioè continua e indefinitamente derivabile con derivate continue in z.

La z è una pulsazione complessa con dominio  $\mathcal{C}$ , rappresentabile in termini di modulo e fase come  $z=\rho e^{j2\pi f}=\rho e^{j\omega}$ . Si può ridurre a trasformata di Fourier discreta togliendo il coefficiente complesso e applicando la formula a una nuova sequenza.

Deve valere la condizione di sommabilità in modulo, quindi la convergenza varia con la distanza e il piano si può dividere in circonferenze concentriche con comportamento diverso.

La regione ROC dipende solo dal modulo  $\rho$  delle pulsazioni complesse z, e non dalla loro fase: questo comporta le circonferenze come luoghi dei punti z a modulo costante.

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \left| x(n) \rho^{-n} \right| < \infty \implies \sum_{-\infty}^{\infty} \left| x(n) \right| \rho^{-n} < \infty$$

In particolare, è importante trovare i valori di  $\rho$  che indicano la convergenza, e si ha che i valori sulla **circonferenza di raggio unitario**  $\rho = 1$  sono i valori della trasformata di Fourier di frequenza 0. Quando c'è un ritardo, la regione sarà individuata con  $[z \neq 0]$ .

# 13.1 Trasformate e ROC

La trasformata zeta definisce una relazione biunivoca tra la sequenza x(n) e una funzione della variabile complessa z. La biunivocità è garantita solo se si specifica la ROC di X(z) e l'espressione analitica della trasformata.

Esistono relazioni specifiche tra la tipologia di una generica sequenza x(n) e la ROC della relativa trasformata z:

- Le sequenze x(n) bilatere hanno supporto su istanti di tempo discreto **negativi** e **positivi**;
- Le sequenze *causali* possiedono coefficienti identicamente nulli per istanti di tempo discreto **negativi**;
- Le sequenze *anticausali* possiedono coefficienti identicamente nulli per istanti di tempo discreto **positivi**.

### 13.1.1 Impulso $\delta$

$$X(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = 1$$

Se l'impulso  $x(n) = \delta(n)$  è una costante nel dominio trasformato, applicando la funzione zeta si ha un risultato simile: tutti i valori assumono 0 tranne quello per cui n = 0, quindi l'esponenziale diventa 1 così come tutta la trasformata.

La regione di convergenza è costante e limitata a 1, e rappresenta tutto il piano complesso per cui la serie geometrica converge.

$$x(n) = 2\delta(n+1) + \delta(n) + 4\delta(n-2) = 2\sum_{-\infty}^{\infty} 2\delta(n+1)z^{-n} + \sum_{-\infty}^{\infty} 2\delta(n)z^{-n} + 4\sum_{-\infty}^{\infty} 2\delta(n-2)z^{-n}$$

$$\implies 2z + 1 + 4z^{-2}$$

Il risultato è ottenuto scomponendo le sommatorie e trovando i valori per cui il numero all'interno delle parentesi si annulla. Bisogna sempre tenere conto del segno negativo dell'esponente.

# 13.1.2 Gradino

$$X(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} u(n)z^{-n} = \sum_{0}^{\infty} z^{-n} = \sum_{0}^{\infty} (z^{-1})^n = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

In una sequenza a gradino, la ROC corrisponde all'esterno della circonferenza di raggio unitario, cioè  $\left[ \left| z^{-1} \right| < 1 \ge |z| > 1 \right]$ . La stessa formula vale per il gradino anticausale, e la corrispondenza biunivoca si ritrova perché la ROC cambia in |z| < 1.

# 13.2 ROC per sequenze finite

Le sequenze x(n) con supporto finito sono i segnali a tempo discreto che possiedono un numero finito di coefficienti non nulli. Queste ammettono sempre una trasformata X(z) esprimibile in forma chiusa come un polinomio composto da un numero finito di variabili del tipo  $z^k$ ,  $z^{-k}$  con k intero.

$$X(z) = \sum_{n=-M}^{L} x(n)z^{-n}$$


La trasformata converge per **qualunque** z **nel piano complesso**, eccetto il punto z=0 se esistono termini del tipo  $z^{-k}$  con k>0, e il punto  $z=\infty$  se esistono termini del tipo  $z^{+k}$  con k>0.

Essendoci polinomi, sia il numeratore che il denominatore potrebbero annullarsi: nel primo caso si chiamano **zeri**, altrimenti **poli**. Per individuare i valori si può raccogliere i fattori arrivando all'ordine 1 nel denominatore.

ROC per segnali di durata finita:


- ROC per segnali bilateri di durata finita: intero piano complesso  $\mathbb{C}$  tranne  $[z=0 \land z=\infty]$ ;
- ROC per sequenze finite e causali: intero piano complesso  $\mathbb{C}$  tranne [z=0];
- ROC per sequenze finite e anticausali: intero piano complesso  $\mathbb{C}$  tranne  $[z=\infty]$ .

In questo caso i campioni infiniti vengono rappresentati come rapporto finito di polinomi infiniti.



#### 13.3 Poli e zeri

I **poli** sono le *radici del denominatore*, e gli **zeri** sono le *radici del numeratore* (possono trovarsi anche nelle pulsazioni complesse). Il loro numero è uguale.



Il numero di poli e quello degli zeri corrisponde all'ordine del polinomio che li origina (quindi inizialmente possono essere diversi, ma vengono poi bilanciati con poli/zeri aggiuntivi nell'origine).

$$X(z) = \frac{1 - \alpha^{N} z^{-N}}{1 - \alpha z^{-1}} = z^{-N+1} \frac{z^{N} - \alpha^{N}}{z - \alpha}$$

C'è una parte in comune  $z=\alpha$  che annulla sia denominatore che numeratore, quindi gli zeri corrispondenti si semplificano e la sequenza resta finita. Ci sono N-1 poli (e zeri) per z=0.

Le radici si posizionano in modo uniforme a intervalli distanti uguali, nelle pulsazioni complesse, su una circonferenza di raggio  $\alpha$  (polinomio di ordine N,  $z^N - \alpha^N$ ).

# 13.4 ROC per sequenze infinite

Le sequenze x(n) illimitate sono i segnali a tempo discreto che possiedono un supporto temportale illimitato, ma convergono solo in una distinta parte dei piano complesso.

Regione di convergenza per sequenze causali:

 $|z| > d_M$ , dove  $d_M$  è il modulo del polo più distante dall'origine.


Esempio: sequenza gradino con ROC |z| > 1.


Regione di convergenza per sequenze anticausali:

 $|z| < d_M$ , dove  $d_M$  è il modulo del polo più vicino all'origine.

Esempio: sequenza gradino con ROC |z| < 1.

Per definizione, la regione di convergenza non può con-





tenere poli. Le sequenze causali, quindi, hanno poli all'esterno della circonferenza, mentre le sequenze anticausali all'interno.

#### 13.5Trasformata zeta razionale

Nei casi pratici di interesse, la funzione X(z) è una funzione **razionale** di due polinomi:  $X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ . N(z) e D(z) sono due polinomi nella variabile  $p_n$  e  $p_d$ . Scrivendo i due polinomi in forma estesa, si ottiene:

$$X(z) = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \ldots + \beta_{p_n}}{z^{-p_n}} \alpha_0 + \alpha_1 z^{-1} + \ldots + \alpha_{p_d} z^{-p_d}$$

Esprimendo in termini di potenze positive di z e fattorizzando i due polinomi in base alle rispettive radici elementari, si ha:

$$X(z) = \frac{\beta_0}{\alpha_0} (z^{p_d - p_n}) \frac{\prod_{p_n}^{i=1} (z - c_i)}{\prod_{p_d}^{i=1} (z - d_i)}$$

I coefficienti  $c_i \forall i = 1, \dots, p_n$  sono gli zeri non nulli di X(z), mentre i coefficienti  $d_i \forall i = 1, \dots, p_n$ sono i poli non nulli di X(z).

Ci sono  $p_n - p_d$  poli in z = 0 nel caso in cui  $p_n > p_d$ .

Ci sono  $p_d - p_n$  poli in z = 0 nel caso in cui  $p_d > p_n$ .

#### 14 Analisi dei sistemi

Come visto precedentemente, i sistemi LTI a tempo discreto possono essere descritti da equazioni lineari alle differenze a coefficienti costanti:

$$y(n) = -\alpha_1 y(n-1) - \alpha_2 y(n-2) - \dots - \alpha_M y(n-M) + \beta_0 x(n) + \beta_1 x(n-1) + \dots + \beta_N x(n-N)$$

Applicando la trasformata di Fourier discreta a ogni termine si ottiene:

$$Y(e^{j\omega}) = -\alpha_1 Y(e^{j\omega}) e^{-j\omega} - \dots - \alpha_M Y(e^{j\omega}) e^{-j\omega M} +$$

$$+\beta_0 X(e^{j\omega}) + \beta_1 X(e^{j\omega})e^{-j\omega} + \ldots + \beta_N X(e^{j\omega})e^{-j\omega N}$$

Si ricorda che  $F(f(x-x_0)) = e^{-j2\pi ux_0}F(u)$ . Raccogliendo tutti i termini  $Y(e^{j\omega})$  e  $X(e^{j\omega})$ , si ha:

$$Y(e^{j\omega})\left(1 + \alpha_1 e^{-j\omega} + \ldots + \alpha_M e^{-j\omega M}\right) = X(e^{j\omega})\left(\beta_0 + \beta_1 e^{-j\omega} + \ldots + \beta_N e^{-j\omega N}\right)$$

Per il teorema della convoluzione,  $y(n) = x(n) * h(n) \leftrightarrow Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}).$ 

La risposta in frequenza  $H(e^{j\omega})$  di un sistema LTI espresso tramite le equazioni alla differenze, può essere calcolata come segue:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\left(\beta_0 + \beta_1 e^{-j\omega} + \dots + \beta_N e^{-j\omega N}\right)}{\left(1 + \alpha_1 e^{-j\omega} + \dots + \alpha_M e^{-j\omega M}\right)}$$

Questo per la relazione che lega trasformata di Fourier e zeta:  $\textstyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(x(n)\rho^{-n}\right)e^{-j\omega n}.$ 

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x(n)\rho^{-n})e^{-j\omega n}$$

La regone di convergenza della funzione Y(z) coincide, nel caso generale, quando non avvengono cancellazioni tra poli e zeri in X(z) e H(z), con l'intersezione tra le regioni delle due funzioni.

Essendo la funzione di trasferimento  $H(e^{j\omega})$  razionale, allora anche H(z) lo è, quindi si può esprimere con una funzione razionale del tipo:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\left(\beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \dots + \beta_N z^{-N}\right)}{\left(1 + \alpha_1 z^{-1} + \dots + \alpha_M z^{-M}\right)}$$

Essa corrisponde all'equazione alle differenze, e al caso generale di un sistema LTI.

Un sistema LTI causale e non ricorsivo di tipo FIR ha una funzione di trasferimento del tipo:  $H(z) = \beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \ldots + \beta_N z^{-N}$ .

Un sistema LTI causale e puramente ricorsivo di tipo IIR ha una funzione di trasferimento del tipo:  $H(z) = \frac{1}{(1+\alpha_1 z^{-1}+...+\alpha_M z^{-M})}$ .

## 15 Sistemi LTI e trasformata zeta

La funzione di trasferimento H(z) può essere espressa in termini delle **radici** dei polinomi al numeratore e al numeratore fattorizzando i due polinomi N(z) e D(z):

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = Kz^{M-N} \frac{(z-c_1)(z-c_2)\dots(z-c_N)}{(z-d_1)(z-d_2)\dots(z-d_N)}$$

La risposta di un sistema LTI viene analizzata attraverso i poli e gli zeri della funzione di trasferimento H(z).

I coefficienti nell'equazione alle differenze corrispondono ai coefficienti nella trasformata, considerando il cambiamento di segno. Al numeratore c'è la parte non ricorsiva, e al denominatore quella ricorsiva. Se non c'è il denominatore, la sequenza è FIR (risposta all'impulso finita).

I sistemi FIR hanno risposta d'impulso limitata, e si può immediatamente passare alla rappresentazione tramite equazione alle differenze dato che i coefficienti sono gli stessi. I sistemi non sono ricorsivi, dato che i FIR possono essere sempre realizzati con sistemi non ricorsivi.


Essi sono in funzione di soli M campioni della sequenza di ingresso, pesati per la risposta all'impulso h(n): dipendono solo da un numero finito di elementi del passato. Dato h(n), si ha subito la trasformata zeta.

$$\begin{cases} \{1, 2, 0, 4\} & h(n) = \sum_{j=0}^{N-1} \beta_j \delta(n-j) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 4\delta(n-3) \\ y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^{3} h(k)x(n-k) \\ y(n) = x(n) + 2x(n-1) + 4x(n-3) & H(z) = 1 + 2z^{-1} + 4z^{-3} \end{cases}$$

Studiando i poli si analizza la regione in cui la funzione viene amplificata e cresce in valore, gli zeri dove diminuisce. Insieme quindi danno l'andamento delle frequenze. Un paio di poli complessi e coniugati corrisponde a segnali causali con comportamento a oscillazione.

La frequenza è legata alla **posizione angolare**, quindi se i poli si trovano nello zero la loro influenza si riflette su tutte le frequenze o nessuna: il contributo è nullo.

Il sistema è **stabile** se la trasformata di Fourier è interna alla regione di convergenza.



#### 15.1Stabilità BIBO

La stabilità BIBO di un sistema LTI impone che la risposta all'impulso h(n) sia sommabile in modulo:  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$ . Se il sistema è causale, la condizione si traduce nel dominio z imponendo che la funzione di trasferimento H(z) abbia poli contenuti nella circonferenza di raggio unitario del piano z.

Le caratteristiche della sequenza dipendono dalla posizione dei poli: la convergenza, e conseguentemente la stabilità, sono determinate dall'appartenenza al cerchio unitario.

I poli all'esterno del cerchio |z|=1 conducono a una risposta all'impulso h(n) con crescita esponenziale, e l'uscita del sistema LTI potrebbe divergere anche in presenza di segnali x(n) d'ingresso costanti. Poli multipli sul cerchio unitario conducono a una crescita di tipo polinomiale.

Poli semplici su |z|=1 possono condurre a una risposta divergente, e dunque a un sistema LTI non stabile secondo la definizione BIBO.

 $H(z)=\frac{z}{z-3}$  ha un polo in z=3, infatti ha  $h(n)=3^nu(n)$ .  $H(z)=\frac{1}{z(z-1)^2}$  ha un polo di ordine 2 in z=1, e risposta all'impulso h(n)=u(n) di tipo rampa, quindi è instabile.

 $H(z) = \frac{z}{(z-1)}$  ha un polo semplice in z=1, e risposta all'impulso h(n)=u(n) costante (con modulo che tende a infinito).

La circonferenza di raggio unitario dev'essere sempre contenuta nella regione di convergenza per garantire la stabilità del sistema:

- Se il sistema è causale, condizione necessaria e sufficiente per la stabilità BIBO è che la funzione di trasferimento H(z) abbia tutti i poli contenuti nella circonferenza di raggio unitario;
- Se il sistema è anticausale, condizione necessaria e sufficiente per la stabilità BIBO è che la funzione di trasferimento H(z) abbia tutti i poli all'esterno della circonferenza di raggio unitario, cioè con |z| > 1;
- Se il sistema è bilatero, condizione necessaria e sufficiente per la stabilità BIBO richiede che la circonferenza di raggio unitario |z=1| sia contenuta nell'anello circolare che identifica la regione di convergenza ROC nella funzione di trasferimento del sistema.

La condizione di stabilità implica che sia sempre possibile identificare la risposta in frequenza  $H(e^{j\omega})$ , essendo la circonferenza |z|=1 contenuta nella regione di convergenza di H(z).

Un sistema LTI fisicamente realizzabile deve possedere una risposta all'impulso h(n) causale e con coefficienti reali. Ciò significa che:

- 1. La regione di convergenza H(z) corrisponde all'esterno di un cerchio di raggio minore del polo di H(z) di valore assoluto massimo (causalità);
- 2. Per ogni polo e zero complesso, deve essere presente anche il rispettivo complesso coniugato. Poli e zeri sull'asse reale possono essere singoli: hanno parte immaginaria nulla, quindi coincidono con i propri complessi coniugati (coefficienti reali).

Quando il polinomio è espresso tramite potenze negative, una costante corrisponde all'assenza di ritardo, quindi sia al numeratore che al denominatore si somma 1 per indicare l'istante corrente. Tutte le volte che la soluzione non è a coefficienti reali, è presente il complesso coniugato. I monomi vengono espressi in termini di potenze negative di z.

# 16 Filtri con poli e zeri

Avendo a disposizione la trasformata con i poli e gli zeri, conoscendo le proprietà di continuità della funzione analitica è possibile conoscere l'andamento delle frequenze.


Se un polo reale è molto vicino al cerchio di raggio unitario, si ha che il denominatore si annulla con valori prossimi a  $\rho=1$ , ma a z=1 c'è un picco e la risposta cresce in funzione alla posizione del polo. In altre parole, ogni polo ha un'influenza sulle frequenze a seconda della loro vicinanza.


I **poli** devono essere posizionati in prossimità del cerchio di raggio unitario nelle pulsazioni complesse z corrispondenti alle componenti armoniche nel segnale d'ingresso x(n) che devono essere **enfatizzate**.

Gli **zeri** devono essere posizionati vicino ai punti z del cerchio di raggio unitario corrispondenti alle componenti armoniche del segnale d'ingresso x(n) che devono essere **attenuate**.

Per la stabilità e la realizzabilità fisica (causalità), tutti i poli del filtro devono cadere nella circonferenza di raggio unitario, mentre gli zeri possono essere posizionati in qualunque punto del piano. Entrambi devono essere presenti a coppie complesse e coniugate.

Introducendo un fattore di normalizzazione  $1-\alpha$ , è possibile confrontare i filtri con valore di picco (guadagno) unitario. Se la frequenza è causale, il numero di zeri non deve superare il numero di poli.





Ricostruendo la frequenza a partire dal filtro, si ha  $H(z)=k\frac{z}{z-\alpha}=\frac{k}{1-\alpha z^{-1}}$  con k costante. Se il guadagno è unitario,  $|H(z)_{f=0 \land z=1}|=1$  da cui  $k=1-\alpha$  (filtro con sempre la stessa altezza).

Solitamente la massima oscillazione  $\delta_2$  permessa in banda proibita viene espressa in dB attraverso l'oscillazione R-P, dove  $R_p=-10\log(\delta_2^2)$ .

La banda proibita è data dall'insieme delle frequenze per le quali il guadagno è inferiore a un'opportuna soglia di attenzione, che normalmente viene stabilita in funzione dell'applicazione. Indicando con  $v_s$  la frequenza di stop e con  $v_c$  la frequenza di taglio, le frequenze comprese tra esse costituiscono la banda di transizione.

### 16.1 Passa-basso e passa-alto


Tanto più i poli sono vicini all'asse reale, più influenzano le frequenze basse (filtro passa-basso).

I poli del filtro devono essere posizionati nelle pulsazioni complesse z corrispondenti alle frequenze della banda passante di  $H(e^{j\omega})$ :  $|\omega| \in [\omega_t, \pi]$ .

Gli zeri devono essere posizionati in prossimità, oppure sul cerchio |z|=1 nelle pulsazioni complesse z corrispondenti alle frequenze  $|\omega| \in [\omega_t, \pi]$ .

Lo zero nell'origine z=0 non ha alcun effetto sulla frequenza, essendo distante dalla circonferenza di raggio unitario: in questo caso la risposta in frequenza è determinata dalla posizione del polo.

Lo zero in z=-1, al contrario, enfatizza l'attenuazione alle alte frequenze. Essendo sulla circonferenza di raggio unitario, esso compare anche sulla risposta in frequenza del filtro in corrispondenza delle frequenze numeriche  $\pm 1/2$ .



Per enfatizzare le basse frequenze, è sufficiente inserire degli zeri per farle crescere di valore. Creando monomi con radici e aggiungendole al numeratore e al denominatore, si creano filtri in grado di alzare o abbassare le frequenze manipolando le posizioni di poli e zeri. Il numero di zeri non può essere superiore al numero di poli.

Nella realtà bisogna considerare che è impossibile azzerare completamente una parte di frequenza, ma ci saranno delle oscillazioni più o meno ampie.

Per realizzare un filtro passa-banda, è sufficiente unire un passa-basso e un passa-alto, per esempio posizionando due zeri in z=1 e z=-1 con i rispettivi poli complessi e coniugati in  $z=\rho e^{\pm j\pi/2}$  con  $\rho<1$ .

#### 16.2 Sistema inverso

Un sistema inverso ha lo scopo di compensare i poli e gli zeri, ed è un sistema che inverte il comportamento di un altro sistema LTI tale che la risposta rimanga inalterata.

Esempio: durante la trasmissione di dati attraverso il canale telefonico, il mezzo distorce il segnale trasmesso ottenendo in uscita un segnale  $y(n) \neq x(n)$ .

La compensazione della distorsione subita da x(n) avviene in due fasi:

- 1. Stima della risposta in frequenza  $H(e^{j\omega})$  del mezzo di trasmissione;
- 2. Filtraggio del segnale ricevuto y(n) con un equalizzatore, sistema LTI che ha come risposta in frequenza la funzione  $H^{-1}(e^{j\omega})$ .

Se la stima del canale è condotta in modo ideale, si riesce a compensare perfettamente la distorsione introdotta dal mezzo di trasmissione.

La cascata di un sistema e del suo inverso ha una funzione di trasferimento pari a una costante unitaria nel piano z (il numeratore di uno dev'essere uguale al denominatore dell'altro e viceversa), definita sistema identità:

$$H_C(z) = H(z)H_I(z) = H(z)H^{-1}(z) = 1$$

Una classe di sistemi che ammettono l'inverso è quella dei sistemi caratterizzati da una trasformata z razionale.

La funzione di trasferimento del sistema inverso possiede zeri corrispondenti ai poli, e poli corrispondenti agli zeri del sistema diretto.

I sistemi LTI fisicamente realizzabili devono essere causali, con regione di convergenza in |z| > polo di valore assoluto maggiore. Per un sistema stabile, il modulo dei poli dev'essere  $|z_p| < 1$ .

Se un sistema LTI con poli e zeri nel cerchio di raggio unitario rispetta queste condizioni, esso ammette un sistema inverso causale e stabile.

### 16.3 Sistemi passa-tutto


Questi filtri non modificano le frequenze del segnale, ma effettuano altre operazioni (ritardo, anticipo), e dev'esserci una precisa relazione tra i poli e gli zeri. La risposta all'impulso è sempre **costante**, per ogni frequenza:  $H(e^{j\omega})=1$ .

I coefficienti del polinomio al numeratore sono in ordine inverso rispetto a quelli del denominatore, e ciò viene garantito imponendo il modulo quadro unitario. Raccogliendo z, il numeratore resta invariato e il denominatore viene invertito.

Un polo, quindi, è il reciproco di uno zero (e viceversa):

- Se  $p_k$  è un polo di H(z), allora  $\frac{1}{p_k}$  è uno zero;
- $\bullet$  Per la realizzabilità fisica, se  $p_k$  è un polo complesso dovrà essere polo anche  $p_k*$ ;
- Di conseguenza,  $\frac{1}{p_k}$  è uno zero.

Se uno è all'interno della circonferenza, l'altro è fuori: un sistema LTI passa-tutto causale e stabile presenta poli nel cerchio di raggio unitario nl piano z, e zeri all'esterno del cerchio |z|=1. Di conseguenza, un sistema LTI passa-tutto stabile non ammette sistema inverso stabile.



filtro passa tutto del primo ordine (1 polo 1 zero)

filtro passa tutto del secondo ordine 2 poli comp. coniug. 2 zeri comp. coniug

# 17 Immagini

Un'immagine a colori viene percepita dal sistema visivo grazie all'impatto con le onde elettromagnetiche, caratterizzate dalla lunghezza d'onda  $\lambda$  (proporzionale all'inverso della frequenza,  $\lambda \propto \frac{1}{v}$ ) e dall'ampiezza (intensità). La lughezza d'onda è rapportata il periodo: indica quanto ci mette un ciclo a compiersi.

Lo spettro è in buona parte invisibile, con estremi alti che corrispondono alle radiazioni ultraviolette e bassi a radiazioni infrarosse. La porzione visibile è misurata in nanometri, con ordini di grandezza molto alti.

Il cristallino focalizza l'immagine sulla retina come una lente, e il colore è processato nella retina da coni e bastoncelli, in numerose tipologie con risposte differenti a seconda della lunghezza d'onda. Essi convertono le onde elettromagnetiche in uno stimolo elettrico.

I coni producono segnale per livelli di luminosità più alti, e possono essere:

- L (long waves), sensibili al rosso;
- M (middle waves), sensibili al verde;
- S (short waves), sensibili al blu.

I bastoncelli funzionano con le rappresentazioni in toni di grigio, esono in percentuale estremamente maggiore; essendo essi atti a misurare la variazione d'intensità, gli esseri umani hanno più sensibilità in condizioni di scarsa luce. La percezione ultima del colore è legata a intensità e crominanza (tinta, saturazione), e le due dimensioni sono separabili.

L'occhio è più sensibile alle variazioni di luce nel centro dello spettro visibile, quindi lo spettro avrà la forma di una curva con funzione che varia al variare delle lunghezze d'onda. A seconda dei nanometri della radiazione, alcuni coni saranno attivati, eventualmente fondendo le risposte: il colore è combinazione di contributi a diverse lunghezze (spettro).

### 17.1 Segnale reale

Per descrivere esattamente il segnale che forma l'immagine a partire da una scena occorre:

- $E(\lambda)$ , distribuzione spettrale dell'illuminante (SPD);
- $R(\lambda)$ , riflettanza spettrale di ogni elemento della scena;
- $S(\lambda)$ , sensitività dei recettori (coni e bastoncelli).

L'oggetto assorbe una parte della radiazione e ne ritrasmette un'altra parte (parametri legati alla capacità di riflettere), i cui segnali interferiscono con i recettori umani. La luce visibile è quindi  $E(\lambda) \cdot R(\lambda)$ , e ogni colore può essere descritto da tre parametri (RGB).

La maggior parte delle sorgenti luminose produce contributi di luce su più lunghezze d'onda:

$$L = \int E(\lambda)R(\lambda)l(\lambda)d\lambda$$

$$M = \int E(\lambda)R(\lambda)m(\lambda)d\lambda$$

17.2 Sintesi 17 IMMAGINI

$$S = \int E(\lambda)R(\lambda)s(\lambda)d\lambda$$

I numeri in output si definiscono valori di stimolo, che poi si traducono nei canali RGB. Le distribuzioni continue in funzione di  $\lambda$  si trasformano in valori discreti in spazio tridimensionale grazie all'integrale.

Le immagine acquisite da una fotocamera digitale sono differenti da quelle elaborate dall'occhio umano: il sistema visivo viene simulato tramite sensori e processamento. Ogni camera ha una matrice che trasforma il segnale in modo da renderlo simile all'output del cervello, e i valori ottenuti dai sensori sono interpolati.

I dati sono fatti passare in filtri colore, disposti secondo Bayer pattern. Il verde è il colore recepito meglio, e permette di misurare maggiormente le variazioni di intensità (e conseguentemente i dettagli dell'immagine).

### 17.2 Sintesi

La somma dei contributi delle onde è chiamata sintesi additiva, e viene usata dai dispositivi che imitano l'occhio umano; esiste anche la sintesi sottrattiva, che fa differenze in base allo spettro e ai colori complementari di RGB (ciano, magenta, giallo).

Quest'ultima consiste nella sovrapposizione di più filtri: il colore che giunge alla vista è quello che riesce a passare per tutti i filtri, dato che ognuno di essi sottrae una parte della luce che lo attraversa.

Esistono rappresentazioni che separano i canali in base alla loro intensità, mettendola in evidenza in base alla frequenza delle onde. Alcuni esempi di modelli sono:

- RGB (red, green, blue), usato dalle camere e videocamere digitali;
- HSB (hue, saturation, brightness), corrisponde alla percezione umana del colore;
- HSV (hue, saturation, value), HSB con tinta definita su un angolo;
- CMYK (cyan, magenta, yellow, black), utilizzato per la sintesi sottrattiva nei sistemi di riproduzione;
- YIQ, per i segnali TV e VHS in America;
- YUV, per i segnali TV e VHS in Europa;
- YcbCr, per i video digitali.

Il formato grafico è la tecnologia utilizzata per memorizzare il file. Le immagini hanno due tipologie di formato:

- Raster, scalate in base a un numero prefissato di pixel e bit per pixel (bitmap) in una griglia di elementi, usate per digitalizzazione ed elaborazione di scene reali. L'accuratezza della rappresentazione dipende dal numero di pixel e dalla loro condifica (quantizzazione);
- Vettoriale, rappresentate con formule matematiche e oggetti, applicabili solo nel mondo geometrico ma con qualità maggiore. Le immagini sono più complesse e non viene persa definizione, ma sono più difficilmente modificabili.

Un'immagine in meta formato è una combinazione di questi formati, cioè contiene informazioni di ogni tipo: solitamente viene usato raster con alcuni elementi vettoriali.

17.3 Risoluzione 17 IMMAGINI

### 17.3 Risoluzione

Le immagini hanno dimensioni espresse in pixel, mentre le dimensioni fisiche dipendono dal dispositivo di acquisizione.

La risoluzione dà informazioni sulla quantità o la densità di pixel contenuti in un'immagine (ppi, pixel per inches). In caso di stampa o acquisizione con scanner si misura in dpi, dot per inches (gocce di inchiostro). Più alta è la risoluzione, più piccola è la dimensione fisica dei pixel: tipicamente una qualità alta di stampa ha una risoluzione intorno ai 300 ppi.

La risoluzione ottima dipende dallo scopo dell'immagine, tenendo conto di un fattore moltiplicativo di ingrandimento: esso rappresenta il rapporto tra il lato dell'immagine di destinazione e la sua dimensione fisica.

Esempio: diapositiva di  $24 \times 36$  mm, da stampare in  $10 \times 15$  in 300 ppi:

$$\frac{100\mathrm{mm}}{24\mathrm{mm}}\cdot300\mathrm{ppi}=1248\mathrm{ppi}$$

Le immagini sugli schermi video solitamente sono acquisite in 72 dpi.

$$\text{File size} = \frac{\text{height} \cdot \text{width} \cdot \text{bit depth} \cdot \text{dpi}}{8} = \frac{\text{pixel dimensions} \cdot \text{bit depth}}{8}$$

## 17.4 Quantizzazione cromatica

La profondità del colore è il numero di bit per pixel:

- 1 bit rappresenta 2 colori (bianco e nero);
- 8 bit rappresentano 256 colori (colormap, livelli di grigio);
- 24 bit rappresentano quasi 17 milioni di colori (true color).

Per risparmiare sulla profondità si usano palette contenenti il sottoinsieme dei colori rappresentabili che compare in una foto. Una lookup table individua i corrispondenti valori di rosso, verde e blu.

Le dimensioni, la risoluzione e il numero di bit determinano l'occupazione in memoria, proporzionale a essi. Per una visualizzazione in scala 1 : 1 l'immagine deve avere la stessa risoluzione del display.

Un istogramma rappresenta l'insieme dei valori che un segnale può assumere, espresso in livelli di quantizzazione. Non dà informazioni spaziali, ma solo sul contrasto e sul numero di bit: indica quanti campioni assumono un certo valore (quantizzatore ottimo), e in base a ciò è possibile decidere come applicare la compressione (probabilità normalizzata).

Il dynamic range è l'intervallo tra ampiezza massima e minima di un segnale, legato al numero di bit e al contrasto: se esso viene sfruttato appieno, l'immagine è ben contrastata. L'occhio umano può distinguere valori di luminosità massima/minima con un rapporto di circa 10.000:1, mentre i monitor riproducono a 256:1.

Per rappresentare meglio immagini con bianco o nero predominante, si utilizzano quantizzatori con pochi bit tagliando tutti i valori che non vengono utilizzati, in modo da avere una distribuzione più uniforme.

L'occupazione del range dinamico dipende dal tempo di esposizione: più è breve, più la fotografia è luminosa. Il sistema HDR usa n bit per catturare una porzione del range dinamico con differente esposizione, per poi sovrapporre tutte le immagini ottenute in modo da avere una visione più chiara.

Per visualizzare scene con alto range dinamico (HDR) sui monitor, è necesario effettuare il tone mapping, cioè la riduzione in scala inferiore (8 bit). Il dithering è la conversione a una profondità colore inferiore: i pixel sono divisi in blocchi, ognuno dei quali viene riempito con diversi pattern di nero allo scopo di simulare i livelli di grigio. L'effetto è la perdita di risoluzione.

Per evitare i "salti", ogi pixel è sostituito con un pattern più grande, in modo che il numero di punti stampati possa approssimare il livello di intensità (half tone printing). Le dimensioni, pertanto, sono più grandi. Per le immagini a colori, si usano vicinanze di colori diversi per crearn un altro osservando a distanza.

Effettuando il dithering bisogna anche aggiungere rumore casuale: in questo modo le basse frequenze vengono nascoste dalle alte, e interferiscono con il rumore di quantizzazione ottenendo un disturbo più regolare e quindi percepito in misura minore.

# 18 Audio

Un segnale sonoro è la variazione di pressione sul timpano, percepito nel tempo attraverso l'aria (mezzo di propagazione). Il suono è un'onda di pressione come la luce (fenomeno ondulatorio), ma macroscopico: le molecole dell'aria vengono compresse ed espanse, e la sorgente sonora vibra in modo longitudinale nella stessa direzione di propagazione del suono.

$$A(t) = A_{max} \cdot \sin(2\pi f t + \varphi_0)$$

I suoni elementari hanno andamento sinusoidale, periodico e con estensione indefinita. La maggior parte dei suoni natura sono caratterizzati da forme d'onda diverse, ma possono essere scomposte come una combinazione di suoni elementari.

Le componenti di un segnale sonoro sono individuate da:

- Ampiezza A, che si misura rispetto al valore medio della pressione dell'aria ed è espressa in dB:
- Periodo T, la durata nel tempo di ogni ciclo dell'oscillazione, espresso in secondi;
- Frequenza F, velocità con cui i valori di pressione fluttuano ciclicamente, espressa in numero di cicli al secondo (onde e Hz).

Il valore 0 indicato sull'asse della pressione corrisponde al valore medio della pressione nell'aria. La differenza di fase ha unicamente a che vedere con il fatto che due funzioni siano diversamente allineate rispetto al tempo.

# 18.1 Analisi di Fourier

L'analisi di Fourier permette la rappresentazione del segnale sonoro nel dominio delle frequenze a partire dal tempo, esplicitando f. La presenza di una linea nello spettro in frequenza indica la presenza di un segnale esattamente sinusoidale periodo, tuttavia i suoni caratterizzati da uno spettro

discreto sono pochi. I suoni normalmente uditi hanno un inizio e una fine precisi, cioè sono contenuti in un intervallo temporale finito.

Ai parametri che descrivono un segnale ondulatorio possono essere associate le tre grandezze percettive che descrivono ogni suono:

- Altezza, che rappresenta la tonalità dell'audio e ha come parametro la sequenza;
- Intensità, il volume, con parametro fisico l'ampiezza;
- Timbro, cioè la tipologia di strumento, con parametro fisico lo spettro.

A parità di frequenza fondamentale e intensità, due suoni possono differire per timbro (la sovrapposizione delle onde sinusoidali può essere diversa).

La frequenza fondamentale è proporzioanale all'altezza del suono, cioè della sensazione di acutezza-/gravità. L'aumento della frequenza non è linearmente in rapporto con l'ampiezza, ma si comporta seguendo una scala di tipo logaritmico. Affinché in un suono sia possibile individuare un'altezza, esso deve essere periodico.

# 18.2 Grandezze fisiche e grandezze percettive

Ampiezza e frequenza della forma d'onda hanno effetto sul suono percepito: variazioni di piccola ampiezza producono suoni di bassa intensità e viceversa, e al crescere della frequenza aumenta il tono (non linearmente).

Le energie in gioco nei fenomeni acustici sono irrilevanti rispetto a quelle nel fenomeno luminoso. Il range di suoni in grado di essere percepite dagli umani (tra i 20 e i 20.000 Hz) è minore dell'insieme delle frequenze possibili, oltre esso ci sono ultrasuoni e infrasuoni.

Il volume aumenta man mano che l'ampiezza cresce, e l'incremento di tono è sempre più piccolo al crescere della frequenza.

Le curve isofone rappresentano i suoni all'interno di una soglia di udibilità, che può essere superata fino al fastidio.

Il segnale vocale può avere componenti fino a 10 KhZ, ma in genere se ne utilizzano solo 8, quindi questa è la frequenza di campionamento del segnale telefonico.