


经典教材《计算机操作系统》最新版

# 第6章 虚拟存储器


主讲教师: 李灵慧





# os 第6章知识导图

第1章	操作系统引论
第2章	进程的描述与控制
第3章	处理机调度与死锁
第4章	进程同步
第5章	存储器管理
第6章	虚拟存储器
第7章	输入/输出系统
第8章	文件管理
第9章	磁盘存储器管理
第10章	多处理机操作系统
第11章	虚拟化和云计算
第12章	保护和安全





- os) **6.1 虚拟存储器概述**
- os) 6.2 请求分页存储管理方式
- os) 6.3 页面置换算法
- os) 6.4 抖动与工作集
- os) 6.5 请求分段存储管理方式
- os) 6.6 虚拟存储器实现实例

## 第6章 虚拟存储器

# os 虚拟存储器概述

前面所介绍的各种存储器管理方式,有一个共同特点: <u>作业全部装入内存</u> 后方能运行。



#### 问题:

- > 大作业装不下
- > 少量作业得以运行



#### 解决办法:

- ▶ 方法一: 从物理上增加内存容量,成本高
- > 方法二: 从逻辑上扩充内存容量->虚拟存储技术



### 常规存储器管理方式的特征



一次性:作业被一

次性全部装入内存



驻留性: 作业一直驻留在

内存

一次性和驻留性使许多在程序运行中不用或暂不用的程序(数据)占据了大量的内存空间,使得一些需要运行的作业无法装入运行。

# **③** 微机操作系统的发展



#### 1968年, P. denning 提出:

- 程序执行时,除了少部分的转移和过程调用外,在大多数情况下仍然是顺序执行的。
- 过程调用将会使程序的执行轨迹由一部分区域转至另一部分区域,过程调用的深度一般小于5。程序将会在一段时间内都局限在这些过程的范围内运行。
- 程序中存在许多循环结构,多次执行。
- 对数据结构的处理局限于很小的范围。



#### 表现:

- 时间局部性:一条指令被执行了,则在不久的将来它可能再被执行。
- 空间局部性:若某一存储单元被使用,则在一定时间内,与该存储单元相邻的单元可能被使用。

#### os 虚拟存储器定义




基于局部性原理,应用程序在运行之前,没有必要全部装入内存,仅须将那些当前要运行的部分页面或段先装入内存便可运行,其余部分暂留在盘上。

虚拟存储器:具有请求调入功能和置换功能,能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。

其逻辑容量由内存容量和外存容量之和所决定,其运行 速度接近于内存速度,而成本接近于外存。

# os 虚拟存储器的特征



多次性:作业中的程序和数据允许被分成<mark>多次</mark>调入内存 允许

对换性:作业运行时无须常驻内存,允许作业在运行过程中换进、换出

虚拟性:从逻辑上扩充了内存容量,使用户看到的内存容量远大于实际内存容量

离散性: 在内存分配时采用离散分配方式

# **S** 虚拟存储器的实现方法



#### 请求分页系统

- 硬件支持:页表、缺页中断、地址变换机构。
- > 软件支持: 请求调页软件、页面置换软件。



#### 请求分段系统

- 硬件支持:段表、缺段中断、地址变换机构。
- > 软件支持: 请求调段软件、段置换软件。

# 段页式虚拟存储器

▶ 增加请求调页和页面置换。 ▶ Intel 80386 及以后。

- os) 6.1 虚拟存储器概述
- OS 6.2 请求分页存储管理方式
- os) 6.3 页面置换算法
- os) 6.4 抖动与工作集
- os) 6.5 请求分段存储管理方式
- os) 6.6 虚拟存储器实现实例

### 第6章 虚拟存储器

### os 请求分页存储管理

#### 请求分页中的硬件支持

- 请求页表机制



#### 缺页中断机构

- > 在指令执行期间产生和处理中断信号
- > 一条指令在执行期间,可能产生多次缺页中断
- 地址变换机构
  - > 与分页内存管理方式类似

#### os 请求页表机制

用于将用户逻辑地址空间变换为物理地址空间。在页表中增加若干项,以便于标志程序或数据的状态。页表项:

页号	物理块号	状态位P	访问字段A	修改位M	外存地址
----	------	------	-------	------	------

状态位(存在位) P: 表示该页是否调入内存

访问字段A: 用于记录该页在某段时间内被访问的次数

修改位M:表示该页在调入内存后是否被修改过


外存地址:该页在外存上的地址,通常是物理块号

#### os 缺页中断机构

- (OS) 缺页中断:在地址映射过程中,在页表中发现所要访问的页不在内存,则产生缺页中断。操作系统接到此中断信号后,就调出缺页中断处理程序,根据页表中给出的外存地址,将该页调入内存,使进程继续运行下去
- (os) 分配:如果内存中有空闲块,则分配一页,将新调入页装入内存,并修改页表中相应页表项目的状态位及相应的内存块号
- (OS) 淘汰: 若此时内存中<mark>没有</mark>空闲块,则要淘汰某页,若该页在内存期间被修改 过,则要将其写回外存

# ○○ 缺页中断机构

- os) 处理过程
  - ➤ 保护CPU现场、分析中断原因、转入缺页中断处理程序、恢复CPU环境
- os) 特点
  - ➤ 缺页中断发生在指令执行期间,而通常情况下,CPU是在一条指令执行完后,才检查是否有中断请求到达;
  - 一条指令在执行期间,可能产生多次缺页中断。



硬件机构应能保存多次中断时的状态,并保证最后能返回到中断前产生缺页中断的指令处,继续执行

# **③** 请求分页中的内存分配

在为进程分配物理块时,要解决下列的三个问题:

- 1. 保证进程可正常运行所需要的最少物理块数
- 2. 每个进程的物理块数,是固定值还是可变值(分配策略)
- 3. 不同进程所分配的物理块数,是采用平均分配算法还是根据进程的大小按照比例予以分配(分配算法)。

# ○S 请求分页中的内存分配

### 一、最小物理块数的确定

- 1. 最小物理块数只保证进程正常运行所需的最小物理块数。
- 2. 进程应获得的最小物理块数与计算机的硬件机构有关,取决于指令的格式、功能和寻址方式。

# **三** 请求分页中的内存分配

### 二、内存(物理块)分配策略

在请求分页中,可采取两种分配策略,即固定和可变分配策略。在 进行置换时,也可采取两种策略,即全局置换和局部置换(置换范 围不同)。于是组合出三种适用的策略:

- ▶ 固定分配 局部置换;
- ▶ 可变分配 全局置换;
- ▶ 可变分配 局部置换。

# ○S 请求分页中的内存分配

### 1、固定分配,局部置换

#### ● 思路

- 分配固定数目的内存空间,在整个运行期间都不改变

#### ● 策略

- 如果缺页,则先<mark>从该进程</mark>在内存的页面中选中一页,进行换出操作,然后再调入一页

#### ● 特点

- 为每个进程分配多少页是合适的值难以确定

# ○S 请求分页中的内存分配

### 2、可变分配,全局置换

#### ● 思路

- 每个进程预先分配一定数目的物理块,同时OS也保持一个空 闲物理块队列

#### ● 策略

- 当缺页时,首先将对OS所占有的空闲块进行分配,从而增加了各进程的物理块数。当OS的空闲块全部用完,将引起换出操作

# **三** 请求分页中的内存分配

### 3、可变分配局部置换

#### ● 思路

- 系统根据缺页率动态调整各进程占有的物理块数目,使其保持 在一个比较低的缺页率状态下

#### ● 特点

- 使大部分进程可以达到比较近似的性能

# ○S 请求分页种的内存分配

### 三、物理块分配算法

在采用固定分配策略时,可使用下列方法来分配:

- 1. 平均分配算法: 将系统中所有可供分配的物理块, 平均分配给各个进程。
- 2. 按比例分配算法: 按照进程的大小比例分配物理块。

#### 按比例分配算法

如果系统中共有n个进程,每个进程的页面数为 $S_i$ ,则系统中各进程页面数的总和为:  $S = \sum_{i=1}^{n} S_i$  。

又假定系统中可用的物理块总数为m,则每个进程所能分到的物理块数为 $b_i$ ,将有:

$$b_i = S_i/S \times m$$

b<sub>i</sub>应该取整,它必须大于最小物理块数

# ○S 请求分页种的内存分配

### 三、物理块分配算法

在采用固定分配策略时,可使用下列方法来分配:

- 1. 平均分配算法: 将系统中所有可供分配的物理块, 平均分配给各个进程。
- 2. 按比例分配算法: 按照进程的大小比例分配物理块。
- 3. 考虑优先权的分配算法:为了对于紧迫的作业,能够尽快完成。可以将内存的物理块分成两部分,一部分按照比例分配给各进程,另一部分根据进程优先级,适当增加其相应的份额,分配给各进程。

# os 页面调入策略(1)



#### 何时调入页面

- > 预调页策略: 预先调入一些页面到内存
- > 请求调页策略: 发现需要访问的页面不在内存时, 调入内存



#### 从何处调入页面

- 如系统拥有足够的对换区空间,全部从对换区调入所需页面
- ▶ 如系统缺少足够的对换区空间,凡是不会被修改的文件,都直接从 文件区调入;当换出这些页面时,由于未被修改而不必再将它们重 写磁盘,以后再调入时,仍从文件区直接调入
- ▶ UNIX方式:未运行过的页面,从文件区调入;曾经运行过但又被 换出的页面,从对换区调入



如何调入页面?

# ○○○ 页面调入方法



- 02 查找一块内存空闲块:
  - > 如果有空闲块,就直接使用它;
  - 如果没有空闲块,使用页面置换算法选择一个"牺牲"内存块;
  - 将"牺牲"块的内容写到磁盘上,更新页表和物理块表。
- 03 将所需页读入(新)空闲块,更新页表。
- 04 重启用户进程。

### 缺页率

- os) 访问页面成功(在内存)的次数为S
- (os) 访问页面失败(不在内存)的次数为F
- os) 总访问次数为A=S+F
- (os) 缺页率为 f= F/A
- os) 影响因素:页面大小、分配内存块的数目、页面置换算法、程序固有属性
- (os) 缺页中断处理的时间

$$t = \beta \times t_{a} + (1 - \beta) \times t_{b}$$

### os) 缺页中断处理时间的例子

- 存取内存的时间= 200 nanoseconds (ns) os)
- os) 平均缺页处理时间 = 8 milliseconds (ms)
- $t = (1 p) \times 200 \text{ns} + p \times 8 \text{ms}$  $= (1 - p) \times 200 \text{ns} + p \times 8,000,000 \text{ns}$  $= 200 \text{ns} + p \times 7,999,800 \text{ns}$
- 如果每1,000次访问中有一个缺页中断,那么: OS

$$t = 8.2 \text{ ms}$$

这是导致计算机速度放慢40倍的影响因子!



### 请求分页存储管理方式

#### ● 优点:

- 可提供多个大容量的虚拟存储器: 作业的地址空间不再受主存大小的限制
- 主存利用率大大提高: 作业中不常用的页不会长期驻留在主存, 当前运行用不到的信息也不必调 入主存
- 能实现多道作业同时运行
- 方便用户: 大作业也无须考虑覆盖问题

#### ● 缺点:

- 缺页中断处理增加系统开销
- 页面的调入调出增加I/O系统的负担
- 此外页表等占用空间且需要管理, 存在页内零头



- os) 6.1 虚拟存储器概述
- os) 6.2 请求分页存储管理方式
- **os**) 6.3 页面置换算法
- os) 6.4 抖动与工作集
- os) 6.5 请求分段存储管理方式
- os) 6.6 虚拟存储器实现实例

### 第6章 虚拟存储器



## 页面置换



页面置换:找到内存中没有使用的一些页,换出

▶算法:替换策略

▶性能:找出一个导致最小缺页数的算法



同一个页可能会被装入内存多次



页面置换完善了逻辑内存和物理内存的划分---在一个较小的物理内存基础之上可以提供一个大的虚拟内存



## 页面置换算法

#### ● 功能:

●需要调入页面时,选择内存中哪个物理页面被置换。

#### ● 目标:

●把未来不再使用的或短期内较少使用的页面调出,通常只能在局部性原理指导下依据过去的统计数据进行预测。

#### ● 抖动:

● 不适当的算法会导致进程发生"抖动",即刚换出的页很快就要被访问,又需重新调入



## 页面置换算法



### 页面置换算法

- 最佳置换算法(OPT)
- 先进先出算法(FIFO)
- 最近最久未使用算法(LRU)

- 最少使用算法(LFU)
- Clock置换算法
- 页面缓冲算法



需要一个最小的缺页率

通过运行一个内存访问的特殊序列(访问序列),计算这个序列的缺页次数


- (os) 最佳置换算法是一种理论上的算法。 其所选择的被淘汰页面,将是以后永不使用的, 或许是在最长(未来)时间内不再被访问的页面。
- 采用最佳置换算法,通常可保证获得最低的缺页率。
- (os) 这是一种理想情况,是实际执行中无法预知的,因而不能实现。可用作性能评价的依据。

### os) 最佳置换算法OPT



4帧的例子

1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5





怎样知道被置换的页是之后最长时间不被使用的页?

# 出发点: 向后看

例、假定系统为某进程分配了三个物理块, 并考虑有以下的页面号引用串:


7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

会发生几次缺页?几次页面置换?缺页率是多少?

### os) 最佳置换算法OPT

例、假定系统为某进程分配了三个物理块, 并考虑有以下的页面号引用串:

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1



9次缺页,6次页面置换,缺页率9/20=45%




### os) 先进先出置换算法(FIFO)

- os) 总是淘汰最先进入内存的页面,即选择在内存中驻留时间最久的 页面予以淘汰
- ▶通过链表来表示各页的建立时间先后
  - ▶性能较差。较早调入的页往往是经常被访问的页,这些页在 FIF0算法下被反复调入和调出,"抖动"现象。



### 先进先出置换算法 (FIFO)

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1



15次缺页, 12次缺页置换, 缺页率15/20=75%

### ○S 先进先出置换算法(FIFO)

- 引用串: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5
  - ▶3个页框: 9次缺页
  - ▶4个页框: 10次缺页

1	1	5	4	
2	2	1	5	10次缺页
3	3	2		10人妖火
4	4	3		



### os) 最近最少使用算法(LRU)




### 选择内存中最近最久未使用的页面被置换

- ▶这是局部性原理的合理近似,性能接近最佳算法。("最近的过 去"对"最近的将来"的近似)
- >但由于需要记录页面使用时间的先后关系, 硬件开销太大



### os) 最近最少使用算法(LRU)

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1





12次缺页, 9次缺页置换, 缺页率12/20=60%





### ○S 最近最少使用算法(LRU)


#### 最近最少使用LRU




















# LRU算法的硬件支持

- (os) 寄存器: 为内存中的每个页面设置一个移位寄存器
  - ▶被访问时左边最高位置1,定时右移并且最高位补0,
  - ▶具有最小数的寄存器所对应的页面为淘汰页
- (S) 栈:保存当前使用的各个页面的页面号
  - ▶被访问的页面移到栈顶
  - ▶栈底的是最久未使用页面



# LRU算法的硬件支持




用栈保存当前使用页面时栈的变化情况



# 最少使用置换算法LFU








LFU选择在最近时期使用最 少的页面作为淘汰页



### Clock置换算法

- os
- LRU的近似算法,又称最近未用(NRU)或二次机会页面置换算法
- os
- 简单的Clock算法
- ▶ 每个页都与一个访问位相关联,初始值为0
- ▶ 当页被访问时置访问位为1
- ▶ 置换时选择访问位为0的页;若为1,重新置为0



, 				
块号	页号	访问位	指针	
0				
1				
2	4	0	<u></u>	替换 指针
3				
4	2	1	<b>—</b>	
5				
6	5	0	<u> </u>	
7	1	1	-	

# os

# 改进型Clock算法

- os
- 除须考虑页面的使用情况外,还须增加置换代价
- OS
- 淘汰时,同时检查访问位A与修改位M
- ▶ 第1类 (A=0, M=0):表示该页最近既未被访问、又未被修改,是最佳淘汰页。
- ightharpoonup 第2类(A=0, M=1):表示该页最近未被访问、但已被修改,并不是很好的淘汰页。
- ightharpoonup 第3类(A=1, M=0):表示该页最近已被访问、但未被修改,该页有可能再被访问。
- $\triangleright$  第4类 (A=1, M=1):表示该页最近已被访问且被修改,该页有可能再被访问。
- os
- 置换时,循环依次查找第1类、第2类页面,找到为止

# os 页面缓冲算法PBA

- os) 影响效率的因素:
  - > 页面置换算法、写回磁盘的频率、读入内存的频率
- os) 目的:
  - > 显著降低页面换进、换出的频率,减少了开销
  - > 可采用较简单的置换策略,如不需要硬件支持
- os) 具体做法:
  - ▶ 设置两个链表:
  - ① 空闲页面链表:保存空闲物理块
  - ② 修改页面链表:保存已修改且需要被换出的页面,等被换出的页面数目达到一定值时,再一起换出外存<u>。</u>



# 访问内存的有效时间EAT

- (os) 访问页在内存,且相应页表项在快表中
  - $\triangleright$  EAT= $\lambda$ +t
- (os) 访问页在内存,但其对应页表项不在快表中
  - $\triangleright$  EAT=  $\lambda$ +t+ $\lambda$ +t=2 (  $\lambda$ +t )
- os) 访问页不在内存中
  - ➢ 需进行缺页中断处理,有效时间可分为<u>查找快表的时间</u>、<u>查找页表的时间</u> 、处理缺页的时间、更新快表的时间和访问实际物理地址的时间
  - > 假设缺页中断处理时间为ε

EAT= 
$$\lambda + t + \varepsilon + \lambda + t = \varepsilon + 2$$
 (  $\lambda + t$  )

> f为缺页率, φ为缺页中断处理时间

EAT= 
$$t + f \times (\phi + t) + (1-f) \times t$$


- os) 6.1 虚拟存储器概述
- os) 6.2 请求分页存储管理方式
- os) 6.3 页面置换算法
- os) 6.4 抖动与工作集
- os) 6.5 请求分段存储管理方式
- os) 6.6 虚拟存储器实现实例

### 第6章 虚拟存储器

- os
- 如果一个进程没有足够的页,那么缺页率将很高,这将导致:
  - ▶CPU利用率低下.
  - >操作系统认为需要增加多道程序设计的道数
  - >系统中将加入一个新的进程

os

抖动(Thrashing): 一个进程的页面经常换入换出



# ○○○ 产生"抖动"的原因



#### 根本原因:

- ▶同时在系统中运行的进程太多;
- ▶因此分配给每一个进程的物理块太少,不能满足进程运行的基本要求,致使进程在运行时,频繁缺页,必须请求系统将所缺页面调入内存。




抖动的发生与系统为进程分配物理块的多少有关。



### 缺页率与物理块数之间的关系

- (OS) 进程发生缺页的时间 间隔与所获得的物理 块数有关。
- 根据程序运行的局部 性原理,如果能够预 知某段时间内程序要 访问的页面,并将它 们预先调入内存,将 会大大降低缺页率。



- ○s) 所谓工作集,指在某段时间间隔△里进程实际要访问页面的集合。工作集理论是1968年由Denning提出并推广的。
- $\overline{OS}$  把某进程在时间t的工作集记为 $W(t,\Delta)$ ,其中的变量 $\Delta$ 称为工作集的"窗口尺寸"。
  - ◆ 工作集 $w(t, \Delta)$ 是二元函数,即在不同时间t的工作集大小不同,所含的页面数也不同;工作集与窗口尺寸 $\Delta$ 有关,是 $\Delta$ 的非降函数,即:

$$w(t, \Delta) \subseteq w(t, \Delta+1)$$

### 窗口大小

#### 访问页面序列

611.43公四71.7.1
24
15
18
23
24
17
18
24
18
17
17
15
24
17
24
18

-

- 1
/

24	24	24	
15 24	15 24	15 24	
18 15 24	18 15 24	18 15 24	
23 18 15	23 18 15 24	23 18 15 24	
24 23 18	. <del></del>		
17 24 23	17 24 23 18	17 24 23 18 15	
18 17 24			
_		_	
	·		
	<u> </u>	<u> </u>	
15 17 18	15 17 18 24	<u>=</u>	
24 15 17	े हर <u>श</u>	<del></del>	
-	87 B	= 0	
	A		
18 24 17			

# **今** 抖动的预防方法

- 01 采取局部置换策略:只能在分配给自己的内存空间内进行置换;
- 02 把工作集算法融入到处理机调度中;
- 03 利用 "L=S"准则调节缺页率:
  - ▶L是缺页之间的平均时间
  - ➤S是平均缺页服务时间,即用 于置换一个页面的时间
  - ▶L>S, 说明很少发生缺页

- ▶L<S, 说明频繁缺页
- ▶L=S,磁盘和处理机都可达到 最大利用率

选择暂停进程。

- os) 6.1 虚拟存储器概述
- os) 6.2 请求分页存储管理方式
- os) 6.3 页面置换算法
- os) 6.4 抖动与工作集
- os) 6.5 请求分段存储管理方式
- os) 6.6 虚拟存储器实现实例

### 第6章 虚拟存储器

# os 请求分段中的硬件支持

#### 请求段表机制

- 存取方式:表示段存取属性为只执行、只读或允许读/写
- 访问字段A: 记录该段在一段时间内被访问的次数
- 修改位M:标志该段调入内存后是否被修改过
- 存在位P: 指示该段是否在内存
- 增补位:表示该段在运行过程中是否做过动态增长,在请求页式中没有该位
- 外存始址:指示该段在外存中的起始地址(盘块号)

段名 | 段长 | 段的始址 | 存取方式 | 访问字段A | 修改位M | 存在位P | 增补位 | 外存始址


# **③** 请求分段中的硬件支持

#### 缺段中断机构

- 在指令执行期间产生和处理中断信号
- 一条指令在执行期间,可能产生多次缺段中断
- 由于段不是定长的,对缺段中断的处理要比对缺页中断的处理复杂



### 缺段中断机构



请求分段系统中的中断处理过程



#### 地址变换机构

- ■请求分段系统的地址变换机构,是在分段系统的地址变换机构基础上形成的。
- 由于分段可能不在内存,因此会引起缺段中断。先将需要的段调入内存,修 改段表,然后再利用段表进行地址变换。

# 分段的共享




### 共享段表: 保存所有的共享段

- ➤ 共享进程计数count ➤ 存取控制字段
- - > 段号



#### 共享段的分配



- 对首次请求使用共享段的用户,分配内存,调入共享段,修改该进程段表相应项,再为共 享段表增加一项, count=1
- 对其他使用共享段的用户,修改该进程段表相应项,再为共享段表增加一项, count=count+1



### 共享段的回收

- ▶ 撤销在该进程段表中共享段所对应的表项,并执行count=count-1操作
- 若为0,回收该共享段的内存,并取消共享段表中对应的表项
- 若不为0,只取消调用者进程在共享段表中的有关记录

# ○○ 分段保护



#### 越界检查:

- > 由地址变换机构来完成;
- > 比较段号与段表长度;段内地址与段表长度。

### 存取控制检查: 以段为基本单位进行。

- ▶ 通过"存取控制"字段决定段的访问方式;
- 基于硬件实现。
- G

#### 环保护机构:

- 低编号的环具有高优先权;
- > 一个程序可以访问驻留在相同环或较低特权环(外环)中的数据;
- 一个程序可以调用驻留在相同环或较高特权环(内环)中的服务。

- os) 6.1 虚拟存储器概述
- os) 6.2 请求分页存储管理方式
- os) 6.3 页面置换算法
- os) 6.4 抖动与工作集
- os) 6.5 请求分段存储管理方式
- os) 6.6 虚拟存储器实现实例

### 第6章 虚拟存储器

- (OS) 采用请求页面调度以及簇来实现虚拟存储器
- (os) 使用簇在处理缺页中断时,不但会调入不在内存中的页(出错页),还会调入出错页周围的页
- (os) 创建进程时,系统会为其分配工作集的最小值和最大值
  - □ 最小值: 进程在内存中时所保证页面数的最小值
  - □ 若内存足够,可分配更多的页面,直到达到最大值
  - □ 通过维护空闲块链表(与一个阈值关联)来实现
  - □ 采用局部置换方式
- os) 置换算法与处理器类型有关
  - □ 如80x86系统,采用改进型Clock算法




os)

### 实例2: Linux系统(以32位为例)


- os) 虚拟存储器是大小为4GB的线性虚拟空间。
- os) 4GB的地址空间分为两个部分:
  - □ 用户空间占据0~3GB(0xC0000000<del>)</del>
    - ➤ 由用户进程使用(MMU)
    - 使用请求页式存储管理
  - □ 内核空间占据3GB~4GB
    - > 由内核负责
    - ➤ 使用buddy和slab内存管理

【zoned buddy 分配器和slab分配器】




# os 学而时习之(第6章总结)

第1章	操作系统引论
第2章	进程的描述与控制
第3章	处理机调度与死锁
第4章	进程同步
第5章	存储器管理
第6章	虚拟存储器
第7章	输入/输出系统
第8章	文件管理
第9章	磁盘存储器管理
第10章	多处理机操作系统
第11章	虚拟化和云计算
第12章	保护和安全



本章学习结束


简 答 题



计算题



综合应用题



### 积极推进操作系统产品化

#### 坚决构建基于国产操作系统的产业氛围

国内Linux系统的发展与国际上Linux系统的市场占有情况密切相关。

随着大数据与云计算等前沿技术的快速发展,越来越多的互联网公司开始构建自主控制与维护的云计算平台。具有开源与跨平台等属性的Linux系统,搭配采用Arm64芯片的计算平台,成为了这些互联网公司的首选技术方案。与此同时,Linux服务器端解决方案通过互联网企业迅速应用到了大数据与云计算的市场环境中。

但是,互联网企业使用Linux服务器端时,并未因采用Linux系统而形成典型的操作系统销售市场,专业的Linux系统厂商在服务器市场中还未形成较大的市场影响力。目前,国内海量的应用软件都是基于Windows系统的,因为该系统用户学习成本低、熟练程度高;而针对Linux系统,存在用户熟练程度低、对专业技术支持团队的依赖程度高、使用和维护成本高等问题。

# os 课程思政小讲堂

#### 积极推进操作系统产品化


#### 坚决构建基于国产操作系统的产业氛围

为了更好、更快地解决上述问题,亟须建立顺畅的产品服务情况与用户使用预期的沟通渠道,通过了解并满足用户针对操作系统在使用、维护等方面的多种需求,提升国产(基于Linux系统进行二次开发的)操作系统的整体性能。同时,亟须确定一个兼具稳定性和一致性的开发接口,以使开发Linux系统应用软件的代码可以跨平台落地,进而减少因操作系统不同而导致的应用软件重复开发与测试工作,最终形成基于较为成熟的国产操作系统的产业氛围。

那么,应该如何建立产品服务情况与用户使用预期的沟通渠道?又应该如何确定兼具稳定性和一致性的开发接口呢?



### 经典教材《计算机操作系统》最新版



# 学习进步!

作者: 汤小丹、王红玲、姜华、汤子瀛