Modulo I/O

G. Lettieri

21 Maggio 2018

La gestione delle interruzioni con il meccanismo del driver è poco flessibile ed efficiente, per due motivi:

- il driver deve essere eseguito con le interruzioni disabilitate, in quanto manipola direttamente le code dei processi;
- il driver non si può bloccare, in quanto non è un processo.

La disabilitazione delle interruzioni può causare problemi, in quanto costringe anche le interruzioni ad alta priorità ad aspettare che il driver termini la propria esecuzione. Il fatto che il driver non si possa bloccare limita fortemente le cose che può fare, soprattutto in un sistema più complicato in cui si debba gestire anche la rete o i file system.

Il secondo problema si può risolvere "trasformando" il driver in un processo. Più precisamente, facciamo in modo che l'interruzione non mandi in esecuzione l'intero driver, ma solo un piccolo *handler* che ha il solo scopo di mandare in esecuzione un processo, il quale si preoccuperà di svolgere le istruzioni che prima erano svolte dal driver.

Il problema delle interruzioni disabilitate può essere ridotto facendo girare questo processo (come tutti gli altri processi) a interruzioni abilitate, identificando tutti i punti in cui accede a strutture dati condivise (nel nostro caso, le code dei processi) e disabilitando le interruzioni solo in quei punti, usando le istruzioni cli e sti. Questa soluzione, per quanto utilizzata in sistemi reali, comporta però grandi complicazioni nella scrittura del codice. Possiamo invece adottare una soluzione molto più semplice: se il processo non fa parte del nucleo e appartiene invece ad un modulo distinto, che non è collegato con il modulo sistema, non ha modo di accedere alle code dei processi se non invocando delle primitive di sistema. Poiché le primitive di sistema girano a interruzioni disabilitate, ecco che l'accesso alle code dei processi è protetto.

Introduciamo allora un nuovo modulo, detto modulo I/O, distinto dal modulo sistema e dal modulo utente. Lo scopo di questo modulo è di realizzare le primitive per l'accesso alle periferiche, gestendo le richieste di interruzione tramite processi, detti processi "esterni" (nel senso che sono esterni al modulo sistema, anche se svolgono funzioni di sistema). Nella nostra implementazione, i file che contengono il codice di questo nuovo modulo si trovano nella cartella




Figura 1: Relazioni tra i moduli. I moduli in grigio sono eseguiti con la CPU a livello sistema. I moduli dentro il riquadro tratteggiato sono eseguiti con le interruzioni mascherabili abilitate. Le frecce rappresentano possibili invocazioni di primitive: le nere sono accessibili anche da livello utente e le grigie solo da livello sistema.

io e sono io.cpp e io.s. La loro compilazione e collegamento produrrà il file build/io, che poi verrà caricato in memoria durante l'avvio del sistema e mappato nello spazio di indirizzamento di ogni processo, nella parte che abbiamo chiamato IO/condivisa. Il modulo io conterrà tutto ciò che è legato alle primitive di I/O, incluse le primitive di I/O invocabili dall'utente e le loro strutture dati.

La Figura 1 mostra le relazioni tra i moduli che compongono il sistema. Si noti che ora l'utente ha accesso sia a primitive che sono realizzate direttamente nel modulo sistema (sem_ini(), sem_wait(), sem_signal(), delay(), activate_p(), terminate_p()), sia a nuove primitive che sono realizzate nel modulo I/O. L'accesso a queste nuove primitive avviene sempre tramite la tabella IDT, con l'esecuzione di una istruzione **int**. Le relative entrate della tabella, però, punteranno a funzioni che sono definite nel modulo I/O.

Idealmente vorremmo che il codice contenuto in questo nuovo modulo girasse ad un livello intermedio tra utente e sistema in quanto deve avere più diritti degli utenti (deve poter interagire direttamente con le interfacce di I/O), ma non deve accedere direttamente alle strutture dati del sistema (IDT, GDT, code dei processi, tabelle della paginazione, etc.) Purtroppo il processore dispone di soli due livelli e scegliamo, dunque, di far girare anche questo modulo a livello sistema (in Figura, entrambi i moduli sono su sfondo grigio). Il fatto di compilare separatamente il modulo I/O e il modulo sistema protegge comunque le strutture dati del sistema da molti errori, ma sicuramente non da tutti (per esempio, un accesso errato in memoria da parte del codice I/O può comunque modificare la memoria riservata al modulo sistema).

A differenza del codice del modulo sistema, il codice del modulo I/O girerà a interruzioni abilitate, come il codice del modulo utente. Questo vale sia per

```
1
       # file: sistema.s
2
       handler_i:
3
           call salva stato
4
           call inspronti
5
           movq $i, %rcx
6
           movq a_p(, %rcx, 8), %rax
7
           movq %rax, esecuzione
8
           call carica_stato
9
           iretq
```

Figura 2: Schema generale di un handler.

il codice dei processi esterni, sia per il codice delle nuove primitive realizzate nel modulo I/O. Eventuali problemi di mutua esclusione dovranno essere risolti utilizzando i semafori forniti dal modulo sistema. Infatti, nella Figura si vede che anche il modulo I/O fa uso di primitive fornite dal modulo sistema; in particolare, usa le primitive semaforiche.

Il modulo I/O ha però accesso anche a primitive ad esso dedicate e non accessibili da livello utente. Per evitare che gli utenti possano invocare queste primitive è sufficiente che il bit DPL dei corrispondenti gate sia impostato a Sistema.

Una delle primitive riservate al modulo I/O è la primitiva activate_pe(), che serve ad attivare un processo esterno. Questa primitiva ha gli stessi parametri della normale activate_p(), con un ulteriore parametro che è il numero del piedino dell'APIC da cui arriveranno le richieste a cui il processo deve rispondere. Il modulo sistema avrà una tabella a_p con una entrata per ogni piedino dell'APIC. La activate_pe(), dopo aver creato il processo, inserirà il corrispondente des_proc nella opportuna entrata di questa tabella, invece di inserirlo in coda pronti.

Per ogni possibile interruzione, il modulo sistema deve predisporre un handler che si preoccupa di mettere in esecuzione il corrispondente processo esterno, prendendo il des_proc da questa tabella. Quindi, se i è uno dei piedini dell'APIC, dovrà esistere un handler_i che metta in esecuzione il des_proc preso da a_p[i]. Questi handler non sono inizialmente associati a nessuna entrata della IDT. Il motivo è che l'entrata della IDT, ovvero il tipo dell'interruzione, determina anche la priorità che l'APIC assegna alla richiesta di interruzione. Vogliamo fare in modo che questa priorità sia consistente con la precedenza del corrispondente processo esterno, come assegnata dalla activate_pe(). La soluzione adottata prevede che tale precedenza debbe avere la forma MIN_EXT_PRIO + prec, dove MIN_EXT_PRIO è una costante definita dal sistema (in costanti.h) e prio è un numero naturale minore di 256. La activate_pe() programmerà l'APIC in modo che il piedino i invii il tipo prio e all'entrata prio della IDT installerà un gate che punti a handler_i.

```
1
        // file: io.cpp
2
        extern "C" estern(natl i)
3
4
             des_io *d = &array_des_io[i];
5
6
             for (;;) {
7
                  . . .
8
                 wfi();
9
10
        }
```

Figura 3: Schema generale di un processo esterno.

Figura 4: Funzione di interfaccia per la primitiva wfi ().

L'handler associato alla richiesta di interruzione proveniente dal piedino *i*-esimo avrà la forma mostrata in Figura 2. Alla riga 3 salva lo stato del processo che stava girando quando la richiesta è stata accettata e alla riga 4 lo inserisce forzatamente in testa alla coda pronti (se era in esecuzione, era sicuramente quello a priorità maggiore tra quelli in coda pronti). Nelle righe 5–7 esegue l'equivalente del codice esecuzione=a_p[*i*]. La successiva coppia "call carica_stato; iretq" (righe 8 e 9) cederà il controllo al processo esterno.

I processi esterni seguiranno tutti lo schema generale mostrato in Figura 3. In Figura si assume che nel sistema ci siano più periferiche simili, ciascuna gestita da un diverso processo esterno, il cui codice può essere però scritto una volta per tutte. Tramite il parametro i il codice accede al descrittore di una specifica interfaccia (linea 4). Si noti che tale parametro era stato passato alla activate_pe() al momento della creazione del processo, in modo del tutto analogo a quanto avviene con la activate_p(). Dopo la loro creazione i processi esterni non terminano più e, dopo aver risposto ad una richiesta di interruzione, si limitano a sospendersi in attesa della prossima. Il loro corpo è composto dunque da un ciclo infinito (line 6-9) che, dopo ogni iterazione, termina con una invocazione della primitiva di sistema wfi() (wait for interrupt), come si vede alla linea 8. Anche questa primitiva è riservata al modulo I/O.

La Figura 4 mostra il codice della funzione di interfaccia wfi(), usata dal modulo I/O per invocare la primitiva di sistema vera e propria, mostrata in Figura 5. La primitiva salva lo stato del processo esterno (linea 3), invia l'EOI

```
# file: sistema.s
a_wfi:
call salva_stato
call apic_send_EOI
call schedulatore
call carica_stato
iretq
```

Figura 5: La primitiva di sistema wfi().

al controllore APIC (linea 4) e mette in esecuzione un altro processo (linee 5–7), di fatto sospendendo il processo esterno, che a questo punto potrà andare nuovamente in esecuzione solo quando il corrispondente handler verrà nuovamente invocato, in riposta ad una nuova richiesta di interruzione da parte della stessa interfaccia.

Si noti che possiamo affermare con certezza che, dopo la prima volta che il processo esterno è andato in esecuzione, la coppia "call carica_stato; iretq" al termine dell'handler associato (linee 6-7 di Figura 2) caricherà lo stato salvato alla linea 3 della a_wfi. Infatti, se l'handler è in esecuzione vuol dire che l'interfaccia ha inviato una richiesta che l'APIC ha fatto passare, e dunque l'APIC deve aver ricevuto l'EOI per la richiesta precedente, e dunque l'ultima cosa che il processo esterno aveva fatto in precedenza era proprio chiamare la wfi ().

Non possiamo invece sapere quale processo verrà messo in esecuzione al termine della a_wfi. Questo perché il processo esterno gira a interruzioni abilitate e dunque, mentre è stato in esecuzione, vari processi potrebbero essere finiti in coda pronti (per esempio, processi sospesi su una delay(), o processi che attendevano la conclusione di operazioni di I/O su altre periferiche a maggiore priorità, etc.).

1 Esempio di primitiva di lettura

Torniamo a considerare una generica operazione di lettura, con interfaccia utente

```
extern "C" void read_n(natl id, char* buf, natq quanti);
```

L'operazione sarà svolta in parte dalla primitiva e in parte da un processo esterno messo in esecuzione da un handler ad ogni richiesta di interruzione da parte dell'interfaccia.

Consideriamo ora un processo P_1 che invoca la primitiva read_n(). Questa, come per tutte le primitive, è in realtà solo una piccola funzione scritta in Assembler nel file utente.s. La funzione invoca la primitiva vera e propria tramite una istruzione **int**, che permette l'innalzamento del livello di privilegio:

```
1 | # file: utente.s
```

```
2    .global read_n
3    read_n:
4       int $IO_TIPO_RN
5       ret
```

All'entrata IO_TIPO_RN della tabella IDT dovrà essere installato un gate con che punti a a_read_n. Questa sarà una funzione scritta in assembler nel file io.s:

```
# file: io.s
.extern c_read_n
a_read_n:
call c_read_n
iretq
```

Notiamo che la funzione a_read_n non chiama le funzioni salva_stato e carica_stato, esattamente come l'analoga nel caso del driver. Il motivo è lo stesso: la primitiva read_n() non è atomica ed è eseguita dal processo che la invoca. In questo caso, però, non c'è modo di chiamare salva_stato o carica_stato per sbaglio, in quanto si tratta di funzioni definite nel modulo sistema, che non è collegato con il modulo I/O.

Passiamo ora alla parte C++ della primitiva. Anche in questo caso la primitiva ha bisogno di ricordare alcune informazioni relative alla periferica, quindi prevediamo un descrittore di operazioni di I/O, identico a quello visto precedentemente:

```
1
     // file: io.cpp
2
     struct des_io {
3
       natw iRBR, iCTL;
4
       char* buf;
5
       natl quanti;
6
       natl mutex;
7
       natl sync;
8
     };
```

Prevederemo come al solito un array di tali descrittori e useremo id come indice al suo interno. In questo caso, però, l'array sarà definito in io.cpp.

Anche la c_read_n è identica a quella vista precedentemente, che riportiamo qui per comodità:

```
// file: io.cpp
extern "C"

void c_read_n(natl id, natb *buf, natl quanti)

{
    des_io *d = &array_des_io[id];

sem_wait(d->mutex);
    d->buf = buf;
```

C'è però una differenza rispetto al caso precedente, anche se non si vede: questa primitiva è ora definita nel modulo I/O (file io.cpp) e gira ad interruzioni abilitate (il suo gate è di tipo trap). Non ci sono comunque problemi di interferenza con altri processi che potrebbero interromperla, grazie alla mutua esclusione garantita dal semaforo d->mutex. Si noti come la mutua esclusione è rilasciata dopo aver atteso, sul semaforo d->sync, che il trasferimento sia interamente completato. Chiunque volesse utilizzare la periferica mentre è già un corso un altro trasferimento dovrà dunque mettersi in fila alla riga 7, aspettando che il trasferimento sia finito.

Vediamo ora il codice del processo esterno:

```
1
      // file: io.cpp
2
     extern "C" void estern(natl id)
3
4
          des_io *d = &array_des_io[id];
5
6
          for (;;) {
7
               d->quanti--;
8
               if (d->quanti == 0)
9
                     outputb(0, d->iCTL);
10
               char c = inputb(d->iRBR);
11
               *d->buf = c;
12
               d->buf++;
13
               if (d->quanti == 0)
14
                     sem_signal(d->sync);
15
              wfi();
16
          }
17
```

Lo scopo principale del processo esterno, come quello del driver, è di leggere il nuovo byte dall'interfaccia e copiarlo nel buffer dell'utente. Il codice del processo esterno è dunque molto simile a quello del driver, ma ci sono delle differenze dovute al fatto che ora ci troviamo in un vero processo. In particolare, il test su d->quanti == 0 deve essere ripetuto due volte:

- 1. alla riga 8, in quanto dobbiamo eventualmente disabilitare le interruzioni (riga 9) prima di leggere il byte dall'interfaccia (riga 10);
- 2. alla riga 13, in quanto dobbiamo risvegliare il processo che aveva richiesto il trasferimento (riga 14) dopo aver effettivamente trasferito l'ultimo byte (righe 10–11).

Per il punto 1 vale esattamente lo stesso discorso già fatto nel caso del driver: se lasciassimo le interruzioni abilitate e leggessimo l'ultimo byte, l'interfaccia potrebbe generare una nuova richiesta, portando al trasferimento di un ulteriore byte che non era stato richiesto.

Il punto 2 è dovuto al fatto che, a differenza del driver, il processo esterno non è atomico. In particolare, la sem_signal() (linea 14) potrebbe mettere in esecuzione il processo risvegliato, se questo ha priorità maggiore del processo esterno. Il processo risvegliato (che era quello che aveva richiesto il trasferimento) potrebbe così cominciare ad usare i dati, prima che l'ultimo byte sia stato effettivamente trasferito.

La Figura 6 mostra un esempio di evoluzione del sistema supponendo che un processo P_1 invochi una read_n () chiedendo di trasferire 2 byte dall'iterfaccia i. Si suppone che sia pronto anche un processo P_2 , a priorità più bassa, e che non ci siano altre richieste di interruzioni oltre quelle dell'interfaccia i durante tutto il trasferimento.

2 Interazioni con gli altri meccanismi

Vediamo ora come le operazioni di I/O interagiscono con il meccanismo della memoria virtuale e del Bus Mastering. Per quanto riguarda il Bus Mastering, la cosa a cui prestare attenzione è che i trasferimenti eseguiti dalle periferiche in grado di operare in questa modalità non attraversano la MMU, e dunque sono eseguiti ad indirizzi *fisici*. Per quanto riguarda la memoria virtuale, la cosa a cui prestare attenzione è che i byte sono trasferiti mentre in esecuzione c'è, in generale, un processo diverso da quello che aveva richiesto il trasferimento.

Pensiamo ora al fatto che il processo utente che ha iniziato il trasferimento ha passato alla read_n () l'indirizzo di un suo buffer. Il buffer si trova ovviamente nella memoria *virtuale* del processo. Restano vere tutte le limitazione dovute al problema del Cavallo di Troia, che richiede che indirizzi del buffer accessibili da livello utente e correttamente mappati. Oltre a queste, però, ci sono ulteriori limitazioni, che dipendono dal modo in cui è realizzata il trasferimento.

Nel caso di primitiva di sistema con driver, teniamo presente che il driver userà lo spazio di indirizzamento del processo che ha interrotto. Se vogliamo che il driver possa accedere al buffer anche da questo spazio, il buffer dovrà trovarsi nella parte utente/condivisa, in modo che gli indirizzi del buffer abbiano lo stesso significato per tutti i processi. Nel nostro caso questo comporta che deve trovarsi nella sezioni .data o .bss o nello heap. Se il processo utente è scritto in C++, questo implica che il buffer dovrà essere dichiarato a livello globale o allocato tramite new.

Consideriamo ora il caso di primitiva di I/O con handler e processo esterno. Il buffer dovrà essere accessibile sia al processo utente, sia al processo esterno. Nel nostro caso questo comporta, di nuovo, che il buffer deve trovarsi nella parte utente/condivisa (sezioni .data o .bss o heap).

Pensiamo infine al caso del Bus Mastering. L'indirizzo del buffer passato alla primitiva non può essere direttamente utilizzato dalla periferica, ma va




Figura 6: Esempio di esecuzione temporale in seguito all'invocazione di read_n () da parte di un processo P₁ (trasferimento di due byte). Le tre righe in alto mostrano il modulo che contiene il codice attualmente in esecuzione. La riga in basso mostra quale processo sta eseguendo il codice. In particolare, quando siamo nel modulo sistema tutti i processi sono fermi e il codice è eseguito atomicamente, mentre il codice del modulo I/O è sempre eseguito da un processo (quello che ha invocato la primitiva oppure un processo esterno).

prima tradotto in fisico. Dal momento che gli alberi di traduzione sono gestiti dal modulo sistema e non vogliamo che il modulo I/O vi acceda direttamente, forniamo al modulo I/O la seguente primitiva di sistema:

paddr trasforma(vaddr v);

Questa primitiva, dato un indirizzo virtuale v, restituisce il corrispondente indirizzo fisico nello spazio di indirizzamento del processo corrente (0 se l'indirizzo non è mappato). A differenza degli altri due meccanismi, questa volta non è necessario che il buffer si trovi nella parte utente/condivisa, proprio perché la periferica accederà direttamente alla memoria fisica, senza bisogno di traduzioni di indirizzi. Per lo stesso motivo, però, è fondamentale che il buffer non sia rimpiazzato dalla memoria (per esempio tramite uno swap-out del processo) per tutta la durata del trasferimento (la periferica non ha modo di sapere che la memoria fisica in cui sta scrivendo, o da cui sta leggendo, ora contiene qualcos'altro). Se il buffer attraversa più pagine, infine, non sarà in generale possibile completare tutto il trasferimento in un'unica operazione, in quanto i frame che contengono il buffer potrebbero non essere contigui in memoria.