
조영호 지유



<u>오브젝트 - 코드로 이해하는 객체지향 설계</u> 를 정리한 자료입니다.

목차

- <u>Chapter 03 역할, 책임, 협력</u>
 - o <u>1 협력</u>
 - <u>1-1 협력이란?</u>
 - <u>1-2 협력이 설계를 위한 문맥을 결정한다</u>
 - o <u>2 책임</u>
 - <u>2-1 책임이란?</u>
 - 2-2 책임 할당
 - 2-3 책임을 할당할 때 고려해야 하는 두 가지 요소
 - o <u>3 역</u>할
 - 3-1 역할이란
 - 3-2 유연하고 재사용 가능한 협력
 - 3-3 역할과 추상화
 - ㅇ 4정리


Chapter 03 역할, 책임, 협력

2장에서는 다양한 객체지향 프로그래밍을 구성하는 다양한 요소와 구현 기법을 살펴봤다.

- 다형성은 지연 바인딩을 통해 구현된다.
- 상속보다는 합성
- 유연한 객체지향을 위해서는 컴파일 시간 의존성과 실행 시간 의존성이 달라야 한다.

3장에서는 객체지향의 핵심인 역할, 책임, 협력에 대해서 다룬다.

역할 = 책임의 집합 = 슬롯



협력, 책임, 역할의 관계

객체지향의 본질은 협력하는 객체들의 공동체를 창조하는 것.

- 협력 객체들이 애플리케이션의 기능을 구현하기 위해 수행하는 상호작용
- 책임 객체가 협력에 참여하기 위해 수행하는 로직
- 역할 객체들이 협력 안에서 수행하는 책임들이 모여 객체가 수행하는 역할을 구성.

1 협력

1-1 협력이란?

객체는 사회적인 존재이다

● 객체는 고립된 존재가 아니라 시스템의 기능이라는 **더 큰 목표를 달성하기 위해 다른 객체와 협력하는 사회적인 존재다.**

협력 수단 - 메시지

- 협력의 시작
 - o 두 객체 사이의 협력은 하나의 객체가 다른 객체에게 도움을 요청할 때 시작된다.
- 협력의 수단
 - 메시지 전송은 객체 사이의 협력을 위해 사용할 수 있는 유일한 커뮤니케이션 수단이다.
 - ㅇ 일반적인 클라이언트 서버 관계를 생각하면 될 듯하다.

협력

- 협력이란 어떤 객체가 다른 객체에게 무언인가를 요청하는 것이다.
- 한 객체는 어떤 것이 필요할 때 다른 객체에게 전적으로 위임하거나 서로 협력한다.
 - ㅇ 두 객체가 상호작용을 통해 더 큰 책임을 수행하는 것.


캡슐화

- 객체들간의 협력을 하는 과정 속에서 모든 객체는 자율적이여야 한다.
- 객체를 자율적으로 만드는 가장 기본적인 방법은 **내부 구현을 캡슐화**하는 것이다.

1-2 협력이 설계를 위한 문맥을 결정한다

협력은 객체를 설계하는 데 필요한 일종의 문맥 (Context)을 제공한다. => 매우매우 중요한 개념

협력이 존재하기 때문에 객체가 존재하는 것



- 협력 하동
 - 협력이라는 문맥을 고려하지 않고 객체의 행동을 결정하는 것은 아무런 의미가 없다.
 - ㅇ 협력이 존재하기 때문에 객체가 존재하는 것이다.
- 행동 ➡ 상태
 - ㅇ 객체의 상태를 결정하는 것은 행동이다.
 - 객체의 상태는 그 객체가 행동을 수행하는 데 필요한 정보가 무엇인지로 결정된다.

2 책임

객체를 설계하기 위해 필요한 문맥인 협력이 갖춰졌다고 하자.

다음으로 할 일은 협력에 필요한 행동을 수행할 수 있는 적절한 객체를 찾는 것이다.

2-1 책임이란?

책임

- 책임이란 객체에 의해 정의되는 응집도 있는 행위의 집합.
 - ㅇ 객체가 유지해야 하는 정보와 수행 할 수 있는 행동에 대해 개략적으로 서술한 문장이다. => 인터페이스
- 책임은 **협력에 참여하기 위해 객체가 수행하는 행동**이다.

책임은 두 가지로 나뉜다

- 객체가 무엇을 알고 있는가?
- 객체가 무엇을 할 수 있는가?

그리고 두 가지는 서로 밀접한 관계를 가진다.

왜냐하면 객체는 자신이 맡은 책임을 수행하는 데 필요한 정보를 알고 있을 책임이 있기때문이다.

또한, 객체는 자신이 할 수 없는 작업을 도와줄 객체를 알고 있을 책임이 있다.


하는 것 (doing)

- 객체를 생성하거나 계산을 수행하는 등의 스스로 하는 것.
- 다른 객체의 행동을 시작시키는 것. (위임 시키는 것)
- 다른 객체의 활동을 제어하고 조절하는 것

아는 것 (knowing)

- 사적인 정보에 관해 아는 것
- 관련된 객체에 관해 아는 것
- 자신이 유도하거나 계산할 수 있는 것에 관해 아는 것

협력이 책임을 결정한다



• 협력 안에서 객체에게 할당된 책임이 외부의 인터페이스와 내부의 속성을 결정한다

2-2 책임 할당


객체 지향 설계는 협력에 필요한 메시지를 찾고 메시지에 적절한 객체를 선택하는 반복적인 과정을 통해 이뤄진다. 그러므로 각 객체에 책임을 할당하는 것이 설계의 방향과 흐름을 결정한다.

자세한 내용은 <u>5장 책임 할당하기</u>를 참고하자.

2-3 책임을 할당할 때 고려해야 하는 두 가지 요소

- 메시지가 객체를 결정한다
- 행동이 상태를 결정한다

메시지가 객체를 결정한다.



메시지를 먼저 선택하고 메시지가 객체를 선택한다.

- 메시지 주도 설계
 - o 객체가 메시지를 선택하는 것이 아니라 메시지가 객체를 선택하게 해야 한다.
- 책임을 할당하는 데 필요한 메시지를 먼저 식별하고 메시지를 처리할 객체를 나중에 선택하는 것.
- 메시지가 객체를 선택해야 하는 이유
 - 1. 객체가 최소한의 인터페이스를 가질 수 있게 된다. (책임을 자동적으로 결정해주기도 한다.)
 - 2. 객체는 충분히 추상적인 인터페이스를 가질 수 있게 된다. (캡슐화)
 - 인터페이스는 무엇(what)을 표현해야 하지만 어떻게(how) 수행하는지는 노출해서는 안된다.

행동이 상태를 결정한다.

- 객체가 존재하는 이유는 협력에 참여하기 위해서다. 따라서 **객체는 협력에 필요한 행동을 제공해야 한다.**
- 상태는 단지 객체가 행동을 정상적으로 수행하기 위해 필요한 재료일 뿐이다.

3 역할


3-1 역할이란

역할 = 책임의 집합

- 객체가 어떤 특정한 협력 안에서 수행하는 책임의 집합을 역할이라 한다.
- 역할 == 슬롯

3-2 유연하고 재사용 가능한 협력

역할은 다른 것으로 교체할 수 있는 책임의 집합이다.



- 슬롯을 하나 만들고 여러 종류의 객체를 교대로 바꿔 끼울 수 있다.
- 여기서 슬롯이 바로 역할이다.

역할의 구현 (중요)

- 추상 클래스 abstract class
 - 공유하는 상태와 행동의 기본 구현이 필요한 경우 => 템플릿 메서드 패턴
- 인터페이스 interface
 - 공통의 구현이 필요없고 단지 책임의 목록만 정의하면 되는 경우

상속과 인터페이스의 차이점이기도 하다.

3-3 역할과 추상화

역할은 객체가 참여할 수 있는 일종의 슬롯이다

- 역할은 객체가 참여할 수 있는 일종의 슬롯이다. 유용하고 재사용 가능한 설계라는 문맥에서 필수적이다.
- 역할을 협력 안에서 각자의 위치를 가지는 객체들에 대한 별칭이라고 정의하기도 한다.


객체에 관해 생각할 때 "이 객체가 무슨 역할을 수행해야 하는가?'라고 자문하는 것이 도움이 된다.

추상화를 이용한 역할의 두 가지 장점

- 1. 추상화 계층만을 이용하면 중요한 정책을 상위 수준에서 단순화할 수 있다.
 - ㅇ 모든 객체는 협력안에서 각자의 위치(역할)을 수행한다.
- 2. 설계가 좀 더 유연해진다.
 - ㅇ 변경이 일어나게 된다면 슬롯처럼 바꿔끼면 되기 때문이다.

역할이 중요한 이유는 동일한 협력을 수행하는 객체들을 추상화할 수 있기 때문이다.

배우와 배역



- 역할 = 배역
 - ㅇ 역할은 슬롯이다. 추상화를 통해 변경 가능하다.
- 객체 = 배우
 - ㅇ 객체는 다양한 역할을 가질 수 있다.

4 정리



- 협력
 - ㅇ 객체는 사회적 존재이며, 자율적인 존재
 - ㅇ 협력 수단 메시지
 - ㅇ 협력이 설계를 위한 문맥을 결정한다. (메시지 기반 설계)
- 책임

- ㅇ 하는 것
- ㅇ 아는 것
- ㅇ 협력이 책임을 결정
- ㅇ 책임 할당이 설계의 퀄리티를 좌우한다
- ㅇ 메시지가 객체를 결정한다

역할

- ㅇ 역할은 책임의 집합이며 슬롯(배역)이다
- ㅇ 배우(객체)는 여러 배역(역할)을 할 수 있다.