# § 11.11. Интерполяция сплайнами

1. Определение сплайна. Проведенное выше обсуждение интерполяции показывает, что повышение точности приближения гладкой функции благодаря увеличению степени интерполяционного многочлена возможно (см. теорему 11.8), но связано с существенным повышением сложности вычислений. К тому же использование многочленов высокой степени требует специальных мер предосторожности уже при выборе формы их записи, и вычисления сопровождаются накоплением погрешностей округления. Поэтому на практике предпочитают кусочнополиномиальную интерполяцию с использованием многочленов невысокой степени. Однако этот способ приближения имеет недостаток: в точках «стыка» двух соседних многочленов производная, как правило, имеет разрыв (см. пример 11.12). Часто это обстоятельство не играет существенной роли. Вместе с тем нередко требуется, чтобы аппроксимирующая функция была гладкой и тогда простейшая кусочно-полиномиальная интерполяция становится неприемлемой.


Естественная потребность в наличии аппроксимирующих функций, которые сочетали бы в себе локальную простоту многочлена невысокой степени и глобальную на всем отрезке [a, b] гладкость, привела к появлению в 1946 г. так называемых сплайн-функций или сплайнов — специальным образом построенных гладких кусочно-многочленных функций. Получив в 60-х годах ХХ в. распространение как средство интерполяции сложных кривых, сплайны к настоящему времени стали важной составной частью самых различных вычислительных методов и нашли широчайшее применение в решении разнообразных научнотехнических и инженерных задач.

Дадим строгое определение сплайна. Пусть отрезок [a, b] разбит точками,  $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$  на n частичных отрезков  $[x_{i-1}, x_i]$ . Сплайном степени m называется функция  $S_m(x)$ , обладающая следующими свойствами:

- 1) функция  $S_m(x)$  непрерывна на отрезке [a,b] вместе со всеми своими производными  $S_m^{(1)}(x), S_m^{(2)}(x), ..., S_m^{(p)}(x)$  до некоторого порядка p;
- 2) на каждом частичном отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  функция  $S_m(x)$  совпадает с некоторым алгебраическим многочленом  $P_{m,i}(x)$  степени m.

Разность m - p между степенью сплайна и наивысшим порядком непрерывной на отрезке [a, b] производной называется  $\partial e \phi e \kappa mon \ cnnaйнa$ .

Простейший пример сплайна дает непрерывная кусочно-линейная функция (рис. 11.8), являющаяся сплайном первой степени (линейным сплайном) с дефектом, равным 1. Действительно, на отрезке [a, b] сама функция  $S_1(x)$  (нулевая производная) непрерывна. В то же время на каждом частичном отрезке  $S_1(x)$  совпадает с некоторым многочленом первой степени.



Наиболее широкое распространение на практике получили сплайны  $S_3(x)$  третьей степени (кубические сплайны) с дефектом, равным 1 или 2. Такие сплайны на каждом из частичных отрезков  $[x_{i-1}, x_i]$  совпадают с кубическим многочленом:

$$S_3(x) = P_{3,i}(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3$$
 (11.63) и имеют на отрезке  $[a, b]$  по крайней мере одну непрерывную производную  $S_3'(x)$ .

Термин «сплайн» происходит от английского слова «spline» (гибкая линейка, стержень) — названия приспособления, использовавшегося чертежниками для проведения гладких кривых через заданные точки. Если гибкую стальную линейку поставить на ребро и, изогнув, зафиксировать ее положение в узловых точках (рис. 11.9), то получится механи-




Рис. 11.9

ческий аналог кубического сплайна. Из курса сопротивления материалов известно, что уравнение свободного равновесия профиля S(x) линейки таково:  $S^{(4)}(x) = 0$ . Следовательно, в промежутке между двумя соседними узлами S(x) представляет собой многочлен третьей степени. В то же время отсутствие у линейки изломов свидетельствует о непрерывности касательной к графику функции S(x) и кривизны, т.е. непрерывности производных S'(x) и S''(x).

## 1. Построение интерполяционного сплайна $S_{1,0}$ (линейный сплайн) :

Пусть задана таблица значений функции в узлах интерполирования:

Табл. 1

x	0	2	3
f(x)	1	3	2

Построим интерполяционный сплайн вида:

$$S_{1,0}(x) = \begin{cases} l_1(x), & x \in [x_1, x_2] \\ l_2(x), & x \in [x_2, x_3] \end{cases}$$

$$l_1(x) = a_{11}x + a_{10},$$

$$l_2(x) = a_{21}x + a_{20}.$$

Для этого необходимо найти коэффициенты  $a_{11}$ ,  $a_{10}$ ,  $a_{21}$ ,  $a_{20}$ .

Из основного условия интерполяции:  $S_{1,0}(x_j) = y_j$ ,  $j = \overline{1,3}$  — получаем следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} l_1(x_1) = y_1 \\ l_1(x_2) = y_2 \\ l_2(x_2) = y_2 \\ l_2(x_3) = y_3 \end{cases} <=> \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{10} = y_1 \\ a_{11}x_2 + a_{10} = y_2 \\ a_{21}x_2 + a_{20} = y_2 \\ a_{21}x_3 + a_{20} = y_3 \end{cases}$$

Запишем ее в матричном виде:  $\tilde{X}a = \tilde{y}$ :

$$\begin{pmatrix} x_1 & 1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_2 & 1 \\ 0 & 0 & x_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{10} \\ a_{21} \\ a_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Как видим, данную систему можно разбить на две независимые друг от друга подсистемы:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{10} = y_1 \\ a_{11}x_2 + a_{10} = y_2 \end{cases} \quad \text{If} \quad \begin{cases} a_{21}x_2 + a_{20} = y_2 \\ a_{21}x_3 + a_{20} = y_3 \end{cases}$$

решив которые по отдельности, получаем искомые коэффициенты  $a_{11}$ ,  $a_{10}$ ,  $a_{21}$ ,  $a_{20}$ .

$$\begin{cases} a_{11} * 0 + a_{10} = 1 \\ a_{11} * 2 + a_{10} = 3 \end{cases} = > a_{10} = 1, a_{11} = 1.$$

$$\begin{cases} a_{21} * 2 + a_{20} = 3 \\ a_{21} * 3 + a_{20} = 2 \end{cases} = > a_{21} = -1, a_{20} = 5.$$

Итоговый линейный сплайн:

$$S_{1,0}(x) = \begin{cases} x+1, & x \in [0,2] \\ 5-x, & x \in [2,3] \end{cases}$$

#### Замечание 1.

В общем случае, при увеличении количества узлов, очевидно, система для нахождения коэффициентов сплайна  $S_{1,0}(x)$  сохранит свою структуру:

$$\begin{pmatrix} x_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x_{n-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{10} \\ a_{21} \\ a_{20} \\ \vdots \\ a_{n-1,1} \\ a_{n,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix}.$$

# 2. Построение интерполяционного сплайна $S_{2,1}$ (квадратичный сплайн) :

Пусть задана таблица значений функции в узлах интерполирования (см. Табл. 1).

Построим интерполяционный сплайн вида:

$$S_{2,1}(x) = \begin{cases} q_1(x), & x \in [x_1, x_2] \\ q_2(x), & x \in [x_2, x_3] \end{cases}$$

$$q_1(x) = a_{12}x^2 + a_{11}x + a_{10},$$

$$q_2(x) = a_{22}x^2 + a_{21}x + a_{20}.$$

Для этого необходимо найти коэффициенты  $a_{12}$ ,  $a_{11}$ ,  $a_{10}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{21}$ ,  $a_{20}$ .

Из условия непрерывности сплайна, а так же выполнения основного условия интерполяции:  $S_{2,1}(x_j) = y_j$ ,  $j = \overline{1,3}$  — получаем следующие уравнения:

$$\begin{cases} q_1(x_1) = y_1 \\ q_1(x_2) = y_2 \\ q_2(x_2) = y_2 \\ q_2(x_3) = y_3 \end{cases} <=> \begin{cases} a_{12}x_1^2 + a_{11}x_1 + a_{10} = y_1 \\ a_{12}x_2^2 + a_{11}x_2 + a_{10} = y_2 \\ a_{22}x_2^2 + a_{21}x_2 + a_{20} = y_2 \\ a_{22}x_3^2 + a_{21}x_3 + a_{20} = y_3 \end{cases}$$

Кроме того, для обеспечения дифференцируемости в промежуточных узлах должно выполняться условие:

$$q_1'(x_2) = q_2'(x_2).$$

Дополнительно задаются граничные условия:  $q_1'(x_1) = const\ d$  или  $q_2'(x_3) = const\ d$ . (При d=0 сплайн называется естественным).

Получаем итоговую систему:

$$\begin{cases} q_1(x_1) = y_1 \\ q_1(x_2) = y_2 \\ q'_1(x_2) = q'_2(x_2) \\ q_2(x_2) = y_2 \\ q_2(x_3) = y_3 \\ q'_2(x_3) = 0 \end{cases} \le \begin{cases} a_{12}x_1^2 + a_{11}x_1 + a_{10} = y_1 \\ a_{12}x_2^2 + a_{11}x_2 + a_{10} = y_2 \\ 2a_{12}x_2 + a_{11} - 2a_{22}x_2 - a_{21} = 0 \\ a_{22}x_2^2 + a_{21}x_2 + a_{20} = y_2 \\ a_{22}x_3^2 + a_{21}x_3 + a_{20} = y_3 \\ 2a_{22}x_3 + a_{21} = 0 \end{cases}$$

Запишем ее в матричном виде:  $\tilde{X}a = \tilde{y}$ :

$$\begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ x_2^2 & x_2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2x_2 & 1 & 0 & -2x_2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_2^2 & x_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x_3^2 & x_3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2x_3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{11} \\ a_{10} \\ a_{22} \\ a_{21} \\ a_{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 0 \\ y_2 \\ y_3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Такую систему уже нельзя разбить на независимые подсистемы. Находим ее решение методом Гаусса, определив тем самым коэффициенты:  $a_{12}$ ,  $a_{11}$ ,  $a_{10}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{21}$ ,  $a_{20}$ .

$$X := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad yy := \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \implies a := \begin{bmatrix} \frac{-3}{2} \\ 4 \\ 1 \\ 1 \\ -6 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

Итоговый квадратичный сплайн:

$$S_{2,1}(x) = \begin{cases} -\frac{3}{2}x^2 + 4x + 1, & x \in [0, 2], \\ x^2 - 6x + 11, & x \in [2, 3]. \end{cases}$$

### Замечание 2.

Этот подход легко распространяется на произвольное число узлов. Пусть задано n узлов. Тогда система для нахождения коэффициентов сплайна  $S_{2,1}(x)$  имеет следующую структуру:

## 3. Построение интерполяционного сплайна $S_{3,2}$ (кубический сплайн) :

Построим интерполяционный сплайн вида:

$$S_{3,2}(x) = \begin{cases} C_1(x), & x \in [x_1, x_2], \\ C_2(x), & x \in [x_2, x_3], \\ & \dots \\ C_{n-1}(x), & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

$$C_i(x) = a_{i3}x^3 + a_{i2}x^2 + a_{i1}x + a_{i0}, \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 1, ..., n-1.$$

Обозначим:

$$h_i = x_{i+1} - x_i,$$
  $i = 1, ..., n - 1$   
 $y_i = C_i(x_i) = C_{i-1}(x_i) = f(x_i)$   
 $y'_i = C'_i(x_i) = C'_{i-1}(x_i)$   
 $y''_i = C''_i(x_i) = C''_{i-1}(x_i)$ 

Решив систему  $Hy = \gamma$ , где

H — трехдиагональная матрица, размерности  $(n-2) \times (n-2)$ .

$$\gamma = (\gamma_2, ..., \gamma_{n-1})^T,$$

$$\gamma_i = 6 \left[ \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right], \quad i = 2, ..., n-1$$

$$y = (y_2'', ..., y_{n-1}'')^T - ?$$

найдем значения  $y_2''$ , ...,  $y_{n-1}''$ 

Далее, используя значения  $y_i$  и  $y_i^{\prime\prime}$  (и дополнительные граничные условия  $y_1^{\prime\prime}=y_n^{\prime\prime}=0$  ) вычисляем:

$$\gamma'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \gamma''_{i+1} \frac{h_i}{6} - \gamma''_i \frac{h_i}{3}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

В итоге i-й полином сплайна строится по формуле:

$$C_i(x) = y_i + y_i'(x - x_i) + y_i'' \frac{(x - x_i)^2}{2} + (y_{i+1}'' - y_i'') \frac{(x - x_i)^3}{6h_i}, \quad i = 1, \dots, n - 1.$$

Примечание: пример построения кубического сплайна см. в файле «Кубический сплайн. Пример»