# 电磁学

Jaden Feng 冯杰骏

# Introduction

电磁学笔记。

Jaden Feng 冯杰骏 April 16, 2024

# **Contents**

1	静电场的基本规律		
	1.1	库仑定律	2
	1.2	高斯定理	3
	1.3	电势与环路定理	4
2	有导体时的静电场		
	2.1	导体静电平衡	8
	2.2	带电导体所受静电力	9
	2.3	平行板导体组	9
	2.4	电容器及其电容	10
3	静电场中的电介质		
	3.1	偶极子	13

# 1 静电场的基本规律

## 1.1 库仑定律

### Theorem 1.1 库仑定律:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e_r} \tag{1.1}$$

因为  $\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}}{q}$ :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e_r}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho \, dV}{r^2} \vec{e_r}$$
(1.2)

Q 是场源电荷电荷量, $\rho$  是电荷体密度, $\vec{e_r}$  方向是源点  $\rightarrow$  场点。

### Example 1.1 例题: 求无限长带电直线中垂面上的电场分布。

Establish the y-axis along the direction of the line, and establish the x-axis perpendicular to the direction of the line.

$$\mathrm{d}\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda \mathrm{d}l}{r^2} \vec{e_r}$$

According to symmetry, the components of the upper and lower part on the y-axis cancel each other out.

If the y-component is required, simply replace  $\cos \alpha$  with  $\sin \alpha$  in the following equation.

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda R dl}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$


Integral:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda R}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}} dl$$
$$= \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}} dl$$

We define the angle between the adjacent side whose length is R and the hypotenuse as  $\boldsymbol{\theta}$ 

Then we get:

$$\cos \theta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + l^2}} \implies \frac{\cos^3 \theta}{R^3} = \frac{1}{(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$
$$l = R \tan \theta \implies dl = \frac{R}{\cos^2 \theta} d\theta$$



Then:

$$E_{x} = \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(R^{2} + l^{2})^{\frac{3}{2}}} dl = \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{3}\theta}{R^{3}} \frac{R}{\cos^{2}\theta} d\theta$$
$$= \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta}{R^{2}} d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}R} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \cos\theta d\theta$$
$$= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}R}$$

### 1.2 高斯定理

Theorem 1.2 高斯定理:

$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$
 (1.3)


高斯定理的简单用法这里不再赘述,事实上例题1.1用高斯定理做会方便 许多,下面是一个稍微复杂的例题。 **Example 1.2** 在以O为球心,电荷密度为 $+\rho$ 的均匀带电球体内偏心挖去一以O'为球心的球,形成空腔,两球心之间的距离为a,试求空腔内的电场。

### 填补法,利用叠加原理

设想在空腔内同时填满  $+\rho$  和  $-\rho$  的电荷,则原电荷分布可视为电荷密度为  $+\rho$  的实心大球和电荷密度为  $-\rho$  的实心小球的叠加。

分别做以 O 和 O' 为圆心的圆的高斯面,利用高斯定理可以求出空腔内任意一点场强:

$$ec{E}_{+} = rac{
ho}{3arepsilon_{0}} ec{r} \qquad ec{E}_{-} = rac{
ho}{3arepsilon_{0}} ec{r'}$$



又因为  $\vec{r} = \vec{r'} + \vec{a}$ :

$$\vec{E} = \vec{E}_+ - \vec{E}_- = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r} - \vec{r'}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r} - \vec{r} + \vec{a}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}$$

综上:

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}$$

# 1.3 电势与环路定理

#### Theorem 1.3 静电场的有势性


当点电荷 q 在任意静电场中运动时,电场力的功只取决于始末位置,而与路径无关。也就是说电场力是保守力。这称为电场力的有势性。

Proof.

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e_r} \cdot dl$$

$$= \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dl \cos \alpha$$

$$= \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$



第一个等号是定义,第二个等号是库 仓定律,第三,四个等号如图所示。于是  $P_1$  到  $P_2$  的功为:

$$W = \int_{r_1}^{r_2} \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

可以看出只与始末位置有关,与路径无关。

#### Theorem 1.4 环路定理

静电场沿着任一闭合曲线的环流为零。

即:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
(1.4)

**Proof.** 画一个闭合曲线,取两点 A 和 B,因为静电力做功与路径无关,所以  $W_{AB}$  与  $W_{BA}$  互为相反数,所以  $W_{all} = W_{AB} + W_{BA} = 0$ ,所以环流为零。

### Definition 1.1 电势

在场内选一点  $P_0$ ,规定  $P_0$  的电势为零,那么场内任一点 P 的电势 V 定义为:

$$V \equiv \frac{W}{q} = \frac{1}{q} \int_{P}^{P_0} \vec{F} d\vec{l} = \int_{P}^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
 (1.5)

#### Definition 1.2 电势差

两点之间的电势差定义为:

$$\Delta V = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

下面介绍两种计算电势的方法:

- 用点电荷电势的计算公式
- 用电场的积分计算

下面一一介绍。

先介绍第一种方法。

### Theorem 1.5 点电荷的电势计算公式

点电荷 q 在场中某点 P 的电势为:

$$V = \int_{P}^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \int_{r}^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

写成积分形式:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho dV}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma dS}{r}$$
 (1.6)

Example 1.3 计算均匀带电圆盘上的电势。已知圆盘半径 R 和电荷面密度 sigma, 参考点在无限远处。

因为是圆盘,所以想到用极坐标。极坐标中  $dS = Rd\varphi dr$ ,所以:

$$dV = \frac{\sigma R d\varphi dr}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{r^2 + z^2}}$$

注意 r 是电荷元与极坐标原点的距离,z 是电荷元与参考点的距离。积分可知:

$$V = \iint \frac{\sigma R d\varphi dr}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{r^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{4\pi \epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + z^2} - z)$$
  
下面介绍第二种。

Example 1.4 求带电球内外电势,已知球体半径 R 和电荷密度  $\sigma$ 。

由高斯定理得到电场分布:

$$E = \begin{cases} \frac{\sigma R^3}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e_r} & (r \geqslant R) \\ \frac{\sigma r}{3\varepsilon_0} \vec{e_r} & (r \leqslant R) \end{cases}$$

由公式 (1.5) 可以知道:

$$V = \int_{P}^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

所以:

$$V = \begin{cases} \frac{\sigma R^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{r} & (r \geqslant R) \\ \frac{\sigma}{3\varepsilon} (R^2 + R - r) & (r \leqslant R) \end{cases}$$

Theorem 1.6 电场与电势的关系

$$\vec{E} = -\nabla V \tag{1.7}$$

# 2 有导体时的静电场

• 带电导体: 总电荷不为零的导体

•中性导体: 总电荷为零的导体

• 孤立导体: 与其他物体距离足够远的导体

### 2.1 导体静电平衡

#### Definition 2.1 导体静电平衡

当导体内自由电子不做宏观运动 (也就是没有电流的) 的时候,我们说导体处在静电平衡状态。

静电平衡的必要条件是导体内部电场为零。因为如果有一点电场不为零,就会发生电荷的移动,改变电场分布,直到总电场为零。

这可以推出以下的性质: (当导体处于静电平衡时)

• 导体内部是等势体。


这是因为导体内部电场为零,所以无论怎么移动,电场力不会做功,电势不会改变。

- 导体内部电荷体密度为零,电荷只分布在表面上。 在导体里选一个点,围绕这个点做一个小小的高斯面,由于电场强度 是零,根据高斯定理可以知道  $q_{\text{p}}=0$ ,所以电荷体密度为零。
- 在导体外部,紧靠导体表面的地方,电场垂直于导体表面。 更准确的:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e_n} \tag{2.1}$$

如图所示建立高斯面,再由高斯定理可以得到。

$$S\vec{E} = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$



消去 S 就可以得到了。

Note 这个式子看起来表示导体表面附近的电场强度只受导体表面的电荷影响,但实际上电场强度是由全空间的电荷影响的。这看似有些矛盾,导体外电荷的影响体现在哪里呢?

它们可以通过改变导体表面的电荷分布来改变电场。

想象一个孤立导体球, 电荷面密度为  $\sigma$ , 在它旁边放一个点电荷, 那 么电荷面密度就变成了  $\sigma'$ . 这两个情况的电场强度是不同的。

### 2.2 带电导体所受静电力

由公式 (2.1) 可以知道, 紧靠导体外一点 P':

$$\vec{E}(P') = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e_n} = \vec{E}_{\Delta S}(P') + \vec{E}_{\text{other}}(P')$$

其中  $\vec{E}_{\Delta S}(P')$  是高斯面内电荷产生的电场强度, $\vec{E}_{other}(P')$  是除了高斯面内电荷的其他电荷产生的电场强度。

对于 P' 而言, $\Delta S$  可以视为一个无限大带电平面,所以  $\vec{E}_{\Delta S}(P') = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{e_n}$ ,于是  $\vec{E}_{\text{other}}(P') = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e_n}$ (因为这俩加起来是  $\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e_n}$ )

又因为电场在法向方向上连续,所以对于在导体上的P点:

$$\vec{E}_{\text{other}}(P') = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e_n}$$

根据  $\vec{F} = q\vec{E} = \oint_S \sigma \vec{E} dS$  就能得到导体受力了。

Note 这实际上是导体受到外部电荷的力, 所以这个结果和之前的 (2.1) 看似有些冲突。(2.1) 是说的导体外部一点, 而这里得到的是导体表面上, 实际上就是导体内的一点。想明白这一点就不冲突了。

### 2.3 平行板导体组


这种题的步骤是根据静电平衡和导体带电量列出方程,然后再解方程就好了。一般是带电量列一组,然后导体内找点再列一组,然后解方程。

**Example 2.1** A,B 板带电分别是  $q_a,q_b$ , C 不带电, 求六个壁的电荷面密度。

由电荷量可以列出三个方程:

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{q_a}{S}$$
$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$
$$\sigma_5 + \sigma_6 = \frac{q_b}{S}$$

每个板内取一点,因为是导体,所以板内电场为零,也就是每个点的电场是零。又因为无限大带



电平板产生的电场是  $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ,每个电的电场都是六个带电板叠加产生的,所以:

$$\sigma_{1} - \sigma_{2} - \sigma_{3} - \sigma_{4} - \sigma_{5} - \sigma_{6} = 0$$

$$\sigma_{1} + \sigma_{2} + \sigma_{3} - \sigma_{4} - \sigma_{5} - \sigma_{6} = 0$$

$$\sigma_{1} + \sigma_{2} + \sigma_{3} + \sigma_{4} + \sigma_{5} + \sigma_{6} = 0$$

解这六个方程就可以得出答案了。**提示**: 把下面这三个式子加加减减就能得出  $\sigma_1 = \sigma_6$ ,这是突破点。答案是:

$$\sigma_1 = \sigma_6 = \frac{q_a + q_b}{2S}$$
  $\sigma_2 = -\sigma_3 = \sigma_4 = -\sigma_5 = \frac{q_a - q_b}{2S}$ 

## 2.4 电容器及其电容

Definition 2.2 电容

$$C \equiv \frac{Q}{U} \tag{2.2}$$

几种常见的电容器的电容:

平行板电容器 
$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$
 (2.3)

球形电容器 
$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$
 (2.4)

圆柱形电容器 
$$C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{L}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$
 (2.5)

实际上都可以用平行板电容器的结果来算。

### Theorem 2.1 电容器连接的计算公式

。串联:

$$\frac{1}{C} = \sum_{1}^{n} \frac{1}{C_n} \tag{2.6}$$

### • 并联:

$$C = \sum_{1}^{n} C_n \tag{2.7}$$


下面举一个例题看看, 当时有一些没考虑到的问题。

### Example 2.2 求这个电容器组合的电容

分析一下就能知道 C, D 两点 电势相等,所以中间那个电容实际 上没有,就变成了简单的串并联问 题。

答案是  $4\mu F$ 。

### Theorem 2.2 电容器的能量



$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{QU}{2}$$
 (2.8)

# 3 静电场中的电介质

电介质要和导体区分一下,电介质不是导体,内部没有自由电荷,没 有静电平衡。

它的电荷是经过极化才有的,是极化电荷。

# 3.1 偶极子

### Definition 3.1 偶极子

两个相距很近而且等值异号的点电荷构成的组合叫做偶极子。

Definition 3.2 电偶极矩(偶极矩, 电矩)

*ī* 是从负电荷指向正电荷的矢量。


$$\vec{p} \equiv q \vec{l}$$

Theorem 3.1 偶极子在外电场中所受的力矩

受到一个力偶矩:

$$\vec{M} = 2\vec{F} \times \frac{\vec{l}}{2} = q\vec{l} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$$

这个力矩会让偶极子的电偶极矩 p 的方向 趋向于 E 的方向。



Theorem 3.2 偶极子激发的静电场

由