Global Minimum for Active Contour Models: A Minimal Path Approach

JACOB Amaury

28 octobre 2025

Table des matières

1	Intr	oduction	1
2	Con	nment calculer un contour avec un chemin minimal	1
	2.1	Calcule du potentiel P	1
	2.2	Calcule de la métrique $ ilde{P}$	2
	2.3	Equation Eikonal	4
	2.4	Back-propagation du chemin minimal	2

1 Introduction

Le but de ce devoir est de comprendre, reproduire et critiquer un article. Mon article porte sur les contours actifs par une approche du chemin minimal. La méthode présentée dans cet article est une amélioration de la méthode des Snakes; cependant, cette méthode ne nécessite que deux points comme initialisation. Elle a aussi pour avantage d'être moins sensible aux minima locaux et de donner le chemin minimal entre les deux points.

Dans un premier temps, nous allons voir les bases mathématiques nécessaires pour comprendre l'article.

2 Comment calculer un contour avec un chemin minimal

2.1 Calcule du potentiel P

Pour calculer le contour à l'aide du chemin minimal, il faut d'abord construire une carte de potentiel. Cette carte repose sur le gradient de l'image et sur la norme du gradient.

$$\nabla \mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_x' \\ I_y' \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \|\nabla I\| = \sqrt{(I_x')^2 + (I_y')^2}. \tag{1}$$

Maintenant que nous avons calculé la norme du gradient, nous pouvons déterminer le potentiel P. Le potentiel P(x,y) agit comme une mesure de "résistance" au passage du contour. Ainsi, plus le gradient est fort (bord marqué), plus le potentiel est faible. Le chemin minimal cherchera donc naturellement à suivre les bords de l'image.

Dans l'article de référence, aucune expression explicite n'est donnée pour P. J'ai donc cherché dans d'autres sources des définitions possibles du potentiel, en particulier dans deux travaux où les formules sont simples et peu coûteuses à calculer d'un point de vue numérique :

$$P_1(x,y) = e^{-\alpha \|\nabla I(x,y)\|^2},$$

$$P_2(x,y) = \frac{1}{1 + \alpha \|\nabla I(x,y)\|^2}.$$
(2)

Ces deux définitions apparaissent respectivement dans les articles de Caselles et al., "Geodesic Active Contours" (1997), et Sethian & Kimmel, "Computing Geodesic Paths" (1998).

C'est deux expression sont similaire mais une décroit de facons exponentiel alors que l'autre décroit en $\frac{1}{x}$ ce qui est plus lent. Le choix va dépendre de l'image.

${f 2.2}$ Calcule de la métrique $ilde{P}$

Une fois la carte de potentiel P(x,y) calculée, elle est utilisée pour définir une métrique de longueur \tilde{P} .

$$\tilde{P} = \omega + P(p) \tag{3}$$

 ω est un terme qui représente le lissage de la courbe et p est le point actuel. Cette métrique joue le role de vitesse dans l'équation Eikonal que nous allons voir.

2.3 Equation Eikonal

L'équation Eikonal relie $\tilde{P}(x,y)$ et une fonction de coût U(x,y). Cette fonction représente en chaque point de l'image le coût pour aller du point de départ a un point (x,y) de l'image.

$$\|\nabla U(x,y)\| = \tilde{P}(x,y),\tag{4}$$

On initialise $U(p_0)$ à 0, U ne peut qu'augmenter donc on aura un seul minimun qui sera notre point de départ. On pourra juste descendre la pente U pour avoir le chemin minimal. Pour cela nous allons utiliser le back-propagation.

2.4 Back-propagation du chemin minimal