



C3 : Modélisation cinématique des systèmes composés de chaines de solides
C3-4 : Cinématique du solide

-----

Émilien DURIF

Lycée La Martinière Monplaisir Lyon Classe de MPSI 29 Novembre 2022





### \_\_\_

# Plan

- Champ cinématique des solide
  - Torseur cinématique
  - Propriétés
  - Champ de vecteur accélération des points d'un solide
- Mouvements particuliers
  - Mouvement de translation
  - Mouvement de rotation
  - Mouvement de translation/rotation hélicoïdale
  - Mouvement plan








- Champ cinématique des solide
  - Torseur cinématique
  - Propriétés
  - Champ de vecteur accélération des points d'un solide
- Mouvements particuliers
  - Mouvement de translation
  - Mouvement de rotation
  - Mouvement de translation/rotation hélicoïdale
  - Mouvement plan






$$\overrightarrow{\Omega}(R_1/R_0) = \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0).$$











$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_t} = \overrightarrow{0}.$$

 $\begin{bmatrix} \overrightarrow{dAB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{dAB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}$ 


$$\begin{bmatrix} \overrightarrow{d}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{d}\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0} - \begin{bmatrix} \overrightarrow{d}\overrightarrow{OA} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0}$$
$$= \overrightarrow{V}(B/R_0) - \overrightarrow{V}(A/R_0)$$

Émilien DURIF









•

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} = \overrightarrow{0}.$$

0

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}.$$


•

$$\begin{bmatrix} \overrightarrow{dAB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{dOB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0} - \begin{bmatrix} \overrightarrow{dOA} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0}$$
$$= \overrightarrow{V}(B/R_0) - \overrightarrow{V}(A/R_0)$$









•

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} = \overrightarrow{0}.$$

•

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}.$$

•

$$\begin{bmatrix} \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \end{bmatrix}_{R_0} = \begin{bmatrix} \frac{d\overrightarrow{OB}}{dt} \end{bmatrix}_{R_0} - \begin{bmatrix} \frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \end{bmatrix}_{R_0}$$
$$= \overrightarrow{V}(B/R_0) - \overrightarrow{V}(A/R_0)$$







## Changement de point

 On obtient alors la relation fondamentale de changement de point pour le champ cinématique pour deux points A et B appartenant à un solide quelconque S :

$$\overrightarrow{V}(B/R_0) = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$

 On peut étendre cette formule à deux points quelconques A et B (n'appartenan pas forcément à S) avec l'utilisation des vitesses d'entrainement :

$$\overrightarrow{V}(B \in S/R_0) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$
 (1)

On peut parfois appeler cette relation. la formule de Varignon

### Remarque

On remarque alors que les vecteurs vitesses des points d'un solide indéformable vérifient la relation de changement de point du moment d'un torseur. Nous pouvons alors définir le torseur cinématiques.





## Changement de point

 On obtient alors la relation fondamentale de changement de point pour le champ cinématique pour deux points A et B appartenant à un solide quelconque S :

$$\overrightarrow{V}(B/R_0) = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$

ullet On peut étendre cette formule à deux points quelconques A et B (n'appartenant pas forcément à S) avec l'utilisation des vitesses d'entrainement :

$$\overrightarrow{V}(B \in S/R_0) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$
 (1)

On peut parfois appeler cette relation, la formule de Varignon

### Remarque

On remarque alors que les vecteurs vitesses des points d'un solide indéformable vérifient la relation de changement de point du moment d'un torseur. Nous pouvons alors définir le torseur cinématiques.





### Changement de point

 On obtient alors la relation fondamentale de changement de point pour le champ cinématique pour deux points A et B appartenant à un solide quelconque S :

$$\overrightarrow{V}(B/R_0) = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$

ullet On peut étendre cette formule à deux points quelconques A et B (n'appartenant pas forcément à S) avec l'utilisation des vitesses d'entrainement :

$$\overrightarrow{V}(B \in S/R_0) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$
 (1)

• On peut parfois appeler cette relation, la formule de Varignon.

### Remarque

On remarque alors que les vecteurs vitesses des points d'un solide indéformable vérifient la relation de changement de point du moment d'un torseur. Nous pouvons alors définir le torseur cinématiques.







On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère  $R_0$ , le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané  $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$  et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à  $R_0$ ,  $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$ . On le note alors :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(S/R_{0}\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{\left(S/R_{0}\right)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_{0}) = \overrightarrow{V}_{A}(S/R_{0}) \end{array} \right\}$$
 (2)

#### Torseur

Une résultante qui est indépendante du point où on l'exprime et que l'on note R = Ω(S/R<sub>0</sub>).
 Un moment qui dépend du point où on l'exprime par la formule fondamental de changement de point et que l'on note M<sub>A</sub>(R) = V(A ∈ S/R<sub>0</sub>) = V<sub>A</sub>(S/R<sub>0</sub>).







On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère  $R_0$ , le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané  $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$  et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à  $R_0$ ,  $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$ . On le note alors :

$$\left\{ \mathscr{V}_{\left(S/R_0\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{\left(S/R_0\right)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0) \end{array} \right\}$$
 (2)

#### Torseur

Un torseur est un outil mathématique qui présente deux composantes vectorielles :

- Une résultante qui est indépendante du point où on l'exprime et que l'on note  $\overrightarrow{R} = \Omega_{(S/R_0)}$ .
- Un moment qui dépend du point où on l'exprime par la formule fondamental de changement de point et que l'on note  $\overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{R}) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0)$ .







On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère  $R_0$ , le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané  $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$  et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à  $R_0$ ,  $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$ . On le note alors :

$$\left\{ \mathscr{V}_{\left(S/R_0\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{\left(S/R_0\right)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0) \end{array} \right\}$$
 (2)

#### Torseur

Un torseur est un outil mathématique qui présente deux composantes vectorielles :

- Une résultante qui est indépendante du point où on l'exprime et que l'on note  $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{\Omega_{(S/R_0)}}$ .
- Un moment qui dépend du point où on l'exprime par la formule fondamental de changement de point et que l'on note  $\overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{R}) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0)$ .







On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère  $R_0$ , le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané  $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$  et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à  $R_0$ ,  $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$ . On le note alors :

$$\left\{ \mathscr{V}_{\left(S/R_0\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{\left(S/R_0\right)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0) \end{array} \right\}$$
 (2)

#### Torseur

Un torseur est un outil mathématique qui présente deux composantes vectorielles :

- Une résultante qui est indépendante du point où on l'exprime et que l'on note  $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{\Omega_{(S/R_0)}}$ .
- Un moment qui dépend du point où on l'exprime par la formule fondamental de changement de point et que l'on note  $\overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{R}) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0)$ .





#### Remarque

Le point A est lié au solide S. Deux cas peuvent se présenter.

- Lorsque le point appartient physiquement au solide (S), il est lié à tout instant à ce solide. On peut alors calculer sa vitesse avec le vecteur vitesse ou par dérivation vectorielle. On parlera alors de point matériel.
- Lorsque le point considéré est lié uniquement au solide à l'instant t où on calcule son vecteur vitesse, on ne peut calculer sa vitesse qu'en utilisant la loi de composition des vitesses. On parlera alors de point géométrique.





#### Remarque

Le point A est lié au solide S. Deux cas peuvent se présenter.

- Lorsque le point appartient physiquement au solide (S), il est lié à tout instant à ce solide. On peut alors calculer sa vitesse avec le vecteur vitesse ou par dérivation vectorielle. On parlera alors de **point matériel**.
- Lorsque le point considéré est lié uniquement au solide à l'instant *t* où on calcule son vecteur vitesse, on ne peut calculer sa vitesse qu'en utilisant la loi de composition des vitesses. On parlera alors de **point géométrique**.





(3)

# Cinématique du solide : torseur cinématique

### Equiprojectivité

$$\overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(B \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB}$$



#### Remarque

Utile nour les problèmes de cinématique graphique





(3)



## Equiprojectivité

$$\overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(B \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB}$$



### Remarque

Utile pour les problèmes de cinématique graphique.





# Cinématique du solide : composition des champs cinématiques

Composition des champs cinématiques On peut décomposer un champ cinématique à l'aide des torseurs en effectuant une relation de Chasles par des solides successifs. Soit  $S_1, S_2, \cdots S_n$  un ensemble de solides indéformables :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{n}/S_{0}\right)} \right\} = \left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{n}/S_{n-1}\right)} \right\} + \left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{n-1}/S_{n-2}\right)} \right\} + \cdots \left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{1}/S_{0}\right)} \right\}$$
(4)

Il en découle une décomposition en :

Vecteur rotation instantané :

$$\overrightarrow{\Omega}(S_n/S_0) = \overrightarrow{\Omega}(S_n/S_{n-1}) + \overrightarrow{\Omega}(S_{n-1}/S_{n-2}) + \cdots \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0)$$
 (5)

• Vecteur vitesse en un même point quelconque A :

$$\overrightarrow{V}(A \in S_n/S_0) = \overrightarrow{V}(A \in S_n/S_{n-1}) + \overrightarrow{V}(A \in S_{n-1}/S_{n-2}) + \cdots \overrightarrow{V}(A \in S_1/S_0)$$
(6)







### Champ d'accélération

Le relation de changement de point entre A et B pour un champ d'accélération d'un solide  $S_1$  par rapport à un repère  $R_0$  est donnée par :

$$\overrightarrow{a}(B/R_0) = \overrightarrow{a}(A/R_0) + \left[\frac{d}{dt}\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0)\right]_{R_0} \wedge \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \left(\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}\right).$$

#### Attention

Un champ d'accélération n'est pas un champ de moment, c'est à dire qu'il ne vérifie pas les propriétés d'équiprojectivité et il ne peut pas être décrit par un torseur.







### Champ d'accélération

Le relation de changement de point entre A et B pour un champ d'accélération d'un solide  $S_1$  par rapport à un repère  $R_0$  est donnée par :

$$\overrightarrow{a}(B/R_0) = \overrightarrow{a}(A/R_0) + \left[\frac{d}{dt}\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0)\right]_{R_0} \wedge \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \left(\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}\right).$$

### Attention

Un champ d'accélération n'est pas un champ de moment, c'est à dire qu'il ne vérifie pas les propriétés d'équiprojectivité et il ne peut pas être décrit par un torseur.





## Plan

- Champ cinématique des solide
  - Torseur cinématique
  - Propriétés
  - Champ de vecteur accélération des points d'un solide
- Mouvements particuliers
  - Mouvement de translation
  - Mouvement de rotation
  - Mouvement de translation/rotation hélicoïdale
  - Mouvement plan





# Mouvements particuliers des solides : mouvement de translation

### Mouvement de translation

Un solide  $S_1$  est en mouvement de **translation** par rapport à  $R_0$  si l'ensemble des points de  $S_1$  ont la même vitesse à l'instant t par rapport à  $R_0$ .

Le vecteur de rotation instantané associé à ce torseur est nul :  $\overline{\Omega(S_1/R_0)} = \overline{0}$ . Il s'agit donc d'un **torseur couple** qui est indépendant du point où on l'exprime :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{V}(B \in S_1/R_0) \end{array} \right\}$$
 (7)







### translation rectiligne

Un mouvement de translation de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est dit de **translation rectiligne** si la trajectoire de tous les points de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est une **droite**. Dans ce cas  $\overrightarrow{V}([\in A/])S_1R_0$  a pour direction la trajectoire du point A.

#### Mouvement de translation circulaire

Un mouvement de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est dit de translation circulaire si la trajectoire de tous les points de  $S_1$  sont des cercles.



Translation rectiligne



Translation circulaire







### translation rectiligne

Un mouvement de translation de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est dit de **translation rectiligne** si la trajectoire de tous les points de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est une **droite**. Dans ce cas  $\overrightarrow{V}([\in A/])S_1R_0$  a pour direction la trajectoire du point A.

#### Mouvement de translation circulaire

Un mouvement de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est dit de **translation circulaire** si la trajectoire de tous les points de  $S_1$  sont des **cercles**.



Translation rectiligne



Translation circulaire







- Un solide  $S_1$  est en mouvement de rotation par rapport à  $R_0$  autour d'un axe  $(A, \overrightarrow{u})$  si tous les points appartenant à l'axe  $(A, \overrightarrow{u})$  ont une vitesse nulle par rapport à  $R_0$ .

$$\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$$

$$\left\{ \mathscr{V}_{\left(S_{1}/R_{0}\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}\left(S_{1}/S_{0}\right) \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$

$$\forall P \in (A, \overrightarrow{u})$$
.







- Un solide  $S_1$  est en mouvement de rotation par rapport à  $R_0$  autour d'un axe  $(A, \overrightarrow{u})$  si tous les points appartenant à l'axe  $(A, \overrightarrow{u})$  ont une vitesse nulle par rapport à  $R_0$ .
- Le vecteur de rotation instantané  $(\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0))$  est alors colinéaire à la direction

$$\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$$

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$
 (8)

$$\forall P \in (A, \overrightarrow{u})$$
.





- Un solide  $S_1$  est en mouvement de rotation par rapport à  $R_0$  autour d'un axe  $(A, \overrightarrow{u})$  si tous les points appartenant à l'axe  $(A, \overrightarrow{u})$  ont une vitesse nulle par rapport à  $R_0$ .
- Le vecteur de rotation instantané  $(\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0))$  est alors colinéaire à la direction

$$\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$$

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$
 (8)

$$\forall P \in (A, \overrightarrow{u})$$
.

- Ce torseur est alors "un glisseur" car il existe des points pour lesquels le moment du torseur cinématique est nul.





- Un solide  $S_1$  est en mouvement de rotation par rapport à  $R_0$  autour d'un axe  $(A, \overrightarrow{u})$  si tous les points appartenant à l'axe  $(A, \overrightarrow{u})$  ont une vitesse nulle par rapport à  $R_0$ .
- Le vecteur de rotation instantané  $(\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0))$  est alors colinéaire à la direction

$$\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$$

$$\left\{ \mathcal{Y}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$
 (8)

$$\forall P \in (A, \overrightarrow{u})$$
.

- Ce torseur est alors "un glisseur" car il existe des points pour lesquels le moment du torseur cinématique est nul.
- Ces points appartiennent à l'axe de rotation qui est l'axe central du torseur cinématique associé.





Mouvements particuliers des solides : mouvement de transaltion/rotation hélicoïdale

### Mouvement de translation/rotation hélicoïdale

- Un mouvement de translation/rotation hélicoïdale est la superposition d'un mouvement de rotation autour d'un axe  $(A, \overrightarrow{u})$  et de translation suivant la direction  $\overrightarrow{u}$ .
- Ces deux mouvement sont liés par le paramètre p qui représente le pas hélicoïdal et s'exprime en m.rad<sup>-1</sup>.
- Le torseur cinématique associé à ce mouvement pour un solide  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) = \Omega \cdot \overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) = \rho\Omega \cdot \overrightarrow{u} \end{array} \right\}$$
(9)





Mouvements particuliers des solides : mouvement de transaltion/rotation hélicoïdale

### Mouvement de translation/rotation hélicoïdale

- Un mouvement de translation/rotation hélicoïdale est la superposition d'un mouvement de rotation autour d'un axe  $(A, \overrightarrow{u})$  et de translation suivant la direction  $\overrightarrow{u}$ .
- Ces deux mouvement sont liés par le paramètre p qui représente le pas hélicoïdal et s'exprime en m.rad<sup>-1</sup>.
- Le torseur cinématique associé à ce mouvement pour un solide  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) = \Omega \cdot \overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) = \rho\Omega \cdot \overrightarrow{u} \end{array} \right\}$$
(9)





Mouvements particuliers des solides : mouvement de transaltion/rotation hélicoïdale

### Mouvement de translation/rotation hélicoïdale

- Un mouvement de translation/rotation hélicoïdale est la superposition d'un mouvement de rotation autour d'un axe  $(A, \overrightarrow{u})$  et de translation suivant la direction  $\overrightarrow{u}$ .
- Ces deux mouvement sont liés par le paramètre p qui représente le pas hélicoïdal et s'exprime en m.rad<sup>-1</sup>.
- ullet Le torseur cinématique associé à ce mouvement pour un solide  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) = \Omega \cdot \overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) = \rho \Omega \cdot \overrightarrow{u} \end{array} \right\}$$
(9)





Soit un solide  $S_1$ , de repère lié  $R_1$ , en mouvement dans un repère  $R_0$ .

### Mouvement plan

On dit que  $S_1$  a un **mouvement plan** dans  $R_0$  si chaque point  $M \in S_1$  se déplace parallèlement à un plan  $P_0$  lié à  $R_0$ . Autrement dit, si  $\overrightarrow{n}$  est la normale à  $P_0$ , alors :

$$\overrightarrow{V}([\in M/])S_1R_0\cdot\overrightarrow{n}=0$$

$$\forall M \in S_1$$

#### Remarque

Dans le cas d'un mouvement plan (par exemple dans le plan  $(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0})$ , le torseur cinématique de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  se ramène à :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{1}/R_{0}\right)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & V_{x} \\ 0 & V_{y} \\ \omega_{z} & 0 \end{array} \right\}_{R}$$

On remarquera ainsi que  $\overrightarrow{\Omega_{(S_1/R_0)}} \perp \overrightarrow{V}(M \in S_1/R_0)$ , et donc que ce torseur est ur glisseur

Émilien DURIF 17





Soit un solide  $S_1$ , de repère lié  $R_1$ , en mouvement dans un repère  $R_0$ .

### Mouvement plan

On dit que  $S_1$  a un **mouvement plan** dans  $R_0$  si chaque point  $M \in S_1$  se déplace parallèlement à un plan  $P_0$  lié à  $R_0$ . Autrement dit, si  $\overrightarrow{n}$  est la normale à  $P_0$ , alors :

$$\overrightarrow{V}([\in M/])S_1R_0\cdot\overrightarrow{n}=0$$

$$\forall M \in S_1$$

## Remarque

Dans le cas d'un mouvement plan (par exemple dans le plan  $(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0})$ , le torseur cinématique de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  se ramène à :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{1}/R_{0}\right)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & V_{x} \\ 0 & V_{y} \\ \omega_{z} & 0 \end{array} \right\}_{R_{0}}$$

On remarquera ainsi que  $\overrightarrow{\Omega_{(S_1/R_0)}} \bot \overrightarrow{V}(M \in S_1/R_0)$ , et donc que ce torseur est un glisseur.

Émilien DURIF 17





### exemple

cas d'un mouvement dans le plan  $(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0})$ , le torseur cinématique de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :





### exemple

cas d'un mouvement dans le plan  $(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0})$ , le torseur cinématique de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :

$$\left\{\mathcal{Y}_{(S_1/R_0)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & V_x \\ 0 & V_y \\ \omega_z & 0 \end{array} \right\}_{R_0}$$





### exemple

cas d'un mouvement dans le plan  $(O,\overrightarrow{z_0},\overrightarrow{x_0})$ , le torseur cinématique de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :





### exemple

cas d'un mouvement dans le plan  $(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0})$ , le torseur cinématique de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :

$$\left\{ \mathcal{V}_{\left(S_{1}/R_{0}\right)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & V_{x} \\ \omega_{y} & 0 \\ 0 & V_{z} \end{array} \right\}_{R_{0}}$$





### exemple

cas d'un mouvement dans le plan  $(O,\overrightarrow{z_0},\overrightarrow{x_0})$ , le torseur cinématique de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :





### exemple

cas d'un mouvement dans le plan  $(O,\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0})$ , le torseur cinématique de  $S_1$  par rapport à  $R_0$  est donné par :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(\mathcal{S}_{1}/R_{0}\right)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} \omega_{x} & 0 \\ 0 & V_{y} \\ 0 & V_{z} \end{array} \right\}_{R_{0}}$$





Mouvements particuliers des solides : cas des mouvements de translation

#### cas des mouvements de translation

Lorsque le mouvement relatif des deux solides est un translation, le CIR **n'existe pas**. Cependant, on peut considérer qu'il est comme rejeté à l'infini, perpendiculairement à la direction de la translation.

