# ② MHDFS 底层交互原理

HDFS全称是 Hadoop Distribute File System,是 Hadoop最重要的组件之一,也被称为分步式存储之王。




# 1.HA 架构组成

### 1.1HA架构模型

在 HDFS 1.X 时,NameNode 是 HDFS 集群中可能发生单点故障的节点,集群中只有一个 NameNode,一旦 NameNode 宕机,整个集群将处于不可用的状态。

在 HDFS 2.X 时,HDFS 提出了高可用(High Availability, HA)的方案,解决了 HDFS 1.X 时的单点问题。在一个 HA 集群中,会配置两个 NameNode ,一个是 Active NameNode(主),一个是 Stadby NameNode(备)。主节点负责执行所有修改命名空间的操作,备节点则执行同步操作,以保证与主节点命名空间的一致性。HA 架构模型如下图所示:



HA 集群中所包含的进程的职责各不相同。为了使得主节点和备用节点的状态一致,采用了 Quorum Journal Manger (QJM) 方案解决了主备节点共享存储问题,如图 JournalNode 进程,下面依次介绍各个进程在架构中所起的作用:

- Active NameNode:它负责执行整个文件系统中命名空间的所有操作;维护着数据的元数据,包括文件名、副本数、文件的 BlockId 以及 Block 块所对应的节点信息;另外还接受 Client 端读写请求和 DataNode 汇报 Block 信息。
- Standby NameNode:它是 Active NameNode 的备用节点,一旦主节点宕机,备用节点会切换成主节点对外提供服务。它主要是监听 JournalNode Cluster 上 editlog 变化,以保证当前命名空间尽可能的与主节点同步。任意时刻,HA 集群只有一台 Active NameNode,另一个节点为 Standby NameNode。
- JournalNode Cluster: 用于主备节点间共享 editlog 日志文件的共享存储系统。负责存储 editlog 日志文件,当 Active NameNode 执行了修改命名空间的操作时,它会定期将执行的操作记录在 editlog 中,并写入 JournalNode Cluster 中。Standby NameNode 会一直监听 JournalNode Cluster 上 editlog 的变化,如果发现 editlog 有改动,备用 节点会读取 JournalNode 上的 editlog 并与自己当前的命名空间合并,从而实现了主备节点的数据一致性。

注意: QJM 方案是基于 Paxos 算法实现的,集群由 2N + 1 JouranlNode 进程组成,最多可以容忍 N 台 JournalNode 宕机,宕机数大于 N 台,这个算法就失效了!

- ZKFailoverController: ZKFC 以独立进程运行,每个 ZKFC 都监控自己负责的 NameNode,它可以实现 NameNode 自动故障切换: 即当主节点异常,监控主节点的 ZKFC 则会断开与 ZooKeeper 的连接,释放分步式锁,监控备用节点的 ZKFC 进程会去获取锁,同时把备用 NameNode 切换成 主 NameNode。
- ZooKeeper:为 ZKFC 进程实现自动故障转移提供统一协调服务。通过 ZooKeeper 中 Watcher 监听机制,通知 ZKFC 异常NameNode 下线;保证同一时刻只有一个主节点。

■ DataNode: DataNode 是实际存储文件 Block 块的地方,一个 Block 块包含两个文件: 一个是数据本身,一个是元数据(数据块长度、块数据的校验和、以及时间戳),DataNode 启动后会向 NameNode 注册,每 6 小时同时向主备两个 NameNode 上报所有的块信息,每 3 秒同时向主备两个 NameNode 发送一次心跳。

DataNode 向 NameNode 汇报当前块信息的时间间隔,默认 6 小时,其配置参数名如下:

```
<name>dfs.blockreport.intervalMsec</name>
<value>21600000</value>
<description>Determines block reporting interval in
milliseconds.</description>
```

### 1.2HA主备故障切换流程

HA 集群刚启动时,两个 NameNode 节点状态均为 Standby,之后两个 NameNode 节点启动 ZKFC 进程后会去 ZooKeeper 集群抢占分步式锁,成功获取分步式锁,ZooKeeper 会创建一个临时节点,成功抢占分步式锁的 NameNode 会成为 Active NameNode,ZKFC 便会实时监控自己的 NameNode。

HDFS 提供了两种 HA 状态切换方式: 一种是管理员手动通过DFSHAAdmin -faieover执行状态切换; 另一种则是自动切换。下面分别从两种情况分析故障的切换流程:

1. 主 NameNdoe 宕机后,备用 NameNode 如何升级为主节点?

当主 NameNode 宕机后,对应的 ZKFC 进程检测到 NameNode 状态,便向 ZooKeeper 发生删除锁的命令,锁删除后,则触发一个事件回调备用 NameNode 上的 ZKFC

ZKFC 得到消息后先去 ZooKeeper 争夺创建锁,锁创建完成后会检测原先的主 NameNode 是否真的挂掉(有可能由于网络延迟,心跳延迟),挂掉则升级备用 NameNode 为主节点,没挂掉则将原先的主节点降级为备用节点,将自己对应的 NameNode 升级为主节点。

2. 主 NameNode 上的 ZKFC 进程挂掉,主 NameNode 没挂,如何切换?

ZKFC 挂掉后,ZKFC 和 ZooKeeper 之间 TCP 链接会随之断开,session 也会随之消失,锁被删除,触发一个事件回调备用 NameNode ZKFC,ZKFC 得到消息后会先去 ZooKeeper 争夺创建锁,锁创建完成后也会检测原先的主 NameNode 是否真的挂掉,挂掉则升级 备用 NameNode 为主节点,没挂掉则将主节点降级为备用节点,将自己对应的 NameNode 升级为主节点。


# 1.3Block、packet及chunk 概念

在 HDFS 中,文件存储是按照数据块(Block)为单位进行存储的,在读写数据时,DFSOutputStream使用 Packet 类来封装一个数据包。每个 Packet 包含了若干个 chunk 和对应的 checksum。

- **Block:** HDFS 上的文件都是分块存储的,即把一个文件物理划分为一个 Block 块存储。Hadoop 2.X/3.X 默认块大 小为 128 M, 1.X 为 64M.
- Packet: 是 Client 端向 DataNode 或 DataNode 的 Pipline 之间传输数据的基本单位,默认 64 KB
- Chunk: Chunk 是最小的单位,它是 Client 向 DataNode 或 DataNode PipLine 之间进行数据校验的基本单位,默认 512 Byte ,因为用作校验,所以每个 Chunk 需要带有 4 Byte 的校验位,实际上每个 Chunk 写入 Packtet 的大小为

# 2.源码级读写流程

### 2.1HDFS 读流程



我们以从 HDFS 读取一个 information.txt 文件为例,其读取流程如上图所示,分为以下几个步骤:

- 1. **打开 information.txt 文件**: 首先客户端调用 DistributedFileSystem.open() 方法打开文件,这个方法在底层会调用DFSclient.open()方法,该方法会返回一个 HdfsDataInputStream 对象用于读取数据块。但实际上真正读取数据的是 DFSInputStream,而 HdfsDataInputStream 是 DFSInputStream 的装饰类 (new HdfsDataInputStream (DFSInputStream))。
- 2. **从 NameNode 获取存储 information.txt 文件数据块的 DataNode 地址**: 即获取组成 information.txt block 块信息。 在构造输出流 DFSInputStream 时,会通过调用 getBlockLocations() 方法向 NameNode 节点获取组成 information.txt 的 block 的位置信息,并且 block 的位置信息是按照与客户端的距离远近排好序。
- 3. **连接 DataNode 读取数据块:** 客户端通过调用 DFSInputStream.read() 方法,连接到离客户端最近的一个 DataNode 读取 Block 块,数据会以数据包 (packet) 为单位从 DataNode 通过流式接口传到客户端,直到一个数据块读取完成; DFSInputStream会再次调用 getBlockLocations() 方法,获取下一个最优节点上的数据块位置。
- 4. 直到所有文件读取完成,调用 close() 方法,关闭输入流,释放资源。

从上述流程可知,整个过程最主要涉及到 open()、read()两个方法(**其它方法都是在这两个方法的调用链中调用,如getBlockLocations()**),下面依次介绍这2个方法的实现。

注:本文是以 hadoop-3.1.3 源码为基础!

#### ■ open () 方法

事实上,在调用 DistributedFileSystem.open()方法时,底层调用的是 DFSClient.open()方法打开文件,并构造 DFSInputStream 输入流对象。

```
public DFSInputStream open(String src, int buffersize, boolean verifyChecksum)
    throws IOException {
    //检查DFSClicent 的运行状况
    checkOpen();

// 从 namenode 获取 block 位置信息,并存到 LocatedBlocks 对象中,最终传给 DFSInputStream 的构造方法
    try (TraceScope ignored = newPathTraceScope("newDFSInputStream", src)) {
        LocatedBlocks locatedBlocks = getLocatedBlocks(src, 0);
        //调用 openInternal 方法,获取输入流
        return openInternal(locatedBlocks, src, verifyChecksum);
    }
}
```

- 整个 open()方法分为两部分:
- 第一部分是,调用 checkOpen()方法检查 DFSClient 的运行状况,调用getLocateBlocks()方法,获取 block 的 位置消息
  - 第二部分是,调用openInternal()方法,获取输入流。
- openInternal()方法

```
private DFSInputStream openInternal(LocatedBlocks locatedBlocks, String src,
     boolean verifyChecksum) throws IOException {
   if (locatedBlocks != null) {
       //获取纠删码策略,纠删码是 Hadoop 3.x 的新特性,默认不启用纠删码策略
     ErasureCodingPolicy ecPolicy = locatedBlocks.getErasureCodingPolicy();
     if (ecPolicy != null) {
         //如果用户指定了纠删码策略,将返回一个 DFSStripedInputStream 对象
         //DFSStripedInputStream 会将数据逻辑字节范围的请求转换为存储在 DataNode 上的内部块
       return new DFSStripedInputStream(this, src, verifyChecksum, ecPolicy,
          locatedBlocks);
    //如果未指定纠删码策略,调用 DFSInputStream 的构造方法,并且返回该 DFSInputStream 的对象
     return new DFSInputStream(this, src, verifyChecksum, locatedBlocks);
   } else {
     throw new IOException("Cannot open filename " + src);
   }
 }
```

#### ■ DFSInputStream 构造方法

```
DFSInputStream(DFSClient dfsClient, String src, boolean verifyChecksum,
    LocatedBlocks locatedBlocks) throws IOException {
    this.dfsClient = dfsClient;
    this.verifyChecksum = verifyChecksum;
    this.src = src;
    synchronized (infoLock) {
        this.cachingStrategy = dfsClient.getDefaultReadCachingStrategy();
    }
    this.locatedBlocks = locatedBlocks;
    //调用 openInfo 方法,参数: refreshLocatedBlocks, 是否要更新 locateBlocks 属性。
    openInfo(false);
}
```

#### ■ 构造方法做了2件事:

第一部分是初始化 DFSInputStream 属性,其中 verifyChecksum 含义是:读取数据时是否进行校验,cachingStrategy,指的是缓存策略。

第二部分,调用 openInfo()方法。

思考: 为甚么要更新最后一个数据块长度?

因为可能会有这种情况出现,当客户端在读取文件时,最后一个文件块可能还在构建的状态(正在被写入),Datanode 还未上报最后一个文件块,那么 namenode 所保存的数据块长度有可能小于 Datanode实际存储的数据块长度,所以需要与 Datanode 通信以确认最后一个数据块的真实长度。

获取到 DFSInputStream 流对象后,并且得到了文件的所有 Block 块的位置信息,接下来调用read()方法,从 DataNode 读取数据块。

注: 在openInfo()方法

■ 在 openInfp() 中 , 会 从 namenode 获 取 当 前 正 在 读 取 文 件 的 最 后 一 个 数 据 块 的 长 度 lastBlockBeingWrittenLength,如果返回的最后一个数据块的长度为 -1 ,这是一种特殊情况:即集群刚重 启,DataNode 可能还没有向 NN 进行完整的数据块汇报,这时部分数据块位置信息还获取不到,也获取不到 这些块的长度,则默认会重试 3 次,默认每次等待 4 秒,重新去获取文件对应的数据块的位置信息以及最后数据块长度;如果最后一个数据块的长度不为 -1 ,则表明,最后一个数据块已经是完整状态。

#### ■ read()方法

■ 当用户代码调用read()方法时,其底层调用的是 DFSInputStream.read()方法。该方法从输入流的 off 位置开始读取,读取 len 个字节,然后存入 buf 字节数组中。源码中构造了一个 ByteArrayStrategy 对象,该对象封装了 5个属性,分别是:字节数组 buf,读取到的字节存入该字节数组;off,读取的偏移量;len,将要读取的目标长度;readStatistics,统计计数器,客户端。最后通过调用 readWithStrategy()方法去读取文件数据块的数据。


总结: HDFS 读取一个文件,调用流程如下: (中间涉及到的部分方法未列出)

usercode 调用 open() ---> DistributedFileSystem.open() ---> DFSClient.open() ---> 返回一个 DFSInputStream 对象给 DistributedFileSystem ---> new hdfsDataInputStream(DFSInputStream)并返回给用户;

usercode 调用 read() ---> 底层DFSIputStream.read() ---> readWithStrategy(bytArrayReader)

### 2.2HDFS 写流程

介绍完 HDFS 读的流程,接下来看看一个文件的写操作的实现。从下图中可以看出,HDFS 写流程涉及的方法比较多,过程也比较复杂。



- 1.在 namenode 创建文件: 当 client 写一个新文件时,首先会调用 DistributeedFileSytem.creat() 方法,DistributeFileSystem 是客户端创建的一个对象,在收到 creat 命令之后,DistributeFileSystem 通过 RPC 与 NameNode 通信,让它在文件系统的 namespace 创建一个独立的新文件; namenode 会先确认文件是否存在以及客户端是否有权限,确认成功后,会返回一个 HdfsDataOutputStream 对象,与读流程类似,这个对象底层包装了一个 DFSOutputStream 对象,它才是写数据的真正执行者。
- **2.建立数据流 pipeline 管道:** 客户端得到一个输出流对象,还需要通过调用 ClientProtocol.addBlock()向 namenode 申请新的空数据块,addBlock()会返回一个 LocateBlock 对象,该对象保存了可写入的 DataNode 的信息,并构成一个 pipeline,默认是有三个 DataNode 组成。
- 3.通过数据流管道写数据: 当 DFSOutputStream调用 write()方法把数据写入时,数据会先被缓存在一个缓冲区中,写入的数据会被切分成多个数据包,每当达到一个数据包长度(默认65536字节)时,

DFSOutputStream会构造一个 Packet 对象保存这个要发送的数据包;新构造的 Packet 对象会被放到 DFSOutputStream维护的 dataQueue 队列中,DataStreamer 线程会从 dataQueue 队列中取出 Packet 对象,通过底层 IO 流发送到 pipeline 中的第一个 DataNode,然后继续将所有的包转到第二个 DataNode 中,以此类推。发送完毕后,

这个 Packet 会被移出 dataQueue, 放入 DFSOutputStream 维护的确认队列 ackQueue 中,该队列等待下游 DataNode 的写入确认。当一个包已经被 pipeline 中所有的 DataNode 确认了写入磁盘成功,这个数据包才会从确认队列中移除。

**4.关闭输入流并提交文件**: 当客户端完成了整个文件中所有的数据块的写操作之后,会调用 close()方法关闭输出流,客户端还会调用 ClientProtoclo.complete()方法通知 NameNode 提交这个文件中的所有数据块,

NameNode 还会确认该文件的备份数是否满足要求。对于 DataNode 而言,它会调用 blockReceivedAndDelete() 方法 向 NameNode 汇报,NameNode 会更新内存中的数据块与数据节点的对应关系。

从上述流程来看,整个写流程主要涉及到了 creat()、write()这些方法,下面着重介绍下这两个方法的实现。当调用 DistributeedFileSytem.creat()方法时,其底层调用的其实是 DFSClient.create()方法,其源码如下:

#### ■ create()方法

```
public DFSOutputStream create(String src, FsPermission permission,
          EnumSet<CreateFlag> flag, boolean createParent,
                   short replication, long blockSize,
                   Progressable progress, int buffersize,
                   ChecksumOpt checksumOpt,
                   InetSocketAddress[] favoredNodes,
                   String ecPolicyName) throws IOException {
    //检查客户端是否已经打开
    checkOpen();
    final FsPermission masked = applyUMask(permission);
    LOG.debug("{}: masked={}", src, masked);
    //调用 DFSOutputStream.newStreamForCreate()创建输出流对象
    final DFSOutputStream result = DFSOutputStream.newStreamForCreate(this,
        src, masked, flag, createParent, replication, blockSize, progress,
       dfsClientConf.createChecksum(checksumOpt),
        getFavoredNodesStr(favoredNodes), ecPolicyName);
    //获取 HDFS 文件的租约
    beginFileLease(result.getFileId(), result);
    return result;
  }
```

■ DistributeFileSystem.create()在底层会调用 DFSClient.create()方法。该方法主要完成三件事:

租约:指的是租约持有者在规定时间内获得该文件权限(写文件权限)的合同

- 第一,检查客户端是否已经打开
  - 第二,调用静态的 newStreamForCreate() 方法,通过 RPC 与 NameNode 通信创建新文件,并构建出 DFSOutputStream流
  - 第三, 执行 beginFileLease() 方法, 获取新J建文件的租约
- newStreamForCreate() 方法

```
static DFSOutputStream newStreamForCreate(DFSClient dfsClient, String src,
     FsPermission masked, EnumSet<CreateFlag> flag, boolean createParent,
     short replication, long blockSize, Progressable progress,
     DataChecksum checksum, String[] favoredNodes, String ecPolicyName)
     throws IOException {
   try (TraceScope ignored =
            dfsClient.newPathTraceScope("newStreamForCreate", src)) {
     HdfsFileStatus stat = null;
   // 如果发生异常,并且异常为 RetryStartFileException,便重新调用create()方法,重试次数为 10
     boolean shouldRetry = true;
     //重试次数为 10
     int retryCount = CREATE_RETRY_COUNT;
     while (shouldRetry) {
       shouldRetry = false;
       try {
          //调用 ClientProtocol.create() 方法,在命名空间中创建 HDFS 文件
         stat = dfsClient.namenode.create(src, masked, dfsClient.clientName,
             new EnumSetWritable<>(flag), createParent, replication,
```

```
blockSize, SUPPORTED_CRYPTO_VERSIONS, ecPolicyName);
       break;
     } catch (RemoteException re) {
       IOException e = re.unwrapRemoteException(AccessControlException.class,
           //....此处省略了部分异常类型
           UnknownCryptoProtocolVersionException.class);
       if (e instanceof RetryStartFileException) {
           //如果发生异常,判断异常是否为 RetryStartFileException
         if (retryCount > 0) {
           shouldRetry = true;
           retryCount--;
         } else {
           throw new IOException("Too many retries because of encryption" +
               " zone operations", e);
       } else {
         throw e;
     }
   }
   Preconditions.checkNotNull(stat, "HdfsFileStatus should not be null!");
   final DFSOutputStream out;
   if(stat.getErasureCodingPolicy() != null) {
   //如果用户指定了纠删码策略,将创建一个 DFSStripedOutputStream 对象
     out = new DFSStripedOutputStream(dfsClient, src, stat,
         flag, progress, checksum, favoredNodes);
   } else {
     //如果没指定纠删码策略,调用构造方法创建一个 DFSOutputStream 对象
     out = new DFSOutputStream(dfsClient, src, stat,
         flag, progress, checksum, favoredNodes, true);
   //启动输出流对象的 Datastreamer 线程
   out.start();
   return out;
 }
}
```

■ newStreamForCreate()方法总共涉及三个部分:

当构建完 DFSOutputStream 输出流时,客户端调用 write() 方法把数据包写入 dataQueue 队列,在将数据包发送到 DataNode 之前,DataStreamer会向 NameNode 申请分配一个新的数据块

然后建立写这个数据块的数据流管道(pipeline),之后DataStreamer 会从 dataQueue 队列取出数据包,通过 pipeline 依次发送给各个 DataNode。每个数据包(packet)都有对应的序列号,当一个数据块中所有的数据包都发送完毕,

并且都得到了 ack 消息确认后,Datastreamer会将当前数据块的 pipeline 关闭。通过不断循环上述过程,直到该文件(一个文件会被切分为多个 Block)的所有数据块都写完成。

- ■ 调用 ClientProtocol.create()方法,创建文件,如果发生异常为 RetryStartFileException ,则默认重试10次
  - 调用 DFSStripedOutputStream 或 DFSOutputStream 构造方法,构造输出流对象
  - 启动 Datastreamer 线程,Datastreamer 是 DFSOutputStream 中的一个内部类,负责构建 pipeline 管道,并将数据包发送到 pipeline 中的第一个 DataNode
- writeChunk()方法

```
protected synchronized void writeChunk(ByteBuffer buffer, int len,
byte[] checksum, int ckoff, int cklen) throws IOException {
writeChunkPrepare(len, ckoff, cklen);

//将当前校验数据、校验块写入数据包中
currentPacket.writeChecksum(checksum, ckoff, cklen);
```

最终写数据调用都的是 writeChunk ()方法,其会首先调用 checkChunkPrepare()构造一个 Packet 对象保存数据 包,

然后调用writeCheckSum()和writeData()方法,将校验块数据和校验和写入 Packet 对象中。

当 Packet 对象写满时(每个数据包都可以写入 maxChunks 个校验块),则调用 enqueueCurrentPacketFull()方法,将当前的 Packet 对象放入 dataQueue 队列中,等待 DataStreamer 线程的处理。

如果当前数据块中的所有数据都已经发送完毕,则发送一个空数据包标识所有数据已经发送完毕。

# 3.HDFS 如何保证可用性?

在 1.1 节中已经阐述了 HDFS 的高可用的架构,分别涉及到 NameNode,DataNode, Journal node, ZKFC等组件。所以,在谈及 HDFS 如何保证可用性,要从多个方面去回答。

- 在 Hadoop 2.X 时,主备 NameNode 节点通过 JournalNode 的数据同步,来保证数据一致性,2个 ZKFC 进程负责 各自的 NameNode 健康监控,从而实现了 NameNode 的高可用。Hadoop 3.X 时,NameNode 数量可以大于等于 2。
- 对于 JournalNode 来讲,也是分布式的,保证了可用性。因为有选举机制,所以 JournalNode 个数 一般都为 2N+1 个。在 主NameNode向 JournalNode写入 editlog 文件时,当有一半以上的(≥N+1) JournalNode返回写操作成功时即认为该次写成功。所以 JournalNode集群能容忍最多 N 台节点宕掉,如果多于 N 台机器挂掉,服务才不可用。
- ZKFC 主要辅助 ZooKeeper 做 Namenode 的健康监控,能够保证故障自动转移,它是部署在两台 NameNode 节点上的独立的进程。此外,ZooKeeper 集群也是一个独立的分布式系统,它通过 Zab 协议来保证数据一致,和主备节点的选举切换等机制来保证可用性。
- DataNode 节点主要负责存储数据,通过 3 副本策略来保证数据的完整性,所以其最大可容忍 2 台 DataNode 挂掉,同时 NameNode 会保证副本的数量。
- 最后,关于数据的可用性保证,HDFS 提供了**数据完整性**校验的机制。当客户端创建文件时,它会计算每个文件的数据块的checknums,也就是校验和,并存储在 NameNode 中。当客户端去读取文件时,会验证从 DataNode

接收的数据块的校验和,如果校验和不一致,说明该数据块已经损坏,此时客户端会选择从其它 DataNode 获取该数据块的可用副本。