# Московский Физико-Технический Институт

### Кафедра общей физики

Экзамен: термодинамика

Автор: Алексей Домрачев

Благодарю за неоценимую помощь: Алексея Шевцова, Ивана Утешева и

Романа Детинина



### Содержание

1	Термодинамическая система. Микроскопические и макроскопические параметры. Уравнение состояния (термическое и калорическое). Стацио-	
	нарные, равновесные и неравновесные состояния и процессы.	3
2	Работа, внутренняя энергия, теплота. Первое начало термодинамики.	4
3	Идеальный газ. Связь давления и температуры идеального газа с кинетической энергией его молекул. Уравнение состояния идеального газа.	5
4	Работа идеального газа в равновесных изотермическом и изобарическом процессах. Внутренняя энергия идеального газа.	5
5	Теплоёмкость. Теплоёмкости $C_V$ и $C_P$ . Теплоёмкости идеального газа при постоянном объёме и давлении, соотношение Майера.	6
6	Адиабатический и политропический процессы. Уравнение адиабаты и политропы идеального газа.	7
7	Скорость звука в газах. Скорость истечения газа из отверстия.	7
8	Цикл Карно. КПД машины Карно. Теоремы Карно.	8
9	Холодильная машина. Тепловой насос. Эффективность холодильной машины и теплового насоса, работающих по циклу Карно.	10
10	Второе начало термодинамики. Неравенство и равенство Клаузиуса. Энтропия. Закон возрастания энтропии. Энтропия идеального газа.	10
11	Термодинамические потенциалы. Метод получения соотношений Макс- велла (соотношений взаимности).	12
12	Свободная энергия Гельмгольца, термодинамический потенциал Гиббса. Уравнения Гиббса-Гельмгольца.	12
13	Внутренняя энергия как термодинамический потенциал. Связь производной $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ с термическим уравнением состояния.	13
14	Разность $C_P-C_V$ для произвольной термодинамической системы.	13
15	Теплофизические свойства твёрдых тел. Адиабатическое растяжение упру	y-

гого стержня.

16 Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. Фазовое равновесие «жидкость – пар». Критическая точка.

1. Термодинамическая система. Микроскопические и макроскопические параметры. Уравнение состояния (термическое и калорическое). Стационарные, равновесные и неравновесные состояния и процессы.

**Термодинамическая система.** Система — совокупность рассматриваемых тел(частиц), которые могут взаимодействовать между собой и с другими телами(внешняя среда) посредством обмена веществом и энергией.

В термодинамике рассматриваются большие системы, называемые **термодинамически-**ми системами.

Микроскопические и макроскопические параметры. Микроскопическое состояние — состояние системы, определяемое заданием координат и импульсов (*микропараметры*) всех составляющих систему частиц.

**Макроскопическое состояние** — состояние системы, характеризующееся небольшим числом макропараметров( $P, V, T, \rho, \eta$  и т.д.). Макропараметры подразделяются на внутренние и внешние.

**Уравнение состояния (термическое и калорическое). Уравнение состояния** — соотношение, связывающее параметры, описывающие состояние термодинамического равновесия.

**Термодинамическое равновесие** — состояние, в котором прекращаются все макроскопические процессы: выравниваются давление и температура по объему системы, а скорости прямых и обратных реакций сравниваются.

**Калорическое** уравнение состояния — зависимость типа U=U(V,T). Пример такого уравнения  $PV=(\gamma-1)U$ , где  $\gamma$  — показатель адиабаты, а U - внутренняя энергия всех молекул

**Термическое** уравнение состояния — зависимость типа f(P,V,T) = 0

Стационарные, равновесные и неравновесные состояния и процессы. Стационарным состоянием системы называется состояние, в котором определяющие его параметры не меняются со временем [в замкнутой системе термодинамическое равновесие это стац. состояние].

В равновесном процессе система непрерывно проходит (бесконечно близкие) равновесные состояния. Все прочие процессы являются неравновесными.

**Равновесным состоянием** является состояние системы, при которым компоненты системы находятся в ТДР, и, как следствие, неизменны их макроскопические параметры.

**Неравновесный процесс** — процесс, на траектории (совокупность всех промежуточных состояний) которого встречаются неравновесные состояния.

**Неравновесное состояние** — параметры системы меняются от точки к точке с течением времени.

Обратимым называют процесс, который может протекать как в прямом, там и в об-

ратном направлении, причем возможно возвращение системы и её окружения в исходное (макроскопическое) состояние. Если это неосуществимо, то процесс **необратим**. Неравновесные процессы необратимы.

Круговой процесс — замкнутый равновесный процесс.

#### 2. Работа, внутренняя энергия, теплота. Первое начало термодинамики.

**Работа.** Бесконечно малая элементарная работа  $\delta A$ , совершаемая газом при бесконечно малом квазистатическом расширении, в котором его объем увеличивается на dV рассматриваемая в модели газа под поршнем. F = PS (P - const, т.к. перемещение малое)  $\Rightarrow$  при перемещении поршня на dx:  $\delta A = Fdx = PSdx = PdV$ . Следует еще заметить , что в квазистатических процессах  $\delta A = -\delta A_{\text{внешн.}}$ .

**Работа конечного процесса**:  $A = \int\limits_{1 \to 2} \delta A$ , она не является функцией состояния, т.к. зависит от пути перехода от 1 к 2.

**Адиабатическая оболочка** характерна тем, что при любых изменениях температуры окружающих тел состояние системы внутри оболочки неизменно. Значение всех прочих внешних параметров неизменны, например не совершается механическая работа. Изменить состояние системы можно путем механической работы.

Внутренняя энергия. Внутренней энергией U системы называется функция состояния, приращение которой во всяком процессе, совершенном системой в адиабатической оболочке, равно работе внешних сил над системой при переходе её из начального равновесного состояния в конечное, также равновесное, т.е.  $U_2 - U_1 = A_{\text{внешн.}} \to U$  — функция состояния.

**Теплота.** Пусть система заключена в жесткую теплопроводную оболочку  $\Rightarrow$  имеем чисто тепловой контакт системы с внешней средой без совершения макроскопической работы, происходит **теплообмен**, сопровождающийся обменом внутренними энергиями соприкасающихся тел, т.е. **количество теплоты** — приращение внутренней энергии в процессе чистого теплообмена.  $Q = U_2 - U_1$  — полученное тепло (не функция состояния!)

**Первое начало термодинамики.** Теплота Q, полученная системой, идет на приращение её внутренней энергии  $\Delta U = U_2 - U_1$ , и совершение системой работы

$$\int_{1\to 2} \delta Q = \int_{1\to 2} dU + \int_{1\to 2} \delta A \quad \Rightarrow \quad Q = \Delta U + A$$

Если процесс круговой, то  $U_1=U_2$  и Q=0, то A=0  $\Rightarrow$  невозможен процесс, единственным результатом которой является производство работы без каких-либо изменений в других телах.

3. Идеальный газ. Связь давления и температуры идеального газа с кинетической энергией его молекул. Уравнение состояния идеального газа.

**Идеальный газ. Идеальный газ** — газ, расстояние между молекулами которого настолько велико, что их взаимодействием можно пренебречь, а его внутренняя энергия — кинетическая энергия частиц.

Связь давления и температуры идеального газа с кинетической энергией его молекул. Число молекул со скоростью v в единице объема — n(v) и импульс одной молекулы  $p_x = mv_x$ . Тогда импульс переданный стенке молекулой —  $2p_x$ . Число молекул, которые долетают до стенки за  $dt: n(v)Sv_xdt \Rightarrow$  суммарный  $\Delta p = 2p_xnSv_xdt \Rightarrow$  полный импульс по всему группам молекул:

$$\sum_{v,v_r>0} 2p_x nSv_x dt = F_x dt \quad \Rightarrow \quad P = \frac{F_x}{S} = \sum_{v,v_r>0} p_x nv_x = n\overline{v_x p_x} = 2n \frac{\overline{mv_x^2}}{2}, n = \sum_v n(v)$$

Вследствие изотропии газа 
$$\overline{v_xp_x}=\overline{v_yp_y}=\overline{v_zp_z}=\frac{1}{3}\overline{vp}$$
  $\Rightarrow$   $P=\frac{2}{3}n\frac{\overline{mv^2}}{2},$  так как  $E_{\text{кин.}}=3/2kT$   $\Rightarrow$   $P=nkT$ 

**Уравнение состояния идеального газа. Уравнение состояния вещества** — соотношение, связывающее параметры, описывающие состояния термодинамического равновесия вещества.

Для идеального газа  $PV = \nu RT$ , где  $\nu = \frac{m}{\mu}$ , R — универсальная газовая постоянная.

4. Работа идеального газа в равновесных изотермическом и изобарическом процессах. Внутренняя энергия идеального газа.

Работа идеального газа в равновесных изотермическом и изобарическом процессах. Работа  $\nu=1$  моль идеального изотермическом расширении.  $PV=RT=V_2$   $V_2$   $V_3$   $V_4$   $V_5$   $V_6$   $V_6$ 

$$= const \quad \Rightarrow \quad A = \int_{V_1}^{V_2} P dV = RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = RT \ln(\frac{V_2}{V_1}) \quad \Rightarrow \quad A_T = RT \ln(\frac{V_2}{V_1})$$

Работа  $\nu = 1$  моль идеального газа при **изобарном** расширении.

$$\delta A = PdS \cdot dn = PdV_{\text{9.1.}} \quad \Rightarrow \quad \delta A_P = \int\limits_{V_{\text{c.tog}}} PdV_{\text{9.1.}} = P\int\limits_{V_{\text{c.tog}}} dV_{\text{9.1.}} = PdV \quad \Rightarrow \quad A_P = P\Delta V$$

Внутренняя энергия идеального газа. Опыт Джоуля: идеальный газ с температурой  $T_1$ , давлением  $P_1$  находится в части адиабатической оболочки объёмом  $V_1$ , вторая часть оболочки откачана до вакуума. Перегородку между частями убирают, в следствии расширения газа его температура не изменилась, а изменилось лишь давление и объём. Рассмотрим это эмпирическое наблюдение с точки зрения теории. По первому началу термодинамики  $Q = \Delta U + A$ , причему Q = 0, т.к. газ находится в адиабатической

оболочке и A=0, т.к. газ расширялся в вакуум  $\Rightarrow \Delta U=0 \Rightarrow U_2(T,V_2)=U_1(T,V_1) \Rightarrow$  функция U зависит лишь от второго параметра и  $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=0$  для идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа зависит лишь от температуры, поскольку она определяется лишь кинетической энергией молекул.

Для одноатомного газа:  $U=N\left\langle \frac{mv^2}{2}\right\rangle + U_0$ , пусть для удобства  $U_0=0 \implies U=$   $=N\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\nu N_AkT=\frac{3}{2}\nu RT$ 

В общем случае:  $U = \frac{i}{2} \nu R T$ , где i - степени свободы газа.

# 5. Теплоёмкость. Теплоёмкости $C_V$ и $C_P$ . Теплоёмкости идеального газа при постоянном объёме и давлении, соотношение Майера.

**Теплоёмкость. Теплоёмкостью тела** называется отношение бесконечно малого количества теплоты  $\delta Q$ , полученного телом, к соответственному приращению его температуры dT

 $C = \frac{\delta Q}{dT}$ 

**Теплоёмкости**  $C_V$  и  $C_P$ . **Удельная теплоемкость** c — теплоемкость в расчёте на единицу массы.

Молярная теплоемкость  $C_{\mu}$  — теплоемкость в расчёте на 1 моль.

Теплоёмкости идеального газа при постоянном объёме и давлении.

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV \quad \Rightarrow \quad C = \frac{dU + PdV}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] \frac{dV}{dT}$$

При постоянном объёме:  $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ 

При постоянном давлении:  $C_P = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] \left(\frac{dV}{dT}\right)_P$ 

Соотношение Майера. Для идеального газа  $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=0$ 

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, C_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + P\left(\frac{dV}{dT}\right)_P \quad \Rightarrow \quad C_P - C_V = P\left(\frac{dV}{dT}\right)_P |_{PV = RT} = P \cdot \frac{R}{P} = R$$

Соотношение Майера —  $C_P - C_v = R$ 

6. Адиабатический и политропический процессы. Уравнение адиабаты и политропы идеального газа.

**Адиабатический и политропический процессы. Адиабатическим** называется процесс, происходящий в теплоизолированной системе ( $\partial Q = 0$ )

**Политропическим** называется процесс, происходящий при постоянной теплоемкости (C=const)

Примеры политропических процессов:

- 1. Адиабатический:  $C=0, n=\gamma, PV^{\gamma}=const$
- 2. Изобарический:  $C = C_p, n = 0, P = const$
- 3. Изохорический:  $C = C_v, n = \infty, V = const$
- 4. Изотермический:  $C=\infty, n=1, T=const$

Уравнение адиабаты и политропы идеального газа.

$$\delta Q = C_V dT + P dV = 0; \ T = \frac{PV}{R} \quad \Rightarrow \quad dT = \frac{d(PV)}{R} = \frac{P dV + V dP}{R} = \frac{P dV + V dP}{C_P - C_V} \quad \Rightarrow \quad C_V \frac{P dV + V dP}{C_P - C_V} + P dV = 0 \Leftrightarrow C_V P dV + C_V V dP + C_P P dV - C_V P dV = 0$$
 Введём  $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ , тогда  $\gamma P dV + V dP = 0 \Leftrightarrow \gamma d(\ln V) + d(\ln P) = 0$  У идеального газа  $C_V = const, C_p = const \quad \Rightarrow \quad \gamma = const \quad \Rightarrow \quad d(\ln P V^\gamma) = 0$  В итоге получаем  $PV^\gamma = const -$ уравнение  $\Pi$ уассона.

Теперь выведем уравнение политропы.

$$\delta Q = CdT = C_V dT + PdV \Leftrightarrow (C - C_V) \frac{dT}{T} = R \frac{dV}{V} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (C - C_V) \ln T = R \ln V + const \Leftrightarrow \ln T - \ln \left( V^{\frac{R}{C - C_V}} \right) + const \Leftrightarrow TV^{-\frac{R}{C - C_V}} = const$$

Введём показатель политропы  $n=\frac{C-C_P}{C-C_V},$  тогда  $TV^{n-1}=const-$  **уравнение политропы**.

#### 7. Скорость звука в газах. Скорость истечения газа из отверстия.

**Скорость звука в газах.** Колебания плотности, связанные с ними колебания температуры в звуковой волне происходят так быстро, что из-за малой теплопроводности воздуха **теплообмен не играет никакой роли!** Разности температур между сгущениями и разрежениями воздуха в звуковой волне не успевают выравниваться ⇒ его

распространение можно считать адиабатическим

В уравнении адиабаты 
$$P \sim \rho^{\gamma} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_{\text{алиаб.}} = \gamma \frac{P}{\rho} = \gamma \frac{RT}{\mu} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad c_{\rm 3B} = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_{\rm agha6.}} = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}}.$$

Для воздуха  $\gamma=1.4;~\mu=28.8;$  при  $T=273~{
m K}~c_{_{\rm 3B}}\simeq330~{
m m/c}$ 

**Истечение газа из отверстия.** Исследуем адиабатическое ламинарное течение. Пусть изначально газ находился в сосуде при давлении  $P_1$  и температуре  $T_1$ , после он истекает в среду с температурой  $T_2$  и давлением  $P_2$ , известны все эти величины кроме  $T_2$ . Уравнение Бернулли:

$$\frac{v_1^2}{2} + \frac{P_1}{\rho_1} + gh_1 + u_1 = \frac{v_2^2}{2} + \frac{P_2}{\rho_2} + gh_2 + u_2, \tag{1}$$

gh=const, т.к. не меняется существенно вдоль трубки тока. Введём H=I=U+PV- энтальпия.  $i=u+Pv_{\rm уд.}$  — удельная энтальпия. Подставим і в (1)

$$\frac{v_1^2}{2} + i_1 = \frac{v_2^2}{2} = i_2$$

Если сосуд большой, а отверстие мало, то можно принять, что скорость газа в сосуде  $v_1=0 \quad \Rightarrow \quad v_2=\sqrt{2(i_1-i_2)}.$ 

В случае идеального газа  $(C_V = const)$ :  $i = u + \frac{P}{\rho} = \frac{C_V T}{\mu} + \frac{RT}{\mu} = \frac{C_P T}{\mu}$   $\Rightarrow$ 

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2}{\mu}C_P(T_1 - T_2)}$$

Вычислительная формула:  $\frac{P_1^{\gamma-1}}{T_1^{\gamma}}=\frac{P_2^{\gamma-1}}{T_2^{\gamma}}\Leftrightarrow T_2=T_1\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$ 

$$v = \left[ \frac{2}{\mu} C_P T_1 \left[ 1 - \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \right] \right]$$

Максимальная скорость достигается при истечении в вакуум:  $v_{\text{вак.}} = \sqrt{\frac{2}{\mu}C_PT}$  или

$$v_{\scriptscriptstyle \mathrm{BAK.}} = \sqrt{rac{2}{\mu} rac{\gamma}{\gamma - 1} RT} = \sqrt{rac{2}{\gamma - 1}} c_{\scriptscriptstyle \mathrm{3B.}}$$

#### 8. Цикл Карно. КПД машины Карно. Теоремы Карно.

**Цикл Карно. Тепловая машина** — устройство, преобразующее теплоту в работу или обратно и действует строго периодически.

**Машина Карно** — тепловая машина, работающая между двумя резервуарами с  $T_1$  и  $T_2$ , причём  $T_2 < T_1$ , по обратному циклу, состоящему из двух изотерм и двух адиабат (циклу Карно).

**КПД машины Карно. КПД тепловой машины** — отношение работы, произведенной машиной за один цикл, к теплоте, поглощенной в ходе рассматриваемого цикла.

$$\eta = \frac{A}{Q_{\rm H}} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} < 1$$

Рассчитаем КПД машины Карно. Рабочее тело - идеальный газ.

$$\begin{split} Q_{12} &= \delta U_{12} + A_{12} = RT_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right), \ \ Q_{34}' = -Q_{34} = -A_{34} = -RT_2 \ln \left(\frac{V_4}{V_3}\right) \\ T_1 V_2^{\gamma - 1} &= T_2 V_3^{\gamma - 1} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma - 1}, \ T_2 V_4^{\gamma - 1} = T_1 V_1^{\gamma - 1} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma - 1} \\ \frac{V_3}{V_2} &= \frac{V_4}{V_1} \quad \Rightarrow \quad Q_{34} = RT_2 \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right), \ \text{тогда} \ \eta = 1 - \frac{Q_{34}'}{Q_{12}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \end{split}$$

**Теоремы Карно. Первая теорема Карно:** КПД тепловой машины, работающей по циклу Карно, зависит только от температур  $T_1$  и  $T_2$  нагревателя и холодильника, но не зависит от устройства машины, а также от вида использованного рабочего вещества.

**Доказательство.** Рассмотрим две машины Карно с общим нагревателем  $T_1$  и холодильником  $T_2$ . Пусть КПД первой  $\eta$ , второй —  $\eta'$  и  $\eta > \eta'$ .

Пусть в результате m циклов первая машина совершила работу  $A=Q_1-Q_2$ , например подняв груз. Используем потенциальную энергию груза для запуска второй машины в обратном направлении, тогда в результате m' циклов над этой машиной будет совершена работа  $A'=Q_1'-Q_2' \Rightarrow$  за m+m' циклов нагреватель отдал  $Q_1-Q_1'$ , холодильник отдал  $Q_2'-Q_2$ , а совершённая работа  $A-A'=(Q_1-Q_2)-(Q_1'-Q_2')=\eta Q_1-\eta'Q_1'$ 

Используя постулат Томпсона-Планка о невозможности кругового процесса единственным результатом которого было бы совершение работы за счёт охлаждения теплового резервуара выберем m и m' так, что  $Q_1 - Q_1' = 0$ .

Т.к.  $Q_1 = mq_1, Q_1' = m'q_1'$ , где  $q_1$  и  $q_1'$  - теплота за 1 цикл; если  $q_1$  и  $q_1'$  соизмеримы, то всегда существуют m и m':  $Q_1 - Q_1' = 0$ . Если нет, то m и m' можно выбрать настолько большими, что равенство будет выполнено с любой точностью, заданной заранее, следовательно физически это возможно всегда.

Тогда в результате кругового процесса:

- 1. Состояние нагревателя не изменилось;
- 2.  $Q_2' Q_2 = (\eta \eta')Q_1 > 0$  отданное холодильником тепло;
- 3.  $\eta Q_1 \eta' Q_1' = (\eta \eta') Q_1 > 0$  совершенная машиной работа.

Таким образом единственным результатом кругового процесса будет произведение работы  $(\eta - \eta')Q_1 > 0$  за счет эквивалентного количества тепла, заимствованного у холодильника. Получаем противоречие с постулатом Томпсона–Планка, значит предположение  $\eta > \eta'$  — неверно, аналогично  $\eta < \eta$  — неверно, следовательно  $\eta = \eta'$ .

Вторая теорема Карно: КПД любой тепловой машины, работающей между двумя резервуарами, не может превышать КПД машины Карно, работающей между теми же

резервуарами.

Доказательство. Пусть машина получает элементарное количество теплоты  $\delta Q_1$  и отдаёт  $\delta Q_2,\ T_1$  и  $T_2$  — температуры нагревателя и холодильника остаются постоянными  $\int \frac{\delta Q_1}{T_1} - \int \frac{\delta Q_2}{T_2} \leqslant 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leqslant 0, \ \text{где } Q_1 - \text{полное количество тепла, полученное от нагревателя, а } Q_2 - \text{полное количество тепла, отданное холодильнику. Тогда} \\ \frac{Q_2}{Q_1} \geqslant \frac{T_2}{T_1} \Leftrightarrow \eta \equiv 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leqslant 1 - \frac{T_2}{T_1} \equiv \eta_{\text{Карно}}.$ 

9. Холодильная машина. Тепловой насос. Эффективность холодильной машины и теплового насоса, работающих по циклу Карно.

**Холодильная машина и её эффективность. Холодильная машина** — устройство, преобразующее работу в тепло, отбирая его у более холодного, и действующая строго периодически.

**КПД холодильный машины** — отношение отобранного у холодильника тепла к совершённой над рабочим телом работы.

$$\eta_{\rm x} = \frac{Q_2}{A'} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{Q_2/Q_1}{1 - \frac{Q_2}{Q_1}} = \frac{1 - \eta}{\eta} = \frac{1}{\eta} - 1,$$

где  $\eta - \mathrm{K}\Pi \Box$  машины Карно, работающей между теми же резервуарами.

**Тепловой насос и её эффективность. Тепловой насос** — устройство, аналогичное холодильной машине, передающее тепло более нагретому телу.

КПД теплового насоса — отношение отданного рабочим телом тепла к совершенной над ним работой  $\eta_{\text{тн}} = \frac{Q'}{A'} = \frac{1}{1 - \frac{Q_2}{Q_1}} = \frac{1}{\eta}$ 

10. Второе начало термодинамики. Неравенство и равенство Клаузиуса. Энтропия. Закон возрастания энтропии. Энтропия идеального газа.

Второе начало термодинамики. Формулировка Клаузиуса: невозможен круговой процесс, единственным результатом которого был бы переход тепла от более холодного тела к более нагретому.


**Формулировка Томпсона:** невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет охлаждения теплового резервуара. Формулировки Клаузиуса и Томпсона эквивалентны.

**Формулировка Планка:** невозможно построить периодически действующую машину, единственным результатом которой было бы поднятие груза за счёт охлаждения теплового резервуара.

**Неравенство Клаузиуса.** Имеем n тепловых резервуаров  $R_1, \ldots, R_n$  достаточно больших, чтобы в процесса теплообмена  $T_1, \ldots, T_n \simeq const.$ 

Таким образом система I совершила круговой процесс, заимствова  $Q_1$  у  $R_1, \ldots, Q_n$  у  $R_n$ , совершив  $A = Q_1 + \ldots + Q_n$ 

После совершения цикла возьмем  $R_0$  с  $T_0$ , также достаточно большой и n машин Карно  $K_1, \ldots, K_n$ , включив их как показано на рисунке. Синхронность их работы и количество не важно.



Для і-ой машины за 1 цикл: 
$$1 + \frac{Q_i'}{Q_{oi}} = 1 - \frac{T_i}{T_o} \Leftrightarrow \frac{Q_{oi}}{T_o} + \frac{Q_i'}{T_i} = 0.$$
 Суммируя по і:  $Q_o = \sum_i Q_{oi} = -T_o \sum_i \frac{Q_i'}{T_i}$ 

 $Q_o$  — общее количество теплоты, отданное  $R_o$ . Объединим все n циклов машин Карно с циклом I в один большой:  $R_o$  отдал  $Q_o$ ;  $R_1$  отдал  $Q_1 + Q_1'$ ; . . .  $R_n$  отдал  $Q_n + Q_n'$ . Совершена работа  $A = Q_o + (Q_1 + Q_1') + \dots (Q_n + Q_n')$ . В силу больших размеров  $R_1, \dots, R_n$  выберем в согласии с постулатом Томпсона-Планка  $Q_1', \dots, Q_n'$  так, что  $Q_1' + Q_1 = 0, i = \overline{1,n} \implies$  все тепловые резервуары вернутся

 $Q_i'+Q_i=0, i=\overline{1,n}$   $\Rightarrow$  все тепловые резервуары вернутся в исходное состояние, а  $R_o$  отдаст  $Q_o=T_o\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i}$ 

Таким образом совершается круговой процесс, за который отдано  $Q_o$  и совершена работа  $A=Q_o$ . Других изменений не произошло. Тогда  $A\leqslant 0$  из постулата Томпсона–Планка, значит  $Q_o\leqslant 0$ 

Переходя к пределу бесконечно большого числа тепловых резервуаров  $R_1, \ldots$ , обменивающихся бесконечно малыми порциями тепла с I и  $R_o$  получаем:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leqslant 0$$
 — неравенство Клаузиуса

T — температура теплового резервуара, с которым система в данным момент обменивается теплом. В квазистатическом цикле под T можно понимать температуру окружающей среды, так как обе температуры одинаковы.

Квазистатический процесс обратим, следовательно справедливо  $\oint \frac{\delta Q'}{T} \leqslant 0$ , где  $\delta Q'-$  элементарное количество теплоты, получаемое системой на отдельных участках процесса. Так как процесс идет через те же состояния, то  $\delta Q = -\delta Q' \Rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} \geqslant$ . А такое соотношение верно только тогда, когда

$$\oint\limits_{ ext{KBBBMCT}} rac{\delta Q}{T} = 0$$
 — равенство Клаузиуса

**Энтропия.** Рассмотрим 2 способа перехода из 1 в 2, каждый из которых — квазистатический процесс. Объединим их в круговой 1I2II1 и применим равенство Клаузиуса.

$$\int\limits_{1/2} \frac{\delta Q}{T} + \int\limits_{2/11} \frac{\delta Q}{T} = 0 \Leftrightarrow \int\limits_{1/2} \frac{\delta Q}{T} = \int\limits_{2/11} \frac{\delta Q}{T} - \text{приведённое количество теплоты}.$$

Таким образом приведённое количество теплоты, полученное системой при любом квазистатическом круговом процессе равно нулю **или** приведённое количество теплоты, полученное системой в квазистатическом процессе, не зависит от пути перехода, а определяется

лишь начальным и конечным состояниями.

Отсюда: **энтропия** — функция состояния системы, определённая с точностью до константы.

 $\Delta S \equiv \int_{1 \to 2} \frac{\delta Q}{T}, \ dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{kba3.}}$ 

Энтропия идеального газа. Для идеального газа:

$$\delta Q = C_V dT + P dV = C_V(T) dT + R \frac{dV}{V} T \Leftrightarrow dS = \frac{\delta Q}{T} = C_V(T) \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V}$$
$$S = \int C_V(T) \frac{dT}{T} + R \int \frac{dV}{V}$$

Если  $C_V$  не зависит от T, то  $S=\nu(C_v\ln(T)+R\ln\left(\frac{V}{\nu}\right)+const)$ . Всякий адиабатический процесс с  $\delta Q=0 \quad \Rightarrow \quad dS=0 \quad \Rightarrow \quad S=const$ .

Закон возрастания энтропии. Энтропия адиабатически изолированной системы не может убывать, она либо растёт, либо постоянна.

Система может переходить из 1 в 2 необратимо по І. Вернём её квазистатически по какомулибо ІІ. Тогда  $\oint \frac{\delta Q}{T} = \int\limits_I \frac{\delta Q}{T} + \int\limits_{II} \frac{\delta Q}{T} \leqslant 0$ . Так как  $\int\limits_{II} \frac{\delta Q}{T} = S_1 - S_2 \quad \Rightarrow \quad S_2 - S_1 \geqslant \int\limits_{1 \to 2} \frac{\delta Q}{T}$ . Если система адиабатически изолирована, то  $\delta Q = 0 \quad \Rightarrow \quad S_2 \geqslant S_1$ .

# 11. Термодинамические потенциалы. Метод получения соотношений Максвелла (соотношений взаимности).

**Термодинамические потенциалы. Термодинамические потенциалы** — функции определённых наборов термодинамических параметров, позволяющие находить все термодинамические характеристики системы, как функции этих параметров.

**Метод получения соотношений Максвелла (соотношений взаимности).** У Лёши Шевцова он представлен на примере вывод одного из потенциалов. В Сивухине похожая ситуация, так что пока что опустим этот пункт, а в следующем билете вы увидите, что это за метод и в чем его суть.

### 12. Свободная энергия Гельмгольца, термодинамический потенциал Гиббса. Уравнения Гиббса–Гельмгольца.

Свободная энергия Гельмгольца.

$$\Psi = \Psi(T, V) = U - TS \quad \Rightarrow \quad d\Psi = -PdV - SdT \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial T}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_T \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial T}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_T \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial T}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_T \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial T}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_T \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_T \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_T \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_V \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_V \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_V, \ -P = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_V \quad \Rightarrow \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \Psi}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial T \partial V} \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial V} \left( \frac{\partial \Psi}{\partial T} \right)_V = \frac{\partial}{\partial T} \left( \frac{\partial \Psi}{\partial V} \right)_T \Leftrightarrow \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

Вот такой метод получения данных соотношений через двойное дифференцирование и называется методом Максвелла.

Термодинамический потенциал Гиббса.

$$\begin{split} \Phi &= \Phi(T,P) = U - TS + PV \quad \Rightarrow \quad d\Phi = V dP - S dT \quad \Rightarrow \quad V = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)_T, \, -S = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial T}\right)_P \quad \Rightarrow \\ &\Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)_T = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial T}\right)_P \Leftrightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \end{split}$$

**Уравнения Гиббса-Гельмгольца.** Из свободной энергии Гельмгольца  $U=\Psi+TS$  подставим S полученное при частном дифференцировании, тогда  $U=\Psi-T\left(\frac{\partial\Psi}{\partial T}\right)_V$ . Проведем аналогичные действия с термодинамическим потенциалом Гиббса:  $I=\Phi-T\left(\frac{\partial\Phi}{\partial T}\right)_D$ . Данные соотношения называются **Уравнениями Гиббса-Гельмгольца** 

13. Внутренняя энергия как термодинамический потенциал. Связь производной  $(\frac{\partial U}{\partial V})_T$ с термическим уравнением состояния.

Внутренняя энергия как термодинамический потенциал.

$$U = U(S,V) \quad \Rightarrow \quad dU = TdS - PdV \quad \Rightarrow \quad T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V}, \quad -P = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} \quad \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} = \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} \Leftrightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V}$$

Связь производной  $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ с термическим уравнением состояния.

$$dU = TdS - PdV \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - P = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

Полученное соотношение устанавливает связь между калорическим и термическим уравнениями состояния.

14. Разность  $C_P - C_V$  для произвольной термодинамической системы.

$$CdT = dU + PdV = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} dT + \left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T}\right] dV$$

Полагая  $C = C_P$ :

$$C_P - C_V = \left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

воспользуемся соотношением из п. 13.2

$$C_P - C_V = T \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \left| \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -1 \right| = -T \frac{\left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P^2}{\left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T}$$

Поскольку  $\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T < 0$ , то  $C_P - C_V > 0$ .

### 15. Теплофизические свойства твёрдых тел. Адиабатическое растяжение упругого стержня.

**Теплофизические свойства твёрдых тел. Теплофизические свойства материала** – свойства, характеризующие поведение этого материала при изменении температуры, как-либо: теплоёмкость, теплопроводность, коэффициенты теплового расширения, температура плавления.

Адиабатическое растяжение упругого стержня. Уравнение состояния — f=f(l,T). При f=0  $l(T,0)=l_0(1+\alpha(T-T_0))$ , где  $l_0=l(T_0,0)$ ,  $\alpha$  — коэффициент линейного температурного расширения. При T=const согласно закону Гука:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{f}{ES_{\perp}} = \frac{l(T,f) - l(T,0)}{l(T,0)} \quad \Rightarrow \quad f = ES_{\perp} \left( \frac{l}{l_0(1 + \alpha[T - T_0])} - 1 \right)$$

В большинстве случаев тепловая деформация мала,  $\alpha |T-T_0| \ll 1$   $\Rightarrow$ 

$$\Rightarrow f = ES_{\perp} \left( \frac{l}{l_0} (1 - \alpha [T - T_0]) - 1 \right)$$

Предположен, что стержень окружён адиабатической оболочкой. При квазистатической деформации  $dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_l dT + \left(\frac{\partial S}{\partial l}\right)_T dl = 0 \Rightarrow dT = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial l}\right)_T}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_l} dl; \ \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_l = \left(\frac{\delta Q}{\partial T}\right)_l \frac{1}{T} = \frac{C_l}{T}$ 

$$PdV = -\sigma d(s_{\perp}l) = -\sigma S_{\perp}dl = -fdl \Rightarrow dU = TdS + fdl$$

$$\Psi=U-TS, d\Psi=-SdT+fdl$$
  $\Rightarrow$  метод Максвелла  $-\left(rac{\partial S}{\partial l}
ight)_T=\left(rac{\partial f}{\partial T}
ight)_L$ 

Откуда

$$dT = \frac{T}{C_l} \left( \frac{\partial f}{\partial T} \right)_l dl$$

Используя 
$$f: \Delta T = \int\limits_{l_0}^{l} \frac{T}{C_l} \left( \frac{\partial f}{\partial T} \right)_l dl = -\frac{ES_\perp \alpha}{2C_l l_0} T(l^2 - l_0^2) \simeq -\frac{ES_\perp \alpha}{C_l} T(l - l_0)$$

При адиабатическом растяжении  $(l > l_0)$  температура стержня понижается из-за совершения работы против внутренних сил притяжения молекул. Для идеального стержня (E = const):

$$U_{\text{деф.}} = V \frac{E\varepsilon^2}{2} = \Psi_{\text{деф.}}$$

Внутренняя энергия деформации совпадает со свободной энергией и явно не зависит от температуры.

16. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. Фазовое равновесие «жидкость – пар». Критическая точка.