The Python/C API

Release 3.13.2

Guido van Rossum and the Python development team

março 25, 2025

Python Software Foundation Email: docs@python.org

Sumário

1	Intro	odução	3		
	1.1	Padrões de codificação	3		
	1.2	Arquivos de inclusão	3		
	1.3	Macros úteis	4		
	1.4	Objetos, tipos e contagens de referências	7		
		1.4.1 Contagens de referências	7		
			10		
	1.5	±	10		
	1.6		12		
	1.7	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13		
2	10.4.1		1.		
2			15		
	2.1		15		
	2.2	1)	16		
			16		
			16		
		1 1	16		
		•	17		
	2.3	3 1	17		
	2.4	Conteúdo da API Limitada	17		
3	A ca	camada de nível muito alto			
4	Cont	tagem de Referências	49		
5	Man		- 2		
		anulando Exceções	D.1		
	5.1	1 3	53		
	5.1 5.2	Împressão e limpeza	53		
	5.2	Impressão e limpeza	53 54		
	5.2 5.3	Impressão e limpeza	53 54 57		
	5.2 5.3 5.4	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro	53 54 57 57		
	5.2 5.3 5.4 5.5	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal	53 54 57 57 61		
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal Classes de exceção	53 54 57 57 61 62		
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal Classes de exceção Objeto Exceção	53 54 57 57 61 62 62		
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal Classes de exceção Objeto Exceção Objetos de exceção Unicode	53 54 57 57 61 62 62 63		
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal Classes de exceção Objeto Exceção Objeto Exceção Unicode Controle de recursão	53 54 57 57 61 62 63 64		
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal Classes de exceção Objeto Exceção Objeto Exceção Unicode Controle de recursão Exceções Padrão	53 54 57 57 61 62 63 64 65		
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal Classes de exceção Objeto Exceção Objeto Exceção Unicode Controle de recursão Exceções Padrão	53 54 57 57 61 62 63 64		
6	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal Classes de exceção Objeto Exceção Objetos de exceção Unicode Controle de recursão Exceções Padrão Categorias de aviso padrão	53 54 57 57 61 62 63 64 65 66		
6	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	Impressão e limpeza Lançando exceções Emitindo advertências Consultando o indicador de erro Tratamento de sinal Classes de exceção Objeto Exceção Objeto Exceção Objetos de exceção Unicode Controle de recursão Exceções Padrão Categorias de aviso padrão tários Utilitários do sistema operacional	53 54 57 57 61 62 63 64 65 66		

	6.3	Process Control
	6.4	Importando módulos
	6.5	Suporte a <i>marshalling</i> de dados
	6.6	
	0.0	\mathcal{C}
		ϵ
	6.7	6.6.2 Construindo valores
	6.7	Conversão e formação de strings
	6.8	API do PyHash
	6.9	Reflexão
	6.10	Registro de codec e funções de suporte
		6.10.1 API de pesquisa de codec
		6.10.2 API de registro de tratamentos de erros de decodificação Unicode
	6.11	API C PyTime
		6.11.1 Tipos
		6.11.2 Funções de relógio
		6.11.3 Funções de relógio brutas
		6.11.4 Funções de conversão
	6.12	Suporte a Mapas do Perf
7	Cama	ada de Objetos Abstratos 95
	7.1	Protocolo de objeto
	7.2	Protocolo de chamada
		7.2.1 O protocolo <i>tp_call</i>
		7.2.2 O protocolo vectorcall
		7.2.3 API de chamada de objetos
		7.2.4 API de suporte a chamadas
	7.3	Protocolo de número
	7.4	Protocolo de sequência
	7.5	Protocolo de mapeamento
	7.6	Protocolo Iterador
	7.7	Protocolo de Buffer
		7.7.1 Estrutura de Buffer
		7.7.2 Tipos de solicitação do buffer
		7.7.3 Vetores Complexos
		7.7.4 Funções relacionadas ao Buffer
8	Cama	ada de Objetos Concretos 123
	8.1	Objetos Fundamentais
		8.1.1 Objetos tipo
		8.1.2 O Objeto None
	8.2	Objetos Numéricos
		8.2.1 Objetos Inteiros
		8.2.2 Objetos Booleanos
		8.2.3 Objetos de ponto flutuante
		8.2.4 Objetos números complexos
	8.3	Objetos Sequência
		8.3.1 Objetos Bytes
		8.3.2 Objetos byte array
		8.3.3 Objetos Unicode e Codecs
		8.3.4 Objeto tupla
		8.3.5 Objetos sequência de estrutura
		8.3.6 Objeto List
	8.4	Coleções
	J. 1	8.4.1 Objetos dicionários
		8.4.2 Objeto Set
	8.5	Objetos Função
	0.0	8.5.1 Objetos Função
		8.5.2 Objetos de Método de Instância

		8.5.3	Objetos método	. 175
		8.5.4	Objeto célula	. 176
		8.5.5	Objetos código	. 177
		8.5.6	Informação adicional	. 180
	8.6	Outros O	Objetos	
		8.6.1	Objetos arquivos	
		8.6.2	Objetos do Módulo	
		8.6.3	Objetos Iteradores	
		8.6.4	Objetos Descritores	
		8.6.5	Objetos Slice	
		8.6.6	Objetos MemoryView	
			Objetos referência fraca	
		8.6.7		
		8.6.8	Capsules	
		8.6.9	Objetos Frame	
		8.6.10	Objetos Geradores	
		8.6.11	Objetos corrotina	
		8.6.12	Objetos de variáveis de contexto	
		8.6.13	Objetos DateTime	
		8.6.14	Objetos de indicação de tipos	. 205
			finalização e threads	207
	9.1		inicialização do Python	
	9.2		s de configuração global	
	9.3		ando e encerrando o interpretador	
	9.4	Process-	wide parameters	. 214
	9.5	Thread S	State and the Global Interpreter Lock	
		9.5.1	Releasing the GIL from extension code	. 218
		9.5.2	Non-Python created threads	. 218
		9.5.3	Cuidados com o uso de fork()	. 219
		9.5.4	High-level API	. 219
		9.5.5	Low-level API	
	9.6		rpreter support	
		9.6.1	A Per-Interpreter GIL	
		9.6.2	Bugs and caveats	
	9.7		ções assíncronas	
	9.8		and Tracing	
	9.9		tracing	
			d Debugger Support	
			Local Storage Support	
	9.11		Thread Specific Storage (TSS) API	
			Thread Local Storage (TLS) API	
	0.12			
	9.12		nization Primitives	
		9.12.1	Python Critical Section API	. 234
10	Confi	ouracão	de Inicialização do Python	237
10)	
			StringList	
			onfig	
			alizar Python com PyPreConfig	
		PyConfi		
	10.7		tion with PyConfig	
			Configuration	
			ação do Python	
		-	Path Configuration	
			ArgcArgv()	
	10.12	Multi-Pl	nase Initialization Private Provisional API	. 257

11	Geren	nciamento de Memória	259
	11.1	Visão Geral	259
	11.2	Allocator Domains	260
	11.3	Raw Memory Interface	260
	11.4	Interface da Memória	261
	11.5	Alocadores de objeto	262
	11.6	Alocadores de memória padrão	263
		Alocadores de memória	
	11.8	Debug hooks on the Python memory allocators	265
		The pymalloc allocator	
		11.9.1 Customize pymalloc Arena Allocator	
	11.10	The mimalloc allocator	
	11.11	tracemalloc C API	268
		Exemplos	
		1	
12	Supor	rte a implementação de Objetos	269
	12.1	Alocando Objetos na Pilha	269
	12.2	Estruturas comuns de objetos	270
		12.2.1 Base object types and macros	270
		12.2.2 Implementing functions and methods	272
		12.2.3 Accessing attributes of extension types	275
	12.3	Type Object Structures	278
		12.3.1 Referências rápidas	279
		12.3.2 PyTypeObject Definition	283
		12.3.3 PyObject Slots	284
		12.3.4 PyVarObject Slots	285
		12.3.5 PyTypeObject Slots	
		12.3.6 Static Types	
		12.3.7 Tipos no heap	305
		12.3.8 Number Object Structures	
		12.3.9 Mapping Object Structures	
		12.3.10 Sequence Object Structures	
		12.3.11 Buffer Object Structures	
		12.3.12 Async Object Structures	
		12.3.13 Slot Type typedefs	
		12.3.14 Exemplos	
	12.4	Suporte a Coleta Cíclica de Lixo	
			316
		12.4.2 Querying Garbage Collector State	
13	API e	Versionamento de ABI	319
1.4	A DI C	N. J	221
14	API	C de monitoramento	321
15	Gerar	ndo eventos de execução	323
10			3 2 3
	13.1	Gerenciando o Estado de um Monitoramento	<i>32</i> ¬
A	Gloss	ário	329
В	Sobre	esta documentação	347
	B.1		347
C		3	349
			349
	C.2	Termos e condições para acessar ou usar Python	
		C.2.1 PYTHON SOFTWARE FOUNDATION LICENSE VERSION 2	
		C.2.2 ACORDO DE LICENCIAMENTO DA BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0	
		C.2.3 CONTRATO DE LICENÇA DA CNRI PARA O PYTHON 1.6.1	
		C.2.4 ACORDO DE LICENÇA DA CWI PARA PYTHON 0.9.0 A 1.2	353

	C.2.5	ZERO-CLAUSE BSD LICENSE FOR CODE IN THE PYTHON DOCUMENTATION.	353
C.3	Licença	s e Reconhecimentos para Software Incorporado	353
	C.3.1	Mersenne Twister	353
	C.3.2	Soquetes	354
	C.3.3	Serviços de soquete assíncrono	355
	C.3.4	Gerenciamento de cookies	355
	C.3.5	Rastreamento de execução	356
	C.3.6	Funções UUencode e UUdecode	356
	C.3.7	Chamadas de procedimento remoto XML	357
	C.3.8	test_epoll	357
	C.3.9	kqueue de seleção	358
	C.3.10	SipHash24	
	C.3.11	strtod e dtoa	359
	C.3.12	OpenSSL	359
	C.3.13	expat	363
	C.3.14	libffi	363
	C.3.15	zlib	364
	C.3.16	cfuhash	364
	C.3.17	libmpdec	365
	C.3.18	Conjunto de testes C14N do W3C	
	C.3.19	mimalloc	366
	C.3.20	asyncio	
	C.3.21	Global Unbounded Sequences (GUS)	367
D Dire	itos auto	rais	369
Índice			371

Este manual documenta a API usada por programadores C e C++ que desejam escrever módulos de extensões ou embutir Python. É um complemento para extending-index, que descreve os princípios gerais da escrita de extensões mas não documenta as funções da API em detalhes.

Sumário 1

2 Sumário

CAPÍTULO 1

Introdução

A Interface de Programação de Aplicações (API) para Python fornece aos programadores C e C++ acesso ao interpretador Python em uma variedade de níveis. A API pode ser usada igualmente em C++, mas, para abreviar, geralmente é chamada de API Python/C. Existem dois motivos fundamentalmente diferentes para usar a API Python/C. A primeira razão é escrever *módulos de extensão* para propósitos específicos; esses são módulos C que estendem o interpretador Python. Este é provavelmente o uso mais comum. O segundo motivo é usar Python como um componente em uma aplicação maior; esta técnica é geralmente referida como *incorporação* Python em uma aplicação.

Escrever um módulo de extensão é um processo relativamente bem compreendido, no qual uma abordagem de "livro de receitas" funciona bem. Existem várias ferramentas que automatizam o processo até certo ponto. Embora as pessoas tenham incorporado o Python em outras aplicações desde sua existência inicial, o processo de incorporação do Python é menos direto do que escrever uma extensão.

Muitas funções da API são úteis independentemente de você estar incorporando ou estendendo o Python; além disso, a maioria das aplicações que incorporam Python também precisará fornecer uma extensão customizada, portanto, é provavelmente uma boa ideia se familiarizar com a escrita de uma extensão antes de tentar incorporar Python em uma aplicação real.

1.1 Padrões de codificação

Se você estiver escrevendo código C para inclusão no CPython, **deve** seguir as diretrizes e padrões definidos na **PEP 7**. Essas diretrizes se aplicam independentemente da versão do Python com a qual você está contribuindo. Seguir essas convenções não é necessário para seus próprios módulos de extensão de terceiros, a menos que você eventualmente espere contribuí-los para o Python.

1.2 Arquivos de inclusão

Todas as definições de função, tipo e macro necessárias para usar a API Python/C estão incluídas em seu código pela seguinte linha:

```
#define PY_SSIZE_T_CLEAN
#include <Python.h>
```

Isso implica a inclusão dos seguintes cabeçalhos padrão: <stdio.h>, <string.h>, <errno.h>, <limits.h>,
<assert.h> e <stdlib.h> (se disponível).

Nota

Uma vez que Python pode definir algumas definições de pré-processador que afetam os cabeçalhos padrão em alguns sistemas, você deve incluir Python.h antes de quaisquer cabeçalhos padrão serem incluídos.

É recomendável sempre definir PY_SSIZE_T_CLEAN antes de incluir Python.h. Veja Análise de argumentos e construção de valores para uma descrição desta macro.

Todos os nomes visíveis ao usuário definidos por Python.h (exceto aqueles definidos pelos cabeçalhos padrão incluídos) têm um dos prefixos Py ou Py. Nomes começando com Py são para uso interno pela implementação Python e não devem ser usados por escritores de extensão. Os nomes dos membros da estrutura não têm um prefixo reservado.

1 Nota

O código do usuário nunca deve definir nomes que começam com Py ou _Py. Isso confunde o leitor e coloca em risco a portabilidade do código do usuário para versões futuras do Python, que podem definir nomes adicionais começando com um desses prefixos.

Os arquivos de cabeçalho são normalmente instalados com Python. No Unix, eles estão localizados nos diretórios prefix/include/pythonversion/ e exec_prefix/include/pythonversion/, onde prefix e exec_prefix são definidos pelos parâmetros correspondentes ao script configure e version do Python é '%d.%d' % sys.version_info[:2]. No Windows, os cabeçalhos são instalados em prefix/include, onde prefix é o diretório de instalação especificado para o instalador.

Para incluir os cabeçalhos, coloque os dois diretórios (se diferentes) no caminho de pesquisa do compilador para as inclusões. Não coloque os diretórios pais no caminho de busca e então use #include <pythonX.Y/Python. h>; isto irá quebrar em compilações multiplataforma, uma vez que os cabeçalhos independentes da plataforma em prefix incluem os cabeçalhos específicos da plataforma de exec_prefix.

Os usuários de C++ devem notar que embora a API seja definida inteiramente usando C, os arquivos de cabeçalho declaram apropriadamente os pontos de entrada como extern "C". Como resultado, não há necessidade de fazer nada especial para usar a API do C++.

1.3 Macros úteis

Diversas macros úteis são definidas nos arquivos de cabeçalho do Python. Muitas são definidas mais próximas de onde são úteis (por exemplo, Py_RETURN_NONE). Outras de utilidade mais geral são definidas aqui. Esta não é necessariamente uma lista completa.

PyMODINIT_FUNC

Declara uma função de inicialização do módulo de extensão PyInit. O tipo de retorno da função é PyObject*. A macro declara quaisquer declarações de ligação especial necessárias pela plataforma e, para C++, declara a função como extern "C".

A função de inicialização deve ser nomeada PyInit_name, onde name é o nome do módulo, e deve ser o único item não-static definido no arquivo do módulo. Exemplo:

```
static struct PyModuleDef spam_module = {
   PyModuleDef_HEAD_INIT,
    .m_name = "spam",
};
PyMODINIT_FUNC
PyInit_spam (void)
```

(continua na próxima página)

```
return PyModule_Create(&spam_module);
}
```

Py_ABS(X)

Retorna o valor absoluto de x.

Adicionado na versão 3.3.

Py_ALWAYS_INLINE

Pede ao compilador para sempre embutir uma função em linha estática. O compilador pode ignorá-lo e decide não inserir a função.

Ele pode ser usado para inserir funções em linha estáticas críticas de desempenho ao compilar Python no modo de depuração com função de inserir em linha desabilitada. Por exemplo, o MSC desabilita a função de inserir em linha ao compilar no modo de depuração.

Marcar cegamente uma função em linha estática com Py_ALWAYS_INLINE pode resultar em desempenhos piores (devido ao aumento do tamanho do código, por exemplo). O compilador geralmente é mais inteligente que o desenvolvedor para a análise de custo/benefício.

Se o Python tiver sido compilado em modo de depuração (se a macro Py_DEBUG estiver definida), a macro Py_ALWAYS_INLINE não fará nada.

Deve ser especificado antes do tipo de retorno da função. Uso:

```
static inline Py_ALWAYS_INLINE int random(void) { return 4; }
```

Adicionado na versão 3.11.

Py_CHARMASK (c)

O argumento deve ser um caractere ou um número inteiro no intervalo [-128, 127] ou [0, 255]. Esta macro retorna c convertido em um unsigned char.

Py_DEPRECATED (version)

Use isso para declarações descontinuadas. A macro deve ser colocada antes do nome do símbolo.

Exemplo:

```
Py_DEPRECATED(3.8) PyAPI_FUNC(int) Py_OldFunction(void);
```

Alterado na versão 3.8: Suporte a MSVC foi adicionado.

Py GETENV(S)

Como getenv(s), mas retorna NULL se a opção -E foi passada na linha de comando (veja *PyConfig. use_environment*).

$Py_MAX(x, y)$

Retorna o valor máximo entre x e y.

Adicionado na versão 3.3.

Py_MEMBER_SIZE (type, member)

Retorna o tamanho do member de uma estrutura (type) em bytes.

Adicionado na versão 3.6.

$Py_MIN(x, y)$

Retorna o valor mínimo entre x e y.

Adicionado na versão 3.3.

1.3. Macros úteis 5

Py_NO_INLINE

Desabilita a inserção em linha em uma função. Por exemplo, isso reduz o consumo da pilha C: útil em compilações LTO+PGO que faz uso intenso de inserção em linha de código (veja bpo-33720).

Uso:

```
Py_NO_INLINE static int random(void) { return 4; }
```

Adicionado na versão 3.11.

Py_STRINGIFY(X)

Converte x para uma string C. Por exemplo, Py_STRINGIFY (123) retorna "123".

Adicionado na versão 3.4.

Py UNREACHABLE ()

Use isso quando você tiver um caminho de código que não pode ser alcançado por design. Por exemplo, na cláusula default: em uma instrução switch para a qual todos os valores possíveis são incluídos nas instruções case. Use isto em lugares onde você pode ficar tentado a colocar uma chamada assert (0) ou abort ().

No modo de lançamento, a macro ajuda o compilador a otimizar o código e evita um aviso sobre código inacessível. Por exemplo, a macro é implementada com __builtin_unreachable() no GCC em modo de lançamento.

Um uso para Py_UNREACHABLE () é seguir uma chamada de uma função que nunca retorna, mas que não é declarada com _Py_NO_RETURN.

Se um caminho de código for um código muito improvável, mas puder ser alcançado em casos excepcionais, esta macro não deve ser usada. Por exemplo, sob condição de pouca memória ou se uma chamada de sistema retornar um valor fora do intervalo esperado. Nesse caso, é melhor relatar o erro ao chamador. Se o erro não puder ser reportado ao chamador, <code>Py_FatalError()</code> pode ser usada.

Adicionado na versão 3.7.

Py_UNUSED (arg)

Use isso para argumentos não usados em uma definição de função para silenciar avisos do compilador. Exemplo: int func(int a, int Py_UNUSED(b)) { return a; }.

Adicionado na versão 3.4.

PyDoc_STRVAR (name, str)

Cria uma variável com o nome name que pode ser usada em docstrings. Se o Python for compilado sem docstrings, o valor estará vazio.

Use PyDoc_STRVAR para docstrings para ter suporte à compilação do Python sem docstrings, conforme especificado em PEP 7.

Exemplo:

PyDoc_STR (str)

Cria uma docstring para a string de entrada fornecida ou uma string vazia se docstrings estiverem desabilitadas.

Use PyDoc_STR ao especificar docstrings para ter suporte à compilação do Python sem docstrings, conforme especificado em PEP 7.

Exemplo:

1.4 Objetos, tipos e contagens de referências

A maioria das funções da API Python/C tem um ou mais argumentos, bem como um valor de retorno do tipo PyObject*. Este tipo é um ponteiro para um tipo de dados opaco que representa um objeto Python arbitrário. Como todos os tipos de objeto Python são tratados da mesma maneira pela linguagem Python na maioria das situações (por exemplo, atribuições, regras de escopo e passagem de argumento), é adequado que eles sejam representados por um único tipo C. Quase todos os objetos Python vivem na pilha: você nunca declara uma variável automática ou estática do tipo PyObject, variáveis de apenas ponteiro do tipo PyObject* podem ser declaradas. A única exceção são os objetos de tipo; uma vez que estes nunca devem ser desalocados, eles são normalmente objetos estáticos PyTypeObject.

Todos os objetos Python (mesmo inteiros Python) têm um *tipo* e uma *contagem de referências*. O tipo de um objeto determina que tipo de objeto ele é (por exemplo, um número inteiro, uma lista ou uma função definida pelo usuário; existem muitos mais, conforme explicado em types). Para cada um dos tipos conhecidos, há uma macro para verificar se um objeto é desse tipo; por exemplo, PyList_Check (a) é verdadeiro se (e somente se) o objeto apontado por *a* for uma lista Python.

1.4.1 Contagens de referências

The reference count is important because today's computers have a finite (and often severely limited) memory size; it counts how many different places there are that have a *strong reference* to an object. Such a place could be another object, or a global (or static) C variable, or a local variable in some C function. When the last *strong reference* to an object is released (i.e. its reference count becomes zero), the object is deallocated. If it contains references to other objects, those references are released. Those other objects may be deallocated in turn, if there are no more references to them, and so on. (There's an obvious problem with objects that reference each other here; for now, the solution is "don't do that.")

Reference counts are always manipulated explicitly. The normal way is to use the macro $Py_INCREF()$ to take a new reference to an object (i.e. increment its reference count by one), and $Py_DECREF()$ to release that reference (i.e. decrement the reference count by one). The $Py_DECREF()$ macro is considerably more complex than the incref one, since it must check whether the reference count becomes zero and then cause the object's deallocator to be called. The deallocator is a function pointer contained in the object's type structure. The type-specific deallocator takes care of releasing references for other objects contained in the object if this is a compound object type, such as a list, as well as performing any additional finalization that's needed. There's no chance that the reference count can overflow; at least as many bits are used to hold the reference count as there are distinct memory locations in virtual memory (assuming sizeof (Py_ssize_t) >= sizeof (void*)). Thus, the reference count increment is a simple operation.

It is not necessary to hold a *strong reference* (i.e. increment the reference count) for every local variable that contains a pointer to an object. In theory, the object's reference count goes up by one when the variable is made to point to it and it goes down by one when the variable goes out of scope. However, these two cancel each other out, so at the end the reference count hasn't changed. The only real reason to use the reference count is to prevent the object from being deallocated as long as our variable is pointing to it. If we know that there is at least one other reference to the object that lives at least as long as our variable, there is no need to take a new *strong reference* (i.e. increment the reference count) temporarily. An important situation where this arises is in objects that are passed as arguments to C functions in an extension module that are called from Python; the call mechanism guarantees to hold a reference to every argument for the duration of the call.

However, a common pitfall is to extract an object from a list and hold on to it for a while without taking a new reference. Some other operation might conceivably remove the object from the list, releasing that reference, and possibly deallocating it. The real danger is that innocent-looking operations may invoke arbitrary Python code which could do this; there is a code path which allows control to flow back to the user from a <code>Py_DECREF()</code>, so almost any operation is potentially dangerous.

A safe approach is to always use the generic operations (functions whose name begins with PyObject_, PyNumber_, PySequence_ or PyMapping_). These operations always create a new *strong reference* (i.e. increment the reference count) of the object they return. This leaves the caller with the responsibility to call Py_DECREF() when they are done with the result; this soon becomes second nature.

Detalhes da contagem de referências

The reference count behavior of functions in the Python/C API is best explained in terms of *ownership of references*. Ownership pertains to references, never to objects (objects are not owned: they are always shared). "Owning a reference" means being responsible for calling Py_DECREF on it when the reference is no longer needed. Ownership can also be transferred, meaning that the code that receives ownership of the reference then becomes responsible for eventually releasing it by calling $Py_DECREF()$ or $Py_XDECREF()$ when it's no longer needed—or passing on this responsibility (usually to its caller). When a function passes ownership of a reference on to its caller, the caller is said to receive a *new* reference. When no ownership is transferred, the caller is said to *borrow* the reference. Nothing needs to be done for a *borrowed reference*.

Por outro lado, quando uma função de chamada passa uma referência a um objeto, há duas possibilidades: a função *rouba* uma referência ao objeto, ou não. *Roubar uma referência* significa que quando você passa uma referência para uma função, essa função presume que agora ela possui essa referência e você não é mais responsável por ela.

Poucas funções roubam referências; as duas exceções notáveis são <code>PyList_SetItem()</code> e <code>PyTuple_SetItem()</code>, que roubam uma referência para o item (mas não para a tupla ou lista na qual o item é colocado!). Essas funções foram projetadas para roubar uma referência devido a um idioma comum para preencher uma tupla ou lista com objetos recém-criados; por exemplo, o código para criar a tupla (1, 2, "three") pode ser parecido com isto (esquecendo o tratamento de erros por enquanto; uma maneira melhor de codificar isso é mostrada abaixo):

```
PyObject *t;

t = PyTuple_New(3);
PyTuple_SetItem(t, 0, PyLong_FromLong(1L));
PyTuple_SetItem(t, 1, PyLong_FromLong(2L));
PyTuple_SetItem(t, 2, PyUnicode_FromString("three"));
```

Aqui, $PyLong_FromLong()$ retorna uma nova referência que é imediatamente roubada por $PyTuple_SetItem()$. Quando você quiser continuar usando um objeto, embora a referência a ele seja roubada, use $Py_INCREF()$ para obter outra referência antes de chamar a função de roubo de referência.

A propósito, <code>PyTuple_SetItem()</code> é a *única* maneira de definir itens de tupla; <code>PySequence_SetItem()</code> e <code>PyObject_SetItem()</code> se recusam a fazer isso, pois tuplas são um tipo de dados imutável. Você só deve usar <code>PyTuple_SetItem()</code> para tuplas que você mesmo está criando.

O código equivalente para preencher uma lista pode ser escrita usando PyList_New() e PyList_SetItem().

No entanto, na prática, você raramente usará essas maneiras de criar e preencher uma tupla ou lista. Existe uma função genérica, <code>Py_BuildValue()</code>, que pode criar objetos mais comuns a partir de valores C, dirigidos por uma string de formato. Por exemplo, os dois blocos de código acima podem ser substituídos pelos seguintes (que também cuidam da verificação de erros):

```
PyObject *tuple, *list;

tuple = Py_BuildValue("(iis)", 1, 2, "three");
list = Py_BuildValue("[iis]", 1, 2, "three");
```

It is much more common to use <code>PyObject_SetItem()</code> and friends with items whose references you are only borrowing, like arguments that were passed in to the function you are writing. In that case, their behaviour regarding references is much saner, since you don't have to take a new reference just so you can give that reference away ("have it be stolen"). For example, this function sets all items of a list (actually, any mutable sequence) to a given item:

```
Py_ssize_t i, n;

n = PyObject_Length(target);
if (n < 0)
    return -1;
for (i = 0; i < n; i++) {
    PyObject *index = PyLong_FromSsize_t(i);
    if (!index)
        return -1;
    if (PyObject_SetItem(target, index, item) < 0) {
        Py_DECREF(index);
        return -1;
    }
    Py_DECREF(index);
}
return 0;
}</pre>
```

A situação é ligeiramente diferente para os valores de retorno da função. Embora passar uma referência para a maioria das funções não altere suas responsabilidades de propriedade para aquela referência, muitas funções que retornam uma referência a um objeto fornecem a propriedade da referência. O motivo é simples: em muitos casos, o objeto retornado é criado instantaneamente e a referência que você obtém é a única referência ao objeto. Portanto, as funções genéricas que retornam referências a objetos, como <code>PyObject_GetItem()</code> e <code>PySequence_GetItem()</code>, sempre retornam uma nova referência (o chamador torna-se o dono da referência).

É importante perceber que se você possui uma referência retornada por uma função depende de qual função você chama apenas — a plumagem (o tipo do objeto passado como um argumento para a função) não entra nela! Assim, se você extrair um item de uma lista usando <code>PyList_GetItem()</code>, você não possui a referência — mas se obtiver o mesmo item da mesma lista usando <code>PySequence_GetItem()</code> (que leva exatamente os mesmos argumentos), você possui uma referência ao objeto retornado.

Aqui está um exemplo de como você poderia escrever uma função que calcula a soma dos itens em uma lista de inteiros; uma vez usando <code>PyList_GetItem()</code>, e uma vez usando <code>PySequence_GetItem()</code>.

```
long
sum_list(PyObject *list)
    Py_ssize_t i, n;
    long total = 0, value;
   PyObject *item;
    n = PyList_Size(list);
    if (n < 0)
       return -1; /* Not a list */
    for (i = 0; i < n; i++) {</pre>
        item = PyList_GetItem(list, i); /* Can't fail */
        if (!PyLong_Check(item)) continue; /* Skip non-integers */
        value = PyLong_AsLong(item);
        if (value == -1 && PyErr_Occurred())
            /* Integer too big to fit in a C long, bail out */
            return -1;
        total += value;
    return total;
```

long

(continua na próxima página)

```
sum_sequence(PyObject *sequence)
    Py_ssize_t i, n;
    long total = 0, value;
    PyObject *item;
    n = PySequence_Length(sequence);
    if (n < 0)
        return -1; /* Has no length */
    for (i = 0; i < n; i++) {</pre>
        item = PySequence_GetItem(sequence, i);
        if (item == NULL)
            return -1; /* Not a sequence, or other failure */
        if (PyLong_Check(item)) {
            value = PyLong_AsLong(item);
            Py_DECREF (item);
            if (value == -1 && PyErr_Occurred())
                /* Integer too big to fit in a C long, bail out */
                return -1;
            total += value;
        else {
            Py_DECREF(item); /* Discard reference ownership */
    return total;
```

1.4.2 Tipos

Existem alguns outros tipos de dados que desempenham um papel significativo na API Python/C; a maioria são tipos C simples, como int, long, double e char*. Alguns tipos de estrutura são usados para descrever tabelas estáticas usadas para listar as funções exportadas por um módulo ou os atributos de dados de um novo tipo de objeto, e outro é usado para descrever o valor de um número complexo. Eles serão discutidos junto com as funções que os utilizam.

$type \ {\tt Py_ssize_t}$

Parte da ABI Estável. Um tipo integral assinado tal que sizeof (Py_ssize_t) == sizeof (size_t). C99 não define tal coisa diretamente (size_t é um tipo integral não assinado). Veja PEP 353 para mais detalhes. PY_SSIZE_T_MAX é o maior valor positivo do tipo Py_ssize_t.

1.5 Exceções

O programador Python só precisa lidar com exceções se o tratamento de erros específico for necessário; as exceções não tratadas são propagadas automaticamente para o chamador, depois para o chamador e assim por diante, até chegarem ao interpretador de nível superior, onde são relatadas ao usuário acompanhadas por um traceback (situação da pilha de execução).

Para programadores C, entretanto, a verificação de erros sempre deve ser explícita. Todas as funções na API Python/C podem levantar exceções, a menos que uma declaração explícita seja feita de outra forma na documentação de uma função. Em geral, quando uma função encontra um erro, ela define uma exceção, descarta todas as referências de objeto de sua propriedade e retorna um indicador de erro. Se não for documentado de outra forma, este indicador é NULL ou -1, dependendo do tipo de retorno da função. Algumas funções retornam um resultado booleano verdadeiro/falso, com falso indicando um erro. Muito poucas funções não retornam nenhum indicador de erro explícito ou têm um valor de retorno ambíguo e requerem teste explícito para erros com <code>PyErr_Occurred()</code>. Essas exceções são sempre documentadas explicitamente.

O estado de exceção é mantido no armazenamento por thread (isso é equivalente a usar o armazenamento global em

uma aplicação sem thread). Uma thread pode estar em um de dois estados: ocorreu uma exceção ou não. A função $PyErr_Occurred()$ pode ser usada para verificar isso: ela retorna uma referência emprestada ao objeto do tipo de exceção quando uma exceção ocorreu, e NULL caso contrário. Existem várias funções para definir o estado de exceção: $PyErr_SetString()$ é a função mais comum (embora não a mais geral) para definir o estado de exceção, e $PyErr_Clear()$ limpa o estado da exceção.

O estado de exceção completo consiste em três objetos (todos os quais podem ser NULL): o tipo de exceção, o valor de exceção correspondente e o traceback. Eles têm os mesmos significados que o resultado do Python de sys. exc_info(); no entanto, eles não são os mesmos: os objetos Python representam a última exceção sendo tratada por uma instrução Python try ... except, enquanto o estado de exceção de nível C só existe enquanto uma exceção está sendo transmitido entre funções C até atingir o loop principal do interpretador de bytecode Python, que se encarrega de transferi-lo para sys.exc_info() e amigos.

Observe que a partir do Python 1.5, a maneira preferida e segura para thread para acessar o estado de exceção do código Python é chamar a função <code>sys.exc_info()</code>, que retorna o estado de exceção por thread para o código Python. Além disso, a semântica de ambas as maneiras de acessar o estado de exceção mudou, de modo que uma função que captura uma exceção salvará e restaurará o estado de exceção de seu segmento de modo a preservar o estado de exceção de seu chamador. Isso evita bugs comuns no código de tratamento de exceções causados por uma função aparentemente inocente sobrescrevendo a exceção sendo tratada; também reduz a extensão da vida útil frequentemente indesejada para objetos que são referenciados pelos quadros de pilha no traceback.

Como princípio geral, uma função que chama outra função para realizar alguma tarefa deve verificar se a função chamada levantou uma exceção e, em caso afirmativo, passar o estado da exceção para seu chamador. Ele deve descartar todas as referências de objeto que possui e retornar um indicador de erro, mas *não* deve definir outra exceção — que sobrescreveria a exceção que acabou de ser gerada e perderia informações importantes sobre a causa exata do erro.

A simple example of detecting exceptions and passing them on is shown in the <code>sum_sequence()</code> example above. It so happens that this example doesn't need to clean up any owned references when it detects an error. The following example function shows some error cleanup. First, to remind you why you like Python, we show the equivalent Python code:

```
def incr_item(dict, key):
    try:
        item = dict[key]
    except KeyError:
        item = 0
        dict[key] = item + 1
```

Aqui está o código C correspondente, em toda sua glória:

```
int
incr_item(PyObject *dict, PyObject *key)
{
    /* Objects all initialized to NULL for Py_XDECREF */
    PyObject *item = NULL, *const_one = NULL, *incremented_item = NULL;
    int rv = -1; /* Return value initialized to -1 (failure) */

    item = PyObject_GetItem(dict, key);
    if (item == NULL) {
        /* Handle KeyError only: */
        if (!PyErr_ExceptionMatches(PyExc_KeyError))
            goto error;

        /* Clear the error and use zero: */
        PyErr_Clear();
        item = PyLong_FromLong(OL);
        if (item == NULL)
            goto error;
}

        (continua na próxima página)
```

1.5. Exceções 11

```
const_one = PyLong_FromLong(1L);
   if (const_one == NULL)
       goto error;
   incremented_item = PyNumber_Add(item, const_one);
   if (incremented_item == NULL)
       goto error;
   if (PyObject_SetItem(dict, key, incremented_item) < 0)</pre>
       goto error;
   rv = 0; /* Success */
   /* Continue with cleanup code */
error:
   /* Cleanup code, shared by success and failure path */
   /* Use Py_XDECREF() to ignore NULL references */
   Py_XDECREF (item);
   Py_XDECREF (const_one);
   Py_XDECREF (incremented_item);
   return rv; /* -1 for error, 0 for success */
```

Este exemplo representa um uso endossado da instrução goto em C! Ele ilustra o uso de <code>PyErr_ExceptionMatches()</code> e <code>PyErr_Clear()</code> para lidar com exceções específicas, e o uso de <code>Py_XDECREF()</code> para descartar referências de propriedade que podem ser <code>NULL</code> (observe o 'X' no nome; <code>Py_DECREF()</code> travaria quando confrontado com uma referência <code>NULL</code>). É importante que as variáveis usadas para manter as referências de propriedade sejam inicializadas com <code>NULL</code> para que isso funcione; da mesma forma, o valor de retorno proposto é inicializado para –1 (falha) e apenas definido para sucesso após a chamada final feita ser bem sucedida.

1.6 Incorporando Python

A única tarefa importante com a qual apenas os incorporadores (em oposição aos escritores de extensão) do interpretador Python precisam se preocupar é a inicialização e, possivelmente, a finalização do interpretador Python. A maior parte da funcionalidade do interpretador só pode ser usada após a inicialização do interpretador.

A função de inicialização básica é *Py_Initialize()*. Isso inicializa a tabela de módulos carregados e cria os módulos fundamentais builtins, __main__ e sys. Ela também inicializa o caminho de pesquisa de módulos (sys.path).

Py_Initialize() não define a "lista de argumentos de script" (sys.argv). Se esta variável for necessária para o código Python que será executado posteriormente, PyConfig.argv e PyConfig.parse_argv devem estar definidas; veja Configuração de inicialização do Python.

Na maioria dos sistemas (em particular, no Unix e no Windows, embora os detalhes sejam ligeiramente diferentes), $Py_Initialize()$ calcula o caminho de pesquisa de módulos com base em sua melhor estimativa para a localização do executável do interpretador Python padrão, presumindo que a biblioteca Python é encontrada em um local fixo em relação ao executável do interpretador Python. Em particular, ele procura por um diretório chamado lib/pythonX. Y relativo ao diretório pai onde o executável chamado python é encontrado no caminho de pesquisa de comandos do shell (a variável de ambiente PATH).

Por exemplo, se o executável Python for encontrado em /usr/local/bin/python, ele presumirá que as bibliotecas estão em /usr/local/lib/pythonX.Y. (Na verdade, este caminho particular também é o local reserva, usado quando nenhum arquivo executável chamado python é encontrado ao longo de PATH.) O usuário pode substituir este comportamento definindo a variável de ambiente PYTHONHOME, ou insira diretórios adicionais na frente do caminho padrão definindo PYTHONPATH.

The embedding application can steer the search by setting $PyConfig.program_name\ before\ calling\ Py_InitializeFromConfig()$. Note that PYTHONHOME still overrides this and PYTHONPATH is still inserted in front of the standard path. An application that requires total control has to provide its own implementation of $Py_GetPath()$, $Py_GetPrefix()$, $Py_GetExecPrefix()$, and $Py_GetProgramFullPath()$ (all defined in Modules/getpath.c).

Às vezes, é desejável "desinicializar" o Python. Por exemplo, a aplicação pode querer iniciar novamente (fazer outra chamada para $Py_Initialize()$) ou a aplicação simplesmente termina com o uso de Python e deseja liberar memória alocada pelo Python. Isso pode ser feito chamando $Py_FinalizeEx()$. A função $Py_IsInitialized()$ retorna verdadeiro se o Python está atualmente no estado inicializado. Mais informações sobre essas funções são fornecidas em um capítulo posterior. Observe que $Py_FinalizeEx()$ não libera toda a memória alocada pelo interpretador Python, por exemplo, a memória alocada por módulos de extensão atualmente não pode ser liberada.

1.7 Compilações de depuração

Python pode ser compilado com várias macros para permitir verificações extras do interpretador e módulos de extensão. Essas verificações tendem a adicionar uma grande quantidade de sobrecarga ao tempo de execução, portanto, não são habilitadas por padrão.

Uma lista completa dos vários tipos de compilações de depuração está no arquivo Misc/SpecialBuilds.txt na distribuição do código-fonte do Python. Estão disponíveis compilações que oferecem suporte ao rastreamento de contagens de referências, depuração do alocador de memória ou criação de perfil de baixo nível do laço do interpretador principal. Apenas as compilações usadas com mais frequência serão descritas no restante desta seção.

Py_DEBUG

Compiling the interpreter with the Py_DEBUG macro defined produces what is generally meant by a debug build of Python. Py_DEBUG is enabled in the Unix build by adding --with-pydebug to the ./configure command. It is also implied by the presence of the not-Python-specific _DEBUG macro. When Py_DEBUG is enabled in the Unix build, compiler optimization is disabled.

Além da depuração de contagem de referências descrita abaixo, verificações extras são realizadas, consulte Compilação de Depuração do Python.

Definir Py_TRACE_REFS habilita o rastreamento de referência (veja a opção opção --with-trace-refs de configure). Quando definida, uma lista circular duplamente vinculada de objetos ativos é mantida adicionando dois campos extras a cada PyObject. As alocações totais também são rastreadas. Ao sair, todas as referências existentes são impressas. (No modo interativo, isso acontece após cada instrução executada pelo interpretador.)

 $Consulte \ \verb§Misc/SpecialBuilds.txt| na \ distribui\~ção \ do \ c\'odigo-fonte \ Python \ para \ informa\~ções \ mais \ detalhadas.$

Estabilidade da API C

A menos que documentado de outra forma, a API C do Python é coberta pela Política de Compatibilidade com versões anteriores, **PEP 387**. A maioria das alterações são compatíveis com a fonte (normalmente adicionando apenas uma nova API). A alteração ou remoção da API existente só é feita após um período de descontinuação ou para corrigir problemas sérios.

A Interface Binária de Aplicação (ABI) do CPython é compatível para frente e para trás através de uma versão menor (se elas forem compiladas da mesma maneira; veja *Considerações da plataforma* abaixo). Portanto, o código compilado para Python 3.10.0 funcionará em 3.10.8 e vice-versa, mas precisará ser compilado separadamente para 3.9.x e 3.11.x.

Existem dois níveis de API C com diferentes expectativas de estabilidade:

- *API Instável* ("Unstable API"), pode mudar em versões menores sem período de depreciação. É marcado pelo prefixo PyUnstable nos nomes.
- API Limitada ("Limited API"), é compatível em várias versões menores. Quando Py_LIMITED_API é definido, apenas este subconjunto é exposto de Python.h.

Elas são discutidas em mais detalhes abaixo.

Nomes prefixados por um sublinhado, como _Py_InternalState, são APIs privadas que podem ser alteradas sem aviso prévio, mesmo em lançamentos de correção. Se você precisa usar essa API, considere entrar em contato com os desenvolvedores do CPython para discutir a adição de uma API pública para o seu caso de uso.

2.1 API C Instável

Qualquer API nomeada com o prefixo "PyUnstable" expõe detalhes de implementação do CPython e pode mudar em cada versão menor (por exemplo, de 3.9 para 3.10) sem nenhum aviso de depreciação. No entanto, não mudará em uma versão de correção de bugs (por exemplo, de 3.10.0 para 3.10.1).

É geralmente destinado a ferramentas especializadas de baixo nível, como depuradores.

Projetos que utilizam esta API são esperados para seguir o desenvolvimento do CPython e dedicar esforço extra para se ajustar às mudanças.

2.2 Interface Binária de Aplicação Estável

Para simplificar, este documento fala sobre *extensões*, mas a API Limitada e a ABI Estável funcionam da mesma maneira para todos os usos da API – por exemplo, embutir o Python.

2.2.1 API C Limitada

Python 3.2 introduziu a *API Limitada*, um subconjunto da API C do Python. Extensões que apenas usam o Limited API podem ser compiladas uma vez e ser carregadas em várias versões do Python. Os conteúdos da API Limitada estão *listados abaixo*.

Py_LIMITED_API

Defina essa macro antes de incluir Python.h para optar por usar apenas a API Limitada e selecionar a versão da API Limitada.

Defina Py_LIMITED_API com o valor de *PY_VERSION_HEX* correspondente à versão mais baixa do Python que sua extensão suporta. A extensão terá compatibilidade com a ABI de todas as versões do Python 3 a partir daquela especificada, e poderá usar a API Limitada introduzida até aquela versão.

Em vez de usar diretamente a macro PY_VERSION_HEX, codifique uma versão menor mínima (por exemplo, 0x030A0000 para o Python 3.10) para garantir estabilidade ao compilar com versões futuras do Python.

Você também pode definir Py_LIMITED_API como 3. Isso funciona da mesma forma que 0x03020000 (Python 3.2, a versão que introduziu a API Limitada).

2.2.2 ABI Estável

Para habilitar isso, o Python fornece uma *ABI Estável*: um conjunto de símbolos que permanecerão compatíveis com ABI em todas as versões do Python 3.x.



O ABI Estável previne problemas de ABI, como erros de ligador devido a símbolos ausentes ou corrupção de dados devido a alterações em layouts de estrutura ou assinaturas de função. No entanto, outras alterações no Python podem alterar o *comportamento* das extensões. Veja a Política de Retrocompatibilidade do Python (PEP 387) para detalhes.

A ABI Estável contém símbolos expostos na *API Limitada*, mas também outros – por exemplo, funções necessárias para suportar versões mais antigas da API Limitada.

No Windows, as extensões que usam a ABI Estável devem ser vinculadas a python3.dll em vez de uma biblioteca específica de versão, como python39.dll.

Em algumas plataformas, o Python procurará e carregará arquivos de biblioteca compartilhada com o nome marcado como abi3 (por exemplo, meumódulo.abi3.so). Ele não verifica se essas extensões estão em conformidade com uma ABI Estável. O usuário (ou suas ferramentas de empacotamento) precisa garantir que, por exemplo, as extensões construídas com a API Limitada 3.10+ não sejam instaladas em versões mais baixas do Python.

Todas as funções na ABI estável estão presentes como funções na biblioteca compartilhada do Python, não apenas como macros. Isso as torna utilizáveis em linguagens que não utilizam o pré-processador C.

2.2.3 Escopo e Desempenho da API Limitada

O objetivo da API Limitada é permitir tudo o que é possível com a API C completa, mas possivelmente com uma penalidade de desempenho.

Por exemplo, enquanto <code>PyList_GetItem()</code> está disponível, sua variante de macro "insegura" <code>PyList_GET_ITEM()</code> não está. A macro pode ser mais rápida porque pode depender de detalhes de implementação específicos da versão do objeto da lista.

Sem a definição de Py_LIMITED_API, algumas funções da API C são colocadas "inline" ou substituídas por macros. Definir Py_LIMITED_API desativa esse inline, permitindo estabilidade à medida que as estruturas de dados do Python são aprimoradas, mas possivelmente reduzindo o desempenho.

Ao deixar de fora a definição Py_LIMITED_API, é possível compilar uma extensão da API Limitada com uma ABI específica da versão. Isso pode melhorar o desempenho para essa versão do Python, mas limitará a compatibilidade. Compilar com Py_LIMITED_API vai produzir uma extensão que pode ser distribuída quando uma específica da versão não estiver disponível – por exemplo, para pré-lançamentos de uma próxima versão do Python.

2.2.4 Limitações da API Limitada

Observe que compilar com Py_LIMITED_API *não* é uma garantia completa de que o código esteja em conformidade com a *API Limitada* ou com a *ABI Estável*. Py_LIMITED_API abrange apenas definições, mas uma API também inclui outras questões, como semântica esperada.

Uma questão que Py_LIMITED_API não protege é a chamada de uma função com argumentos inválidos em uma versão inferior do Python. Por exemplo, considere uma função que começa a aceitar NULL como argumento. No Python 3.9, NULL agora seleciona um comportamento padrão, mas no Python 3.8, o argumento será usado diretamente, causando uma referência NULL e uma falha. Um argumento similar funciona para campos de estruturas.

Outra questão é que alguns campos de estrutura não estão atualmente ocultos quando Py_LIMITED_API é definido, mesmo que eles façam parte da API Limitada.

Por esses motivos, recomendamos testar uma extensão com *todas* as versões menores do Python que ela oferece suporte e, preferencialmente, construir com a versão *mais baixa* dessas.

Também recomendamos revisar a documentação de todas as APIs utilizadas para verificar se ela faz parte explicitamente da API Limitada. Mesmo com a definição de Py_LIMITED_API, algumas declarações privadas são expostas por razões técnicas (ou até mesmo acidentalmente, como bugs).

Também observe que a API Limitada não é necessariamente estável: compilar com Py_LIMITED_API com Python 3.8 significa que a extensão será executada com Python 3.12, mas não necessariamente será *compilada* com Python 3.12. Em particular, partes da API Limitada podem ser descontinuadas e removidas, desde que a ABI Estável permaneça estável.

2.3 Considerações da plataforma

A estabilidade da ABI depende não apenas do Python, mas também do compilador utilizado, das bibliotecas de nível inferior e das opções do compilador. Para os fins da *ABI Estável*, esses detalhes definem uma "plataforma". Geralmente, eles dependem do tipo de sistema operacional e da arquitetura do processador.

É responsabilidade de cada distribuidor particular do Python garantir que todas as versões do Python em uma plataforma específica sejam construídas de forma a não quebrar a ABI estável. Isso é válido para as versões do Windows e macOS disponibilizadas pela python.org e por muitos distribuidores terceiros.

2.4 Conteúdo da API Limitada

Atualmente, a API Limitada inclui os seguintes itens:

- PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET
- PyAIter_Check()
- PyArg_Parse()
- PyArg_ParseTuple()
- PyArg_ParseTupleAndKeywords()
- PyArg_UnpackTuple()
- PyArg_VaParse()

- PyArg_VaParseTupleAndKeywords()
- PyArg_ValidateKeywordArguments()
- PyBaseObject_Type
- PyBool_FromLong()
- PyBool_Type
- PyBuffer_FillContiguousStrides()
- PyBuffer_FillInfo()
- PyBuffer_FromContiguous()
- PyBuffer_GetPointer()
- PyBuffer_IsContiguous()
- PyBuffer_Release()
- PyBuffer_SizeFromFormat()
- PyBuffer_ToContiguous()
- PyByteArrayIter_Type
- PyByteArray_AsString()
- PyByteArray_Concat()
- PyByteArray_FromObject()
- PyByteArray_FromStringAndSize()
- PyByteArray_Resize()
- PyByteArray_Size()
- PyByteArray_Type
- PyBytesIter_Type
- PyBytes_AsString()
- PyBytes_AsStringAndSize()
- PyBytes_Concat()
- PyBytes_ConcatAndDel()
- PyBytes_DecodeEscape()
- PyBytes_FromFormat()
- PyBytes_FromFormatV()
- PyBytes_FromObject()
- PyBytes_FromString()
- PyBytes_FromStringAndSize()
- PyBytes_Repr()
- PyBytes_Size()
- PyBytes_Type
- PyCFunction
- PyCFunctionFast
- PyCFunctionFastWithKeywords
- PyCFunctionWithKeywords

- PyCFunction_GetFlags()
- PyCFunction_GetFunction()
- PyCFunction_GetSelf()
- PyCFunction_New()
- PyCFunction_NewEx()
- PyCFunction_Type
- PyCMethod_New()
- PyCallIter_New()
- PyCallIter_Type
- PyCallable_Check()
- PyCapsule_Destructor
- PyCapsule_GetContext()
- PyCapsule_GetDestructor()
- PyCapsule_GetName()
- PyCapsule_GetPointer()
- PyCapsule_Import()
- PyCapsule_IsValid()
- PyCapsule_New()
- PyCapsule_SetContext()
- PyCapsule_SetDestructor()
- PyCapsule_SetName()
- PyCapsule_SetPointer()
- PyCapsule_Type
- PyClassMethodDescr_Type
- PyCodec_BackslashReplaceErrors()
- PyCodec_Decode()
- PyCodec_Decoder()
- PyCodec_Encode()
- PyCodec_Encoder()
- PyCodec_IgnoreErrors()
- PyCodec_IncrementalDecoder()
- PyCodec_IncrementalEncoder()
- PyCodec_KnownEncoding()
- PyCodec_LookupError()
- PyCodec_NameReplaceErrors()
- PyCodec_Register()
- PyCodec_RegisterError()
- PyCodec_ReplaceErrors()
- PyCodec_StreamReader()

- PyCodec_StreamWriter()
- PyCodec_StrictErrors()
- PyCodec_Unregister()
- PyCodec_XMLCharRefReplaceErrors()
- PyComplex_FromDoubles()
- PyComplex_ImagAsDouble()
- PyComplex_RealAsDouble()
- PyComplex_Type
- PyDescr_NewClassMethod()
- PyDescr_NewGetSet()
- PyDescr_NewMember()
- PyDescr_NewMethod()
- PyDictItems_Type
- PyDictIterItem_Type
- PyDictIterKey_Type
- PyDictIterValue_Type
- PyDictKeys_Type
- PyDictProxy_New()
- PyDictProxy_Type
- PyDictRevIterItem_Type
- PyDictRevIterKey_Type
- PyDictRevIterValue_Type
- PyDictValues_Type
- PyDict_Clear()
- PyDict_Contains()
- PyDict_Copy()
- PyDict_DelItem()
- PyDict_DelItemString()
- PyDict_GetItem()
- PyDict_GetItemRef()
- PyDict_GetItemString()
- PyDict_GetItemStringRef()
- PyDict_GetItemWithError()
- PyDict_Items()
- PyDict_Keys()
- PyDict_Merge()
- PyDict_MergeFromSeq2()
- PyDict_New()
- PyDict_Next()

- PyDict_SetItem()
- PyDict_SetItemString()
- PyDict_Size()
- PyDict_Type
- PyDict_Update()
- PyDict_Values()
- PyEllipsis_Type
- PyEnum_Type
- PyErr_BadArgument()
- PyErr_BadInternalCall()
- PyErr_CheckSignals()
- PyErr_Clear()
- PyErr_Display()
- PyErr_DisplayException()
- PyErr_ExceptionMatches()
- PyErr_Fetch()
- PyErr_Format()
- PyErr_FormatV()
- PyErr_GetExcInfo()
- PyErr_GetHandledException()
- PyErr_GetRaisedException()
- PyErr_GivenExceptionMatches()
- PyErr_NewException()
- PyErr_NewExceptionWithDoc()
- PyErr_NoMemory()
- PyErr_NormalizeException()
- PyErr_Occurred()
- PyErr_Print()
- PyErr_PrintEx()
- PyErr_ProgramText()
- PyErr_ResourceWarning()
- PyErr_Restore()
- PyErr_SetExcFromWindowsErr()
- PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename()
- PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject()
- PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObjects()
- PyErr_SetExcInfo()
- PyErr_SetFromErrno()
- PyErr_SetFromErrnoWithFilename()

- PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject()
- PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObjects()
- PyErr_SetFromWindowsErr()
- PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename()
- PyErr_SetHandledException()
- PyErr_SetImportError()
- PyErr_SetImportErrorSubclass()
- PyErr_SetInterrupt()
- PyErr_SetInterruptEx()
- PyErr_SetNone()
- PyErr_SetObject()
- PyErr_SetRaisedException()
- PyErr_SetString()
- PyErr_SyntaxLocation()
- PyErr_SyntaxLocationEx()
- PyErr_WarnEx()
- PyErr_WarnExplicit()
- PyErr_WarnFormat()
- PyErr_WriteUnraisable()
- PyEval_AcquireThread()
- PyEval_EvalCode()
- PyEval_EvalCodeEx()
- PyEval_EvalFrame()
- PyEval_EvalFrameEx()
- PyEval_GetBuiltins()
- PyEval_GetFrame()
- PyEval_GetFrameBuiltins()
- PyEval_GetFrameGlobals()
- PyEval_GetFrameLocals()
- PyEval_GetFuncDesc()
- PyEval_GetFuncName()
- PyEval_GetGlobals()
- PyEval_GetLocals()
- PyEval_InitThreads()
- PyEval_ReleaseThread()
- PyEval_RestoreThread()
- PyEval_SaveThread()
- PyExc_ArithmeticError
- PyExc_AssertionError

- PyExc_AttributeError
- PyExc_BaseException
- PyExc_BaseExceptionGroup
- PyExc_BlockingIOError
- PyExc_BrokenPipeError
- PyExc_BufferError
- PyExc_BytesWarning
- PyExc_ChildProcessError
- PyExc_ConnectionAbortedError
- PyExc_ConnectionError
- PyExc_ConnectionRefusedError
- PyExc_ConnectionResetError
- PyExc_DeprecationWarning
- PyExc_EOFError
- PyExc_EncodingWarning
- PyExc_EnvironmentError
- PyExc_Exception
- PyExc_FileExistsError
- PyExc_FileNotFoundError
- PyExc_FloatingPointError
- PyExc_FutureWarning
- PyExc_GeneratorExit
- PyExc_IOError
- PyExc_ImportError
- PyExc_ImportWarning
- PyExc_IndentationError
- PyExc_IndexError
- PyExc_InterruptedError
- PyExc_IsADirectoryError
- PyExc_KeyError
- PyExc_KeyboardInterrupt
- PyExc_LookupError
- PyExc_MemoryError
- PyExc_ModuleNotFoundError
- PyExc_NameError
- PyExc_NotADirectoryError
- $\bullet \ {\tt PyExc_NotImplementedError}$
- PyExc_OSError
- PyExc_OverflowError

- PyExc_PendingDeprecationWarning
- PyExc_PermissionError
- PyExc_ProcessLookupError
- PyExc_RecursionError
- PyExc_ReferenceError
- PyExc_ResourceWarning
- PyExc_RuntimeError
- PyExc_RuntimeWarning
- PyExc_StopAsyncIteration
- PyExc_StopIteration
- PyExc_SyntaxError
- PyExc_SyntaxWarning
- PyExc_SystemError
- PyExc_SystemExit
- PyExc_TabError
- PyExc_TimeoutError
- PyExc_TypeError
- PyExc_UnboundLocalError
- PyExc_UnicodeDecodeError
- PyExc_UnicodeEncodeError
- PyExc_UnicodeError
- PyExc_UnicodeTranslateError
- PyExc_UnicodeWarning
- PyExc_UserWarning
- PyExc_ValueError
- PyExc_Warning
- PyExc_WindowsError
- PyExc_ZeroDivisionError
- PyExceptionClass_Name()
- PyException_GetArgs()
- PyException_GetCause()
- PyException_GetContext()
- PyException_GetTraceback()
- PyException_SetArgs()
- PyException_SetCause()
- PyException_SetContext()
- PyException_SetTraceback()
- PyFile_FromFd()
- PyFile_GetLine()

- PyFile_WriteObject()
- PyFile_WriteString()
- PyFilter_Type
- PyFloat_AsDouble()
- PyFloat_FromDouble()
- PyFloat_FromString()
- PyFloat_GetInfo()
- PyFloat_GetMax()
- PyFloat_GetMin()
- PyFloat_Type
- PyFrameObject
- PyFrame_GetCode()
- PyFrame_GetLineNumber()
- PyFrozenSet_New()
- PyFrozenSet_Type
- PyGC_Collect()
- PyGC_Disable()
- PyGC_Enable()
- PyGC_IsEnabled()
- PyGILState_Ensure()
- PyGILState_GetThisThreadState()
- PyGILState_Release()
- PyGILState_STATE
- PyGetSetDef
- PyGetSetDescr_Type
- PyImport_AddModule()
- PyImport_AddModuleObject()
- PyImport_AddModuleRef()
- PyImport_AppendInittab()
- PyImport_ExecCodeModule()
- PyImport_ExecCodeModuleEx()
- PyImport_ExecCodeModuleObject()
- PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames()
- PyImport_GetImporter()
- PyImport_GetMagicNumber()
- PyImport_GetMagicTag()
- PyImport_GetModule()
- PyImport_GetModuleDict()
- PyImport_Import()

- PyImport_ImportFrozenModule()
- PyImport_ImportFrozenModuleObject()
- PyImport_ImportModule()
- PyImport_ImportModuleLevel()
- PyImport_ImportModuleLevelObject()
- PyImport_ImportModuleNoBlock()
- PyImport_ReloadModule()
- PyIndex_Check()
- $\bullet \ \textit{PyInterpreterState}$
- PyInterpreterState_Clear()
- PyInterpreterState_Delete()
- PyInterpreterState_Get()
- PyInterpreterState_GetDict()
- PyInterpreterState_GetID()
- PyInterpreterState_New()
- PyIter_Check()
- PyIter_Next()
- PyIter_Send()
- PyListIter_Type
- PyListRevIter_Type
- PyList_Append()
- PyList_AsTuple()
- PyList_GetItem()
- PyList_GetItemRef()
- PyList_GetSlice()
- PyList_Insert()
- PyList_New()
- PyList_Reverse()
- PyList_SetItem()
- PyList_SetSlice()
- PyList_Size()
- PyList_Sort()
- PyList_Type
- PyLongObject
- PyLongRangeIter_Type
- PyLong_AsDouble()
- PyLong_AsInt()
- PyLong_AsLong()
- PyLong_AsLongAndOverflow()

- PyLong_AsLongLong()
- PyLong_AsLongLongAndOverflow()
- PyLong_AsSize_t()
- PyLong_AsSsize_t()
- PyLong_AsUnsignedLong()
- PyLong_AsUnsignedLongLong()
- PyLong_AsUnsignedLongLongMask()
- PyLong_AsUnsignedLongMask()
- PyLong_AsVoidPtr()
- PyLong_FromDouble()
- PyLong_FromLong()
- PyLong_FromLongLong()
- PyLong_FromSize_t()
- PyLong_FromSsize_t()
- PyLong_FromString()
- PyLong_FromUnsignedLong()
- PyLong_FromUnsignedLongLong()
- PyLong_FromVoidPtr()
- PyLong_GetInfo()
- PyLong_Type
- PyMap_Type
- PyMapping_Check()
- PyMapping_GetItemString()
- PyMapping_GetOptionalItem()
- PyMapping_GetOptionalItemString()
- PyMapping_HasKey()
- PyMapping_HasKeyString()
- PyMapping_HasKeyStringWithError()
- PyMapping_HasKeyWithError()
- PyMapping_Items()
- PyMapping_Keys()
- PyMapping_Length()
- PyMapping_SetItemString()
- PyMapping_Size()
- PyMapping_Values()
- PyMem_Calloc()
- PyMem_Free()
- PyMem_Malloc()
- PyMem_RawCalloc()

- PyMem_RawFree()
- PyMem_RawMalloc()
- PyMem_RawRealloc()
- PyMem_Realloc()
- PyMemberDef
- PyMemberDescr_Type
- PyMember_GetOne()
- PyMember_SetOne()
- PyMemoryView_FromBuffer()
- PyMemoryView_FromMemory()
- PyMemoryView_FromObject()
- PyMemoryView_GetContiguous()
- PyMemoryView_Type
- PyMethodDef
- PyMethodDescr_Type
- PyModuleDef
- PyModuleDef_Base
- PyModuleDef_Init()
- PyModuleDef_Type
- PyModule_Add()
- PyModule_AddFunctions()
- PyModule_AddIntConstant()
- PyModule_AddObject()
- PyModule_AddObjectRef()
- PyModule_AddStringConstant()
- PyModule_AddType()
- PyModule_Create2()
- PyModule_ExecDef()
- PyModule_FromDefAndSpec2()
- PyModule_GetDef()
- PyModule_GetDict()
- PyModule_GetFilename()
- PyModule_GetFilenameObject()
- PyModule_GetName()
- PyModule_GetNameObject()
- PyModule_GetState()
- PyModule_New()
- PyModule_NewObject()
- PyModule_SetDocString()

- PyModule_Type
- PyNumber_Absolute()
- PyNumber_Add()
- PyNumber_And()
- PyNumber_AsSsize_t()
- PyNumber_Check()
- PyNumber_Divmod()
- PyNumber_Float()
- PyNumber_FloorDivide()
- PyNumber_InPlaceAdd()
- PyNumber_InPlaceAnd()
- PyNumber_InPlaceFloorDivide()
- PyNumber_InPlaceLshift()
- PyNumber_InPlaceMatrixMultiply()
- PyNumber_InPlaceMultiply()
- PyNumber_InPlaceOr()
- PyNumber_InPlacePower()
- PyNumber_InPlaceRemainder()
- PyNumber_InPlaceRshift()
- PyNumber_InPlaceSubtract()
- PyNumber_InPlaceTrueDivide()
- PyNumber_InPlaceXor()
- PyNumber_Index()
- PyNumber_Invert()
- PyNumber_Long()
- PyNumber_Lshift()
- PyNumber_MatrixMultiply()
- PyNumber_Multiply()
- PyNumber_Negative()
- PyNumber_Or()
- PyNumber_Positive()
- PyNumber_Power()
- PyNumber_Remainder()
- PyNumber_Rshift()
- PyNumber_Subtract()
- PyNumber_ToBase()
- PyNumber_TrueDivide()
- PyNumber_Xor()
- PyOS_AfterFork()

- PyOS_AfterFork_Child()
- PyOS_AfterFork_Parent()
- PyOS_BeforeFork()
- PyOS_CheckStack()
- PyOS_FSPath()
- PyOS_InputHook
- PyOS_InterruptOccurred()
- PyOS_double_to_string()
- PyOS_getsig()
- PyOS_mystricmp()
- PyOS_mystrnicmp()
- PyOS_setsig()
- PyOS_sighandler_t
- PyOS_snprintf()
- PyOS_string_to_double()
- PyOS_strtol()
- PyOS_strtoul()
- PyOS_vsnprintf()
- PyObject
- PyObject.ob_refcnt
- PyObject.ob_type
- PyObject_ASCII()
- PyObject_AsFileDescriptor()
- PyObject_Bytes()
- PyObject_Call()
- PyObject_CallFunction()
- PyObject_CallFunctionObjArgs()
- PyObject_CallMethod()
- PyObject_CallMethodObjArgs()
- PyObject_CallNoArgs()
- PyObject_CallObject()
- PyObject_Calloc()
- PyObject_CheckBuffer()
- PyObject_ClearWeakRefs()
- PyObject_CopyData()
- PyObject_DelAttr()
- PyObject_DelAttrString()
- PyObject_DelItem()
- PyObject_DelItemString()

- PyObject_Dir()
- PyObject_Format()
- PyObject_Free()
- PyObject_GC_Del()
- PyObject_GC_IsFinalized()
- PyObject_GC_IsTracked()
- PyObject_GC_Track()
- PyObject_GC_UnTrack()
- PyObject_GenericGetAttr()
- PyObject_GenericGetDict()
- PyObject_GenericSetAttr()
- PyObject_GenericSetDict()
- PyObject_GetAIter()
- PyObject_GetAttr()
- PyObject_GetAttrString()
- PyObject_GetBuffer()
- PyObject_GetItem()
- PyObject_GetIter()
- PyObject_GetOptionalAttr()
- PyObject_GetOptionalAttrString()
- PyObject_GetTypeData()
- PyObject_HasAttr()
- PyObject_HasAttrString()
- PyObject_HasAttrStringWithError()
- PyObject_HasAttrWithError()
- PyObject_Hash()
- PyObject_HashNotImplemented()
- PyObject_Init()
- PyObject_InitVar()
- PyObject_IsInstance()
- PyObject_IsSubclass()
- PyObject_IsTrue()
- PyObject_Length()
- PyObject_Malloc()
- PyObject_Not()
- PyObject_Realloc()
- PyObject_Repr()
- PyObject_RichCompare()
- PyObject_RichCompareBool()

- PyObject_SelfIter()
- PyObject_SetAttr()
- PyObject_SetAttrString()
- PyObject_SetItem()
- PyObject_Size()
- PyObject_Str()
- PyObject_Type()
- PyObject_Vectorcall()
- PyObject_VectorcallMethod()
- PyProperty_Type
- PyRangeIter_Type
- PyRange_Type
- PyReversed_Type
- PySeqIter_New()
- PySeqIter_Type
- PySequence_Check()
- PySequence_Concat()
- PySequence_Contains()
- PySequence_Count()
- PySequence_DelItem()
- PySequence_DelSlice()
- PySequence_Fast()
- PySequence_GetItem()
- PySequence_GetSlice()
- PySequence_In()
- PySequence_InPlaceConcat()
- PySequence_InPlaceRepeat()
- PySequence_Index()
- PySequence_Length()
- PySequence_List()
- PySequence_Repeat()
- PySequence_SetItem()
- PySequence_SetSlice()
- PySequence_Size()
- PySequence_Tuple()
- PySetIter_Type
- PySet_Add()
- PySet_Clear()
- PySet_Contains()

- PySet_Discard()
- PySet_New()
- PySet_Pop()
- PySet_Size()
- PySet_Type
- PySlice_AdjustIndices()
- PySlice_GetIndices()
- PySlice_GetIndicesEx()
- PySlice_New()
- PySlice_Type
- PySlice_Unpack()
- PyState_AddModule()
- PyState_FindModule()
- PyState_RemoveModule()
- PyStructSequence_Desc
- PyStructSequence_Field
- PyStructSequence_GetItem()
- PyStructSequence_New()
- PyStructSequence_NewType()
- PyStructSequence_SetItem()
- PyStructSequence_UnnamedField
- PySuper_Type
- PySys_Audit()
- PySys_AuditTuple()
- PySys_FormatStderr()
- PySys_FormatStdout()
- PySys_GetObject()
- PySys_GetXOptions()
- PySys_ResetWarnOptions()
- PySys_SetArgv()
- PySys_SetArgvEx()
- PySys_SetObject()
- PySys_WriteStderr()
- PySys_WriteStdout()
- $\bullet \ \textit{PyThreadState}$
- PyThreadState_Clear()
- PyThreadState_Delete()
- PyThreadState_Get()
- PyThreadState_GetDict()

- PyThreadState_GetFrame()
- PyThreadState_GetID()
- PyThreadState_GetInterpreter()
- PyThreadState_New()
- PyThreadState_SetAsyncExc()
- PyThreadState_Swap()
- PyThread_GetInfo()
- PyThread_ReInitTLS()
- PyThread_acquire_lock()
- PyThread_acquire_lock_timed()
- PyThread_allocate_lock()
- PyThread_create_key()
- PyThread_delete_key()
- PyThread_delete_key_value()
- PyThread_exit_thread()
- PyThread_free_lock()
- PyThread_get_key_value()
- PyThread_get_stacksize()
- PyThread_get_thread_ident()
- PyThread_get_thread_native_id()
- PyThread_init_thread()
- PyThread_release_lock()
- PyThread_set_key_value()
- PyThread_set_stacksize()
- PyThread_start_new_thread()
- PyThread_tss_alloc()
- PyThread_tss_create()
- PyThread_tss_delete()
- PyThread_tss_free()
- PyThread_tss_get()
- PyThread_tss_is_created()
- PyThread_tss_set()
- PyTraceBack_Here()
- PyTraceBack_Print()
- PyTraceBack_Type
- PyTupleIter_Type
- PyTuple_GetItem()
- PyTuple_GetSlice()
- PyTuple_New()

- PyTuple_Pack()
- PyTuple_SetItem()
- PyTuple_Size()
- PyTuple_Type
- PyTypeObject
- PyType_ClearCache()
- PyType_FromMetaclass()
- PyType_FromModuleAndSpec()
- PyType_FromSpec()
- PyType_FromSpecWithBases()
- PyType_GenericAlloc()
- PyType_GenericNew()
- PyType_GetFlags()
- PyType_GetFullyQualifiedName()
- PyType_GetModule()
- PyType_GetModuleByDef()
- PyType_GetModuleName()
- PyType_GetModuleState()
- PyType_GetName()
- PyType_GetQualName()
- PyType_GetSlot()
- PyType_GetTypeDataSize()
- PyType_IsSubtype()
- PyType_Modified()
- PyType_Ready()
- PyType_Slot
- PyType_Spec
- PyType_Type
- PyUnicodeDecodeError_Create()
- PyUnicodeDecodeError_GetEncoding()
- PyUnicodeDecodeError_GetEnd()
- PyUnicodeDecodeError_GetObject()
- PyUnicodeDecodeError_GetReason()
- PyUnicodeDecodeError_GetStart()
- PyUnicodeDecodeError_SetEnd()
- PyUnicodeDecodeError_SetReason()
- PyUnicodeDecodeError_SetStart()
- PyUnicodeEncodeError_GetEncoding()
- PyUnicodeEncodeError_GetEnd()

- PyUnicodeEncodeError_GetObject()
- PyUnicodeEncodeError_GetReason()
- PyUnicodeEncodeError_GetStart()
- PyUnicodeEncodeError_SetEnd()
- PyUnicodeEncodeError_SetReason()
- PyUnicodeEncodeError_SetStart()
- PyUnicodeIter_Type
- PyUnicodeTranslateError_GetEnd()
- PyUnicodeTranslateError_GetObject()
- PyUnicodeTranslateError_GetReason()
- PyUnicodeTranslateError_GetStart()
- PyUnicodeTranslateError_SetEnd()
- PyUnicodeTranslateError_SetReason()
- PyUnicodeTranslateError_SetStart()
- PyUnicode_Append()
- PyUnicode_AppendAndDel()
- PyUnicode_AsASCIIString()
- PyUnicode_AsCharmapString()
- PyUnicode_AsDecodedObject()
- PyUnicode_AsDecodedUnicode()
- PyUnicode_AsEncodedObject()
- PyUnicode_AsEncodedString()
- PyUnicode_AsEncodedUnicode()
- PyUnicode_AsLatin1String()
- PyUnicode_AsMBCSString()
- PyUnicode_AsRawUnicodeEscapeString()
- PyUnicode_AsUCS4()
- PyUnicode_AsUCS4Copy()
- PyUnicode_AsUTF16String()
- PyUnicode_AsUTF32String()
- PyUnicode_AsUTF8AndSize()
- PyUnicode_AsUTF8String()
- PyUnicode_AsUnicodeEscapeString()
- PyUnicode_AsWideChar()
- PyUnicode_AsWideCharString()
- PyUnicode_BuildEncodingMap()
- PyUnicode_Compare()
- PyUnicode_CompareWithASCIIString()
- PyUnicode_Concat()

- PyUnicode_Contains()
- PyUnicode_Count()
- PyUnicode_Decode()
- PyUnicode_DecodeASCII()
- PyUnicode_DecodeCharmap()
- PyUnicode_DecodeCodePageStateful()
- PyUnicode_DecodeFSDefault()
- PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()
- PyUnicode_DecodeLatin1()
- PyUnicode_DecodeLocale()
- PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()
- PyUnicode_DecodeMBCS()
- PyUnicode_DecodeMBCSStateful()
- PyUnicode_DecodeRawUnicodeEscape()
- PyUnicode_DecodeUTF16()
- PyUnicode_DecodeUTF16Stateful()
- PyUnicode_DecodeUTF32()
- PyUnicode_DecodeUTF32Stateful()
- PyUnicode_DecodeUTF7()
- PyUnicode_DecodeUTF7Stateful()
- PyUnicode_DecodeUTF8()
- PyUnicode_DecodeUTF8Stateful()
- PyUnicode_DecodeUnicodeEscape()
- PyUnicode_EncodeCodePage()
- PyUnicode_EncodeFSDefault()
- PyUnicode_EncodeLocale()
- PyUnicode_EqualToUTF8()
- PyUnicode_EqualToUTF8AndSize()
- PyUnicode_FSConverter()
- PyUnicode_FSDecoder()
- PyUnicode_Find()
- PyUnicode_FindChar()
- PyUnicode_Format()
- PyUnicode_FromEncodedObject()
- PyUnicode_FromFormat()
- PyUnicode_FromFormatV()
- PyUnicode_FromObject()
- PyUnicode_FromOrdinal()
- PyUnicode_FromString()

- PyUnicode_FromStringAndSize()
- PyUnicode_FromWideChar()
- PyUnicode_GetDefaultEncoding()
- PyUnicode_GetLength()
- PyUnicode_InternFromString()
- PyUnicode_InternInPlace()
- PyUnicode_IsIdentifier()
- PyUnicode_Join()
- PyUnicode_Partition()
- PyUnicode_RPartition()
- PyUnicode_RSplit()
- PyUnicode_ReadChar()
- PyUnicode_Replace()
- PyUnicode_Resize()
- PyUnicode_RichCompare()
- PyUnicode_Split()
- PyUnicode_Splitlines()
- PyUnicode_Substring()
- PyUnicode_Tailmatch()
- PyUnicode_Translate()
- PyUnicode_Type
- PyUnicode_WriteChar()
- PyVarObject
- PyVarObject.ob_base
- PyVarObject.ob_size
- PyVectorcall_Call()
- PyVectorcall_NARGS()
- PyWeakReference
- PyWeakref_GetObject()
- PyWeakref_GetRef()
- PyWeakref_NewProxy()
- PyWeakref_NewRef()
- PyWrapperDescr_Type
- PyWrapper_New()
- PyZip_Type
- Py_AddPendingCall()
- Py_AtExit()
- Py_BEGIN_ALLOW_THREADS
- Py_BLOCK_THREADS

- Py_BuildValue()
- Py_BytesMain()
- Py_CompileString()
- Py_DecRef()
- Py_DecodeLocale()
- Py_END_ALLOW_THREADS
- Py_EncodeLocale()
- Py_EndInterpreter()
- Py_EnterRecursiveCall()
- *Py_Exit()*
- Py_FatalError()
- Py_FileSystemDefaultEncodeErrors
- Py_FileSystemDefaultEncoding
- Py_Finalize()
- Py_FinalizeEx()
- Py_GenericAlias()
- Py_GenericAliasType
- Py_GetBuildInfo()
- Py_GetCompiler()
- Py_GetConstant()
- Py_GetConstantBorrowed()
- Py_GetCopyright()
- Py_GetExecPrefix()
- Py_GetPath()
- Py_GetPlatform()
- Py_GetPrefix()
- Py_GetProgramFullPath()
- Py_GetProgramName()
- Py_GetPythonHome()
- Py_GetRecursionLimit()
- Py_GetVersion()
- Py_HasFileSystemDefaultEncoding
- Py_IncRef()
- Py_Initialize()
- Py_InitializeEx()
- Py_Is()
- Py_IsFalse()
- Py_IsFinalizing()
- Py_IsInitialized()

- Py_IsNone()
- Py_IsTrue()
- Py_LeaveRecursiveCall()
- *Py_Main()*
- Py_MakePendingCalls()
- Py_NewInterpreter()
- Py_NewRef()
- Py_ReprEnter()
- Py_ReprLeave()
- Py_SetProgramName()
- Py_SetPythonHome()
- Py_SetRecursionLimit()
- Py_UCS4
- Py_UNBLOCK_THREADS
- Py_UTF8Mode
- Py_VaBuildValue()
- Py_Version
- Py_XNewRef()
- Py_buffer
- Py_intptr_t
- Py_ssize_t
- Py_uintptr_t
- allocfunc
- binaryfunc
- descrgetfunc
- descrsetfunc
- destructor
- getattrfunc
- getattrofunc
- getbufferproc
- getiterfunc
- getter
- hashfunc
- \bullet initproc
- inquiry
- iternextfunc
- lenfunc
- newfunc
- objobjargproc

- objobjproc
- releasebufferproc
- reprfunc
- richcmpfunc
- setattrfunc
- setattrofunc
- setter
- ssizeargfunc
- ssizeobjargproc
- ssizessizeargfunc
- ssizessizeobjargproc
- symtable
- ternaryfunc
- traverseproc
- unaryfunc
- vectorcallfunc
- visitproc

A camada de nível muito alto

As funções neste capítulo permitirão que você execute um código-fonte Python fornecido em um arquivo ou buffer, mas não permitirão que você interaja de forma mais detalhada com o interpretador.

Várias dessas funções aceitam um símbolo de início da gramática como parâmetro. Os símbolos de início disponíveis são <code>Py_eval_input</code>, <code>Py_file_input</code> e <code>Py_single_input</code>. Eles são descritos seguindo as funções que os aceitam como parâmetros.

Note também que várias dessas funções aceitam parâmetros FILE*. Um problema específico que precisa ser tratado com cuidado é que a estrutura FILE para diferentes bibliotecas C pode ser diferente e incompatível. No Windows (pelo menos), é possível que extensões vinculadas dinamicamente usem bibliotecas diferentes, então deve-se tomar cuidado para que os parâmetros FILE* sejam passados para essas funções somente se for certo que elas foram criadas pela mesma biblioteca que o tempo de execução do Python está usando.

int PyRun_AnyFile (FILE *fp, const char *filename)

Esta é uma interface simplificada para PyRun_AnyFileExFlags() abaixo, deixando *closeit* definido como 0 e *flags* definido como NULL.

int PyRun_AnyFileFlags (FILE *fp, const char *filename, PyCompilerFlags *flags)

Esta é uma interface simplificada para PyRun_AnyFileExFlags() abaixo, deixando o argumento closeit definido como 0.

int PyRun_AnyFileEx (FILE *fp, const char *filename, int closeit)

Esta é uma interface simplificada para PyRun_AnyFileExFlags() abaixo, deixando o argumento flags definido como NULL.

int PyRun_AnyFileExFlags (FILE *fp, const char *filename, int closeit, PyCompilerFlags *flags)

Se fp se referir a um arquivo associado a um dispositivo interativo (entrada de console ou terminal ou pseudo-terminal Unix), retorna o valor de <code>PyRun_InteractiveLoop()</code>, caso contrário, retorna o resultado de <code>PyRun_SimpleFile()</code>. filename é decodificado da codificação do sistema de arquivos (sys.getfilesystemencoding()). Se filename for <code>NULL</code>, esta função usa "???" como o nome do arquivo. Se closeit for true, o arquivo será fechado antes de <code>PyRun_SimpleFileExFlags()</code> retornar.

int PyRun_SimpleString (const char *command)

Esta é uma interface simplificada para $PyRun_SimpleStringFlags()$ abaixo, deixando o argumento PyCompilerFlags* definido como NULL.

int PyRun_SimpleStringFlags (const char *command, PyCompilerFlags *flags)

Executa o código-fonte Python de command no módulo __main__ de acordo com o argumento flags. Se

__main__ ainda não existir, ele será criado. Retorna 0 em caso de sucesso ou -1 se uma exceção foi gerada. Se houve um erro, não há como obter as informações da exceção. Para o significado de *flags*, veja abaixo.

Observe que se uma exceção SystemExit não tratada for levantada, esta função não retornará -1, mas sairá do processo, desde que PyConfig.inspect seja zero.

int PyRun_SimpleFile (FILE *fp, const char *filename)

Esta é uma interface simplificada para PyRun_SimpleFileExFlags() abaixo, deixando closeit definido como 0 e flags definido como NULL.

int PyRun_SimpleFileEx (FILE *fp, const char *filename, int closeit)

Esta é uma interface simplificada para PyRun_SimpleFileExFlags() abaixo, deixando o flags definido como NULL.

int PyRun_SimpleFileExFlags (FILE *fp, const char *filename, int closeit, PyCompilerFlags *flags)

Semelhante a <code>PyRun_SimpleStringFlags()</code>, mas o código-fonte Python é lido de <code>fp</code> em vez de uma string na memória. <code>filename</code> deve ser o nome do arquivo, ele é decodificado a partir do <code>tratador</code> de <code>erros</code> e codificação do <code>sistema</code> de arquivos. Se closeit for true, o arquivo será fechado antes que <code>PyRun_SimpleFileExFlags()</code> retorne.

1 Nota

No Windows, *fp* deve ser aberto como modo binário (por exemplo, fopen (filename, "rb")). Caso contrário, o Python pode não manipular corretamente o arquivo de script com final de linha LF.

int PyRun_InteractiveOne (FILE *fp, const char *filename)

Esta é uma interface simplificada para PyRun_InteractiveOneFlags () abaixo, deixando flags definido como NULL.

int PyRun_InteractiveOneFlags (FILE *fp, const char *filename, PyCompilerFlags *flags)

Lê e executa uma única instrução de um arquivo associado a um dispositivo interativo de acordo com o argumento flags. O usuário será solicitado usando sys.ps1 e sys.ps2. filename é decodificado a partir do tratador de erros e codificação do sistema de arquivos.

Retorna 0 quando a entrada foi executada com sucesso, -1 se houve uma exceção ou um código de erro do arquivo de inclusão errode.h distribuído como parte do Python se houve um erro de análise. (Observe que errode.h não é incluído por Python.h, então deve ser incluído especificamente se necessário.)

int PyRun_InteractiveLoop (FILE *fp, const char *filename)

Esta é uma interface simplificada para PyRun_InteractiveLoopFlags() abaixo, deixando flags definido como NULL.

int PyRun_InteractiveLoopFlags (FILE *fp, const char *filename, PyCompilerFlags *flags)

Lê e executa instruções de um arquivo associado a um dispositivo interativo até que o EOF seja atingido. O usuário será consultado usando sys.ps1 e sys.ps2. *filename* é decodificado a partir do *tratador de erros e codificação do sistema de arquivos*. Retorna 0 no EOF ou um número negativo em caso de falha.

int (*PyOS InputHook)(void)

Parte da ABI Estável. Pode ser definido para apontar para uma função com o protótipo int func (void). A função será chamada quando o prompt do interpretador do Python estiver prestes a ficar ocioso e aguardar a entrada do usuário no terminal. O valor de retorno é ignorado. A substituição deste hook pode ser usada para integrar o prompt do interpretador com outros laços de eventos, como feito em Modules/_tkinter.c no código-fonte do Python.

Alterado na versão 3.12: Esta função só é chamada pelo interpretador principal.

char *(*PyOS_ReadlineFunctionPointer)(FILE*, FILE*, const char*)

Pode ser definido para apontar para uma função com o protótipo char *func(FILE *stdin, FILE *stdout, char *prompt), substituindo a função padrão usada para ler uma única linha de entrada no prompt do interpretador. Espera-se que a função produza a string *prompt* se não for NULL e, em seguida, leia

uma linha de entrada do arquivo de entrada padrão fornecido, retornando a string resultante. Por exemplo, o módulo readline define este gancho para fornecer recursos de edição de linha e preenchimento de tabulação.

O resultado deve ser uma string alocada por <code>PyMem_RawMalloc()</code> ou <code>PyMem_RawRealloc()</code>, ou <code>NULL</code> se ocorrer um erro.

Alterado na versão 3.4: O resultado deve ser alocado por <code>PyMem_RawMalloc()</code> ou <code>PyMem_RawRealloc()</code>, em vez de ser alocado por <code>PyMem_Malloc()</code> ou <code>PyMem_Realloc()</code>.

Alterado na versão 3.12: Esta função só é chamada pelo interpretador principal.

PyObject *PyRun_String (const char *str, int start, PyObject *globals, PyObject *locals)

Retorna valor: Nova referência. Esta é uma interface simplificada para PyRun_StringFlags() abaixo, deixando flags definido como NULL.

PyObject *PyRun_StringFlags (const char *str, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, PyCompilerFlags *flags)

Retorna valor: Nova referência. Execut o código-fonte Python de str no contexto especificado pelos objetos globals e locals com os sinalizadores do compilador especificados por flags. globals deve ser um dicionário; locals pode ser qualquer objeto que implemente o protocolo de mapeamento. O parâmetro start especifica o token de início que deve ser usado para analisar o código-fonte.

Retorna o resultado da execução do código como um objeto Python, ou NULL se uma exceção foi levantada.

PyObject *PyRun_File (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals)

Retorna valor: Nova referência. Esta é uma interface simplificada para PyRun_FileExFlags() abaixo, deixando closeit definido como 0 e flags definido como NULL.

PyObject *PyRun_FileEx (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, int closeit)

Retorna valor: Nova referência. Esta é uma interface simplificada para PyRun_FileExFlags() abaixo, deixando flags definido como NULL.

PyObject *PyRun_FileFlags (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, PyCompilerFlags *flags)

Retorna valor: Nova referência. Esta é uma interface simplificada para PyRun_FileExFlags() abaixo, deixando closeit definido como 0.

PyObject *PyRun_FileExFlags (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, int closeit, PyCompilerFlags *flags)

Retorna valor: Nova referência. Semelhante a PyRun_StringFlags(), mas o código-fonte Python é lido de fp em vez de uma string na memória. filename deve ser o nome do arquivo, ele é decodificado a partir do tratador de erros e codificação do sistema de arquivos. Se closeit for true, o arquivo será fechado antes que PyRun_FileExFlags() retorne.

PyObject *Py_CompileString (const char *str, const char *filename, int start)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Esta é uma interface simplificada para Py_CompileStringFlags() abaixo, deixando flags definido como NULL.

PyObject *Py_CompileStringFlags (const char *str, const char *filename, int start, PyCompilerFlags *flags)

Retorna valor: Nova referência. Esta é uma interface simplificada para Py_CompileStringExFlags()
abaixo, com optimize definido como -1.

PyObject *Py_CompileStringObject (const char *str, PyObject *filename, int start, PyCompilerFlags *flags, int optimize)

Retorna valor: Nova referência. Analisa e compil o código-fonte Python em str, retornando o objeto de código resultante. O token inicial é fornecido por start; isso pode ser usado para restringir o código que pode ser compilado e deve ser <code>Py_eval_input</code>, <code>Py_file_input</code> ou <code>Py_single_input</code>. O nome do arquivo especificado por filename é usado para construir o objeto de código e pode aparecer em tracebacks ou mensagens de exceção <code>SyntaxError</code>. Isso retorna <code>NULL</code> se o código não puder ser analisado ou compilado.

O inteiro *optimize* especifica o nível de otimização do compilador; um valor de -1 seleciona o nível de otimização do interpretador dado pela opção -0. Níveis explícitos são 0 (nenhuma otimização; __debug__ é

verdadeiro), 1 (instruções assert são removidas, __debug__ é falso) ou 2 (strings de documentação também são removidas).

Adicionado na versão 3.4.

PyObject *Py_CompileStringExFlags (const char *str, const char *filename, int start, PyCompilerFlags *flags, int optimize)

Retorna valor: Nova referência. Como Py_CompileStringObject(), mas *filename* é uma string de bytes decodificada a partir do *tratador de erros e codificação do sistema de arquivos*.

Adicionado na versão 3.2.

PyObject *PyEval_EvalCode (PyObject *co, PyObject *globals, PyObject *locals)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Esta é uma interface simplificada para PyEval_EvalCodeEx(), com apenas o objeto código e variáveis locais e globais. Os outros argumentos são definidos como NULL.

PyObject *PyEval_EvalCodeEx (PyObject *co, PyObject *globals, PyObject *locals, PyObject *const *args, int argcount, PyObject *const *kws, int kwcount, PyObject *const *defs, int defcount, PyObject *kwdefs, PyObject *closure)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Avalia um objeto código pré-compilado, dado um ambiente particular para sua avaliação. Este ambiente consiste em um dicionário de variáveis globais, um objeto mapeamento de variáveis locais, vetores de argumentos, nomeados e padrões, um dicionário de valores padrões para argumentos somente-nomeados e uma tupla de clausura de células.

PyObject *PyEval_EvalFrame (PyFrameObject *f)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Avalia um quadro de execução. Esta é uma interface simplificada para *PyEval_EvalFrameEx()*, para retrocompatibilidade.

PyObject *PyEval_EvalFrameEx (PyFrameObject *f, int throwflag)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Esta é a função principal e sem retoques da interpretação Python. O objeto código associado ao quadro de execução f é executado, interpretando bytecode e executando chamadas conforme necessário. O parâmetro adicional throwflag pode ser ignorado na maioria das vezes - se verdadeiro, ele faz com que uma exceção seja levantada imediatamente; isso é usado para os métodos throw () de objetos geradores.

Alterado na versão 3.4: Essa função agora inclui uma asserção de depuração para ajudar a garantir que ela não descarte silenciosamente uma exceção ativa.

int PyEval_MergeCompilerFlags (PyCompilerFlags *cf)

Esta função altera os sinalizadores do quadro de avaliação atual e retorna verdadeiro em caso de sucesso e falso em caso de falha.

int Py eval input

O símbolo inicial da gramática Python para expressões isoladas; para uso com Py_CompileString().

int Py file input

O símbolo de início da gramática Python para sequências de instruções conforme lidas de um arquivo ou outra fonte; para uso com <code>Py_CompileString()</code>. Este é o símbolo a ser usado ao compilar código-fonte Python arbitrariamente longo.

int Py_single_input

O símbolo de início da gramática Python para uma única declaração; para uso com <code>Py_CompileString()</code>. Este é o símbolo usado para o laço do interpretador interativo.

Struct PyCompilerFlags

Esta é a estrutura usada para manter os sinalizadores do compilador. Em casos onde o código está apenas sendo compilado, ele é passado como int flags, e em casos onde o código está sendo executado, ele é passado como PyCompilerFlags *flags. Neste caso, from __future__ import pode modificar flags.

Sempre que PyCompilerFlags *flags for NULL, cf_flags é tratado como igual a 0, e qualquer modificação devido a from __future__ import é descartada.

int cf_flags

Sinalizadores do compilador.

int cf_feature_version

cf_feature_version é a versão secundária do Python. Deve ser inicializada como PY_MINOR_VERSION.

O campo é ignorado por padrão, ele é usado se e somente se o sinalizador $PyCF_ONLY_AST$ estiver definido em cf_flags .

Alterado na versão 3.8: Adicionado campo cf_feature_version.

Os sinalizadores do compilador disponíveis são acessíveis como macros:

```
PyCF_ALLOW_TOP_LEVEL_AWAIT
PyCF_ONLY_AST
```

PyCF_OPTIMIZED_AST

PyCF_TYPE_COMMENTS

Veja sinalizadores do compilador na documentação do módulo Python ast, que exporta essas constantes com os mesmos nomes.

int CO_FUTURE_DIVISION

Este bit pode ser definido em *flags* para fazer com que o operador de divisão / seja interpretado como "divisão verdadeira" de acordo com a **PEP 238**.

CAPÍTULO 4

Contagem de Referências

The functions and macros in this section are used for managing reference counts of Python objects.

```
Py_ssize_t Py_REFCNT (PyObject *o)
```

Get the reference count of the Python object o.

Observe que o valor retornado pode não refletir realmente quantas referências ao objeto são realmente mantidas. Por exemplo, alguns objetos são *imortais* e têm uma refcount muito alta que não reflete o número real de referências. Consequentemente, não confie no valor retornado para ser preciso, exceto um valor de 0 ou 1.

Use the Py_SET_REFCNT() function to set an object reference count.

Alterado na versão 3.10: Py_REFCNT() is changed to the inline static function.

Alterado na versão 3.11: The parameter type is no longer const PyObject*.

```
void Py_SET_REFCNT (PyObject *o, Py_ssize_t refcnt)
```

Set the object o reference counter to refent.

Em uma construção do Python com threads threads livres, se *refcnt* for maior que UINT32_MAX, o objeto será transformado em *imortal*.

This function has no effect on immortal objects.

Adicionado na versão 3.9.

Alterado na versão 3.12: Immortal objects are not modified.

```
void Py_INCREF (PyObject *o)
```

Indicate taking a new *strong reference* to object o, indicating it is in use and should not be destroyed.

This function has no effect on immortal objects.

This function is usually used to convert a *borrowed reference* to a *strong reference* in-place. The Py_NewRef() function can be used to create a new *strong reference*.

When done using the object, release is by calling Py_DECREF().

The object must not be NULL; if you aren't sure that it isn't NULL, use Py_XINCREF().

Do not expect this function to actually modify o in any way. For at least **some objects**, this function has no effect.

Alterado na versão 3.12: Immortal objects are not modified.

```
void Py_XINCREF (PyObject *0)
```

Similar to Py_INCREF(), but the object o can be NULL, in which case this has no effect.

```
See also Py_XNewRef().
```

PyObject *Py_NewRef (PyObject *o)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Create a new strong reference to an object: call $Py_INCREF()$ on o and return the object o.

When the *strong reference* is no longer needed, Py_DECREF() should be called on it to release the reference.

The object o must not be NULL; use $Py_XNewRef()$ if o can be NULL.

Por exemplo:

```
Py_INCREF(obj);
self->attr = obj;
```

can be written as:

```
self->attr = Py_NewRef(obj);
```

See also Py_INCREF().

Adicionado na versão 3.10.

PyObject *Py_XNewRef (PyObject *o)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Similar to Py_NewRef(), but the object o can be NULL.

If the object o is NULL, the function just returns NULL.

Adicionado na versão 3.10.

```
void Py DECREF (PyObject *0)
```

Release a *strong reference* to object o, indicating the reference is no longer used.

This function has no effect on immortal objects.

Once the last *strong reference* is released (i.e. the object's reference count reaches 0), the object's type's deal-location function (which must not be NULL) is invoked.

This function is usually used to delete a strong reference before exiting its scope.

The object must not be NULL; if you aren't sure that it isn't NULL, use Py_XDECREF().

Do not expect this function to actually modify o in any way. For at least **some objects**, this function has no effect.

A Aviso

The deallocation function can cause arbitrary Python code to be invoked (e.g. when a class instance with a __del__() method is deallocated). While exceptions in such code are not propagated, the executed code has free access to all Python global variables. This means that any object that is reachable from a global variable should be in a consistent state before $Py_DECREF()$ is invoked. For example, code to delete an object from a list should copy a reference to the deleted object in a temporary variable, update the list data structure, and then call $Py_DECREF()$ for the temporary variable.

Alterado na versão 3.12: Immortal objects are not modified.

```
void Py_XDECREF (PyObject *o)
```

Similar to $P_{Y_DECREF}()$, but the object o can be NULL, in which case this has no effect. The same warning from $P_{Y_DECREF}()$ applies here as well.

void Py_CLEAR (PyObject *o)

Release a *strong reference* for object o. The object may be NULL, in which case the macro has no effect; otherwise the effect is the same as for $Py_DECREF()$, except that the argument is also set to NULL. The warning for $Py_DECREF()$ does not apply with respect to the object passed because the macro carefully uses a temporary variable and sets the argument to NULL before releasing the reference.

It is a good idea to use this macro whenever releasing a reference to an object that might be traversed during garbage collection.

Alterado na versão 3.12: The macro argument is now only evaluated once. If the argument has side effects, these are no longer duplicated.

void Py IncRef (PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Indicate taking a new strong reference to object o. A function version of $P_{Y_XINCREF}$ (). It can be used for runtime dynamic embedding of Python.

```
void Py_DecRef (PyObject *o)
```

Parte da ABI Estável. Release a strong reference to object o. A function version of Py_XDECREF(). It can be used for runtime dynamic embedding of Python.

Py_SETREF (dst, src)

Macro safely releasing a strong reference to object dst and setting dst to src.

As in case of Py_CLEAR(), "the obvious" code can be deadly:

```
Py_DECREF(dst);
dst = src;
```

The safe way is:

```
Py_SETREF(dst, src);
```

That arranges to set *dst* to *src* _before_ releasing the reference to the old value of *dst*, so that any code triggered as a side-effect of *dst* getting torn down no longer believes *dst* points to a valid object.

Adicionado na versão 3.6.

Alterado na versão 3.12: The macro arguments are now only evaluated once. If an argument has side effects, these are no longer duplicated.

Py_XSETREF (dst, src)

Variant of Py_SETREF macro that uses Py_XDECREF() instead of Py_DECREF().

Adicionado na versão 3.6.

Alterado na versão 3.12: The macro arguments are now only evaluated once. If an argument has side effects, these are no longer duplicated.

CAPÍTULO 5

Manipulando Exceções

As funções descritas nesse capítulo permitem você tratar e gerar exceções em Python. É importante entender alguns princípios básicos no tratamento de exceção no Python. Funciona de forma parecida com a variável POSIX errno: existe um indicador global (por thread) do último erro ocorrido. A maioria das funções da API C não limpa isso com êxito, mas indica a causa do erro na falha. A maioria das funções da API retorna um indicador de erro, geralmente, NULL se eles devem retornar um ponteiro, ou -1 se retornarem um inteiro (exceção: as funções PyArg_* retornam 1 para sucesso e 0 para falha).

Concretamente, o indicador de erro consiste em três ponteiros de objeto: o tipo da exceção, o valor da exceção e o objeto de traceback. Qualquer um desses ponteiros pode ser NULL se não definido (embora algumas combinações sejam proibidas, por exemplo, você não pode ter um retorno não NULL se o tipo de exceção for NULL).

Quando uma função deve falhar porque devido à falha de alguma função que ela chamou, ela geralmente não define o indicador de erro; a função que ela chamou já o definiu. Ela é responsável por manipular o erro e limpar a exceção ou retornar após limpar todos os recursos que possui (como referências a objetos ou alocações de memória); ela não deve continuar normalmente se não estiver preparada para lidar com o erro. Se estiver retornando devido a um erro, é importante indicar ao chamador que um erro foi definido. Se o erro não for manipulado ou propagado com cuidado, chamadas adicionais para a API Python/C podem não se comportar conforme o esperado e podem falhar de maneiras misteriosas.



The error indicator is **not** the result of <code>sys.exc_info()</code>. The former corresponds to an exception that is not yet caught (and is therefore still propagating), while the latter returns an exception after it is caught (and has therefore stopped propagating).

5.1 Impressão e limpeza

void PyErr_Clear()

Parte da ABI Estável. Limpe o indicador de erro. Se o indicador de erro não estiver definido, não haverá efeito.

void PyErr_PrintEx (int set_sys_last_vars)

Parte da ABI Estável. Print a standard traceback to sys.stderr and clear the error indicator. Unless the error is a SystemExit, in that case no traceback is printed and the Python process will exit with the error code specified by the SystemExit instance.

Chame esta função apenas quando o indicador de erro estiver definido. Caso contrário, causará um erro fatal!

If <code>set_sys_last_vars</code> is nonzero, the variable <code>sys.last_exc</code> is set to the printed exception. For backwards compatibility, the deprecated variables <code>sys.last_type</code>, <code>sys.last_value</code> and <code>sys.last_traceback</code> are also set to the type, value and traceback of this exception, respectively.

Alterado na versão 3.12: The setting of sys.last_exc was added.

void PyErr_Print()

Parte da ABI Estável. Apelido para PyErr_PrintEx(1).

void PyErr_WriteUnraisable (PyObject *obj)

Parte da ABI Estável. Chama sys.unraisablehook () usando a exceção atual e o argumento obj.

This utility function prints a warning message to sys.stderr when an exception has been set but it is impossible for the interpreter to actually raise the exception. It is used, for example, when an exception occurs in an __del__() method.

The function is called with a single argument obj that identifies the context in which the unraisable exception occurred. If possible, the repr of obj will be printed in the warning message. If obj is NULL, only the traceback is printed.

Uma exceção deve ser definida ao chamar essa função.

Alterado na versão 3.4: Exibe o traceback (situação da pilha de execução). Exibe apenas o traceback se *obj* for NULL.

Alterado na versão 3.8: Utiliza sys.unraisablehook().

void PyErr_FormatUnraisable (const char *format, ...)

Similar to <code>PyErr_WriteUnraisable()</code>, but the <code>format</code> and subsequent parameters help format the warning message; they have the same meaning and values as in <code>PyUnicode_FromFormat()</code>. <code>PyErr_WriteUnraisable(obj)</code> is roughly equivalent to <code>PyErr_FormatUnraisable("Exception ignored in: %R", obj)</code>. If <code>format</code> is <code>NULL</code>, only the traceback is printed.

Adicionado na versão 3.13.

void PyErr_DisplayException (PyObject *exc)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Print the standard traceback display of exc to sys.stderr, including chained exceptions and notes.

Adicionado na versão 3.12.

5.2 Lançando exceções

Essas funções ajudam a definir o indicador de erro do thread. Por conveniência, algumas dessas funções sempre retornam um ponteiro NULL ao usar instrução com return.

```
void PyErr_SetString (PyObject *type, const char *message)
```

Parte da ABI Estável. This is the most common way to set the error indicator. The first argument specifies the exception type; it is normally one of the standard exceptions, e.g. PyExc_RuntimeError. You need not create a new *strong reference* to it (e.g. with Py_INCREF()). The second argument is an error message; it is decoded from 'utf-8'.

```
void PyErr_SetObject (PyObject *type, PyObject *value)
```

Parte da ABI Estável. Essa função é semelhante à PyErr_SetString () mas permite especificar um objeto Python arbitrário para o valor da exceção.

```
PyObject *PyErr_Format (PyObject *exception, const char *format, ...)
```

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável. This function sets the error indicator and returns <code>NULL</code>. exception should be a Python exception class. The format and subsequent parameters help format the error message; they have the same meaning and values as in <code>PyUnicode_FromFormat()</code>. format is an ASCII-encoded string.

PyObject *PyErr_FormatV (PyObject *exception, const char *format, va_list vargs)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável desde a versão 3.5. Igual a PyErr_Format (), mas usando o argumento va_list em vez de um número variável de argumentos.

Adicionado na versão 3.5.

void PyErr_SetNone (PyObject *type)

Parte da ABI Estável. Isso é uma abreviação para PyErr_SetObject (type, Py_None).

int PyErr_BadArgument()

Parte da ABI Estável. This is a shorthand for PyErr_SetString (PyExc_TypeError, message), where *message* indicates that a built-in operation was invoked with an illegal argument. It is mostly for internal use.

PyObject *PyErr_NoMemory()

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável. Essa é uma abreviação para PyErr_SetNone (PyExc_MemoryError); que retorna NULL para que uma função de alocação de objeto possa escrever return PyErr_NoMemory (); quando ficar sem memória.

PyObject *PyErr_SetFromErrno (PyObject *type)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável. This is a convenience function to raise an exception when a C library function has returned an error and set the C variable errno. It constructs a tuple object whose first item is the integer errno value and whose second item is the corresponding error message (gotten from strerror()), and then calls PyErr_SetObject(type, object). On Unix, when the errno value is EINTR, indicating an interrupted system call, this calls PyErr_CheckSignals(), and if that set the error indicator, leaves it set to that. The function always returns NULL, so a wrapper function around a system call can write return PyErr_SetFromErrno(type); when the system call returns an error.

PyObject *PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject (PyObject *type, PyObject *filenameObject)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável. Similar to PyErr_SetFromErrno(), with the additional behavior that if filenameObject is not NULL, it is passed to the constructor of type as a third parameter. In the case of OSError exception, this is used to define the filename attribute of the exception instance.

PyObject *PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObjects (PyObject *type, PyObject *filenameObject, PyObject *filenameObject2)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Similar to PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject(), but takes a second filename object, for raising errors when a function that takes two filenames fails.

Adicionado na versão 3.4.

PyObject *PyErr_SetFromErrnoWithFilename (PyObject *type, const char *filename)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável. Similar to $PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject()$, but the filename is given as a C string. filename is decoded from the filesystem encoding and error handler.

PyObject *PyErr_SetFromWindowsErr (int ierr)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. This is a convenience function to raise OSError. If called with ierr of 0, the error code returned by a call to GetLastError() is used instead. It calls the Win32 function FormatMessage() to retrieve the Windows description of error code given by ierr or GetLastError(), then it constructs a OSError object with the winerror attribute set to the error code, the strerror attribute set to the corresponding error message (gotten from FormatMessage()), and then calls PyErr_SetObject(PyExc_OSError, object). This function always returns NULL.

Disponibilidade: Windows.

PyObject *PyErr_SetExcFromWindowsErr (PyObject *type, int ierr)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Similar to PyErr_SetFromWindowsErr(), with an additional parameter specifying the exception type to be raised.

Disponibilidade: Windows.

PyObject *PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename (int ierr, const char *filename)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Similar to PyErr_SetFromWindowsErr(), with the additional behavior that if filename is not NULL, it is decoded from the filesystem encoding (os.fsdecode()) and passed to the constructor of OSError as a third parameter to be used to define the filename attribute of the exception instance.

Disponibilidade: Windows.

PyObject *PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject (PyObject *type, int ierr, PyObject *filename)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Similar to PyErr_SetExcFromWindowsErr(), with the additional behavior that if filename is not NULL, it is passed to the constructor of OSError as a third parameter to be used to define the filename attribute of the exception instance.

Disponibilidade: Windows.

PyObject *PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObjects (PyObject *type, int ierr, PyObject *filename, PyObject *filename2)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Similar à PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject(), mas aceita um segundo caminho do objeto.

Disponibilidade: Windows.

Adicionado na versão 3.4.

PyObject *PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename (PyObject *type, int ierr, const char *filename)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Similar à PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename(), com um parâmetro adicional especificando o tipo de exceção a ser gerado.

Disponibilidade: Windows.

PyObject *PyErr_SetImportError (PyObject *msg, PyObject *name, PyObject *path)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. This is a convenience function to raise ImportError. msg will be set as the exception's message string. name and path, both of which can be NULL, will be set as the ImportError's respective name and path attributes.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyErr_SetImportErrorSubclass (PyObject *exception, PyObject *msg, PyObject *name, PyObject *path)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável desde a versão 3.6. Muito parecido com PyErr_SetImportError() mas a função permite especificar uma subclasse de ImportError para levantar uma exceção.

Adicionado na versão 3.6.

void PyErr_SyntaxLocationObject (*PyObject* *filename, int lineno, int col_offset)

Set file, line, and offset information for the current exception. If the current exception is not a SyntaxError, then it sets additional attributes, which make the exception printing subsystem think the exception is a SyntaxError.

Adicionado na versão 3.4.

void PyErr_SyntaxLocationEx (const char *filename, int lineno, int col_offset)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Like PyErr_SyntaxLocationObject (), but filename is a byte string decoded from the filesystem encoding and error handler.

Adicionado na versão 3.2.

void PyErr_SyntaxLocation (const char *filename, int lineno)

Parte da ABI Estável. Like <code>PyErr_SyntaxLocationEx()</code>, but the <code>col_offset</code> parameter is omitted.

void PyErr_BadInternalCall()

Parte da ABI Estável. This is a shorthand for PyErr_SetString(PyExc_SystemError, message), where message indicates that an internal operation (e.g. a Python/C API function) was invoked with an illegal argument. It is mostly for internal use.

5.3 Emitindo advertências

Use these functions to issue warnings from C code. They mirror similar functions exported by the Python warnings module. They normally print a warning message to *sys.stderr*; however, it is also possible that the user has specified that warnings are to be turned into errors, and in that case they will raise an exception. It is also possible that the functions raise an exception because of a problem with the warning machinery. The return value is 0 if no exception is raised, or -1 if an exception is raised. (It is not possible to determine whether a warning message is actually printed, nor what the reason is for the exception; this is intentional.) If an exception is raised, the caller should do its normal exception handling (for example, $Py_DECREF(I)$) owned references and return an error value).

```
int PyErr_WarnEx (PyObject *category, const char *message, Py_ssize_t stack_level)
```

Parte da ABI Estável. Issue a warning message. The category argument is a warning category (see below) or NULL; the message argument is a UTF-8 encoded string. stack_level is a positive number giving a number of stack frames; the warning will be issued from the currently executing line of code in that stack frame. A stack_level of 1 is the function calling PyErr_WarnEx(), 2 is the function above that, and so forth.

Warning categories must be subclasses of PyExc_Warning; PyExc_Warning is a subclass of PyExc_Exception; the default warning category is PyExc_RuntimeWarning. The standard Python warning categories are available as global variables whose names are enumerated at *Categorias de aviso padrão*.

For information about warning control, see the documentation for the warnings module and the -W option in the command line documentation. There is no C API for warning control.

```
int PyErr_WarnExplicitObject (PyObject *category, PyObject *message, PyObject *filename, int lineno, PyObject *module, PyObject *registry)
```

Issue a warning message with explicit control over all warning attributes. This is a straightforward wrapper around the Python function warnings.warn_explicit(); see there for more information. The *module* and *registry* arguments may be set to NULL to get the default effect described there.

Adicionado na versão 3.4.

int PyErr_WarnExplicit (*PyObject* *category, const char *message, const char *filename, int lineno, const char *module, *PyObject* *registry)

Parte da ABI Estável. Similar to PyErr_WarnExplicitObject() except that message and module are UTF-8 encoded strings, and filename is decoded from the filesystem encoding and error handler.

```
int PyErr_WarnFormat (PyObject *category, Py_ssize_t stack_level, const char *format, ...)
```

Parte da ABI Estável. Function similar to <code>PyErr_WarnEx()</code>, but use <code>PyUnicode_FromFormat()</code> to format the warning message. *format* is an ASCII-encoded string.

Adicionado na versão 3.2.

```
int PyErr_ResourceWarning (PyObject *source, Py_ssize_t stack_level, const char *format, ...)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.6. Function similar to PyErr_WarnFormat(), but category is ResourceWarning and it passes source to warnings.WarningMessage.

Adicionado na versão 3.6.

5.4 Consultando o indicador de erro

```
PyObject *PyErr_Occurred()
```

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Test whether the error indicator is set. If set, return the exception type (the first argument to the last call to one of the PyErr_Set* functions or to $PyErr_Restore()$). If not set, return NULL. You do not own a reference to the return value, so you do not need to $Py_DECREF()$ it.

The caller must hold the GIL.



Do not compare the return value to a specific exception; use <code>PyErr_ExceptionMatches()</code> instead, shown below. (The comparison could easily fail since the exception may be an instance instead of a class, in the case of a class exception, or it may be a subclass of the expected exception.)

int PyErr_ExceptionMatches (PyObject *exc)

Parte da ABI Estável. Equivalent to PyErr_GivenExceptionMatches (PyErr_Occurred(), exc). This should only be called when an exception is actually set; a memory access violation will occur if no exception has been raised.

int PyErr_GivenExceptionMatches (PyObject *given, PyObject *exc)

Parte da ABI Estável. Return true if the *given* exception matches the exception type in *exc*. If *exc* is a class object, this also returns true when *given* is an instance of a subclass. If *exc* is a tuple, all exception types in the tuple (and recursively in subtuples) are searched for a match.

PyObject *PyErr_GetRaisedException (void)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Return the exception currently being raised, clearing the error indicator at the same time. Return NULL if the error indicator is not set.

This function is used by code that needs to catch exceptions, or code that needs to save and restore the error indicator temporarily.

Por exemplo:

```
{
    PyObject *exc = PyErr_GetRaisedException();

    /* ... code that might produce other errors ... */
    PyErr_SetRaisedException(exc);
}
```

→ Ver também

PyErr_GetHandledException(), to save the exception currently being handled.

Adicionado na versão 3.12.

void PyErr_SetRaisedException (PyObject *exc)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Set exc as the exception currently being raised, clearing the existing exception if one is set.

Aviso

This call steals a reference to exc, which must be a valid exception.

Adicionado na versão 3.12.

```
void PyErr_Fetch (PyObject **ptype, PyObject **pvalue, PyObject **ptraceback)
```

Parte da ABI Estável. Descontinuado desde a versão 3.12: Use PyErr_GetRaisedException() instead.

Retrieve the error indicator into three variables whose addresses are passed. If the error indicator is not set, set all three variables to NULL. If it is set, it will be cleared and you own a reference to each object retrieved. The value and traceback object may be NULL even when the type object is not.

1 Nota

This function is normally only used by legacy code that needs to catch exceptions or save and restore the error indicator temporarily.

Por exemplo:

```
{
    PyObject *type, *value, *traceback;
    PyErr_Fetch(&type, &value, &traceback);

    /* ... code that might produce other errors ... */
    PyErr_Restore(type, value, traceback);
}
```

void PyErr Restore (PyObject *type, PyObject *value, PyObject *traceback)

Parte da ABI Estável. Descontinuado desde a versão 3.12: Use PyErr_SetRaisedException() instead.

Set the error indicator from the three objects, *type*, *value*, and *traceback*, clearing the existing exception if one is set. If the objects are NULL, the error indicator is cleared. Do not pass a NULL type and non-NULL value or traceback. The exception type should be a class. Do not pass an invalid exception type or value. (Violating these rules will cause subtle problems later.) This call takes away a reference to each object: you must own a reference to each object before the call and after the call you no longer own these references. (If you don't understand this, don't use this function. I warned you.)

1 Nota

This function is normally only used by legacy code that needs to save and restore the error indicator temporarily. Use $PyErr_Fetch()$ to save the current error indicator.

void PyErr_NormalizeException (PyObject **exc, PyObject **val, PyObject **tb)

Parte da ABI Estável. Descontinuado desde a versão 3.12: Use PyErr_GetRaisedException() instead, to avoid any possible de-normalization.

Under certain circumstances, the values returned by $PyErr_Fetch()$ below can be "unnormalized", meaning that *exc is a class object but *val is not an instance of the same class. This function can be used to instantiate the class in that case. If the values are already normalized, nothing happens. The delayed normalization is implemented to improve performance.

1 Nota

This function *does not* implicitly set the __traceback__ attribute on the exception value. If setting the traceback appropriately is desired, the following additional snippet is needed:

```
if (tb != NULL) {
   PyException_SetTraceback(val, tb);
}
```

PyObject *PyErr_GetHandledException (void)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Retrieve the active exception instance, as would be returned by sys.exception(). This refers to an exception that was already caught, not to an exception that was freshly raised. Returns a new reference to the exception or NULL. Does not modify the interpreter's exception state.

1 Nota

This function is not normally used by code that wants to handle exceptions. Rather, it can be used when code needs to save and restore the exception state temporarily. Use <code>PyErr_SetHandledException()</code> to restore or clear the exception state.

Adicionado na versão 3.11.

void PyErr_SetHandledException (PyObject *exc)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Set the active exception, as known from sys.exception(). This refers to an exception that was already caught, not to an exception that was freshly raised. To clear the exception state, pass NULL.

1 Nota

This function is not normally used by code that wants to handle exceptions. Rather, it can be used when code needs to save and restore the exception state temporarily. Use $PyErr_GetHandledException()$ to get the exception state.

Adicionado na versão 3.11.

void PyErr_GetExcInfo (PyObject **ptype, PyObject **ptyalue, PyObject **ptraceback)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Retrieve the old-style representation of the exception info, as known from <code>sys.exc_info()</code>. This refers to an exception that was already caught, not to an exception that was freshly raised. Returns new references for the three objects, any of which may be <code>NULL</code>. Does not modify the exception info state. This function is kept for backwards compatibility. Prefer using <code>PyErr_GetHandledException()</code>.

1 Nota

This function is not normally used by code that wants to handle exceptions. Rather, it can be used when code needs to save and restore the exception state temporarily. Use $PyErr_SetExcInfo()$ to restore or clear the exception state.

Adicionado na versão 3.3.

void PyErr_SetExcInfo (PyObject *type, PyObject *value, PyObject *traceback)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Set the exception info, as known from sys.exc_info(). This refers to an exception that was already caught, not to an exception that was freshly raised. This function steals the references of the arguments. To clear the exception state, pass NULL for all three arguments. This function is kept for backwards compatibility. Prefer using PyErr_SetHandledException().

1 Nota

This function is not normally used by code that wants to handle exceptions. Rather, it can be used when code needs to save and restore the exception state temporarily. Use <code>PyErr_GetExcInfo()</code> to read the exception state.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.11: The type and traceback arguments are no longer used and can be NULL. The interpreter now derives them from the exception instance (the value argument). The function still steals references of all three arguments.

5.5 Tratamento de sinal

int PyErr_CheckSignals()

Parte da ABI Estável. Essa função interage com o manipulador de sinais do Python.

If the function is called from the main thread and under the main Python interpreter, it checks whether a signal has been sent to the processes and if so, invokes the corresponding signal handler. If the signal module is supported, this can invoke a signal handler written in Python.

The function attempts to handle all pending signals, and then returns 0. However, if a Python signal handler raises an exception, the error indicator is set and the function returns -1 immediately (such that other pending signals may not have been handled yet: they will be on the next <code>PyErr_CheckSignals()</code> invocation).

If the function is called from a non-main thread, or under a non-main Python interpreter, it does nothing and returns 0.

This function can be called by long-running C code that wants to be interruptible by user requests (such as by pressing Ctrl-C).



The default Python signal handler for SIGINT raises the KeyboardInterrupt exception.

void PyErr_SetInterrupt()

Parte da ABI Estável. Simulate the effect of a SIGINT signal arriving. This is equivalent to PyErr_SetInterruptEx(SIGINT).

1 Nota

This function is async-signal-safe. It can be called without the *GIL* and from a C signal handler.

int PyErr_SetInterruptEx (int signum)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Simulate the effect of a signal arriving. The next time PyErr_CheckSignals() is called, the Python signal handler for the given signal number will be called.

This function can be called by C code that sets up its own signal handling and wants Python signal handlers to be invoked as expected when an interruption is requested (for example when the user presses Ctrl-C to interrupt an operation).

If the given signal isn't handled by Python (it was set to signal.SIG_DFL or signal.SIG_IGN), it will be ignored.

If signum is outside of the allowed range of signal numbers, -1 is returned. Otherwise, 0 is returned. The error indicator is never changed by this function.

1 Nota

This function is async-signal-safe. It can be called without the *GIL* and from a C signal handler.

Adicionado na versão 3.10.

int PySignal_SetWakeupFd (int fd)

This utility function specifies a file descriptor to which the signal number is written as a single byte whenever a signal is received. *fd* must be non-blocking. It returns the previous such file descriptor.

O valor -1 desabilita o recurso; este é o estado inicial. Isso é equivalente à signal.set_wakeup_fd() em Python, mas sem nenhuma verificação de erro. *fd* deve ser um descritor de arquivo válido. A função só deve ser chamada a partir da thread principal.

Alterado na versão 3.5: No Windows, a função agora também suporta manipuladores de socket.

5.6 Classes de exceção

PyObject *PyErr_NewException (const char *name, PyObject *base, PyObject *dict)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. This utility function creates and returns a new exception class. The name argument must be the name of the new exception, a C string of the form module.classname. The base and dict arguments are normally NULL. This creates a class object derived from Exception (accessible in C as PyExc_Exception).

The __module__ attribute of the new class is set to the first part (up to the last dot) of the *name* argument, and the class name is set to the last part (after the last dot). The *base* argument can be used to specify alternate base classes; it can either be only one class or a tuple of classes. The *dict* argument can be used to specify a dictionary of class variables and methods.

PyObject *PyErr_NewExceptionWithDoc (const char *name, const char *doc, PyObject *base, PyObject *dict)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Same as PyErr_NewException(), except that the new exception class can easily be given a docstring: If doc is non-NULL, it will be used as the docstring for the exception class.

Adicionado na versão 3.2.

5.7 Objeto Exceção

PyObject *PyException_GetTraceback (PyObject *ex)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return the traceback associated with the exception as a new reference, as accessible from Python through the __traceback__ attribute. If there is no traceback associated, this returns NULL.

int PyException_SetTraceback (PyObject *ex, PyObject *tb)

Parte da ABI Estável. Defina o retorno traceback (situação da pilha de execução) associado à exceção como tb. Use Py_None para limpá-lo.

PyObject *PyException_GetContext (PyObject *ex)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return the context (another exception instance during whose handling ex was raised) associated with the exception as a new reference, as accessible from Python through the __context__ attribute. If there is no context associated, this returns NULL.

void PyException_SetContext (PyObject *ex, PyObject *ctx)

Parte da ABI Estável. Set the context associated with the exception to *ctx*. Use NULL to clear it. There is no type check to make sure that *ctx* is an exception instance. This steals a reference to *ctx*.

PyObject *PyException_GetCause (PyObject *ex)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return the cause (either an exception instance, or None, set by raise ... from ...) associated with the exception as a new reference, as accessible from Python through the __cause__ attribute.

void PyException_SetCause (PyObject *ex, PyObject *cause)

Parte da ABI Estável. Set the cause associated with the exception to cause. Use NULL to clear it. There is no type check to make sure that cause is either an exception instance or None. This steals a reference to cause.

The __suppress_context__ attribute is implicitly set to True by this function.

PyObject *PyException_GetArgs (PyObject *ex)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Return args of exception ex.

void PyException_SetArgs (PyObject *ex, PyObject *args)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Set args of exception ex to args.

PyObject *PyUnstable_Exc_PrepReraiseStar (PyObject *orig, PyObject *excs)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Implement part of the interpreter's implementation of except*. *orig* is the original exception that was caught, and *excs* is the list of the exceptions that need to be raised. This list contains the unhandled part of *orig*, if any, as well as the exceptions that were raised from the except* clauses (so they have a different traceback from *orig*) and those that were reraised (and have the same traceback as *orig*). Return the ExceptionGroup that needs to be reraised in the end, or None if there is nothing to reraise.

Adicionado na versão 3.12.

5.8 Objetos de exceção Unicode

As seguintes funções são usadas para criar e modificar exceções Unicode de C.

```
PyObject *PyUnicodeDecodeError_Create (const char *encoding, const char *object, Py_ssize_t length, Py_ssize_t start, Py_ssize_t end, const char *reason)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a UnicodeDecodeError object with the attributes encoding, object, length, start, end and reason. encoding and reason are UTF-8 encoded strings.

```
PyObject *PyUnicodeDecodeError_GetEncoding (PyObject *exc)
PyObject *PyUnicodeEncodeError_GetEncoding (PyObject *exc)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o atributo * encoding* dado no objeto da exceção.

```
PyObject *PyUnicodeDecodeError_GetObject (PyObject *exc)
```

PyObject *PyUnicodeEncodeError_GetObject (PyObject *exc)

PyObject *PyUnicodeTranslateError_GetObject (PyObject *exc)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o atributo object dado no objeto da exceção.

```
int PyUnicodeDecodeError_GetStart (PyObject *exc, Py_ssize_t *start)
```

int PyUnicodeEncodeError_GetStart (PyObject *exc, Py_ssize_t *start)

int PyUnicodeTranslateError_GetStart (PyObject *exc, Py_ssize_t *start)

Parte da ABI Estável. Obtém o atributo start do objeto da exceção coloca-o em *start. start não deve ser NULL. Retorna 0 se não der erro, -1 caso dê erro.

```
int PyUnicodeDecodeError_SetStart (PyObject *exc, Py_ssize_t start)
```

int PyUnicodeEncodeError_SetStart (PyObject *exc, Py_ssize_t start)

int PyUnicodeTranslateError_SetStart (PyObject *exc, Py_ssize_t start)

Parte da ABI Estável. Define o atributo *start* dado no objeto de exceção *start*. Em caso de sucesso, retorna 0, em caso de falha, retorna -1.

```
int PyUnicodeDecodeError_GetEnd (PyObject *exc, Py_ssize_t *end)
```

int PyUnicodeEncodeError_GetEnd (PyObject *exc, Py_ssize_t *end)

int PyUnicodeTranslateError_GetEnd (PyObject *exc, Py_ssize_t *end)

Parte da ABI Estável. Obtenha o atributo *end* dado no objeto de exceção e coloque **end*. O *end* não deve ser NULL. Em caso de sucesso, retorna 0, em caso de falha, retorna −1.

```
int PyUnicodeDecodeError_SetEnd (PyObject *exc, Py_ssize_t end)
```

int PyUnicodeError_SetEnd (PyObject *exc, Py_ssize_t end)

int PyUnicodeTranslateError_SetEnd (PyObject *exc, Py_ssize_t end)

Parte da ABI Estável. Set the end attribute of the given exception object to end. Return 0 on success, -1 on failure.

```
PyObject *PyUnicodeDecodeError_GetReason (PyObject *exc)

PyObject *PyUnicodeEncodeError_GetReason (PyObject *exc)

PyObject *PyUnicodeTranslateError_GetReason (PyObject *exc)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o atributo reason dado no objeto da exceção.

```
int PyUnicodeDecodeError_SetReason (PyObject *exc, const char *reason) int PyUnicodeEncodeError_SetReason (PyObject *exc, const char *reason) int PyUnicodeTranslateError_SetReason (PyObject *exc, const char *reason)
```

Parte da ABI Estável. Set the reason attribute of the given exception object to reason. Return 0 on success, -1 on failure.

5.9 Controle de recursão

These two functions provide a way to perform safe recursive calls at the C level, both in the core and in extension modules. They are needed if the recursive code does not necessarily invoke Python code (which tracks its recursion depth automatically). They are also not needed for *tp_call* implementations because the *call protocol* takes care of recursion handling.

int Py_EnterRecursiveCall (const char *where)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.9. Marca um ponto em que a chamada recursiva em nível C está prestes a ser executada.

If USE_STACKCHECK is defined, this function checks if the OS stack overflowed using $PyOS_CheckStack()$. If this is the case, it sets a MemoryError and returns a nonzero value.

The function then checks if the recursion limit is reached. If this is the case, a RecursionError is set and a nonzero value is returned. Otherwise, zero is returned.

where should be a UTF-8 encoded string such as " in instance check" to be concatenated to the RecursionError message caused by the recursion depth limit.

Alterado na versão 3.9: This function is now also available in the *limited API*.

void Py_LeaveRecursiveCall (void)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.9. Ends a Py_EnterRecursiveCall(). Must be called once for each successful invocation of Py_EnterRecursiveCall().

Alterado na versão 3.9: This function is now also available in the *limited API*.

Properly implementing tp_repr for container types requires special recursion handling. In addition to protecting the stack, tp_repr also needs to track objects to prevent cycles. The following two functions facilitate this functionality. Effectively, these are the C equivalent to reprlib.recursive_repr().

```
int Py_ReprEnter (PyObject *object)
```

Parte da ABI Estável. Chamado no início da implementação tp_repr para detectar ciclos.

If the object has already been processed, the function returns a positive integer. In that case the tp_repr implementation should return a string object indicating a cycle. As examples, dict objects return $\{\ldots\}$ and list objects return $[\ldots]$.

A função retornará um inteiro negativo se o limite da recursão for atingido. Nesse caso a implementação tp_repr deverá, normalmente,. retornar <code>NULL</code>.

Caso contrário, a função retorna zero e a implementação tp_repr poderá continuar normalmente.

void Py_ReprLeave (PyObject *object)

Parte da ABI Estável. Termina a Py_ReprEnter(). Deve ser chamado uma vez para cada chamada de Py_ReprEnter() que retorna zero.

5.10 Exceções Padrão

All standard Python exceptions are available as global variables whose names are $PyExc_$ followed by the Python exception name. These have the type PyObject*; they are all class objects. For completeness, here are all the variables:

Nome C	Nome Python	Notas
PyExc_BaseException	BaseException	1
PyExc_Exception	Exception	Página 66, 1
PyExc_ArithmeticError	ArithmeticError	Página 66, 1
PyExc_AssertionError	AssertionError	
PyExc_AttributeError	AttributeError	
PyExc_BlockingIOError	BlockingIOError	
PyExc_BrokenPipeError	BrokenPipeError	
PyExc_BufferError	BufferError	
PyExc_ChildProcessError	ChildProcessError	
PyExc_ConnectionAbortedErro	ConnectionAbortedError	
PyExc_ConnectionError	ConnectionError	
PyExc_ConnectionRefusedErro	ConnectionRefusedError	
PyExc_ConnectionResetError	ConnectionResetError	
PyExc_EOFError	EOFError	
PyExc_FileExistsError	FileExistsError	
PyExc_FileNotFoundError	FileNotFoundError	
PyExc_FloatingPointError	FloatingPointError	
PyExc_GeneratorExit	GeneratorExit	
PyExc_ImportError	ImportError	
PyExc_IndentationError	IndentationError	
-	Indextror	
PyExc_IndexError		
PyExc_InterruptedError	InterruptedError	
PyExc_IsADirectoryError	IsADirectoryError	
PyExc_KeyError	KeyError	
PyExc_KeyboardInterrupt	KeyboardInterrupt	Página 66, 1
PyExc_LookupError	LookupError	6
PyExc_MemoryError	MemoryError	
PyExc_ModuleNotFoundError	ModuleNotFoundError	
PyExc_NameError	NameError	
PyExc_NotADirectoryError	NotADirectoryError	
PyExc_NotImplementedError	NotImplementedError	Página 66, 1
PyExc_OSError	OSError	r agina oo, r
PyExc_OverflowError	OverflowError	
PyExc_PermissionError	PermissionError	
PyExc_ProcessLookupError	ProcessLookupError	
PyExc_PythonFinalizationErr		
PyExc_RecursionError	RecursionError	
PyExc_ReferenceError	ReferenceError	
PyExc_RuntimeError	RuntimeError	
PyExc_StopAsyncIteration	StopAsyncIteration	
PyExc_StopIteration	StopIteration	
PyExc_SyntaxError	SyntaxError	
PyExc_SystemError	SystemError	
PyExc_SystemExit	SystemExit	
PyExc_TabError	TabError	
PyExc_TimeoutError	TimeoutError	
PyExc_TypeError	TypeError	
PyExc_UnboundLocalError	UnboundLocalError	
PyExc_UnicodeDecodeError	UnicodeDecodeError	

continua na próxima página

Tabela 1 - continuação da página anterior

Nome C	Nome Python	Notas
PyExc_UnicodeEncodeError	UnicodeEncodeError	
PyExc_UnicodeError	UnicodeError	
PyExc_UnicodeTranslateError	UnicodeTranslateError	
PyExc_ValueError	ValueError	
PyExc_ZeroDivisionError	ZeroDivisionError	

Adicionado na versão 3.3: PyExc_BlockingIOError, PyExc_BrokenPipeError, PyExc_ChildProcessError, PyExc_ConnectionError, PyExc_ConnectionAbortedError, PyExc_ConnectionRefusedError, PyExc_ConnectionResetError, PyExc_FileDotFoundError, PyExc_InterruptedError, PyExc_IsADirectoryError, PyExc_NotADirectoryError, PyExc_PermissionError, PyExc_ProcessLookupError e PyExc_TimeoutError foram introduzidos seguindo a PEP 3151.

Adicionado na versão 3.5: PyExc_StopAsyncIteration e PyExc_RecursionError.

Adicionado na versão 3.6: PyExc_ModuleNotFoundError.

Esses são os aliases de compatibilidade para PyExc_OSError:

Nome C	Notas
PyExc_EnvironmentError	
PyExc_IOError	
PyExc_WindowsError	2

Alterado na versão 3.3: Esses aliases costumavam ser tipos de exceção separados.

Notas:

5.11 Categorias de aviso padrão

All standard Python warning categories are available as global variables whose names are $PyExc_$ followed by the Python exception name. These have the type PyObject*; they are all class objects. For completeness, here are all the variables:

Nome C	Nome Python	Notas
PyExc_Warning	Warning	3
PyExc_BytesWarning	BytesWarning	
PyExc_DeprecationWarning	DeprecationWarning	
PyExc_FutureWarning	FutureWarning	
PyExc_ImportWarning	ImportWarning	
PyExc_PendingDeprecationWarning	PendingDeprecationWarning	
PyExc_ResourceWarning	ResourceWarning	
PyExc_RuntimeWarning	RuntimeWarning	
PyExc_SyntaxWarning	SyntaxWarning	
PyExc_UnicodeWarning	UnicodeWarning	
PyExc_UserWarning	UserWarning	

Adicionado na versão 3.2: PyExc_ResourceWarning.

Notas:

 $^{^{\}rm 1}$ Esta é uma classe base para outras exceções padrão.

² Defina apenas no Windows; proteja o código que usa isso testando se a macro do pré-processador MS_WINDOWS está definida.

³ Esta é uma classe base para outras categorias de aviso padrão.

CAPÍTULO 6

Utilitários

As funções neste capítulo executam várias tarefas de utilidade pública, desde ajudar o código C a ser mais portátil em plataformas, usando módulos Python de C, como também, a analise de argumentos de função e a construção de valores Python a partir de valores C.

6.1 Utilitários do sistema operacional

PyObject *PyOS_FSPath (PyObject *path)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.6. Retorna a representação do sistema de arquivos para path. Se o objeto for um objeto str ou bytes, então uma nova referência forte é retornada. Se o objeto implementa a interface os.PathLike, então __fspath__() é retornado desde que seja um objeto str ou bytes. Caso contrário, TypeError é levantada e NULL é retornado.

Adicionado na versão 3.6.

int Py_FdIsInteractive (FILE *fp, const char *filename)

Retorna verdadeiro (não zero) se o arquivo padrão de E/S fp com o nome filename for considerado interativo. Este é o caso dos arquivos para os quais isatty (fileno (fp)) é verdade. Se PyConfig.interactive for não zero, esta função também retorna true se o ponteiro filename for NULL ou se o nome for igual a uma das strings '<stdin>' ou '????'.

Esta função não deve ser chamada antes da inicialização do Python.

void PyOS_BeforeFork()

Parte da ABI Estável on platforms with fork() desde a versão 3.7. Função para preparar algum estado interno antes de ser feito um fork do processo. Isso deve ser chamado antes de chamar fork() ou qualquer função semelhante que clone o processo atual. Disponível apenas em sistemas onde fork() é definido.



A chamada C fork () só deve ser feita a partir da thread "main" (do interpretador "main"). O mesmo vale para $PyOS_BeforeFork$ ().

Adicionado na versão 3.7.

void PyOS_AfterFork_Parent()

Parte da ABI Estável on platforms with fork() desde a versão 3.7. Função para atualizar algum estado interno depois de ser feito um fork do processo. Isso deve ser chamado a partir do processo pai depois de chamar fork () ou qualquer função semelhante que clone o processo atual, independentemente da clonagem do processo ter sido bem-sucedida ou não. Disponível apenas em sistemas onde fork () é definido.

Aviso

A chamada C fork () só deve ser feita a partir da thread "main" (do interpretador "main"). O mesmo vale para PyOS_AfterFork_Parent().

Adicionado na versão 3.7.

void PyOS_AfterFork_Child()

Parte da ABI Estável on platforms with fork() desde a versão 3.7. Função para atualizar o estado interno do interpretador depois de ser feito um fork do processo. Isso deve ser chamado a partir do processo filho depois de chamar fork () ou qualquer função semelhante que clone o processo atual, se houver alguma chance do processo ter uma chamada de retorno para o interpretador Python. Disponível apenas em sistemas onde fork() é definido.

Aviso

A chamada C fork () só deve ser feita a partir da thread "main" (do interpretador "main"). O mesmo vale para PyOS_AfterFork_Child().

Adicionado na versão 3.7.

Ver também

os.register_at_fork() permite registrar funções personalizadas do Python para serem chamadas por $PyOS_BeforeFork(), PyOS_AfterFork_Parent()$ **e** $PyOS_AfterFork_Child()$.

void PyOS_AfterFork()

Parte da ABI Estável on platforms with fork(). Função para atualizar algum estado interno após ser feito um fork de processo; isso deve ser chamado no novo processo se o interpretador do Python continuar a ser usado. Se um novo executável é carregado no novo processo, esta função não precisa ser chamada.

Descontinuado desde a versão 3.7: Esta função foi sucedida por PyOS_AfterFork_Child().

int PyOS_CheckStack()

Parte da ABI Estável on platforms with USE STACKCHECK desde a versão 3.7. Retorna verdadeiro quando o interpretador fica sem espaço na pilha. Esta é uma verificação confiável, mas só está disponível quando USE_STACKCHECK é definido (atualmente em certas versões do Windows usando o compilador Microsoft Visual C++). USE_STACKCHECK será definido automaticamente; você nunca deve alterar a definição em seu próprio código.

typedef void (*PyOS_sighandler_t)(int)

Parte da ABI Estável.

PyOS sighandler t PyOS getsig (int i)

Parte da ABI Estável. Retorna o manipulador de sinal atual para o sinal i. Este é um invólucro fino em torno de sigaction () ou signal (). Não chame essas funções diretamente!

PyOS sighandler t PyOS setsig (int i, PyOS sighandler t h)

Parte da ABI Estável. Define o manipulador de sinal para o sinal i como h; retornar o manipulador de sinal antigo. Este é um invólucro fino em torno de sigaction () ou signal (). Não chame essas funções diretamente!

wchar_t *Py_DecodeLocale (const char *arg, size_t *size)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7.

A Aviso

Esta função não deve ser chamada diretamente: use a API PyConfig com a função PyConfig_SetBytesString() que garante que Python esteja pré-inicializado.

Esta função não deve ser chamada antes de *Python estar pré-inicializado* e para que a localidade LC_CTYPE seja configurada corretamente: consulte a função <code>Py_PreInitialize()</code>.

Decodifica uma string de bytes do *tratador de erros e codificação do sistema de arquivos*. Se o tratador de erros for o tratador de errors surrogateescape, bytes não decodificáveis são decodificados como caracteres no intervalo U+DC80..U+DCFF; e se uma string de bytes puder ser decodificada como um caractere substituto, os bytes são escapados usando o tratador de erros surrogateescape em vez de decodificá-los.

Retorna um ponteiro para uma string de caracteres largos recém-alocada, usa <code>PyMem_RawFree()</code> para liberar a memória. Se o tamanho não for <code>NULL</code>, escreve o número de caracteres largos excluindo o caractere nulo em <code>*size</code>

Retorna NULL em erro de decodificação ou erro de alocação de memória. Se *size* não for NULL, *size é definido como (size_t)-1 em erro de memória ou definido como (size_t)-2 em erro de decodificação.

tratador de erros e codificação do sistema de arquivos são selecionados por PyConfig_Read(): veja os membros filesystem_encoding e filesystem_errors de PyConfig.

Erros de decodificação nunca devem acontecer, a menos que haja um bug na biblioteca C.

Use a função Py_EncodeLocale () para codificar a string de caracteres de volta para uma string de bytes.

→ Ver também

 $As \ funções \ \textit{PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()} \ e \ \textit{PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()}.$

Adicionado na versão 3.5.

Alterado na versão 3.7: A função agora usa a codificação UTF-8 no Modo UTF-8 do Python.

Alterado na versão 3.8: A função agora usa a codificação UTF-8 no Windows se PyPreConfig. legacy_windows_fs_encoding for zero;

char *Py_EncodeLocale (const wchar_t *text, size_t *error_pos)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Encode a wide character string to the *filesystem encoding and* error handler. If the error handler is surrogateescape error handler, surrogate characters in the range U+DC80..U+DCFF are converted to bytes 0x80..0xFF.

Return a pointer to a newly allocated byte string, use <code>PyMem_Free()</code> to free the memory. Return <code>NULL</code> on encoding error or memory allocation error.

If error_pos is not NULL, *error_pos is set to (size_t)-1 on success, or set to the index of the invalid character on encoding error.

 $tratador\ de\ erros\ e\ codificação\ do\ sistema\ de\ arquivos\ s\~ao\ selecionados\ por\ PyConfig_Read()$: veja os membros filesystem_encoding e filesystem_errors de PyConfig.

Use the Py_DecodeLocale() function to decode the bytes string back to a wide character string.

A Aviso

Esta função não deve ser chamada antes de *Python estar pré-inicializado* e para que a localidade LC_CTYPE seja configurada corretamente: consulte a função <code>Py_PreInitialize()</code>.

→ Ver também

The PyUnicode_EncodeFSDefault () and PyUnicode_EncodeLocale () functions.

Adicionado na versão 3.5.

Alterado na versão 3.7: A função agora usa a codificação UTF-8 no Modo UTF-8 do Python.

Alterado na versão 3.8: The function now uses the UTF-8 encoding on Windows if PyPreConfig. legacy_windows_fs_encoding is zero.

6.2 System Functions

These are utility functions that make functionality from the sys module accessible to C code. They all work with the current interpreter thread's sys module's dict, which is contained in the internal thread state structure.

```
PyObject *PySys_GetObject (const char *name)
```

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Return the object *name* from the sys module or NULL if it does not exist, without setting an exception.

```
int PySys_SetObject (const char *name, PyObject *v)
```

Parte da ABI Estável. Set *name* in the sys module to v unless v is NULL, in which case *name* is deleted from the sys module. Returns 0 on success, -1 on error.

void PySys_ResetWarnOptions()

Parte da ABI Estável. Reset sys.warnoptions to an empty list. This function may be called prior to Py_Initialize().

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Clear sys.warnoptions and warnings. filters instead.

```
void PySys_WriteStdout (const char *format, ...)
```

Parte da ABI Estável. Write the output string described by format to sys.stdout. No exceptions are raised, even if truncation occurs (see below).

format should limit the total size of the formatted output string to 1000 bytes or less – after 1000 bytes, the output string is truncated. In particular, this means that no unrestricted "%s" formats should occur; these should be limited using "%.<N>s" where <N> is a decimal number calculated so that <N> plus the maximum size of other formatted text does not exceed 1000 bytes. Also watch out for "%f", which can print hundreds of digits for very large numbers.

If a problem occurs, or sys.stdout is unset, the formatted message is written to the real (C level) stdout.

void PySys_WriteStderr (const char *format, ...)

Parte da ABI Estável. As PySys_WriteStdout(), but write to sys.stderr or stderr instead.

void PySys_FormatStdout (const char *format, ...)

Parte da ABI Estável. Function similar to PySys_WriteStdout() but format the message using PyUnicode_FromFormatV() and don't truncate the message to an arbitrary length.

Adicionado na versão 3.2.

void PySys_FormatStderr (const char *format, ...)

Parte da ABI Estável. As PySys_FormatStdout(), but write to sys.stderr or stderr instead.

Adicionado na versão 3.2.

PyObject *PySys_GetXOptions()

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável *desde a versão 3.7.* Return the current dictionary of -X options, similarly to sys._xoptions. On error, NULL is returned and an exception is set.

Adicionado na versão 3.2.

int PySys_Audit (const char *event, const char *format, ...)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Raise an auditing event with any active hooks. Return zero for success and non-zero with an exception set on failure.

The *event* string argument must not be *NULL*.

If any hooks have been added, *format* and other arguments will be used to construct a tuple to pass. Apart from N, the same format characters as used in $Py_BuildValue()$ are available. If the built value is not a tuple, it will be added into a single-element tuple.

The N format option must not be used. It consumes a reference, but since there is no way to know whether arguments to this function will be consumed, using it may cause reference leaks.

Note that # format characters should always be treated as Py_ssize_t , regardless of whether $PY_SSIZE_T_CLEAN$ was defined.

sys.audit () performs the same function from Python code.

See also PySys_AuditTuple().

Adicionado na versão 3.8.

Alterado na versão 3.8.2: Require Py_ssize_t for # format characters. Previously, an unavoidable deprecation warning was raised.

int PySys_AuditTuple (const char *event, PyObject *args)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Similar to PySys_Audit (), but pass arguments as a Python object. args must be a tuple. To pass no arguments, args can be NULL.

Adicionado na versão 3.13.

int PySys_AddAuditHook (*Py_AuditHookFunction* hook, void *userData)

Append the callable *hook* to the list of active auditing hooks. Return zero on success and non-zero on failure. If the runtime has been initialized, also set an error on failure. Hooks added through this API are called for all interpreters created by the runtime.

O ponteiro *userData* é passado para a função de gancho. Como as funções de gancho podem ser chamadas de diferentes tempos de execução, esse ponteiro não deve se referir diretamente ao estado do Python.

This function is safe to call before $Py_Initialize()$. When called after runtime initialization, existing audit hooks are notified and may silently abort the operation by raising an error subclassed from Exception (other errors will not be silenced).

The hook function is always called with the GIL held by the Python interpreter that raised the event.

See PEP 578 for a detailed description of auditing. Functions in the runtime and standard library that raise events are listed in the audit events table. Details are in each function's documentation.

If the interpreter is initialized, this function raises an auditing event sys.addaudithook with no arguments. If any existing hooks raise an exception derived from Exception, the new hook will not be added and the exception is cleared. As a result, callers cannot assume that their hook has been added unless they control all existing hooks.

typedef int (*Py_AuditHookFunction)(const char *event, PyObject *args, void *userData)

The type of the hook function. *event* is the C string event argument passed to <code>PySys_Audit()</code> or <code>PySys_AuditTuple()</code>. *args* is guaranteed to be a <code>PyTupleObject</code>. *userData* is the argument passed to <code>PySys_AddAuditHook()</code>.

Adicionado na versão 3.8.

6.3 Process Control

void Py_FatalError (const char *message)

Parte da ABI Estável. Print a fatal error message and kill the process. No cleanup is performed. This function should only be invoked when a condition is detected that would make it dangerous to continue using the Python interpreter; e.g., when the object administration appears to be corrupted. On Unix, the standard C library function abort () is called which will attempt to produce a core file.

The Py_FatalError() function is replaced with a macro which logs automatically the name of the current function, unless the Py_LIMITED_API macro is defined.

Alterado na versão 3.9: Log the function name automatically.

void Py_Exit (int status)

Parte da ABI Estável. Exit the current process. This calls $Py_FinalizeEx()$ and then calls the standard C library function exit (status). If $Py_FinalizeEx()$ indicates an error, the exit status is set to 120.

Alterado na versão 3.6: Errors from finalization no longer ignored.

int Py_AtExit (void (*func)())

Parte da ABI Estável. Register a cleanup function to be called by $Py_FinalizeEx()$. The cleanup function will be called with no arguments and should return no value. At most 32 cleanup functions can be registered. When the registration is successful, $Py_AtExit()$ returns 0; on failure, it returns -1. The cleanup function registered last is called first. Each cleanup function will be called at most once. Since Python's internal finalization will have completed before the cleanup function, no Python APIs should be called by *func*.

→ Ver também

PyUnstable_AtExit() for passing a void *data argument.

6.4 Importando módulos

PyObject *PyImport_ImportModule (const char *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. This is a wrapper around PyImport_Import() which takes a const char* as an argument instead of a PyObject*.

PyObject *PyImport_ImportModuleNoBlock (const char *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Esta função é um alias descontinuado de PyImport_ImportModule().

Alterado na versão 3.3: Essa função falhava em alguns casos, quando a trava de importação era mantida por outra thread. No Python 3.3, no entanto, o esquema de trava mudou passando a ser de travas por módulo na maior parte, dessa forma, o comportamento especial dessa função não é mais necessário.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Use PyImport_ImportModule() instead.

PyObject *PyImport_ImportModuleEx (const char *name, PyObject *globals, PyObject *locals, PyObject *fromlist)

Retorna valor: Nova referência. Importa um módulo. Isso é melhor descrito referindo-se à função embutida do Python __import__().

O valor de retorno é uma nova referência ao módulo importado ou pacote de nível superior, ou <code>NULL</code> com uma exceção definida em caso de falha. Como para <code>__import__()</code>, o valor de retorno quando um submódulo de um pacote é solicitado é normalmente o pacote de nível superior, a menos que um *fromlist* não vazio seja fornecido.

As importações com falhas removem objetos incompletos do módulo, como em PyImport_ImportModule().

PyObject *PyImport_ImportModuleLevelObject (PyObject *name, PyObject *globals, PyObject *locals, PyObject *fromlist, int level)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Importa um módulo. Isso é melhor descrito referindo-se à função embutida do Python __import___(), já que a função padrão __import___() chama essa função diretamente.

O valor de retorno é uma nova referência ao módulo importado ou pacote de nível superior, ou NULL com uma exceção definida em caso de falha. Como para __import___(), o valor de retorno quando um submódulo de um pacote é solicitado é normalmente o pacote de nível superior, a menos que um *fromlist* não vazio seja fornecido.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyImport_ImportModuleLevel (const char *name, PyObject *globals, PyObject *locals, PyObject *fromlist, int level)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Semelhante para PyImport_ImportModuleLevelObject(), mas o nome é uma string codificada em UTF-8 de um objeto Unicode.

Alterado na versão 3.3: Valores negativos para level não são mais aceitos.

PyObject *PyImport_Import (PyObject *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Essa é uma interface de alto nível que chama a atual "função auxiliar de importação" (com um level explícito de 0, significando importação absoluta). Invoca a função __import___() a partir de __builtins__ da global atual. Isso significa que a importação é feita usando quaisquer extras de importação instalados no ambiente atual.

Esta função sempre usa importações absolutas.

PyObject *PyImport_ReloadModule (PyObject *m)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Recarrega um módulo. Retorna uma nova referência para o módulo recarregado, ou NULL com uma exceção definida em caso de falha (o módulo ainda existe neste caso).

PyObject *PyImport_AddModuleRef (const char *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Return the module object corresponding to a module name.

The *name* argument may be of the form package.module. First check the modules dictionary if there's one there, and if not, create a new one and insert it in the modules dictionary.

Return a strong reference to the module on success. Return NULL with an exception set on failure.

The module name name is decoded from UTF-8.

This function does not load or import the module; if the module wasn't already loaded, you will get an empty module object. Use <code>PyImport_ImportModule()</code> or one of its variants to import a module. Package structures implied by a dotted name for <code>name</code> are not created if not already present.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyImport_AddModuleObject (PyObject *name)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Similar to PyImport_AddModuleRef(), but return a borrowed reference and name is a Python str object.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyImport_AddModule (const char *name)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Similar to PyImport_AddModuleRef(), but return a borrowed reference.

PyObject *PyImport_ExecCodeModule (const char *name, PyObject *co)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Given a module name (possibly of the form package. module) and a code object read from a Python bytecode file or obtained from the built-in function compile(), load the module. Return a new reference to the module object, or NULL with an exception set if an error

occurred. *name* is removed from sys.modules in error cases, even if *name* was already in sys.modules on entry to *PyImport_ExecCodeModule()*. Leaving incompletely initialized modules in sys.modules is dangerous, as imports of such modules have no way to know that the module object is an unknown (and probably damaged with respect to the module author's intents) state.

The module's __spec__ and __loader__ will be set, if not set already, with the appropriate values. The spec's loader will be set to the module's __loader__ (if set) and to an instance of SourceFileLoader otherwise.

The module's __file__ attribute will be set to the code object's co_filename. If applicable, __cached__ will also be set.

Esta função recarregará o módulo se este já tiver sido importado. Veja <code>PyImport_ReloadModule()</code> para forma desejada de recarregar um módulo.

Se *name* apontar para um nome pontilhado no formato de package.module, quaisquer estruturas de pacote ainda não criadas ainda não serão criadas.

 $Veja tamb\'{e}m PyImport_ExecCodeModuleEx() e PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames().$

Alterado na versão 3.12: The setting of __cached__ and __loader__ is deprecated. See ModuleSpec for alternatives.

PyObject *PyImport_ExecCodeModuleEx (const char *name, PyObject *co, const char *pathname)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Like PyImport_ExecCodeModule(), but the __file__ attribute of the module object is set to pathname if it is non-NULL.

Veja também PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames().

PyObject *PyImport_ExecCodeModuleObject (PyObject *name, PyObject *co, PyObject *pathname, PyObject *co, PyObject *pathname)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Like PyImport_ExecCodeModuleEx(), but the __cached__ attribute of the module object is set to cpathname if it is non-NULL. Of the three functions, this is the preferred one to use.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.12: Setting __cached__ is deprecated. See ModuleSpec for alternatives.

PyObject *PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames (const char *name, PyObject *co, const char *pathname, const char *cpathname)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Como PyImport_ExecCodeModuleObject (), mas name, pathname e cpathname são strings codificadas em UTF-8. Também são feitas tentativas para descobrir qual valor para pathname deve ser de cpathname se o primeiro estiver definido como NULL.

Adicionado na versão 3.2.

Alterado na versão 3.3: Uses imp.source_from_cache() in calculating the source path if only the bytecode path is provided.

Alterado na versão 3.12: No longer uses the removed imp module.

long PyImport_GetMagicNumber()

Parte da ABI Estável. Retorna o número mágico para arquivos de bytecode Python (também conhecido como arquivo .pyc). O número mágico deve estar presente nos primeiros quatro bytes do arquivo bytecode, na ordem de bytes little-endian. Retorna -1 em caso de erro.

Alterado na versão 3.3: Retorna o valor de -1 no caso de falha.

const char *PyImport_GetMagicTag()

Parte da ABI Estável. Retorna a string de tag mágica para nomes de arquivo de bytecode Python no formato de PEP 3147. Tenha em mente que o valor em sys.implementation.cache_tag é autoritativo e deve ser usado no lugar desta função.

Adicionado na versão 3.2.

PyObject *PyImport_GetModuleDict()

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Retorna o dicionário usado para a administração do módulo (também conhecido como sys.modules). Observe que esta é uma variável por interpretador.

PyObject *PyImport_GetModule (PyObject *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável *desde a versão 3.8.* Retorna o módulo já importado com o nome fornecido. Se o módulo ainda não foi importado, retorna NULL, mas não define um erro. Retorna NULL e define um erro se a pesquisa falhar.

Adicionado na versão 3.7.

PyObject *PyImport_GetImporter (PyObject *path)

Return a finder object for a sys.path/pkg.__path__ item path, possibly by fetching it from the sys.path_importer_cache dict. If it wasn't yet cached, traverse sys.path_hooks until a hook is found that can handle the path item. Return None if no hook could; this tells our caller that the path based finder could not find a finder for this path item. Cache the result in sys.path_importer_cache. Return a new reference to the finder object.

int PyImport_ImportFrozenModuleObject (PyObject *name)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Carrega um módulo congelado chamado name. Retorna 1 para sucesso, 0 se o módulo não for encontrado e -1 com uma exceção definida se a inicialização falhar. Para acessar o módulo importado em um carregamento bem-sucedido, use <code>PyImport_ImportModule()</code>. (Observe o nome incorreto — esta função recarregaria o módulo se ele já tivesse sido importado.)

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.4: O atributo ___file__ não está mais definido no módulo.

int PyImport_ImportFrozenModule (const char *name)

Parte da ABI Estável. Semelhante a PyImport_ImportFrozenModuleObject (), mas o nome é uma string codificada em UTF-8 em vez de um objeto Unicode.

struct _frozen

Esta é a definição do tipo de estrutura para descritores de módulo congelados, conforme gerado pelo utilitário freeze (veja Tools/freeze/ na distribuição fonte do Python). Sua definição, encontrada em Include/import.h, é:

```
struct _frozen {
   const char *name;
   const unsigned char *code;
   int size;
   bool is_package;
};
```

Alterado na versão 3.11: O novo campo is_package indica se o módulo é um pacote ou não. Isso substitui a configuração do campo size para um valor negativo.

const struct _frozen *PyImport_FrozenModules

Este ponteiro é inicializado para apontar para um vetor de registros de _frozen, terminado por um cujos membros são todos NULL ou zero. Quando um módulo congelado é importado, ele é pesquisado nesta tabela. O código de terceiros pode fazer truques com isso para fornecer uma coleção criada dinamicamente de módulos congelados.

$int \ \textbf{PyImport_AppendInittab} \ (const \ char \ *name, \ \textit{PyObject} \ *(*initfunc)(void))$

Parte da ABI Estável. Adiciona um único módulo à tabela existente de módulos embutidos. Este é um invólucro prático em torno de <code>PyImport_ExtendInittab()</code>, retornando -1 se a tabela não puder ser estendida. O novo módulo pode ser importado pelo nome name e usa a função initfunc como a função de inicialização chamada na primeira tentativa de importação. Deve ser chamado antes de <code>Py_Initialize()</code>.

struct _inittab

Structure describing a single entry in the list of built-in modules. Programs which embed Python may use an

array of these structures in conjunction with PyImport_ExtendInittab() to provide additional built-in modules. The structure consists of two members:

const char *name

The module name, as an ASCII encoded string.

```
PyObject *(*initfunc)(void)
```

Initialization function for a module built into the interpreter.

int PyImport_ExtendInittab (struct _inittab *newtab)

Add a collection of modules to the table of built-in modules. The *newtab* array must end with a sentinel entry which contains NULL for the *name* field; failure to provide the sentinel value can result in a memory fault. Returns 0 on success or -1 if insufficient memory could be allocated to extend the internal table. In the event of failure, no modules are added to the internal table. This must be called before *Py_Initialize()*.

Se Python é inicializado várias vezes, PyImport_AppendInittab() ou PyImport_ExtendInittab() devem ser chamados antes de cada inicialização do Python.

6.5 Suporte a marshalling de dados

Essas rotinas permitem que o código C trabalhe com objetos serializados usando o mesmo formato de dados que o módulo marshal. Existem funções para gravar dados no formato de serialização e funções adicionais que podem ser usadas para ler os dados novamente. Os arquivos usados para armazenar dados empacotados devem ser abertos no modo binário.

Os valores numéricos são armazenados primeiro com o byte menos significativo.

O módulo oferece suporte a duas versões do formato de dados: a versão 0 é a versão histórica, a versão 1 compartilha strings internas no arquivo e após a desserialização. A versão 2 usa um formato binário para números de ponto flutuante. Py_MARSHAL_VERSION indica o formato do arquivo atual (atualmente 2).

```
void PyMarshal_WriteLongToFile (long value, FILE *file, int version)
```

Aplica *marshalling* em um inteiro long, *value*, para *file*. Isso escreverá apenas os 32 bits menos significativos de *value*; independentemente do tamanho do tipo nativo long. *version* indica o formato do arquivo.

Esta função pode falhar, caso em que define o indicador de erro. Use PyErr_Occurred () para verificar isso.

```
void PyMarshal_WriteObjectToFile (PyObject *value, FILE *file, int version)
```

Aplica marshalling em um objeto Python, value, para file. version indica o formato do arquivo.

Esta função pode falhar, caso em que define o indicador de erro. Use PyErr_Occurred() para verificar isso.

```
PyObject *PyMarshal_WriteObjectToString (PyObject *value, int version)
```

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto de bytes que contém a representação pós-marshalling de value. version indica o formato do arquivo.

As seguintes funções permitem que os valores pós-marshalling sejam lidos novamente.

```
long PyMarshal_ReadLongFromFile (FILE *file)
```

Retorna um long C do fluxo de dados em um FILE* aberto para leitura. Somente um valor de 32 bits pode ser lido usando essa função, independentemente do tamanho nativo de long.

Em caso de erro, define a exceção apropriada (EOFError) e retorna -1.

int PyMarshal ReadShortFromFile (FILE *file)

Retorna um short C do fluxo de dados em um FILE* aberto para leitura. Somente um valor de 16 bits pode ser lido usando essa função, independentemente do tamanho nativo de short.

Em caso de erro, define a exceção apropriada (EOFError) e retorna -1.

PyObject *PyMarshal_ReadObjectFromFile (FILE *file)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto Python do fluxo de dados em um FILE* aberto para leitura.

Em caso de erro, define a exceção apropriada (EOFError, ValueError ou TypeError) e retorna NULL.

PyObject *PyMarshal_ReadLastObjectFromFile (FILE *file)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto Python do fluxo de dados em um FILE* aberto para leitura. Diferentemente de <code>PyMarshal_ReadObjectFromFile()</code>, essa função presume que nenhum objeto adicional será lido do arquivo, permitindo que ela carregue agressivamente os dados do arquivo na memória, para que a desserialização possa operar a partir de dados na memória em vez de ler um byte por vez do arquivo. Use essas variantes apenas se tiver certeza de que não estará lendo mais nada do arquivo.

Em caso de erro, define a exceção apropriada (EOFError, ValueError ou TypeError) e retorna NULL.

PyObject *PyMarshal_ReadObjectFromString (const char *data, Py_ssize_t len)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto Python do fluxo de dados em um buffer de bytes contendo *len* bytes apontados por *data*.

Em caso de erro, define a exceção apropriada (EOFError, ValueError ou TypeError) e retorna NULL.

6.6 Análise de argumentos e construção de valores

Essas funções são úteis ao criar suas próprias funções e métodos de extensão. Informações adicionais e exemplos estão disponíveis em extending-index.

As três primeiras funções descritas, <code>PyArg_ParseTuple()</code>, <code>PyArg_ParseTupleAndKeywords()</code>, e <code>PyArg_Parse()</code>, todas usam a *string de formatação* que informam à função sobre os argumentos esperados. As strings de formato usam a mesma sintaxe para cada uma dessas funções.

6.6.1 Análise de argumentos

Uma string de formato consiste em zero ou mais "unidades de formato". Uma unidade de formato descreve um objeto Python; geralmente é um único caractere ou uma sequência entre parênteses de unidades de formato. Com algumas poucas exceções, uma unidade de formato que não é uma sequência entre parênteses normalmente corresponde a um único argumento de endereço para essas funções. Na descrição a seguir, a forma citada é a unidade de formato; a entrada em parênteses () é o tipo de objeto Python que corresponde à unidade de formato; e a entrada em colchetes [] é o tipo da variável(s) C cujo endereço deve ser passado.

Strings e buffers



No Python 3.12 e anteriores, a macro PY_SSIZE_T_CLEAN deve ser definida antes da inclusão de Python.h para usar todas as variantes no formato # (s#, y#, etc.) explicadas abaixo. Isso não é necessário no Python 3.13 e posteriores.

Esses formatos permitem acessar um objeto como um pedaço contíguo de memória. Você não precisa fornecer armazenamento bruto para a área de unicode ou bytes retornada.

Salvo indicação em contrário, os buffers não são terminados em NUL.

Existem três maneiras pelas quais strings e buffers podem ser convertidos em C:

- Formatos como y* e s* estão dentro de uma estrutura Py_buffer. Isso bloqueia o buffer subjacente para que o chamador possa posteriormente usar o buffer, mesmo dentro de um bloco Py_BEGIN_ALLOW_THREADS sem que haja o risco de que dados mutáveis sejam redimensionados ou destruídos. Dessa forma, você precisa chamar PyBuffer_Release() depois de ter concluído o processamento de dados (ou em qualquer caso de interrupção precoce).
- Os formatos es, es#, et e et# alocam o buffer resultante. **Você precisa chamar** PyMem_Free() depois de ter concluído o processamento de dados (ou em qualquer caso de interrupção precoce).
- Outros formatos usam um str ou um *objeto byte ou similar* somente leitura, como bytes, e fornecem um ponteiro const char * para seu buffer. Nesse caso, o buffer é "emprestado": ele é gerenciado pelo ob-

jeto Python correspondente e compartilha o tempo de vida desse objeto. Você mesmo não precisará liberar nenhuma memória.

Para garantir que o buffer subjacente possa ser emprestado com segurança, o campo <code>PyBufferProcs.bf_releasebuffer</code> do objeto deve ser <code>NULL</code>. Isso não permite objetos mutáveis comuns, como <code>bytearray</code>, mas também alguns objetos somente leitura, como <code>memoryview</code> ou <code>bytes</code>.

Além desse requisito bf_releasebuffer, não há nenhuma verificação para saber se o objeto de entrada é imutável (por exemplo, se ele atenderia a uma solicitação de um buffer gravável ou se outro thread pode alterar os dados).

s (str) [const char *]

Converte um objeto Unicode para um ponteiro em C para uma string. Um ponteiro para uma string existente é armazenado na variável do ponteiro do caractere cujo o endereço que você está passando. A string em C é terminada em NULO. A string no Python não deve conter pontos de código nulo embutidos; se isso acontecer, uma exceção ValueError é levantada. Objetos Unicode são convertidos para strings em C usando a codificação 'utf-8'. Se essa conversão falhar, uma exceção UnicodeError é levantada.

1 Nota

Esse formato não aceita *objetos byte ou similar*. Se você quer aceitar caminhos de arquivos do sistema e convertê-los para strings em C, é preferível que use o formato O& com PyUnicode_FSConverter() como conversor.

Alterado na versão 3.5: Anteriormente, a exceção TypeError era levantada quando pontos de código nulo embutidos em string Python eram encontrados.

s* (str ou objeto byte ou similar) [Py_buffer]

Esse formato aceita tanto objetos Unicode quanto objetos byte ou similar. Preenche uma estrutura *Py_buffer* fornecida pelo chamador. Nesse caso, a string em C resultante pode conter bytes NUL embutidos. Objetos Unicode são convertidos para strings em C usando codificação 'utf-8'.

s# (str, objeto byte ou similar somente leitura) [const char *, Py_ssize_t]

Como s*, exceto que não fornece um *buffer emprestado*. O resultado é armazenado em duas variáveis em C, a primeira é um ponteiro para uma string em C, a segunda é o tamanho. A string pode conter bytes nulos embutidos. Objetos Unicode são convertidos para strings em C usando codificação 'utf-8'.

z (str ou None) [const char *]

Como s, mas o objeto Python também pode ser None, nesse caso o ponteiro C é definido como NULL.

z* (str, objeto byte ou similar ou None) [Py_buffer]

Como s*, mas o objeto Python também pode ser None, nesse caso o membro buf da estrutura Py_buffer é definido como NULL.

z# (str, objeto byte ou similar somente leitura ou None) [const char *, Py_ssize_t]

Como s#, mas o objeto Python também pode ser None, nesse caso o ponteiro C é definido como NULL.

y (objeto byte ou similar somente leitura) [const char *]

Este formato converte um objeto byte ou similar para um ponteiro C para uma string de caracteres *emprestada*; não aceita objetos Unicode. O buffer de bytes não pode conter bytes nulos embutidos; se isso ocorrer uma exceção ValueError será levantada.

Alterado na versão 3.5: Anteriormente, a exceção TypeError era levantada quando pontos de código nulo embutidos em string Python eram encontrados no buffer de bytes.

y* (objeto byte ou similar) [Py_buffer]

Esta variante em s* não aceita objetos unicode, apenas objetos byte ou similar. **Esta é a maneira recomendada para aceitar dados binários.**

y# (objeto byte ou similar somente leitura) [const char *, Py_ssize_t]

Esta variação de s# não aceita objetos Unicode, apenas objetos byte ou similar.

S (bytes) [PyBytesObject *]

Exige que o objeto Python seja um objeto bytes, sem tentar nenhuma conversão. Levanta TypeError se o objeto não for um objeto byte. A variável C pode ser declarada como PyObject*.

Y (bytearray) [PyByteArrayObject *]

Exige que o objeto Python seja um objeto bytearray, sem aceitar qualquer conversão. Levanta TypeError se o objeto não é um objeto bytearray. A variável C apenas pode ser declarada como PyObject*.

U (str) [PyObject *]

Exige que o objeto python seja um objeto Unicode, sem tentar alguma conversão. Levanta TypeError se o objeto não for um objeto Unicode. A variável C deve ser declarada como PyObject*.

w* (objeto byte ou similar de leitura e escrita) [Py buffer]

Este formato aceita qualquer objeto que implemente a interface do buffer de leitura e escrita. Ele preenche uma estrutura <code>Py_buffer</code> fornecida pelo chamador. O buffer pode conter bytes nulos incorporados. O chamador deve chamar <code>PyBuffer_Release()</code> quando isso for feito com o buffer.

es (str) [const char *encoding, char **buffer]

Esta variante em s é utilizada para codificação do Unicode em um buffer de caracteres. Ele só funciona para dados codificados sem NUL bytes incorporados.

Este formato exige dois argumentos. O primeiro é usado apenas como entrada e deve ser a const char* que aponta para o nome de uma codificação como uma string terminada em NUL ou NULL, nesse caso a codificação 'utf-8' é usada. Uma exceção é levantada se a codificação nomeada não for conhecida pelo Python. O segundo argumento deve ser um char**; o valor do ponteiro a que ele faz referência será definido como um buffer com o conteúdo do texto do argumento. O texto será codificado na codificação especificada pelo primeiro argumento.

PyArg_ParseTuple() alocará um buffer do tamanho necessário, copiará os dados codificados nesse buffer e ajustará *buffer para referenciar o armazenamento recém-alocado. O chamador é responsável por chamar PyMem_Free() para liberar o buffer alocado após o uso.

et (str, bytes ou bytearray) [const char *encoding, char **buffer]

O mesmo que es, exceto que os objetos strings de bytes são passados sem os recodificar. Em vez disso, a implementação presume que o objeto string de bytes usa a codificação passada como parâmetro.

es# (str) [const char *encoding, char **buffer, Py_ssize_t *buffer_length]

Essa variante em s# é usada para codificar Unicode em um buffer de caracteres. Diferente do formato es, essa variante permite a entrada de dados que contêm caracteres NUL.

Exige três argumentos. O primeiro é usado apenas como entrada e deve ser a const char* que aponta para o nome de uma codificação como uma string terminada em NUL ou NULL, nesse caso a codificação 'utf-8' é usada. Uma exceção será gerada se a codificação nomeada não for conhecida pelo Python. O segundo argumento deve ser um char**; o valor do ponteiro a que ele faz referência será definido como um buffer com o conteúdo do texto do argumento. O texto será codificado na codificação especificada pelo primeiro argumento. O terceiro argumento deve ser um ponteiro para um número inteiro; o número inteiro referenciado será definido como o número de bytes no buffer de saída.

Há dois modos de operação:

Se *buffer apontar um ponteiro NULL, a função irá alocar um buffer do tamanho necessário, copiar os dados codificados para dentro desse buffer e configurar *buffer para referenciar o novo armazenamento alocado. O chamador é responsável por chamar PyMem_Free() para liberar o buffer alocado após o uso.

Se *buffer apontar para um ponteiro que não seja NULL (um buffer já alocado), PyArg_ParseTuple() irá usar essa localização como buffer e interpretar o valor inicial de *buffer_length como sendo o tamanho do buffer. Depois ela vai copiar os dados codificados para dentro do buffer e terminá-lo com NUL. Se o buffer não for suficientemente grande, um ValueError será definido.

Em ambos os casos, o *buffer_length é definido como o comprimento dos dados codificados sem o byte NUL à direita.

et# (str, bytes ou bytearray) [const char *encoding, char **buffer, Py_ssize_t *buffer_length]

O mesmo que es#, exceto que os objetos strings de bytes são passados sem que sejam recodificados. Em vez disso, a implementação presume que o objeto string de bytes usa a codificação passada como parâmetro.

Alterado na versão 3.12: u, u#, z e z# foram removidos porque usavam uma representação herdada de Py_UNICODE*.

Números

Esses formatos permitem representar números Python ou caracteres únicos como números C. Formatos que exigem int, float ou complex também podem usar os métodos especiais correspondentes __index__(), __float__() ou complex () para converter o objeto Python para o tipo necessário.

Para formatos inteiros com sinal, OverflowError é levantada se o valor estiver fora do intervalo para o tipo C. Para formatos inteiros não assinados, nenhuma verificação de intervalo é feita — os bits mais significativos são silenciosamente truncados quando o campo de recebimento é muito pequeno para receber o valor.

b (int) [unsigned char]

Converte um inteiro Python não negativo em um inteiro pequeno sem sinal (unsigned tiny integer), armazenado em um unsigned char do C.

B (int) [unsigned char]

Converte um inteiro Python para um inteiro pequeno (tiny integer) sem verificação de estouro, armazenado em um unsigned char do C.

h (int) [short int]

Converte um inteiro Python para um short int do C.

H (int) [unsigned short int]

Converte um inteiro Python para um unsigned short int do C, sem verificação de estouro.

i (int) [int]

Converte um inteiro Python para um int simples do C.

I (int) [unsigned int]

Converte um inteiro Python para um unsigned int do C, sem verificação de estouro.

1 (int) [long int]

Converte um inteiro Python para um long int do C.

k (int) [unsigned long]

Converte um inteiro Python para um unsigned long do C sem verificação de estouro.

L (int) [longo longo]

Converte um inteiro Python para um long long do C.

K (int) [unsigned long long]

Converte um inteiro Python para um unsigned long long do C sem verificação de estouro.

n (int) [Py_ssize_t]

Converte um inteiro Python para um Py_ssize_t do C.

c (bytes ou bytearray de comprimento 1) [char]

Converte um byte Python, representado com um objeto byte ou bytearray de comprimento 1, para um char do C.

Alterado na versão 3.3: Permite objetos bytearray.

C (str de comprimento 1) [int]

Converte um caractere Python, representado como uma str objeto de comprimento 1, para um int do C

f`(float)[float]

Converte um número de ponto flutuante Python para um float do C.

d (float) [double]

Converte um número de ponto flutuante Python para um double do C.

D (complex) [Py_complex]

Converte um número complexo Python para uma estrutura C Py_complex

Outros objetos

o (objeto) [PyObject*]

Armazena um objeto Python (sem qualquer conversão) em um ponteiro de objeto C. O programa C então recebe o objeto real que foi passado. Uma nova *referência forte* ao objeto não é criado (isto é sua contagem de referências não é aumentada). O ponteiro armazenado não é NULL.

o! (objeto) [typeobject, PyObject *]

Armazena um objeto Python em um ponteiro de objeto C. Isso é similar a O, mas usa dois argumentos C: o primeiro é o endereço de um objeto do tipo Python, o segundo é um endereço da variável C (de tipo PyObject*) no qual o ponteiro do objeto está armazenado. Se o objeto Python não tiver o tipo necessário, TypeError é levantada.

O& (objeto) [converter, address]

Converte um objeto Python em uma variável C através de uma função *converter*. Isso leva dois argumentos: o primeiro é a função, o segundo é o endereço da variável C (de tipo arbitrário), convertendo para void*. A função *converter* por sua vez, é chamada da seguinte maneira:

```
status = converter(object, address);
```

onde *object* é o objeto Python a ser convertido e *address* é o argumento void* que foi passado para a função PyArg_Parse*. O *status* retornado deve ser 1 para uma conversão bem-sucedida e 0 se a conversão falhar. Quando a conversão falha, a função *converter* deve levantar uma exceção e deixar o conteúdo de *address* inalterado. Se o *converter* retornar Py_CLEANUP_SUPPORTED, ele poderá ser chamado uma segunda vez se a análise do argumento eventualmente falhar, dando ao conversor a chance de liberar qualquer memória que já havia alocado. Nesta segunda chamada, o parâmetro *object* será NULL; *address* terá o mesmo valor que na chamada original.

Exemplos de conversores: PyUnicode_FSConverter() e PyUnicode_FSDecoder().

Alterado na versão 3.1: Py_CLEANUP_SUPPORTED foi adicionado.

p (bool) [int]

\$

Testa o valor transmitido para a verdade (um booleano **p**redicado) e converte o resultado em seu valor inteiro C verdadeiro/falso equivalente. Define o int como 1 se a expressão for verdadeira e 0 se for falsa. Isso aceita qualquer valor válido do Python. Veja truth para obter mais informações sobre como o Python testa valores para a verdade.

Adicionado na versão 3.3.

(items) (tuple) [matching-items]

O objeto deve ser uma sequência Python cujo comprimento seja o número de unidades de formato em *items*. Os argumentos C devem corresponder às unidades de formato individuais em *items*. As unidades de formato para sequências podem ser aninhadas.

Alguns outros caracteres possuem significados na string de formatação. Isso pode não ocorrer dentro de parênteses aninhados. Eles são:

Indica que os argumentos restantes na lista de argumentos do Python são opcionais. As variáveis C correspondentes a argumentos opcionais devem ser inicializadas para seus valores padrão — quando um argumento opcional não é especificado, <code>PyArg_ParseTuple()</code> não toca no conteúdo da(s) variável(eis) C correspondente(s).

 $PyArg_ParseTupleAndKeywords$ () apenas: Indica que os argumentos restantes na lista de argumentos do Python são somente-nomeados. Atualmente, todos os argumentos somente-nomeados devem ser também argumentos opcionais, então | deve sempre ser especificado antes de \$ na string de formatação.

Adicionado na versão 3.3.

A lista de unidades de formatação acaba aqui; a string após os dois pontos é usada como o nome da função nas mensagens de erro (o "valor associado" da exceção que <code>PyArg_ParseTuple()</code> levanta).

6.6. Análise de argumentos e construção de valores

;

A lista de unidades de formatação acaba aqui; a string após o ponto e vírgula é usada como a mensagem de erro *ao invés* da mensagem de erro padrão. : e ; se excluem mutuamente.

Note que quaisquer referências a objeto Python que são fornecidas ao chamador são referências *emprestadas*; não libera-as (isto é, não decremente a contagem de referências delas)!

Argumentos adicionais passados para essas funções devem ser endereços de variáveis cujo tipo é determinado pela string de formatação; estes são usados para armazenar valores vindos da tupla de entrada. Existem alguns casos, como descrito na lista de unidades de formatação acima, onde esses parâmetros são usados como valores de entrada; eles devem concordar com o que é especificado para a unidade de formatação correspondente nesse caso.

Para a conversão funcionar, o objeto *arg* deve corresponder ao formato e o formato deve estar completo. Em caso de sucesso, as funções PyArg_Parse* retornam verdadeiro, caso contrário retornam falso e levantam uma exceção apropriada. Quando as funções PyArg_Parse* falham devido a uma falha de conversão em uma das unidades de formatação, as variáveis nos endereços correspondentes àquela unidade e às unidades de formatação seguintes são deixadas intocadas.

Funções da API

```
int PyArg_ParseTuple (PyObject *args, const char *format, ...)
```

Parte da ABI Estável. Analisa os parâmetros de uma função que recebe apenas parâmetros posicionais em variáveis locais. Retorna verdadeiro em caso de sucesso; em caso de falha, retorna falso e levanta a exceção apropriada.

```
int PyArg_VaParse (PyObject *args, const char *format, va_list vargs)
```

Parte da ABI Estável. Idêntico a PyArg_ParseTuple(), exceto que aceita uma va_list ao invés de um número variável de argumentos.

```
int PyArg_ParseTupleAndKeywords (PyObject *args, PyObject *kw, const char *format, char *const *keywords, ...)
```

Parte da ABI Estável. Analisa os parâmetros de uma função que aceita tanto parâmetros posicionais quando parâmetros nomeados e os converte em variáveis locais. O argumento keywords é um array terminado em NULL de nomes de parâmetros nomeados especificados como strings C codificadas em ASCII ou UTF-8 e terminadas com nulo. Nomes vazios representam parâmetros somente-posicional. Retorna verdadeiro em caso de sucesso; em caso de falha, retorna falso e levanta a exceção apropriada.



A declaração do parâmetro keywords é char *const* em C e const char *const* em C++. Isso pode ser substituído com a macro PY_CXX_CONST .

Alterado na versão 3.6: Adicionado suporte para positional-only parameters.

Alterado na versão 3.13: O parâmetro *keywords* é agora do tipo char *const* em C e const char *const* em C++, no lugar de char**. Adicionado suporte para nomes de parâmetros nomeados não-ASCII.

```
int PyArg_VaParseTupleAndKeywords (PyObject *args, PyObject *kw, const char *format, char *const *keywords, va_list vargs)
```

Parte da ABI Estável. Idêntico a PyArg_ParseTupleAndKeywords(), exceto que aceita uma va_list ao invés de um número variável de argumentos.

$int \ {\tt PyArg_ValidateKeywordArguments} \ (PyObject*)$

Parte da ABI Estável. Garante que as chaves no dicionário de argumento de palavras reservadas são strings. Isso só é necessário se <code>PyArg_ParseTupleAndKeywords()</code> não é usado, já que o último já faz essa checagem.

Adicionado na versão 3.2.

```
int PyArg_Parse (PyObject *args, const char *format, ...)
```

Parte da ABI Estável. Analisa o parâmetro de uma função que recebe um único parâmetro posicional e o converte em uma variável local. Retorna verdadeiro em caso de sucesso; em caso de falha, retorna falso e levanta a exceção apropriada.

Exemplo:

```
// Função usando a convenção de chamada ao método METH_O
static PyObject*
my_function(PyObject *module, PyObject *arg)
{
   int value;
   if (!PyArg_Parse(arg, "i:my_function", &value)) {
      return NULL;
   }
   // ... usar valor ...
}
```

int PyArg_UnpackTuple (PyObject *args, const char *name, Py_ssize_t min, Py_ssize_t max, ...)

Parte da ABI Estável. Uma forma mais simples de recuperação de parâmetro que não usa uma string de formato para especificar os tipos de argumentos. Funções que usam este método para recuperar seus parâmetros devem ser declaradas como METH_VARARGS em tabelas de função ou método. A tupla contendo os parâmetros reais deve ser passada como args; deve realmente ser uma tupla. O comprimento da tupla deve ser de pelo menos min e não mais do que max; min e max podem ser iguais. Argumentos adicionais devem ser passados para a função, cada um dos quais deve ser um ponteiro para uma variável PyObject*; eles serão preenchidos com os valores de args; eles conterão referências emprestadas. As variáveis que correspondem a parâmetros opcionais não fornecidos por args não serão preenchidas; estes devem ser inicializados pelo chamador. Esta função retorna verdadeiro em caso de sucesso e falso se args não for uma tupla ou contiver o número incorreto de elementos; uma exceção será definida se houver uma falha.

Este é um exemplo do uso dessa função, tirado das fontes do módulo auxiliar para referências fracas _weakref:

```
static PyObject *
weakref_ref(PyObject *self, PyObject *args)
{
    PyObject *object;
    PyObject *callback = NULL;
    PyObject *result = NULL;

    if (PyArg_UnpackTuple(args, "ref", 1, 2, &object, &callback)) {
        result = PyWeakref_NewRef(object, callback);
    }
    return result;
}
```

A chamada à PyArg_UnpackTuple() neste exemplo é inteiramente equivalente à chamada para PyArg_ParseTuple():

```
PyArg_ParseTuple(args, "0|0:ref", &object, &callback)
```

PY_CXX_CONST

O valor para ser inserido, se houver, antes de char *const* na declaração do parâmetro keywords das funções PyArg_ParseTupleAndKeywords() e PyArg_VaParseTupleAndKeywords(). Por padrão, é vazio para C e const for C++ (const char *const*). Para substituir, defina o valor desejado antes de incluir Python.h.

Adicionado na versão 3.13.

6.6.2 Construindo valores

PyObject *Py_BuildValue (const char *format, ...)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um novo valor baseado em uma string de formatação similar àquelas aceitas pela família de funções PyArg_Parse* e uma sequência de valores. Retorna o valor ou NULL em caso de erro; uma exceção será levantada se NULL for retornado.

Py_Buildvalue() não constrói sempre uma tupla. Ela constrói uma tupla apenas se a sua string de formatação contém duas ou mais unidades de formatação. Se a string de formatação estiver vazia, ela retorna None; se ela contém exatamente uma unidade de formatação, ela retorna qualquer que seja o objeto que for descrito pela unidade de formatação. Para forçar ela a retornar uma tupla de tamanho 0 ou um, use parênteses na string de formatação.

Quando buffers de memória são passados como parâmetros para fornecer dados para construir objetos, como nos formatos s e s#, os dados necessários são copiados. Buffers fornecidos pelo chamador nunca são referenciados pelos objetos criados por $Py_BuildValue()$. Em outras palavras, se o seu código invoca malloc() e passa a memória alocada para $Py_BuildValue()$, seu código é responsável por chamar free() para aquela memória uma vez que $Py_BuildValue()$ tiver retornado.

Na descrição a seguir, a forma entre aspas é a unidade de formatação; a entrada em parênteses (arredondado) é o tipo do objeto Python que a unidade de formatação irá retornar; e a entrada em colchetes [quadrado] é o tipo do(s) valor(es) C a ser(em) passado(s).

Os caracteres de espaço, tab, dois pontos e vírgula são ignorados em strings de formatação (mas não dentro de unidades de formatação como s#). Isso pode ser usado para tornar strings de formatação longas um pouco mais legíveis.

s (str ou None) [const char *]

Converte uma string C terminada em NULL em um objeto Python str usando codificação 'utf-8'. Se o ponteiro da string C é NULL, None é usado.

s# (str ou None) [const char *, Py_ssize_t]

Converte uma string C e seu comprimento em um objeto Python str usando a codificação 'utf-8'. Se o ponteiro da string C é NULL, o comprimento é ignorado e None é retornado.

y (bytes) [const char *]

Isso converte uma string C para um objeto Python bytes. Se o ponteiro da string C é NULL, None é retornado.

y# (bytes) [const char *, Py_ssize_t]

Isso converte uma string C e seu comprimento para um objeto Python. Se o ponteiro da string C é NULL, None é retornado.

z (str ou None) [const char *]

O mesmo de s.

z# (str ou None) [const char *, Py_ssize_t]

O mesmo de s#.

u (str) [const wchar_t *]

Converte um buffer terminado por null wchar_t de dados Unicode (UTF-16 ou UCS-4) para um objeto Python Unicode. Se o ponteiro do buffer Unicode é NULL, None é retornado.

u# (str) [const wchar_t *, Py_ssize_t]

Converte um buffer de dados Unicode (UTF-17 ou UCS-4) e seu comprimento em um objeto Python Unicode. Se o ponteiro do buffer Unicode é NULL, o comprimento é ignorado e None é retornado.

U (str ou None) [const char *]

O mesmo de s.

U# (str ou None) [const char *, Py_ssize_t]

O mesmo de s#.

i (int) [int]

Converte um simples int do C em um objeto inteiro do Python.

b (int) [char]

Converte um simples char do C em um objeto inteiro do Python.

h (int) [short int]

Converte um simples short int do C em um objeto inteiro do Python.

1 (int) [long int]

Converte um long int do C em um objeto inteiro do Python.

B (int) [unsigned char]

Converte um unsigned char do C em um objeto inteiro do Python.

H (int) [unsigned short int]

Converte um unsigned short int do C em um objeto inteiro do Python.

I (int) [unsigned int]

Converte um unsigned int do C em um objeto inteiro do Python.

k (int) [unsigned long]

Converte um unsigned long do C em um objeto inteiro do Python.

L (int) [longo longo]

Converte um long long do C em um objeto inteiro do Python.

K (int) [unsigned long long]

Converte um unsigned long long do C em um objeto inteiro do Python.

n (int) [Py ssize t]

Converte um *Py_ssize_t* do C em um objeto inteiro do Python.

c (bytes de comprimento 1) [char]

Converte um int representando um byte do C em um objeto bytes de comprimento 1 do Python.

C (str de comprimento 1) [int]

Converte um int representando um caractere do C em um objeto str de comprimento 1 do Python.

d (float) [double]

Converte um double do C em um número ponto flutuante do Python.

f' (float) [float]

Converte um float do C em um número ponto flutuante do Python.

D (complex) [Py_complex *]

Converte uma estrutura Py_complex do C em um número complexo do Python.

o (objeto) [PyObject*]

Passa um objeto Python intocado, mas cria uma nova *referência forte* a ele (isto é, sua contagem de referências é incrementada por um). Se o objeto passado é um ponteiro NULL, presume-se que isso foi causado porque a chamada que produziu o argumento encontrou um erro e definiu uma exceção. Portanto, *Py_BuildValue()* irá retornar NULL mas não irá levantar uma exceção. Se nenhuma exceção foi levantada ainda, SystemError é definida.

s (objeto) [PyObject *]

O mesmo que \circ .

N (objeto) [PyObject *]

O mesmo que o, exceto que não cria uma nova *referência forte*. Útil quando o objeto é criado por uma chamada a um construtor de objeto na lista de argumento.

O& (objeto) [converter, anything]

Converte *anything* para um objeto Python através de uma função *converter*. A função é chamada com *anything* (que deve ser compatível com o void*) como argumento e deve retornar um "novo" objeto Python, ou NULL se um erro ocorreu.

(items) (tuple) [matching-items]

Converte uma sequência de valores C para uma tupla Python com o mesmo número de itens.

[items] (list) [matching-items]

Converte uma sequência de valores C para uma lista Python com o mesmo número de itens.

{items} (dict) [matching-items]

Converte uma sequência de valores C para um dicionário Python. Cada par de valores consecutivos do C adiciona um item ao dicionário, servindo como chave e valor, respectivamente.

Se existir um erro na string de formatação, a exceção SystemError é definida e NULL é retornado.

```
PyObject *Py_VaBuildValue (const char *format, va_list vargs)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Idêntico a Py_BuildValue(), exceto que aceita uma va_list ao invés de um número variável de argumentos.

6.7 Conversão e formação de strings

Funções para conversão de números e saída formatada de strings.

```
int PyOS_snprintf (char *str, size_t size, const char *format, ...)
```

Parte da ABI Estável. Saída não superior a size bytes para str de acordo com a string de formato format e os argumentos extras. Veja a página man do Unix snprintf(3).

```
int PyOS_vsnprintf (char *str, size_t size, const char *format, va_list va)
```

Parte da ABI Estável. Saída não superior a size bytes para str de acordo com o string de formato format e a variável argumento de lista va. Página man do Unix vsnprintf(3).

PyOS_snprintf() e PyOS_vsnprintf() envolvem as funções snprintf() e vsnprintf() da biblioteca Standard C. Seu objetivo é garantir um comportamento consistente em casos extremos, o que as funções do Standard C não garantem.

Os invólucros garantem que str[size-1] seja sempre '\0' no retorno. Eles nunca escrevem mais do que size bytes (incluindo o '\0' ao final) em str. Ambas as funções exigem que str != NULL, size > 0, format != NULL e size < INT_MAX. Note que isso significa que não há equivalente ao n = snprintf(NULL, 0, ...) do C99 que determinaria o tamanho de buffer necessário.

O valor de retorno (rv) para essas funções deve ser interpretado da seguinte forma:

- Quando 0 <= rv < size, a conversão de saída foi bem-sucedida e os caracteres de rv foram escritos em str (excluindo o '\0' byte em str[rv]).
- Quando rv >= size, a conversão de saída foi truncada e um buffer com rv + 1 bytes teria sido necessário para ter sucesso. str[size-1] é '\0' neste caso.
- Quando rv < 0, "aconteceu algo de errado." str[size-1] é '\0' neste caso também, mas o resto de *str* é indefinido. A causa exata do erro depende da plataforma subjacente.

As funções a seguir fornecem strings independentes de localidade para conversões de números.

```
unsigned long PyOS_strtoul (const char *str, char **ptr, int base)
```

Parte da ABI Estável. Converte a parte inicial da string em str para um valor unsigned long de acordo com a base fornecida, que deve estar entre 2 e 36 inclusive, ou ser o valor especial 0.

Espaços em branco iniciais e diferenciação entre caracteres maiúsculos e minúsculos são ignorados. Se base for zero, procura um 0b, 0o ou 0x inicial para informar qual base. Se estes estiverem ausentes, o padrão é 10. Base deve ser 0 ou entre 2 e 36 (inclusive). Se ptr não for NULL, conterá um ponteiro para o fim da varredura.

Se o valor convertido ficar fora do intervalo do tipo de retorno correspondente, ocorrerá um erro de intervalo (errno é definido como Erange) e ulong_max será retornado. Se nenhuma conversão puder ser realizada, o será retornado.

Veja também a página man do Unix strtoul (3).

Adicionado na versão 3.2.

long PyOS_strtol (const char *str, char **ptr, int base)

Parte da ABI Estável. Converte a parte inicial da string em str para um valor long de acordo com a base fornecida, que deve estar entre 2 e 36 inclusive, ou ser o valor especial 0.

O mesmo que PyOS_strtoul(), mas retorna um valor long e LONG_MAX em caso de estouro.

Veja também a página man do Unix strto1 (3).

Adicionado na versão 3.2.

double PyOS_string_to_double (const char *s, char **endptr, PyObject *overflow_exception)

Parte da ABI Estável. Converte uma string s em double, levantando uma exceção Python em caso de falha. O conjunto de strings aceitas corresponde ao conjunto de strings aceito pelo construtor float () do Python, exceto que s não deve ter espaços em branco à esquerda ou à direita. A conversão é independente da localidade atual.

Se endptr for NULL, converte a string inteira. Levanta ValueError e retorna -1.0 se a string não for uma representação válida de um número de ponto flutuante.

Se endptr não for NULL, converte o máximo possível da string e define *endptr para apontar para o primeiro caractere não convertido. Se nenhum segmento inicial da string for a representação válida de um número de ponto flutuante, define *endptr para apontar para o início da string, levanta ValueError e retorna -1.0.

Se s representa um valor que é muito grande para armazenar em um ponto flutuante (por exemplo, "1e500" é uma string assim em muitas plataformas), então se overflow_exception for NULL retorna Py_HUGE_VAL (com um sinal apropriado) e não define nenhuma exceção. Caso contrário, overflow_exception deve apontar para um objeto de exceção Python; levanta essa exceção e retorna -1.0. Em ambos os casos, define *endptr para apontar para o primeiro caractere após o valor convertido.

Se qualquer outro erro ocorrer durante a conversão (por exemplo, um erro de falta de memória), define a exceção Python apropriada e retorna -1.0.

Adicionado na versão 3.1.

char *PyOS_double_to_string (double val, char format_code, int precision, int flags, int *ptype)

Parte da ABI Estável. Converte um val double para uma string usando format_code, precision e flags fornecidos.

format_code deve ser um entre 'e', 'E', 'f', 'g', 'g', 'G' ou 'r'. Para 'r', a precisão precision fornecida deve ser 0 e é ignorada. O código de formato 'r' especifica o formato padrão de repr().

flags pode ser zero ou mais de valores Py_DTSF_SIGN, Py_DTSF_ADD_DOT_0 ou Py_DTSF_ALT, alternados por operador lógico OU:

- Py_DTSF_SIGN significa sempre preceder a string retornada com um caractere de sinal, mesmo se *val* não for negativo.
- Py_DTSF_ADD_DOT_0 significa garantir que a string retornada não se pareça com um inteiro.
- Py_DTSF_ALT significa aplicar regras de formatação "alternativas". Veja a documentação para o especificador '#' de PyOS_snprintf() para detalhes.

Se *type* não for NULL, então o valor para o qual ele aponta será definido como um dos Py_DTST_FINITE, Py_DTST_INFINITE ou Py_DTST_NAN, significando que *val* é um número finito, um número infinito ou não um número, respectivamente.

O valor de retorno é um ponteiro para *buffer* com a string convertida ou NULL se a conversão falhou. O chamador é responsável por liberar a string retornada chamando PyMem_Free().

Adicionado na versão 3.1.

int PyOS_stricmp (const char *s1, const char *s2)

Comparação de strings sem diferença entre maiúsculas e minúsculas. A função funciona quase de forma idêntica a strcmp() exceto que ignora a diferença entre maiúsculas e minúsculas.

```
int PyOS_strnicmp (const char *s1, const char *s2, Py_ssize_t size)
```

Comparação de strings sem diferença entre maiúsculas e minúsculas. A função funciona quase de forma idêntica a strncmp() exceto que ignora a diferença entre maiúsculas e minúsculas.

6.8 API do PyHash

Veja também o membro PyTypeObject.tp_hash e numeric-hash.

type Py_hash_t

Tipo de valor do hash: inteiro com sinal.

Adicionado na versão 3.2.

type Py_uhash_t

Tipo de valor do hash: inteiro sem sinal.

Adicionado na versão 3.2.

PyHASH MODULUS

O primo de Mersenne P = 2**n -1, usado para esquema de hash numérico.

Adicionado na versão 3.13.

PyHASH_BITS

O expoente n de P em PyHASH_MODULUS.

Adicionado na versão 3.13.

PyHASH_MULTIPLIER

Multiplicador de primo usado em strings e vários outros hashes.

Adicionado na versão 3.13.

PyHASH INF

O valor de hash retornado para um infinito positivo.

Adicionado na versão 3.13.

PyHASH_IMAG

O multiplicador usado para a parte imaginária de um número complexo.

Adicionado na versão 3.13.

type PyHash_FuncDef

Definição de função de hash usada por PyHash_GetFuncDef().

const char *name

Nome de função hash (string codificada em UTF-8).

const int hash_bits

Tamanho interno do valor do hash em bits.

const int seed_bits

Tamanho da entrada de seed em bits.

Adicionado na versão 3.4.

PyHash_FuncDef *PyHash_GetFuncDef (void)

Obtém a definição de função de hash.

→ Ver também

PEP 456 "Algoritmo de hash seguro e intercambiável".

Adicionado na versão 3.4.

Py_hash_t Py_HashPointer (const void *ptr)

Hash de um valor de ponteiro: processa o valor do ponteiro como um inteiro (converte-o para uintptr_t internamente). O ponteiro não é desreferenciado.

A função não pode falhar: ela não pode retornar -1.

Adicionado na versão 3.13.

Py_hash_t PyObject_GenericHash(PyObject *obj)

Função de hash genérica que deve ser colocada no slot tp_hash de um objeto de tipo. Seu resultado depende apenas da identidade do objeto.

No CPython, é equivalente a Py_HashPointer().

Adicionado na versão 3.13.

6.9 Reflexão

PyObject *PyEval_GetBuiltins (void)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Descontinuado desde a versão 3.13: Use PyEval_GetFrameBuiltins().

Retorna um dicionário dos componentes embutidos no quadro de execução atual ou o interpretador do estado da thread, se nenhum quadro estiver em execução no momento.

PyObject *PyEval_GetLocals (void)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Descontinuado desde a versão 3.13: Use PyEval_GetFrameLocals() para obter o mesmo comportamento que chamar locals() no código Python, ou então chame PyFrame_GetLocals() no resultado de PyEval_GetFrame() para acessar o atributo f_locals do quadro atualmente em execução.

Retorna um mapeamento fornecendo acesso às variáveis locais no quadro de execução atual ou \mathtt{NULL} se nenhum quadro estiver sendo executado no momento.

Consulte locals () para detalhes do mapeamento retornado em diferentes escopos.

Como esta função retorna uma *referência emprestada*, o dicionário retornado para *escopos otimizados* é armazenado em cache no objeto frame e permanecerá ativo enquanto o objeto frame o fizer. Ao contrário de <code>PyEval_GetFrameLocals()</code> e <code>locals()</code>, chamadas subsequentes para esta função no mesmo quadro atualizarão o conteúdo do dicionário em cache para refletir as mudanças no estado das variáveis locais em vez de retornar um novo snapshot.

Alterado na versão 3.13: Como parte da PEP 667, PyFrame_GetLocals(), locals() e FrameType. f_locals não fazem mais uso do dicionário de cache compartilhado. Consulte a entrada de O Que Há de Novo para detalhes adicionais.

PyObject *PyEval_GetGlobals (void)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Descontinuado desde a versão 3.13: Use PyEval_GetFrameGlobals().

Retorna um dicionário das variáveis globais no quadro de execução atual ou NULL se nenhum quadro estiver sendo executado no momento.

PyFrameObject *PyEval_GetFrame (void)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Retorna o quadro do estado atual da thread, que é NULL se nenhum quadro estiver em execução no momento.

Veja também PyThreadState_GetFrame().

6.9. Reflexão 89

PyObject *PyEval_GetFrameBuiltins (void)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Retorna um dicionário dos componentes embutidos no quadro de execução atual ou o interpretador do estado da thread, se nenhum quadro estiver em execução no momento.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyEval_GetFrameLocals (void)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Retorna um dicionário das variáveis locais no quadro de execução atual ou NULL se nenhum quadro estiver sendo executado no momento. Equivalente a chamar locals () em código Python.

Para acessar f_locals no quadro atual sem fazer um snapshot independente em *escopos otimizados*, chame *PyFrame_GetLocals()* no resultado de *PyEval_GetFrame()*.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyEval_GetFrameGlobals (void)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Retorna um dicionário das variáveis globais no quadro de execução atual ou NULL se nenhum quadro estiver sendo executado no momento. Equivalente a chamar globals () em código Python.

Adicionado na versão 3.13.

const char *PyEval_GetFuncName (PyObject *func)

Parte da ABI Estável. Retorna o nome de func se for uma função, classe ou objeto de instância, senão o nome do tipo da func.

const char *PyEval_GetFuncDesc (PyObject *func)

Parte da ABI Estável. Retorna uma sequência de caracteres de descrição, dependendo do tipo de *func*. Os valores de retorno incluem "()" para funções e métodos, " constructor", " instance" e " object".. Concatenado com o resultado de PyEval_GetFuncName (), o resultado será uma descrição de *func*.

6.10 Registro de codec e funções de suporte

int PyCodec_Register (PyObject *search_function)

Parte da ABI Estável. Registra uma nova função de busca de codec.

Como efeito colateral, tenta carregar o pacote encodings, se isso ainda não tiver sido feito, com o propósito de garantir que ele sempre seja o primeiro na lista de funções de busca.

int PyCodec_Unregister (PyObject *search_function)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Cancela o registro de uma função de busca de codec e limpa o cache de registro. Se a função de busca não está registrada, não faz nada. Retorna 0 no sucesso. Levanta uma exceção e retorna -1 em caso de erro.

Adicionado na versão 3.10.

int PyCodec_KnownEncoding (const char *encoding)

Parte da ABI Estável. Retorna 1 ou 0 dependendo se há um codec registrado para a dada codificação *encoding*. Essa função sempre é bem-sucedida.

PyObject *PyCodec_Encode (PyObject *object, const char *encoding, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. API de codificação baseada em codec genérico.

object é passado através da função de codificação encontrada para a codificação fornecida por meio de *encoding*, usando o método de tratamento de erros definido por *errors*. *errors* pode ser NULL para usar o método padrão definido para o codec. Levanta um LookupError se nenhum codificador puder ser encontrado.

PyObject *PyCodec_Decode (PyObject *object, const char *encoding, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. API de decodificação baseada em decodificador genérico.

object é passado através da função de decodificação encontrada para a codificação fornecida por meio de encoding, usando o método de tratamento de erros definido por errors. errors pode ser NULL para usar o método padrão definido para o codec. Levanta um LookupError se nenhum codificador puder ser encontrado.

6.10.1 API de pesquisa de codec

Nas funções a seguir, a string *encoding* é pesquisada com todos os caracteres sendo convertidos para minúsculo, o que faz com que as codificações pesquisadas por esse mecanismo não façam distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se nenhum codec for encontrado, um KeyError é definido e NULL é retornado.

PyObject *PyCodec_Encoder (const char *encoding)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Obtém uma função de codificação para o encoding dado

PyObject *PyCodec_Decoder (const char *encoding)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Obtém uma função de decodificação para o encoding dado.

PyObject *PyCodec_IncrementalEncoder (const char *encoding, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Obtém um objeto IncrementalEncoder para o encoding dado.

PyObject *PyCodec_IncrementalDecoder (const char *encoding, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Obtém um objeto IncrementalDecoder para o encoding dado.

PyObject *PyCodec_StreamReader (const char *encoding, PyObject *stream, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Obtém uma função de fábrica StreamReader para o encoding dado.

PyObject *PyCodec_StreamWriter (const char *encoding, PyObject *stream, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Obtém uma função de fábrica StreamWriter para o encoding dado.

6.10.2 API de registro de tratamentos de erros de decodificação Unicode

int PyCodec_RegisterError (const char *name, PyObject *error)

Parte da ABI Estável. Registra a função de retorno de chamada de tratamento de *erro* para o *nome* fornecido. Esta chamada de função é invocada por um codificador quando encontra caracteres/bytes indecodificáveis e *nome* é especificado como o parâmetro de erro na chamada da função de codificação/decodificação.

O retorno de chamada obtém um único argumento, uma instância de UnicodeEncodeError, UnicodeDecodeError ou UnicodeTranslateError que contém informações sobre a sequencia problemática de caracteres ou bytes e seu deslocamento na string original (consulte *Objetos de exceção Unicode* para funções que extraem essa informação). A função de retorno de chamada deve levantar a exceção dada, ou retornar uma tupla de dois itens contendo a substituição para a sequência problemática, e um inteiro fornecendo o deslocamento na string original na qual a codificação/decodificação deve ser retomada.

Retorna 0 em caso de sucesso, -1 em caso de erro.

PyObject *PyCodec_LookupError (const char *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Pesquisa a função de retorno de chamada de tratamento de erros registrada em *name*. Como um caso especial, NULL pode ser passado; nesse caso, o erro no tratamento de retorno de chamada para "strict" será retornado.

PyObject *PyCodec_StrictErrors (PyObject *exc)

Retorna valor: Sempre NULL. Parte da ABI Estável. Levanta exc como uma exceção.

PyObject *PyCodec_IgnoreErrors (PyObject *exc)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Ignora o erro de unicode, ignorando a entrada que causou o erro.

PyObject *PyCodec_ReplaceErrors (PyObject *exc)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Substitui o erro de unicode por ? ou U+FFFD.

PyObject *PyCodec_XMLCharRefReplaceErrors (PyObject *exc)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Substitui o erro de unicode por caracteres da referência XML.

PyObject *PyCodec_BackslashReplaceErrors (PyObject *exc)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Substitui o erro de unicode com escapes de barra invertida (\x, \u e \U).

PyObject *PyCodec_NameReplaceErrors (PyObject *exc)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Substitui os erros de codificação unicode com escapes \N{...}.

Adicionado na versão 3.5.

6.11 API C PyTime

Adicionado na versão 3.13.

A API C de relógios provê acesso a relógios do sistema. Ela é similar ao módulo Python time.

Para uma API C relacionada ao módulo datetime, veja Objetos DateTime.

6.11.1 Tipos

type PyTime_t

Um registro de data e hora ou uma duração em nanossegundos, representados como um inteiro de 64 bits com sinal.

O ponto de referência para registros de data e hora depende do relógio usado. Por exemplo, PyTime_Time() retorna registros relativos à época UNIX.

É suportada uma amplitude em torno de [-292.3 anos]; +292.3 anos]. Usando o início da época UNIX (1º de Janeiro de 1970) como referência, a gama de datas suportadas é em torno de [1677-09-21; 2262-04-11]. Os limites exatos são expostos como constantes:

PyTime_t PyTime_MIN

Valor mínimo de PyTime_t.

PyTime_t PyTime_MAX

Valor máximo de PyTime_t.

6.11.2 Funções de relógio

As funções a seguir aceitam um ponteiro para PyTime_t ao qual elas atribuem o valor de um determinado relógio. Detalhes de cada relógio estão disponíveis nas documentações das funções Python correspondentes.

As funções retornam 0 em caso de sucesso, ou -1 (com uma exceção definida) em caso de falha.

Em caso de estouro de inteiros, elas definem a exceção PyExc_OverflowError e definem *result como o valor limitado ao intervalo [PyTime_MIN; PyTime_MAX]. (Em sistemas atuais, estouros de inteiros são provavelmente causados por uma má configuração do tempo do sistema).

Como qualquer outra API C (se não especificado o contrário), as funções devem ser chamadas sob posse da GIL.

```
int PyTime_Monotonic (PyTime_t *result)
```

Lê o relógio monótono. Veja time . monotonic () para detalhes importantes sobre este relógio.

int PyTime_PerfCounter (PyTime_t *result)

Lê o contador de desempenho. Veja time.perf_counter() para detalhes importantes sobre este relógio.

```
int PyTime_Time (PyTime_t *result)
```

Lê o "relógio de parede". Veja time time () para detalhes importantes sobre este relógio.

6.11.3 Funções de relógio brutas

Similares às funções de relógio, mas não definem uma exceção em condições de erro, e não requerem que o chamador possua a trava *GIL*.

Em caso de sucesso, as funções retornam 0.

Em caso de falha, elas definem *result como 0 e retornam -1, *sem* definir uma exceção. Para acessar a causa do erro, obtenha a GIL e chame a função regular (sem o sufixo Raw). Observe que a função regular pode ser bem-sucedida mesmo após a bruta falhar.

```
int PyTime_MonotonicRaw (PyTime_t *result)
```

Similar a PyTime_Monotonic(), mas não define uma exceção em caso de erro, e não exige a posse da GIL.

int PyTime_PerfCounterRaw (PyTime_t *result)

Similar a PyTime_PerfCounter(), mas não define uma exceção em caso de erro e não requer a posse da GIL.

int PyTime_TimeRaw (PyTime_t *result)

Similar a PyTime_Time (), mas não define uma exceção em caso de erro e não requer a posse da GIL.

6.11.4 Funções de conversão

double PyTime_AsSecondsDouble (PyTime_t t)

Converte um registro de data e hora para uma quantidade de segundos como um double C.

Esta função nunca falha, mas note que double tem acurácia limitada para valores grandes.

6.12 Suporte a Mapas do Perf

Em plataformas suportadas (no momento em que este livro foi escrito, apenas Linux), o tempo de execução pode tirar vantagem dos *arquivos de mapa perf* para tornar as funções Python visíveis para uma ferramenta de perfilação externa (como perf). Um processo em execução pode criar um arquivo no diretório /tmp, que contém entradas que podem mapear uma seção de código executável para um nome. Esta interface é descrita na documentação da ferramenta Linux Perf.

Em Python, essas APIs auxiliares podem ser usadas por bibliotecas e recursos que dependem da geração de código de máquina dinamicamente.

Observe que manter a trava global do interpretador (GIL) não é necessário para essas APIs.

int PyUnstable_PerfMapState_Init (void)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Abre o arquivo /tmp/perf-\$pid.map, a menos que já esteja aberto, e cria uma trava para garantir escritas seguras para thread no arquivo (desde que as escritas sejam feitas através de <code>PyUnstable_WritePerfMapEntry()</code>). Normalmente, não há necessidade de chamar isso explicitamente; basta usar <code>PyUnstable_WritePerfMapEntry()</code> e ele inicializará o estado na primeira chamada.

Retorna 0 em caso de sucesso, -1 em caso de falha ao criar/abrir o arquivo de mapa de desempenho ou -2 em caso de falha na criação de uma trava. Verifique errno para mais informações sobre a causa de uma falha.



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Escreve uma única entrada no arquivo /tmp/perf-\$pid.map. Esta função é segura para thread. Aqui está a aparência de um exemplo de entrada:

```
# endereço tamanho nome
7f3529fcf759 b py::bar:/run/t.py
```

Chamará <code>PyUnstable_PerfMapState_Init()</code> antes de escrever a entrada, se o arquivo de mapa de desempenho ainda não estiver aberto. Retorna 0 em caso de sucesso ou os mesmos códigos de erro que <code>PyUnstable_PerfMapState_Init()</code> em caso de falha.

void PyUnstable_PerfMapState_Fini (void)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Fecha o arquivo de mapa do perf aberto por <code>PyUnstable_PerfMapState_Init()</code>. Isso é chamado pelo próprio tempo de execução durante o desligamento do interpretador. Em geral, não deve haver motivo para chamar isso explicitamente, exceto para lidar com cenários específicos, como bifurcação.

CAPÍTULO 7

Camada de Objetos Abstratos

As funções neste capítulo interagem com objetos Python independentemente do seu tipo, ou com classes amplas de tipos de objetos (por exemplo, todos os tipos numéricos ou todos os tipos de sequência). Quando usadas em tipos de objetos para os quais não se aplicam, elas irão levantar uma exceção Python.

Não é possível usar essas funções em objetos que não foram inicializados corretamente, como um objeto de lista criado por PyList_New(), mas cujos itens ainda não foram definidos para algum valor diferente de NULL.

7.1 Protocolo de objeto

PyObject *Py_GetConstant (unsigned int constant_id)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Obtém uma referência forte para uma constante.

Define uma exceção e retorna NULL se *constant_id* for inválido.

constant_id deve ser um destes identificadores constantes:

Identificador da constante	Valor	Objeto retornado
Py_CONSTANT_NONE	0	None
Py_CONSTANT_FALSE	1	False
Py_CONSTANT_TRUE	2	True
Py_CONSTANT_ELLIPSIS	3	Ellipsis
Py_CONSTANT_NOT_IMPLEMENT	4	NotImplemented
Py_CONSTANT_ZERO	5	0
Py_CONSTANT_ONE	6	1
Py_CONSTANT_EMPTY_STR	7	**
Py_CONSTANT_EMPTY_BYTES	8	b''
Py_CONSTANT_EMPTY_TUPLE	9	()

Valores numéricos são fornecidos apenas para projetos que não podem usar identificadores constantes.

Adicionado na versão 3.13.

No CPython, todas essas constantes são imortais.

PyObject *Py_GetConstantBorrowed (unsigned int constant_id)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Semelhante a Py_GetConstant(), mas retorna uma referência emprestada.

Esta função destina-se principalmente à compatibilidade com versões anteriores: usar Py_GetConstant () é recomendado para novo código.

A referência é emprestada do interpretador e é válida até a finalização do interpretador.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *Py_NotImplemented

O singleton NotImplemented, usado para sinalizar que uma operação não foi implementada para a combinação de tipo fornecida.

Py_RETURN_NOTIMPLEMENTED

Manipula adequadamente o retorno de Py_NotImplemented de dentro de uma função C (ou seja, cria uma nova referência forte para NotImplemented e retorna-a).

Py_PRINT_RAW

Sinaliza a ser usado com múltiplas funções que imprimem o objeto (como <code>PyObject_Print()</code> e <code>PyFile_WriteObject()</code>). Se passada, esta função usaria o <code>str()</code> do objeto em vez do <code>repr()</code>.

int PyObject_Print (PyObject *o, FILE *fp, int flags)

Print an object o, on file fp. Returns -1 on error. The flags argument is used to enable certain printing options. The only option currently supported is Py_PRINT_RAW ; if given, the str() of the object is written instead of the repr().

int PyObject_HasAttrWithError (PyObject *o, PyObject *attr_name)

Parte da ABI Estável *desde a versão 3.13*. Returns 1 if *o* has the attribute *attr_name*, and 0 otherwise. This is equivalent to the Python expression hasattr(o, attr_name). On failure, return -1.

Adicionado na versão 3.13.

int PyObject_HasAttrStringWithError (*PyObject* *o, const char *attr_name)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. This is the same as PyObject_HasAttrWithError(), but attr_name is specified as a const char* UTF-8 encoded bytes string, rather than a PyObject*.

Adicionado na versão 3.13.

int PyObject_HasAttr(PyObject *o, PyObject *attr_name)

Parte da ABI Estável. Returns 1 if o has the attribute attr_name, and 0 otherwise. This function always succeeds.

1 Nota

Exceptions that occur when this calls __getattr__() and __getattribute__() methods aren't propagated, but instead given to sys.unraisablehook(). For proper error handling, use PyObject_HasAttrWithError(), PyObject_GetOptionalAttr() or PyObject_GetAttr() instead.

int PyObject_HasAttrString (PyObject *o, const char *attr_name)

Parte da ABI Estável. This is the same as PyObject_HasAttr(), but attr_name is specified as a const char* UTF-8 encoded bytes string, rather than a PyObject*.

1 Nota

Exceptions that occur when this calls <code>__getattr__()</code> and <code>__getattribute__()</code> methods or while creating the temporary str object are silently ignored. For proper error handling, use <code>PyObject_HasAttrStringWithError()</code>, <code>PyObject_GetOptionalAttrString()</code> or <code>PyObject_GetAttrString()</code> instead.

PyObject *PyObject_GetAttr (PyObject *o, PyObject *attr_name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retrieve an attribute named attr_name from object o. Returns the attribute value on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression o.attr_name.

If the missing attribute should not be treated as a failure, you can use $PyObject_GetOptionalAttr()$ instead.

PyObject *PyObject_GetAttrString (PyObject *o, const char *attr_name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. This is the same as PyObject_GetAttr(), but attr_name is specified as a const_char* UTF-8 encoded bytes string, rather than a PyObject*.

If the missing attribute should not be treated as a failure, you can use <code>PyObject_GetOptionalAttrString()</code> instead.

int PyObject_GetOptionalAttr (PyObject *obj, PyObject *attr_name, PyObject **result);

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Variant of PyObject_GetAttr() which doesn't raise AttributeError if the attribute is not found.

If the attribute is found, return 1 and set *result to a new strong reference to the attribute. If the attribute is not found, return 0 and set *result to NULL; the AttributeError is silenced. If an error other than AttributeError is raised, return -1 and set *result to NULL.

Adicionado na versão 3.13.

int PyObject_GetOptionalAttrString (PyObject *obj, const char *attr_name, PyObject **result);

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. This is the same as PyObject_GetOptionalAttr(), but attr_name is specified as a const char* UTF-8 encoded bytes string, rather than a PyObject*.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyObject_GenericGetAttr (PyObject *o, PyObject *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Generic attribute getter function that is meant to be put into a type object's tp_getattro slot. It looks for a descriptor in the dictionary of classes in the object's MRO as well as an attribute in the object's __dict__ (if present). As outlined in descriptors, data descriptors take preference over instance attributes, while non-data descriptors don't. Otherwise, an AttributeError is raised.

int PyObject_SetAttr (PyObject *o, PyObject *attr_name, PyObject *v)

Parte da ABI Estável. Set the value of the attribute named $attr_name$, for object o, to the value v. Raise an exception and return -1 on failure; return 0 on success. This is the equivalent of the Python statement o.attr_name = v.

If v is NULL, the attribute is deleted. This behaviour is deprecated in favour of using $PyObject_DelAttr()$, but there are currently no plans to remove it.

int PyObject_SetAttrString (PyObject *o, const char *attr_name, PyObject *v)

Parte da ABI Estável. This is the same as PyObject_SetAttr(), but attr_name is specified as a const char* UTF-8 encoded bytes string, rather than a PyObject*.

If v is NULL, the attribute is deleted, but this feature is deprecated in favour of using $PyObject_DelAttrString()$.

The number of different attribute names passed to this function should be kept small, usually by using a statically allocated string as *attr_name*. For attribute names that aren't known at compile time, prefer calling <code>PyUnicode_FromString()</code> and <code>PyObject_SetAttr()</code> directly. For more details, see <code>PyUnicode_InternFromString()</code>, which may be used internally to create a key object.

int PyObject_GenericSetAttr (PyObject *o, PyObject *name, PyObject *value)

Parte da ABI Estável. Generic attribute setter and deleter function that is meant to be put into a type object's $tp_setattro$ slot. It looks for a data descriptor in the dictionary of classes in the object's MRO, and if found it takes preference over setting or deleting the attribute in the instance dictionary. Otherwise, the attribute is set or deleted in the object's __dict__ (if present). On success, 0 is returned, otherwise an AttributeError is raised and -1 is returned.

int PyObject_DelAttr(PyObject *o, PyObject *attr_name)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Delete attribute named attr_name, for object o. Returns -1 on failure. This is the equivalent of the Python statement del o.attr_name.

int PyObject_DelAttrString (PyObject *o, const char *attr_name)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. This is the same as PyObject_DelAttr(), but attr_name is specified as a const_char* UTF-8 encoded bytes string, rather than a PyObject*.

The number of different attribute names passed to this function should be kept small, usually by using a statically allocated string as *attr_name*. For attribute names that aren't known at compile time, prefer calling <code>PyUnicode_FromString()</code> and <code>PyObject_DelAttr()</code> directly. For more details, see <code>PyUnicode_InternFromString()</code>, which may be used internally to create a key object for lookup.

PyObject *PyObject_GenericGetDict (PyObject *o, void *context)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. A generic implementation for the getter of a __dict__ descriptor. It creates the dictionary if necessary.

This function may also be called to get the __dict__ of the object o. Pass NULL for *context* when calling it. Since this function may need to allocate memory for the dictionary, it may be more efficient to call <code>PyObject_GetAttr()</code> when accessing an attribute on the object.

On failure, returns NULL with an exception set.

Adicionado na versão 3.3.

int PyObject_GenericSetDict (PyObject *o, PyObject *value, void *context)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. A generic implementation for the setter of a __dict__ descriptor. This implementation does not allow the dictionary to be deleted.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject **_PyObject_GetDictPtr(PyObject *obj)

Return a pointer to __dict__ of the object *obj*. If there is no __dict__, return NULL without setting an exception.

This function may need to allocate memory for the dictionary, so it may be more efficient to call <code>PyObject_GetAttr()</code> when accessing an attribute on the object.

PyObject *PyObject_RichCompare (PyObject *o1, PyObject *o2, int opid)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Compare the values of o1 and o2 using the operation specified by opid, which must be one of Py_LT , Py_LE , Py_EQ , Py_NE , Py_GT , or Py_GE , corresponding to <, <=, ==, !=, >, or >= respectively. This is the equivalent of the Python expression o1 op o2, where op is the operator corresponding to opid. Returns the value of the comparison on success, or NULL on failure.

int PyObject_RichCompareBool (PyObject *o1, PyObject *o2, int opid)

Parte da ABI Estável. Compare the values of o1 and o2 using the operation specified by opid, like PyObject_RichCompare(), but returns -1 on error, 0 if the result is false, 1 otherwise.

1 Nota

If o1 and o2 are the same object, $PyObject_RichCompareBool()$ will always return 1 for Py_EQ and 0 for Py_NE .

PyObject *PyObject_Format (PyObject *obj, PyObject *format_spec)

Parte da ABI Estável. Format obj using format_spec. This is equivalent to the Python expression format(obj, format_spec).

format_spec may be NULL. In this case the call is equivalent to format (obj). Returns the formatted string on success, NULL on failure.

PyObject *PyObject_Repr (PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Compute a string representation of object o. Returns the string representation on success, NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression repr (0). Called by the repr () built-in function.

Alterado na versão 3.4: Essa função agora inclui uma asserção de depuração para ajudar a garantir que ela não descarte silenciosamente uma exceção ativa.

PyObject *PyObject_ASCII (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. As $PyObject_Repr()$, compute a string representation of object o, but escape the non-ASCII characters in the string returned by $PyObject_Repr()$ with \x , \u or \u escapes. This generates a string similar to that returned by $PyObject_Repr()$ in Python 2. Called by the ascii() built-in function.

PyObject *PyObject_Str(PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Compute a string representation of object o. Returns the string representation on success, NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression str(o). Called by the str() built-in function and, therefore, by the print() function.

Alterado na versão 3.4: Essa função agora inclui uma asserção de depuração para ajudar a garantir que ela não descarte silenciosamente uma exceção ativa.

PyObject *PyObject_Bytes (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Compute a bytes representation of object o. NULL is returned on failure and a bytes object on success. This is equivalent to the Python expression bytes (o), when o is not an integer. Unlike bytes (o), a TypeError is raised when o is an integer instead of a zero-initialized bytes object.

int PyObject_IsSubclass (PyObject *derived, PyObject *cls)

Parte da ABI Estável. Return 1 if the class *derived* is identical to or derived from the class *cls*, otherwise return 0. In case of an error, return −1.

If *cls* is a tuple, the check will be done against every entry in *cls*. The result will be 1 when at least one of the checks returns 1, otherwise it will be 0.

If *cls* has a __subclasscheck__() method, it will be called to determine the subclass status as described in PEP 3119. Otherwise, *derived* is a subclass of *cls* if it is a direct or indirect subclass, i.e. contained in cls.__mro__.

Normally only class objects, i.e. instances of type or a derived class, are considered classes. However, objects can override this by having a __bases__ attribute (which must be a tuple of base classes).

int PyObject_IsInstance (PyObject *inst, PyObject *cls)

Parte da ABI Estável. Return 1 if *inst* is an instance of the class *cls* or a subclass of *cls*, or 0 if not. On error, returns -1 and sets an exception.

If *cls* is a tuple, the check will be done against every entry in *cls*. The result will be 1 when at least one of the checks returns 1, otherwise it will be 0.

If *cls* has a __instancecheck__() method, it will be called to determine the subclass status as described in **PEP 3119**. Otherwise, *inst* is an instance of *cls* if its class is a subclass of *cls*.

An instance inst can override what is considered its class by having a __class__ attribute.

An object *cls* can override if it is considered a class, and what its base classes are, by having a __bases__ attribute (which must be a tuple of base classes).

Py_hash_t PyObject_Hash (PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Compute and return the hash value of an object o. On failure, return -1. This is the equivalent of the Python expression hash (o).

Alterado na versão 3.2: The return type is now Py_hash_t. This is a signed integer the same size as Py_ssize_t .

Py_hash_t PyObject_HashNotImplemented(PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Set a TypeError indicating that type (o) is not hashable and return -1. This function receives special treatment when stored in a tp_hash slot, allowing a type to explicitly indicate to the interpreter that it is not hashable.

int PyObject_IsTrue (PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Returns 1 if the object o is considered to be true, and 0 otherwise. This is equivalent to the Python expression not not o. On failure, return -1.

int PyObject_Not (PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Returns 0 if the object o is considered to be true, and 1 otherwise. This is equivalent to the Python expression not o. On failure, return -1.

PyObject *PyObject_Type (PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. When o is non-NULL, returns a type object corresponding to the object type of object o. On failure, raises SystemError and returns NULL. This is equivalent to the Python expression type (o). This function creates a new strong reference to the return value. There's really no reason to use this function instead of the $Py_TYPE()$ function, which returns a pointer of type PyTypeObject*, except when a new strong reference is needed.

int PyObject_TypeCheck (PyObject *o, PyTypeObject *type)

Return non-zero if the object o is of type type or a subtype of type, and 0 otherwise. Both parameters must be non-NULL.

Py_ssize_t PyObject_Size (PyObject *o)

Py_ssize_t PyObject_Length (PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Return the length of object o. If the object o provides either the sequence and mapping protocols, the sequence length is returned. On error, -1 is returned. This is the equivalent to the Python expression len(o).

Py_ssize_t PyObject_LengthHint (PyObject *o, Py_ssize_t defaultvalue)

Return an estimated length for the object o. First try to return its actual length, then an estimate using __length_hint__(), and finally return the default value. On error return -1. This is the equivalent to the Python expression operator.length_hint(o, defaultvalue).

Adicionado na versão 3.4.

PyObject *PyObject_GetItem (PyObject *o, PyObject *key)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return element of *o* corresponding to the object *key* or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression o [key].

```
int PyObject_SetItem(PyObject *o, PyObject *key, PyObject *v)
```

Parte da ABI Estável. Map the object key to the value v. Raise an exception and return -1 on failure; return 0 on success. This is the equivalent of the Python statement o[key] = v. This function does not steal a reference to v.

int PyObject_DelItem(PyObject *o, PyObject *key)

Parte da ABI Estável. Remove the mapping for the object key from the object o. Return -1 on failure. This is equivalent to the Python statement del o[key].

int PyObject_DelItemString (PyObject *o, const char *key)

Parte da ABI Estável. É o mesmo que PyObject_DelItem(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

PyObject *PyObject_Dir (PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. This is equivalent to the Python expression dir (0), returning a (possibly empty) list of strings appropriate for the object argument, or NULL if there was an error. If the argument is NULL, this is like the Python dir (), returning the names of the current locals; in this case, if no execution frame is active then NULL is returned but PyErr_Occurred() will return false.

PyObject *PyObject_GetIter(PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. This is equivalent to the Python expression iter(0). It returns a new iterator for the object argument, or the object itself if the object is already an iterator. Raises TypeError and returns NULL if the object cannot be iterated.

PyObject *PyObject_SelfIter(PyObject *obj)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. This is equivalent to the Python __iter__(self): return self method. It is intended for iterator types, to be used in the PyTypeObject.tp_iter slot.

PyObject *PyObject_GetAIter (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. This is the equivalent to the Python expression <code>aiter(o)</code>. Takes an <code>AsyncIterable</code> object and returns an <code>AsyncIterator</code> for it. This is typically a new iterator but if the argument is an <code>AsyncIterator</code>, this returns itself. Raises <code>TypeError</code> and returns <code>NULL</code> if the object cannot be iterated.

Adicionado na versão 3.10.

void *PyObject_GetTypeData (PyObject *o, PyTypeObject *cls)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Get a pointer to subclass-specific data reserved for cls.

The object o must be an instance of cls, and cls must have been created using negative $PyType_Spec$. basicsize. Python does not check this.

On error, set an exception and return NULL.

Adicionado na versão 3.12.

Py_ssize_t PyType_GetTypeDataSize (PyTypeObject *cls)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Return the size of the instance memory space reserved for cls, i.e. the size of the memory PyObject_GetTypeData() returns.

This may be larger than requested using $-PyType_Spec.basicsize$; it is safe to use this larger size (e.g. with memset ()).

The type *cls* must have been created using negative *PyType_Spec.basicsize*. Python does not check this.

On error, set an exception and return a negative value.

Adicionado na versão 3.12.

void *PyObject_GetItemData (PyObject *o)

Get a pointer to per-item data for a class with Py_TPFLAGS_ITEMS_AT_END.

On error, set an exception and return NULL. TypeError is raised if o does not have $Py_TPFLAGS_ITEMS_AT_END$ set.

Adicionado na versão 3.12.

int PyObject_VisitManagedDict (PyObject *obj, visitproc visit, void *arg)

Visit the managed dictionary of *obj*.

This function must only be called in a traverse function of the type which has the <code>Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT</code> flag set.

Adicionado na versão 3.13.

void PyObject_ClearManagedDict (PyObject *obj)

Clear the managed dictionary of obj.

This function must only be called in a traverse function of the type which has the <code>Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT</code> flag set.

Adicionado na versão 3.13.

7.2 Protocolo de chamada

O CPython permite dois protocolos de chamada: *tp call* e vectorcall.

7.2.1 O protocolo tp call

Instâncias de classe que definem tp_call são chamáveis. A assinatura do slot é:

```
PyObject *tp_call(PyObject *callable, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

Uma chamada é feita usando uma tupla para os argumentos posicionais e um dicionário para os argumentos nomeados, similar a callable (*args, **kwargs) no Python. *args* não pode ser nulo (utilize uma tupla vazia se não houver argumentos), mas *kwargs* pode ser *NULL* se não houver argumentos nomeados.

Esta convenção não é somente usada por *tp_call*: *tp_new* e *tp_init* também passam argumento dessa forma.

Para chamar um objeto, use PyObject_Call() ou outra call API.

7.2.2 O protocolo vectorcall

Adicionado na versão 3.9.

O protocolo vectorcall foi introduzido pela PEP 590 como um protocolo adicional para tornar invocações mais eficientes.

Como regra de bolso. CPython vai preferir o vectorcall para invocações internas se o chamável suportar. Entretanto, isso não é uma regra rígida. Ademais, alguma extensões de terceiros usam diretamente tp_call (em vez de utilizar $PyObject_Call()$). Portanto, uma classe que suporta vectorcall precisa também implementar tp_call . Além disso, o chamável precisa se comportar da mesma forma independe de qual protocolo é utilizado. A forma recomendada de alcançar isso é definindo tp_call para $PyVectorcall_Call()$. Vale a pena repetir:

A Aviso

Uma classe que suporte vectorcall também **precisa** implementar tp_call com a mesma semântica.

Alterado na versão 3.12: O sinalizador <code>Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL</code> agora é removida da classe quando o método <code>__call__()</code> está reatribuído. (Internamente, isso apenas define <code>tp_call</code>, e portanto, pode fazê-lo comportar-se de forma diferente da função vetorcall. Em versões anteriores do Python, vectorcall só deve ser usado com tipos <code>imutáveis</code> ou estáticos.

Uma classe não deve implementar vectorcall se for mais lento que *tp_call*. Por exemplo, se o chamador precisa converter os argumentos para uma tupla args e um dicionário kwargs de qualquer forma, então não é necessário implementar vectorcall.

Classes podem implementar o protocolo vectorcall ativando o sinalizador *Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL* e configurando *tp_vectorcall_offset* para o offset dentro da estrutura do objeto onde uma *vectorcallfunc* aparece. Este é um ponteiro para uma função com a seguinte assinatura:

typedef *PyObject* *(*vectorcallfunc)(*PyObject* *callable, *PyObject* *const *args, size_t nargsf, *PyObject* *kwnames)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12.

- callable é o objeto sendo chamado.
- *args* é um array C formado pelos argumentos posicionais seguidos de valores dos argumentos nomeados. Este pode ser *NULL* se não existirem argumentos.
- nargsf é o número de argumentos posicionais somado á possível

 Sinalizador PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET. Para obter o número real de argumentos posicionais de nargsf, use PyVectorcall_NARGS().
- kwnames é uma tupla contendo os nomes dos argumentos nomeados; em outras palavras, as chaves do dicionário kwargs. Estes nomes devem ser strings (instâncias de str ou uma subclasse) e eles devem ser únicos. Se não existem argumentos nomeados, então kwnames deve então ser NULL.

PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Se esse sinalizador é definido em um argumento nargsf do vectorcall, deve ser permitido ao chamado temporariamente mudar args [-1]. Em outras palavras, args aponta para o argumento 1 (não 0) no vetor alocado. O chamado deve restaurar o valor de args [-1] antes de retornar.

Para PyObject_VectorcallMethod(), este sinalizador significa que args[0] pode ser alterado.

Sempre que podem realizar a um custo tão baixo (sem alocações adicionais), invocadores são encorajados a usar *PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET*. Isso permitirá invocados como métodos vinculados a instâncias fazerem suas próprias invocações (o que inclui um argumento *self*) muito eficientemente.

Adicionado na versão 3.8.

Para invocar um objeto que implementa vectorcall, utilize a função *call API* como qualquer outra invocável. <code>PyObject_Vectorcall()</code> será normalmente mais eficiente.

Controle de recursão

Quando utilizando tp_call , invocadores não precisam se preocupar sobre recursão: CPython usa $Py_EnterRecursiveCall()$ e $Py_LeaveRecursiveCall()$ para chamadas utilizando tp_call .

Por questão de eficiência, este não é o caso de chamadas utilizando o vectorcall: o que chama deve utilizar Py_EnterRecursiveCall e Py_LeaveRecursiveCall se necessário.

API de suporte à chamada de vetores

Py_ssize_t PyVectorcall_NARGS (size_t nargsf)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Dado um argumento de chamada de vetor nargsf, retorna o número real de argumentos. Atualmente equivalente a:

```
(Py_ssize_t)(nargsf & ~PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET)
```

Entretanto, a função PyVectorcall_NARGS deve ser usada para permitir para futuras extensões.

Adicionado na versão 3.8.

vectorcallfunc PyVectorcall_Function (PyObject *op)

Se *op* não suporta o protocolo de chamada de vetor (seja porque o tipo ou a instância específica não suportam), retorne *NULL*. Se não, retorne o ponteiro da função chamada de vetor armazenado em *op*. Esta função nunca levanta uma exceção.

É mais útil checar se *op* suporta ou não chamada de vetor, o que pode ser feito checando PyVectorcall_Function(op) != NULL.

Adicionado na versão 3.9.

PyObject *PyVectorcall_Call (PyObject *callable, PyObject *tuple, PyObject *dict)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Chama o vectorcall func de callable com argumentos posicionais e nomeados dados em uma tupla e dicionário, respectivamente.

Esta é uma função especializada, feita para ser colocada no slot tp_call ou usada em uma implementação de tp_call . Ela não verifica o sinalizador $Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL$ e não retorna para tp_call .

Adicionado na versão 3.8.

7.2.3 API de chamada de objetos

Várias funções estão disponíveis para chamar um objeto Python. Cada uma converte seus argumentos para uma convenção suportada pelo objeto chamado – seja *tp_call* ou chamada de vetor. Para fazer o mínimo possível de conversões, escolha um que melhor se adapte ao formato de dados que você tem disponível.

A tabela a seguir resume as funções disponíveis; por favor, veja a documentação individual para detalhes.

Função	chamável	args	kwargs
PyObject_Call()	PyObject *	tupla	dict/NULL
PyObject_CallNoArgs()	PyObject *	_	_
PyObject_CallOneArg()	PyObject *	1 objeto	_
PyObject_CallObject()	PyObject *	tupla/NULL	_
PyObject_CallFunction()	PyObject *	formato	_
PyObject_CallMethod()	obj + char*	formato	_
PyObject_CallFunctionObjArgs()	PyObject *	variádica	_
PyObject_CallMethodObjArgs()	obj + nome	variádica	_
PyObject_CallMethodNoArgs()	obj + nome	_	_
PyObject_CallMethodOneArg()	obj + nome	1 objeto	_
PyObject_Vectorcall()	PyObject *	vectorcall	vectorcall
PyObject_VectorcallDict()	PyObject *	vectorcall	dict/NULL
PyObject_VectorcallMethod()	arg + nome	vectorcall	vectorcall

PyObject *PyObject_Call (PyObject *callable, PyObject *args, PyObject *kwargs)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Chama um objeto Python chamável de callable, com argumentos dados pela tupla args, e argumentos nomeados dados pelo dicionário kwargs.

args não deve ser *NULL*; use uma tupla vazia se não precisar de argumentos. Se nenhum argumento nomeado é necessário, *kwargs* pode ser *NULL*.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Esse é o equivalente da expressão Python: callable (*args, **kwargs).

PyObject *PyObject_CallNoArgs (PyObject *callable)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Chama um objeto Python chamável de callable sem nenhum argumento. É o jeito mais eficiente de chamar um objeto Python sem nenhum argumento.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Adicionado na versão 3.9.

PyObject *PyObject_CallOneArg (PyObject *callable, PyObject *arg)

Retorna valor: Nova referência. Chama um objeto Python chamável de *callable* com exatamente 1 argumento posicional *arg* e nenhum argumento nomeado.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Adicionado na versão 3.9.

PyObject *PyObject_CallObject (PyObject *callable, PyObject *args)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Chama um objeto Python chamável de callable com argumentos dados pela tupla args. Se nenhum argumento é necessário, args pode ser NULL.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Este é o equivalente da expressão Python: callable (*args).

PyObject *PyObject_CallFunction (PyObject *callable, const char *format, ...)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Chama um objeto Python chamável de *callable*, com um número variável de argumentos C. Os argumentos C são descritos usando uma string de estilo no formato Py_BuildValue(). O formato pode ser *NULL*, indicando que nenhum argumento foi provido.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Este é o equivalente da expressão Python: callable (*args).

Note que se você apenas passa argumentos <code>PyObject*</code>, <code>PyObject_CallFunctionObjArgs()</code> é uma alternativa mais rápida.

Alterado na versão 3.4: O tipo de format foi mudado de char *.

PyObject *PyObject_CallMethod (PyObject *obj, const char *name, const char *format, ...)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Chama o método chamado name do objeto obj com um número variável de argumentos C. Os argumentos C são descritos com uma string de formato <code>Py_BuildValue()</code> que deve produzir uma tupla.

O formato pode ser NULL, indicado que nenhum argumento foi provido.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Este é o equivalente da expressão Python: obj.name (arg1, arg2, ...).

Note que se você apenas passa argumentos <code>PyObject*</code>, <code>PyObject_CallMethodObjArgs()</code> é uma alternativa mais rápida.

Alterado na versão 3.4: Os tipos de name e format foram mudados de char *.

PyObject *PyObject_CallFunctionObjArgs (PyObject *callable, ...)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Chama um objeto Python chamável de callable, com um número variável de argumentos PyObject*. Os argumentos são providos como um número variável de parâmetros seguidos por um NULL.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna *NULL* em caso de falha.

Este é o equivalente da expressão Python: callable (arg1, arg2, ...).

PyObject *PyObject_CallMethodObjArgs (PyObject *obj, PyObject *name, ...)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Chama um método do objeto Python *obj*, onde o nome do método é dado como um objeto string Python em *name*. É chamado com um número variável de argumentos PyObject*. Os argumentos são providos como um número variável de parâmetros seguidos por um *NULL*.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

```
PyObject *PyObject_CallMethodNoArgs (PyObject *obj, PyObject *name)
```

Chama um método do objeto Python *obj* sem argumentos, onde o nome do método é fornecido como um objeto string do Python em *name*.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Adicionado na versão 3.9.

```
PyObject *PyObject_CallMethodOneArg (PyObject *obj, PyObject *name, PyObject *arg)
```

Chama um método do objeto Python *obj* com um argumento posicional *arg*, onde o nome do método é fornecido como um objeto string do Python em *name*.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Adicionado na versão 3.9.

```
PyObject *PyObject_Vectorcall (PyObject *callable, PyObject *const *args, size_t nargsf, PyObject *kwnames)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Chama um objeto Python chamável callable. Os argumentos são os mesmos de vectorcallfunc. Se callable tiver suporte a vectorcall, isso chamará diretamente a função vectorcall armazenada em callable.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Adicionado na versão 3.9.

```
PyObject *PyObject_VectorcallDict (PyObject *callable, PyObject *const *args, size_t nargsf, PyObject *kwdict)
```

Chama *callable* com argumentos posicionais passados exatamente como no protocolo *vectorcall*, mas com argumentos nomeados passados como um dicionário *kwdict*. O array *args* contém apenas os argumentos posicionais.

Independentemente de qual protocolo é usado internamente, uma conversão de argumentos precisa ser feita. Portanto, esta função só deve ser usada se o chamador já tiver um dicionário pronto para usar para os argumentos nomeados, mas não uma tupla para os argumentos posicionais.

Adicionado na versão 3.9.

```
PyObject *PyObject_VectorcallMethod (PyObject *name, PyObject *const *args, size_t nargsf, PyObject *kwnames)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Chama um método usando a convenção de chamada vector-call. O nome do método é dado como uma string Python name. O objeto cujo método é chamado é args[0], e o array args começando em args[1] representa os argumentos da chamada. Deve haver pelo menos um argumento posicional. nargsf é o número de argumentos posicionais incluindo args[0], mais PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET se o valor de args[0] puder ser alterado temporariamente. Argumentos nomeados podem ser passados como em PyObject_Vectorcall().

Se o objeto tem o recurso Py_TPFLAGS_METHOD_DESCRIPTOR, isso irá chamar o objeto de método não vinculado com o vetor *args* inteiro como argumentos.

Retorna o resultado da chamada em sucesso, ou levanta uma exceção e retorna NULL em caso de falha.

Adicionado na versão 3.9.

7.2.4 API de suporte a chamadas

int PyCallable_Check (PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Determine se o objeto *o* é chamável. Devolva 1 se o objeto é chamável e 0 caso contrário. Esta função sempre tem êxito.

7.3 Protocolo de número

int PyNumber_Check (PyObject *o)

Parte da ABI Estável. Retorna 1 se o objeto o fornece protocolos numéricos; caso contrário, retorna falso. Esta função sempre tem sucesso.

Alterado na versão 3.8: Retorna 1 se o for um número inteiro de índice.

PyObject *PyNumber_Add (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o resultado da adição de *o1* e *o2*, ou NULL em caso de falha. Este é o equivalente da expressão Python o1 + o2.

PyObject *PyNumber_Subtract (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o resultado da subtração de *o2* por *o1*, ou NULL em caso de falha. Este é o equivalente da expressão Python o1 - o2.

PyObject *PyNumber_Multiply (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o resultado da multiplicação de o1 e o2, ou NULL em caso de falha. Este é o equivalente da expressão Python o1 * o2.

PyObject *PyNumber_MatrixMultiply (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Retorna o resultado da multiplicação da matriz em o1 e o2, ou NULL em caso de falha. Este é o equivalente da expressão Python o1 @ o2.

Adicionado na versão 3.5.

PyObject *PyNumber_FloorDivide (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return the floor of o1 divided by o2, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression o1 // o2.

PyObject *PyNumber_TrueDivide (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a reasonable approximation for the mathematical value of o1 divided by o2, or NULL on failure. The return value is "approximate" because binary floating-point numbers are approximate; it is not possible to represent all real numbers in base two. This function can return a floating-point value when passed two integers. This is the equivalent of the Python expression o1 / o2.

PyObject *PyNumber_Remainder (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the remainder of dividing o1 by o2, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression o1 % o2.

PyObject *PyNumber_Divmod (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. See the built-in function divmod(). Returns NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression divmod(01, 02).

PyObject *PyNumber_Power (PyObject *o1, PyObject *o2, PyObject *o3)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. See the built-in function pow(). Returns NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression pow(o1, o2, o3), where o3 is optional. If o3 is to be ignored, pass Py_None in its place (passing NULL for o3 would cause an illegal memory access).

PyObject *PyNumber_Negative (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the negation of o on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression $-\circ$.

PyObject *PyNumber_Positive (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns *o* on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression +0.

PyObject *PyNumber_Absolute (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the absolute value of o, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression abs (o).

PyObject *PyNumber_Invert (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the bitwise negation of o on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression $\sim o$.

PyObject *PyNumber_Lshift (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the result of left shifting o1 by o2 on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression o1 << o2.

PyObject *PyNumber_Rshift (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the result of right shifting o1 by o2 on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression o1 >> o2.

PyObject *PyNumber_And (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the "bitwise and" of o1 and o2 on success and NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression o1 & o2.

PyObject *PyNumber_Xor (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the "bitwise exclusive or" of o1 by o2 on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression o1 ^ o2.

PyObject *PyNumber_Or (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the "bitwise or" of o1 and o2 on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression $o1 \mid o2$.

PyObject *PyNumber_InPlaceAdd (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the result of adding o1 and o2, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 + = o2.

PyObject *PyNumber_InPlaceSubtract (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the result of subtracting o2 from o1, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 -= o2.

PyObject *PyNumber_InPlaceMultiply (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the result of multiplying o1 and o2, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 *= o2.

PyObject *PyNumber_InPlaceMatrixMultiply (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Returns the result of matrix multiplication on o1 and o2, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 @= o2.

Adicionado na versão 3.5.

PyObject *PyNumber_InPlaceFloorDivide (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the mathematical floor of dividing o1 by o2, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 //= o2.

PyObject *PyNumber_InPlaceTrueDivide (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a reasonable approximation for the mathematical value of ol divided by ol, or NULL on failure. The return value is "approximate" because binary floating-point numbers are approximate; it is not possible to represent all real numbers in base two. This function can return a floating-point value when passed two integers. The operation is done in-place when ol supports it. This is the equivalent of the Python statement ol -0.2.

PyObject *PyNumber InPlaceRemainder (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the remainder of dividing o1 by o2, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 %= o2.

PyObject *PyNumber_InPlacePower (PyObject *o1, PyObject *o2, PyObject *o3)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. See the built-in function pow(). Returns NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 **= o2 when o3 is Py_None , or an in-place variant of pow(o1, o2, o3) otherwise. If o3 is to be ignored, pass Py_None in its place (passing NULL for o3 would cause an illegal memory access).

PyObject *PyNumber_InPlaceLshift (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the result of left shifting o1 by o2 on success, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 <<= o2.

PyObject *PyNumber_InPlaceRshift (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the result of right shifting o1 by o2 on success, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 >>= o2.

PyObject *PyNumber_InPlaceAnd (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the "bitwise and" of o1 and o2 on success and NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement o1 &= o2.

PyObject *PyNumber_InPlaceXor (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the "bitwise exclusive or" of o1 by o2 on success, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when o1 supports it. This is the equivalent of the Python statement $o1 ^= o2$.

PyObject *PyNumber_InPlaceOr (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the "bitwise or" of ol and ol on success, or NULL on failure. The operation is done *in-place* when ol supports it. This is the equivalent of the Python statement ol |= ol2.

PyObject *PyNumber_Long (PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the o converted to an integer object on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression int (o).

PyObject *PyNumber_Float (PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the o converted to a float object on success, or NULL on failure. This is the equivalent of the Python expression float (o).

PyObject *PyNumber_Index (PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the o converted to a Python int on success or NULL with a TypeError exception raised on failure.

Alterado na versão 3.10: O resultado sempre tem o tipo exato int. Anteriormente, o resultado poderia ter sido uma instância de uma subclasse de int.

PyObject *PyNumber_ToBase (PyObject *n, int base)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Returns the integer *n* converted to base *base* as a string. The *base* argument must be one of 2, 8, 10, or 16. For base 2, 8, or 16, the returned string is prefixed with a base

marker of '0b', '0o', or '0x', respectively. If n is not a Python int, it is converted with $PyNumber_Index()$ first.

Py_ssize_t PyNumber_AsSsize_t (PyObject *o, PyObject *exc)

Parte da ABI Estável. Returns o converted to a Py_ssize_t value if o can be interpreted as an integer. If the call fails, an exception is raised and -1 is returned.

If o can be converted to a Python int but the attempt to convert to a Py_ssize_t value would raise an OverflowError, then the exc argument is the type of exception that will be raised (usually IndexError or OverflowError). If exc is NULL, then the exception is cleared and the value is clipped to PY_SSIZE_T_MIN for a negative integer or PY_SSIZE_T_MAX for a positive integer.

int PyIndex Check (PyObject *0)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.8. Returns 1 if o is an index integer (has the nb_index slot of the tp_as_number structure filled in), and 0 otherwise. This function always succeeds.

7.4 Protocolo de sequência

int PySequence_Check (PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Retorna 1 se o objeto fornecer o protocolo de sequência e 0 caso contrário. Note que ele retorna 1 para classes Python com um método __getitem__() a menos que sejam subclasses de dict já que no caso geral é impossível determinar que tipo de chaves a classe provê. Esta função sempre obtém sucesso.

Py_ssize_t PySequence_Size (PyObject *o)

Py_ssize_t PySequence_Length (PyObject *o)

Parte da ABI Estável. Retorna o número de objetos na sequência *o* em caso de sucesso, ou −1 em caso de falha. Equivale à expressão Python len(o).

PyObject *PySequence_Concat (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna a concatenação de *o1* e *o2* em caso de sucesso, e NULL em caso de falha. Equivale à expressão Python o1 + o2.

PyObject *PySequence_Repeat (PyObject *o, Py_ssize_t count)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o resultado da repetição do objeto sequência o count vezes ou NULL em caso de falha. Equivale à expressão Python o * count.

PyObject *PySequence_InPlaceConcat (PyObject *o1, PyObject *o2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna a concatenação de o1 e o2 em caso de sucesso, e NULL em caso de falha. A operação é feita *localmente* se o1 permitir. Equivale à expressão Python o1 += o2

PyObject *PySequence_InPlaceRepeat (PyObject *o, Py_ssize_t count)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o resultado da repetição do objeto sequência o count vezes ou NULL em caso de falha. A operação é feita localmente se o permitir. Equivale à expressão Python o *= count.

PyObject *PySequence_GetItem (PyObject *o, Py_ssize_t i)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o elemento i de o ou <code>NULL</code> em caso de falha. Equivale à expressão Python o[i].

PyObject *PySequence_GetSlice (PyObject *o, Py_ssize_t i1, Py_ssize_t i2)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna a fatia do objeto sequência o entre i1 e i2, ou <code>NULL</code> em caso de falha. Equivale à expressão Python <code>o[i1:i2]</code>.

```
int PySequence_SetItem(PyObject *o, Py_ssize_t i, PyObject *v)
```

Parte da ABI Estável. Atribui o objeto v ao elemento i de o. Levanta uma exceção e retorna -1 em caso de falha; retorna 0 em caso de sucesso. Esta função $n\tilde{a}o$ rouba uma referência a v. Equivale à instrução Python o[i]=v.

Se v for NULL, o elemento será removido, mas este recurso foi descontinuado em favor do uso de $PySequence_DelItem()$.

int PySequence_DelItem (PyObject *o, Py_ssize_t i)

Parte da ABI Estável. Exclui o elemento i do objeto o. Retorna -1 em caso de falha. Equivale à instrução Python del o[i].

int PySequence_SetSlice (PyObject *o, Py_ssize_t i1, Py_ssize_t i2, PyObject *v)

Parte da ABI Estável. Atribui o objeto sequência v à fatia no objeto sequência o de i1 a i2. Equivale à instrução Python o[i1:i2] = v.

int PySequence_DelSlice (PyObject *o, Py_ssize_t i1, Py_ssize_t i2)

Parte da ABI Estável. Exclui a fatia no objeto sequência o de il a i2. Retorna −1 em caso de falha. Equivale à instrução Python del o[i1:i2].

Py_ssize_t PySequence_Count (PyObject *o, PyObject *value)

Parte da ABI Estável. Retorna a quantidade de ocorrências de value em o, isto é, retorna a quantidade de chaves onde o [key] == value. Em caso de falha, retorna -1. Equivale à expressão Python o.count (value).

int PySequence_Contains (PyObject *o, PyObject *value)

Parte da ABI Estável. Determina se o contém value. Se um item em o for igual a value, retorna 1, senão, retorna 0. Em caso de erro, retorna -1. Equivale à expressão Python value in o.

Py_ssize_t PySequence_Index (PyObject *o, PyObject *value)

Parte da ABI Estável. Retorna o primeiro índice i tal que o[i] == value. Em caso de erro, retorna -1. Equivale à expressão Python o.index(value).

PyObject *PySequence_List (PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um objeto lista com o mesmo conteúdo da sequência ou iterável o, ou <code>NULL</code> em caso de falha. Garante-se que a lista retornada será nova. Equivale à expressão Python <code>list(o)</code>.

PyObject *PySequence Tuple (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o objeto tupla com o mesmo conteúdo da sequência ou iterável o, ou NULL em caso de falha. Se o for uma tupla, retorna uma nova referência. Senão, uma tupla será construída com o conteúdo apropriado. Equivale à expressão Python tuple (o).

PyObject *PySequence_Fast (PyObject *o, const char *m)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna a sequência ou iterável o como um objeto usável por outras funções da família PySequence_Fast*. Se o objeto não for uma sequência ou iterável, levanta TypeError com m sendo o texto da mensagem. Retorna NULL em caso de falha.

As funções $PySequence_Fast*$ têm esse nome porque presumem que o é um PyTupleObject ou um PyListObject e porque acessam os campos de dados de o diretamente.

Como detalhe de implementação de CPython, se o já for uma sequência ou lista, ele será retornado.

Py_ssize_t PySequence_Fast_GET_SIZE (PyObject *o)

Retorna o comprimento de o, presumindo que o foi retornado por $PySequence_Fast()$ e que o não seja NULL. O tamanho também pode ser obtido ao chamar $PySequence_Size()$ em o, mas $PySequence_Fast_GET_SIZE()$ é mais rápida, ao supor que o é uma lista ou tupla.

PyObject *PySequence_Fast_GET_ITEM(PyObject *o, Py_ssize_t i)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna o elemento i de o, presumindo que o foi retornado por $PySequence_Fast()$, que o seja NULL, e que i esteja nos limites.

PyObject **PySequence_Fast_ITEMS (PyObject *o)

Retorna o vetor subjacente de ponteiros PyObject. Presume que o foi retornado por $PySequence_Fast$ () e que o não seja <code>NULL</code>.

Note que, se uma lista for redimensionada, a realocação poderá reposicionar o vetor de itens. Portanto, só use o ponteiro de vetor subjacente em contextos onde a sequência não mudará.

PyObject *PySequence_ITEM (PyObject *o, Py_ssize_t i)

Retorna valor: Nova referência. Retorna o elemento i de o, ou <code>NULL</code> em caso de falha. É uma forma mais rápida de <code>PySequence_GetItem()</code>, mas sem verificar se <code>PySequence_Check()</code> em o é verdadeiro e sem ajustar índices negativos.

7.5 Protocolo de mapeamento

Veja também PyObject_GetItem(), PyObject_SetItem() e PyObject_DelItem().

int PyMapping Check (PyObject *0)

Parte da ABI Estável. Retorna 1 se o objeto fornece protocolo de mapeamento ou suporta fatiamento e 0 caso contrário. Note que ele retorna 1 para classes Python com um método __getitem__() visto que geralmente é impossível determinar a que tipo de chaves a classe tem suporte. Esta função sempre tem sucesso.

```
Py_ssize_t PyMapping_Size (PyObject *o)
```

```
Py_ssize_t PyMapping_Length (PyObject *0)
```

Parte da ABI Estável. Retorna o número de chaves no objeto o em caso de sucesso e -1 em caso de falha. Isso é equivalente à expressão Python len(o).

```
PyObject *PyMapping_GetItemString (PyObject *o, const char *key)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. É o mesmo que PyObject_GetItem(), mas key é especificada como uma string de bytes const_char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

```
int PyMapping_GetOptionalItem (PyObject *obj, PyObject *key, PyObject **result)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Variante de PyObject_GetItem() que não levanta KeyError se a chave não for encontrada.

Se a chave for encontrada, retorna 1 e define *result como uma nova referência forte para o valor correspondente. Se a chave não for encontrada, retorna 0 e define *result como NULL; o KeyError é silenciado. Se um erro diferente de KeyError for levanta, retorna -1 e define *result como NULL.

Adicionado na versão 3.13.

```
int PyMapping_GetOptionalItemString (PyObject *obj, const char *key, PyObject **result)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. É o mesmo que PyMapping_GetOptionalItem(), mas key é especificado como uma string de bytes codificada em UTF-8 const char*, em vez de um PyObject*.

Adicionado na versão 3.13.

```
int PyMapping_SetItemString (PyObject *o, const char *key, PyObject *v)
```

Parte da ABI Estável. É o mesmo que PyObject_SetItem(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

```
int PyMapping_DelItem (PyObject *o, PyObject *key)
```

Este é um apelido de PyObject_DelItem().

```
int PyMapping_DelItemString (PyObject *o, const char *key)
```

É o mesmo que PyObject_DelItem(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

```
int PyMapping_HasKeyWithError (PyObject *o, PyObject *key)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Retorna 1 se o objeto de mapeamento tiver a chave key e 0 caso contrário. Isso é equivalente à expressão Python key in o. Em caso de falha, retorna -1.

Adicionado na versão 3.13.

```
int \  \  \textbf{PyMapping\_HasKeyStringWithError} \  \  (\textit{PyObject} \ *o, const \ char \ *key)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. É o mesmo que PyMapping_HasKeyWithError(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

Adicionado na versão 3.13.

int PyMapping_HasKey (PyObject *o, PyObject *key)

Parte da ABI Estável. Retorna 1 se o objeto de mapeamento tiver a chave *key* e 0 caso contrário. Isso é equivalente à expressão Python key in o. Esta função sempre tem sucesso.

1 Nota

As exceções que ocorrem quando esse método chama __getitem__() são silenciosamente ignoradas. Para o tratamento adequado de erros, use $PyMapping_HasKeyWithError()$, $PyMapping_GetOptionalItem()$ ou $PyObject_GetItem()$ em vez disso.

int PyMapping_HasKeyString (PyObject *o, const char *key)

Parte da ABI Estável. É o mesmo que PyMapping_HasKey(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

Nota

As exceções que ocorrem quando esse método chama __getitem__() ou ao criar o objeto temporário str são silenciosamente ignoradas. Para o tratamento adequado de erros, use <code>PyMapping_HasKeyStringWithError()</code>, <code>PyMapping_GetOptionalItemString()</code> ou <code>PyMapping_GetItemString()</code> em vez disso.

PyObject *PyMapping_Keys (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Em caso de sucesso, retorna uma lista das chaves no objeto o. Em caso de falha, retorna NULL.

Alterado na versão 3.7: Anteriormente, a função retornava uma lista ou tupla.

PyObject *PyMapping_Values (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Em caso de sucesso, retorna uma lista dos valores no objeto o. Em caso de falha, retorna NULL.

Alterado na versão 3.7: Anteriormente, a função retornava uma lista ou tupla.

PyObject *PyMapping_Items (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Em caso de sucesso, retorna uma lista dos itens no objeto *o*, onde cada item é uma tupla contendo um par de valores-chave. Em caso de falha, retorna NULL.

Alterado na versão 3.7: Anteriormente, a função retornava uma lista ou tupla.

7.6 Protocolo Iterador

Existem duas funções especificas para trabalhar com iteradores.

int PyIter_Check (PyObject *0)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.8. Retorna valor diferente de zero se o objeto o puder ser passado com segurança para <code>PyIter_Next()</code>, e 0 caso contrário. Esta função sempre é bem-sucedida.

int PyAIter_Check (PyObject *0)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Retorna valor diferente de zero se o objeto o fornecer o protocolo AsyncIterator e 0 caso contrário. Esta função sempre é bem-sucedida.

Adicionado na versão 3.10.

PyObject *PyIter_Next (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o próximo valor do iterador o. O objeto deve ser um iterador de acordo com <code>PyIter_Check()</code> (cabe ao chamador verificar isso). Se não houver valores restantes, retorna <code>NULL</code> sem nenhuma exceção definida. Se ocorrer um erro ao recuperar o item, retorna <code>NULL</code> e passa a exceção.

7.6. Protocolo Iterador 113

Para escrever um laço que itere sobre um iterador, o código C deve ser algo como isto:

```
PyObject *iterator = PyObject_GetIter(obj);
PyObject *item;

if (iterator == NULL) {
    /* propaga o erro */
}

while ((item = PyIter_Next(iterator))) {
    /* faz algo com o item */
    ...
    /* liberar a referência quando concluído */
    Py_DECREF(item);
}

Py_DECREF(iterator);

if (PyErr_Occurred()) {
    /* propaga o erro */
}
else {
    /* continua fazendo algum trabalho útil */
}
```

type PySendResult

O valor de enum usado para representar diferentes resultados de PyIter_Send().

Adicionado na versão 3.10.

PySendResult PyIter_Send (PyObject *iter, PyObject *arg, PyObject **presult)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Envia o valor arg para o iterador iter. Retorna:

- PYGEN_RETURN se o iterador retornar. O valor de retorno é retornado via presult.
- PYGEN_NEXT se o iterador render. O valor preduzido é retornado via *presult*.
- PYGEN_ERROR se o iterador tiver levantado uma exceção. presult é definido como NULL.

Adicionado na versão 3.10.

7.7 Protocolo de Buffer

Certos objetos disponíveis no Python envolvem o acesso a um vetor ou *buffer* de memória subjacente. Esses objetos incluem as bytes e bytearray embutidas, e alguns tipos de extensão como array. As bibliotecas de terceiros podem definir seus próprios tipos para fins especiais, como processamento de imagem ou análise numérica.

Embora cada um desses tipos tenha sua própria semântica, eles compartilham a característica comum de serem suportados por um buffer de memória possivelmente grande. É desejável, em algumas situações, acessar esse buffer diretamente e sem cópia intermediária.

Python fornece essa facilidade no nível C sob a forma de protocolo de buffer. Este protocolo tem dois lados:

- do lado do produtor, um tipo pode exportar uma "interface de buffer" que permite que objetos desse tipo exponham informações sobre o buffer subjacente. Esta interface é descrita na seção *Buffer Object Structures*;
- do lado do consumidor, vários meios estão disponíveis para obter o ponteiro para os dados subjacentes de um objeto (por exemplo, um parâmetro de método).

Objetos simples como bytes e bytearray expõem seu buffer subjacente em uma forma orientada a byte. Outras formas são possíveis; por exemplo, os elementos expostos por uma array podem ser valores de vários bytes.

Um exemplo de interface de um consumidor de buffer é o método write() de objetos arquivo: qualquer objeto que possa exportar uma série de bytes por meio da interface de buffer pode ser gravado em um arquivo. Enquanto o write() precisa apenas de acesso de somente leitura ao conteúdo interno do objeto passado, outros métodos, como readinto(), precisam de acesso de somente escrita ao conteúdo interno. A interface de buffer permite que o objetos possam permitir ou rejeitar a exportação para buffers de leitura e escrita ou somente leitura.

Existem duas maneiras para um consumidor da interface de buffer adquirir um buffer em um objeto alvo:

- chamada de PyObject_GetBuffer() com os parâmetros certos;
- chamada de <code>PyArg_ParseTuple()</code> (ou um dos seus irmãos) com um dos códigos de formatação y*, w* ou s*

Em ambos os casos, <code>PyBuffer_Release()</code> deve ser chamado quando o buffer não é mais necessário. A falta de tal pode levar a várias questões, tais como vazamentos de recursos.

7.7.1 Estrutura de Buffer

As estruturas de buffer (ou simplesmente "buffers") são úteis como uma maneira de expor os dados binários de outro objeto para o programador Python. Eles também podem ser usados como um mecanismo de cópia silenciosa. Usando sua capacidade de fazer referência a um bloco de memória, é possível expor facilmente qualquer dado ao programador Python. A memória pode ser uma matriz grande e constante em uma extensão C, pode ser um bloco bruto de memória para manipulação antes de passar para uma biblioteca do sistema operacional, ou pode ser usado para transmitir dados estruturados no formato nativo e formato de memória.

Ao contrário da maioria dos tipos de dados expostos pelo interpretador Python, os buffers não são ponteiros *PyObject* mas sim estruturas C simples. Isso permite que eles sejam criados e copiados de forma muito simples. Quando um invólucro genérico em torno de um buffer é necessário, um objeto *memoryview* pode ser criado.

Para obter instruções curtas sobre como escrever um objeto exportador, consulte *Buffer Object Structures*. Para obter um buffer, veja *PyObject_GetBuffer()*.

type Py_buffer

Parte da ABI Estável (incluindo todos os membros) desde a versão 3.11.

void *buf

Um ponteiro para o início da estrutura lógica descrita pelos campos do buffer. Este pode ser qualquer local dentro do bloco de memória física subjacente do exportador. Por exemplo, com negativo strides o valor pode apontar para o final do bloco de memória.

Para vetores contíguos, o valor aponta para o início do bloco de memória.

PyObject *obj

Uma nova referência ao objeto sendo exporta. A referência pertence ao consumidor e é automaticamente liberada (por exemplo, a contagem de referências é decrementada) e é atribuída para NULL por <code>PyBuffer_Release()</code>. O campo é equivalmente ao valor de retorno de qualquer função do padrão C-API.

Como um caso especial, para buffers *temporários* que são encapsulados por *PyMemoryView_FromBuffer()* ou *PyBuffer_FillInfo()* esse campo é NULL. Em geral, objetos exportadores NÃO DEVEM usar esse esquema.

Py_ssize_t len

product (shape) * itemsize. Para matrizes contíguas, este é o comprimento do bloco de memória subjacente. Para matrizes não contíguas, é o comprimento que a estrutura lógica teria se fosse copiado para uma representação contígua.

Acessando ((char *)buf)[0] up to ((char *)buf)[len-1] só é válido se o buffer tiver sido obtido por uma solicitação que garanta a contiguidade. Na maioria dos casos, esse pedido será <code>PyBUF_SIMPLE</code> ou <code>PyBUF_WRITABLE</code>.

int readonly

Um indicador de se o buffer é somente leitura. Este campo é controlado pelo sinalizador PyBUF_WRITABLE.

Py_ssize_t itemsize

O tamanho do item em bytes de um único elemento. O mesmo que o valor de struct.calcsize() chamado em valores não NULL de format.

Exceção importante: Se um consumidor requisita um buffer sem sinalizador PyBUF_FORMAT, format será definido como NULL, mas itemsize ainda terá seu valor para o formato original.

Se shape está presente, a igualdade product (shape) * itemsize == len ainda é válida e o usuário pode usar itemsize para navegar o buffer.

Se shape é NULL como resultado de uma PyBUF_SIMPLE ou uma requisição PyBUF_WRITABLE, o consumidor deve ignorar itemsize e presumir itemsize == 1.

char *format

Uma string terminada por *NULL* no estilo de sintaxe de módulo struct descrevendo os conteúdos de um único item. Se isso é NULL, "B" (unsigned bytes) é presumido.

Este campo é controlado pelo sinalizador PyBUF_FORMAT.

int ndim

O número de dimensões de memória representado como um array n-dimensional. Se for 0, *buf* aponta para um único elemento representando um escalar. Neste caso, *shape*, *strides* e *suboffsets* DE-VEM ser NULL. O número máximo de dimensões é dado por *PyBUF_MAX_NDIM*.

Py_ssize_t *shape

Uma matriz de Py_ssize_t do comprimento ndim indicando a forma da memória como uma matriz n-dimensional. Observe que a forma shape[0] * ... * shape[ndim-1] * itemsize DEVE ser igual a len.

Os valores da forma são restritos a shape [n] >= 0. The case shape [n] == 0 requer atenção especial. Veja *complex arrays* para mais informações.

A forma de acesso a matriz é de somente leitura para o usuário.

Py_ssize_t *strides

Um vetor de *Py_ssize_t* de comprimento *ndim* dando o número de bytes para saltar para obter um novo elemento em cada dimensão.

Os valores de Stride podem ser qualquer número inteiro. Para arrays regulares, os passos são geralmente positivos, mas um consumidor DEVE ser capaz de lidar com o caso strides[n] <= 0. Veja complex arrays para mais informações.

A matriz de passos é somente leitura para o consumidor.

Py_ssize_t *suboffsets

Uma matriz de Py_ssize_t de comprimento ndim. Se suboffsets[n] >= 0, os valores armazenados ao longo da n-ésima dimensão são ponteiros e o valor suboffset determina quantos bytes para adicionar a cada ponteiro após desreferenciar. Um valor de suboffset que é negativo indica que não deve ocorrer desreferenciação (caminhando em um bloco de memória contíguo).

Se todos os subconjuntos forem negativos (ou seja, não é necessário fazer referência), então este campo deve ser NULL (o valor padrão).

Esse tipo de representação de matriz é usado pela Python Imaging Library (PIL). Veja *complex arrays* para obter mais informações sobre como acessar elementos dessa matriz.a matriz.

A matriz de subconjuntos é somente leitura para o consumidor.

void *internal

Isso é para uso interno pelo objeto exportador. Por exemplo, isso pode ser re-moldado como um número inteiro pelo exportador e usado para armazenar bandeiras sobre se os conjuntos de forma, passos e suboffsets devem ou não ser liberados quando o buffer é liberado. O consumidor NÃO DEVE alterar esse valor.

Constantes:

PyBUF_MAX_NDIM

O número máximo de dimensões que a memória representa. Exportadores DEVEM respeitar esse limite, consumidores de buffers multi-dimensionais DEVEM ser capazes de liader com até PyBUF_MAX_NDIM dimensões. Atualmente definido como 64.

7.7.2 Tipos de solicitação do buffer

Os buffers geralmente são obtidos enviando uma solicitação de buffer para um objeto exportador via <code>PyObject_GetBuffer()</code>. Uma vez que a complexidade da estrutura lógica da memória pode variar drasticamente, o consumidor usa o argumento *flags* para especificar o tipo de buffer exato que pode manipular.

Todos os campos Py_buffer são definidos de forma não-ambígua pelo tipo de requisição.

campos independentes do pedido

Os seguintes campos não são influenciados por *flags* e devem sempre ser preenchidos com os valores corretos: obj, buf, len, itemsize, ndim.

apenas em formato

PyBUF_WRITABLE

Controla o campo <code>readonly</code> . Se configurado, o exportador DEVE fornecer um buffer gravável ou então relatar falha. Do contrário, o exportador PODE fornecer um buffer somente leitura ou um buffer gravável , mas a escolha DEVE ser consistente para todos os consumidores. Por exemplo, <code>PyBUF_SIMPLE | PyBUF_WRITABLE</code> pode ser usado para requisitar um buffer simples gravável.

PyBUF_FORMAT

Controla o campo format. Se configurado, este campo DEVE ser preenchido corretamente. Caso contrário, este campo DEVE ser NULL.

:PyBUF_WRITABLE pode ser |'d para qualquer um dos sinalizadores na próxima seção. Uma vez que PyBUF_WRITABLE é definido como 0, PyBUF_WRITABLE pode ser usado como uma bandeira autônoma para solicitar um buffer simples gravável.

PyBUF_FORMAT deve ser |'d para qualquer um dos sinalizadores exceto PyBUF_SIMPLE, uma vez que este já indica que o formato B (unsigned bytes). PyBUF_FORMAT não pode ser utilizado sozinho.

forma, avanços, suboffsets

As bandeiras que controlam a estrutura lógica da memória estão listadas em ordem decrescente de complexidade. Observe que cada bandeira contém todos os bits das bandeiras abaixo.

Solicitação	Forma	Avanços	subconjuntos
PyBUF_INDIRECT	sim	sim	se necessário
PyBUF_STRIDES	sim	sim	NULL
PyBUF_ND	sim	NULL	NULL
PyBUF_SIMPLE	NULL	NULL	NULL

7.7. Protocolo de Buffer 117

requisições contíguas

contiguity do C ou Fortran podem ser explicitamente solicitadas, com ou sem informação de avanço. Sem informação de avanço, o buffer deve ser C-contíguo.

Solicitação	Forma	Avanços	subconjuntos	contig
PyBUF_C_CONTIGUOUS	sim	sim	NULL	С
PyBUF_F_CONTIGUOUS	sim	sim	NULL	F
PyBUF_ANY_CONTIGUOUS	sim	sim	NULL	C ou F
PyBUF_ND	sim	NULL	NULL	C

requisições compostas

Todas as requisições possíveis foram completamente definidas por alguma combinação dos sinalizadores na seção anterior. Por conveniência, o protocolo do buffer fornece combinações frequentemente utilizadas como sinalizadores únicos.

Na seguinte tabela U significa contiguidade indefinida. O consumidor deve chamar $PyBuffer_IsContiguous()$ para determinar a contiguidade.

Solicitação	Forma	Avanços	subconjuntos	contig	readonly	formato
PyBUF_FULL	sim	sim	se necessário	U	0	sim
PyBUF_FULL_RO	sim	sim	se necessário	U	1 ou 0	sim
PyBUF_RECORDS	sim	sim	NULL	U	0	sim
PyBUF_RECORDS_RO	sim	sim	NULL	U	1 ou 0	sim
PyBUF_STRIDED	sim	sim	NULL	U	0	NULL
PyBUF_STRIDED_RO	sim	sim	NULL	U	1 ou 0	NULL
PyBUF_CONTIG	sim	NULL	NULL	С	0	NULL
PyBUF_CONTIG_RO	sim	NULL	NULL	С	1 ou 0	NULL

7.7.3 Vetores Complexos

Estilo NumPy: forma e avanços

A estrutura lógica de vetores do estilo NumPy é definida por itemsize, ndim, shape e strides.

Se ndim == 0, a localização da memória apontada para buf é interpretada como um escalar de tamanho itemsize. Nesse caso, ambos shape e strides são NULL.

Se *strides* é NULL, o vetor é interpretado como um vetor C n-dimensional padrão. Caso contrário, o consumidor deve acessar um vetor n-dimensional como a seguir:

```
ptr = (char *)buf + indices[0] * strides[0] + ... + indices[n-1] * strides[n-1];
item = *((typeof(item) *)ptr);
```

Como notado acima, buf pode apontar para qualquer localização dentro do bloco de memória em si. Um exportador pode verificar a validade de um buffer com essa função:

```
def verify_structure(memlen, itemsize, ndim, shape, strides, offset):
    """Verifica se os parâmetros representa um vetor válido dentro
       dos limites da memória alocada:
           char *mem: início do bloco de memória física
           memlen: comprimento do bloco de memória física
           offset: (char *)buf - mem
    if offset % itemsize:
        return False
    if offset < 0 or offset+itemsize > memlen:
        return False
    if any(v % itemsize for v in strides):
        return False
    if ndim <= 0:
        return ndim == 0 and not shape and not strides
    if 0 in shape:
        return True
    imin = sum(strides[j]*(shape[j]-1) for j in range(ndim)
               if strides[j] <= 0)</pre>
    imax = sum(strides[j]*(shape[j]-1) for j in range(ndim)
               if strides[j] > 0)
    return 0 <= offset+imin and offset+imax+itemsize <= memlen</pre>
```

Estilo-PIL: forma, avanços e suboffsets

Além dos itens normais, uma matriz em estilo PIL pode conter ponteiros que devem ser seguidos para se obter o próximo elemento em uma dimensão. Por exemplo, a matriz tridimensional em $C _{char} v[2][2][3]$ também pode ser vista como um vetor de 2 ponteiros para duas matrizes bidimensionais: char (*v[2])[2][3]. Na representação por suboffsets, esses dois ponteiros podem ser embutidos no início de buf, apontando para duas matrizes char x[2][3] que podem estar localizadas em qualquer lugar na memória.

Esta é uma função que retorna um ponteiro para o elemento em uma matriz N-D apontada por um índice N-dimensional onde existem ambos passos e subconjuntos não-NULL:

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
pointer += strides[i] * indices[i];
if (suboffsets[i] >=0 ) {
    pointer = *((char**)pointer) + suboffsets[i];
}

return (void*)pointer;
}
```

7.7.4 Funções relacionadas ao Buffer

```
int PyObject_CheckBuffer (PyObject *obj)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Retorna 1 se obj oferece suporte à interface de buffer, se não, 0. Quando 1 é retornado, isso não garante que PyObject_GetBuffer() será bem sucedida. Esta função é sempre bem sucedida.

```
int PyObject_GetBuffer (PyObject *exporter, Py_buffer *view, int flags)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Envia uma requisição ao exporter para preencher a view conforme especificado por flags. Se o exporter não conseguir prover um buffer do tipo especificado, ele DEVE levantar BufferError, definir view->obj para NULL e retornar -1.

Em caso de sucesso, preenche *view*, define <code>view->obj</code> para uma nova referência para *exporter* e retorna 0. No caso de provedores de buffer encadeados que redirecionam requisições para um único objeto, <code>view->obj</code> DEVE se referir a este objeto em vez de *exporter* (Veja *Buffer Object Structures*).

Chamadas bem sucedidas para <code>PyObject_GetBuffer()</code> devem ser emparelhadas a chamadas para <code>PyBuffer_Release()</code>, similar para malloc() e free(). Assim, após o consumidor terminar com o buffer, <code>PyBuffer_Release()</code> deve ser chamado exatamente uma vez.

```
void PyBuffer_Release (Py_buffer *view)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Libera o buffer de view e libera o strong reference (por exemplo, decrementa o contador de referências) para o objeto de suporte da view, view->obj. Esta função DEVE ser chamada quando o buffer não estiver mais sendo usado, ou o vazamento de referências pode acontecer.

É um erro chamar essa função em um buffer que não foi obtido via PyObject_GetBuffer().

Py_ssize_t PyBuffer_SizeFromFormat (const char *format)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Retorna o itemsize implícito de format. Em erro, levantar e exceção e retornar -1.

Adicionado na versão 3.9.

```
int PyBuffer_IsContiguous (const Py_buffer *view, char order)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Retorna 1 se a memória definida pela view é contígua no estilo C (order é 'C') ou no estilo Fortran (order é 'F') ou qualquer outra (order é 'A'). Retorna 0 caso contrário. Essa função é sempre bem sucedida.

```
void *PyBuffer_GetPointer (const Py_buffer *view, const Py_ssize_t *indices)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Recebe a área de memória apontada pelos indices dentro da view dada. indices deve apontar para um array de view->ndim índices.

```
int PyBuffer_FromContiguous (const Py_buffer *view, const void *buf, Py_ssize_t len, char fort)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Copia len bytes contíguos de buf para view. fort pode ser 'C' ou 'F' (para ordenação estilo C ou estilo Fortran). Retorna 0 em caso de sucesso e −1 em caso de erro.

```
int PyBuffer_ToContiguous (void *buf, const Py_buffer *src, Py_ssize_t len, char order)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Copia len bytes de src para sua representação contígua em buf. order pode ser 'C' ou 'F' ou 'A' (para ordenação estilo C, Fortran ou qualquer uma). O retorno é 0 em caso de sucesso e −1 em caso de falha.

Esta função falha se *len* != *src->len*.

int PyObject_CopyData (PyObject *dest, PyObject *src)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Copia os dados do buffer src para o buffer dest. Pode converter entre buffers de estilo C e/ou estilo Fortran.

0 é retornado em caso de sucesso, -1 em caso de erro.

void PyBuffer_FillContiguousStrides (int ndims, Py_ssize_t *shape, Py_ssize_t *strides, int itemsize, char order)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Preenche o array strides com byte-strides de um array contíguo (estilo C se order é 'C' ou estilo Fortran se order for 'F') da forma dada com o número dado de bytes por elemento.

int PyBuffer_FillInfo (*Py_buffer* *view, *PyObject* *exporter, void *buf, *Py_ssize_t* len, int readonly, int flags)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Manipula requisições de buffer para um exportador que quer expor buf de tamanho len com capacidade de escrita definida de acordo com readonly. buf é interpretada como uma sequência de bytes sem sinal.

O argumento *flags* indica o tipo de requisição. Esta função sempre preenche *view* como especificado por *flags*, a não ser que *buf* seja designado como somente leitura e *PyBUF_WRITABLE* esteja definido em *flags*.

Em caso de sucesso, defina view->obj como um novo referência para exporter e retorna 0. Caso contrário, levante BufferError, defina view->obj para NULL e retorne -1;

Se esta função é usada como parte de um *getbufferproc*, *exporter* DEVE ser definida para o objeto de exportação e *flags* deve ser passado sem modificações. Caso contrário, *exporter* DEVE ser NULL.

Camada de Objetos Concretos

As funções neste capítulo são específicas para certos tipos de objetos Python. Passar para eles um objeto do tipo errado não é uma boa ideia; se você receber um objeto de um programa Python e não tiver certeza de que ele tem o tipo certo, primeiro execute uma verificação de tipo; por exemplo, para verificar se um objeto é um dicionário, use PyDict_Check (). O capítulo está estruturado como a "árvore genealógica" dos tipos de objetos Python.



🛕 Aviso

Enquanto as funções descritas neste capítulo verificam cuidadosamente o tipo de objetos passados, muitos deles não verificam a passagem de NULL em vez de um objeto válido. Permitir a passagem de NULL pode causar violações ao acesso à memória e encerramento imediato do interpretador.

8.1 Objetos Fundamentais

Esta seção descreve os objetos de tipo Python e o objeto singleton None.

8.1.1 Objetos tipo

type PyTypeObject

Parte da API Limitada (como uma estrutura opaca). A estrutura C dos objetos usados para descrever tipos embutidos.

PyTypeObject PyType_Type

Parte da ABI Estável. Este é o objeto de tipo para objetos tipo; é o mesmo objeto que type na camada Python.

int PyType_Check (PyObject *0)

Retorna valor diferente de zero se o objeto o for um objeto tipo, incluindo instâncias de tipos derivados do objeto tipo padrão. Retorna 0 em todos os outros casos. Esta função sempre tem sucesso.

int PyType_CheckExact (PyObject *o)

Retorna valor diferente de zero se o objeto o for um objeto tipo, mas não um subtipo do objeto tipo padrão. Retorna 0 em todos os outros casos. Esta função sempre tem sucesso.

unsigned int PyType_ClearCache()

Parte da ABI Estável. Limpa o cache de pesquisa interno. Retorna a marcação de versão atual.

unsigned long PyType_GetFlags (*PyTypeObject* *type)

Parte da ABI Estável. Return the tp_flags member of type. This function is primarily meant for use with $Py_LIMITED_API$; the individual flag bits are guaranteed to be stable across Python releases, but access to tp_flags itself is not part of the *limited API*.

Adicionado na versão 3.2.

Alterado na versão 3.4: O tipo de retorno é agora um unsigned long em vez de um long.

PyObject *PyType_GetDict (PyTypeObject *type)

Return the type object's internal namespace, which is otherwise only exposed via a read-only proxy (cls. __dict__). This is a replacement for accessing tp_dict directly. The returned dictionary must be treated as read-only.

This function is meant for specific embedding and language-binding cases, where direct access to the dict is necessary and indirect access (e.g. via the proxy or PyObject_GetAttr()) isn't adequate.

Extension modules should continue to use tp_dict, directly or indirectly, when setting up their own types.

Adicionado na versão 3.12.

void PyType_Modified (PyTypeObject *type)

Parte da ABI Estável. Invalida o cache de pesquisa interna para o tipo e todos os seus subtipos. Esta função deve ser chamada após qualquer modificação manual dos atributos ou classes bases do tipo.

int PyType_AddWatcher (PyType_WatchCallback callback)

Register *callback* as a type watcher. Return a non-negative integer ID which must be passed to future calls to $PyType_Watch()$. In case of error (e.g. no more watcher IDs available), return -1 and set an exception.

Adicionado na versão 3.12.

int PyType_ClearWatcher (int watcher_id)

Clear watcher identified by *watcher_id* (previously returned from *PyType_AddWatcher()*). Return 0 on success, -1 on error (e.g. if *watcher_id* was never registered.)

An extension should never call PyType_ClearWatcher with a watcher_id that was not returned to it by a previous call to PyType_AddWatcher().

Adicionado na versão 3.12.

int PyType_Watch (int watcher_id, PyObject *type)

Mark *type* as watched. The callback granted *watcher_id* by <code>PyType_AddWatcher()</code> will be called whenever <code>PyType_Modified()</code> reports a change to *type*. (The callback may be called only once for a series of consecutive modifications to *type*, if <code>_PyType_Lookup()</code> is not called on *type* between the modifications; this is an implementation detail and subject to change.)

An extension should never call $PyType_Watch$ with a watcher_id that was not returned to it by a previous call to $PyType_AddWatcher()$.

Adicionado na versão 3.12.

typedef int (*PyType_WatchCallback)(PyObject *type)

Type of a type-watcher callback function.

The callback must not modify *type* or cause PyType_Modified() to be called on *type* or any type in its MRO; violating this rule could cause infinite recursion.

Adicionado na versão 3.12.

$int \ {\tt PyType_HasFeature} \ (\textit{PyTypeObject} \ *{\tt o}, int \ feature)$

Retorna valor diferente de zero se o objeto tipo o define o recurso *feature*. Os recursos de tipo são denotados por sinalizadores de bit único.

int PyType_IS_GC (*PyTypeObject* *o)

Return true if the type object includes support for the cycle detector; this tests the type flag $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$.

int PyType_IsSubtype (PyTypeObject *a, PyTypeObject *b)

Parte da ABI Estável. Retorna verdadeiro se a for um subtipo de b.

This function only checks for actual subtypes, which means that $_$ subclasscheck $_$ () is not called on b. Call $PyObject_IsSubclass()$ to do the same check that issubclass() would do.

PyObject *PyType_GenericAlloc (PyTypeObject *type, Py_ssize_t nitems)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Manipulador genérico para o slot tp_alloc de um objeto tipo. Use o mecanismo de alocação de memória padrão do Python para alocar uma nova instância e inicializar todo o seu conteúdo para NULL.

PyObject *PyType_GenericNew (PyTypeObject *type, PyObject *args, PyObject *kwds)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Manipulador genérico para o slot tp_new de um objeto tipo. Cria uma nova instância usando o slot tp_alloc do tipo.

int PyType_Ready (PyTypeObject *type)

Parte da ABI Estável. Finaliza um objeto tipo. Isso deve ser chamado em todos os objetos tipo para finalizar sua inicialização. Esta função é responsável por adicionar slots herdados da classe base de um tipo. Retorna 0 em caso de sucesso, ou retorna −1 e define uma exceção em caso de erro.

1 Nota

If some of the base classes implements the GC protocol and the provided type does not include the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ in its flags, then the GC protocol will be automatically implemented from its parents. On the contrary, if the type being created does include $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ in its flags then it **must** implement the GC protocol itself by at least implementing the $tp_traverse$ handle.

PyObject *PyType_GetName (PyTypeObject *type)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Return the type's name. Equivalent to getting the type's __name__ attribute.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyType_GetQualName (PyTypeObject *type)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Return the type's qualified name. Equivalent to getting the type's __qualname__ attribute.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyType_GetFullyQualifiedName (PyTypeObject *type)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Return the type's fully qualified name. Equivalent to f"{type.__module__}}. {type.__qualname___} if type.__module___ is not a string or is equal to "builtins".

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyType_GetModuleName (PyTypeObject *type)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Return the type's module name. Equivalent to getting the type. __module__ attribute.

Adicionado na versão 3.13.

void *PyType GetSlot (PyTypeObject *type, int slot)

Parte da ABI Estável *desde a versão 3.4.* Retorna o ponteiro de função armazenado no slot fornecido. Se o resultado for NULL, isso indica que o slot é NULL ou que a função foi chamada com parâmetros inválidos. Os chamadores normalmente lançarão o ponteiro do resultado no tipo de função apropriado.

Veja PyType_Slot.slot por possíveis valores do argumento slot.

Adicionado na versão 3.4.

Alterado na versão 3.10: PyType_GetSlot() can now accept all types. Previously, it was limited to heap types.

PyObject *PyType_GetModule (PyTypeObject *type)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Retorna o objeto de módulo associado ao tipo fornecido quando o tipo foi criado usando PyType_FromModuleAndSpec().

Se nenhum módulo estiver associado com o tipo fornecido, define TypeError e retorna NULL.

This function is usually used to get the module in which a method is defined. Note that in such a method, PyType_GetModule(Py_TYPE(self)) may not return the intended result. Py_TYPE(self) may be a *subclass* of the intended class, and subclasses are not necessarily defined in the same module as their superclass. See PyCMethod to get the class that defines the method. See PyType_GetModuleByDef() for cases when PyCMethod cannot be used.

Adicionado na versão 3.9.

void *PyType_GetModuleState (PyTypeObject *type)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Return the state of the module object associated with the given type. This is a shortcut for calling <code>PyModule_GetState()</code> on the result of <code>PyType_GetModule()</code>.

Se nenhum módulo estiver associado com o tipo fornecido, define TypeError e retorna NULL.

If the *type* has an associated module but its state is NULL, returns NULL without setting an exception.

Adicionado na versão 3.9.

PyObject *PyType_GetModuleByDef (PyTypeObject *type, struct PyModuleDef *def)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Find the first superclass whose module was created from the given PyModuleDef def, and return that module.

If no module is found, raises a TypeError and returns NULL.

This function is intended to be used together with $PyModule_GetState()$ to get module state from slot methods (such as tp_init or nb_add) and other places where a method's defining class cannot be passed using the PyCMethod calling convention.

Adicionado na versão 3.11.

int PyUnstable_Type_AssignVersionTag (PyTypeObject *type)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Attempt to assign a version tag to the given type.

Returns 1 if the type already had a valid version tag or a new one was assigned, or 0 if a new tag could not be assigned.

Adicionado na versão 3.12.

Creating Heap-Allocated Types

The following functions and structs are used to create *heap types*.

PyObject *PyType_FromMetaclass (PyTypeObject *metaclass, PyObject *module, PyType_Spec *spec, PyObject *bases)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.12. Create and return a heap type from the spec (see Py_TPFLAGS_HEAPTYPE).

The metaclass metaclass is used to construct the resulting type object. When metaclass is NULL, the metaclass is derived from bases (or $Py_tp_base[s]$ slots if bases is NULL, see below).

Metaclasses that override tp_new are not supported, except if tp_new is NULL. (For backwards compatibility, other PyType_From* functions allow such metaclasses. They ignore tp_new , which may result in incomplete initialization. This is deprecated and in Python 3.14+ such metaclasses will not be supported.)

The *bases* argument can be used to specify base classes; it can either be only one class or a tuple of classes. If *bases* is NULL, the Py_tp_bases slot is used instead. If that also is NULL, the Py_tp_base slot is used instead. If that also is NULL, the new type derives from object.

The *module* argument can be used to record the module in which the new class is defined. It must be a module object or NULL. If not NULL, the module is associated with the new type and can later be retrieved with <code>PyType_GetModule()</code>. The associated module is not inherited by subclasses; it must be specified for each class individually.

This function calls PyType_Ready() on the new type.

Note that this function does *not* fully match the behavior of calling type () or using the class statement. With user-provided base types or metaclasses, prefer *calling* type (or the metaclass) over PyType_From* functions. Specifically:

- __new__() is not called on the new class (and it must be set to type.__new__).
- __init__() is not called on the new class.
- __init_subclass__() is not called on any bases.
- __set_name__() is not called on new descriptors.

Adicionado na versão 3.12.

PyObject *PyType_FromModuleAndSpec (PyObject *module, PyType_Spec *spec, PyObject *bases)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Equivalent to PyType_FromMetaclass(NULL, module, spec, bases).

Adicionado na versão 3.9.

Alterado na versão 3.10: The function now accepts a single class as the *bases* argument and NULL as the tp_doc slot.

Alterado na versão 3.12: The function now finds and uses a metaclass corresponding to the provided base classes. Previously, only type instances were returned.

The tp_new of the metaclass is *ignored*. which may result in incomplete initialization. Creating classes whose metaclass overrides tp_new is deprecated and in Python 3.14+ it will be no longer allowed.

PyObject *PyType_FromSpecWithBases (PyType_Spec *spec, PyObject *bases)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.3. Equivalent to PyType_FromMetaclass(NULL, NULL, spec, bases).

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.12: The function now finds and uses a metaclass corresponding to the provided base classes. Previously, only type instances were returned.

The tp_new of the metaclass is *ignored*. which may result in incomplete initialization. Creating classes whose metaclass overrides tp_new is deprecated and in Python 3.14+ it will be no longer allowed.

PyObject *PyType_FromSpec (PyType_Spec *spec)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Equivalent to PyType_FromMetaclass(NULL, NULL, spec, NULL).

Alterado na versão 3.12: The function now finds and uses a metaclass corresponding to the base classes provided in $Py_tp_base[s]$ slots. Previously, only type instances were returned.

The tp_new of the metaclass is *ignored*. which may result in incomplete initialization. Creating classes whose metaclass overrides tp_new is deprecated and in Python 3.14+ it will be no longer allowed.

type PyType_Spec

Parte da ABI Estável (incluindo todos os membros). Structure defining a type's behavior.

const char *name

Name of the type, used to set PyTypeObject.tp_name.

int basicsize

If positive, specifies the size of the instance in bytes. It is used to set PyTypeObject.tp_basicsize.

If zero, specifies that tp_basicsize should be inherited.

If negative, the absolute value specifies how much space instances of the class need *in addition* to the superclass. Use <code>PyObject_GetTypeData()</code> to get a pointer to subclass-specific memory reserved this way. For negative <code>basicsize</code>, Python will insert padding when needed to meet <code>tp_basicsize</code>'s alignment requirements.

Alterado na versão 3.12: Previously, this field could not be negative.

int itemsize

Size of one element of a variable-size type, in bytes. Used to set PyTypeObject.tp_itemsize. See tp_itemsize documentation for caveats.

If zero, $tp_itemsize$ is inherited. Extending arbitrary variable-sized classes is dangerous, since some types use a fixed offset for variable-sized memory, which can then overlap fixed-sized memory used by a subclass. To help prevent mistakes, inheriting itemsize is only possible in the following situations:

- The base is not variable-sized (its tp_itemsize).
- The requested PyType_Spec.basicsize is positive, suggesting that the memory layout of the base class is known.
- The requested PyType_Spec.basicsize is zero, suggesting that the subclass does not access the instance's memory directly.
- With the Py_TPFLAGS_ITEMS_AT_END flag.

unsigned int flags

Type flags, used to set PyTypeObject.tp_flags.

If the Py_TPFLAGS_HEAPTYPE flag is not set, PyType_FromSpecWithBases () sets it automatically.

PyType Slot *slots

Array of PyType_Slot structures. Terminated by the special slot value {0, NULL}.

Each slot ID should be specified at most once.

type PyType_Slot

Parte da ABI Estável (incluindo todos os membros). Structure defining optional functionality of a type, containing a slot ID and a value pointer.

int slot

A slot ID.

Slot IDs are named like the field names of the structures <code>PyTypeObject</code>, <code>PyNumberMethods</code>, <code>PySequenceMethods</code>, <code>PyMappingMethods</code> and <code>PyAsyncMethods</code> with an added <code>Py_prefix</code>. For example, use:

- Py_tp_dealloc to set PyTypeObject.tp_dealloc
- Py_nb_add to set PyNumberMethods.nb_add
- Py_sq_length to set PySequenceMethods.sq_length

The following "offset" fields cannot be set using PyType_Slot:

- tp_weaklistoffset (use Py_TPFLAGS_MANAGED_WEAKREF instead if possible)
- tp_dictoffset (use Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT instead if possible)
- tp_vectorcall_offset (use "__vectorcalloffset__" in PyMemberDef)

If it is not possible to switch to a MANAGED flag (for example, for vectorcall or to support Python older than 3.12), specify the offset in Py_tp_members. See PyMemberDef documentation for details.

The following fields cannot be set at all when creating a heap type:

- tp_vectorcall (use tp_new and/or tp_init)
- Internal fields: tp_dict, tp_mro, tp_cache, tp_subclasses, and tp_weaklist.

Setting Py_tp_bases or Py_tp_base may be problematic on some platforms. To avoid issues, use the bases argument of PyType_FromSpecWithBases () instead.

Alterado na versão 3.9: Slots in *PyBufferProcs* may be set in the unlimited API.

Alterado na versão 3.11: bf_getbuffer and bf_releasebuffer are now available under the *limited* API.

void *pfunc

The desired value of the slot. In most cases, this is a pointer to a function.

Slots other than Py_tp_doc may not be NULL.

8.1.2 O Objeto None

Observe que o PyTypeObject para None não está diretamente exposto pela API Python/C. Como None é um singleton, é suficiente testar a identidade do objeto (usando == em C). Não há nenhuma função $PyNone_Check$ () pela mesma razão.

PyObject *Py_None

O objeto Python None, denotando falta de valor. Este objeto não tem métodos e é imortal.

Alterado na versão 3.12: Py_None é imortal.

Py_RETURN_NONE

Retorna Py_None de uma função.

8.2 Objetos Numéricos

8.2.1 Objetos Inteiros

Todos os inteiros são implementados como objetos inteiros "longos" de tamanho arbitrário.

Em caso de erro, a maioria das APIs PyLong_As* retorna (tipo de retorno) -1 que não pode ser distinguido de um número. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

type PyLongObject

Parte da API Limitada (como uma estrutura opaca). Este subtipo de PyObject representa um objeto inteiro Python.

PyTypeObject PyLong_Type

Parte da ABI Estável. Esta instância de PyTypeObject representa o tipo inteiro Python. Este é o mesmo objeto que int na camada Python.

int PyLong_Check (PyObject *p)

Retorna true se seu argumento é um PyLongObject ou um subtipo de PyLongObject. Esta função sempre tem sucesso.

int PyLong_CheckExact (PyObject *p)

Retorna true se seu argumento é um PyLongObject, mas não um subtipo de PyLongObject. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyLong_FromLong (long v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto PyLongObject de v ou NULL em caso de falha.

The current implementation keeps an array of integer objects for all integers between -5 and 256. When you create an int in that range you actually just get back a reference to the existing object.

PyObject *PyLong_FromUnsignedLong (unsigned long v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a new PyLongObject object from a C unsigned long, or NULL on failure.

PyObject *PyLong_FromSsize_t (Py_ssize_t v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto PyLongObject de um Py_ssize_t C ou NULL em caso de falha.

PyObject *PyLong_FromSize_t (size_t v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto PyLongObject de um size_t C ou NULL em caso de falha.

PyObject *PyLong_FromLongLong (long long v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a new PyLongObject object from a C long long, or NULL on failure.

PyObject *PyLong_FromUnsignedLongLong (unsigned long long v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a new PyLongObject object from a C unsigned long long, or NULL on failure.

PyObject *PyLong FromDouble (double v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto PyLongObject da parte inteira de v ou NULL em caso de falha.

PyObject *PyLong FromString (const char *str, char **pend, int base)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a new PyLongObject based on the string value in str, which is interpreted according to the radix in base, or NULL on failure. If pend is non-NULL, *pend will point to the end of str on success or to the first character that could not be processed on error. If base is 0, str is interpreted using the integers definition; in this case, leading zeros in a non-zero decimal number raises a ValueError. If base is not 0, it must be between 2 and 36, inclusive. Leading and trailing whitespace and single underscores after a base specifier and between digits are ignored. If there are no digits or str is not NULL-terminated following the digits and trailing whitespace, ValueError will be raised.

→ Ver também

Python methods int.to_bytes() and int.from_bytes() to convert a PyLongObject to/from an array of bytes in base 256. You can call those from C using PyObject_CallMethod().

PyObject *PyLong_FromUnicodeObject (PyObject *u, int base)

Retorna valor: Nova referência. Converte uma sequência de dígitos Unicode na string *u* para um valor inteiro Python.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyLong_FromVoidPtr(void *p)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um inteiro Python a partir do ponteiro p. O valor do ponteiro pode ser recuperado do valor resultante usando <code>PyLong_AsVoidPtr()</code>.

PyObject *PyLong_FromNativeBytes (const void *buffer, size_t n_bytes, int flags)

Create a Python integer from the value contained in the first n_bytes of buffer, interpreted as a two's-complement signed number.

flags are as for <code>PyLong_AsNativeBytes()</code>. Passing -1 will select the native endian that CPython was compiled with and assume that the most-significant bit is a sign bit. Passing <code>Py_AsnativeBytes_Unsigned_Buffer</code> will produce the same result as calling <code>PyLong_FromUnsignedNativeBytes()</code>. Other flags are ignored.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyLong_FromUnsignedNativeBytes (const void *buffer, size_t n_bytes, int flags)

Create a Python integer from the value contained in the first n_bytes of buffer, interpreted as an unsigned number.

flags are as for PyLong_AsNativeBytes(). Passing -1 will select the native endian that CPython was compiled with and assume that the most-significant bit is not a sign bit. Flags other than endian are ignored.

Adicionado na versão 3.13.

long PyLong_AsLong (PyObject *obj)

Parte da ABI Estável. Return a C long representation of obj. If obj is not an instance of PyLongObject, first call its __index__() method (if present) to convert it to a PyLongObject.

Raise OverflowError if the value of *obj* is out of range for a long.

Retorna -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

Alterado na versão 3.8: Usa __index__(), se disponível.

Alterado na versão 3.10: This function will no longer use __int__().

long PyLong_AS_LONG (PyObject *obj)

A *soft deprecated* alias. Exactly equivalent to the preferred PyLong_AsLong. In particular, it can fail with OverflowError or another exception.

Descontinuado desde a versão 3.14: The function is soft deprecated.

int PyLong AsInt (PyObject *obj)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Similar to PyLong_AsLong(), but store the result in a C intinstead of a C long.

Adicionado na versão 3.13.

long PyLong_AsLongAndOverflow (PyObject *obj, int *overflow)

Parte da ABI Estável. Return a C long representation of obj. If obj is not an instance of PyLongObject, first call its __index__() method (if present) to convert it to a PyLongObject.

If the value of *obj* is greater than LONG_MAX or less than LONG_MIN, set **overflow* to 1 or -1, respectively, and return -1; otherwise, set **overflow* to 0. If any other exception occurs set **overflow* to 0 and return -1 as usual.

Retorna -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

Alterado na versão 3.8: Usa __index__(), se disponível.

Alterado na versão 3.10: This function will no longer use __int__().

$long long PyLong_AsLongLong (PyObject *obj)$

Parte da ABI Estável. Return a C long long representation of obj. If obj is not an instance of PyLongObject, first call its __index__() method (if present) to convert it to a PyLongObject.

Raise OverflowError if the value of obj is out of range for a long long.

Retorna -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

Alterado na versão 3.8: Usa __index__(), se disponível.

Alterado na versão 3.10: This function will no longer use __int__().

long long PyLong_AsLongLongAndOverflow (PyObject *obj, int *overflow)

Parte da ABI Estável. Return a C long long representation of obj. If obj is not an instance of PyLongObject, first call its __index__() method (if present) to convert it to a PyLongObject.

If the value of *obj* is greater than LLONG_MAX or less than LLONG_MIN, set **overflow* to 1 or -1, respectively, and return -1; otherwise, set **overflow* to 0. If any other exception occurs set **overflow* to 0 and return -1 as usual.

Retorna -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

Adicionado na versão 3.2.

Alterado na versão 3.8: Usa __index__(), se disponível.

Alterado na versão 3.10: This function will no longer use __int__().

Py_ssize_t PyLong_AsSsize_t (PyObject *pylong)

Parte da ABI Estável. Retorna uma representação de Py_ssize_t C de pylong. pylong deve ser uma instância de PyLongObject.

Levanta OverflowError se o valor de pylong estiver fora do intervalo de um Py_ssize_t.

Retorna -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

unsigned long PyLong_AsUnsignedLong (PyObject *pylong)

Parte da ABI Estável. Return a C unsigned long representation of pylong. pylong must be an instance of PylongObject.

Raise OverflowError if the value of pylong is out of range for a unsigned long.

Retorna (unsigned long) -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

size_t PyLong_AsSize_t (PyObject *pylong)

Parte da ABI Estável. Retorna uma representação de size_t C de pylong. pylong deve ser uma instância de PyLongObject.

Levanta OverflowError se o valor de *pylong* estiver fora do intervalo de um size_t.

Retorna (size) -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

unsigned long long PyLong_AsUnsignedLongLong (PyObject *pylong)

Parte da ABI Estável. Return a C unsigned long long representation of pylong. pylong must be an instance of PyLongObject.

Raise OverflowError if the value of pylong is out of range for an unsigned long long.

Retorna (unsigned long long) -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

Alterado na versão 3.1: Um pylong negativo agora levanta OverflowError, não TypeError.

unsigned long PyLong_AsUnsignedLongMask (PyObject *obj)

Parte da ABI Estável. Return a C unsigned long representation of obj. If obj is not an instance of PyLongObject, first call its __index__() method (if present) to convert it to a PyLongObject.

If the value of obj is out of range for an unsigned long, return the reduction of that value modulo ULONG_MAX + 1.

Retorna (unsigned long) -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

Alterado na versão 3.8: Usa __index__(), se disponível.

Alterado na versão 3.10: This function will no longer use __int__().

unsigned long long PyLong_AsUnsignedLongLongMask (PyObject *obj)

Parte da ABI Estável. Return a C unsigned long long representation of obj. If obj is not an instance of PyLongObject, first call its __index__() method (if present) to convert it to a PyLongObject.

If the value of obj is out of range for an unsigned long long, return the reduction of that value modulo ULLONG_MAX + 1.

Retorna (unsigned long long) -1 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

Alterado na versão 3.8: Usa __index__(), se disponível.

Alterado na versão 3.10: This function will no longer use __int__().

double PyLong_AsDouble (PyObject *pylong)

Parte da ABI Estável. Return a C double representation of pylong. pylong must be an instance of PylongObject.

Raise OverflowError if the value of pylong is out of range for a double.

Retorna -1.0 no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

```
void *PyLong_AsVoidPtr (PyObject *pylong)
```

Parte da ABI Estável. Convert a Python integer pylong to a C void pointer. If pylong cannot be converted, an OverflowError will be raised. This is only assured to produce a usable void pointer for values created with PyLong_FromVoidPtr().

Retorna NULL no caso de erro. Use PyErr_Occurred() para desambiguar.

```
Py_ssize_t PyLong_AsNativeBytes (PyObject *pylong, void *buffer, Py_ssize_t n_bytes, int flags)
```

Copy the Python integer value *pylong* to a native *buffer* of size n_bytes . The *flags* can be set to -1 to behave similarly to a C cast, or to values documented below to control the behavior.

Returns -1 with an exception raised on error. This may happen if *pylong* cannot be interpreted as an integer, or if *pylong* was negative and the Py_ASNATIVEBYTES_REJECT_NEGATIVE flag was set.

Otherwise, returns the number of bytes required to store the value. If this is equal to or less than n_bytes , the entire value was copied. All n_bytes of the buffer are written: large buffers are padded with zeroes.

If the returned value is greater than than n_bytes , the value was truncated: as many of the lowest bits of the value as could fit are written, and the higher bits are ignored. This matches the typical behavior of a C-style downcast.

1 Nota

Overflow is not considered an error. If the returned value is larger than n_bytes , most significant bits were discarded.

0 will never be returned.

Values are always copied as two's-complement.

Usage example:

```
int32_t value;
Py_ssize_t bytes = PyLong_AsNativeBytes(pylong, &value, sizeof(value), -1);
if (bytes < 0) {
    // Failed. A Python exception was set with the reason.
    return NULL;
}
else if (bytes <= (Py_ssize_t) sizeof(value)) {
    // Success!
}
else {
    // Overflow occurred, but 'value' contains the truncated
    // lowest bits of pylong.
}</pre>
```

Passing zero to n_bytes will return the size of a buffer that would be large enough to hold the value. This may be larger than technically necessary, but not unreasonably so. If $n_bytes=0$, buffer may be NULL.

1 Nota

Passing $n_bytes=0$ to this function is not an accurate way to determine the bit length of the value.

To get at the entire Python value of an unknown size, the function can be called twice: first to determine the buffer size, then to fill it:

```
// Ask how much space we need.
Py_ssize_t expected = PyLong_AsNativeBytes(pylong, NULL, 0, -1);
if (expected < 0) {</pre>
    // Failed. A Python exception was set with the reason.
   return NULL;
assert(expected != 0); // Impossible per the API definition.
uint8_t *bignum = malloc(expected);
if (!bignum) {
    PyErr_SetString(PyExc_MemoryError, "bignum malloc failed.");
   return NULL;
// Safely get the entire value.
Py_ssize_t bytes = PyLong_AsNativeBytes(pylong, bignum, expected, -1);
if (bytes < 0) { // Exception has been set.</pre>
   free (bignum);
   return NULL;
else if (bytes > expected) { // This should not be possible.
   PyErr_SetString(PyExc_RuntimeError,
        "Unexpected bignum truncation after a size check.");
   free (bignum);
    return NULL;
// The expected success given the above pre-check.
// ... use bignum ...
free(bignum);
```

flags is either -1 (Py_ASNATIVEBYTES_DEFAULTS) to select defaults that behave most like a C cast, or a combination of the other flags in the table below. Note that -1 cannot be combined with other flags.

Currently, -1 corresponds to Py_ASNATIVEBYTES_NATIVE_ENDIAN | Py_ASNATIVEBYTES_UNSIGNED_BUFFER.

Sinalizador	Valor
Py_ASNATIVEBYTES_DEFAULTS	-1
Py_ASNATIVEBYTES_BIG_ENDIAN	0
Py_ASNATIVEBYTES_LITTLE_ENDIAN	1
Py_ASNATIVEBYTES_NATIVE_ENDIAN	3
Py_ASNATIVEBYTES_UNSIGNED_BUFFER	4
Py_ASNATIVEBYTES_REJECT_NEGATIVE	8
Py_ASNATIVEBYTES_ALLOW_INDEX	16

Specifying Py_ASNATIVEBYTES_NATIVE_ENDIAN will override any other endian flags. Passing 2 is reserved.

By default, sufficient buffer will be requested to include a sign bit. For example, when converting 128 with $n_bytes=1$, the function will return 2 (or more) in order to store a zero sign bit.

If Py_ASNATIVEBYTES_UNSIGNED_BUFFER is specified, a zero sign bit will be omitted from size calculations. This allows, for example, 128 to fit in a single-byte buffer. If the destination buffer is later treated as signed, a positive input value may become negative. Note that the flag does not affect handling of negative values: for those, space for a sign bit is always requested.

Specifying Py_ASNATIVEBYTES_REJECT_NEGATIVE causes an exception to be set if *pylong* is negative. Without this flag, negative values will be copied provided there is enough space for at least one sign bit, regardless of whether Py_ASNATIVEBYTES_UNSIGNED_BUFFER was specified.

If Py_ASNATIVEBYTES_ALLOW_INDEX is specified and a non-integer value is passed, its __index__() method will be called first. This may result in Python code executing and other threads being allowed to run, which could cause changes to other objects or values in use. When *flags* is -1, this option is not set, and non-integer values will raise TypeError.

1 Nota

With the default *flags* (-1, or *UNSIGNED_BUFFER* without *REJECT_NEGATIVE*), multiple Python integers can map to a single value without overflow. For example, both 255 and -1 fit a single-byte buffer and set all its bits. This matches typical C cast behavior.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyLong_GetInfo(void)

Parte da ABI Estável. On success, return a read only named tuple, that holds information about Python's internal representation of integers. See sys.int_info for description of individual fields.

Em caso de falha, retorna NULL com uma exceção definida.

Adicionado na versão 3.1.

int PyUnstable_Long_IsCompact (const PyLongObject *op)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Return 1 if op is compact, 0 otherwise.

This function makes it possible for performance-critical code to implement a "fast path" for small integers. For compact values use <code>PyUnstable_Long_CompactValue()</code>; for others fall back to a <code>PyLong_As*</code> function or <code>PyLong_AsNativeBytes()</code>.

The speedup is expected to be negligible for most users.

Exactly what values are considered compact is an implementation detail and is subject to change.

Adicionado na versão 3.12.

Py_ssize_t PyUnstable_Long_CompactValue (const PyLongObject *op)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

If *op* is compact, as determined by <code>PyUnstable_Long_IsCompact()</code>, return its value.

Otherwise, the return value is undefined.

Adicionado na versão 3.12.

8.2.2 Objetos Booleanos

Os booleanos no Python são implementados como um subclasse de inteiros. Há apenas dois booleanos, Py_False e Py_True. Assim sendo, as funções de criação e a exclusão normais não se aplicam aos booleanos. No entanto, as seguintes macros estão disponíveis.

PyTypeObject PyBool_Type

Parte da ABI Estável. Este instância de PyTypeObject representa o tipo booleano em Python; é o mesmo objeto que bool na camada Python.

```
int PyBool_Check (PyObject *o)
```

Retorna verdadeiro se o for do tipo $PyBool_Type$. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *Py_False

O objeto Python False. Este objeto não tem métodos e é imortal.

Alterado na versão 3.12: Py_False é imortal.

PyObject *Py True

O objeto Python True. Este objeto não tem métodos e é imortal.

Alterado na versão 3.12: Py_True é imortal.

Py_RETURN_FALSE

Retorna Py_False de uma função.

Py_RETURN_TRUE

Retorna Py_True de uma função.

PyObject *PyBool_FromLong (long v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna *Py_True* ou *Py_False*, dependendo do valor verdade de *v*.

8.2.3 Objetos de ponto flutuante

type PyFloatObject

Este subtipo de PyObject representa um objeto de ponto flutuante do Python.

PyTypeObject PyFloat_Type

Parte da ABI Estável. Esta instância do PyTypeObject representa o tipo de ponto flutuante do Python. Este é o mesmo objeto float na camada do Python.

int PyFloat Check (PyObject *p)

Retorna true se seu argumento é um *PyFloatObject* ou um subtipo de *PyFloatObject*. Esta função sempre tem sucesso.

int PyFloat_CheckExact (PyObject *p)

Retorna true se seu argumento é um PyFloatObject, mas um subtipo de PyFloatObject. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyFloat_FromString (PyObject *str)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um objeto PyFloatObject baseado em uma string de valor "str" ou NULL em falha.

PyObject *PyFloat_FromDouble (double v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um objeto PyFloatObject de v ou NULL em falha.

double PyFloat_AsDouble (PyObject *pyfloat)

Parte da ABI Estável. Retorna uma representação C double do conteúdo de pyfloat. Se pyfloat não é um objeto de ponto flutuante do Python, mas possui o método __float__(), esse método será chamado primeiro para converter pyfloat em um ponto flutuante. Se __float__() não estiver definido, será usado __index__(). Este método retorna -1.0 em caso de falha, portanto, deve-se chamar PyErr_Occurred() para verificar se há erros.

Alterado na versão 3.8: Usa __index__(), se disponível.

double PyFloat AS DOUBLE (PyObject *pyfloat)

Retorna uma representação C double do conteúdo de pyfloat, mas sem verificação de erro.

PyObject *PyFloat_GetInfo(void)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna uma instância de structseq que contém informações sobre a precisão, os valores mínimo e máximo de um ponto flutuante. É um invólucro fino em torno do arquivo de cabeçalho float.h.

double PyFloat_GetMax()

Parte da ABI Estável. Retorna o ponto flutuante finito máximo representável DBL_MAX como double do C.

double PyFloat_GetMin()

Parte da ABI Estável. Retorna o ponto flutuante positivo mínimo normalizado DBL_MIN como double do C.

Pack and Unpack functions

The pack and unpack functions provide an efficient platform-independent way to store floating-point values as byte strings. The Pack routines produce a bytes string from a C double, and the Unpack routines produce a C double from such a bytes string. The suffix (2, 4 or 8) specifies the number of bytes in the bytes string.

On platforms that appear to use IEEE 754 formats these functions work by copying bits. On other platforms, the 2-byte format is identical to the IEEE 754 binary16 half-precision format, the 4-byte format (32-bit) is identical to the IEEE 754 binary32 single precision format, and the 8-byte format to the IEEE 754 binary64 double precision format, although the packing of INFs and NaNs (if such things exist on the platform) isn't handled correctly, and attempting to unpack a bytes string containing an IEEE INF or NaN will raise an exception.

On non-IEEE platforms with more precision, or larger dynamic range, than IEEE 754 supports, not all values can be packed; on non-IEEE platforms with less precision, or smaller dynamic range, not all values can be unpacked. What happens in such cases is partly accidental (alas).

Adicionado na versão 3.11.

Pack functions

The pack routines write 2, 4 or 8 bytes, starting at p. le is an int argument, non-zero if you want the bytes string in little-endian format (exponent last, at p+1, p+3, or p+6 p+7), zero if you want big-endian format (exponent first, at p). The PY_BIG_ENDIAN constant can be used to use the native endian: it is equal to 1 on big endian processor, or 0 on little endian processor.

Return value: 0 if all is OK, -1 if error (and an exception is set, most likely OverflowError).

There are two problems on non-IEEE platforms:

- What this does is undefined if x is a NaN or infinity.
- -0.0 and +0.0 produce the same bytes string.

int PyFloat_Pack2 (double x, unsigned char *p, int le)

Pack a C double as the IEEE 754 binary16 half-precision format.

int PyFloat_Pack4 (double x, unsigned char *p, int le)

Pack a C double as the IEEE 754 binary32 single precision format.

int PyFloat_Pack8 (double x, unsigned char *p, int le)

Pack a C double as the IEEE 754 binary64 double precision format.

Unpack functions

The unpack routines read 2, 4 or 8 bytes, starting at p. le is an int argument, non-zero if the bytes string is in little-endian format (exponent last, at p+1, p+3 or p+6 and p+7), zero if big-endian (exponent first, at p). The PY_BIG_ENDIAN constant can be used to use the native endian: it is equal to 1 on big endian processor, or 0 on little endian processor.

Return value: The unpacked double. On error, this is -1.0 and PyErr_Occurred() is true (and an exception is set, most likely OverflowError).

Note that on a non-IEEE platform this will refuse to unpack a bytes string that represents a NaN or infinity.

double PyFloat_Unpack2 (const unsigned char *p, int le)

Unpack the IEEE 754 binary16 half-precision format as a C double.

double PyFloat_Unpack4 (const unsigned char *p, int le)

Unpack the IEEE 754 binary32 single precision format as a C double.

double PyFloat_Unpack8 (const unsigned char *p, int le)

Unpack the IEEE 754 binary64 double precision format as a C double.

8.2.4 Objetos números complexos

Os objetos números complexos do Python são implementados como dois tipos distintos quando visualizados na API C: um é o objeto Python exposto aos programas Python e o outro é uma estrutura C que representa o valor real do número complexo. A API fornece funções para trabalhar com ambos.

Números complexos como estruturas C.

Observe que as funções que aceitam essas estruturas como parâmetros e as retornam como resultados o fazem *por valor* em vez de desreferenciá-las por meio de ponteiros. Isso é consistente em toda a API.

type Py_complex

A estrutura C que corresponde à parte do valor de um objeto de número complexo Python. A maioria das funções para lidar com objetos de números complexos usa estruturas desse tipo como valores de entrada ou saída, conforme apropriado.

double real double imag

A estrutura é definida como:

```
typedef struct {
   double real;
   double imag;
} Py_complex;
```

Py_complex _Py_c_sum (Py_complex left, Py_complex right)

Retorna a soma de dois números complexos, utilizando a representação C Py_complex.

Py_complex _Py_c_diff(Py_complex left, Py_complex right)

Retorna a diferença entre dois números complexos, utilizando a representação C Py_complex.

Py_complex _Py_c_neg (Py_complex num)

Retorna a negação do número complexo num, utilizando a representação C Py_complex.

 $Py_complex _Py_c_prod (Py_complex left, Py_complex right)$

Retorna o produto de dois números complexos, utilizando a representação C Py_complex.

Py_complex _Py_c_quot (Py_complex dividend, Py_complex divisor)

Retorna o quociente de dois números complexos, utilizando a representação C Py_complex.

Se divisor é nulo, este método retorna zero e define errno para EDOM.

Py_complex _Py_c_pow (Py_complex num, Py_complex exp)

Retorna a exponenciação de *num* por *exp*, utilizando a representação C Py_complex

Se num for nulo e exp não for um número real positivo, este método retorna zero e define errno para EDOM.

Números complexos como objetos Python

type PyComplexObject

Este subtipo de PyObject representa um objeto Python de número complexo.

PyTypeObject PyComplex_Type

Parte da ABI Estável. Esta instância de PyTypeObject representa o tipo de número complexo Python. É o mesmo objeto que complex na camada Python.

```
int PyComplex_Check (PyObject *p)
```

Retorna true se seu argumento é um PyComplexObject ou um subtipo de PyComplexObject. Esta função sempre tem sucesso.

```
int PyComplex_CheckExact (PyObject *p)
```

Retorna true se seu argumento é um PyComplexObject, mas não um subtipo de PyComplexObject. Esta função sempre tem sucesso.

```
PyObject *PyComplex_FromCComplex (Py_complex v)
```

Retorna valor: Nova referência. Cria um novo objeto de número complexo Python a partir de um valor C Py_complex. Retorna NULL com uma exceção definida ao ocorrer um erro.

PyObject *PyComplex_FromDoubles (double real, double imag)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto PyComplexObject de real e imag. Retorna NULL com uma exceção definida ao ocorrer um erro.

double PyComplex_RealAsDouble (PyObject *op)

Parte da ABI Estável. Retorna a parte real de op como um double C.

Se *op* não é um objeto de número complexo Python, mas tem um método __complex__(), este método será primeiro chamado para converter *op* em um objeto de número complexo Python. Se __complex__() não estiver definido, ele volta a chamar *PyFloat_AsDouble()* e retorna seu resultado.

Em caso de falha, este método retorna -1.0 com uma exceção definida, então deve-se chamar *PyErr_Occurred()* para verificar se há erros.

Alterado na versão 3.13: Usa __complex__(), se disponível.

double PyComplex_ImagAsDouble (PyObject *op)

Parte da ABI Estável. Retorna a parte imaginária de op como um double C.

Se *op* não é um objeto de número complexo Python, mas tem um método __complex__(), este método será primeiro chamado para converter *op* em um objeto de número complexo Python. Se __complex__() não estiver definido, ele volta a chamar *PyFloat_AsDouble()* e retorna 0.0 em caso de sucesso.

Em caso de falha, este método retorna -1.0 com uma exceção definida, então deve-se chamar *PyErr_Occurred()* para verificar se há erros.

Alterado na versão 3.13: Usa __complex__(), se disponível.

Py_complex PyComplex_AsCComplex (PyObject *op)

Retorna o valor Py_complex do número complexo op.

Se op não é um objeto de número complexo Python, mas tem um método __complex__(), este método será primeiro chamado para converter op em um objeto de número complexo Python. Se __complex__() não for definido, então ele recorre a __float__(). Se __float__() não estiver definido, então ele volta para __index__().

Em caso de falha, este método retorna *Py_complex* com *real* definido para -1.0 e com uma exceção definida, então deve-se chamar *PyErr_Occurred* () para verificar se há erros.

Alterado na versão 3.8: Usa __index__(), se disponível.

8.3 Objetos Sequência

Operações genéricas em objetos de sequência foram discutidas no capítulo anterior; Esta seção lida com os tipos específicos de objetos sequência que são intrínsecos à linguagem Python.

8.3.1 Objetos Bytes

Estas funções levantam TypeError quando se espera um parâmetro bytes e são chamados com um parâmetro que não é bytes.

type PyBytesObject

Esta é uma instância de PyObject representando o objeto bytes do Python.

PyTypeObject PyBytes_Type

Parte da ABI Estável. Esta instância de PyTypeObject representa o tipo de bytes Python; é o mesmo objeto que bytes na camada de Python.

int PyBytes_Check (PyObject *0)

Retorna verdadeiro se o objeto o for um objeto bytes ou se for uma instância de um subtipo do tipo bytes. Esta função sempre tem sucesso.

int PyBytes_CheckExact (PyObject *o)

Retorna verdadeiro se o objeto *o* for um objeto bytes, mas não uma instância de um subtipo do tipo bytes. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyBytes_FromString (const char *v)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto de bytes com uma cópia da string *v* como valor em caso de sucesso e NULL em caso de falha. O parâmetro *v* não deve ser NULL e isso não será verificado.

PyObject *PyBytes_FromStringAndSize (const char *v, Py_ssize_t len)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto de bytes com uma cópia da string *v* como valor e comprimento *len* em caso de sucesso e NULL em caso de falha. Se *v* for NULL, o conteúdo do objeto bytes não será inicializado.

PyObject *PyBytes_FromFormat (const char *format, ...)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Leva uma string tipo printf() do C format e um número variável de argumentos, calcula o tamanho do objeto bytes do Python resultante e retorna um objeto bytes com os valores formatados nela. Os argumentos da variável devem ser tipos C e devem corresponder exatamente aos caracteres de formato na string format. Os seguintes formatos de caracteres são permitidos:

Caracteres Formatados	Tipo	Comentário
ે ે	n/d	O caractere literal %.
%C	int	Um único byte, representado como um C int.
%d	int	Equivalente a printf("%d").1
%u	unsigned int	Equivalente a printf("%u").1
%ld	long	Equivalente a printf("%ld").1
%lu	unsigned long	Equivalente a printf("%lu").1
%zd	Py_ssize_t	Equivalente a printf("%zd").1
%zu	size_t	Equivalente a printf("%zu").1
%i	int	Equivalente a printf("%i").1
%x	int	Equivalente a printf("%x").1
%S	const char*	Uma matriz de caracteres C com terminação nula.
%p	const void*	A representação hexadecimal de um ponteiro C.
		Principalmente equivalente a printf("%p") exceto que é
		garantido que comece com o literal 0x independentemente
		do que o printf da plataforma ceda.

Um caractere de formato não reconhecido faz com que todo o resto da string de formato seja copiado como é para o objeto resultante e todos os argumentos extras sejam descartados.

PyObject *PyBytes_FromFormatV (const char *format, va_list vargs)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Idêntico a *PyBytes_FromFormat()* exceto que é preciso exatamente dois argumentos.

PyObject *PyBytes_FromObject (PyObject *o)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna a representação de bytes do objeto o que implementa o protocolo de buffer.

Py_ssize_t PyBytes_Size(PyObject *o)

Parte da ABI Estável. Retorna o comprimento dos bytes em objeto bytes o.

Py_ssize_t PyBytes_GET_SIZE (PyObject *o)

Similar a PyBytes_Size(), mas sem verificação de erro.

char *PyBytes_AsString (PyObject *o)

Parte da ABI Estável. Retorna um ponteiro para o conteúdo de o. O ponteiro se refere ao buffer interno de o, que consiste em len (o) + 1 bytes. O último byte no buffer é sempre nulo, independentemente de haver outros bytes nulos. Os dados não devem ser modificados de forma alguma, a menos que o objeto tenha sido criado usando PyBytes_FromStringAndSize(NULL, size). Não deve ser desalocado. Se o não é um objeto de bytes, $PyBytes_AsString()$ retorna NULL e levanta TypeError.

¹ Para especificadores de número inteiro (d, u, ld, lu, zd, zu, i, x): o sinalizador de conversão 0 tem efeito mesmo quando uma precisão é fornecida.

char *PyBytes_AS_STRING (PyObject *string)

Similar a PyBytes_AsString(), mas sem verificação de erro.

int PyBytes_AsStringAndSize (*PyObject* *obj, char **buffer, *Py_ssize_t* *length)

Parte da ABI Estável. Retorna os conteúdos terminados nulos do objeto obj através das variáveis de saída buffer e length. Retorna 0 em caso de sucesso.

Se *length* for NULL, o objeto bytes não poderá conter bytes nulos incorporados; se isso acontecer, a função retornará –1 e a ValueError será levantado.

O buffer refere-se a um buffer interno de *obj*, que inclui um byte nulo adicional no final (não contado em *length*). Os dados não devem ser modificados de forma alguma, a menos que o objeto tenha sido criado apenas usando PyBytes_FromStringAndSize (NULL, size). Não deve ser desalinhado. Se *obj* não é um objeto bytes, *PyBytes_AsStringAndSize()* retorna -1 e levanta TypeError.

Alterado na versão 3.5: Anteriormente TypeError era levantado quando os bytes nulos incorporados eram encontrados no objeto bytes.

void PyBytes_Concat (PyObject **bytes, PyObject *newpart)

Parte da ABI Estável. Cria um novo objeto de bytes em *bytes contendo o conteúdo de newpart anexado a bytes; o chamador será o proprietário da nova referência. A referência ao valor antigo de bytes será roubada. Se o novo objeto não puder ser criado, a antiga referência a bytes ainda será descartada e o valor de *bytes será definido como NULL; a exceção apropriada será definida.

void PyBytes_ConcatAndDel (PyObject **bytes, PyObject *newpart)

Parte da ABI Estável. "Crie um novo objeto bytes em *bytes contendo o conteúdo de newpart anexado a bytes. Esta versão libera a strong reference (referência forte) para newpart (ou seja, decrementa a contagem de referências a ele)."

int _PyBytes_Resize(PyObject **bytes, Py_ssize_t newsize)

Redimensiona um objeto de bytes. *newsize* será o novo tamanho do objeto bytes. Você pode pensar nisso como se estivesse criando um novo objeto de bytes e destruindo o antigo, só que de forma mais eficiente. Passe o endereço de um objeto de bytes existente como um Ivalue (pode ser gravado) e o novo tamanho desejado. Em caso de sucesso, **bytes* mantém o objeto de bytes redimensionados e 0 é retornado; o endereço em **bytes* pode diferir do seu valor de entrada. Se a realocação falhar, o objeto de bytes originais em **bytes* é desalocado, **bytes* é definido como NULL, MemoryError é definido e -1 é retornado.

8.3.2 Objetos byte array

type PyByteArrayObject

Esse subtipo de PyObject representa um objeto Python bytearray.

PyTypeObject PyByteArray_Type

Parte da ABI Estável. Essa instância de PyTypeObject representa um tipo Python bytearray; é o mesmo objeto que o bytearray na camada Python.

Macros para verificação de tipo

int PyByteArray_Check (PyObject *o)

Retorna verdadeiro se o objeto o for um objeto bytearray ou se for uma instância de um subtipo do tipo bytearray. Esta função sempre tem sucesso.

int PyByteArray_CheckExact (PyObject *0)

Retorna verdadeiro se o objeto o for um objeto bytearray, mas não uma instância de um subtipo do tipo bytearray. Esta função sempre tem sucesso.

Funções diretas da API

PyObject *PyByteArray_FromObject (PyObject *0)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto bytearray, o, que implementa o protocolo de buffer.

Em caso de falha, retorna NULL com uma exceção definida.

PyObject *PyByteArray_FromStringAndSize (const char *string, Py_ssize_t len)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um novo objeto bytearray a partir de string e seu comprimento, len.

Em caso de falha, retorna NULL com uma exceção definida.

PyObject *PyByteArray_Concat (PyObject *a, PyObject *b)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Concatena os bytearrays a e b e retorna um novo bytearray com o resultado.

Em caso de falha, retorna NULL com uma exceção definida.

Py_ssize_t PyByteArray_Size (PyObject *bytearray)

Parte da ABI Estável. Retorna o tamanho de bytearray após verificar se há um ponteiro NULL.

```
char *PyByteArray_AsString(PyObject *bytearray)
```

Parte da ABI Estável. Retorna o conteúdo de bytearray como uma matriz de caracteres após verificar um ponteiro NULL. O array retornado sempre tem um byte nulo extra acrescentado.

```
int PyByteArray_Resize (PyObject *bytearray, Py_ssize_t len)
```

Parte da ABI Estável. Redimensiona o buffer interno de bytearray para o tamanho len.

Macros

Estas macros trocam segurança por velocidade e não verificam os ponteiros.

```
char *PyByteArray_AS_STRING (PyObject *bytearray)
```

Similar a PyByteArray_AsString(), mas sem verificação de erro.

```
Py_ssize_t PyByteArray_GET_SIZE (PyObject *bytearray)
```

Similar a PyByteArray_Size(), mas sem verificação de erro.

8.3.3 Objetos Unicode e Codecs

Unicode Objects

Since the implementation of **PEP 393** in Python 3.3, Unicode objects internally use a variety of representations, in order to allow handling the complete range of Unicode characters while staying memory efficient. There are special cases for strings where all code points are below 128, 256, or 65536; otherwise, code points must be below 1114112 (which is the full Unicode range).

UTF-8 representation is created on demand and cached in the Unicode object.



The $PY_UNICODE$ representation has been removed since Python 3.12 with deprecated APIs. See **PEP 623** for more information.

Unicode Type

These are the basic Unicode object types used for the Unicode implementation in Python:

type Py_UCS4

type Py_UCS2

type Py_UCS1

Parte da ABI Estável. These types are typedefs for unsigned integer types wide enough to contain characters of 32 bits, 16 bits and 8 bits, respectively. When dealing with single Unicode characters, use *Py_UCS4*.

Adicionado na versão 3.3.

type Py_UNICODE

This is a typedef of wchar_t, which is a 16-bit type or 32-bit type depending on the platform.

Alterado na versão 3.3: In previous versions, this was a 16-bit type or a 32-bit type depending on whether you selected a "narrow" or "wide" Unicode version of Python at build time.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15.

type PyASCIIObject

type PyCompactUnicodeObject

type PyUnicodeObject

These subtypes of PyObject represent a Python Unicode object. In almost all cases, they shouldn't be used directly, since all API functions that deal with Unicode objects take and return PyObject pointers.

Adicionado na versão 3.3.

PyTypeObject PyUnicode_Type

Parte da ABI Estável. This instance of *PyTypeObject* represents the Python Unicode type. It is exposed to Python code as str.

The following APIs are C macros and static inlined functions for fast checks and access to internal read-only data of Unicode objects:

int PyUnicode_Check (PyObject *obj)

Return true if the object *obj* is a Unicode object or an instance of a Unicode subtype. This function always succeeds.

int PyUnicode CheckExact (PyObject *obj)

Return true if the object *obj* is a Unicode object, but not an instance of a subtype. This function always succeeds.

int PyUnicode_READY (*PyObject* *unicode)

Returns 0. This API is kept only for backward compatibility.

Adicionado na versão 3.3.

Descontinuado desde a versão 3.10: This API does nothing since Python 3.12.

```
Py_ssize_t PyUnicode_GET_LENGTH (PyObject *unicode)
```

Return the length of the Unicode string, in code points. *unicode* has to be a Unicode object in the "canonical" representation (not checked).

Adicionado na versão 3.3.

```
Py_UCS1 *PyUnicode_1BYTE_DATA (PyObject *unicode)
```

```
Py_UCS2 *PyUnicode_2BYTE_DATA (PyObject *unicode)
```

```
Py_UCS4 *PyUnicode_4BYTE_DATA (PyObject *unicode)
```

Return a pointer to the canonical representation cast to UCS1, UCS2 or UCS4 integer types for direct character access. No checks are performed if the canonical representation has the correct character size; use <code>PyUnicode_KIND()</code> to select the right function.

Adicionado na versão 3.3.

```
PyUnicode_1BYTE_KIND
```

PyUnicode_2BYTE_KIND

PyUnicode_4BYTE_KIND

Return values of the PyUnicode_KIND() macro.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.12: PyUnicode_WCHAR_KIND has been removed.

int PyUnicode_KIND (PyObject *unicode)

Return one of the PyUnicode kind constants (see above) that indicate how many bytes per character this Unicode object uses to store its data. *unicode* has to be a Unicode object in the "canonical" representation (not checked).

Adicionado na versão 3.3.

void *PyUnicode_DATA (PyObject *unicode)

Return a void pointer to the raw Unicode buffer. *unicode* has to be a Unicode object in the "canonical" representation (not checked).

Adicionado na versão 3.3.

void PyUnicode_WRITE (int kind, void *data, Py_ssize_t index, Py_UCS4 value)

Write into a canonical representation *data* (as obtained with <code>PyUnicode_DATA()</code>). This function performs no sanity checks, and is intended for usage in loops. The caller should cache the *kind* value and *data* pointer as obtained from other calls. *index* is the index in the string (starts at 0) and *value* is the new code point value which should be written to that location.

Adicionado na versão 3.3.

Py_UCS4 PyUnicode_READ (int kind, void *data, Py_ssize_t index)

Read a code point from a canonical representation *data* (as obtained with PyUnicode_DATA()). No checks or ready calls are performed.

Adicionado na versão 3.3.

Py UCS4 PyUnicode READ CHAR (PyObject *unicode, Py ssize t index)

Read a character from a Unicode object *unicode*, which must be in the "canonical" representation. This is less efficient than <code>PyUnicode_READ()</code> if you do multiple consecutive reads.

Adicionado na versão 3.3.

Py_UCS4 PyUnicode_MAX_CHAR_VALUE (PyObject *unicode)

Return the maximum code point that is suitable for creating another string based on *unicode*, which must be in the "canonical" representation. This is always an approximation but more efficient than iterating over the string.

Adicionado na versão 3.3.

int PyUnicode_IsIdentifier (PyObject *unicode)

Parte da ABI Estável. Return 1 if the string is a valid identifier according to the language definition, section identifiers. Return 0 otherwise.

Alterado na versão 3.9: The function does not call Py_FatalError() anymore if the string is not ready.

Unicode Character Properties

Unicode provides many different character properties. The most often needed ones are available through these macros which are mapped to C functions depending on the Python configuration.

```
int Py_UNICODE_ISSPACE (Py_UCS4 ch)
```

Return 1 or 0 depending on whether *ch* is a whitespace character.

int Py_UNICODE_ISLOWER (Py_UCS4 ch)

Return 1 or 0 depending on whether ch is a lowercase character.

```
int Py_UNICODE_ISUPPER (Py_UCS4 ch)
     Return 1 or 0 depending on whether ch is an uppercase character.
int Py_UNICODE_ISTITLE (Py_UCS4 ch)
     Return 1 or 0 depending on whether ch is a titlecase character.
int Py_UNICODE_ISLINEBREAK (Py_UCS4 ch)
      Return 1 or 0 depending on whether ch is a linebreak character.
int Py_UNICODE_ISDECIMAL (Py_UCS4 ch)
      Return 1 or 0 depending on whether ch is a decimal character.
int Py UNICODE ISDIGIT (Py UCS4 ch)
      Return 1 or 0 depending on whether ch is a digit character.
int Py UNICODE ISNUMERIC (Py UCS4 ch)
      Return 1 or 0 depending on whether ch is a numeric character.
int Py_UNICODE_ISALPHA (Py_UCS4 ch)
      Return 1 or 0 depending on whether ch is an alphabetic character.
int Py UNICODE ISALNUM (Py UCS4 ch)
     Return 1 or 0 depending on whether ch is an alphanumeric character.
int Py UNICODE ISPRINTABLE (Py UCS4 ch)
     Return 1 or 0 depending on whether ch is a printable character, in the sense of str.isprintable().
These APIs can be used for fast direct character conversions:
Py_UCS4 Py_UNICODE_TOLOWER (Py_UCS4 ch)
      Return the character ch converted to lower case.
Py_UCS4 Py_UNICODE_TOUPPER (Py_UCS4 ch)
      Return the character ch converted to upper case.
Py UCS4 Py UNICODE TOTITLE (Py UCS4 ch)
      Return the character ch converted to title case.
int Py_UNICODE_TODECIMAL (Py_UCS4 ch)
      Return the character ch converted to a decimal positive integer. Return -1 if this is not possible. This function
     does not raise exceptions.
int Py_UNICODE_TODIGIT (Py_UCS4 ch)
      Return the character ch converted to a single digit integer. Return -1 if this is not possible. This function does
     not raise exceptions.
double Py_UNICODE_TONUMERIC (Py_UCS4 ch)
      Return the character ch converted to a double. Return -1.0 if this is not possible. This function does not raise
     exceptions.
These APIs can be used to work with surrogates:
int Py_UNICODE_IS_SURROGATE (Py_UCS4 ch)
      Check if ch is a surrogate (0xD800 <= ch <= 0xDFFF).
int Py UNICODE IS HIGH SURROGATE (Py UCS4 ch)
      Check if ch is a high surrogate (0xD800 <= ch <= 0xDBFF).
int Py_UNICODE_IS_LOW_SURROGATE (Py_UCS4 ch)
      Check if ch is a low surrogate (0xDC00 <= ch <= 0xDFFF).
Py_UCS4 Py_UNICODE_JOIN_SURROGATES (Py_UCS4 high, Py_UCS4 low)
```

Join two surrogate code points and return a single Py_UCS4 value. high and low are respectively the leading and trailing surrogates in a surrogate pair. high must be in the range [0xD800; 0xDBFF] and low must be in

the range [0xDC00; 0xDFFF].

Creating and accessing Unicode strings

To create Unicode objects and access their basic sequence properties, use these APIs:

PyObject *PyUnicode_New (Py_ssize_t size, Py_UCS4 maxchar)

Retorna valor: Nova referência. Create a new Unicode object. *maxchar* should be the true maximum code point to be placed in the string. As an approximation, it can be rounded up to the nearest value in the sequence 127, 255, 65535, 1114111.

This is the recommended way to allocate a new Unicode object. Objects created using this function are not resizable.

On error, set an exception and return NULL.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyUnicode_FromKindAndData (int kind, const void *buffer, Py_ssize_t size)

Retorna valor: Nova referência. Cria um novo objeto Unicode com o tipo type fornecido (os valores possíveis são PyUnicode_1BYTE_KIND etc., conforme retornado por PyUnicode_KIND()). O buffer deve apontar para um array de unidades com size de 1, 2 ou 4 bytes por caractere, conforme fornecido pelo tipo.

If necessary, the input *buffer* is copied and transformed into the canonical representation. For example, if the *buffer* is a UCS4 string (*PyUnicode_4BYTE_KIND*) and it consists only of codepoints in the UCS1 range, it will be transformed into UCS1 (*PyUnicode_1BYTE_KIND*).

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyUnicode_FromStringAndSize (const char *str, Py_ssize_t size)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object from the char buffer str. The bytes will be interpreted as being UTF-8 encoded. The buffer is copied into the new object. The return value might be a shared object, i.e. modification of the data is not allowed.

This function raises SystemError when:

- size < 0,
- str is NULL and size > 0

Alterado na versão 3.12: str == NULL with size > 0 is not allowed anymore.

PyObject *PyUnicode_FromString (const char *str)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object from a UTF-8 encoded null-terminated char buffer str.

PyObject *PyUnicode_FromFormat (const char *format, ...)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Take a C printf()-style format string and a variable number of arguments, calculate the size of the resulting Python Unicode string and return a string with the values formatted into it. The variable arguments must be C types and must correspond exactly to the format characters in the format ASCII-encoded string.

Um especificador de conversão contém dois ou mais caracteres e tem os seguintes componentes, que devem aparecer nesta ordem:

- 1. O caractere '%', que determina o início do especificador.
- 2. Flags de conversão (opcional), que afetam o resultado de alguns tipos de conversão.
- 3. Minimum field width (optional). If specified as an '*' (asterisk), the actual width is given in the next argument, which must be of type int, and the object to convert comes after the minimum field width and optional precision.
- 4. Precision (optional), given as a '.' (dot) followed by the precision. If specified as '*' (an asterisk), the actual precision is given in the next argument, which must be of type int, and the value to convert comes after the precision.
- 5. Modificador de Comprimento(opcional).
- 6. Tipos de Conversão

Os caracteres flags de conversão são:

Sinalizador	Significado
0	A conversão será preenchida por zeros para valores numéricos.
_	The converted value is left adjusted (overrides the 0 flag if both are given).

The length modifiers for following integer conversions (d, i, o, u, x, or X) specify the type of the argument (int by default):

Modifier	Tipos
1	long or unsigned long
11	long long or unsigned long long
j	intmax_t or uintmax_t
Z	size_t or ssize_t
t	ptrdiff_t

The length modifier 1 for following conversions s or V specify that the type of the argument is const wchar_t*.

The conversion specifiers are:

Con- version Speci- fier	Tipo	Comentário
9	n/d	The literal % character.
d, i	Specified by the length modifier	The decimal representation of a signed C integer.
u	Specified by the length modifier	The decimal representation of an unsigned C integer.
0	Specified by the length modifier	The octal representation of an unsigned C integer.
х	Specified by the length modifier	The hexadecimal representation of an unsigned C integer (lowercase).
X	Specified by the length modifier	The hexadecimal representation of an unsigned C integer (uppercase).
C	int	A single character.
S	<pre>const char* or const wchar_t*</pre>	Uma matriz de caracteres C com terminação nula.
р	const void*	The hex representation of a C pointer. Mostly equivalent to printf("%p") except that it is guaranteed to start with the literal 0x regardless of what the platform's printf yields.
A	PyObject*	The result of calling ascii().
U	PyObject*	A Unicode object.
V	PyObject*,	A Unicode object (which may be NULL) and a null-terminated C cha-
	<pre>const char* or const wchar_t*</pre>	racter array as a second parameter (which will be used, if the first parameter is NULL).
S	PyObject*	The result of calling PyObject_Str().
R	PyObject*	The result of calling PyObject_Repr().
T	PyObject*	Get the fully qualified name of an object type; call PyType_GetFullyQualifiedName().
#T	PyObject*	Similar to ${\tt T}$ format, but use a colon (:) as separator between the module name and the qualified name.
N	PyTypeObject*	Get the fully qualified name of a type; call PyType_GetFullyQualifiedName().
#N	PyTypeObject*	Similar to ${\tt N}$ format, but use a colon (:) as separator between the module name and the qualified name.

1 Nota

The width formatter unit is number of characters rather than bytes. The precision formatter unit is number of bytes or wchar_t items (if the length modifier 1 is used) for "%s" and "%V" (if the PyObject* argument is NULL), and a number of characters for "%A", "%U", "%S", "%R" and "%V" (if the PyObject* argument is not NULL).

1 Nota

Unlike to C printf() the 0 flag has effect even when a precision is given for integer conversions (d, i, u, o, x, or X).

Alterado na versão 3.2: Suporte adicionado para "%11d" e "%11u".

Alterado na versão 3.3: Support for "%li", "%lli" and "%zi" added.

Alterado na versão 3.4: Support width and precision formatter for "%s", "%A", "%U", "%V", "%S", "%R"

added.

Alterado na versão 3.12: Support for conversion specifiers \circ and x. Support for length modifiers j and t. Length modifiers are now applied to all integer conversions. Length modifier 1 is now applied to conversion specifiers s and v. Support for variable width and precision s. Support for flag s.

An unrecognized format character now sets a SystemError. In previous versions it caused all the rest of the format string to be copied as-is to the result string, and any extra arguments discarded.

Alterado na versão 3.13: Support for %T, %#T, %N and %#N formats added.

PyObject *PyUnicode_FromFormatV (const char *format, va_list vargs)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Identical to <code>PyUnicode_FromFormat()</code> except that it takes exactly two arguments.

PyObject *PyUnicode_FromObject (PyObject *obj)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Copy an instance of a Unicode subtype to a new true Unicode object if necessary. If obj is already a true Unicode object (not a subtype), return a new strong reference to the object.

Objects other than Unicode or its subtypes will cause a TypeError.

PyObject *PyUnicode_FromEncodedObject (PyObject *obj, const char *encoding, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Decode an encoded object obj to a Unicode object.

bytes, bytearray and other *bytes-like objects* are decoded according to the given *encoding* and using the error handling defined by *errors*. Both can be NULL to have the interface use the default values (see *Built-in Codecs* for details).

All other objects, including Unicode objects, cause a TypeError to be set.

The API returns NULL if there was an error. The caller is responsible for decref'ing the returned objects.

const char *PyUnicode_GetDefaultEncoding (void)

Parte da ABI Estável. Return the name of the default string encoding, "utf-8". See sys. getdefaultencoding().

The returned string does not need to be freed, and is valid until interpreter shutdown.

Py_ssize_t PyUnicode_GetLength (PyObject *unicode)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Return the length of the Unicode object, in code points.

On error, set an exception and return -1.

Adicionado na versão 3.3.

```
Py_ssize_t PyUnicode_CopyCharacters (PyObject *to, Py_ssize_t to_start, PyObject *from, Py_ssize_t from_start, Py_ssize_t how_many)
```

Copy characters from one Unicode object into another. This function performs character conversion when necessary and falls back to memcpy () if possible. Returns -1 and sets an exception on error, otherwise returns the number of copied characters.

Adicionado na versão 3.3.

```
Py_ssize_t PyUnicode_Fill (PyObject *unicode, Py_ssize_t start, Py_ssize_t length, Py_UCS4 fill_char)
```

Fill a string with a character: write fill_char into unicode[start:start+length].

Fail if *fill_char* is bigger than the string maximum character, or if the string has more than 1 reference.

Return the number of written character, or return -1 and raise an exception on error.

Adicionado na versão 3.3.

```
int PyUnicode_WriteChar (PyObject *unicode, Py_ssize_t index, Py_UCS4 character)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Write a character to a string. The string must have been created through <code>PyUnicode_New()</code>. Since Unicode strings are supposed to be immutable, the string must not be shared, or have been hashed yet.

This function checks that *unicode* is a Unicode object, that the index is not out of bounds, and that the object can be modified safely (i.e. that it its reference count is one).

Return 0 on success, -1 on error with an exception set.

Adicionado na versão 3.3.

Py_UCS4 PyUnicode_ReadChar (PyObject *unicode, Py_ssize_t index)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Read a character from a string. This function checks that unicode is a Unicode object and the index is not out of bounds, in contrast to PyUnicode_READ_CHAR(), which performs no error checking.

Return character on success, -1 on error with an exception set.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyUnicode_Substring (PyObject *unicode, Py_ssize_t start, Py_ssize_t end)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Return a substring of unicode, from character index start (included) to character index end (excluded). Negative indices are not supported. On error, set an exception and return NULL.

Adicionado na versão 3.3.

Py_UCS4 *PyUnicode_AsUCS4 (PyObject *unicode, Py_UCS4 *buffer, Py_ssize_t buflen, int copy_null)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Copy the string unicode into a UCS4 buffer, including a null character, if copy_null is set. Returns NULL and sets an exception on error (in particular, a SystemError if buflen is smaller than the length of unicode). buffer is returned on success.

Adicionado na versão 3.3.

Py_UCS4 *PyUnicode_AsUCS4Copy (PyObject *unicode)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Copy the string unicode into a new UCS4 buffer that is allocated using <code>PyMem_Malloc()</code>. If this fails, <code>NULL</code> is returned with a <code>MemoryError</code> set. The returned buffer always has an extra null code point appended.

Adicionado na versão 3.3.

Locale Encoding

The current locale encoding can be used to decode text from the operating system.

PyObject *PyUnicode_DecodeLocaleAndSize (const char *str, Py_ssize_t length, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Decode a string from UTF-8 on Android and VxWorks, or from the current locale encoding on other platforms. The supported error handlers are "strict" and "surrogateescape" (PEP 383). The decoder uses "strict" error handler if errors is NULL. str must end with a null character but cannot contain embedded null characters.

Use PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize() to decode a string from the filesystem encoding and error handler.

This function ignores the Python UTF-8 Mode.

→ Ver também

The Py_DecodeLocale() function.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.7: The function now also uses the current locale encoding for the surrogateescape error handler, except on Android. Previously, <code>Py_DecodeLocale()</code> was used for the surrogateescape, and the current locale encoding was used for strict.

PyObject *PyUnicode_DecodeLocale (const char *str, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Similar to PyUnicode_DecodeLocaleAndSize(), but compute the string length using strlen().

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyUnicode_EncodeLocale (PyObject *unicode, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Encode a Unicode object to UTF-8 on Android and VxWorks, or to the current locale encoding on other platforms. The supported error handlers are "strict" and "surrogateescape" (PEP 383). The encoder uses "strict" error handler if errors is NULL. Return a bytes object. unicode cannot contain embedded null characters.

Use PyUnicode_EncodeFSDefault () to encode a string to the filesystem encoding and error handler.

This function ignores the Python UTF-8 Mode.

→ Ver também

The Py_EncodeLocale() function.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.7: The function now also uses the current locale encoding for the surrogateescape error handler, except on Android. Previously, <code>Py_EncodeLocale()</code> was used for the surrogateescape, and the current locale encoding was used for strict.

File System Encoding

Functions encoding to and decoding from the filesystem encoding and error handler (PEP 383 and PEP 529).

To encode file names to bytes during argument parsing, the "O&" converter should be used, passing PyUnicode_FSConverter() as the conversion function:

int PyUnicode_FSConverter (PyObject *obj, void *result)

Parte da ABI Estável. PyArg_Parse* converter: encode str objects – obtained directly or through the os. PathLike interface – to bytes using PyUnicode_EncodeFSDefault(); bytes objects are output as-is. result must be an address of a C variable of type PyObject* (or PyBytesObject*). On success, set the variable to a new strong reference to a bytes object which must be released when it is no longer used and return a non-zero value (Py_CLEANUP_SUPPORTED). Embedded null bytes are not allowed in the result. On failure, return 0 with an exception set.

If *obj* is NULL, the function releases a strong reference stored in the variable referred by *result* and returns 1.

Adicionado na versão 3.1.

Alterado na versão 3.6: Aceita um objeto caminho ou similar.

To decode file names to str during argument parsing, the "O&" converter should be used, passing PyUnicode_FSDecoder() as the conversion function:

int PyUnicode_FSDecoder (PyObject *obj, void *result)

Parte da ABI Estável. PyArg_Parse* converter: decode bytes objects – obtained either directly or indirectly through the os.PathLike interface – to str using PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize(); str objects are output as-is. result must be an address of a C variable of type PyObject* (or PyUnicodeObject*). On success, set the variable to a new strong reference to a Unicode object which must be released when it is no longer used and return a non-zero value (Py_CLEANUP_SUPPORTED). Embedded null characters are not allowed in the result. On failure, return 0 with an exception set.

If *obj* is NULL, release the strong reference to the object referred to by *result* and return 1.

Adicionado na versão 3.2.

Alterado na versão 3.6: Aceita um objeto caminho ou similar.

PyObject *PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize (const char *str, Py_ssize_t size)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Decode a string from the filesystem encoding and error handler.

If you need to decode a string from the current locale encoding, use PyUnicode_DecodeLocaleAndSize().

→ Ver também

The Py_DecodeLocale() function.

Alterado na versão 3.6: The *filesystem error handler* is now used.

PyObject *PyUnicode_DecodeFSDefault (const char *str)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Decode a null-terminated string from the filesystem encoding and error handler.

If the string length is known, use PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize().

Alterado na versão 3.6: The filesystem error handler is now used.

PyObject *PyUnicode_EncodeFSDefault (PyObject *unicode)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Encode a Unicode object to the filesystem encoding and error handler, and return bytes. Note that the resulting bytes object can contain null bytes.

If you need to encode a string to the current locale encoding, use PyUnicode_EncodeLocale().

→ Ver também

The Py_EncodeLocale() function.

Adicionado na versão 3.2.

Alterado na versão 3.6: The *filesystem error handler* is now used.

wchar t Support

wchar_t support for platforms which support it:

PyObject *PyUnicode_FromWideChar (const wchar_t *wstr, Py_ssize_t size)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object from the wchar_t buffer wstr of the given size. Passing -1 as the size indicates that the function must itself compute the length, using wcslen(). Return NULL on failure.

Py_ssize_t PyUnicode_AsWideChar (PyObject *unicode, wchar_t *wstr, Py_ssize_t size)

Parte da ABI Estável. Copy the Unicode object contents into the wchar_t buffer wstr. At most size wchar_t characters are copied (excluding a possibly trailing null termination character). Return the number of wchar_t characters copied or -1 in case of an error.

When *wstr* is NULL, instead return the *size* that would be required to store all of *unicode* including a terminating null.

Note that the resulting wchar_t* string may or may not be null-terminated. It is the responsibility of the caller to make sure that the wchar_t* string is null-terminated in case this is required by the application. Also, note that the wchar_t* string might contain null characters, which would cause the string to be truncated when used with most C functions.

wchar_t *PyUnicode_AsWideCharString(PyObject *unicode, Py_ssize_t *size)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Convert the Unicode object to a wide character string. The output string always ends with a null character. If size is not NULL, write the number of wide characters (excluding the trailing null termination character) into *size. Note that the resulting wchar_t string might contain null

characters, which would cause the string to be truncated when used with most C functions. If *size* is NULL and the wchar_t* string contains null characters a ValueError is raised.

Returns a buffer allocated by <code>PyMem_New</code> (use <code>PyMem_Free()</code> to free it) on success. On error, returns <code>NULL</code> and *size is undefined. Raises a <code>MemoryError</code> if memory allocation is failed.

Adicionado na versão 3.2.

Alterado na versão 3.7: Raises a ValueError if size is NULL and the wchar_t * string contains null characters.

Built-in Codecs

Python provides a set of built-in codecs which are written in C for speed. All of these codecs are directly usable via the following functions.

Many of the following APIs take two arguments encoding and errors, and they have the same semantics as the ones of the built-in str() string object constructor.

Setting encoding to NULL causes the default encoding to be used which is UTF-8. The file system calls should use <code>PyUnicode_FSConverter()</code> for encoding file names. This uses the *filesystem encoding and error handler* internally.

Error handling is set by errors which may also be set to NULL meaning to use the default handling defined for the codec. Default error handling for all built-in codecs is "strict" (ValueError is raised).

The codecs all use a similar interface. Only deviations from the following generic ones are documented for simplicity.

Generic Codecs

These are the generic codec APIs:

PyObject *PyUnicode_Decode (const char *str, Py_ssize_t size, const char *encoding, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object by decoding size bytes of the encoded string str. encoding and errors have the same meaning as the parameters of the same name in the str() built-in function. The codec to be used is looked up using the Python codec registry. Return NULL if an exception was raised by the codec.

PyObject *PyUnicode_AsEncodedString (PyObject *unicode, const char *encoding, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Encode a Unicode object and return the result as Python bytes object. encoding and errors have the same meaning as the parameters of the same name in the Unicode encode() method. The codec to be used is looked up using the Python codec registry. Return NULL if an exception was raised by the codec.

UTF-8 Codecs

These are the UTF-8 codec APIs:

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF8 (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object by decoding *size* bytes of the UTF-8 encoded string *str*. Return NULL if an exception was raised by the codec.

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF8Stateful (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors, Py_ssize_t *consumed)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. If consumed is NULL, behave like PyUnicode_DecodeUTF8(). If consumed is not NULL, trailing incomplete UTF-8 byte sequences will not be treated as an error. Those bytes will not be decoded and the number of bytes that have been decoded will be stored in consumed.

PyObject *PyUnicode_AsUTF8String (PyObject *unicode)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Encode a Unicode object using UTF-8 and return the result as Python bytes object. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

The function fails if the string contains surrogate code points (U+D800 - U+DFFF).

```
const char *PyUnicode_AsUTF8AndSize (PyObject *unicode, Py_ssize_t *size)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Return a pointer to the UTF-8 encoding of the Unicode object, and store the size of the encoded representation (in bytes) in size. The size argument can be NULL; in this case no size will be stored. The returned buffer always has an extra null byte appended (not included in size), regardless of whether there are any other null code points.

On error, set an exception, set *size* to -1 (if it's not NULL) and return NULL.

The function fails if the string contains surrogate code points (U+D800 - U+DFFF).

This caches the UTF-8 representation of the string in the Unicode object, and subsequent calls will return a pointer to the same buffer. The caller is not responsible for deallocating the buffer. The buffer is deallocated and pointers to it become invalid when the Unicode object is garbage collected.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.7: The return type is now const char * rather of char *.

Alterado na versão 3.10: This function is a part of the *limited API*.

const char *PyUnicode_AsUTF8 (PyObject *unicode)

As PyUnicode_AsUTF8AndSize(), but does not store the size.



This function does not have any special behavior for null characters embedded within *unicode*. As a result, strings containing null characters will remain in the returned string, which some C functions might interpret as the end of the string, leading to truncation. If truncation is an issue, it is recommended to use <code>PyUnicode_Asutf8AndSize()</code> instead.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.7: The return type is now const char * rather of char *.

UTF-32 Codecs

These are the UTF-32 codec APIs:

PyObject *PyUnicode_DecodeUTF32 (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors, int *byteorder)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Decode *size* bytes from a UTF-32 encoded buffer string and return the corresponding Unicode object. *errors* (if non-NULL) defines the error handling. It defaults to "strict".

If *byteorder* is non-NULL, the decoder starts decoding using the given byte order:

```
*byteorder == -1: little endian
*byteorder == 0: native order
*byteorder == 1: big endian
```

If *byteorder is zero, and the first four bytes of the input data are a byte order mark (BOM), the decoder switches to this byte order and the BOM is not copied into the resulting Unicode string. If *byteorder is -1 or 1, any byte order mark is copied to the output.

After completion, *byteorder is set to the current byte order at the end of input data.

If *byteorder* is NULL, the codec starts in native order mode.

Return NULL if an exception was raised by the codec.

```
PyObject *PyUnicode_DecodeUTF32Stateful (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors, int *byteorder, Py_ssize_t *consumed)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. If consumed is NULL, behave like PyUnicode_DecodeUTF32(). If consumed is not NULL, PyUnicode_DecodeUTF32Stateful() will not

treat trailing incomplete UTF-32 byte sequences (such as a number of bytes not divisible by four) as an error. Those bytes will not be decoded and the number of bytes that have been decoded will be stored in *consumed*.

```
PyObject *PyUnicode_AsUTF32String (PyObject *unicode)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a Python byte string using the UTF-32 encoding in native byte order. The string always starts with a BOM mark. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

UTF-16 Codecs

These are the UTF-16 codec APIs:

```
PyObject *PyUnicode_DecodeUTF16 (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors, int *byteorder)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Decode size bytes from a UTF-16 encoded buffer string and return the corresponding Unicode object. errors (if non-NULL) defines the error handling. It defaults to "strict".

If *byteorder* is non-NULL, the decoder starts decoding using the given byte order:

```
*byteorder == -1: little endian

*byteorder == 0: native order

*byteorder == 1: big endian
```

If *byteorder is zero, and the first two bytes of the input data are a byte order mark (BOM), the decoder switches to this byte order and the BOM is not copied into the resulting Unicode string. If *byteorder is -1 or 1, any byte order mark is copied to the output (where it will result in either a \ufeff or a \ufeffe character).

After completion, *byteorder is set to the current byte order at the end of input data.

If *byteorder* is NULL, the codec starts in native order mode.

Return NULL if an exception was raised by the codec.

```
PyObject *PyUnicode_DecodeUTF16Stateful (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors, int *byteorder, Py_ssize_t *consumed)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. If consumed is NULL, behave like PyUnicode_DecodeUTF16(). If consumed is not NULL, PyUnicode_DecodeUTF16Stateful() will not treat trailing incomplete UTF-16 byte sequences (such as an odd number of bytes or a split surrogate pair) as an error. Those bytes will not be decoded and the number of bytes that have been decoded will be stored in consumed.

```
PyObject *PyUnicode_AsUTF16String (PyObject *unicode)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a Python byte string using the UTF-16 encoding in native byte order. The string always starts with a BOM mark. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

UTF-7 Codecs

These are the UTF-7 codec APIs:

```
PyObject *PyUnicode_DecodeUTF7 (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object by decoding *size* bytes of the UTF-7 encoded string *str*. Return NULL if an exception was raised by the codec.

```
PyObject *PyUnicode_DecodeUTF7Stateful (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors, Py_ssize_t *consumed)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. If consumed is NULL, behave like PyUnicode_DecodeUTF7(). If consumed is not NULL, trailing incomplete UTF-7 base-64 sections will not be treated as an error. Those bytes will not be decoded and the number of bytes that have been decoded will be stored in consumed.

Unicode-Escape Codecs

These are the "Unicode Escape" codec APIs:

PyObject *PyUnicode_DecodeUnicodeEscape (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object by decoding size bytes of the Unicode-Escape encoded string str. Return NULL if an exception was raised by the codec.

PyObject *PyUnicode_AsUnicodeEscapeString (PyObject *unicode)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Encode a Unicode object using Unicode-Escape and return the result as a bytes object. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

Raw-Unicode-Escape Codecs

These are the "Raw Unicode Escape" codec APIs:

PyObject *PyUnicode_DecodeRawUnicodeEscape (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object by decoding size bytes of the Raw-Unicode-Escape encoded string str. Return NULL if an exception was raised by the codec.

PyObject *PyUnicode_AsRawUnicodeEscapeString (PyObject *unicode)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Encode a Unicode object using Raw-Unicode-Escape and return the result as a bytes object. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

Latin-1 Codecs

These are the Latin-1 codec APIs: Latin-1 corresponds to the first 256 Unicode ordinals and only these are accepted by the codecs during encoding.

PyObject *PyUnicode_DecodeLatin1 (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object by decoding *size* bytes of the Latin-1 encoded string *str*. Return NULL if an exception was raised by the codec.

PyObject *PyUnicode_AsLatin1String (PyObject *unicode)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Encode a Unicode object using Latin-1 and return the result as Python bytes object. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

ASCII Codecs

These are the ASCII codec APIs. Only 7-bit ASCII data is accepted. All other codes generate errors.

PyObject *PyUnicode_DecodeASCII (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object by decoding size bytes of the ASCII encoded string str. Return NULL if an exception was raised by the codec.

PyObject *PyUnicode_AsASCIIString (PyObject *unicode)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Encode a Unicode object using ASCII and return the result as Python bytes object. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

Character Map Codecs

This codec is special in that it can be used to implement many different codecs (and this is in fact what was done to obtain most of the standard codecs included in the <code>encodings</code> package). The codec uses mappings to encode and decode characters. The mapping objects provided must support the <code>__getitem__()</code> mapping interface; dictionaries and sequences work well.

These are the mapping codec APIs:

PyObject *PyUnicode_DecodeCharmap (const char *str, Py_ssize_t length, PyObject *mapping, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a Unicode object by decoding *size* bytes of the encoded string *str* using the given *mapping* object. Return NULL if an exception was raised by the codec.

If mapping is NULL, Latin-1 decoding will be applied. Else mapping must map bytes ordinals (integers in the range from 0 to 255) to Unicode strings, integers (which are then interpreted as Unicode ordinals) or None. Unmapped data bytes – ones which cause a LookupError, as well as ones which get mapped to None, 0xFFFE or '\ufffe', are treated as undefined mappings and cause an error.

PyObject *PyUnicode_AsCharmapString (PyObject *unicode, PyObject *mapping)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Encode a Unicode object using the given mapping object and return the result as a bytes object. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

The *mapping* object must map Unicode ordinal integers to bytes objects, integers in the range from 0 to 255 or None. Unmapped character ordinals (ones which cause a LookupError) as well as mapped to None are treated as "undefined mapping" and cause an error.

The following codec API is special in that maps Unicode to Unicode.

PyObject *PyUnicode_Translate (PyObject *unicode, PyObject *table, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Translate a string by applying a character mapping table to it and return the resulting Unicode object. Return NULL if an exception was raised by the codec.

The mapping table must map Unicode ordinal integers to Unicode ordinal integers or None (causing deletion of the character).

Mapping tables need only provide the __getitem__() interface; dictionaries and sequences work well. Unmapped character ordinals (ones which cause a LookupError) are left untouched and are copied as-is.

errors has the usual meaning for codecs. It may be NULL which indicates to use the default error handling.

MBCS codecs for Windows

These are the MBCS codec APIs. They are currently only available on Windows and use the Win32 MBCS converters to implement the conversions. Note that MBCS (or DBCS) is a class of encodings, not just one. The target encoding is defined by the user settings on the machine running the codec.

PyObject *PyUnicode_DecodeMBCS (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Create a Unicode object by decoding size bytes of the MBCS encoded string str. Return NULL if an exception was raised by the codec.

PyObject *PyUnicode_DecodeMBCSStateful (const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors, Py_ssize_t *consumed)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. If consumed is NULL, behave like PyUnicode_DecodeMBCS(). If consumed is not NULL, PyUnicode_DecodeMBCSStateful() will not decode trailing lead byte and the number of bytes that have been decoded will be stored in consumed.

PyObject *PyUnicode_DecodeCodePageStateful (int code_page, const char *str, Py_ssize_t size, const char *errors, Py_ssize_t *consumed)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Similar to PyUnicode_DecodeMBCSStateful(), except uses the code page specified by code_page.

PyObject *PyUnicode_AsMBCSString (PyObject *unicode)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Encode a Unicode object using MBCS and return the result as Python bytes object. Error handling is "strict". Return NULL if an exception was raised by the codec.

PyObject *PyUnicode_EncodeCodePage (int code_page, PyObject *unicode, const char *errors)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável on Windows desde a versão 3.7. Encode the Unicode object using the specified code page and return a Python bytes object. Return NULL if an exception was raised by the codec. Use CP_ACP code page to get the MBCS encoder.

Adicionado na versão 3.3.

Methods & Slots

Methods and Slot Functions

The following APIs are capable of handling Unicode objects and strings on input (we refer to them as strings in the descriptions) and return Unicode objects or integers as appropriate.

They all return NULL or −1 if an exception occurs.

```
PyObject *PyUnicode_Concat (PyObject *left, PyObject *right)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Concat two strings giving a new Unicode string.

```
PyObject *PyUnicode_Split (PyObject *unicode, PyObject *sep, Py_ssize_t maxsplit)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Split a string giving a list of Unicode strings. If sep is NULL, splitting will be done at all whitespace substrings. Otherwise, splits occur at the given separator. At most maxsplit splits will be done. If negative, no limit is set. Separators are not included in the resulting list.

On error, return NULL with an exception set.

```
Equivalent to str.split().
```

```
PyObject *PyUnicode_RSplit (PyObject *unicode, PyObject *sep, Py_ssize_t maxsplit)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Similar to PyUnicode_Split(), but splitting will be done beginning at the end of the string.

On error, return NULL with an exception set.

```
Equivalent to str.rsplit().
```

PyObject *PyUnicode_Splitlines (PyObject *unicode, int keepends)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Split a Unicode string at line breaks, returning a list of Unicode strings. CRLF is considered to be one line break. If keepends is 0, the Line break characters are not included in the resulting strings.

```
PyObject *PyUnicode_Partition (PyObject *unicode, PyObject *sep)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Split a Unicode string at the first occurrence of *sep*, and return a 3-tuple containing the part before the separator, the separator itself, and the part after the separator. If the separator is not found, return a 3-tuple containing the string itself, followed by two empty strings.

sep must not be empty.

On error, return NULL with an exception set.

```
Equivalent to str.partition().
```

```
PyObject *PyUnicode_RPartition (PyObject *unicode, PyObject *sep)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Similar to PyUnicode_Partition(), but split a Unicode string at the last occurrence of sep. If the separator is not found, return a 3-tuple containing two empty strings, followed by the string itself.

sep must not be empty.

On error, return NULL with an exception set.

```
Equivalent to str.rpartition().
```

```
PyObject *PyUnicode_Join (PyObject *separator, PyObject *seq)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Join a sequence of strings using the given separator and return the resulting Unicode string.

Py_ssize_t PyUnicode_Tailmatch (PyObject *unicode, PyObject *substr, Py_ssize_t start, Py_ssize_t end, int direction)

Parte da ABI Estável. Return 1 if substr matches unicode [start:end] at the given tail end (direction == -1 means to do a prefix match, direction == 1 a suffix match), 0 otherwise. Return -1 if an error occurred.

Py_ssize_t PyUnicode_Find (PyObject *unicode, PyObject *substr, Py_ssize_t start, Py_ssize_t end, int direction)

Parte da ABI Estável. Return the first position of substr in unicode [start:end] using the given direction (direction == 1 means to do a forward search, direction == -1 a backward search). The return value is the index of the first match; a value of -1 indicates that no match was found, and -2 indicates that an error occurred and an exception has been set.

Py_ssize_t PyUnicode_FindChar (PyObject *unicode, Py_UCS4 ch, Py_ssize_t start, Py_ssize_t end, int direction)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Return the first position of the character ch in unicode[start:end] using the given direction (direction == 1 means to do a forward search, direction == -1 a backward search). The return value is the index of the first match; a value of -1 indicates that no match was found, and -2 indicates that an error occurred and an exception has been set.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.7: start and end are now adjusted to behave like unicode[start:end].

Py_ssize_t PyUnicode_Count (PyObject *unicode, PyObject *substr, Py_ssize_t start, Py_ssize_t end)

Parte da ABI Estável. Return the number of non-overlapping occurrences of substr in unicode[start:end]. Return -1 if an error occurred.

PyObject *PyUnicode_Replace (PyObject *unicode, PyObject *substr, PyObject *replstr, Py_ssize_t maxcount)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Replace at most maxcount occurrences of substr in unicode with replstr and return the resulting Unicode object. maxcount == -1 means replace all occurrences.

int PyUnicode_Compare (PyObject *left, PyObject *right)

Parte da ABI Estável. Compare two strings and return -1, 0, 1 for less than, equal, and greater than, respectively.

This function returns -1 upon failure, so one should call PyErr_Occurred() to check for errors.

int PyUnicode_EqualToUTF8AndSize (PyObject *unicode, const char *string, Py_ssize_t size)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Compare a Unicode object with a char buffer which is interpreted as being UTF-8 or ASCII encoded and return true (1) if they are equal, or false (0) otherwise. If the Unicode object contains surrogate code points (U+D800 - U+DFFF) or the C string is not valid UTF-8, false (0) is returned.

This function does not raise exceptions.

Adicionado na versão 3.13.

int PyUnicode_EqualToUTF8 (PyObject *unicode, const char *string)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Similar to PyUnicode_EqualToUTF8AndSize(), but compute string length using strlen(). If the Unicode object contains null characters, false (0) is returned.

Adicionado na versão 3.13.

int PyUnicode_CompareWithASCIIString (PyObject *unicode, const char *string)

Parte da ABI Estável. Compare a Unicode object, unicode, with string and return -1, 0, 1 for less than, equal, and greater than, respectively. It is best to pass only ASCII-encoded strings, but the function interprets the input string as ISO-8859-1 if it contains non-ASCII characters.

This function does not raise exceptions.

PyObject *PyUnicode RichCompare (PyObject *left, PyObject *right, int op)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Rich compare two Unicode strings and return one of the following:

• NULL in case an exception was raised

- Py_True or Py_False for successful comparisons
- Py_NotImplemented in case the type combination is unknown

Possible values for op are Py_GT, Py_GE, Py_EQ, Py_NE, Py_LT, and Py_LE.

PyObject *PyUnicode_Format (PyObject *format, PyObject *args)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Return a new string object from format and args; this is analogous to format % args.

int PyUnicode Contains (PyObject *unicode, PyObject *substr)

Parte da ABI Estável. Check whether substr is contained in unicode and return true or false accordingly.

substr has to coerce to a one element Unicode string. -1 is returned if there was an error.

void PyUnicode_InternInPlace (PyObject **p_unicode)

Parte da ABI Estável. Intern the argument *p_unicode in place. The argument must be the address of a pointer variable pointing to a Python Unicode string object. If there is an existing interned string that is the same as *p_unicode, it sets *p_unicode to it (releasing the reference to the old string object and creating a new strong reference to the interned string object), otherwise it leaves *p_unicode alone and interns it.

(Clarification: even though there is a lot of talk about references, think of this function as reference-neutral. You must own the object you pass in; after the call you no longer own the passed-in reference, but you newly own the result.)

This function never raises an exception. On error, it leaves its argument unchanged without interning it.

Instances of subclasses of str may not be interned, that is, <code>PyUnicode_CheckExact(*p_unicode)</code> must be true. If it is not, then – as with any other error – the argument is left unchanged.

Note that interned strings are not "immortal". You must keep a reference to the result to benefit from interning.

PyObject *PyUnicode_InternFromString (const char *str)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. A combination of PyUnicode_FromString() and PyUnicode_InternInPlace(), meant for statically allocated strings.

Return a new ("owned") reference to either a new Unicode string object that has been interned, or an earlier interned string object with the same value.

Python may keep a reference to the result, or make it *immortal*, preventing it from being garbage-collected promptly. For interning an unbounded number of different strings, such as ones coming from user input, prefer calling <code>PyUnicode_FromString()</code> and <code>PyUnicode_InternInPlace()</code> directly.

Detalhes da implementação do CPython: Strings interned this way are made immortal.

8.3.4 Objeto tupla

type PyTupleObject

Este subtipo de *PyObject* representa um objeto tupla em Python.

PyTypeObject PyTuple_Type

Parte da ABI Estável. Esta instância de PyTypeObject representa o tipo tupla de Python; é o mesmo objeto que tuple na camada Python.

int PyTuple_Check (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p é um objeto tupla ou uma instância de um subtipo do tipo tupla. Esta função sempre tem sucesso.

int PyTuple_CheckExact (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p é um objeto tupla, mas não uma instância de um subtipo do tipo tupla. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyTuple_New (Py_ssize_t len)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto tupla de tamanho len, ou NULL com uma exceção definida em caso de falha.

PyObject *PyTuple_Pack (Py_ssize_t n, ...)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto tupla de tamanho n, ou <code>NULL</code> com uma exceção em caso de falha. Os valores da tupla são inicializados para os n argumentos C subsequentes apontando para objetos Python. `PyTuple_Pack(2, a, b) é equivalente a <code>Py_BuildValue("(00)", a, b)</code>.

Py_ssize_t PyTuple_Size (PyObject *p)

Parte da ABI Estável. Pega um ponteiro para um objeto tupla e retorna o tamanho dessa tupla. No erro, retorna −1 e com uma exceção definida.

Py_ssize_t PyTuple_GET_SIZE (PyObject *p)

Como PyTuple_Size (), mas sem verificação de erro.

PyObject *PyTuple_GetItem (PyObject *p, Py_ssize_t pos)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Retorna o objeto na posição pos na tupla apontada por p. Se pos estiver fora dos limites, retorna NULL e define uma exceção IndexError.

A referência retornada é emprestada da tupla p (ou seja: ela só é válida enquanto você mantém uma referência a p). Para obter uma referência forte, use $Py_NewRef(PyTuple_GetItem(...))$ ou $PySequence_GetItem()$.

PyObject *PyTuple_GET_ITEM (PyObject *p, Py_ssize_t pos)

Retorna valor: Referência emprestada. Como PyTuple_GetItem(), mas faz nenhuma verificação de seus argumentos.

PyObject *PyTuple_GetSlice (PyObject *p, Py_ssize_t low, Py_ssize_t high)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna a fatia da tupla apontada por *p* entre *low* e *high*, ou NULL com uma exceção definida em caso de falha.

Isso é o equivalente da expressão Python p[low:high]. A indexação do final da tupla não é suportada.

int PyTuple_SetItem (PyObject *p, Py_ssize_t pos, PyObject *o)

Parte da ABI Estável. Insere uma referência ao objeto *o* na posição *pos* da tupla apontada por *p*. Retorna 0 em caso de sucesso. Se *pos* estiver fora dos limites, retorne −1 e define uma exceção IndexError.

1 Nota

Esta função "rouba" uma referência a o e descarta uma referência a um item já na tupla na posição afetada.

void PyTuple_SET_ITEM (PyObject *p, Py_ssize_t pos, PyObject *o)

Como PyTuple_SetItem(), mas não verifica erros e deve apenas ser usado para preencher novas tuplas.

A verificação de limites é realizada como uma asserção se o Python for construído em modo de depuração ou com asserções.

1 Nota

Esta função "rouba" uma referência para o e, ao contrário de $PyTuple_SetItem()$, não descarta uma referência para nenhum item que esteja sendo substituído; qualquer referência na tupla na posição pos será perdida.

int _PyTuple_Resize (PyObject **p, Py_ssize_t newsize)

Pode ser usado para redimensionar uma tupla. *newsize* será o novo comprimento da tupla. Como as tuplas são *supostamente* imutáveis, isso só deve ser usado se houver apenas uma referência ao objeto. *Não* use isto se a tupla já for conhecida por alguma outra parte do código. A tupla sempre aumentará ou diminuirá no final. Pense nisso como destruir a tupla antiga e criar uma nova, mas com mais eficiência. Retorna 0 em caso de sucesso. O código do cliente nunca deve presumir que o valor resultante de *p será o mesmo de antes de chamar esta função. Se o objeto referenciado por *p for substituído, o *p original será destruído. Em caso de falha, retorna -1 e define *p para NULL, e levanta MemoryError ou SystemError.

8.3.5 Objetos sequência de estrutura

Objetos sequência de estrutura são o equivalente em C dos objetos namedtuple(), ou seja, uma sequência cujos itens também podem ser acessados por meio de atributos. Para criar uma sequência de estrutura, você primeiro precisa criar um tipo de sequência de estrutura específico.

PyTypeObject *PyStructSequence_NewType (PyStructSequence_Desc *desc)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um novo tipo de sequência de estrutura a partir dos dados em desc, descrito abaixo. Instâncias do tipo resultante podem ser criadas com PyStructSequence_New().

Retorna NULL com uma exceção definida em caso de falha.

void PyStructSequence_InitType (PyTypeObject *type, PyStructSequence_Desc *desc)

Inicializa um tipo de sequência de estrutura type de desc no lugar.

int PyStructSequence_InitType2 (PyTypeObject *type, PyStructSequence_Desc *desc)

Como $PyStructSequence_InitType()$, mas retorna 0 em caso de sucesso e -1 com uma exceção definida em caso de falha.

Adicionado na versão 3.4.

type PyStructSequence_Desc

Parte da ABI Estável (incluindo todos os membros). Contém as metainformações de um tipo de sequência de estrutura a ser criado.

const char *name

Nome totalmente qualificado do tipo; codificado em UTF-8 terminado em nulo. O nome deve conter o nome do módulo.

const char *doc

Ponteiro para docstring para o tipo ou NULL para omitir

PyStructSequence_Field *fields

Ponteiro para um vetor terminado em NULL com nomes de campos do novo tipo

int n_in_sequence

Número de campos visíveis para o lado Python (se usado como tupla)

type PyStructSequence_Field

Parte da ABI Estável (incluindo todos os membros). Descreve um campo de uma sequência de estrutura. Como uma sequência de estrutura é modelada como uma tupla, todos os campos são digitados como PyObject*. O índice no vetor fields do PyStructSequence_Desc determina qual campo da sequência de estrutura é descrito.

const char *name

Nome do campo ou NULL para terminar a lista de campos nomeados; definida para PyStructSequence_UnnamedField para deixar sem nome.

const char *doc

Campo docstring ou NULL para omitir.

$const\ char\ *const\ \textbf{PyStructSequence_UnnamedField}$

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Valor especial para um nome de campo para deixá-lo sem nome.

Alterado na versão 3.9: O tipo foi alterado de char *.

PyObject *PyStructSequence_New (PyTypeObject *type)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um instância de type, que deve ser criada com PyStructSequence_NewType().

Retorna NULL com uma exceção definida em caso de falha.

PyObject *PyStructSequence_GetItem (PyObject *p, Py_ssize_t pos)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Retorna o objeto na posição pos na sequência de estrutura apontada por p.

A verificação de limites é realizada como uma asserção se o Python for construído em modo de depuração ou com asserções.

PyObject *PyStructSequence_GET_ITEM (PyObject *p, Py_ssize_t pos)

Retorna valor: Referência emprestada. Apelido para PyStructSequence_GetItem().

Alterado na versão 3.13: Agora implementada como um apelido para PyStructSequence_GetItem().

void PyStructSequence_SetItem (PyObject *p, Py_ssize_t pos, PyObject *o)

Parte da ABI Estável. Define o campo no índice *pos* da sequência de estrutura p para o valor o. Como $PyTuple_SET_ITEM()$, isto só deve ser usado para preencher novas instâncias.

A verificação de limites é realizada como uma asserção se o Python for construído em modo de depuração ou com asserções.

1 Nota

Esta função "rouba" uma referência a o.

void PyStructSequence_SET_ITEM(PyObject *p, Py_ssize_t *pos, PyObject *o)

Apelido para PyStructSequence_SetItem().

Alterado na versão 3.13: Agora implementada como um apelido para PyStructSequence_SetItem().

8.3.6 Objeto List

type PyListObject

Este subtipo de PyObject representa um objeto de lista Python.

PyTypeObject PyList_Type

Parte da ABI Estável. Esta instância de PyTypeObject representa o tipo de lista Python. Este é o mesmo objeto que list na camada Python.

int PyList_Check (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p é um objeto lista ou uma instância de um subtipo do tipo lista. Esta função sempre tem sucesso.

int PyList_CheckExact (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p é um objeto lista, mas não uma instância de um subtipo do tipo lista. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyList_New (Py_ssize_t len)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna uma nova lista de comprimento len em caso de sucesso, ou NULL em caso de falha.

1 Nota

Se *len* for maior que zero, os itens do objeto da lista retornada são definidos como NULL. Portanto, você não pode usar funções API abstratas, como <code>PySequence_SetItem()</code> ou expor o objeto ao código Python antes de definir todos os itens para um objeto real com <code>PyList_SetItem()</code> ou <code>PyList_SET_ITEM()</code>. As seguintes APIs são seguras desde que antes as listas tenham sido inicializadas: <code>PyList_SetItem()</code> e <code>PyList_SET_ITEM()</code>.

Py_ssize_t PyList_Size (PyObject *list)

Parte da ABI Estável. Retorna o comprimento do objeto de lista em list; isto é equivalente a len (list) em um objeto lista.

Py_ssize_t PyList_GET_SIZE (PyObject *list)

Similar a PyList_Size (), mas sem verificação de erro.

PyObject *PyList_GetItemRef (PyObject *list, Py_ssize_t index)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Retorna o objeto na posição index na lista apontada por list. A posição deve ser não negativa; não há suporte à indexação do final da lista. Se index estiver fora dos limites (<0 or >=len(list)), retorna NULL e levanta uma exceção IndexError.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyList_GetItem (PyObject *list, Py_ssize_t index)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Como PyList_GetItemRef(), mas retorna uma referência emprestada em vez de uma referência forte.

PyObject *PyList_GET_ITEM (PyObject *list, Py_ssize_t i)

Retorna valor: Referência emprestada. Similar a PyList_GetItem(), mas sem verificação de erro.

int PyList_SetItem(PyObject *list, Py_ssize_t index, PyObject *item)

Parte da ABI Estável. Define o item no índice *index* na lista como *item*. Retorna 0 em caso de sucesso. Se *index* estiver fora dos limites, retorna -1 e levanta uma exceção IndexError.

1 Nota

Esta função "rouba" uma referência para o *item* e descarta uma referência para um item já presente na lista na posição afetada.

void PyList_SET_ITEM (PyObject *list, Py_ssize_t i, PyObject *o)

Forma macro de <code>PyList_SetItem()</code> sem verificação de erro. Este é normalmente usado apenas para preencher novas listas onde não há conteúdo anterior.

A verificação de limites é realizada como uma asserção se o Python for construído em modo de depuração ou com asserções.

1 Nota

Esta macro "rouba" uma referência para o *item* e, ao contrário de <code>PyList_SetItem()</code>, <code>não</code> descarta uma referência para nenhum item que esteja sendo substituído; qualquer referência em *list* será perdida.

int PyList_Insert (PyObject *list, Py_ssize_t index, PyObject *item)

Parte da ABI Estável. Insere o item *item* na lista *list* na frente do índice *index*. Retorna 0 se for bem-sucedido; retorna −1 e levanta uma exceção se malsucedido. Análogo a list.insert (index, item).

int PyList_Append (PyObject *list, PyObject *item)

Parte da ABI Estável. Adiciona o item *item* ao final da lista *list*. Retorna 0 se for bem-sucedido; retorna -1 e levanta uma exceção se malsucedido. Análogo a list.insert (index, item).

PyObject *PyList_GetSlice (PyObject *list, Py_ssize_t low, Py_ssize_t high)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna uma lista dos objetos em list contendo os objetos entre low e alto. Retorne NULL e levanta uma exceção se malsucedido. Análogo a list [low:high]. Não há suporte à indexação do final da lista.

int PyList_SetSlice (PyObject *list, Py_ssize_t low, Py_ssize_t high, PyObject *itemlist)

Parte da ABI Estável. Define a fatia de list entre low e high para o conteúdo de itemlist. Análogo a list[low:high] = itemlist. itemlist pode ser NULL, indicando a atribuição de uma lista vazia (exclusão de fatia). Retorna 0 em caso de sucesso, -1 em caso de falha. Não há suporte à indexação do final da lista.

int PyList_Extend (*PyObject* *list, *PyObject* *iterable)

Estende *list* com o conteúdo de *iterable*. Isto é o mesmo que PyList_SetSlice(list, PY_SSIZE_T_MAX, PY_SSIZE_T_MAX, iterable) e análogo a list.extend(iterable) ou list += iterable.

Levanta uma exceção e retorna -1 se list não for um objeto list. Retorna 0 em caso de sucesso.

Adicionado na versão 3.13.

int PyList Clear (PyObject *list)

Remove todos os itens da *lista*. Isto é o mesmo que PyList_SetSlice(list, 0, PY_SSIZE_T_MAX, NULL) e análogo a list.clear() ou del list[:].

Levanta uma exceção e retorna -1 se list não for um objeto list. Retorna 0 em caso de sucesso.

Adicionado na versão 3.13.

int PyList_Sort (PyObject *list)

Parte da ABI Estável. Ordena os itens de list no mesmo lugar. Retorna 0 em caso de sucesso, e -1 em caso de falha. Isso é o equivalente de list.sort().

int PyList_Reverse (PyObject *list)

Parte da ABI Estável. Inverte os itens de list no mesmo lugar. Retorna 0 em caso de sucesso, e −1 em caso de falha. Isso é o equivalente de list.reverse().

PyObject *PyList_AsTuple (PyObject *list)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto tupla contendo os conteúdos de list; equivale a tuple (list).

8.4 Coleções

8.4.1 Objetos dicionários

$type \ {\tt PyDictObject}$

Este subtipo do PyObject representa um objeto dicionário Python.

PyTypeObject PyDict_Type

Parte da ABI Estável. Esta instância do PyTypeObject representa o tipo do dicionário Python. Este é o mesmo objeto dict na camada do Python.

int PyDict_Check (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p é um objeto dicionário ou uma instância de um subtipo do tipo dicionário. Esta função sempre tem sucesso.

int PyDict_CheckExact (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se *p* é um objeto dicionário, mas não uma instância de um subtipo do tipo dicionário. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyDict_New()

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo dicionário vazio ou NULL em caso de falha.

PyObject *PyDictProxy_New (PyObject *mapping)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um objeto types. MappingProxyType para um mapeamento que reforça o comportamento somente leitura. Isso normalmente é usado para criar uma visão para evitar a modificação do dicionário para tipos de classes não dinâmicas.

void PyDict Clear (PyObject *p)

Parte da ABI Estável. Esvazia um dicionário existente de todos os pares chave-valor.

int PyDict_Contains (PyObject *p, PyObject *key)

Parte da ABI Estável. Determina se o dicionário *p* contém *key*. Se um item em *p* corresponder à *key*, retorna 1, caso contrário, retorna 0. Em caso de erro, retorna −1. Isso é equivalente à expressão Python key in p.

int PyDict_ContainsString (PyObject *p, const char *key)

É o mesmo que PyDict_Contains(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyDict_Copy (PyObject *p)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo dicionário que contém o mesmo chave-valor como p.

int PyDict_SetItem (PyObject *p, PyObject *key, PyObject *val)

Parte da ABI Estável. Insere *val* no dicionário *p* com a tecla *key. key* deve ser *hasheável*; se não for, TypeError será levantada. Retorna 0 em caso de sucesso ou −1 em caso de falha. Esta função *não* rouba uma referência a *val*.

int PyDict_SetItemString (PyObject *p, const char *key, PyObject *val)

Parte da ABI Estável. É o mesmo que PyDict_SetItem(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

int PyDict_DelItem (PyObject *p, PyObject *key)

Parte da ABI Estável. Remove a entrada no dicionário p com a chave key. key deve ser hasheável; se não for, TypeError é levantada. Se key não estiver no dicionário, KeyError é levantada. Retorna 0 em caso de sucesso ou -1 em caso de falha.

int PyDict_DelItemString (PyObject *p, const char *key)

Parte da ABI Estável. É o mesmo que PyDict_DelItem(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

int PyDict_GetItemRef (PyObject *p, PyObject *key, PyObject **result)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Retorna uma nova referência forte para o objeto dicionário p que possui uma chave key:

- Se a chave estiver presente, define *result como uma nova referência forte para o valor e retorna 1.
- Se a chave estiver ausente, define *result como NULL e retorna 0.
- Em caso de erro, levanta uma exceção e retorna -1.

Adicionado na versão 3.13.

Veja também a função PyObject_GetItem().

PyObject *PyDict_GetItem (PyObject *p, PyObject *key)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Retorna um referência emprestada para o objeto do dicionário p que possui uma chave key. Retorna NULL se a chave key não estiver presente, mas sem definir uma exceção.

1 Nota

Exceções que ocorrem ao chamar os métodos __hash__() e __eq__() são ignoradas silenciosamente. Ao invés disso, use a função PyDict_GetItemWithError().

Alterado na versão 3.10: Chamar esta API sem *GIL* retida era permitido por motivos históricos. Não é mais permitido.

8.4. Coleções 167

PyObject *PyDict_GetItemWithError (PyObject *p, PyObject *key)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Variante de PyDict_GetItem() que não suprime exceções. Retorna NULL **com** uma exceção definida se uma exceção ocorreu. Retorna NULL ** sem ** uma exceção definida se a chave não estiver presente.

PyObject *PyDict_GetItemString (PyObject *p, const char *key)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. É o mesmo que PyDict_GetItem(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

1 Nota

Exceções que ocorrem ao chamar os métodos __hash__() e __eq__() ou ao criar objetos temporários da classe str são ignoradas silenciosamente. Ao invés disso, prefira usar a função PyDict_GetItemWithError() com sua própria key de PyUnicode_FromString().

int PyDict_GetItemStringRef (PyObject *p, const char *key, PyObject **result)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Similar a PyDict_GetItemRef(), mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyDict_SetDefault (PyObject *p, PyObject *key, PyObject *defaultobj)

Retorna valor: Referência emprestada. Isso é o mesmo que o dict.setdefault () de nível Python. Se presente, ele retorna o valor correspondente a key do dicionário p. Se a chave não estiver no dict, ela será inserida com o valor defaultobj e defaultobj será retornado. Esta função avalia a função hash de key apenas uma vez, em vez de avaliá-la independentemente para a pesquisa e a inserção.

Adicionado na versão 3.4.

int PyDict_SetDefaultRef (PyObject *p, PyObject *key, PyObject *default_value, PyObject **result)

Insere *default_value* no dicionário *p* com uma chave *key* se a chave ainda não estiver presente no dicionário. Se *result* não for NULL, então **result* é definido como uma *referência forte* para *default_value*, se a chave não estiver presente, ou para o valor existente, se *key* já estava presente no dicionário. Retorna 1 se a chave estava presente e *default_value* não foi inserido, ou 0 se a chave não estava presente e *default_value* foi inserido. Em caso de falha, retorna -1, define uma exceção e define *result como NULL.

Para maior clareza: se você tiver uma referência forte para *default_value* antes de chamar esta função, então depois que ela retornar, você terá uma referência forte para *default_value* e *result (se não for NULL). Estes podem referir-se ao mesmo objeto: nesse caso você mantém duas referências separadas para ele.

Adicionado na versão 3.13.

int PyDict_Pop (PyObject *p, PyObject *key, PyObject **result)

Remove key do dicionário p e, opcionalmente, retorna o valor removido. Não levanta KeyError se a chave estiver ausente.

- Se a chave estiver presente, define *result como uma nova referência para o valor se result não for NULL e retorna 1.
- Se a chave estiver ausente, define *result como NULL se result não for NULL e retorna 0.
- Em caso de erro, levanta uma exceção e retorna -1.

 $Similar\ a\ {\tt dict.pop}\ (\tt)\ ,\ mas\ sem\ o\ valor\ padr\~ao\ e\ sem\ levantar\ {\tt KeyError}\ se\ a\ chave\ estiver\ ausente.$

Adicionado na versão 3.13.

int PyDict_PopString (PyObject *p, const char *key, PyObject **result)

Similar a $PyDict_Pop()$, mas key é especificada como uma string de bytes const char* codificada em UTF-8, em vez de um PyObject*.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyDict_Items (PyObject *p)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um PyListObject contendo todos os itens do dicionário.

PyObject *PyDict_Keys (PyObject *p)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um PyListObject contendo todas as chaves do dicionário.

PyObject *PyDict_Values (PyObject *p)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um *PyListObject* contendo todos os valores do dicionário *p*.

```
Py_ssize_t PyDict_Size (PyObject *p)
```

Parte da ABI Estável. Retorna o número de itens no dicionário. Isso é equivalente a len (p) em um dicionário.

```
int PyDict_Next (PyObject *p, Py_ssize_t *ppos, PyObject **pkey, PyObject **pvalue)
```

Parte da ABI Estável. Itera todos os pares de valores-chave no dicionário p. O Py_ssize_t referido por ppos deve ser inicializado para 0 antes da primeira chamada para esta função para iniciar a iteração; a função retorna true para cada par no dicionário e false quando todos os pares forem relatados. Os parâmetros pkey e pvalue devem apontar para variáveis de PyObject* que serão preenchidas com cada chave e valor, respectivamente, ou podem ser NULL. Todas as referências retornadas por meio deles são emprestadas. ppos não deve ser alterado durante a iteração. Seu valor representa deslocamentos dentro da estrutura do dicionário interno e, como a estrutura é esparsa, os deslocamentos não são consecutivos.

Por exemplo:

```
PyObject *key, *value;
Py_ssize_t pos = 0;
while (PyDict_Next(self->dict, &pos, &key, &value)) {
    /* fazer algo de interessante com os valores... */
    ...
}
```

O dicionário *p* não deve sofrer mutação durante a iteração. É seguro modificar os valores das chaves à medida que você itera no dicionário, mas apenas enquanto o conjunto de chaves não mudar. Por exemplo:

```
PyObject *key, *value;
Py_ssize_t pos = 0;

while (PyDict_Next(self->dict, &pos, &key, &value)) {
    long i = PyLong_AsLong(value);
    if (i == -1 && PyErr_Occurred()) {
        return -1;
    }
    PyObject *o = PyLong_FromLong(i + 1);
    if (o == NULL)
        return -1;
    if (PyDict_SetItem(self->dict, key, o) < 0) {
        Py_DECREF(o);
        return -1;
    }
    Py_DECREF(o);
}</pre>
```

A função não é segura para thread na construção com *threads livres* sem sincronização externa. Você pode usar Py_BEGIN_CRITICAL_SECTION para travar o dicionário enquanto itera sobre ele:

8.4. Coleções 169

```
Py_BEGIN_CRITICAL_SECTION(self->dict);
while (PyDict_Next(self->dict, &pos, &key, &value)) {
    ...
}
Py_END_CRITICAL_SECTION();
```

int PyDict_Merge (PyObject *a, PyObject *b, int override)

Parte da ABI Estável. Itera sobre o objeto de mapeamento b adicionando pares de valores-chave ao dicionário $a.\ b$ pode ser um dicionário, ou qualquer objeto que suporte $PyMapping_Keys()$ e $PyObject_GetItem()$. Se override for verdadeiro, os pares existentes em a serão substituídos se uma chave correspondente for encontrada em b, caso contrário, os pares serão adicionados apenas se não houver uma chave correspondente em a. Retorna 0 em caso de sucesso ou -1 se uma exceção foi levantada.

int PyDict_Update (PyObject *a, PyObject *b)

Parte da ABI Estável. É o mesmo que PyDict_Merge (a, b, 1) em C, e é semelhante a a .update (b) em Python, exceto que PyDict_Update () não cai na iteração em uma sequência de pares de valores de chave se o segundo argumento não tiver o atributo "keys". Retorna 0 em caso de sucesso ou −1 se uma exceção foi levantada.

int PyDict_MergeFromSeq2 (PyObject *a, PyObject *seq2, int override)

Parte da ABI Estável. Atualiza ou mescla no dicionário a, a partir dos pares de chave-valor em seq2. seq2 deve ser um objeto iterável produzindo objetos iteráveis de comprimento 2, vistos como pares chave-valor. No caso de chaves duplicadas, a última vence se override for verdadeiro, caso contrário, a primeira vence. Retorne 0 em caso de sucesso ou -1 se uma exceção foi levantada. Python equivalente (exceto para o valor de retorno):

```
def PyDict_MergeFromSeq2(a, seq2, override):
    for key, value in seq2:
        if override or key not in a:
        a[key] = value
```

int PyDict_AddWatcher (PyDict_WatchCallback callback)

Registra *callback* como um observador de dicionário. Retorna um ID inteiro não negativo que deve ser passado para futuras chamadas a *PyDict_Watch()*. Em caso de erro (por exemplo, não há mais IDs de observador disponíveis), retorna –1 e define uma exceção.

Adicionado na versão 3.12.

int PyDict_ClearWatcher (int watcher_id)

Limpa o observador identificado por *watcher_id* retornado anteriormente de *PyDict_AddWatcher()*. Retorna 0 em caso de sucesso, -1 em caso de erro (por exemplo, se o *watcher_id* fornecido nunca foi registrado).

Adicionado na versão 3.12.

int PyDict Watch (int watcher id, PyObject *dict)

Marca o dicionário *dict* como observado. A função de retorno concedida a *watcher_id* por *PyDict_AddWatcher()* será chamada quando *dict* for modificado ou desalocado. Retorna 0 em caso de sucesso ou -1 em caso de erro.

Adicionado na versão 3.12.

int PyDict Unwatch (int watcher id, PyObject *dict)

Marca o dicionário *dict* como não mais observado. A função de retorno concedida a *watcher_id* por <code>PyDict_AddWatcher()</code> será chamada quando *dict* for modificado ou desalocado. O dicionário deve ter sido observado anteriormente por este observador. Retorna 0 em caso de sucesso ou -1 em caso de erro.

Adicionado na versão 3.12.

type PyDict_WatchEvent

```
Enumeração de possíveis eventos de observador de dicionário: PyDict_EVENT_ADDED, PyDict_EVENT_MODIFIED, PyDict_EVENT_DELETED, PyDict_EVENT_CLONED, PyDict_EVENT_CLEARED ou PyDict_EVENT_DEALLOCATED.
```

Adicionado na versão 3.12.

typedef int (*PyDict_WatchCallback)(PyDict_WatchEvent event, PyObject *dict, PyObject *key, PyObject *new value)

Tipo de uma função de retorno de chamada de observador de dicionário.

Se event for PyDict_EVENT_CLEARED ou PyDict_EVENT_DEALLOCATED, tanto key quanto new_value serão NULL. Se event for PyDict_EVENT_ADDED ou PyDict_EVENT_MODIFIED, new_value será o novo valor de key. Se event for PyDict_EVENT_DELETED, key estará sendo excluída do dicionário e new_value será NULL.

PyDict_EVENT_CLONED ocorre quando *dict* estava anteriormente vazio e outro dict é mesclado a ele. Para manter a eficiência dessa operação, os eventos PyDict_EVENT_ADDED por chave não são emitidos nesse caso; em vez disso, um único PyDict_EVENT_CLONED é emitido e *key* será o dicionário de origem.

A função de retorno pode inspecionar, mas não deve modificar o *dict*; isso pode ter efeitos imprevisíveis, inclusive recursão infinita. Não acione a execução do código Python na função de retorno, pois isso poderia modificar o dict como um efeito colateral.

Se *event* for PyDict_EVENT_DEALLOCATED, a obtenção de uma nova referência na função de retorno para o dicionário prestes a ser destruído o ressuscitará e impedirá que ele seja liberado nesse momento. Quando o objeto ressuscitado for destruído mais tarde, quaisquer funções de retorno do observador ativos naquele momento serão chamados novamente.

As funções de retorno ocorrem antes que a modificação notificada no *dict* ocorra, de modo que o estado anterior do *dict* possa ser inspecionado.

Se a função de retorno definir uma exceção, ela deverá retornar -1; essa exceção será impressa como uma exceção não reprovável usando <code>PyErr_WriteUnraisable()</code>. Caso contrário, deverá retornar 0.

É possível que já exista uma exceção pendente definida na entrada da função de retorno. Nesse caso, a função de retorno deve retornar 0 com a mesma exceção ainda definida. Isso significa que a função de retorno não pode chamar nenhuma outra API que possa definir uma exceção, a menos que salve e limpe o estado da exceção primeiro e o restaure antes de retornar.

Adicionado na versão 3.12.

8.4.2 Objeto Set

Esta seção detalha a API pública para os objetos set e frozenset. Qualquer funcionalidade não listada abaixo é melhor acessada usando o protocolo de objeto abstrato (incluindo PyObject_CallMethod(), PyObject_RichCompareBool(), PyObject_Hash(), PyObject_Repr(), PyObject_IsTrue(), PyObject_Print() e PyObject_GetIter()) ou o protocolo abstrato de número (incluindo PyNumber_And(), PyNumber_Subtract(), PyNumber_Or(), PyNumber_Xor(), PyNumber_InPlaceAnd(), PyNumber_InPlaceSubtract(), PyNumber_InPlaceOr() e PyNumber_InPlaceXor()).

type PySetObject

Este subtipo de *PyObject* é usado para manter os dados internos para ambos os objetos set e frozenset. É como um *PyDictObject* em que tem um tamanho fixo para conjuntos pequenos (muito parecido com o armazenamento de tupla) e apontará para um bloco de memória de tamanho variável separado para conjuntos de tamanho médio e grande (muito parecido com lista armazenamento). Nenhum dos campos desta estrutura deve ser considerado público e todos estão sujeitos a alterações. Todo o acesso deve ser feito por meio da API documentada, em vez de manipular os valores na estrutura.

PyTypeObject PySet Type

Parte da ABI Estável. Essa é uma instância de PyTypeObject representando o tipo Python set

PyTypeObject PyFrozenSet_Type

Parte da ABI Estável. Esta é uma instância de PyTypeObject representando o tipo Python frozenset.

As macros de verificação de tipo a seguir funcionam em ponteiros para qualquer objeto Python. Da mesma forma, as funções construtoras funcionam com qualquer objeto Python iterável.

8.4. Coleções 171

int PySet_Check (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p for um objeto set ou uma instância de um subtipo. Esta função sempre tem sucesso.

int PyFrozenSet_Check (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p for um objeto frozenset ou uma instância de um subtipo. Esta função sempre tem sucesso.

int PyAnySet_Check (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p for um objeto set, um objeto frozenset ou uma instância de um subtipo. Esta função sempre tem sucesso.

int PySet_CheckExact (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se p for um objeto set, mas não uma instância de um subtipo. Esta função sempre tem sucesso.

Adicionado na versão 3.10.

int PyAnySet_CheckExact (*PyObject* *p)

Retorna verdadeiro se p for um objeto set ou um objeto frozenset, mas não uma instância de um subtipo. Esta função sempre tem sucesso.

int PyFrozenSet_CheckExact (PyObject *p)

Retorna verdadeiro se *p* for um objeto frozenset, mas não uma instância de um subtipo. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PySet_New (PyObject *iterable)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna uma nova set contendo objetos retornados pelo iterável iterable. O iterable pode ser NULL para criar um novo conjunto vazio. Retorna o novo conjunto em caso de sucesso ou NULL em caso de falha. Levanta TypeError se iterable não for realmente iterável. O construtor também é útil para copiar um conjunto (c=set (s)).

PyObject *PyFrozenSet_New (PyObject *iterable)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna uma nova frozenset contendo objetos retornados pelo iterável iterable. O iterable pode ser NULL para criar um novo frozenset vazio. Retorna o novo conjunto em caso de sucesso ou NULL em caso de falha. Levanta TypeError se iterable não for realmente iterável.

As seguintes funções e macros estão disponíveis para instâncias de set ou frozenset ou instâncias de seus subtipos.

Py_ssize_t PySet_Size (PyObject *anyset)

Parte da ABI Estável. Retorna o comprimento de um objeto set ou frozenset. Equivalente a len(anyset). Levanta um SystemError se anyset não for um set, frozenset, ou uma instância de um subtipo.

Py_ssize_t PySet_GET_SIZE (PyObject *anyset)

Forma macro de PySet_Size () sem verificação de erros.

int PySet_Contains (PyObject *anyset, PyObject *key)

Parte da ABI Estável. Retorna 1 se encontrado, 0 se não encontrado, e -1 se um erro é encontrado. Ao contrário do método Python __contains__(), esta função não converte automaticamente conjuntos não hasheáveis em frozensets temporários. Levanta um TypeError se a key não for hasheável. Levanta SystemError se anyset não é um set, frozenset, ou uma instância de um subtipo.

int PySet_Add (PyObject *set, PyObject *key)

Parte da ABI Estável. Adiciona key a uma instância de set. Também funciona com instâncias de frozenset (como PyTuple_SetItem(), ele pode ser usado para preencher os valores de novos conjuntos de congelamentos antes que eles sejam expostos a outro código). Retorna 0 em caso de sucesso ou -1 em caso de falha. Levanta um TypeError se a key não for hasheável. Levanta uma MemoryError se não houver espaço para crescer. Levanta uma SystemError se set não for uma instância de set ou seu subtipo.

As seguintes funções estão disponíveis para instâncias de set ou seus subtipos, mas não para instâncias de frozenset ou seus subtipos.

int PySet_Discard (PyObject *set, PyObject *key)

Parte da ABI Estável. Retorna 1 se encontrado e removido, 0 se não encontrado (nenhuma ação realizada) e -1 se um erro for encontrado. Não levanta KeyError para chaves ausentes. Levanta uma TypeError se a key não for hasheável. Ao contrário do método Python discard(), esta função não converte automaticamente conjuntos não hasheáveis em frozensets temporários. Levanta SystemError se set não é uma instância de set ou seu subtipo.

PyObject *PySet_Pop (PyObject *set)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna uma nova referência a um objeto arbitrário no set e remove o objeto do set. Retorna NULL em caso de falha. Levanta KeyError se o conjunto estiver vazio. Levanta uma SystemError se set não for uma instância de set ou seu subtipo.

int PySet_Clear (PyObject *set)

Parte da ABI Estável. Esvazia um conjunto existente de todos os elementos. Retorna 0 em caso de sucesso. Retorna -1 e levanta SystemError se set não for uma instância de set ou seu subtipo.

8.5 Objetos Função

8.5.1 Objetos Função

Existem algumas funções específicas para as funções do Python.

type PyFunctionObject

A estrutura C usada para funções.

PyTypeObject PyFunction_Type

Esta é uma instância de *PyTypeObject* e representa o tipo de função Python. Está exposta a programadores Python como types. FunctionType.

int PyFunction_Check (PyObject *o)

Retorna verdadeiro se *o* for um objeto função (tem tipo *PyFunction_Type*). O parâmetro não deve ser NULL. Esta função sempre obtém sucesso.

PyObject *PyFunction_New (PyObject *code, PyObject *globals)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um novo objeto função associado ao objeto código code. globals deve ser um dicionário com as variáveis globais acessíveis à função.

O nome e *docstring* da função são adquiridos pelo objeto código. O atributo __module__ é adquirido por meio de *globals*. Os valores-padrão de argumentos, anotações, e fechamento são definidos como NULL. O atributo __qualname__ é definido com o mesmo valor do campo co_qualname de um objeto código.

PyObject *PyFunction_NewWithQualName (PyObject *code, PyObject *globals, PyObject *qualname)

Retorna valor: Nova referência. Similar a PyFunction_New(), mas também permite definir o atributo __qualname__ do objeto função. qualname deve ser um objeto Unicode ou NULL. Se NULL, o atributo __qualname__ é definido com o mesmo valor do campo co_qualname do objeto código.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyFunction_GetCode (PyObject *op)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna o objeto código associado ao objeto função op.

PyObject *PyFunction_GetGlobals (PyObject *op)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna o dicionário global associado ao objeto função op.

PyObject *PyFunction_GetModule (PyObject *op)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna uma referência emprestada ao atributo __module__ do objeto função op. Pode ser NULL.

Normalmente, trata-se de um string contendo o nome do módulo, mas pode ser definido como qualquer outro objeto pelo código Python.

PyObject *PyFunction_GetDefaults (PyObject *op)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna os valores-padrão de argumentos do objeto função *op.* Pode ser uma tupla de argumentos ou NULL.

int PyFunction_SetDefaults (PyObject *op, PyObject *defaults)

Define os valores-padrão dos argumentos do objeto função op. defaults deve ser Py_None ou uma tupla.

Levanta SystemError e retorna -1 em caso de falha.

void PyFunction_SetVectorcall (PyFunctionObject *func, vectorcallfunc vectorcall)

Define o campo vectorcall de um objeto função func.

Atenção: extensões que usam essa API devem preservar o comportamento inalterado (padrão) de uma função *vectorcall*!

Adicionado na versão 3.12.

PyObject *PyFunction_GetClosure (PyObject *op)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna o fechamento associado ao objeto função op. Pode ser NULL ou uma tupla de objetos célula.

int PyFunction_SetClosure (PyObject *op, PyObject *closure)

Define o fechamento associado ao objeto função *op. closure* deve ser Py_None ou uma tupla de objetos de célula

Levanta SystemError e retorna -1 em caso de falha.

PyObject *PyFunction_GetAnnotations (PyObject *op)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna as anotações do objeto função op. Este pode ser um dicionário mutável ou NULL.

int PyFunction_SetAnnotations (PyObject *op, PyObject *annotations)

Define as anotações para o objeto função op. annotations deve ser um dicionário ou Py_None.

Levanta SystemError e retorna -1 em caso de falha.

int PyFunction_AddWatcher (PyFunction_WatchCallback callback)

Registra *callback* como uma sentinela de função para o interpretador atual. Retorna um ID que pode ser passado para <code>PyFunction_ClearWatcher()</code>. Em caso de erro (por exemplo, sem novos IDs de sentinelas disponíveis), retorna -1 e define uma exceção.

Adicionado na versão 3.12.

int PyFunction_ClearWatcher (int watcher_id)

Cancela o registro da sentinela identificada pelo *watcher_id* retornado por *PyFunction_AddWatcher()* para o interpretador atual. Retorna 0 em caso de sucesso, ou -1 e define uma exceção em caso de erro (por exemplo, ao receber um *watcher id* desconhecido.)

Adicionado na versão 3.12.

type PyFunction_WatchEvent

Enumeration of possible function watcher events:

- PyFunction_EVENT_CREATE
- PyFunction_EVENT_DESTROY
- PyFunction_EVENT_MODIFY_CODE
- PyFunction_EVENT_MODIFY_DEFAULTS
- PyFunction_EVENT_MODIFY_KWDEFAULTS

Adicionado na versão 3.12.

typedef int (*PyFunction_WatchCallback)(PyFunction_WatchEvent event, PyFunctionObject *func, PyObject *new_value)

Tipo de uma função de retorno de sentinela de função.

Se event for PyFunction_EVENT_CREATE ou PyFunction_EVENT_DESTROY, new_value será NULL. Senão, new_value portará uma referência emprestada ao novo valor prestes a ser guardado em func para o atributo que está sendo modificado.

A função de retorno poderá somente inspecionar, e não modificar *func*. Caso contrário, poderíamos ter efeitos imprevisíveis, incluindo recursão infinita.

Se event for PyFunction_EVENT_CREATE, a função de retorno será invocada após func ter sido completamente inicializada. Caso contrário, a função de retorno será invocada antes de modificar func, então o estado anterior de func poderá ser inspecionado. O ambiente de execução pode otimizar a criação de objetos função, quando possível, ao ignorá-las. Nesses casos, nenhum evento será emitido. Apesar de decisões de otimização criarem diferenças de comportamento em tempo de execução, elas não mudam a semântica do código Python sendo executado.

Se *event* for PyFunction_EVENT_DESTROY, então obter uma referência dentro da função de retorno para a função prestes a ser destruída irá revivê-la, impedindo que esta função seja liberada nesse tempo. Quando o objeto revivido for destruído, quaisquer funções de retorno sentinelas ativas nesse momento poderão ser chamadas novamente.

Se a função de retorno definir uma exceção, ela deverá retornar -1. Essa exceção será exibida como uma exceção não levantável usando PyErr_WriteUnraisable(). Caso contrário, deverá retornar 0.

É possível que já exista uma exceção pendente definida na entrada da função de retorno. Nesse caso, a função de retorno deve retornar 0 com a mesma exceção ainda definida. Isso significa que a função de retorno não pode chamar nenhuma outra API que possa definir uma exceção, a menos que salve e limpe o estado da exceção primeiro e restaure a exceção antes de retornar.

Adicionado na versão 3.12.

8.5.2 Objetos de Método de Instância

Um método de instância é um invólucro para um PyCFunction e a nova maneira de vincular um PyCFunction a um objeto classe. Ele substitui a chamada anterior PyMethod_New (func, NULL, class).

PyTypeObject PyInstanceMethod_Type

Esta instância de PyTypeObject representa o tipo de método de instância Python. Não é exposto a programas Python.

int PyInstanceMethod Check (PyObject *o)

Retorna verdadeiro se o é um objeto de método de instância (tem tipo $PyInstanceMethod_Type$). O parâmetro não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyInstanceMethod_New (PyObject *func)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um novo objeto de método de instância, com func sendo qualquer objeto chamável. func é a função que será chamada quando o método de instância for chamado.

PyObject *PyInstanceMethod_Function(PyObject *im)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna o objeto função associado ao método de instância im.

PyObject *PyInstanceMethod_GET_FUNCTION (PyObject *im)

Retorna valor: Referência emprestada. Versão macro de PyInstanceMethod_Function() que evita a verificação de erros.

8.5.3 Objetos método

Métodos são objetos função vinculados. Os métodos são sempre associados a uma instância de uma classe definida pelo usuário. Métodos não vinculados (métodos vinculados a um objeto de classe) não estão mais disponíveis.

PyTypeObject PyMethod_Type

Esta instância de PyTypeObject representa o tipo de método Python. Isso é exposto a programas Python como types. MethodType.

int PyMethod_Check (PyObject *o)

Retorna verdadeiro se o é um objeto de método (tem tipo $PyMethod_Type$). O parâmetro não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyMethod_New (PyObject *func, PyObject *self)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um novo objeto de método, com *func* sendo qualquer objeto chamável e *self* a instância à qual o método deve ser vinculado. *func* é a função que será chamada quando o método for chamado. *self* não deve ser NULL.

PyObject *PyMethod_Function (PyObject *meth)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna o objeto função associado ao método meth.

PyObject *PyMethod_GET_FUNCTION (PyObject *meth)

Retorna valor: Referência emprestada. Versão macro de PyMethod_Function() que evita a verificação de erros.

PyObject *PyMethod_Self (PyObject *meth)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna a instância associada com o método meth.

PyObject *PyMethod GET SELF (PyObject *meth)

Retorna valor: Referência emprestada. Versão macro de PyMethod_Self() que evita a verificação de erros.

8.5.4 Objeto célula

Objetos "cell" são usados para implementar variáveis referenciadas por múltiplos escopos. Para cada variável, um objeto célula é criado para armazenar o valor; as variáveis locais de cada quadro de pilha que referencia o valor contém uma referência para as células de escopos externos que também usam essa variável. Quando o valor é acessado, o valor contido na célula é usado em vez do próprio objeto da célula. Essa des-referência do objeto da célula requer suporte do código de bytes gerado; estes não são automaticamente desprezados quando acessados. Objetos de células provavelmente não serão úteis em outro lugar.

type PyCellObject

A estrutura C usada para objetos célula.

PyTypeObject PyCell_Type

O objeto de tipo correspondente aos objetos célula.

int PyCell_Check (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se ob for um objeto célula; ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyCell_New (PyObject *ob)

Retorna valor: Nova referência. Cria e retorna um novo objeto célula contendo o valor ob. O parâmetro pode ser NULL.

PyObject *PyCell Get (PyObject *cell)

Retorna valor: Nova referência. Retorna o conteúdo da célula cell, que pode ser NULL. Se cell não for um objeto célula, retorna NULL com um conjunto de exceções.

PyObject *PyCell_GET (PyObject *cell)

Retorna valor: Referência emprestada. Retorna o conteúdo da célula *cell*, mas sem verificar se *cell* não é NULL e um objeto célula.

```
int PyCell_Set (PyObject *cell, PyObject *value)
```

Define o conteúdo do objeto da célula *cell* como *value*. Isso libera a referência a qualquer conteúdo atual da célula. *value* pode ser NULL. *cell* não pode ser NULL.

Em caso de sucesso, retorna 0. Se cell não for um objeto célula, define uma exceção e retorna -1.

```
void PyCell_SET (PyObject *cell, PyObject *value)
```

Define o valor do objeto da célula *cell* como *value*. Nenhuma contagem de referência é ajustada e nenhuma verificação é feita quanto à segurança; *cell* não pode ser NULL e deve ser um objeto célula.

8.5.5 Objetos código

Os objetos código são um detalhe de baixo nível da implementação do CPython. Cada um representa um pedaço de código executável que ainda não foi vinculado a uma função.

type PyCodeObject

A estrutura C dos objetos usados para descrever objetos código. Os campos deste tipo estão sujeitos a alterações a qualquer momento.

PyTypeObject PyCode_Type

Esta é uma instância de PyTypeObject representando o objeto código Python.

```
int PyCode_Check (PyObject *co)
```

Retorna verdadeiro se *co* for um objeto código. Esta função sempre tem sucesso.

```
Py_ssize_t PyCode_GetNumFree (PyCodeObject *co)
```

Retorna o número de variáveis livres (de clausura) em um objeto código.

int PyUnstable_Code_GetFirstFree (PyCodeObject *co)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Retorna a posição da primeira variável livre (de clausura) em um objeto código.

Alterado na versão 3.13: Renomeado de PyCode_GetFirstFree como parte da *API C Instável*. O nome antigo foi descontinuado, mas continuará disponível até que a assinatura mude novamente.

PyCodeObject *PyUnstable_Code_New (int argcount, int kwonlyargcount, int nlocals, int stacksize, int flags,

PyObject *code, PyObject *consts, PyObject *names, PyObject

*varnames, PyObject *freevars, PyObject *cellvars, PyObject *filename,

PyObject *name, PyObject *qualname, int firstlineno, PyObject

*linetable, *PyObject* *exceptiontable)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Devolve um novo objeto código. Se precisar de um objeto código vazio para criar um quadro, use <code>PyCode_NewEmpty()</code>

Como a definição de bytecode muda constantemente, chamar <code>PyUnstable_Code_New()</code> diretamente pode vinculá-lo a uma versão de Python específica.

Os vários argumentos desta função são inter-dependentes de maneiras complexas, significando que mesmo alterações discretas de valor tem chances de resultar em execução incorreta ou erros fatais de VM. Tenha extremo cuidado ao usar esta função.

Alterado na versão 3.11: Adicionou os parâmetros qualname e exceptiontable

Alterado na versão 3.12: Renomeado de PyCode_New como parte da *API C Instável*. O nome antigo foi descontinuado, mas continuará disponível até que a assinatura mude novamente.

PyCodeObject *PyUnstable_Code_NewWithPosOnlyArgs (int argcount, int posonlyargcount, int

kwonlyargcount, int nlocals, int stacksize, int flags, PyObject *code, PyObject *consts, PyObject

*names, PyObject *varnames, PyObject *freevars,
PyObject *cellvars, PyObject *filename, PyObject

*name, PyObject *qualname, int firstlineno,
PyObject *linetable, PyObject *exceptiontable)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Similar a PyUnstable_Code_New(), mas com um "posonlyargcount" extra para argumentos somente-posicionais. As mesmas ressalvas que se aplicam a PyUnstable_Code_New também se aplicam a essa função.

Adicionado na versão 3.8: Como PyCode_NewWithPosOnlyArgs

Alterado na versão 3.11: Adicionados os parâmetros qualname e exceptiontable

Alterado na versão 3.12: Renomeado para PyUnstable_Code_NewWithPosOnlyArgs. O nome antigo foi descontinuado, mas continuará disponível até que a assinatura mude novamente.

PyCodeObject *PyCode_NewEmpty (const char *filename, const char *funcname, int firstlineno)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um novo objeto código vazio com o nome de arquivo, nome da função e número da primeira linha especificados. O objeto código resultante irá levantar uma Exception se executado.

int PyCode_Addr2Line (*PyCodeObject* *co, int byte_offset)

Retorna o número da linha da instrução que ocorre em ou antes de byte_offset e termina depois disso. Se você só precisa do número da linha de um quadro, use <code>PyFrame_GetLineNumber()</code>.

Para iterar eficientemente sobre os números de linha em um objeto código, use a API descrita na PEP 626.

int PyCode_Addr2Location (*PyObject* *co, int byte_offset, int *start_line, int *start_column, int *end_line, int *end_column)

Define os ponteiros int passados para a linha do código-fonte e os números da coluna para a instrução em byte_offset. Define o valor como 0 quando as informações não estão disponíveis para nenhum elemento em particular.

Retorna 1 se a função for bem-sucedida e 0 caso contrário.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyCode_GetCode (PyCodeObject *co)

Equivalente ao código Python <code>getattr(co, 'co_code')</code>. Retorna uma referência forte a um <code>PyBytesObject</code> representando o bytecode em um objeto código. Em caso de erro, <code>NULL</code> é retornado e uma exceção é levantada.

Este PyBytesObject pode ser criado sob demanda pelo interpretador e não representa necessariamente o bytecode realmente executado pelo CPython. O caso de uso primário para esta função são depuradores e criadores de perfil.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyCode_GetVarnames (PyCodeObject *co)

Equivalente ao código Python getattr(co, 'co_varnames'). Retorna uma nova referência a um PyTupleObject contendo os nomes das variáveis locais. Em caso de erro, NULL é retornado e uma exceção é levantada.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyCode_GetCellvars (PyCodeObject *co)

Equivalente ao código Python <code>getattr(co, 'co_cellvars')</code>. Retorna uma nova referência a um <code>PyTupleObject</code> contendo os nomes das variáveis locais referenciadas por funções aninhadas. Em caso de erro, <code>NULL</code> é retornado e uma exceção é levantada.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyCode_GetFreevars (PyCodeObject *co)

Equivalente ao código Python getattr(co, 'co_freevars'). Retorna uma nova referência a um PyTupleObject contendo os nomes das variáveis livres (de clausura). Em caso de erro, NULL é retornado e uma exceção é levantada.

Adicionado na versão 3.11.

int PyCode_AddWatcher (PyCode_WatchCallback callback)

Registra *callback* como um observador do objeto código para o interpretador atual. Devolve um ID que pode ser passado para *PyCode_ClearWatcher()*. Em caso de erro (por exemplo, não há IDs de observadores disponíveis), devolve -1 e define uma exceção.

Adicionado na versão 3.12.

int PyCode ClearWatcher (int watcher id)

Libera o observador identificado por *watcher_id* anteriormente retornado por *PyCode_AddWatcher()* para o interpretador atual. Retorna 0 em caso de sucesso ou -1 em caso de erro e levanta uma exceção (ex., se o *watcher_id* dado não foi registrado.)

Adicionado na versão 3.12.

type PyCodeEvent

Enumeração dos possíveis eventos de observador do objeto código: PY_CODE_EVENT_CREATE - PY_CODE_EVENT_DESTROY

Adicionado na versão 3.12.

typedef int (*PyCode_WatchCallback)(PyCodeEvent event, PyCodeObject *co)

Tipo de uma função de callback de observador de objeto código.

Se evento é PY_CODE_EVENT_CREATE, então a função de retorno é invocada após co'ter sido completamente inicializado. Senão, a função de retorno é invocada antes que a destruição de 'co ocorra, para que o estado anterior de co possa ser inspecionado.

Se *evento* for PY_CODE_EVENT_DESTROY, obter uma referência para a função de retorno do objeto-a-ser-destruído irá reativá-lo e impedirá que o objeto seja liberado. Quando o objeto reativado é posteriormente destruído, qualquer observador de funções de retorno ativos naquele momento serão chamados novamente.

Usuários desta API não devem depender de detalhes internos de implementação em tempo de execução. Tais detalhes podem incluir, mas não estão limitados a: o ordem e o momento exatos da criação e destruição de objetos código. Enquanto alterações nestes detalhes podem resultar em diferenças que são visíveis para os observadores (incluindo se uma função de retorno é chamada ou não), isso não muda a semântica do código Python executado.

Se a função de retorno definir uma exceção, ela deverá retornar -1; essa exceção será impressa como uma exceção não reprovável usando <code>PyErr_WriteUnraisable()</code>. Caso contrário, deverá retornar 0.

É possível que já exista uma exceção pendente definida na entrada da função de retorno. Nesse caso, a função de retorno deve retornar 0 com a mesma exceção ainda definida. Isso significa que a função de retorno não pode chamar nenhuma outra API que possa definir uma exceção, a menos que salve e limpe o estado da exceção primeiro e o restaure antes de retornar.

Adicionado na versão 3.12.

8.5.6 Informação adicional

Para suportar extensões de baixo nível de avaliação de quadro (frame), tais como compiladores "just-in-time", é possível anexar dados arbitrários adicionais a objetos código.

Estas funções são parte da camada instável da API C: Essa funcionalidade é um detalhe de implementação do CPython, e a API pode mudar sem avisos de descontinuidade.

Py_ssize_t PyUnstable_Eval_RequestCodeExtraIndex (freefunc free)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Retorna um novo e opaco valor de índice usado para adicionar dados a objetos código.

Geralmente, você chama esta função apenas uma vez (por interpretador) e usa o resultado com PyCode_GetExtra e PyCode_SetExtra para manipular dados em objetos código individuais.

Se *free* não for NULL: quando o objeto código é desalocado, *free* será chamado em dados não-NULL armazenados sob o novo índice. Use <code>Py_DecRef()</code> quando armazenar <code>PyObject</code>.

Adicionado na versão 3.6: como _PyEval_RequestCodeExtraIndex

Alterado na versão 3.12: Renomeado para PyUnstable_Eval_RequestCodeExtraIndex. O nome antigo nome privado foi descontinuado, mas continuará disponível até a mudança da API.

int PyUnstable_Code_GetExtra (PyObject *code, Py_ssize_t index, void **extra)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Define *extra* para os dados adicionais armazenados sob o novo índice dado. Retorna 0 em caso de sucesso. Define uma exceção e retorna -1 em caso de erro.

Se nenhum dado foi determinado sob o índice, define *extra* como NULL e retorna 0 sem definir nenhuma exceção.

Adicionado na versão 3.6: como _PyCode_GetExtra

Alterado na versão 3.12: Renomeado para PyUnstable_Code_GetExtra. O nome antigo privado foi descontinuado, mas continuará disponível até a mudança da API.

int PyUnstable_Code_SetExtra (PyObject *code, Py_ssize_t index, void *extra)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Define os dados extras armazenados sob o índice dado a *extra*. Retorna 0 em caso de sucesso. Define uma exceção e retorna -1 em caso de erro.

Adicionado na versão 3.6: como _PyCode_SetExtra

Alterado na versão 3.12: Renomeado para PyUnstable_Code_SetExtra. O nome antigo privado foi descontinuado, mas continuará disponível até a mudança da API.

8.6 Outros Objetos

8.6.1 Objetos arquivos

Essas APIs são uma emulação mínima da API C do Python 2 para objetos arquivo embutidos, que costumavam depender do suporte de E/S em buffer (FILE*) da biblioteca C padrão. No Python 3, arquivos e streams usam o novo módulo io, que define várias camadas sobre a E/S sem buffer de baixo nível do sistema operacional. As funções descritas a seguir são invólucros de conveniência para o C sobre essas novas APIs e são destinadas principalmente para relatórios de erros internos no interpretador; código de terceiros é recomendado para acessar as APIs de io.

PyObject *PyFile_FromFd (int fd, const char *name, const char *mode, int buffering, const char *encoding, const char *errors, const char *newline, int closefd)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um objeto arquivo Python a partir do descritor de arquivo de um arquivo já aberto fd. Os argumentos name, encoding, errors and newline podem ser NULL para usar os padrões; buffering pode ser -1 para usar o padrão. name é ignorado e mantido para compatibilidade com versões anteriores. Retorna NULL em caso de falha. Para uma descrição mais abrangente dos argumentos, consulte a documentação da função io.open().

A Aviso

Como os streams do Python têm sua própria camada de buffer, combiná-los com os descritores de arquivo no nível do sistema operacional pode produzir vários problemas (como ordenação inesperada de dados).

Alterado na versão 3.2: Ignora atributo *name*.

int PyObject_AsFileDescriptor (PyObject *p)

Parte da ABI Estável. Retorna o descritor de arquivo associado a p como um int. Se o objeto for um inteiro, seu valor será retornado. Caso contrário, o método fileno() do objeto será chamado se existir; o método deve retornar um inteiro, que é retornado como o valor do descritor de arquivo. Define uma exceção e retorna –1 em caso de falha.

PyObject *PyFile_GetLine (PyObject *p, int n)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Equivalente a p.readline([n]), esta função lê uma linha do objeto p. p pode ser um objeto arquivo ou qualquer objeto com um método readline(). Se n for 0, exatamente uma linha é lida, independentemente do comprimento da linha. Se n for maior que 0, não mais do que n bytes serão lidos do arquivo; uma linha parcial pode ser retornada. Em ambos os casos, uma string vazia é retornada se o final do arquivo for alcançado imediatamente. Se n for menor que 0, entretanto, uma linha é lida independentemente do comprimento, mas EOFError é levantada se o final do arquivo for alcançado imediatamente.

int PyFile_SetOpenCodeHook (Py_OpenCodeHookFunction handler)

Substitui o comportamento normal de io.open_code () para passar seu parâmetro por meio do manipulador fornecido.

O handler é uma função do tipo:

```
typedef PyObject *(*Py_OpenCodeHookFunction)(PyObject*, void*)
```

Equivalente de PyObject *(*) (PyObject *path, void *userData), sendo path garantido como sendo PyUnicodeObject.

O ponteiro *userData* é passado para a função de gancho. Como as funções de gancho podem ser chamadas de diferentes tempos de execução, esse ponteiro não deve se referir diretamente ao estado do Python.

Como este gancho é usado intencionalmente durante a importação, evite importar novos módulos durante sua execução, a menos que eles estejam congelados ou disponíveis em sys.modules.

Uma vez que um gancho foi definido, ele não pode ser removido ou substituído, e chamadas posteriores para <code>PyFile_SetOpenCodeHook()</code> irão falhar. Em caso de falha, a função retorna -1 e define uma exceção se o interpretador foi inicializado.

É seguro chamar esta função antes Py_Initialize().

Levanta um evento de auditoria setopencodehook sem argumentos.

Adicionado na versão 3.8.

int PyFile_WriteObject (PyObject *obj, PyObject *p, int flags)

Parte da ABI Estável. Escreve o objeto obj no objeto arquivo p. O único sinalizador suportado para flags é Py_PRINT_RAW; se fornecido, o str() do objeto é escrito em vez de repr(). Retorna 0 em caso de sucesso ou −1 em caso de falha; a exceção apropriada será definida.

int PyFile_WriteString (const char *s, PyObject *p)

Parte da ABI Estável. Escreve a string s no objeto arquivo p. Retorna 0 em caso de sucesso ou -1 em caso de falha; a exceção apropriada será definida.

8.6.2 Objetos do Módulo

PyTypeObject PyModule_Type

Parte da ABI Estável. Esta instância de PyTypeObject representa o tipo de módulo Python. Isso é exposto a programas Python como types. ModuleType.

int PyModule_Check (PyObject *p)

Retorna true se p for um objeto de módulo ou um subtipo de um objeto de módulo. Esta função sempre é bem-sucedida.

int PyModule_CheckExact (PyObject *p)

Retorna true se *p* for um objeto de módulo, mas não um subtipo de *PyModule_Type*. Essa função é sempre bem-sucedida.

PyObject *PyModule_NewObject (PyObject *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Retorna um novo objeto de módulo com module.__name__ definido como name. Os atributos __name__, __doc__, __package__ e __loader__ do módulo são preenchidos (todos, exceto __name__, são definidos como None). O chamador é responsável por definir um atributo __file__.

Retorna NULL com uma exceção definida em caso de erro.

Adicionado na versão 3.3.

Alterado na versão 3.4: __package__ e __loader__ agora estão definidos como None.

PyObject *PyModule_New (const char *name)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Semelhante a PyModule_NewObject(), mas o nome é uma string codificada em UTF-8 em vez de um objeto Unicode.

PyObject *PyModule_GetDict (PyObject *module)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Retorna o objeto dicionário que implementa o espaço de nomes de module; este objeto é o mesmo que o atributo ___dict__ do objeto de módulo. Se module não for um objeto de módulo (ou um subtipo de um objeto de módulo), SystemError é levantada e NULL é retornado.

É recomendado que as extensões usem outras funções PyModule_* e PyObject_* em vez de manipular diretamente o __dict__ de um módulo.

PyObject *PyModule_GetNameObject (PyObject *module)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Retorna o valor __name__ do module. Se o módulo não fornecer um, ou se não for uma string, SystemError é levantada e NULL é retornado.

Adicionado na versão 3.3.

const char *PyModule_GetName (PyObject *module)

 $Parte\ da\ ABI\ Est\'{avel}.$ Semelhante a $PyModule_GetNameObject()$ mas retorna o nome codificado em 'utf-8'

void *PyModule_GetState (PyObject *module)

Parte da ABI Estável. Retorna o "estado" do módulo, ou seja, um ponteiro para o bloco de memória alocado no momento de criação do módulo, ou NULL. Ver PyModuleDef.m_size.

PyModuleDef *PyModule_GetDef (PyObject *module)

Parte da ABI Estável. Retorna um ponteiro para a estrutura PyModuleDef da qual o módulo foi criado, ou NULL se o módulo não foi criado de uma definição.

PyObject *PyModule_GetFilenameObject (PyObject *module)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna o nome do arquivo do qual o module foi carregado usando o atributo __file__ do module. Se não estiver definido, ou se não for uma string unicode, levanta SystemError e retorna NULL; Caso contrário, retorna uma referência a um objeto Unicode.

Adicionado na versão 3.2.

const char *PyModule_GetFilename (PyObject *module)

Parte da ABI Estável. Semelhante a PyModule_GetFilenameObject() mas retorna o nome do arquivo codificado em 'utf-8'.

Descontinuado desde a versão 3.2: PyModule_GetFilename(): levanta UnicodeEncodeError quando há nomes de arquivos não codificáveis, use PyModule_GetFilenameObject().

Inicializando módulos C

Objetos de módulos são geralmente criados a partir de módulos de extensão (bibliotecas compartilhadas que exportam uma função de inicialização), ou módulos compilados (onde a função de inicialização é adicionada usando <code>PyImport_AppendInittab()</code>). Ver building ou extending-with-embedding para mais detalhes.

A função de inicialização pode passar uma instância de definição de módulo para <code>PyModule_Create()</code> e retornar o objeto de módulo resultante ou solicitar "inicialização multifásica" retornando a própria estrutura de definição.

type PyModuleDef

Parte da ABI Estável (incluindo todos os membros). A estrutura de definição de módulo, que contém todas as informações necessária para criar um objeto de módulo. Geralmente, há apenas uma variável inicializada estaticamente desse tipo para cada módulo.

PyModuleDef_Base m_base

Sempre inicializa este membro para PyModuleDef_HEAD_INIT.

const char *m_name

Nome para o novo módulo.

```
const char *m_doc
```

Docstring para o módulo; geralmente uma variável docstring criada com PyDoc_STRVAR é usada.

Py_ssize_t m_size

O estado do módulo pode ser mantido em uma área de memória por módulo que pode ser recuperada com <code>PyModule_GetState()</code>, em vez de em globais estáticos. Isso torna os módulos seguros para uso em vários subinterpretadores.

Esta área de memória é alocada com base em *m_size* na criação do módulo e liberada quando o objeto do módulo é desalocado, após a função *m_free* ter sido chamada, se presente.

Definir m_size como -1 significa que o módulo não oferece suporte a subinterpretadores, porque ele tem estado global.

Defini-lo como um valor não negativo significa que o módulo pode ser reinicializado e especifica a quantidade adicional de memória necessária para seu estado. m_size não negativo é necessário para inicialização multifásica.

Ver PEP 3121 para mais detalhes.

PyMethodDef *m_methods

Um ponteiro para uma tabela de funções de nível de módulo, descritas por valores *PyMethodDef*. Pode ser NULL se nenhuma função estiver presente.

PyModuleDef_Slot *m_slots

Uma matriz de definições de slot para inicialização multifásica, terminada por uma entrada $\{0, \text{NULL}\}$. Ao usar inicialização monofásica, m_slots deve ser NULL.

Alterado na versão 3.5: Antes da versão 3.5, esse membro era sempre definido como NULL e era definido como:

inquiry m_reload

traverseproc m_traverse

Uma função de travessia para chamar durante a travessia do GC do objeto do módulo, ou NULL se não for necessário.

Esta função não é mais chamada se o estado do módulo foi solicitado, mas ainda não está alocado. Este é o caso imediatamente após o módulo ser criado e antes de o módulo ser executado (função Py_mod_exec). Mais precisamente, esta função não é chamada se m_size for maior que 0 e o estado do módulo (como retornado por $PyModule_GetState()$) for NULL.

Alterado na versão 3.9: Não é mais chamado antes que o estado do módulo seja alocado.

inquiry m clear

Uma função de limpeza para chamar durante a limpeza do GC do objeto do módulo, ou NULL se não for necessário.

Esta função não é mais chamada se o estado do módulo foi solicitado, mas ainda não está alocado. Este é o caso imediatamente após o módulo ser criado e antes de o módulo ser executado (função Py_mod_exec). Mais precisamente, esta função não é chamada se m_size for maior que 0 e o estado do módulo (como retornado por $PyModule_GetState()$) for NULL.

Assim como PyTypeObject.tp_clear, esta função não é sempre chamada antes de um módulo ser desalocado. Por exemplo, quando a contagem de referências é suficiente para determinar que um objeto não é mais usado, o coletor de lixo cíclico não é envolvido e m_free é chamado diretamente.

Alterado na versão 3.9: Não é mais chamado antes que o estado do módulo seja alocado.

freefunc m_free

Uma função para ser chamada durante a desalocação do objeto do módulo, ou NULL se não for necessário.

Esta função não é mais chamada se o estado do módulo foi solicitado, mas ainda não está alocado. Este é o caso imediatamente após o módulo ser criado e antes de o módulo ser executado (função Py_mod_exec). Mais precisamente, esta função não é chamada se m_size for maior que 0 e o estado do módulo (como retornado por $PyModule_GetState()$) for NULL.

Alterado na versão 3.9: Não é mais chamado antes que o estado do módulo seja alocado.

inicialização de fase única

A função de inicialização do módulo pode criar e retornar o objeto do módulo diretamente. Isso é chamado de "inicialização de fase única" e usa uma das duas funções de criação de módulo a seguir:

PyObject *PyModule_Create (PyModuleDef *def)

Retorna valor: Nova referência. Cria um novo objeto de módulo, dada a definição em def. Isso se comporta como PyModule_Create2 () com module_api_version definido como PYTHON_API_VERSION

PyObject *PyModule_Create2 (PyModuleDef *def, int module_api_version)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Create a new module object, given the definition in def, assuming the API version module_api_version. If that version does not match the version of the running interpreter, a RuntimeWarning is emitted.

Retorna NULL com uma exceção definida em caso de erro.

1 Nota

A maioria dos usos dessa função deve ser feita com <code>PyModule_Create()</code>; use-o apenas se tiver certeza de que precisa.

Before it is returned from in the initialization function, the resulting module object is typically populated using functions like <code>PyModule_AddObjectRef()</code>.

Inicialização multifásica

An alternate way to specify extensions is to request "multi-phase initialization". Extension modules created this way behave more like Python modules: the initialization is split between the *creation phase*, when the module object is created, and the *execution phase*, when it is populated. The distinction is similar to the __new__() and __init__() methods of classes.

Unlike modules created using single-phase initialization, these modules are not singletons: if the *sys.modules* entry is removed and the module is re-imported, a new module object is created, and the old module is subject to normal garbage collection – as with Python modules. By default, multiple modules created from the same definition should be independent: changes to one should not affect the others. This means that all state should be specific to the module object (using e.g. using *PyModule_GetState()*), or its contents (such as the module's __dict__ or individual classes created with *PyType_FromSpec()*).

All modules created using multi-phase initialization are expected to support *sub-interpreters*. Making sure multiple modules are independent is typically enough to achieve this.

To request multi-phase initialization, the initialization function (PyInit_modulename) returns a PyModuleDef instance with non-empty m_slots . Before it is returned, the PyModuleDef instance must be initialized with the following function:

```
PyObject *PyModuleDef_Init (PyModuleDef *def)
```

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável desde a versão 3.5. Garante que uma definição de módulo é um objeto Python devidamente inicializado que reporta corretamente seu tipo e contagem de referências.

Returns def cast to PyObject*, or NULL if an error occurred.

Adicionado na versão 3.5.

The *m_slots* member of the module definition must point to an array of PyModuleDef_Slot structures:

type PyModuleDef_Slot

int slot

Um ID de lot, escolhido a partir dos valores disponíveis explicados abaixo.

void *value

Valor do slot, cujo significado depende do ID do slot.

Adicionado na versão 3.5.

The m_slots array must be terminated by a slot with id 0.

Os tipos de slot disponíveis são:

Py_mod_create

Specifies a function that is called to create the module object itself. The *value* pointer of this slot must point to a function of the signature:

```
PyObject *create_module (PyObject *spec, PyModuleDef *def)
```

The function receives a ModuleSpec instance, as defined in PEP 451, and the module definition. It should return a new module object, or set an error and return NULL.

This function should be kept minimal. In particular, it should not call arbitrary Python code, as trying to import the same module again may result in an infinite loop.

Múltiplos slots Py_mod_create podem não estar especificados em uma definição de módulo.

If Py_mod_create is not specified, the import machinery will create a normal module object using PyModule_New(). The name is taken from spec, not the definition, to allow extension modules to dynamically adjust to their place in the module hierarchy and be imported under different names through symlinks, all while sharing a single module definition.

There is no requirement for the returned object to be an instance of <code>PyModule_Type</code>. Any type can be used, as long as it supports setting and getting import-related attributes. However, only <code>PyModule_Type</code> instances may be returned if the <code>PyModuleDef</code> has non-<code>NULL m_traverse</code>, <code>m_clear</code>, <code>m_free</code>; non-zero <code>m_size</code>; or slots other than <code>Py_mod_create</code>.

Py_mod_exec

Specifies a function that is called to *execute* the module. This is equivalent to executing the code of a Python module: typically, this function adds classes and constants to the module. The signature of the function is:

```
int exec_module (PyObject *module)
```

Se vários slots Py_{mod_exec} forem especificados, eles serão processados na ordem em que aparecem no vetor m_slots .

Py_mod_multiple_interpreters

Specifies one of the following values:

Py_MOD_MULTIPLE_INTERPRETERS_NOT_SUPPORTED

The module does not support being imported in subinterpreters.

Py MOD MULTIPLE INTERPRETERS SUPPORTED

The module supports being imported in subinterpreters, but only when they share the main interpreter's GIL. (See isolating-extensions-howto.)

${\tt Py_MOD_PER_INTERPRETER_GIL_SUPPORTED}$

The module supports being imported in subinterpreters, even when they have their own GIL. (See isolating-extensions-howto.)

This slot determines whether or not importing this module in a subinterpreter will fail.

Multiple Py_mod_multiple_interpreters slots may not be specified in one module definition.

If $Py_{mod_{multiple_{interpreters}}}$ is not specified, the import machinery defaults to $Py_{mod_{multiple_{interpreters}}}$ Supported.

Adicionado na versão 3.12.

Py_mod_gil

Specifies one of the following values:

Py_MOD_GIL_USED

The module depends on the presence of the global interpreter lock (GIL), and may access global state without synchronization.

Py_MOD_GIL_NOT_USED

The module is safe to run without an active GIL.

This slot is ignored by Python builds not configured with --disable-gil. Otherwise, it determines whether or not importing this module will cause the GIL to be automatically enabled. See whatsnew313-free-threaded-cpython for more detail.

Multiple Py_mod_gil slots may not be specified in one module definition.

If Py_mod_gil is not specified, the import machinery defaults to Py_MOD_GIL_USED.

Adicionado na versão 3.13.

Ver PEP 489 para obter mais detalhes sobre a inicialização multifásica.

Funções de criação de módulo de baixo nível

The following functions are called under the hood when using multi-phase initialization. They can be used directly, for example when creating module objects dynamically. Note that both PyModule_FromDefAndSpec and PyModule_ExecDef must be called to fully initialize a module.

PyObject *PyModule_FromDefAndSpec (PyModuleDef *def, PyObject *spec)

Retorna valor: Nova referência. Create a new module object, given the definition in def and the ModuleSpec spec. This behaves like PyModule_FromDefAndSpec2() with module_api_version set to PYTHON_API_VERSION.

Adicionado na versão 3.5.

PyObject *PyModule_FromDefAndSpec2 (PyModuleDef *def, PyObject *spec, int module_api_version)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Create a new module object, given the definition in def and the ModuleSpec spec, assuming the API version module_api_version. If that version does not match the version of the running interpreter, a RuntimeWarning is emitted.

Retorna NULL com uma exceção definida em caso de erro.



Most uses of this function should be using $PyModule_FromDefAndSpec()$ instead; only use this if you are sure you need it.

Adicionado na versão 3.5.

int PyModule_ExecDef (PyObject *module, PyModuleDef *def)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Process any execution slots (Py_mod_exec) given in def.

Adicionado na versão 3.5.

int PyModule_SetDocString (*PyObject* *module, const char *docstring)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Set the docstring for module to docstring. This function is called automatically when creating a module from PyModuleDef, using either PyModule_Create or PyModule_FromDefAndSpec.

Adicionado na versão 3.5.

int PyModule_AddFunctions (PyObject *module, PyMethodDef *functions)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Add the functions from the NULL terminated functions array to module. Refer to the <code>PyMethodDef</code> documentation for details on individual entries (due to the lack of a shared module namespace, module level "functions" implemented in C typically receive the module as their first parameter, making them similar to instance methods on Python classes). This function is called automatically when creating a module from <code>PyModuleDef</code>, using either <code>PyModule_Create</code> or <code>PyModule_FromDefAndSpec</code>.

Adicionado na versão 3.5.

Support functions

The module initialization function (if using single phase initialization) or a function called from a module execution slot (if using multi-phase initialization), can use the following functions to help initialize the module state:

int PyModule_AddObjectRef (PyObject *module, const char *name, PyObject *value)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Add an object to module as name. This is a convenience function which can be used from the module's initialization function.

On success, return 0. On error, raise an exception and return -1.

Exemplo de uso:

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    if (obj == NULL) {
        return -1;
    }
    int res = PyModule_AddObjectRef(module, "spam", obj);
    Py_DECREF(obj);
    return res;
}
```

To be convenient, the function accepts NULL *value* with an exception set. In this case, return -1 and just leave the raised exception unchanged.

O exemplo também pode ser escrito sem verificar explicitamente se *obj* é NULL:

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    int res = PyModule_AddObjectRef(module, "spam", obj);
    Py_XDECREF(obj);
    return res;
}
```

Note that Py_XDECREF() should be used instead of Py_DECREF() in this case, since obj can be NULL.

The number of different *name* strings passed to this function should be kept small, usually by only using statically allocated strings as *name*. For names that aren't known at compile time, prefer calling <code>PyUnicode_FromString()</code> and <code>PyObject_SetAttr()</code> directly. For more details, see <code>PyUnicode_InternFromString()</code>, which may be used internally to create a key object.

Adicionado na versão 3.10.

```
int PyModule_Add (PyObject *module, const char *name, PyObject *value)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Similar to <code>PyModule_AddObjectRef()</code>, but "steals" a reference to value. It can be called with a result of function that returns a new reference without bothering to check its result or even saving it to a variable.

Exemplo de uso:

```
if (PyModule_Add(module, "spam", PyBytes_FromString(value)) < 0) {
   goto error;
}</pre>
```

Adicionado na versão 3.13.

```
int PyModule_AddObject (PyObject *module, const char *name, PyObject *value)
```

Parte da ABI Estável. Similar to PyModule_AddObjectRef(), but steals a reference to value on success (if it returns 0).

The new PyModule_Add() or PyModule_AddObjectRef() functions are recommended, since it is easy to introduce reference leaks by misusing the PyModule_AddObject() function.

1 Nota

Unlike other functions that steal references, PyModule_AddObject() only releases the reference to *value* on success.

This means that its return value must be checked, and calling code must <code>Py_XDECREF()</code> value manually on error.

Exemplo de uso:

```
PyObject *obj = PyBytes_FromString(value);
if (PyModule_AddObject(module, "spam", obj) < 0) {
    // If 'obj' is not NULL and PyModule_AddObject() failed,
    // 'obj' strong reference must be deleted with Py_XDECREF().
    // If 'obj' is NULL, Py_XDECREF() does nothing.
    Py_XDECREF(obj);
    goto error;
}
// PyModule_AddObject() stole a reference to obj:
// Py_XDECREF(obj) is not needed here.</pre>
```

Descontinuado desde a versão 3.13: PyModule_Addobject() is soft deprecated.

int PyModule_AddIntConstant (PyObject *module, const char *name, long value)

Parte da ABI Estável. Add an integer constant to *module* as *name*. This convenience function can be used from the module's initialization function. Return −1 with an exception set on error, 0 on success.

This is a convenience function that calls <code>PyLong_FromLong()</code> and <code>PyModule_AddObjectRef()</code>; see their documentation for details.

int PyModule_AddStringConstant (PyObject *module, const char *name, const char *value)

Parte da ABI Estável. Add a string constant to *module* as *name*. This convenience function can be used from the module's initialization function. The string *value* must be NULL-terminated. Return -1 with an exception set on error, 0 on success.

This is a convenience function that calls <code>PyUnicode_InternFromString()</code> and <code>PyModule_AddObjectRef()</code>; see their documentation for details.

PyModule_AddIntMacro (module, macro)

Add an int constant to *module*. The name and the value are taken from *macro*. For example $PyModule_AddIntMacro(module, AF_INET)$ adds the int constant AF_INET with the value of AF_INET to *module*. Return -1 with an exception set on error, 0 on success.

PyModule_AddStringMacro (module, macro)

Add a string constant to module.

int PyModule_AddType (*PyObject* *module, *PyTypeObject* *type)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Add a type object to module. The type object is finalized by calling internally $PyType_Ready()$. The name of the type object is taken from the last component of tp_name after dot. Return -1 with an exception set on error, 0 on success.

Adicionado na versão 3.9.

int PyUnstable_Module_SetGIL(PyObject *module, void *gil)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Indicate that *module* does or does not support running without the global interpreter lock (GIL), using one of the values from Py_mod_gil . It must be called during *module*'s initialization function. If this function is not called during module initialization, the import machinery assumes the module does not support running without the GIL. This function is only available in Python builds configured with --disable-gil. Return -1 with an exception set on error, 0 on success.

Adicionado na versão 3.13.

Pesquisa por módulos

Single-phase initialization creates singleton modules that can be looked up in the context of the current interpreter. This allows the module object to be retrieved later with only a reference to the module definition.

These functions will not work on modules created using multi-phase initialization, since multiple such modules can be created from a single definition.

```
PyObject *PyState_FindModule (PyModuleDef *def)
```

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Returns the module object that was created from def for the current interpreter. This method requires that the module object has been attached to the interpreter state with <code>PyState_AddModule()</code> beforehand. In case the corresponding module object is not found or has not been attached to the interpreter state yet, it returns <code>NULL</code>.

```
int PyState_AddModule (PyObject *module, PyModuleDef *def)
```

Parte da ABI Estável *desde a versão 3.3.* Attaches the module object passed to the function to the interpreter state. This allows the module object to be accessible via *PyState_FindModule()*.

Only effective on modules created using single-phase initialization.

Python calls PyState_AddModule automatically after importing a module, so it is unnecessary (but harmless) to call it from module initialization code. An explicit call is needed only if the module's own init code subsequently calls PyState_FindModule. The function is mainly intended for implementing alternative import mechanisms (either by calling it directly, or by referring to its implementation for details of the required state updates).

The caller must hold the GIL.

Retorna -1 com uma exceção definida em caso de erro, 0 em caso de sucesso.

Adicionado na versão 3.3.

int PyState_RemoveModule (PyModuleDef *def)

Parte da ABI Estável *desde a versão 3.3.* Removes the module object created from *def* from the interpreter state. Return -1 with an exception set on error, 0 on success.

The caller must hold the GIL.

Adicionado na versão 3.3.

8.6.3 Objetos Iteradores

O Python fornece dois objetos iteradores de propósito geral. O primeiro, um iterador de sequência, trabalha com uma sequência arbitrária suportando o método __getitem__(). O segundo trabalha com um objeto chamável e um valor de sentinela, chamando o chamável para cada item na sequência e finalizando a iteração quando o valor de sentinela é retornado.

PyTypeObject PySeqIter_Type

Parte da ABI Estável. Objeto de tipo para objetos iteradores retornados por PySeqIter_New() e a forma de um argumento da função embutida iter() para os tipos de sequência embutidos.

```
int PySeqIter Check (PyObject *op)
```

Retorna true se o tipo de *op* for *PySeqIter_Type*. Esta função sempre é bem-sucedida.

PyObject *PySeqIter_New (PyObject *seq)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um iterador que funcione com um objeto de sequência geral, seq. A iteração termina quando a sequência levanta IndexError para a operação de assinatura.

PyTypeObject PyCallIter_Type

Parte da ABI Estável. Objeto de tipo para objetos iteradores retornados por PyCallIter_New() e a forma de dois argumentos da função embutida iter().

```
int PyCallIter_Check (PyObject *op)
```

Retorna true se o tipo de *op* for *PyCallIter_Type*. Esta função sempre é bem-sucedida.

```
PyObject *PyCallIter_New (PyObject *callable, PyObject *sentinel)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo iterador. O primeiro parâmetro, callable, pode ser qualquer objeto chamável do Python que possa ser chamado sem parâmetros; cada chamada deve retornar o próximo item na iteração. Quando callable retorna um valor igual a sentinel, a iteração será encerrada.

8.6.4 Objetos Descritores

"Descritores" são objetos que descrevem algum atributo de um objeto. Eles são encontrados no dicionário de objetos de tipo.

```
PyTypeObject PyProperty_Type
```

Parte da ABI Estável. O tipo de objeto para os tipos de descritores embutidos.

PyObject *PyDescr_NewGetSet (PyTypeObject *type, struct PyGetSetDef *getset)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável.

PyObject *PyDescr_NewMember (PyTypeObject *type, struct PyMemberDef *meth)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável.

PyObject *PyDescr_NewMethod (PyTypeObject *type, struct PyMethodDef *meth)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável.

PyObject *PyDescr_NewWrapper (PyTypeObject *type, struct wrapperbase *wrapper, void *wrapped)

Retorna valor: Nova referência.

PyObject *PyDescr_NewClassMethod (PyTypeObject *type, PyMethodDef *method)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável.

int PyDescr_IsData (PyObject *descr)

Retorna não-zero se os objetos descritores *descr* descrevem um atributo de dados, ou 0 se os mesmos descrevem um método. *descr* deve ser um objeto descritor; não há verificação de erros.

```
PyObject *PyWrapper_New (PyObject*, PyObject*)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável.

8.6.5 Objetos Slice

PyTypeObject PySlice_Type

Parte da ABI Estável. Tipo de objeto para objetos fatia. Isso é o mesmo que slice na camada Python.

```
int PySlice_Check (PyObject *ob)
```

Retorna true se *ob* for um objeto fatia; *ob* não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

```
PyObject *PySlice_New (PyObject *start, PyObject *stop, PyObject *step)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um novo objeto fatia com os valores fornecidos. Os parâmetros start, stop e step são usados como os valores dos atributos do objeto fatia com os mesmos nomes. Qualquer um dos valores pode ser NULL, caso em que None será usado para o atributo correspondente.

Retorna NULL com uma exceção definida se o novo objeto não puder ser alocado.

```
int PySlice_GetIndices (PyObject *slice, Py_ssize_t length, Py_ssize_t *start, Py_ssize_t *stop, Py_ssize_t *stop)
```

Parte da ABI Estável. Recupera os índices de início, parada e intermediário do objeto fatia slice, presumindo uma sequência de comprimento length. Trata índices maiores que length como erros.

Retorna 0 em caso de sucesso e -1 em caso de erro sem exceção definida (a menos que um dos índices não fosse None e falhou ao ser convertido para um inteiro, neste caso -1 é retornado com uma exceção definida).

Você provavelmente não deseja usar esta função.

Alterado na versão 3.2: O tipo de parâmetro para o parâmetro slice era antes de PySliceObject*.

```
int PySlice_GetIndicesEx (PyObject *slice, Py_ssize_t length, Py_ssize_t *start, Py_ssize_t *stop, Py_ssize_t *step, Py_ssize_t *slicelength)
```

Parte da ABI Estável. Substituição utilizável para PySlice_GetIndices(). Recupera os índices de início, parada e intermediário do objeto fatia slice presumindo uma sequência de comprimento length e armazena o comprimento da fatia em slicelength. Índices fora dos limites são cortados de maneira consistente com o tratamento de fatias normais.

Retorna 0 em caso de sucesso e -1 em caso de erro com uma exceção definida.

1 Nota

Esta função não é considerada segura para sequências redimensionáveis. Sua invocação deve ser substituída por uma combinação de *PySlice_Unpack()* e *PySlice_AdjustIndices()* sendo

substituído por

```
if (PySlice_Unpack(slice, &start, &stop, &step) < 0) {
    // retorna erro
}
slicelength = PySlice_AdjustIndices(length, &start, &stop, step);</pre>
```

Alterado na versão 3.2: O tipo de parâmetro para o parâmetro slice era antes de PySliceObject*.

Alterado na versão 3.6.1: Se Py_LIMITED_API não estiver definido ou estiver definido com um valor entre 0x03050400 e 0x03060000 (não incluso) ou 0x03060100 ou mais alto, PySlice_GetIndicesEx() é implementado como uma macro usando PySlice_Unpack() e PySlice_AdjustIndices(). Os argumentos start, stop e step são avaliados mais de uma vez.

Descontinuado desde a versão 3.6.1: Se Py_LIMITED_API estiver definido para um valor menor que 0×03050400 ou entre 0×03060000 e 0×03060100 (não incluso), PySlice_GetIndicesEx() é uma função descontinuada.

```
int PySlice_Unpack (PyObject *slice, Py_ssize_t *start, Py_ssize_t *stop, Py_ssize_t *step)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Extrai os membros de dados de início, parada e intermediário de um objeto fatia como C inteiros. Reduz silenciosamente os valores maiores do que PY_SSIZE_T_MAX para PY_SSIZE_T_MAX, aumenta silenciosamente os valores de início e parada menores que PY_SSIZE_T_MIN para PY_SSIZE_T_MIN, e silenciosamente aumenta os valores de intermediário menores que -PY_SSIZE_T_MAX para -PY_SSIZE_T_MAX.

Retorna -1 com uma exceção definida em caso de erro, 0 em caso de sucesso.

Adicionado na versão 3.6.1.

```
Py_ssize_t PySlice_AdjustIndices (Py_ssize_t length, Py_ssize_t *start, Py_ssize_t *stop, Py_ssize_t step)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Ajusta os índices de fatias inicial/final presumindo uma sequência do comprimento especificado. Índices fora dos limites são cortados de maneira consistente com o tratamento de fatias normais.

Retorna o comprimento da fatia. Sempre bem-sucedido. Não chama o código Python.

Adicionado na versão 3.6.1.

Objeto Ellipsis

PyTypeObject PyEllipsis_Type

Parte da ABI Estável. O tipo do objeto Python Ellipsis. O mesmo que types. Ellipsis Type na camada Python.

PyObject *Py_Ellipsis

O objeto Python Ellipsis. Este objeto não tem métodos. Como Py_None, é um objeto singleton imortal.

Alterado na versão 3.12: Py_Ellipsis é imortal.

8.6.6 Objetos MemoryView

Um objeto memoryview expõe a *interface de buffer* a nível de C como um objeto Python que pode ser passado como qualquer outro objeto.

PyObject *PyMemoryView_FromObject (PyObject *obj)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um objeto memoryview a partir de um objeto que fornece a interface do buffer. Se *obj* tiver suporte a exportações de buffer graváveis, o objeto memoryview será de leitura/gravação; caso contrário, poderá ser somente leitura ou leitura/gravação, a critério do exportador.

PyBUF_READ

Sinalizador para solicitar um buffer de somente leitura.

PyBUF_WRITE

Sinalizador para solicitar um buffer gravável.

PyObject *PyMemoryView_FromMemory (char *mem, Py_ssize_t size, int flags)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Cria um objeto memoryview usando mem como o buffer subjacente. flags pode ser um dos seguintes PyBUF_READ ou PyBUF_WRITE.

Adicionado na versão 3.3.

PyObject *PyMemoryView FromBuffer (const Py buffer *view)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. Cria um objeto de memoryview envolvendo a estrutura de buffer view fornecida. Para buffers de bytes simples, PyMemoryView_FromMemory() é a função preferida.

PyObject *PyMemoryView_GetContiguous (PyObject *obj, int buffertype, char order)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um objeto memoryview para um pedaço contíguo de memória (na ordem 'C' ou 'F'ortran, representada por order) a partir de um objeto que define a interface do buffer. Se a memória for contígua, o objeto memoryview apontará para a memória original. Caso contrário, é feita uma cópia e a visualização da memória aponta para um novo objeto bytes.

buffertype pode ser um entre PyBUF_READ ou PyBUF_WRITE.

int PyMemoryView_Check (PyObject *obj)

Retorna true se o objeto *obj* for um objeto memoryview. Atualmente, não é permitido criar subclasses de memoryview. Esta função sempre tem sucesso.

Py_buffer *PyMemoryView_GET_BUFFER (PyObject *mview)

Retorna um ponteiro para a cópia privada da memória do buffer do exportador. *mview* **deve** ser uma instância de memoryview; Se essa macro não verificar seu tipo, faça você mesmo ou corre o risco de travar.

PyObject *PyMemoryView_GET_BASE (PyObject *mview)

Retorna um ponteiro para o objeto de exportação no qual a memória é baseada ou NULL se a memória tiver sido criada por uma das funções <code>PyMemoryView_FromMemory()</code> ou <code>PyMemoryView_FromBuffer()</code>. mview deve ser uma instância de memoryview.

8.6.7 Objetos referência fraca

O Python oferece suporte a *referências fracas* como objetos de primeira classe. Existem dois tipos de objetos específicos que implementam diretamente referências fracas. O primeiro é um objeto de referência simples, e o segundo atua como um intermediário ao objeto original tanto quanto ele pode.

int PyWeakref_Check (PyObject *ob)

Retorna não zero se ob for um objeto referência ou um objeto intermediário. Esta função sempre tem sucesso.

int PyWeakref_CheckRef (PyObject *ob)

Retorna não zero se *ob* for um objeto referência. Esta função sempre tem sucesso.

int PyWeakref CheckProxy (PyObject *ob)

Retorna não zero se *ob* for um objeto intermediário. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyWeakref_NewRef (PyObject *ob, PyObject *callback)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um objeto de referência fraco para o objeto ob. Isso sempre retornará uma nova referência, mas não é garantido para criar um novo objeto; um objeto de referência existente pode ser retornado. O segundo parâmetro, callback, pode ser um objeto chamável que recebe notificação quando ob for lixo coletado; ele deve aceitar um único parâmetro, que será o objeto de referência fraco propriamente dito. callback também pode ser None ou NULL. Se ob não for um objeto fracamente referenciável, ou se callback não for um chamável, None, ou NULL, isso retornará NULL e levantará a TypeError.

PyObject *PyWeakref_NewProxy (PyObject *ob, PyObject *callback)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Retorna um objeto de proxy de referência fraca para o objeto ob. Isso sempre retornará uma nova referência, mas não é garantido para criar um novo objeto; um objeto de proxy existente pode ser retornado. O segundo parâmetro, callback, pode ser um objeto chamável que recebe notificação quando ob for lixo coletado; ele deve aceitar um único parâmetro, que será o objeto de referência fraco propriamente dito. callback também pode ser None ou NULL. Se ob não for um objeto referência fraca, ou se callback não for um chamável, None, ou NULL, isso retornará NULL e levantará a TypeError.

int PyWeakref_GetRef (PyObject *ref, PyObject **pobj)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Obtém uma referência forte para o objeto referenciado a partir de uma referência fraca, ref, em *pobj.

- Em caso de sucesso, define *pobj como uma nova referência forte para o objeto referenciado e retorna 1.
- Se a referência estiver quebrada, define *pobj como NULL e retorna 0.
- Em caso de erro, levanta uma exceção e retorna -1.

Adicionado na versão 3.13.

PyObject *PyWeakref_GetObject (PyObject *ref)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Retorna uma referência emprestada ao objeto referenciado a partir de uma referência fraca, ref. Se o referente não estiver mais em tempo real, retorna Py_None.

1 Nota

Esta função retorna uma *referência emprestada* para o objeto referenciado. Isso significa que você deve sempre chamar <code>Py_INCREF()</code> no objeto, exceto quando ele não puder ser destruído antes do último uso da referência emprestada.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Usa PyWeakref_GetRef().

PyObject *PyWeakref_GET_OBJECT (PyObject *ref)

Retorna valor: Referência emprestada. Semelhante a PyWeakref GetObject(), mas não verifica erros.

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Usa PyWeakref_GetRef().

void PyObject_ClearWeakRefs (PyObject *object)

Parte da ABI Estável. Esta função é chamada pelo tratador tp_dealloc para limpar referências fracas.

Isso itera pelas referências fracas para *object* e chama retornos de chamada para as referências que possuem um. Ele retorna quando todos os retornos de chamada foram tentados.

void PyUnstable_Object_ClearWeakRefsNoCallbacks (PyObject *object)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Limpa as referências fracas para object sem chamar as funções de retorno

Esta função é chamada pelo manipulador <code>tp_dealloc</code> para tipos com finalizadores (por exemplo, <code>__del__()</code>). O manipulador para esses objetos primeiro chama <code>PyObject_ClearWeakRefs()</code> para limpar referências fracas e chamar suas funções de retorno, depois o finalizador e, finalmente, esta função para limpar quaisquer referências fracas que possam ter sido criadas pelo finalizador.

Na maioria das circunstâncias, é mais apropriado usar PyObject_ClearWeakRefs () para limpar referências fracas em vez desta função.

Adicionado na versão 3.13.

8.6.8 Capsules

Consulte using-capsules para obter mais informações sobre o uso desses objetos.

Adicionado na versão 3.1.

type PyCapsule

Este subtipo de <code>PyObject</code> representa um valor opaco, útil para módulos de extensão C que precisam passar um valor opaco (como ponteiro <code>void*</code>) através do código Python para outro código C . É frequentemente usado para disponibilizar um ponteiro de função C definido em um módulo para outros módulos, para que o mecanismo de importação regular possa ser usado para acessar APIs C definidas em módulos carregados dinamicamente.

type PyCapsule_Destructor

Parte da ABI Estável. O tipo de um retorno de chamada destruidor para uma cápsula. Definido como:

```
typedef void (*PyCapsule_Destructor) (PyObject *);
```

Veja PyCapsule_New() para a semântica dos retornos de chamada PyCapsule_Destructor.

int PyCapsule_CheckExact (PyObject *p)

Retorna true se seu argumento é um PyCapsule. Esta função sempre tem sucesso.

```
PyObject *PyCapsule_New (void *pointer, const char *name, PyCapsule_Destructor destructor)
```

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Cria um PyCapsule que encapsula o ponteiro. O argumento pointer pode não ser NULL.

Em caso de falha, define uma exceção e retorna NULL.

A string *name* pode ser NULL ou um ponteiro para uma string C válida. Se não for NULL, essa string deverá sobreviver à cápsula. (Embora seja permitido liberá-lo dentro do *descructor*.)

Se o argumento destructor não for NULL, ele será chamado com a cápsula como argumento quando for destruído.

Se esta cápsula for armazenada como um atributo de um módulo, o *name* deve ser especificado como modulename. attributename. Isso permitirá que outros módulos importem a cápsula usando <code>PyCapsule_Import()</code>.

void *PyCapsule_GetPointer (PyObject *capsule, const char *name)

Parte da ABI Estável. Recupera o pointer armazenado na cápsula. Em caso de falha, define uma exceção e retorna NULL.

O parâmetro name deve ser comparado exatamente com o nome armazenado na cápsula. Se o nome armazenado na cápsula for <code>NULL</code>, o name passado também deve ser <code>NULL</code>. Python usa a função <code>C</code> strcmp() para comparar nomes de cápsulas.

PyCapsule_Destructor PyCapsule_GetDestructor (PyObject *capsule)

Parte da ABI Estável. Retorna o destruidor atual armazenado na cápsula. Em caso de falha, define uma exceção e retorna NULL.

É legal para uma cápsula ter um destruidor NULL. Isso torna um código de retorno NULL um tanto ambíguo; use PyCapsule_IsValid() ou PyErr_Occurred() para desambiguar.

void *PyCapsule_GetContext (PyObject *capsule)

Parte da ABI Estável. Retorna o contexto atual armazenado na cápsula. Em caso de falha, define uma exceção e retorna NULL.

É legal para uma cápsula ter um contexto NULL. Isso torna um código de retorno NULL um tanto ambíguo; use <code>PyCapsule_IsValid()</code> ou <code>PyErr_Occurred()</code> para desambiguar.

const char *PyCapsule_GetName (PyObject *capsule)

Parte da ABI Estável. Retorna o nome atual armazenado na cápsula. Em caso de falha, define uma exceção e retorna NULL.

É legal para uma cápsula ter um nome NULL. Isso torna um código de retorno NULL um tanto ambíguo; use <code>PyCapsule_IsValid()</code> ou <code>PyErr_Occurred()</code> para desambiguar.

void *PyCapsule_Import (const char *name, int no_block)

Parte da ABI Estável. Importa um ponteiro para um objeto C de um atributo de cápsula em um módulo. O parâmetro name deve especificar o nome completo do atributo, como em module.attribute. O name armazenado na cápsula deve corresponder exatamente a essa string.

Retorna o ponteiro interno *pointer* da cápsula com sucesso. Em caso de falha, define uma exceção e retorna NULL.

Alterado na versão 3.3: no_block não tem mais efeito.

int PyCapsule_IsValid (*PyObject* *capsule, const char *name)

Parte da ABI Estável. Determina se capsule é ou não uma cápsula válida. Uma cápsula válida é diferente de NULL, passa PyCapsule_CheckExact(), possui um ponteiro diferente de NULL armazenado e seu nome interno corresponde ao parâmetro name. (Consulte PyCapsule_GetPointer() para obter informações sobre como os nomes das cápsulas são comparados.)

Em outras palavras, se <code>PyCapsule_IsValid()</code> retornar um valor verdadeiro, as chamadas para qualquer um dos acessadores (qualquer função que comece com <code>PyCapsule_Get</code>) terão êxito garantido.

Retorna um valor diferente de zero se o objeto for válido e corresponder ao nome passado. Retorna 0 caso contrário. Esta função não falhará.

int PyCapsule_SetContext (PyObject *capsule, void *context)

Parte da ABI Estável. Define o ponteiro de contexto dentro de capsule para context.

Retorna 0 em caso de sucesso. Retorna diferente de zero e define uma exceção em caso de falha.

int PyCapsule_SetDestructor (PyObject *capsule, PyCapsule_Destructor destructor)

Parte da ABI Estável. Define o destrutor dentro de capsule para destructor.

Retorna 0 em caso de sucesso. Retorna diferente de zero e define uma exceção em caso de falha.

int PyCapsule_SetName (PyObject *capsule, const char *name)

Parte da ABI Estável. Define o nome dentro de *capsule* como *name*. Se não for NULL, o nome deve sobreviver à cápsula. Se o *name* anterior armazenado na cápsula não era NULL, nenhuma tentativa será feita para liberá-lo.

Retorna 0 em caso de sucesso. Retorna diferente de zero e define uma exceção em caso de falha.

int PyCapsule_SetPointer (PyObject *capsule, void *pointer)

Parte da ABI Estável. Define o ponteiro nulo dentro de capsule para pointer. O ponteiro não pode ser NULL.

Retorna 0 em caso de sucesso. Retorna diferente de zero e define uma exceção em caso de falha.

8.6.9 Objetos Frame

type PyFrameObject

Parte da API Limitada (como uma estrutura opaca). A estrutura C dos objetos usados para descrever objetos frame.

Não há membros públicos nesta estrutura.

Alterado na versão 3.11: Os membros dessa estrutura foram removidos da API C pública. Consulte a entrada O Que há de Novo para detalhes.

As funções <code>PyEval_GetFrame()</code> e <code>PyThreadState_GetFrame()</code> podem ser utilizadas para obter um objeto frame.

Veja também *Reflexão*.

PyTypeObject PyFrame_Type

O tipo de objetos frame. É o mesmo objeto que types. FrameType na camada Python.

Alterado na versão 3.11: Anteriormente, este tipo só estava disponível após incluir <frameobject.h>.

int PyFrame_Check (PyObject *obj)

Retorna diferente de zero se obj é um objeto frame

Alterado na versão 3.11: Anteriormente, esta função só estava disponível após incluir <frameobject.h>.

PyFrameObject *PyFrame_GetBack (PyFrameObject *frame)

Retorna valor: Nova referência. Obtém o frame próximo ao quadro externo.

Retorna uma referência forte ou NULL se frame não tiver quadro externo.

Adicionado na versão 3.9.

PyObject *PyFrame_GetBuiltins (PyFrameObject *frame)

Retorna valor: Nova referência. Get the frame's f_builtins attribute.

Retorna uma referência forte. O resultado não pode ser NULL.

Adicionado na versão 3.11.

PyCodeObject *PyFrame_GetCode (PyFrameObject *frame)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Obtém o código de frame.

Retorna uma referência forte.

O resultado (código do frame) não pode ser NULL.

Adicionado na versão 3.9.

PyObject *PyFrame_GetGenerator (PyFrameObject *frame)

Retorna valor: Nova referência. Obtém o gerador, corrotina ou gerador assíncrono que possui este frame, ou NULL se o frame não pertence a um gerador. Não levanta exceção, mesmo que o valor retornado seja NULL.

Retorna uma referência forte, ou NULL.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyFrame_GetGlobals (PyFrameObject *frame)

Retorna valor: Nova referência. Get the *frame*'s f_globals attribute.

Retorna uma referência forte. O resultado não pode ser NULL.

Adicionado na versão 3.11.

int PyFrame_GetLasti (PyFrameObject *frame)

Get the *frame*'s f_lasti attribute.

Retorna -1 se frame.f_lasti é None.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyFrame_GetVar (PyFrameObject *frame, PyObject *name)

Retorna valor: Nova referência. Get the variable name of frame.

- Return a strong reference to the variable value on success.
- Raise NameError and return NULL if the variable does not exist.
- Raise an exception and return NULL on error.

name type must be a str.

Adicionado na versão 3.12.

PyObject *PyFrame_GetVarString (PyFrameObject *frame, const char *name)

Retorna valor: Nova referência. Similar to PyFrame_GetVar(), but the variable name is a C string encoded in UTF-8.

Adicionado na versão 3.12.

PyObject *PyFrame_GetLocals (PyFrameObject *frame)

Retorna valor: Nova referência. Get the frame's f_locals attribute. If the frame refers to an optimized scope, this returns a write-through proxy object that allows modifying the locals. In all other cases (classes, modules, exec(), eval()) it returns the mapping representing the frame locals directly (as described for locals()).

Retorna uma referência forte.

Adicionado na versão 3.11.

Alterado na versão 3.13: As part of PEP 667, return an instance of PyFrameLocalsProxy_Type.

int PyFrame_GetLineNumber (PyFrameObject *frame)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Retorna o número da linha do frame atualmente em execução.

Frame Locals Proxies

Adicionado na versão 3.13.

The f_locals attribute on a frame object is an instance of a "frame-locals proxy". The proxy object exposes a write-through view of the underlying locals dictionary for the frame. This ensures that the variables exposed by f_locals are always up to date with the live local variables in the frame itself.

See PEP 667 for more information.

PyTypeObject PyFrameLocalsProxy_Type

The type of frame locals() proxy objects.

int PyFrameLocalsProxy_Check (PyObject *obj)

Return non-zero if *obj* is a frame locals() proxy.

Internal Frames

Unless using PEP 523, you will not need this.

struct _PyInterpreterFrame

The interpreter's internal frame representation.

Adicionado na versão 3.11.

PyObject *PyUnstable_InterpreterFrame_GetCode (struct _PyInterpreterFrame *frame);



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Return a *strong reference* to the code object for the frame.

Adicionado na versão 3.12.

int PyUnstable_InterpreterFrame_GetLasti (struct _PyInterpreterFrame *frame);



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Return the byte offset into the last executed instruction.

Adicionado na versão 3.12.

int PyUnstable_InterpreterFrame_GetLine (struct _PyInterpreterFrame *frame);



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Return the currently executing line number, or -1 if there is no line number.

Adicionado na versão 3.12.

8.6.10 Objetos Geradores

Objetos geradores são o que o Python usa para implementar iteradores geradores. Eles são normalmente criados por iteração sobre uma função que produz valores, em vez de invocar explicitamente <code>PyGen_New()</code> ou <code>PyGen_NewWithQualName()</code>.

type PyGenObject

A estrutura C usada para objetos geradores.

PyTypeObject PyGen_Type

O objeto de tipo correspondendo a objetos geradores.

```
int PyGen_Check (PyObject *ob)
```

Retorna verdadeiro se ob for um objeto gerador; ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyGen_CheckExact (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se o tipo do *ob* é *PyGen_Type*; *ob* não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

PyObject *PyGen_New (PyFrameObject *frame)

Retorna valor: Nova referência. Cria e retorna um novo objeto gerador com base no objeto *frame*. Uma referência a *quadro* é roubada por esta função. O argumento não deve ser NULL.

PyObject *PyGen_NewWithQualName (PyFrameObject *frame, PyObject *name, PyObject *qualname)

Retorna valor: Nova referência. Cria e retorna um novo objeto gerador com base no objeto frame, com __name__ e __qualname__ definidos como name e qualname. Uma referência a frame é roubada por esta função. O argumento frame não deve ser NULL.

8.6.11 Objetos corrotina

Adicionado na versão 3.5.

Os objetos corrotina são aquelas funções declaradas com um retorno de palavra-chave async.

type PyCoroObject

A estrutura C utilizada para objetos corrotinas.

```
PyTypeObject PyCoro_Type
```

O tipo de objeto correspondente a objetos corrotina.

```
int PyCoro CheckExact (PyObject *ob)
```

Retorna true se o tipo do ob é PyCoro_Type; ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

```
PyObject *PyCoro_New (PyFrameObject *frame, PyObject *name, PyObject *qualname)
```

Retorna valor: Nova referência. Cria e retorna um novo objeto de corrotina com base no objeto frame, com __name__ e __qualname_ definido como name e qualname. Uma referência a frame é roubada por esta função. O argumento frame não deve ser NULL.

8.6.12 Objetos de variáveis de contexto

Adicionado na versão 3.7.

Alterado na versão 3.7.1:

1 Nota

No Python 3.7.1, as assinaturas de todas as APIs C de variáveis de contexto foram **alteradas** para usar ponteiros *PyObject* em vez de *PyContext*, *PyContextVar* e *PyContextToken*. Por exemplo:

```
// no 3.7.0:
PyContext *PyContext_New(void);

// no 3.7.1+:
PyObject *PyContext_New(void);
```

Veja bpo-34762 para mais detalhes.

Esta seção detalha a API C pública para o módulo contextvars.

type PyContext

 $A\ estrutura\ C\ usada\ para\ representar\ um\ objeto\ \texttt{contextvars.Context}.$

type PyContextVar

A estrutura C usada para representar um objeto contextvars.ContextVar.

type PyContextToken

 $A\ estrutura\ C\ usada\ para\ representar\ um\ objeto\ \texttt{contextvars.Token}$

PyTypeObject PyContext_Type

O objeto de tipo que representa o tipo de contexto.

PyTypeObject PyContextVar_Type

O objeto de tipo que representa o tipo de variável de contexto.

PyTypeObject PyContextToken_Type

O objeto de tipo que representa o tipo de token de variável de contexto.

Macros de verificação de tipo:

int PyContext_CheckExact (PyObject *0)

Retorna verdadeiro se o for do tipo PyContext_Type. o não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyContextVar_CheckExact (PyObject *0)

Retorna verdadeiro se o for do tipo $PyContextVar_Type$. o não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyContextToken_CheckExact (PyObject *o)

Retorna verdadeiro se o for do tipo $PyContextToken_Type$. o não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

Funções de gerenciamento de objetos de contexto:

PyObject *PyContext_New (void)

Retorna valor: Nova referência. Cria um novo objeto de contexto vazio. Retorna NULL se um erro ocorreu.

PyObject *PyContext_Copy (PyObject *ctx)

Retorna valor: Nova referência. Cria uma cópia rasa do objeto de contexto *ctx* passado. Retorna NULL se um erro ocorreu.

PyObject *PyContext_CopyCurrent (void)

Retorna valor: Nova referência. Cria uma cópia rasa do contexto da thread atual. Retorna NULL se um erro ocorreu.

int PyContext_Enter (PyObject *ctx)

Defina ctx como o contexto atual para o thread atual. Retorna 0 em caso de sucesso e -1 em caso de erro.

int PyContext_Exit (PyObject *ctx)

Desativa o contexto ctx e restaura o contexto anterior como o contexto atual para a thread atual. Retorna 0 em caso de sucesso e -1 em caso de erro.

Funções de variável de contexto:

PyObject *PyContextVar_New (const char *name, PyObject *def)

Retorna valor: Nova referência. Cria um novo objeto ContextVar. O parâmetro name é usado para fins de introspecção e depuração. O parâmetro def especifica um valor padrão para a variável de contexto, ou NULL para nenhum padrão. Se ocorrer um erro, esta função retorna NULL.

int PyContextVar_Get (PyObject *var, PyObject *default_value, PyObject **value)

Obtém o valor de uma variável de contexto. Retorna -1 se um erro ocorreu durante a pesquisa, e 0 se nenhum erro ocorreu, se um valor foi encontrado ou não.

Se a variável de contexto foi encontrada, *value* será um ponteiro para ela. Se a variável de contexto *não* foi encontrada, *value* apontará para:

- *default_value*, se não for NULL;
- o valor padrão de *var*, se não for NULL;
- NULL

Exceto para NULL, a função retorna uma nova referência.

PyObject *PyContextVar_Set (PyObject *var, PyObject *value)

Retorna valor: Nova referência. Define o valor de *var* como *value* no contexto atual. Retorna um novo objeto token para esta alteração, ou NULL se um erro ocorreu.

int PyContextVar_Reset (PyObject *var, PyObject *token)

Redefine o estado da variável de contexto *var* para o estado que anterior a *PyContextVar_Set* () que retornou o *token* foi chamado. Esta função retorna 0 em caso de sucesso e -1 em caso de erro.

8.6.13 Objetos DateTime

Vários objetos de data e hora são fornecidos pelo módulo datetime. Antes de usar qualquer uma dessas funções, o arquivo de cabeçalho datetime. h deve ser incluído na sua fonte (observe que isso não é incluído por Python.h) e a macro PyDateTime_IMPORT deve ser chamada, geralmente como parte da função de inicialização do módulo. A macro coloca um ponteiro para uma estrutura C em uma variável estática, PyDateTimeAPI, usada pelas macros a seguir.

type PyDateTime_Date

Esta é uma instância de PyObject representando o objeto data do Python.

type PyDateTime_DateTime

Esta é uma instância de *PyObject* representando o objeto datetime do Python.

type PyDateTime_Time

Esta é uma instância de PyObject representando o objeto hora do Python.

type PyDateTime Delta

Esta é uma instância de PyObject representando a diferença entre dois valores de datetime.

PyTypeObject PyDateTime_DateType

Esta instância de PyTypeObject representa o tipo data do Python; é o mesmo objeto que datetime.date na camada de Python.

PyTypeObject PyDateTime_DateTimeType

Esta instância de PyTypeObject representa o tipo datetime do Python; é o mesmo objeto que datetime. datetime na camada de Python.

PyTypeObject PyDateTime_TimeType

Esta instância de PyTypeObject representa o tipo hora do Python; é o mesmo objeto que datetime.time na camada de Python.

PyTypeObject PyDateTime_DeltaType

Esta instância de PyTypeObject representa o tipo Python para a diferença entre dois valores de datetime; é o mesmo objeto que datetime.timedelta na camada de Python.

PyTypeObject PyDateTime_TZInfoType

Esta instância de PyTypeObject representa o tipo fuso horário do Python; é o mesmo objeto que datetime. tzinfo na camada de Python.

Macro para acesso ao singleton UTC:

PyObject *PyDateTime_TimeZone_UTC

Retorna um singleton do fuso horário representando o UTC, o mesmo objeto que datetime.timezone.utc.

Adicionado na versão 3.7.

Macros de verificação de tipo:

int PyDate_Check (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se ob for do tipo $PyDateTime_DateType$ ou um subtipo de $PyDateTime_DateType$. ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyDate_CheckExact (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se ob for do tipo $PyDateTime_DateType$. ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyDateTime_Check (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se ob é do tipo ${\it PyDateTime_DateTimeType}$ ou um subtipo de ${\it PyDateTime_DateTimeType}$. ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyDateTime_CheckExact (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se ob for do tipo $PyDateTime_DateTimeType$. ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyTime_Check (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se ob é do tipo $PyDateTime_TimeType$ ou um subtipo de $PyDateTime_TimeType$. ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyTime_CheckExact (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se ob for do tipo $PyDateTime_TimeType$. ob não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyDelta_Check (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se *ob* for do tipo *PyDateTime_DeltaType* ou um subtipo de *PyDateTime_DeltaType*. *ob* não pode ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyDelta_CheckExact (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se *ob* for do tipo *PyDateTime_DeltaType*. *ob* não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyTZInfo_Check (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se *ob* for do tipo *PyDateTime_TZInfoType* ou um subtipo de *PyDateTime_TZInfoType*. *ob* não pode ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

int PyTZInfo_CheckExact (PyObject *ob)

Retorna verdadeiro se *ob* for do tipo *PyDateTime_TZInfoType*. *ob* não deve ser NULL. Esta função sempre tem sucesso.

Macros para criar objetos:

PyObject *PyDate_FromDate (int year, int month, int day)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto datetime.date com o ano, mês e dia especificados.

PyObject *PyDateTime_FromDateAndTime (int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int usecond)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto datetime datetime com o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, microssegundo especificados.

PyObject *PyDateTime_FromDateAndTimeAndFold (int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int usecond, int fold)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto datetime.datetime com o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, microssegundo e a dobra especificados.

Adicionado na versão 3.6.

PyObject *PyTime_FromTime (int hour, int minute, int second, int usecond)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto datetime.time com a hora, minuto, segundo e micros-segundo especificados.

PyObject *PyTime_FromTimeAndFold (int hour, int minute, int second, int usecond, int fold)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto datetime time com a hora, minuto, segundo, microssegundo e a dobra especificados.

Adicionado na versão 3.6.

PyObject *PyDelta_FromDSU (int days, int seconds, int useconds)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto datetime.timedelta representando o número especificado de dias, segundos e microssegundos. A normalização é realizada para que o número resultante de microssegundos e segundos esteja nos intervalos documentados para objetos de datetime.timedelta.

PyObject *PyTimeZone_FromOffset (PyObject *offset)

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto datetime.timezone com um deslocamento fixo sem nome representado pelo argumento *offset*.

Adicionado na versão 3.7.

```
PyObject *PyTimeZone_FromOffsetAndName (PyObject *offset, PyObject *name)
```

Retorna valor: Nova referência. Retorna um objeto datetime.timezone com um deslocamento fixo representado pelo argumento *offset* e com tzname *name*.

Adicionado na versão 3.7.

Macros para extrair campos de objetos *date*. O argumento deve ser uma instância de *PyDateTime_Date*, inclusive subclasses (como *PyDateTime_DateTime_DateTime*). O argumento não deve ser NULL, e o tipo não é verificado:

```
int PyDateTime_GET_YEAR (PyDateTime_Date *o)
```

Retorna o ano, como um inteiro positivo.

int PyDateTime_GET_MONTH (PyDateTime_Date *o)

Retorna o mês, como um inteiro de 1 a 12.

int PyDateTime_GET_DAY (PyDateTime_Date *0)

Retorna o dia, como um inteiro de 1 a 31.

Macros para extrair campos de objetos *datetime*. O argumento deve ser uma instância de *PyDateTime_DateTime*, inclusive subclasses. O argumento não deve ser NULL, e o tipo não é verificado:

```
int PyDateTime_DATE_GET_HOUR (PyDateTime_DateTime *0)
```

Retorna a hora, como um inteiro de 0 a 23.

int PyDateTime_DATE_GET_MINUTE (PyDateTime_DateTime *0)

Retorna o minuto, como um inteiro de 0 a 59.

int PyDateTime_DATE_GET_SECOND (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna o segundo, como um inteiro de 0 a 59.

int PyDateTime_DATE_GET_MICROSECOND (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna o microssegundo, como um inteiro de 0 a 999999.

int PyDateTime_DATE_GET_FOLD (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna a dobra, como um inteiro de 0 a 1.

Adicionado na versão 3.6.

PyObject *PyDateTime_DATE_GET_TZINFO (PyDateTime_DateTime *o)

Retorna o tzinfo (que pode ser None).

Adicionado na versão 3.10.

Macros para extrair campos de objetos *time*. O argumento deve ser uma instância de PyDateTime_Time, inclusive subclasses. O argumento não deve ser NULL, e o tipo não é verificado:

```
int PyDateTime_TIME_GET_HOUR (PyDateTime_Time *o)
```

Retorna a hora, como um inteiro de 0 a 23.

int PyDateTime_TIME_GET_MINUTE (PyDateTime_Time *o)

Retorna o minuto, como um inteiro de 0 a 59.

int PyDateTime_TIME_GET_SECOND (PyDateTime_Time *o)

Retorna o segundo, como um inteiro de 0 a 59.

int PyDateTime_TIME_GET_MICROSECOND (PyDateTime_Time *0)

Retorna o microssegundo, como um inteiro de 0 a 999999.

int PyDateTime_TIME_GET_FOLD (PyDateTime_Time *o)

Retorna a dobra, como um inteiro de 0 a 1.

Adicionado na versão 3.6.

```
PyObject *PyDateTime_TIME_GET_TZINFO (PyDateTime_Time *o)
```

Retorna o tzinfo (que pode ser None).

Adicionado na versão 3.10.

Macros para extrair campos de objetos *time delta*. O argumento deve ser uma instância de *PyDateTime_Delta*, inclusive subclasses. O argumento não deve ser NULL, e o tipo não é verificado:

```
int PyDateTime DELTA GET DAYS (PyDateTime Delta *o)
```

Retorna o número de dias, como um inteiro de -999999999 a 999999999.

Adicionado na versão 3.3.

```
int PyDateTime_DELTA_GET_SECONDS (PyDateTime_Delta *o)
```

Retorna o número de segundos, como um inteiro de 0 a 86399.

Adicionado na versão 3.3.

```
int PyDateTime_DELTA_GET_MICROSECONDS (PyDateTime_Delta *o)
```

Retorna o número de microssegundos, como um inteiro de 0 a 999999.

Adicionado na versão 3.3.

Macros para a conveniência de módulos implementando a API de DB:

```
PyObject *PyDateTime_FromTimestamp (PyObject *args)
```

Retorna valor: Nova referência. Cria e retorna um novo objeto datetime.datetime dado uma tupla de argumentos que possa ser passada ao método datetime.datetime.fromtimestamp().

```
PyObject *PyDate_FromTimestamp (PyObject *args)
```

Retorna valor: Nova referência. Cria e retorna um novo objeto datetime.date dado uma tupla de argumentos que possa ser passada ao método datetime.date.fromtimestamp().

8.6.14 Objetos de indicação de tipos

São fornecidos vários tipos embutidos para sugestão de tipo. Atualmente, dois tipos existem – GenericAlias e Union. Apenas GenericAlias está exposto ao C.

```
PyObject *Py_GenericAlias (PyObject *origin, PyObject *args)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.9. Cria um objeto GenericAlias. Equivalente a chamar a classe Python types.GenericAlias. Os argumentos origin e args definem os atributos __origin__ e __args__ de GenericAlias respectivamente. origin deve ser um PyTypeObject*, e args pode ser um PyTupleObject* ou qualquer PyObject*. Se args passado não for uma tupla, uma tupla de 1 elemento é construída automaticamente e __args__ é definido como (args,). A verificação mínima é feita para os argumentos, então a função terá sucesso mesmo se origin não for um tipo. O atributo __parameters__ de GenericAlias é construído lentamente a partir de __args__. Em caso de falha, uma exceção é levantada e NULL é retornado.

Aqui está um exemplo de como tornar um tipo de extensão genérico:

```
static PyMethodDef my_obj_methods[] = {
    // Outros métodos.
    ...
    {"__class_getitem__", Py_GenericAlias, METH_O|METH_CLASS, "Veja PEP 585"}
    ...
}
```

Adicionado na versão 3.9.

PyTypeObject Py_GenericAliasType

 $\textit{Parte da} \ ABI \ Est\'{a} vel \textit{ desde a vers\~ao 3.9.} \ O \ tipo \ C \ do \ objeto \ retornado \ por \ \textit{Py_GenericAlias ()}. \ Equivalente \ a \ types. GenericAlias \ no \ Python.$

Adicionado na versão 3.9.

Inicialização, finalização e threads

Veja *Configuração de inicialização do Python* para detalhes sobre como configurar o interpretador antes da inicialização.

9.1 Antes da inicialização do Python

Em uma aplicação que incorpora Python, a função Py_Initialize() deve ser chamada antes de usar qualquer outra função da API Python/C; com exceção de algumas funções e as variáveis globais de configuração.

As seguintes funções podem ser seguramente chamadas antes da inicialização do Python.

• Funções que inicializam o interpretador:

```
- Py_Initialize()
- Py_InitializeEx()
- Py_InitializeFromConfig()
- Py_BytesMain()
- Py_Main()
```

- as funções de pré-inicialização de tempo de execução cobertas em Configuração de Inicialização do Python
- Funções de configuração

```
- PyImport_AppendInittab()
- PyImport_ExtendInittab()
- PyInitFrozenExtensions()
- PyMem_SetAllocator()
- PyMem_SetupDebugHooks()
- PyObject_SetArenaAllocator()
- Py_SetProgramName()
- Py_SetPythonHome()
- PySys_ResetWarnOptions()
```

as funções de configuração cobertas em Configuração de Inicialização do Python

• Funções informativas:

```
- Py_IsInitialized()
- PyMem_GetAllocator()
- PyObject_GetArenaAllocator()
- Py_GetBuildInfo()
- Py_GetCompiler()
- Py_GetCopyright()
- Py_GetPlatform()
- Py_GetVersion()
- Py_IsInitialized()
```

• Utilitários:

- Py_DecodeLocale()
- o relatório de status é funções utilitárias cobertas em Configuração de Inicialização do Python
- Alocadores de memória:
 - PyMem_RawMalloc()- PyMem_RawRealloc()- PyMem_RawCalloc()- PyMem_RawFree()
- Sincronização:
 - PyMutex_Lock()
 - PyMutex_Unlock()



Apesar de sua aparente semelhança com algumas das funções listadas acima, as seguintes funções **não devem ser chamadas** antes que o interpretador tenha sido inicializado: $Py_EncodeLocale()$, $Py_GetPath()$, $Py_GetPrefix()$,

9.2 Variáveis de configuração global

Python tem variáveis para a configuração global a fim de controlar diferentes características e opções. Por padrão, estes sinalizadores são controlados por opções de linha de comando.

Quando um sinalizador é definido por uma opção, o valor do sinalizador é o número de vezes que a opção foi definida. Por exemplo, "-b" define <code>Py_BytesWarningFlag</code> para 1 e -bb define <code>Py_BytesWarningFlag</code> para 2.

int Py_BytesWarningFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.* bytes_warning deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Emite um aviso ao comparar bytes ou bytearray com str ou bytes com int. Emite um erro se for maior ou igual a 2.

Definida pela opção -b.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_DebugFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração <code>PyConfig.parser_debug</code> deve ser usada em seu lugar, consulte <code>Configuração</code> de inicialização do <code>Python</code>.

Ativa a saída de depuração do analisador sintático (somente para especialistas, dependendo das opções de compilação).

Definida pela a opção -d e a variável de ambiente PYTHONDEBUG.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_DontWriteBytecodeFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.* write_bytecode deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Se definida como diferente de zero, o Python não tentará escrever arquivos .pyc na importação de módulos fonte.

Definida pela opção -B e pela variável de ambiente PYTHONDONTWRITEBYTECODE.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_FrozenFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.* pathconfig_warnings deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Suprime mensagens de erro ao calcular o caminho de pesquisa do módulo em Py_GetPath().

Sinalizador privado usado pelos programas _freeze_module e frozenmain.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_HashRandomizationFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração de PyConfig.hash_seed e PyConfig.use_hash_seed deve ser usada em seu lugar, consulte Configuração de inicialização do Python.

Definida como 1 se a variável de ambiente PYTHONHASHSEED estiver definida como uma string não vazia.

Se o sinalizador for diferente de zero, lê a variável de ambiente PYTHONHASHSEED para inicializar a semente de hash secreta.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_IgnoreEnvironmentFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.* use_environment deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Ignora todas as variáveis de ambiente PYTHON*, por exemplo PYTHONPATH e PYTHONHOME, que podem estar definidas.

Definida pelas opções -E e -I.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_InspectFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.inspect* deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Quando um script é passado como primeiro argumento ou a opção -c é usada, entre no modo interativo após executar o script ou o comando, mesmo quando sys.stdin não parece ser um terminal.

Definida pela opção -i e pela variável de ambiente PYTHONINSPECT.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_InteractiveFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.interactive* deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Definida pela opção -i.

Descontinuado desde a versão 3.12.

int Py IsolatedFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração PyConfig.isolated deve ser usada em seu lugar, consulte Configuração de inicialização do Python.

Executa o Python no modo isolado. No modo isolado, sys.path não contém nem o diretório do script nem o diretório de pacotes de sites do usuário.

Definida pela opção -I.

Adicionado na versão 3.4.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração PyPreConfig. legacy_windows_fs_encoding deve ser usada em seu lugar, consulte Configuração de inicialização do Python.

Se o sinalizador for diferente de zero, use a codificação mbcs com o tratador de erros replace, em vez da codificação UTF-8 com o tratador de erros surrogatepass, para a codificação do sistema de arquivos e tratador de erros e codificação do sistema de arquivos.

Definida como 1 se a variável de ambiente PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING estiver definida como uma string não vazia.

Veja PEP 529 para mais detalhes.

Disponibilidade: Windows.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_LegacyWindowsStdioFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração PyConfig. legacy_windows_stdio deve ser usada em seu lugar, consulte Configuração de inicialização do Python.

Se o sinalizador for diferente de zero, usa io.FileIO em vez de io._WindowsConsoleIO para fluxos padrão sys.

Definida como 1 se a variável de ambiente PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO estiver definida como uma string não vazia.

Veja a PEP 528 para mais detalhes.

Disponibilidade: Windows.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_NoSiteFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração <code>PyConfig.site_import</code> deve ser usada em seu lugar, consulte <code>Configuração</code> de inicialização do <code>Python</code>.

Desabilita a importação do módulo site e as manipulações dependentes do site de sys.path que isso acarreta. Também desabilita essas manipulações se site for explicitamente importado mais tarde (chame site. main () se você quiser que eles sejam acionados).

Definida pela opção -s.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_NoUserSiteDirectory

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig. user_site_directory* deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Não adiciona o diretório site-packages de usuário a sys.path.

Definida pelas opções -s e -I, e pela variável de ambiente PYTHONNOUSERSITE.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_OptimizeFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.* optimization_level deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Definida pela opção -o e pela variável de ambiente PYTHONOPTIMIZE.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_QuietFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.quiet* deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Não exibe as mensagens de direito autoral e de versão nem mesmo no modo interativo.

Definida pela opção -q.

Adicionado na versão 3.2.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_UnbufferedStdioFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.* buffered_stdio deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Força os fluxos stdout e stderr a não serem armazenados em buffer.

Definida pela opção -u e pela variável de ambiente PYTHONUNBUFFERED.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

int Py_VerboseFlag

Esta API é mantida para compatibilidade com versões anteriores: a configuração *PyConfig.verbose* deve ser usada em seu lugar, consulte *Configuração de inicialização do Python*.

Exibe uma mensagem cada vez que um módulo é inicializado, mostrando o local (nome do arquivo ou módulo embutido) de onde ele é carregado. Se maior ou igual a 2, exibe uma mensagem para cada arquivo que é verificado durante a busca por um módulo. Também fornece informações sobre a limpeza do módulo na saída.

Definida pela a opção -v e a variável de ambiente PYTHONVERBOSE.

Deprecated since version 3.12, will be removed in version 3.14.

9.3 Inicializando e encerrando o interpretador

void Py_Initialize()

Parte da ABI Estável. Inicializa o interpretador Python. Em uma aplicação que incorpora o Python, isto deve ser chamado antes do uso de qualquer outra função do Python/C API; veja Antes da Inicialização do Python para algumas exceções.

Isso inicializa a tabela de módulos carregados (sys.modules) e cria os módulos fundamentais builtins, __main__ e sys. Também inicializa o caminho de pesquisa de módulos (sys.path). Isso não define sys. argv; use a API da *Configuração de inicialização do Python* para isso. Isso é um no-op quando chamado pela segunda vez (sem chamar <code>Py_FinalizeEx()</code> primeiro). Não há valor de retorno; é um erro fatal se a inicialização falhar.

Usa Py_InitializeFromConfig() para personalizar a Configuração de inicialização do Python.

1 Nota

No Windows, altera o modo do console de O_TEXT para O_BINARY, o que também afetará usos não Python do console usando o Runtime C.

void Py_InitializeEx (int initsigs)

Parte da ABI Estável. Esta função funciona como Py_Initialize() se initsigs for 1. Se initsigs for 0, ela pula o registro de inicialização de manipuladores de sinal, o que pode ser útil quando o CPython é incorporado como parte de uma aplicação maior.

Usa Py_InitializeFromConfig() para personalizar a Configuração de inicialização do Python.

PyStatus Py_InitializeFromConfig (const PyConfig *config)

Inicializa o Python a partir da configuração config, conforme descrito em *Initialization with PyConfig*.

Consulte a seção *Configuração de Inicialização do Python* para obter detalhes sobre como pré-inicializar o interpretador, preencher a estrutura de configuração do tempo de execução e consultar a estrutura de status retornada.

int Py_IsInitialized()

Parte da ABI Estável. Retorna true (diferente de zero) quando o interpretador Python foi inicializado, false (zero) se não. Após <code>Py_FinalizeEx()</code> ser chamado, isso retorna false até que <code>Py_Initialize()</code> seja chamado novamente.

int Py_IsFinalizing()

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Return true (non-zero) if the main Python interpreter is shutting down. Return false (zero) otherwise.

Adicionado na versão 3.13.

int Py_FinalizeEx()

Parte da ABI Estável desde a versão 3.6. Undo all initializations made by Py_Initialize() and subsequent use of Python/C API functions, and destroy all sub-interpreters (see Py_NewInterpreter() below) that were created and not yet destroyed since the last call to Py_Initialize(). Ideally, this frees all memory allocated by the Python interpreter. This is a no-op when called for a second time (without calling Py_Initialize() again first).

Since this is the reverse of $Py_Initialize()$, it should be called in the same thread with the same interpreter active. That means the main thread and the main interpreter. This should never be called while $Py_RunMain()$ is running.

Normally the return value is 0. If there were errors during finalization (flushing buffered data), -1 is returned.

This function is provided for a number of reasons. An embedding application might want to restart Python without having to restart the application itself. An application that has loaded the Python interpreter from a dynamically loadable library (or DLL) might want to free all memory allocated by Python before unloading the DLL. During a hunt for memory leaks in an application a developer might want to free all memory allocated by Python before exiting from the application.

Bugs and caveats: The destruction of modules and objects in modules is done in random order; this may cause destructors (__del__() methods) to fail when they depend on other objects (even functions) or modules. Dynamically loaded extension modules loaded by Python are not unloaded. Small amounts of memory allocated by the Python interpreter may not be freed (if you find a leak, please report it). Memory tied up in circular references between objects is not freed. Some memory allocated by extension modules may not be freed. Some extensions may not work properly if their initialization routine is called more than once; this can happen if an application calls <code>Py_Initialize()</code> and <code>Py_FinalizeEx()</code> more than once.

Levanta um evento de auditoria cpython._PySys_ClearAuditHooks sem argumentos.

void Py_Finalize()

Parte da ABI Estável. This is a backwards-compatible version of Py_FinalizeEx() that disregards the return value.

int Py_BytesMain (int argc, char **argv)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.8. Similar to Py_Main() but argv is an array of bytes strings, allowing the calling application to delegate the text decoding step to the CPython runtime.

Adicionado na versão 3.8.

int Py_Main (int argc, wchar_t **argv)

Parte da ABI Estável. The main program for the standard interpreter, encapsulating a full initialization/finalization cycle, as well as additional behaviour to implement reading configurations settings from the environment and command line, and then executing __main__ in accordance with using-on-cmdline.

This is made available for programs which wish to support the full CPython command line interface, rather than just embedding a Python runtime in a larger application.

The *argc* and *argv* parameters are similar to those which are passed to a C program's main() function, except that the *argv* entries are first converted to wchar_t using Py_DecodeLocale(). It is also important to note that the argument list entries may be modified to point to strings other than those passed in (however, the contents of the strings pointed to by the argument list are not modified).

The return value will be 0 if the interpreter exits normally (i.e., without an exception), 1 if the interpreter exits due to an exception, or 2 if the argument list does not represent a valid Python command line.

Note that if an otherwise unhandled <code>SystemExit</code> is raised, this function will not return 1, but exit the process, as long as <code>Py_InspectFlag</code> is not set. If <code>Py_InspectFlag</code> is set, execution will drop into the interactive Python prompt, at which point a second otherwise unhandled <code>SystemExit</code> will still exit the process, while any other means of exiting will set the return value as described above.

In terms of the CPython runtime configuration APIs documented in the *runtime configuration* section (and without accounting for error handling), Py_Main is approximately equivalent to:

```
PyConfig config;
PyConfig_InitPythonConfig(&config);
PyConfig_SetArgv(&config, argc, argv);
Py_InitializeFromConfig(&config);
PyConfig_Clear(&config);
Py_RunMain();
```

In normal usage, an embedding application will call this function *instead* of calling *Py_Initialize()*, *Py_InitializeEx()* or *Py_InitializeFromConfig()* directly, and all settings will be applied as described elsewhere in this documentation. If this function is instead called *after* a preceding runtime initialization API call, then exactly which environmental and command line configuration settings will be updated is version dependent (as it depends on which settings correctly support being modified after they have already been set once when the runtime was first initialized).

int Py_RunMain (void)

Executes the main module in a fully configured CPython runtime.

Executes the command (PyConfig.run_command), the script (PyConfig.run_filename) or the module (PyConfig.run_module) specified on the command line or in the configuration. If none of these values are set, runs the interactive Python prompt (REPL) using the __main__ module's global namespace.

If PyConfig.inspect is not set (the default), the return value will be 0 if the interpreter exits normally (that is, without raising an exception), or 1 if the interpreter exits due to an exception. If an otherwise unhandled SystemExit is raised, the function will immediately exit the process instead of returning 1.

If PyConfig. inspect is set (such as when the -i option is used), rather than returning when the interpreter exits, execution will instead resume in an interactive Python prompt (REPL) using the __main__ module's global namespace. If the interpreter exited with an exception, it is immediately raised in the REPL session.

The function return value is then determined by the way the *REPL session* terminates: returning 0 if the session terminates without raising an unhandled exception, exiting immediately for an unhandled SystemExit, and returning 1 for any other unhandled exception.

This function always finalizes the Python interpreter regardless of whether it returns a value or immediately exits the process due to an unhandled SystemExit exception.

See *Python Configuration* for an example of a customized Python that always runs in isolated mode using *Py_RunMain()*.

int PyUnstable_AtExit (*PyInterpreterState* *interp, void (*func)(void*), void *data)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Register an atexit callback for the target interpreter *interp*. This is similar to $Py_AtExit()$, but takes an explicit interpreter and data pointer for the callback.

The GIL must be held for interp.

Adicionado na versão 3.13.

9.4 Process-wide parameters

void Py_SetProgramName (const wchar_t *name)

Parte da ABI Estável. This API is kept for backward compatibility: setting <code>PyConfig.program_name</code> should be used instead, see <code>Python Initialization Configuration</code>.

Esta função deve ser chamada antes de <code>Py_Initialize()</code> ser chamada pela primeira vez, caso seja solicitada. Ela diz ao interpretador o valor do argumento <code>argv[0]</code> para a função <code>main()</code> do programa (convertido em caracteres amplos). Isto é utilizado por <code>Py_GetPath()</code> e algumas outras funções abaixo para encontrar as bibliotecas de tempo de execução relativas ao executável do interpretador. O valor padrão é 'python'. O argumento deve apontar para um caractere string amplo terminado em zero no armazenamento estático, cujo conteúdo não mudará durante a execução do programa. Nenhum código no interpretador Python mudará o conteúdo deste armazenamento.

Use $Py_DecodeLocale()$ to decode a bytes string to get a wchar_t* string.

Descontinuado desde a versão 3.11.

$wchar_t \ ^*\textbf{Py_GetProgramName} \ ()$

Parte da ABI Estável. Return the program name set with *PyConfig.program_name*, or the default. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value.

This function should not be called before Py_Initialize(), otherwise it returns NULL.

Alterado na versão 3.10: It now returns NULL if called before Py_Initialize().

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Get sys.executable instead.

wchar_t *Py_GetPrefix()

Parte da ABI Estável. Return the prefix for installed platform-independent files. This is derived through a number of complicated rules from the program name set with PyConfig.program_name and some environment variables; for example, if the program name is '/usr/local/bin/python', the prefix is '/usr/local'. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. This corresponds to the prefix variable in the top-level Makefile and the --prefix argument to the configure script at build time. The value is available to Python code as sys.base_prefix. It is only useful on Unix. See also the next function.

This function should not be called before Py_Initialize(), otherwise it returns NULL.

Alterado na versão 3.10: It now returns NULL if called before Py_Initialize().

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Get sys.base_prefix instead, or sys. prefix if virtual environments need to be handled.

wchar_t *Py_GetExecPrefix()

Parte da ABI Estável. Return the exec-prefix for installed platform-dependent files. This is derived through a number of complicated rules from the program name set with <code>PyConfig.program_name</code> and some environment variables; for example, if the program name is '/usr/local/bin/python', the exec-prefix is '/usr/local'. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. This corresponds to the <code>exec_prefix</code> variable in the top-level <code>Makefile</code> and the <code>--exec-prefix</code> argument to the <code>configure</code> script at build time. The value is available to Python code as <code>sys.base_exec_prefix</code>. It is only useful on Unix.

Background: The exec-prefix differs from the prefix when platform dependent files (such as executables and shared libraries) are installed in a different directory tree. In a typical installation, platform dependent files may be installed in the /usr/local/plat subtree while platform independent may be installed in /usr/local.

Generally speaking, a platform is a combination of hardware and software families, e.g. Sparc machines running the Solaris 2.x operating system are considered the same platform, but Intel machines running Solaris 2.x are another platform, and Intel machines running Linux are yet another platform. Different major revisions of the same operating system generally also form different platforms. Non-Unix operating systems are a different story; the installation strategies on those systems are so different that the prefix and exec-prefix are meaningless, and set to the empty string. Note that compiled Python bytecode files are platform independent (but not independent from the Python version by which they were compiled!).

System administrators will know how to configure the mount or automount programs to share /usr/local between platforms while having /usr/local/plat be a different filesystem for each platform.

This function should not be called before Py_Initialize(), otherwise it returns NULL.

Alterado na versão 3.10: It now returns NULL if called before Py_Initialize().

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Get sys.base_exec_prefix instead, or sys.exec_prefix if virtual environments need to be handled.

wchar_t *Py_GetProgramFullPath()

Parte da ABI Estável. Return the full program name of the Python executable; this is computed as a side-effect of deriving the default module search path from the program name (set by <code>PyConfig.program_name</code>). The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as <code>sys.executable</code>.

This function should not be called before Py_Initialize(), otherwise it returns NULL.

Alterado na versão 3.10: It now returns NULL if called before Py_Initialize().

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Get sys.executable instead.

wchar_t *Py_GetPath()

Parte da ABI Estável. Return the default module search path; this is computed from the program name (set by <code>PyConfig.program_name</code>) and some environment variables. The returned string consists of a series of directory names separated by a platform dependent delimiter character. The delimiter character is ':' on Unix and macOS, ';' on Windows. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The list <code>sys.path</code> is initialized with this value on interpreter startup; it can be (and usually is) modified later to change the search path for loading modules.

This function should not be called before Py_Initialize(), otherwise it returns NULL.

Alterado na versão 3.10: It now returns NULL if called before Py_Initialize().

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Get sys.path instead.

const char *Py_GetVersion()

Parte da ABI Estável. Retorna a verão deste interpretador Python. Esta é uma string que se parece com

```
"3.0a5+ (py3k:63103M, May 12 2008, 00:53:55) \n[GCC 4.2.3]"
```

The first word (up to the first space character) is the current Python version; the first characters are the major and minor version separated by a period. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as sys.version.

See also the Py_Version constant.

const char *Py_GetPlatform()

Parte da ABI Estável. Return the platform identifier for the current platform. On Unix, this is formed from the "official" name of the operating system, converted to lower case, followed by the major revision number; e.g., for Solaris 2.x, which is also known as SunOS 5.x, the value is 'sunos5'. On macOS, it is 'darwin'. On Windows, it is 'win'. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as sys.platform.

const char *Py_GetCopyright()

Parte da ABI Estável. Retorna a string oficial de direitos autoriais para a versão atual do Python, por exemplo

```
'Copyright 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam'
```

The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as sys.copyright.

const char *Py_GetCompiler()

Parte da ABI Estável. Retorna uma indicação do compilador usado para construir a atual versão do Python, em colchetes, por exemplo:

```
"[GCC 2.7.2.2]"
```

The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as part of the variable sys.version.

const char *Py_GetBuildInfo()

Parte da ABI Estável. Retorna informação sobre o número de sequência e a data e hora da construção da instância atual do interpretador Python, por exemplo

```
"#67, Aug 1 1997, 22:34:28"
```

The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as part of the variable sys.version.

void PySys_SetArgvEx (int argc, wchar_t **argv, int updatepath)

Parte da ABI Estável. This API is kept for backward compatibility: setting <code>PyConfig.argv</code>, <code>PyConfig.parse_argv</code> and <code>PyConfig.safe_path</code> should be used instead, see <code>Python Initialization Configuration</code>.

Set sys.argv based on *argc* and *argv*. These parameters are similar to those passed to the program's main () function with the difference that the first entry should refer to the script file to be executed rather than the executable hosting the Python interpreter. If there isn't a script that will be run, the first entry in *argv* can be an empty string. If this function fails to initialize sys.argv, a fatal condition is signalled using <code>Py_FatalError()</code>.

Se *updatepath* é zero, isto é tudo o que a função faz. Se *updatepath* não é zero, a função também modifica sys.path de acordo com o seguinte algoritmo:

- If the name of an existing script is passed in argv[0], the absolute path of the directory where the script is located is prepended to sys.path.
- Otherwise (that is, if *argc* is 0 or argv[0] doesn't point to an existing file name), an empty string is prepended to sys.path, which is the same as prepending the current working directory (".").

Use Py_DecodeLocale() to decode a bytes string to get a wchar_t* string.

See also PyConfig.orig_argv and PyConfig.argv members of the Python Initialization Configuration.

1 Nota

It is recommended that applications embedding the Python interpreter for purposes other than executing a single script pass 0 as *updatepath*, and update sys.path themselves if desired. See CVE 2008-5983.

On versions before 3.1.3, you can achieve the same effect by manually popping the first sys.path element after having called PySys_SetArgv(), for example using:

PyRun_SimpleString("import sys; sys.path.pop(0) $\n"$);

Adicionado na versão 3.1.3.

Descontinuado desde a versão 3.11.

void PySys_SetArgv (int argc, wchar_t **argv)

Parte da ABI Estável. This API is kept for backward compatibility: setting *PyConfig.argv* and *PyConfig.* parse_argv should be used instead, see *Python Initialization Configuration*.

This function works like $PySys_SetArgvEx()$ with *updatepath* set to 1 unless the **python** interpreter was started with the -I.

Use Py_DecodeLocale() to decode a bytes string to get a wchar_t * string.

See also PyConfig.orig_argv and PyConfig.argv members of the Python Initialization Configuration.

Alterado na versão 3.4: The *updatepath* value depends on -I.

Descontinuado desde a versão 3.11.

void Py_SetPythonHome (const wchar_t *home)

Parte da ABI Estável. This API is kept for backward compatibility: setting PyConfig.home should be used instead, see Python Initialization Configuration.

Set the default "home" directory, that is, the location of the standard Python libraries. See PYTHONHOME for the meaning of the argument string.

The argument should point to a zero-terminated character string in static storage whose contents will not change for the duration of the program's execution. No code in the Python interpreter will change the contents of this storage.

Use Py_DecodeLocale() to decode a bytes string to get a wchar_t * string.

Descontinuado desde a versão 3.11.

wchar_t *Py_GetPythonHome()

Parte da ABI Estável. Return the default "home", that is, the value set by *PyConfig.home*, or the value of the PYTHONHOME environment variable if it is set.

This function should not be called before <code>Py_Initialize()</code>, otherwise it returns <code>NULL</code>.

Alterado na versão 3.10: It now returns NULL if called before Py_Initialize().

Deprecated since version 3.13, will be removed in version 3.15: Get PyConfig.home or PYTHONHOME environment variable instead.

9.5 Thread State and the Global Interpreter Lock

The Python interpreter is not fully thread-safe. In order to support multi-threaded Python programs, there's a global lock, called the *global interpreter lock* or *GIL*, that must be held by the current thread before it can safely access Python objects. Without the lock, even the simplest operations could cause problems in a multi-threaded program: for example, when two threads simultaneously increment the reference count of the same object, the reference count could end up being incremented only once instead of twice.

Therefore, the rule exists that only the thread that has acquired the *GIL* may operate on Python objects or call Python/C API functions. In order to emulate concurrency of execution, the interpreter regularly tries to switch threads (see

sys.setswitchinterval()). The lock is also released around potentially blocking I/O operations like reading or writing a file, so that other Python threads can run in the meantime.

The Python interpreter keeps some thread-specific bookkeeping information inside a data structure called <code>PyThreadState</code>. There's also one global variable pointing to the current <code>PyThreadState</code>: it can be retrieved using <code>PyThreadState_Get()</code>.

9.5.1 Releasing the GIL from extension code

A maioria dos códigos de extensão que manipulam a GIL tem a seguinte estrutura:

```
Save the thread state in a local variable.
Release the global interpreter lock.
... Do some blocking I/O operation ...
Reacquire the global interpreter lock.
Restore the thread state from the local variable.
```

This is so common that a pair of macros exists to simplify it:

```
Py_BEGIN_ALLOW_THREADS
... Do some blocking I/O operation ...
Py_END_ALLOW_THREADS
```

A macro Py_BEGIN_ALLOW_THREADS abre um novo bloco e declara uma variável local oculta; a macro Py_END_ALLOW_THREADS fecha o bloco.

The block above expands to the following code:

```
PyThreadState *_save;

_save = PyEval_SaveThread();
... Do some blocking I/O operation ...
PyEval_RestoreThread(_save);
```

Here is how these functions work: the global interpreter lock is used to protect the pointer to the current thread state. When releasing the lock and saving the thread state, the current thread state pointer must be retrieved before the lock is released (since another thread could immediately acquire the lock and store its own thread state in the global variable). Conversely, when acquiring the lock and restoring the thread state, the lock must be acquired before storing the thread state pointer.



Calling system I/O functions is the most common use case for releasing the GIL, but it can also be useful before calling long-running computations which don't need access to Python objects, such as compression or cryptographic functions operating over memory buffers. For example, the standard <code>zlib</code> and <code>hashlib</code> modules release the GIL when compressing or hashing data.

9.5.2 Non-Python created threads

When threads are created using the dedicated Python APIs (such as the threading module), a thread state is automatically associated to them and the code showed above is therefore correct. However, when threads are created from C (for example by a third-party library with its own thread management), they don't hold the GIL, nor is there a thread state structure for them.

If you need to call Python code from these threads (often this will be part of a callback API provided by the aforementioned third-party library), you must first register these threads with the interpreter by creating a thread state data structure, then acquiring the GIL, and finally storing their thread state pointer, before you can start using the Python/C API. When you are done, you should reset the thread state pointer, release the GIL, and finally free the thread state data structure.

The $PyGILState_Ensure()$ and $PyGILState_Release()$ functions do all of the above automatically. The typical idiom for calling into Python from a C thread is:

```
PyGILState_STATE gstate;
gstate = PyGILState_Ensure();

/* Perform Python actions here. */
result = CallSomeFunction();
/* evaluate result or handle exception */

/* Release the thread. No Python API allowed beyond this point. */
PyGILState_Release(gstate);
```

Note that the PyGILState_* functions assume there is only one global interpreter (created automatically by Py_Initialize()). Python supports the creation of additional interpreters (using Py_NewInterpreter()), but mixing multiple interpreters and the PyGILState_* API is unsupported.

9.5.3 Cuidados com o uso de fork()

Another important thing to note about threads is their behaviour in the face of the $C \, fork()$ call. On most systems with fork(), after a process forks only the thread that issued the fork will exist. This has a concrete impact both on how locks must be handled and on all stored state in CPython's runtime.

The fact that only the "current" thread remains means any locks held by other threads will never be released. Python solves this for os.fork() by acquiring the locks it uses internally before the fork, and releasing them afterwards. In addition, it resets any lock-objects in the child. When extending or embedding Python, there is no way to inform Python of additional (non-Python) locks that need to be acquired before or reset after a fork. OS facilities such as pthread_atfork() would need to be used to accomplish the same thing. Additionally, when extending or embedding Python, calling fork() directly rather than through os.fork() (and returning to or calling into Python) may result in a deadlock by one of Python's internal locks being held by a thread that is defunct after the fork. PyOS_AfterFork_Child() tries to reset the necessary locks, but is not always able to.

The fact that all other threads go away also means that CPython's runtime state there must be cleaned up properly, which os.fork() does. This means finalizing all other PyThreadState objects belonging to the current interpreter and all other PyInterpreterState objects. Due to this and the special nature of the "main" interpreter, fork() should only be called in that interpreter's "main" thread, where the CPython global runtime was originally initialized. The only exception is if exec() will be called immediately after.

9.5.4 High-level API

Estes são os tipos e as funções mais comumente usados na escrita de um código de extensão em C, ou ao incorporar o interpretador Python:

type PyInterpreterState

Parte da API Limitada (como uma estrutura opaca). This data structure represents the state shared by a number of cooperating threads. Threads belonging to the same interpreter share their module administration and a few other internal items. There are no public members in this structure.

Threads belonging to different interpreters initially share nothing, except process state like available memory, open file descriptors and such. The global interpreter lock is also shared by all threads, regardless of to which interpreter they belong.

type PyThreadState

Parte da API Limitada (*como uma estrutura opaca*). This data structure represents the state of a single thread. The only public data member is:

```
PyInterpreterState *interp
```

This thread's interpreter state.

void PyEval_InitThreads()

Parte da ABI Estável. Função descontinuada que não faz nada.

In Python 3.6 and older, this function created the GIL if it didn't exist.

Alterado na versão 3.9: The function now does nothing.

Alterado na versão 3.7: Esta função agora é chamada por Py_Initialize (), então não há mais necessidade de você chamá-la.

Alterado na versão 3.2: Esta função não pode mais ser chamada antes de Py_Initialize().

Descontinuado desde a versão 3.9.

PyThreadState *PyEval_SaveThread()

Parte da ABI Estável. Release the global interpreter lock (if it has been created) and reset the thread state to NULL, returning the previous thread state (which is not NULL). If the lock has been created, the current thread must have acquired it.

void PyEval_RestoreThread (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável. Acquire the global interpreter lock (if it has been created) and set the thread state to *tstate*, which must not be NULL. If the lock has been created, the current thread must not have acquired it, otherwise deadlock ensues.

Nota

Calling this function from a thread when the runtime is finalizing will terminate the thread, even if the thread was not created by Python. You can use $Py_IsFinalizing()$ or $sys.is_finalizing()$ to check if the interpreter is in process of being finalized before calling this function to avoid unwanted termination.

PyThreadState *PyThreadState_Get()

Parte da ABI Estável. Return the current thread state. The global interpreter lock must be held. When the current thread state is NULL, this issues a fatal error (so that the caller needn't check for NULL).

See also PyThreadState_GetUnchecked().

PyThreadState *PyThreadState_GetUnchecked()

Similar to PyThreadState_Get(), but don't kill the process with a fatal error if it is NULL. The caller is responsible to check if the result is NULL.

Adicionado na versão 3.13: In Python 3.5 to 3.12, the function was private and known as _PyThreadState_UncheckedGet().

PyThreadState *PyThreadState_Swap (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável. Swap the current thread state with the thread state given by the argument *tstate*, which may be NULL. The global interpreter lock must be held and is not released.

The following functions use thread-local storage, and are not compatible with sub-interpreters:

PyGILState_STATE PyGILState_Ensure()

Parte da ABI Estável. Certifique-se de que a thread atual esteja pronta para chamar a API Python C, independentemente do estado atual do Python ou da trava global do interpretador (GIL). Isso pode ser chamado quantas vezes desejar por uma thread, desde que cada chamada corresponda a uma chamada para <code>PyGILState_Release()</code>. Em geral, outras APIs relacionadas a threads podem ser usadas entre chamadas <code>PyGILState_Ensure()</code> e <code>PyGILState_Release()</code> desde que o estado da thread seja restaurado ao seu estado anterior antes de Release(). Por exemplo, o uso normal das macros <code>Py_BEGIN_ALLOW_THREADS</code> e <code>Py_END_ALLOW_THREADS</code> é aceitável.

The return value is an opaque "handle" to the thread state when $PyGILState_Ensure()$ was called, and must be passed to $PyGILState_Release()$ to ensure Python is left in the same state. Even though recursive calls are allowed, these handles *cannot* be shared - each unique call to $PyGILState_Ensure()$ must save the handle for its call to $PyGILState_Release()$.

When the function returns, the current thread will hold the GIL and be able to call arbitrary Python code. Failure is a fatal error.

1 Nota

Calling this function from a thread when the runtime is finalizing will terminate the thread, even if the thread was not created by Python. You can use Py_IsFinalizing() or sys.is_finalizing() to check if the interpreter is in process of being finalized before calling this function to avoid unwanted termination.

void PyGILState_Release (PyGILState_STATE)

Parte da ABI Estável. Release any resources previously acquired. After this call, Python's state will be the same as it was prior to the corresponding PyGILState_Ensure() call (but generally this state will be unknown to the caller, hence the use of the GILState API).

Every call to PyGILState_Ensure() must be matched by a call to PyGILState_Release() on the same thread.

PyThreadState *PyGILState_GetThisThreadState()

Parte da ABI Estável. Get the current thread state for this thread. May return NULL if no GILState API has been used on the current thread. Note that the main thread always has such a thread-state, even if no auto-thread-state call has been made on the main thread. This is mainly a helper/diagnostic function.

int PyGILState_Check()

Return 1 if the current thread is holding the GIL and 0 otherwise. This function can be called from any thread at any time. Only if it has had its Python thread state initialized and currently is holding the GIL will it return 1. This is mainly a helper/diagnostic function. It can be useful for example in callback contexts or memory allocation functions when knowing that the GIL is locked can allow the caller to perform sensitive actions or otherwise behave differently.

Adicionado na versão 3.4.

The following macros are normally used without a trailing semicolon; look for example usage in the Python source distribution.

Py_BEGIN_ALLOW_THREADS

Parte da ABI Estável. Esta macro se expande para { PyThreadState *_save; _save = PyEval_SaveThread();. Observe que ele contém uma chave de abertura; ele deve ser combinado com a seguinte macro Py_END_ALLOW_THREADS. Veja acima para uma discussão mais aprofundada desta macro.

Py_END_ALLOW_THREADS

Parte da ABI Estável. Esta macro se expande para PyEval_RestoreThread(_save); }. Observe que ele contém uma chave de fechamento; ele deve ser combinado com uma macro Py_BEGIN_ALLOW_THREADS anterior. Veja acima para uma discussão mais aprofundada desta macro.

Py_BLOCK_THREADS

Parte da ABI Estável. Esta macro se expande para PyEval_RestoreThread (_save) ;: é equivalente a Py_END_ALLOW_THREADS sem a chave de fechamento.

Py_UNBLOCK_THREADS

Parte da ABI Estável. Esta macro se expande para _save = PyEval_SaveThread();: é equivalente a Py_BEGIN_ALLOW_THREADS sem a chave de abertura e declaração de variável.

9.5.5 Low-level API

All of the following functions must be called after Py_Initialize().

Alterado na versão 3.7: Py_Initialize() now initializes the GIL.

PyInterpreterState *PyInterpreterState_New()

Parte da ABI Estável. Create a new interpreter state object. The global interpreter lock need not be held, but may be held if it is necessary to serialize calls to this function.

Levanta um evento de auditoria cpython.PyInterpreterState_New sem argumentos.

void PyInterpreterState_Clear (PyInterpreterState *interp)

Parte da ABI Estável. Reset all information in an interpreter state object. The global interpreter lock must be held.

Levanta um evento de auditoria cpython.PyInterpreterState_Clear sem argumentos.

void PyInterpreterState_Delete (PyInterpreterState *interp)

Parte da ABI Estável. Destroy an interpreter state object. The global interpreter lock need not be held. The interpreter state must have been reset with a previous call to <code>PyInterpreterState_Clear()</code>.

PyThreadState *PyThreadState_New (PyInterpreterState *interp)

Parte da ABI Estável. Create a new thread state object belonging to the given interpreter object. The global interpreter lock need not be held, but may be held if it is necessary to serialize calls to this function.

void PyThreadState_Clear (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável. Reset all information in a thread state object. The global interpreter lock must be held.

Alterado na versão 3.9: This function now calls the PyThreadState.on_delete callback. Previously, that happened in PyThreadState_Delete().

Alterado na versão 3.13: The PyThreadState.on_delete callback was removed.

void PyThreadState_Delete (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável. Destroy a thread state object. The global interpreter lock need not be held. The thread state must have been reset with a previous call to <code>PyThreadState_Clear()</code>.

void PyThreadState_DeleteCurrent (void)

Destroy the current thread state and release the global interpreter lock. Like <code>PyThreadState_Delete()</code>, the global interpreter lock must be held. The thread state must have been reset with a previous call to <code>PyThreadState_Clear()</code>.

PyFrameObject *PyThreadState_GetFrame (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Get the current frame of the Python thread state tstate.

Return a strong reference. Return NULL if no frame is currently executing.

See also PyEval_GetFrame().

tstate must not be NULL.

Adicionado na versão 3.9.

uint64 t PyThreadState GetID (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Get the unique thread state identifier of the Python thread state tstate.

tstate must not be NULL.

Adicionado na versão 3.9.

PyInterpreterState *PyThreadState_GetInterpreter(PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Get the interpreter of the Python thread state tstate.

tstate must not be NULL.

void PyThreadState_EnterTracing (PyThreadState *tstate)

Suspend tracing and profiling in the Python thread state *tstate*.

Resume them using the PyThreadState_LeaveTracing() function.

Adicionado na versão 3.11.

void PyThreadState_LeaveTracing (PyThreadState *tstate)

Resume tracing and profiling in the Python thread state *tstate* suspended by the *PyThreadState_EnterTracing()* function.

See also PyEval_SetTrace() and PyEval_SetProfile() functions.

Adicionado na versão 3.11.

PyInterpreterState *PyInterpreterState_Get (void)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.9. Get the current interpreter.

Issue a fatal error if there no current Python thread state or no current interpreter. It cannot return NULL.

The caller must hold the GIL.

Adicionado na versão 3.9.

int64_t PyInterpreterState_GetID (PyInterpreterState *interp)

Parte da ABI Estável *desde a versão 3.7.* Return the interpreter's unique ID. If there was any error in doing so then -1 is returned and an error is set.

The caller must hold the GIL.

Adicionado na versão 3.7.

PyObject *PyInterpreterState_GetDict (PyInterpreterState *interp)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.8. Return a dictionary in which interpreter-specific data may be stored. If this function returns NULL then no exception has been raised and the caller should assume no interpreter-specific dict is available.

This is not a replacement for <code>PyModule_GetState()</code>, which extensions should use to store interpreter-specific state information.

Adicionado na versão 3.8.

$PyObject \ \ \textbf{`PyUnstable_InterpreterState_GetMainModule} \ (PyInterpreterState \ \ \textbf{`sinterp'})$



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Return a *strong reference* to the __main__ *module object* for the given interpreter.

The caller must hold the GIL.

Adicionado na versão 3.13.

 $typedef\ \textit{PyObject}\ *(*_\texttt{PyFrameEvalFunction})(\textit{PyThreadState}\ *tstate,\ _\textit{PyInterpreterFrame}\ *frame,\ int\ throwflag)$

Type of a frame evaluation function.

The *throwflag* parameter is used by the throw() method of generators: if non-zero, handle the current exception.

Alterado na versão 3.9: The function now takes a *tstate* parameter.

Alterado na versão 3.11: The *frame* parameter changed from PyFrameObject* to _PyInterpreterFrame*.

_PyFrameEvalFunction _PyInterpreterState_GetEvalFrameFunc(PyInterpreterState *interp)

Get the frame evaluation function.

See the PEP 523 "Adding a frame evaluation API to CPython".

Adicionado na versão 3.9.

void _PyInterpreterState_SetEvalFrameFunc (*PyInterpreterState* *interp, _*PyFrameEvalFunction* eval frame)

Set the frame evaluation function.

See the PEP 523 "Adding a frame evaluation API to CPython".

Adicionado na versão 3.9.

PyObject *PyThreadState_GetDict()

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Return a dictionary in which extensions can store thread-specific state information. Each extension should use a unique key to use to store state in the dictionary. It is okay to call this function when no current thread state is available. If this function returns <code>NULL</code>, no exception has been raised and the caller should assume no current thread state is available.

int PyThreadState_SetAsyncExc (unsigned long id, PyObject *exc)

Parte da ABI Estável. Asynchronously raise an exception in a thread. The *id* argument is the thread id of the target thread; *exc* is the exception object to be raised. This function does not steal any references to *exc*. To prevent naive misuse, you must write your own C extension to call this. Must be called with the GIL held. Returns the number of thread states modified; this is normally one, but will be zero if the thread id isn't found. If *exc* is NULL, the pending exception (if any) for the thread is cleared. This raises no exceptions.

Alterado na versão 3.7: The type of the *id* parameter changed from long to unsigned long.

void PyEval_AcquireThread (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável. Acquire the global interpreter lock and set the current thread state to *tstate*, which must not be NULL. The lock must have been created earlier. If this thread already has the lock, deadlock ensues.

1 Nota

Calling this function from a thread when the runtime is finalizing will terminate the thread, even if the thread was not created by Python. You can use $Py_IsFinalizing()$ or $sys.is_finalizing()$ to check if the interpreter is in process of being finalized before calling this function to avoid unwanted termination.

Alterado na versão 3.8: Updated to be consistent with <code>PyEval_RestoreThread()</code>, <code>Py_END_ALLOW_THREADS()</code>, and <code>PyGILState_Ensure()</code>, and terminate the current thread if called while the interpreter is finalizing.

PyEval_RestoreThread() is a higher-level function which is always available (even when threads have not been initialized).

void PyEval_ReleaseThread (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável. Reset the current thread state to NULL and release the global interpreter lock. The lock must have been created earlier and must be held by the current thread. The *tstate* argument, which must not be NULL, is only used to check that it represents the current thread state — if it isn't, a fatal error is reported.

PyEval_SaveThread() is a higher-level function which is always available (even when threads have not been initialized).

9.6 Sub-interpreter support

While in most uses, you will only embed a single Python interpreter, there are cases where you need to create several independent interpreters in the same process and perhaps even in the same thread. Sub-interpreters allow you to do that.

The "main" interpreter is the first one created when the runtime initializes. It is usually the only Python interpreter in a process. Unlike sub-interpreters, the main interpreter has unique process-global responsibilities like signal handling. It is also responsible for execution during runtime initialization and is usually the active interpreter during runtime finalization. The <code>PyInterpreterState_Main()</code> function returns a pointer to its state.

You can switch between sub-interpreters using the <code>PyThreadState_Swap()</code> function. You can create and destroy them using the following functions:

type PyInterpreterConfig

Structure containing most parameters to configure a sub-interpreter. Its values are used only in <code>Py_NewInterpreterFromConfig()</code> and never modified by the runtime.

Adicionado na versão 3.12.

Campos de estrutura:

int use_main_obmalloc

If this is 0 then the sub-interpreter will use its own "object" allocator state. Otherwise it will use (share) the main interpreter's.

If this is 0 then <code>check_multi_interp_extensions</code> must be 1 (non-zero). If this is 1 then <code>gil</code> must not be <code>PyInterpreterConfig_OWN_GIL</code>.

int allow_fork

If this is 0 then the runtime will not support forking the process in any thread where the sub-interpreter is currently active. Otherwise fork is unrestricted.

Note that the subprocess module still works when fork is disallowed.

int allow exec

If this is 0 then the runtime will not support replacing the current process via exec (e.g. os.execv()) in any thread where the sub-interpreter is currently active. Otherwise exec is unrestricted.

Note that the subprocess module still works when exec is disallowed.

int allow_threads

If this is 0 then the sub-interpreter's threading module won't create threads. Otherwise threads are allowed.

int allow daemon threads

If this is 0 then the sub-interpreter's threading module won't create daemon threads. Otherwise daemon threads are allowed (as long as allow_threads is non-zero).

int check_multi_interp_extensions

If this is 0 then all extension modules may be imported, including legacy (single-phase init) modules, in any thread where the sub-interpreter is currently active. Otherwise only multi-phase init extension modules (see PEP 489) may be imported. (Also see <code>Py_mod_multiple_interpreters</code>.)

This must be 1 (non-zero) if use_main_obmalloc is 0.

int gil

This determines the operation of the GIL for the sub-interpreter. It may be one of the following:

PyInterpreterConfig_DEFAULT_GIL

Use the default selection (PyInterpreterConfig_SHARED_GIL).

PyInterpreterConfig_SHARED_GIL

Use (share) the main interpreter's GIL.

PyInterpreterConfig_OWN_GIL

Use the sub-interpreter's own GIL.

If this is $PyInterpreterConfig_OWN_GIL$ then $PyInterpreterConfig.use_main_obmalloc$ must be 0.

 $\textit{PyStatus} \ \textbf{Py_NewInterpreterFromConfig} \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ *config) \ (\textit{PyThreadState} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterConfig} \ **tstate_p, \ const \ \textit{PyInterpreterC$

Create a new sub-interpreter. This is an (almost) totally separate environment for the execution of Python code. In particular, the new interpreter has separate, independent versions of all imported modules, including the fundamental modules <code>builtins</code>, <code>__main__</code> and <code>sys</code>. The table of loaded modules (<code>sys.modules</code>) and the module search path (<code>sys.path</code>) are also separate. The new environment has no <code>sys.argv</code> variable. It has new standard I/O stream file objects <code>sys.stdin</code>, <code>sys.stdout</code> and <code>sys.stderr</code> (however these refer to the same underlying file descriptors).

The given *config* controls the options with which the interpreter is initialized.

Upon success, *tstate_p* will be set to the first thread state created in the new sub-interpreter. This thread state is made in the current thread state. Note that no actual thread is created; see the discussion of thread states below. If creation of the new interpreter is unsuccessful, *tstate_p* is set to NULL; no exception is set since the exception state is stored in the current thread state and there may not be a current thread state.

Like all other Python/C API functions, the global interpreter lock must be held before calling this function and is still held when it returns. Likewise a current thread state must be set on entry. On success, the returned thread state will be set as current. If the sub-interpreter is created with its own GIL then the GIL of the calling interpreter will be released. When the function returns, the new interpreter's GIL will be held by the current thread and the previously interpreter's GIL will remain released here.

Adicionado na versão 3.12.

Sub-interpreters are most effective when isolated from each other, with certain functionality restricted:

```
PyInterpreterConfig config = {
    .use_main_obmalloc = 0,
    .allow_fork = 0,
    .allow_exec = 0,
    .allow_threads = 1,
    .allow_daemon_threads = 0,
    .check_multi_interp_extensions = 1,
    .gil = PyInterpreterConfig_OWN_GIL,
};
PyThreadState *tstate = NULL;
PyStatus status = Py_NewInterpreterFromConfig(&tstate, &config);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    Py_ExitStatusException(status);
}
```

Note that the config is used only briefly and does not get modified. During initialization the config's values are converted into various <code>PyInterpreterState</code> values. A read-only copy of the config may be stored internally on the <code>PyInterpreterState</code>.

Extension modules are shared between (sub-)interpreters as follows:

- For modules using multi-phase initialization, e.g. <code>PyModule_FromDefAndSpec()</code>, a separate module object is created and initialized for each interpreter. Only C-level static and global variables are shared between these module objects.
- For modules using single-phase initialization, e.g. <code>PyModule_Create()</code>, the first time a particular extension is imported, it is initialized normally, and a (shallow) copy of its module's dictionary is squirreled away. When the same extension is imported by another (sub-)interpreter, a new module is initialized and filled with the contents of this copy; the extension's <code>init</code> function is not called. Objects in the module's dictionary thus end up shared across (sub-)interpreters, which might cause unwanted behavior (see <code>Bugs and caveats below</code>).

Note that this is different from what happens when an extension is imported after the interpreter has been completely re-initialized by calling $Py_FinalizeEx()$ and $Py_Initialize()$; in that case, the extension's initmodule function is called again. As with multi-phase initialization, this means that only C-level static and global variables are shared between these modules.

PyThreadState *Py_NewInterpreter (void)

Parte da ABI Estável. Create a new sub-interpreter. This is essentially just a wrapper around *Py_NewInterpreterFromConfig()* with a config that preserves the existing behavior. The result is an unisolated sub-interpreter that shares the main interpreter's GIL, allows fork/exec, allows daemon threads, and allows single-phase init modules.

void Py_EndInterpreter (PyThreadState *tstate)

Parte da ABI Estável. Destroy the (sub-)interpreter represented by the given thread state. The given thread state must be the current thread state. See the discussion of thread states below. When the call returns, the current thread state is <code>NULL</code>. All thread states associated with this interpreter are destroyed. The global interpreter lock used by the target interpreter must be held before calling this function. No GIL is held when it returns.

Py_FinalizeEx() will destroy all sub-interpreters that haven't been explicitly destroyed at that point.

9.6.1 A Per-Interpreter GIL

Using Py_NewInterpreterFromConfig() you can create a sub-interpreter that is completely isolated from other interpreters, including having its own GIL. The most important benefit of this isolation is that such an interpreter can execute Python code without being blocked by other interpreters or blocking any others. Thus a single Python process can truly take advantage of multiple CPU cores when running Python code. The isolation also encourages a different approach to concurrency than that of just using threads. (See **PEP 554**.)

Using an isolated interpreter requires vigilance in preserving that isolation. That especially means not sharing any objects or mutable state without guarantees about thread-safety. Even objects that are otherwise immutable (e.g. None, (1, 5)) can't normally be shared because of the refcount. One simple but less-efficient approach around this is to use a global lock around all use of some state (or object). Alternately, effectively immutable objects (like integers or strings) can be made safe in spite of their refcounts by making them *immortal*. In fact, this has been done for the builtin singletons, small integers, and a number of other builtin objects.

Se você preservar o isolamento, terá acesso à computação multi-core adequada, sem as complicações que acompanham o uso de threads livres. A falha em preservar o isolamento traz a exposição a todas as consequências de threads livres, incluindo corridas e travamentos difíceis de depurar.

Aside from that, one of the main challenges of using multiple isolated interpreters is how to communicate between them safely (not break isolation) and efficiently. The runtime and stdlib do not provide any standard approach to this yet. A future stdlib module would help mitigate the effort of preserving isolation and expose effective tools for communicating (and sharing) data between interpreters.

Adicionado na versão 3.12.

9.6.2 Bugs and caveats

Because sub-interpreters (and the main interpreter) are part of the same process, the insulation between them isn't perfect — for example, using low-level file operations like os.close() they can (accidentally or maliciously) affect each other's open files. Because of the way extensions are shared between (sub-)interpreters, some extensions may not work properly; this is especially likely when using single-phase initialization or (static) global variables. It is possible to insert objects created in one sub-interpreter into a namespace of another (sub-)interpreter; this should be avoided if possible.

Special care should be taken to avoid sharing user-defined functions, methods, instances or classes between sub-interpreters, since import operations executed by such objects may affect the wrong (sub-)interpreter's dictionary of loaded modules. It is equally important to avoid sharing objects from which the above are reachable.

Also note that combining this functionality with PyGILState_* APIs is delicate, because these APIs assume a bijection between Python thread states and OS-level threads, an assumption broken by the presence of sub-interpreters. It is highly recommended that you don't switch sub-interpreters between a pair of matching PyGILState_Ensure() and PyGILState_Release() calls. Furthermore, extensions (such as ctypes) using these APIs to allow calling of Python code from non-Python created threads will probably be broken when using sub-interpreters.

9.7 Notificações assíncronas

A mechanism is provided to make asynchronous notifications to the main interpreter thread. These notifications take the form of a function pointer and a void pointer argument.

int Py_AddPendingCall (int (*func)(void*), void *arg)

Parte da ABI Estável. Schedule a function to be called from the main interpreter thread. On success, 0 is returned and func is queued for being called in the main thread. On failure, -1 is returned without setting any exception.

When successfully queued, *func* will be *eventually* called from the main interpreter thread with the argument *arg*. It will be called asynchronously with respect to normally running Python code, but with both these conditions met:

- on a *bytecode* boundary;
- with the main thread holding the *global interpreter lock* (func can therefore use the full C API).

func must return 0 on success, or -1 on failure with an exception set. func won't be interrupted to perform another asynchronous notification recursively, but it can still be interrupted to switch threads if the global interpreter lock is released.

This function doesn't need a current thread state to run, and it doesn't need the global interpreter lock.

To call this function in a subinterpreter, the caller must hold the GIL. Otherwise, the function *func* can be scheduled to be called from the wrong interpreter.



This is a low-level function, only useful for very special cases. There is no guarantee that *func* will be called as quick as possible. If the main thread is busy executing a system call, *func* won't be called before the system call returns. This function is generally **not** suitable for calling Python code from arbitrary C threads. Instead, use the *PyGILState API*.

Adicionado na versão 3.1.

Alterado na versão 3.9: If this function is called in a subinterpreter, the function *func* is now scheduled to be called from the subinterpreter, rather than being called from the main interpreter. Each subinterpreter now has its own list of scheduled calls.

9.8 Profiling and Tracing

The Python interpreter provides some low-level support for attaching profiling and execution tracing facilities. These are used for profiling, debugging, and coverage analysis tools.

This C interface allows the profiling or tracing code to avoid the overhead of calling through Python-level callable objects, making a direct C function call instead. The essential attributes of the facility have not changed; the interface allows trace functions to be installed per-thread, and the basic events reported to the trace function are the same as had been reported to the Python-level trace functions in previous versions.

typedef int (*Py_tracefunc)(PyObject *obj, PyFrameObject *frame, int what, PyObject *arg)

The type of the trace function registered using <code>PyEval_SetProfile()</code> and <code>PyEval_SetTrace()</code>. The first parameter is the object passed to the registration function as <code>obj</code>, <code>frame</code> is the frame object to which the event pertains, <code>what</code> is one of the constants <code>PyTrace_CALL</code>, <code>PyTrace_EXCEPTION</code>, <code>PyTrace_LINE</code>, <code>PyTrace_RETURN</code>, <code>PyTrace_C_CALL</code>, <code>PyTrace_C_EXCEPTION</code>, <code>PyTrace_OPCODE</code>, and <code>arg</code> depends on the value of <code>what</code>:

Value of what	Meaning of arg
PyTrace_CALL	Always Py_None.
PyTrace_EXCEPTION	Exception information as returned by sys.exc_info().
PyTrace_LINE	Always Py_None.
PyTrace_RETURN	Value being returned to the caller, or NULL if caused by an exception.
PyTrace_C_CALL	Function object being called.
PyTrace_C_EXCEPTION	Function object being called.
PyTrace_C_RETURN	Function object being called.
PyTrace_OPCODE	Always Py_None.

int PyTrace_CALL

The value of the *what* parameter to a $Py_tracefunc$ function when a new call to a function or method is being reported, or a new entry into a generator. Note that the creation of the iterator for a generator function is not reported as there is no control transfer to the Python bytecode in the corresponding frame.

int PyTrace_EXCEPTION

The value of the *what* parameter to a *Py_tracefunc* function when an exception has been raised. The callback function is called with this value for *what* when after any bytecode is processed after which the exception becomes set within the frame being executed. The effect of this is that as exception propagation causes the Python stack to unwind, the callback is called upon return to each frame as the exception propagates. Only trace functions receives these events; they are not needed by the profiler.

int PyTrace_LINE

The value passed as the *what* parameter to a $Py_tracefunc$ function (but not a profiling function) when a line-number event is being reported. It may be disabled for a frame by setting f_trace_lines to θ on that frame.

int PyTrace_RETURN

The value for the *what* parameter to Py_tracefunc functions when a call is about to return.

int PyTrace C CALL

The value for the *what* parameter to *Py_tracefunc* functions when a C function is about to be called.

int PyTrace C EXCEPTION

The value for the *what* parameter to *Py_tracefunc* functions when a C function has raised an exception.

int PyTrace C RETURN

The value for the *what* parameter to Py_tracefunc functions when a C function has returned.

int PyTrace_OPCODE

The value for the *what* parameter to $Py_tracefunc$ functions (but not profiling functions) when a new opcode is about to be executed. This event is not emitted by default: it must be explicitly requested by setting f_trace_opcodes to I on the frame.

void PyEval_SetProfile (Py_tracefunc func, PyObject *obj)

Set the profiler function to *func*. The *obj* parameter is passed to the function as its first parameter, and may be any Python object, or NULL. If the profile function needs to maintain state, using a different value for *obj* for each thread provides a convenient and thread-safe place to store it. The profile function is called for all monitored events except <code>PyTrace_LINE PyTrace_OPCODE</code> and <code>PyTrace_EXCEPTION</code>.

See also the sys.setprofile() function.

The caller must hold the GIL.

void PyEval_SetProfileAllThreads (Py_tracefunc func, PyObject *obj)

Like PyEval_SetProfile() but sets the profile function in all running threads belonging to the current interpreter instead of the setting it only on the current thread.

The caller must hold the GIL.

As PyEval_SetProfile(), this function ignores any exceptions raised while setting the profile functions in all threads.

Adicionado na versão 3.12.

```
void PyEval_SetTrace (Py_tracefunc func, PyObject *obj)
```

Set the tracing function to *func*. This is similar to <code>PyEval_SetProfile()</code>, except the tracing function does receive line-number events and per-opcode events, but does not receive any event related to C function objects being called. Any trace function registered using <code>PyEval_SetTrace()</code> will not receive <code>PyTrace_C_CALL</code>, <code>PyTrace_C_EXCEPTION</code> or <code>PyTrace_C_RETURN</code> as a value for the <code>what</code> parameter.

See also the sys.settrace() function.

The caller must hold the GIL.

void PyEval_SetTraceAllThreads (Py_tracefunc func, PyObject *obj)

Like PyEval_SetTrace() but sets the tracing function in all running threads belonging to the current interpreter instead of the setting it only on the current thread.

The caller must hold the GIL.

As PyEval_SetTrace(), this function ignores any exceptions raised while setting the trace functions in all threads.

Adicionado na versão 3.12.

9.9 Reference tracing

Adicionado na versão 3.13.

typedef int (*PyRefTracer)(PyObject*, int event, void *data)

The type of the trace function registered using <code>PyRefTracer_SetTracer()</code>. The first parameter is a Python object that has been just created (when <code>event</code> is set to <code>PyRefTracer_CREATE</code>) or about to be destroyed (when <code>event</code> is set to <code>PyRefTracer_DESTROY</code>). The <code>data</code> argument is the opaque pointer that was provided when <code>PyRefTracer_SetTracer()</code> was called.

Adicionado na versão 3.13.

int PyRefTracer CREATE

The value for the *event* parameter to *PyRefTracer* functions when a Python object has been created.

int PyRefTracer_DESTROY

The value for the *event* parameter to *PyRefTracer* functions when a Python object has been destroyed.

int PyRefTracer_SetTracer (PyRefTracer tracer, void *data)

Register a reference tracer function. The function will be called when a new Python has been created or when an object is going to be destroyed. If **data** is provided it must be an opaque pointer that will be provided when the tracer function is called. Return 0 on success. Set an exception and return -1 on error.

Not that tracer functions **must not** create Python objects inside or otherwise the call will be re-entrant. The tracer also **must not** clear any existing exception or set an exception. The GIL will be held every time the tracer function is called.

The GIL must be held when calling this function.

Adicionado na versão 3.13.

PyRefTracer PyRefTracer_GetTracer (void **data)

Get the registered reference tracer function and the value of the opaque data pointer that was registered when $PyRefTracer_SetTracer()$ was called. If no tracer was registered this function will return NULL and will set the **data** pointer to NULL.

The GIL must be held when calling this function.

9.10 Advanced Debugger Support

These functions are only intended to be used by advanced debugging tools.

PyInterpreterState *PyInterpreterState_Head()

Return the interpreter state object at the head of the list of all such objects.

PyInterpreterState *PyInterpreterState_Main()

Return the main interpreter state object.

PyInterpreterState *PyInterpreterState_Next (PyInterpreterState *interp)

Return the next interpreter state object after *interp* from the list of all such objects.

PyThreadState *PyInterpreterState_ThreadHead (PyInterpreterState *interp)

Return the pointer to the first PyThreadState object in the list of threads associated with the interpreter *interp*.

PyThreadState *PyThreadState_Next (PyThreadState *tstate)

Return the next thread state object after *tstate* from the list of all such objects belonging to the same *PyInterpreterState* object.

9.11 Thread Local Storage Support

The Python interpreter provides low-level support for thread-local storage (TLS) which wraps the underlying native TLS implementation to support the Python-level thread local storage API (threading.local). The CPython C level APIs are similar to those offered by pthreads and Windows: use a thread key and functions to associate a void* value per thread.

The GIL does *not* need to be held when calling these functions; they supply their own locking.

Note that Python.h does not include the declaration of the TLS APIs, you need to include pythread.h to use thread-local storage.



None of these API functions handle memory management on behalf of the <code>void*</code> values. You need to allocate and deallocate them yourself. If the <code>void*</code> values happen to be <code>PyObject*</code>, these functions don't do refcount operations on them either.

9.11.1 Thread Specific Storage (TSS) API

TSS API is introduced to supersede the use of the existing TLS API within the CPython interpreter. This API uses a new type Py_tss_t instead of int to represent thread keys.

Adicionado na versão 3.7.

→ Ver também

"A New C-API for Thread-Local Storage in CPython" (PEP 539)

type Py_tss_t

This data structure represents the state of a thread key, the definition of which may depend on the underlying TLS implementation, and it has an internal field representing the key's initialization state. There are no public members in this structure.

Quando *Py_LIMITED_API* não é definido, a alocação estática deste tipo por *Py_tss_NEEDS_INIT* é permitida.

Py_tss_NEEDS_INIT

This macro expands to the initializer for Py_tss_t variables. Note that this macro won't be defined with $Py_LIMITED_API$.

Alocação dinâmica

Dynamic allocation of the Py_tss_t , required in extension modules built with $Py_LIMITED_API$, where static allocation of this type is not possible due to its implementation being opaque at build time.

Py_tss_t *PyThread_tss_alloc()

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Retorna um valor que é o mesmo estado de um valor inicializado com Py_tss_NEEDS_INIT, ou NULL no caso de falha de alocação dinâmica.

void PyThread_tss_free (Py_tss_t *key)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Free the given key allocated by PyThread_tss_alloc(), after first calling PyThread_tss_delete() to ensure any associated thread locals have been unassigned. This is a no-op if the key argument is NULL.



A freed key becomes a dangling pointer. You should reset the key to NULL.

Métodos

The parameter key of these functions must not be NULL. Moreover, the behaviors of $PyThread_tss_set()$ and $PyThread_tss_get()$ are undefined if the given Py_tss_t has not been initialized by $PyThread_tss_create()$.

int PyThread_tss_is_created (Py_tss_t *key)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Return a non-zero value if the given Py_tss_t has been initialized by PyThread_tss_create().

int PyThread_tss_create (Py_tss_t *key)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Retorna um valor zero na inicialização bem-sucedida de uma chave TSS. O comportamento é indefinido se o valor apontado pelo argumento key não for inicializado por Py_tss_NEEDS_INIT. Essa função pode ser chamada repetidamente na mesma tecla – chamá-la em uma tecla já inicializada não funciona e retorna imediatamente com sucesso.

void PyThread_tss_delete (Py_tss_t *key)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Destroy a TSS key to forget the values associated with the key across all threads, and change the key's initialization state to uninitialized. A destroyed key is able to be initialized again by <code>PyThread_tss_create()</code>. This function can be called repeatedly on the same key – calling it on an already destroyed key is a no-op.

int PyThread_tss_set (Py_tss_t *key, void *value)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Return a zero value to indicate successfully associating a void* value with a TSS key in the current thread. Each thread has a distinct mapping of the key to a void* value.

```
void *PyThread_tss_get (Py_tss_t *key)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Return the void* value associated with a TSS key in the current thread. This returns NULL if no value is associated with the key in the current thread.

9.11.2 Thread Local Storage (TLS) API

Descontinuado desde a versão 3.7: This API is superseded by Thread Specific Storage (TSS) API.

1 Nota

This version of the API does not support platforms where the native TLS key is defined in a way that cannot be safely cast to int. On such platforms, <code>PyThread_create_key()</code> will return immediately with a failure status, and the other TLS functions will all be no-ops on such platforms.

Due to the compatibility problem noted above, this version of the API should not be used in new code.

```
int PyThread_create_key()

Parte da ABI Estável.

void PyThread_delete_key(int key)

Parte da ABI Estável.

int PyThread_set_key_value(int key, void *value)

Parte da ABI Estável.

void *PyThread_get_key_value(int key)

Parte da ABI Estável.

void PyThread_delete_key_value(int key)

Parte da ABI Estável.

void PyThread_ReInitTLS()

Parte da ABI Estável.
```

9.12 Synchronization Primitives

The C-API provides a basic mutual exclusion lock.

type PyMutex

A mutual exclusion lock. The PyMutex should be initialized to zero to represent the unlocked state. For example:

```
PyMutex mutex = {0};
```

Instances of PyMutex should not be copied or moved. Both the contents and address of a PyMutex are meaningful, and it must remain at a fixed, writable location in memory.

1 Nota

A PyMutex currently occupies one byte, but the size should be considered unstable. The size may change in future Python releases without a deprecation period.

Adicionado na versão 3.13.

```
void PyMutex_Lock (PyMutex *m)
```

Lock mutex *m*. If another thread has already locked it, the calling thread will block until the mutex is unlocked. While blocked, the thread will temporarily release the *GIL* if it is held.

Adicionado na versão 3.13.

```
void PyMutex_Unlock (PyMutex *m)
```

Unlock mutex m. The mutex must be locked — otherwise, the function will issue a fatal error.

9.12.1 Python Critical Section API

The critical section API provides a deadlock avoidance layer on top of per-object locks for *free-threaded* CPython. They are intended to replace reliance on the *global interpreter lock*, and are no-ops in versions of Python with the global interpreter lock.

Critical sections avoid deadlocks by implicitly suspending active critical sections and releasing the locks during calls to $PyEval_SaveThread()$. When $PyEval_RestoreThread()$ is called, the most recent critical section is resumed, and its locks reacquired. This means the critical section API provides weaker guarantees than traditional locks – they are useful because their behavior is similar to the GIL.

The functions and structs used by the macros are exposed for cases where C macros are not available. They should only be used as in the given macro expansions. Note that the sizes and contents of the structures may change in future Python versions.



Operations that need to lock two objects at once must use *Py_BEGIN_CRITICAL_SECTION2*. You *cannot* use nested critical sections to lock more than one object at once, because the inner critical section may suspend the outer critical sections. This API does not provide a way to lock more than two objects at once.

Exemplo de uso:

```
static PyObject *
set_field(MyObject *self, PyObject *value)
{
    Py_BEGIN_CRITICAL_SECTION(self);
    Py_SETREF(self->field, Py_XNewRef(value));
    Py_END_CRITICAL_SECTION();
    Py_RETURN_NONE;
}
```

In the above example, Py_SETREF calls Py_DECREF , which can call arbitrary code through an object's deallocation function. The critical section API avoids potential deadlocks due to reentrancy and lock ordering by allowing the runtime to temporarily suspend the critical section if the code triggered by the finalizer blocks and calls $PyEval_SaveThread()$.

Py_BEGIN_CRITICAL_SECTION (op)

Acquires the per-object lock for the object op and begins a critical section.

In the free-threaded build, this macro expands to:

```
PyCriticalSection _py_cs;
PyCriticalSection_Begin(&_py_cs, (PyObject*)(op))
```

In the default build, this macro expands to {.

Adicionado na versão 3.13.

Py_END_CRITICAL_SECTION()

Ends the critical section and releases the per-object lock.

In the free-threaded build, this macro expands to:

```
PyCriticalSection_End(&_py_cs);
}
```

In the default build, this macro expands to \}.

$\label{eq:py_begin_critical_section2} \textbf{Py_BEGIN_CRITICAL_SECTION2} \ (a, \ b)$

Acquires the per-objects locks for the objects a and b and begins a critical section. The locks are acquired in a consistent order (lowest address first) to avoid lock ordering deadlocks.

In the free-threaded build, this macro expands to:

```
{
    PyCriticalSection2 _py_cs2;
    PyCriticalSection2_Begin(&_py_cs2, (PyObject*)(a), (PyObject*)(b))
```

In the default build, this macro expands to {.

Adicionado na versão 3.13.

Py_END_CRITICAL_SECTION2()

Ends the critical section and releases the per-object locks.

In the free-threaded build, this macro expands to:

```
PyCriticalSection2_End(&_py_cs2);
}
```

In the default build, this macro expands to \}.

CAPÍTULO 10

Configuração de Inicialização do Python

Adicionado na versão 3.8.

Python pode ser inicializado com Py_InitializeFromConfig() e a estrutura PyConfig. Pode ser pré-inicializado com Py_PreInitialize() e a estrutura PyPreConfig.

Existem dois tipos de configuração:

- A *Python Configuration* pode ser usada para construir um Python personalizado que se comporta como um Python comum. Por exemplo, variáveis de ambiente e argumento de linha de comando são usados para configurar Python.
- A Configuração isolada pode ser usada para incorporar Python em uma aplicação. Isso isola Python de um sistema. Por exemplo, variáveis de ambiente são ignoradas, a variável local LC_CTYPE fica inalterada e nenhum manipulador de sinal é registrado.

 $A \ função \ \textit{Py_RunMain} \ () \ pode \ ser \ usada \ para \ escrever \ um \ programa \ Python \ personalizado.$

Veja também Inicialização, Finalização e Threads.

```
✓ Ver tambémPEP 587 "Configuração da inicialização do Python".
```

10.1 Exemplo

Exemplo de Python personalizado sendo executado sempre em um modo isolado:

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
status = PyConfig_SetBytesArgv(&config, argc, argv);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto exception;
}

status = Py_InitializeFromConfig(&config);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto exception;
}
PyConfig_Clear(&config);

return Py_RunMain();

exception:
    PyConfig_Clear(&config);
    if (PyStatus_IsExit(status)) {
        return status.exitcode;
}
/* Display the error message and exit the process with non-zero exit code */
Py_ExitStatusException(status);
}
```

10.2 PyWideStringList

type PyWideStringList

Lista de strings wchar_t*.

Se length é diferente de zero, items deve ser diferente de NULL e todas as strings devem ser diferentes de NULL.

Métodos:

```
PyStatus PyWideStringList_Append (PyWideStringList *list, const wchar_t *item)
```

Anexa item a list.

Python deve ser inicializado previamente antes de chamar essa função.

PyStatus PyWideStringList_Insert (PyWideStringList *list, Py_ssize_t index, const wchar_t *item)

Insere item na list na posição index.

Se index for maior ou igual ao comprimento da list, anexa o item a list.

index deve ser maior que ou igual a 0.

Python deve ser inicializado previamente antes de chamar essa função.

Campos de estrutura:

```
Py\_ssize\_t length
```

Comprimento da lista.

wchar_t **items

Itens da lista.

10.3 PyStatus

type PyStatus

Estrutura para armazenar o status de uma função de inicialização: sucesso, erro ou saída.

Para um erro, ela pode armazenar o nome da função C que criou o erro.

Campos de estrutura:

int exitcode

Código de saída. Argumento passado para exit().

```
const char *err_msg
```

Mensagem de erro.

const char *func

Nome da função que criou um erro. Pode ser NULL.

Funções para criar um status:

```
PyStatus PyStatus_Ok (void)
```

Sucesso.

PyStatus PyStatus_Error (const char *err_msg)

Erro de inicialização com uma mensagem.

```
err_msg não deve ser NULL.
```

PyStatus PyStatus_NoMemory (void)

Falha de alocação de memória (sem memória).

```
PyStatus PyStatus_Exit (int exitcode)
```

Sai do Python com o código de saída especificado.

Funções para manipular um status:

```
int PyStatus_Exception (PyStatus status)
```

O status é um erro ou uma saída? Se verdadeiro, a exceção deve ser tratada; chamando $Py_ExitStatusException()$, por exemplo.

```
int PyStatus_IsError (PyStatus status)
```

O resultado é um erro?

```
int PyStatus_IsExit (PyStatus status)
```

O resultado é uma saída?

void Py_ExitStatusException (PyStatus status)

Chama exit(exitcode) se *status* for uma saída. Exibe a mensagem de erro e sai com um código de saída diferente de zero se *status* for um erro. Deve ser chamado apenas se PyStatus_Exception(status) for diferente de zero.

1 Nota

Internamente, Python usa macros que definem PyStatus.func, enquanto funções para criar um status definem func para NULL.

Exemplo:

```
PyStatus alloc(void **ptr, size_t size)
{
    *ptr = PyMem_RawMalloc(size);
    if (*ptr == NULL) {
        return PyStatus_NoMemory();
    }
    (continua na próxima página)
```

10.3. PyStatus 239

(continuação da página anterior)

```
return PyStatus_Ok();
}
int main(int argc, char **argv)
{
    void *ptr;
    PyStatus status = alloc(&ptr, 16);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        Py_ExitStatusException(status);
    }
    PyMem_Free(ptr);
    return 0;
}
```

10.4 PyPreConfig

type PyPreConfig

Estrutura usada para pré-inicializar o Python.

A função para inicializar uma pré-configuração:

```
void PyPreConfig_InitPythonConfig (PyPreConfig *preconfig)
```

Inicializa a pré-configuração com Configuração do Python.

 $void \ {\tt PyPreConfig_InitIsolatedConfig} \ (\textit{PyPreConfig} \ *preconfig) \\$

Inicializa a pré-configuração com Configuração isolada.

Campos de estrutura:

int allocator

Nome de alocadores de memória em Python:

- PYMEM_ALLOCATOR_NOT_SET (0): não altera os alocadores de memória (usa o padrão).
- PYMEM_ALLOCATOR_DEFAULT (1): alocadores de memória padrão.
- PYMEM_ALLOCATOR_DEBUG (2): alocadores de memória padrão com ganchos de depuração.
- PYMEM_ALLOCATOR_MALLOC (3): usa malloc () da biblioteca C.
- PYMEM_ALLOCATOR_MALLOC_DEBUG (4): força uso de malloc () com ganchos de depuração.
- PYMEM_ALLOCATOR_PYMALLOC (5): alocador de memória do Python pymalloc.
- PYMEM_ALLOCATOR_PYMALLOC_DEBUG (6): alocador de memória deo Python pymalloc com ganchos de depuração.
- PYMEM_ALLOCATOR_MIMALLOC (6): usa mimalloc, um substituto rápido do malloc.
- PYMEM_ALLOCATOR_MIMALLOC_DEBUG (7): use mimalloc, um substituto rápido do malloc com ganchos de depuração.

 $\label{thm:pymalloc_debug} \begin{picture}(c) PYMEM_ALLOCATOR_PYMALLOC_DEBUG \ n\~{a}o \ s\~{a}o \ suportados \ se \ o \\ Python \ estiver \ configurado \ usando \ --without-pymalloc. \end{picture}$

PYMEM_ALLOCATOR_MIMALLOC e PYMEM_ALLOCATOR_MIMALLOC_DEBUG não são suportados se o Python estiver configurado usando --without-mimalloc ou se suporte atômico subjacente não estiver disponível.

Veja Gerenciamento de memória.

Padrão: PYMEM_ALLOCATOR_NOT_SET.

int configure_locale

Define a localidade LC_CTYPE para a localidade preferida do usuário.

Se igual a 0, define os membros coerce_c_locale e coerce_c_locale_warn para 0.

Veja a codificação da localidade.

Padrão: 1 na configuração do Python, 0 na configuração isolada.

int coerce c locale

Se igual a 2, força a localidade para C.

Se for igual a 1, lê a localidade LC_CTYPE para decidir se deve ser forçado.

Veja a codificação da localidade.

Padrão: -1 na configuração do Python, 0 na configuração isolada.

int coerce_c_locale_warn

Se diferente de zero, emite um aviso se a localidade C for forçada.

Padrão: -1 na configuração do Python, 0 na configuração isolada.

int dev mode

Modo de desenvolvimento do Python: veja PyConfig.dev_mode.

Padrão: -1 no modo do Python, 0 no modo isolado.

int isolated

Modo isolado: veja PyConfig.isolated.

Padrão: 0 no modo do Python, 1 no modo isolado.

int legacy_windows_fs_encoding

Se não zero:

- Define PyPreConfig.utf8_mode para 0,
- Define PyConfig.filesystem_encoding para "mbcs",
- Define PyConfig.filesystem_errors para "replace".

Initialized from the PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING environment variable value.

Disponível apenas no Windows. A macro #ifdef MS_WINDOWS pode ser usada para código específico do Windows.

Padrão: 0.

int parse_argv

Se diferente de zero, <code>Py_PreInitializeFromArgs()</code> e <code>Py_PreInitializeFromBytesArgs()</code> analisam seu argumento <code>argv</code> da mesma forma que o Python regular analisa argumentos de linha de comando: veja Argumentos de linha de comando.

Padrão: 1 na configuração do Python, 0 na configuração isolada.

int use_environment

Usar variáveis de ambiente? Veja PyConfig.use_environment.

Padrão: 1 na configuração do Python e 0 na configuração isolada.

int utf8_mode

Se não zero, habilita o modo UTF-8 do Python.

Define para 0 ou 1 pela opção de linha de comando -X utf8 e a variável de ambiente PYTHONUTF8.

Também define como 1 se a localidade $\texttt{LC_CTYPE}$ for C ou POSIX.

Padrão: -1 na configuração do Python e 0 na configuração isolada.

10.4. PyPreConfig 241

10.5 Pré-inicializar Python com PyPreConfig

A pré-inicialização do Python:

- Define os alocadores de memória Python (PyPreConfig.allocator)
- Configura a localidade LC_CTYPE (codificação da localidade)
- Define o Modo UTF-8 do Python (PyPreConfig.utf8_mode)

A pré-configuração atual (tipo PyPreConfig) é armazenada em _PyRuntime.preconfig.

Funções para pré-inicializar Python:

PyStatus Py_PreInitialize (const PyPreConfig *preconfig)

Pré-inicializa o Python a partir da pré-configuração preconfig.

preconfig não pode ser NULL..

PyStatus Py_PreInitializeFromBytesArgs (const PyPreConfig *preconfig, int argc, char *const *argv)

Pré-inicializa o Python a partir da pré-configuração preconfig.

Analisa argumentos de linha de comando *argv* (strings de bytes) se *parse_argv* de *preconfig* for diferente de zero.

preconfig não pode ser NULL..

PyStatus Py_PreInitializeFromArgs (const PyPreConfig *preconfig, int argc, wchar_t *const *argv)

Pré-inicializa o Python a partir da pré-configuração preconfig.

Analisa argumentos de linha de comando argv (strings largas) se parse_argv de preconfig for diferente de zero.

preconfig não pode ser NULL..

O chamador é responsável por manipular exceções (erro ou saída) usando PyStatus_Exception() e Py_ExitStatusException().

Para configuração do Python (PyPreConfig_InitPythonConfig()), se o Python for inicializado com argumentos de linha de comando, os argumentos de linha de comando também devem ser passados para pré-inicializar o Python, pois eles têm um efeito na pré-configuração como codificações. Por exemplo, a opção de linha de comando -X utf8 habilita o Modo UTF-8 do Python.

PyMem_SetAllocator() pode ser chamado depois de Py_PreInitialize() e antes de Py_InitializeFromConfig() para instalar um alocador de memória personalizado. Ele pode ser chamado antes de Py_PreInitialize() se PyPreConfig.allocator estiver definido como PYMEM_ALLOCATOR_NOT_SET.

Funções de alocação de memória do Python como <code>PyMem_RawMalloc()</code> não devem ser usadas antes da pré-inicialização do Python, enquanto chamar diretamente <code>malloc()</code> e <code>free()</code> é sempre seguro. <code>Py_DecodeLocale()</code> não deve ser chamado antes da pré-inicialização do Python.

Exemplo usando a pré-inicialização para habilitar o modo UTF-8 do Python.

```
PyStatus status;
PyPreConfig preconfig;
PyPreConfig_InitPythonConfig(&preconfig);

preconfig.utf8_mode = 1;

status = Py_PreInitialize(&preconfig);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    Py_ExitStatusException(status);
}

/* at this point, Python speaks UTF-8 */
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
Py_Initialize();
/* ... use Python API here ... */
Py_Finalize();
```

10.6 PyConfig

type PyConfig

Estrutura contendo a maioria dos parâmetros para configurar o Python.

Ao terminar, a função PyConfig_Clear() deve ser usada para liberar a memória de configuração.

Structure methods:

```
void PyConfig_InitPythonConfig (PyConfig *config)
```

Initialize configuration with the *Python Configuration*.

void PyConfig_InitIsolatedConfig(PyConfig*config)

Initialize configuration with the *Isolated Configuration*.

PyStatus PyConfig_SetString (PyConfig *config, wchar_t *const *config_str, const wchar_t *str)

Copy the wide character string str into *config_str.

Preinitialize Python if needed.

PyStatus PyConfig_SetBytesString (PyConfig *config, wchar_t *const *config_str, const char *str)

Decode *str* using *Py_DecodeLocale()* and set the result into *config_str.

Preinitialize Python if needed.

PyStatus PyConfig_SetArgv (PyConfig *config, int argc, wchar_t *const *argv)

Set command line arguments (argv member of config) from the argv list of wide character strings.

Preinitialize Python if needed.

PyStatus PyConfig_SetBytesArgv (PyConfig *config, int argc, char *const *argv)

Set command line arguments (argv member of config) from the argv list of bytes strings. Decode bytes using Py_DecodeLocale().

Preinitialize Python if needed.

PyStatus PyConfig_SetWideStringList (PyConfig *config, PyWideStringList *list, Py_ssize_t length, wchar t **items)

Set the list of wide strings *list* to *length* and *items*.

Preinitialize Python if needed.

PyStatus PyConfig_Read (PyConfig *config)

Read all Python configuration.

Fields which are already initialized are left unchanged.

Fields for *path configuration* are no longer calculated or modified when calling this function, as of Python 3.11.

The PyConfig_Read() function only parses PyConfig.argv arguments once: PyConfig. parse_argv is set to 2 after arguments are parsed. Since Python arguments are stripped from PyConfig.argv, parsing arguments twice would parse the application options as Python options.

Preinitialize Python if needed.

Alterado na versão 3.10: The PyConfig.argv arguments are now only parsed once, PyConfig. $parse_argv$ is set to 2 after arguments are parsed, and arguments are only parsed if PyConfig. $parse_argv$ equals 1.

10.6. PyConfig 243

Alterado na versão 3.11: PyConfig_Read() no longer calculates all paths, and so fields listed under Python Path Configuration may no longer be updated until Py_InitializeFromConfig() is called.

void PyConfig_Clear (PyConfig *config)

Release configuration memory.

Most PyConfig methods *preinitialize Python* if needed. In that case, the Python preinitialization configuration (*PyPreConfig*) in based on the *PyConfig*. If configuration fields which are in common with *PyPreConfig* are tuned, they must be set before calling a *PyConfig* method:

- PyConfig.dev_mode
- PyConfig.isolated
- PyConfig.parse_argv
- PyConfig.use_environment

Moreover, if PyConfig_SetArgv() or PyConfig_SetBytesArgv() is used, this method must be called before other methods, since the preinitialization configuration depends on command line arguments (if parse_argv is non-zero).

The caller of these methods is responsible to handle exceptions (error or exit) using $PyStatus_Exception()$ and $Py_ExitStatusException()$.

Campos de estrutura:

PyWideStringList argv

Set sys.argv command line arguments based on argv. These parameters are similar to those passed to the program's main() function with the difference that the first entry should refer to the script file to be executed rather than the executable hosting the Python interpreter. If there isn't a script that will be run, the first entry in argv can be an empty string.

Set parse_argv to 1 to parse argv the same way the regular Python parses Python command line arguments and then to strip Python arguments from argv.

If argv is empty, an empty string is added to ensure that sys.argv always exists and is never empty.

Padrão: NULL.

See also the <code>orig_argv</code> member.

int safe_path

If equals to zero, Py_RunMain() prepends a potentially unsafe path to sys.path at startup:

- If argv[0] is equal to L"-m" (python -m module), prepend the current working directory.
- If running a script (python script.py), prepend the script's directory. If it's a symbolic link, resolve symbolic links.
- Otherwise (python -c code and python), prepend an empty string, which means the current working directory.

Set to 1 by the -P command line option and the PYTHONSAFEPATH environment variable.

Default: 0 in Python config, 1 in isolated config.

Adicionado na versão 3.11.

wchar_t *base_exec_prefix

sys.base_exec_prefix.

Padrão: NULL.

Part of the Python Path Configuration output.

See also PyConfig.exec_prefix.

wchar_t *base_executable

Python base executable: sys._base_executable.

Set by the __PYVENV_LAUNCHER__ environment variable.

Set from PyConfig.executable if NULL.

Padrão: NULL.

Part of the Python Path Configuration output.

See also PyConfig.executable.

wchar_t *base_prefix

sys.base_prefix.

Padrão: NULL.

Part of the Python Path Configuration output.

See also PyConfig.prefix.

int buffered_stdio

If equals to 0 and <code>configure_c_stdio</code> is non-zero, disable buffering on the C streams stdout and stderr.

Set to 0 by the -u command line option and the PYTHONUNBUFFERED environment variable.

stdin is always opened in buffered mode.

Padrão: 1.

int bytes_warning

If equals to 1, issue a warning when comparing bytes or bytearray with str, or comparing bytes with int.

If equal or greater to 2, raise a BytesWarning exception in these cases.

Incremented by the -b command line option.

Padrão: 0.

int warn_default_encoding

If non-zero, emit a EncodingWarning warning when io. TextIOWrapper uses its default encoding. See io-encoding-warning for details.

Padrão: 0.

Adicionado na versão 3.10.

int code_debug_ranges

If equals to 0, disables the inclusion of the end line and column mappings in code objects. Also disables traceback printing carets to specific error locations.

Set to 0 by the PYTHONNODEBUGRANGES environment variable and by the -X no_debug_ranges command line option.

Padrão: 1.

Adicionado na versão 3.11.

wchar_t *check_hash_pycs_mode

Control the validation behavior of hash-based .pyc files: value of the --check-hash-based-pycs command line option.

Valores válidos:

- L"always": Hash the source file for invalidation regardless of value of the 'check_source' flag.
- L"never": Assume that hash-based pycs always are valid.

10.6. PyConfig 245

• L"default": The 'check_source' flag in hash-based pycs determines invalidation.

Default: L"default".

See also PEP 552 "Deterministic pycs".

int configure_c_stdio

If non-zero, configure C standard streams:

- On Windows, set the binary mode (O_BINARY) on stdin, stdout and stderr.
- If buffered_stdio equals zero, disable buffering of stdin, stdout and stderr streams.
- If interactive is non-zero, enable stream buffering on stdin and stdout (only stdout on Windows).

Padrão: 1 na configuração do Python, 0 na configuração isolada.

int dev_mode

If non-zero, enable the Python Development Mode.

Set to 1 by the -X dev option and the PYTHONDEVMODE environment variable.

Padrão: -1 no modo do Python, 0 no modo isolado.

int dump_refs

Dump Python references?

If non-zero, dump all objects which are still alive at exit.

Set to 1 by the PYTHONDUMPREFS environment variable.

Needs a special build of Python with the Py_TRACE_REFS macro defined: see the configure --with-trace-refs option.

Padrão: 0.

$wchar_t \ *{\tt exec_prefix}$

The site-specific directory prefix where the platform-dependent Python files are installed: sys. exec_prefix.

Padrão: NULL.

Part of the Python Path Configuration output.

See also PyConfig.base_exec_prefix.

wchar t*executable

The absolute path of the executable binary for the Python interpreter: sys.executable.

Padrão: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* output.

See also PyConfig.base_executable.

int faulthandler

Enable faulthandler?

If non-zero, call faulthandler.enable() at startup.

Set to 1 by -X faulthandler and the PYTHONFAULTHANDLER environment variable.

Padrão: -1 no modo do Python, 0 no modo isolado.

wchar_t *filesystem_encoding

Filesystem encoding: sys.getfilesystemencoding().

On macOS, Android and VxWorks: use "utf-8" by default.

On Windows: use "utf-8" by default, or "mbcs" if $legacy_windows_fs_encoding$ of PyPreConfig is non-zero.

Default encoding on other platforms:

- "utf-8" if PyPreConfig.utf8_mode is non-zero.
- "ascii" if Python detects that nl_langinfo(CODESET) announces the ASCII encoding, whereas the mbstowcs() function decodes from a different encoding (usually Latin1).
- "utf-8" if nl_langinfo(CODESET) returns an empty string.
- Otherwise, use the *locale encoding*: nl_langinfo(CODESET) result.

At Python startup, the encoding name is normalized to the Python codec name. For example, "ANSI_X3. 4-1968" is replaced with "ascii".

See also the filesystem_errors member.

wchar_t *filesystem_errors

Filesystem error handler: sys.getfilesystemencodeerrors().

On Windows: use "surrogatepass" by default, or "replace" if $legacy_windows_fs_encoding$ of PyPreConfig is non-zero.

On other platforms: use "surrogateescape" by default.

Supported error handlers:

- "strict"
- "surrogateescape"
- "surrogatepass" (only supported with the UTF-8 encoding)

See also the filesystem_encoding member.

unsigned long hash_seed

int use_hash_seed

Randomized hash function seed.

If use_hash_seed is zero, a seed is chosen randomly at Python startup, and hash_seed is ignored.

Set by the PYTHONHASHSEED environment variable.

Default *use_hash_seed* value: -1 in Python mode, 0 in isolated mode.

wchar_t *home

Set the default Python "home" directory, that is, the location of the standard Python libraries (see PYTHONHOME).

Set by the ${\tt PYTHONHOME}$ environment variable.

Padrão: NULL.

Part of the Python Path Configuration input.

int import_time

If non-zero, profile import time.

Set the 1 by the -X importtime option and the PYTHONPROFILEIMPORTTIME environment variable.

Padrão: 0.

int inspect

Enter interactive mode after executing a script or a command.

If greater than 0, enable inspect: when a script is passed as first argument or the -c option is used, enter interactive mode after executing the script or the command, even when sys.stdin does not appear to be a terminal.

Incremented by the -i command line option. Set to 1 if the PYTHONINSPECT environment variable is non-empty.

10.6. PyConfig 247

Padrão: 0.

int install_signal_handlers

Install Python signal handlers?

Default: 1 in Python mode, 0 in isolated mode.

int interactive

If greater than 0, enable the interactive mode (REPL).

Incremented by the -i command line option.

Padrão: 0.

int int_max_str_digits

Configures the integer string conversion length limitation. An initial value of -1 means the value will be taken from the command line or environment or otherwise default to $4300 \, (sys.int_info.default_max_str_digits)$. A value of 0 disables the limitation. Values greater than zero but less than $640 \, (sys.int_info.str_digits_check_threshold)$ are unsupported and will produce an error.

Configured by the -X int_max_str_digits command line flag or the PYTHONINTMAXSTRDIGITS environment variable.

Default: -1 in Python mode. 4300 (sys.int_info.default_max_str_digits) in isolated mode.

Adicionado na versão 3.12.

int cpu_count

If the value of <code>cpu_count</code> is not -1 then it will override the return values of <code>os.cpu_count()</code>, <code>os.process_cpu_count()</code>, and <code>multiprocessing.cpu_count()</code>.

Configured by the -X cpu_count=n/default command line flag or the PYTHON_CPU_COUNT environment variable.

Default: -1.

Adicionado na versão 3.13.

int isolated

If greater than 0, enable isolated mode:

- Set <code>safe_path</code> to 1: don't prepend a potentially unsafe path to <code>sys.path</code> at Python startup, such as the current directory, the script's directory or an empty string.
- Set use_environment to 0: ignore PYTHON environment variables.
- Set user_site_directory to 0: don't add the user site directory to sys.path.
- Python REPL doesn't import readline nor enable default readline configuration on interactive prompts.

Set to 1 by the -I command line option.

Padrão: 0 no modo do Python, 1 no modo isolado.

See also the Isolated Configuration and PyPreConfig.isolated.

int legacy_windows_stdio

If non-zero, use io.FileIO instead of io._WindowsConsoleIO for sys.stdin, sys.stdout and sys.stderr.

Definida como 1 se a variável de ambiente PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO estiver definida como uma string não vazia.

Disponível apenas no Windows. A macro #ifdef MS_WINDOWS pode ser usada para código específico do Windows.

Padrão: 0.

See also the PEP 528 (Change Windows console encoding to UTF-8).

int malloc_stats

If non-zero, dump statistics on Python pymalloc memory allocator at exit.

Set to 1 by the PYTHONMALLOCSTATS environment variable.

The option is ignored if Python is configured using the --without-pymalloc option.

Padrão: 0.

wchar_t *platlibdir

Platform library directory name: sys.platlibdir.

Set by the PYTHONPLATLIBDIR environment variable.

Default: value of the PLATLIBDIR macro which is set by the configure --with-platlibdir option (default: "lib", or "DLLs" on Windows).

Part of the Python Path Configuration input.

Adicionado na versão 3.9.

Alterado na versão 3.11: This macro is now used on Windows to locate the standard library extension modules, typically under DLLs. However, for compatibility, note that this value is ignored for any non-standard layouts, including in-tree builds and virtual environments.

wchar_t *pythonpath_env

Module search paths (sys.path) as a string separated by DELIM (os.pathsep).

Set by the PYTHONPATH environment variable.

Padrão: NULL.

Part of the Python Path Configuration input.

PyWideStringList module_search_paths

int module_search_paths_set

Module search paths: sys.path.

If module_search_paths_set is equal to 0, Py_InitializeFromConfig() will replace module_search_paths and sets module_search_paths_set to 1.

Default: empty list (module_search_paths) and 0 (module_search_paths_set).

Part of the Python Path Configuration output.

int optimization_level

Compilation optimization level:

- 0: Peephole optimizer, set __debug__ to True.
- 1: Level 0, remove assertions, set $__{debug}$ to False.
- 2: Level 1, strip docstrings.

Incremented by the $\neg \circ$ command line option. Set to the PYTHONOPTIMIZE environment variable value.

Padrão: 0.

PyWideStringList orig_argv

The list of the original command line arguments passed to the Python executable: sys.orig_argv.

If orig_argv list is empty and argv is not a list only containing an empty string, PyConfig_Read() copies argv into orig_argv before modifying argv (if parse_argv is non-zero).

See also the argv member and the Py_GetArgcArgv() function.

Padrão: lista vazia.

Adicionado na versão 3.10.

10.6. PyConfig 249

int parse_argv

Parse command line arguments?

If equals to 1, parse argv the same way the regular Python parses command line arguments, and strip Python arguments from argv.

The *PyConfig_Read()* function only parses *PyConfig.argv* arguments once: *PyConfig. parse_argv* is set to 2 after arguments are parsed. Since Python arguments are stripped from *PyConfig.argv*, parsing arguments twice would parse the application options as Python options.

Default: 1 in Python mode, 0 in isolated mode.

Alterado na versão 3.10: The PyConfig.argv arguments are now only parsed if PyConfig. parse_argv equals to 1.

int parser_debug

Parser debug mode. If greater than 0, turn on parser debugging output (for expert only, depending on compilation options).

Incremented by the -d command line option. Set to the PYTHONDEBUG environment variable value.

Needs a debug build of Python (the Py_DEBUG macro must be defined).

Padrão: 0.

int pathconfig_warnings

If non-zero, calculation of path configuration is allowed to log warnings into stderr. If equals to 0, suppress these warnings.

Default: 1 in Python mode, 0 in isolated mode.

Part of the Python Path Configuration input.

Alterado na versão 3.11: Now also applies on Windows.

wchar_t *prefix

The site-specific directory prefix where the platform independent Python files are installed: sys. prefix.

Padrão: NULL.

Part of the Python Path Configuration output.

See also PyConfig.base_prefix.

wchar_t *program_name

Program name used to initialize <code>executable</code> and in early error messages during Python initialization.

- On macOS, use PYTHONEXECUTABLE environment variable if set.
- If the WITH_NEXT_FRAMEWORK macro is defined, use __PYVENV_LAUNCHER__ environment variable if set.
- Use argv[0] of argv if available and non-empty.
- Otherwise, use L"python" on Windows, or L"python3" on other platforms.

Padrão: NULL.

Part of the Python Path Configuration input.

wchar_t *pycache_prefix

Directory where cached .pyc files are written: sys.pycache_prefix.

Set by the -X pycache_prefix=PATH command line option and the PYTHONPYCACHEPREFIX environment variable. The command-line option takes precedence.

If NULL, sys.pycache_prefix is set to None.

Padrão: NULL.

int quiet

Quiet mode. If greater than 0, don't display the copyright and version at Python startup in interactive mode.

Incremented by the -q command line option.

Padrão: 0.

wchar t*run command

Value of the -c command line option.

Used by Py_RunMain().

Padrão: NULL.

wchar_t *run_filename

Filename passed on the command line: trailing command line argument without -c or -m. It is used by the $Py_RunMain()$ function.

For example, it is set to script.py by the python3 script.py arg command line.

See also the PyConfig.skip_source_first_line option.

Padrão: NULL.

wchar_t *run_module

Value of the -m command line option.

Used by Py_RunMain().

Padrão: NULL.

wchar_t *run_presite

package.module path to module that should be imported before site.py is run.

Set by the -X presite=package.module command-line option and the PYTHON_PRESITE environment variable. The command-line option takes precedence.

Needs a debug build of Python (the Py_DEBUG macro must be defined).

Padrão: NULL.

int show_ref_count

Show total reference count at exit (excluding *immortal* objects)?

Set to 1 by -X showrefcount command line option.

Needs a debug build of Python (the Py_REF_DEBUG macro must be defined).

Padrão: 0.

int site import

Import the site module at startup?

If equal to zero, disable the import of the module site and the site-dependent manipulations of sys.path that it entails.

Also disable these manipulations if the site module is explicitly imported later (call site.main() if you want them to be triggered).

Set to 0 by the -S command line option.

sys.flags.no_site is set to the inverted value of site_import.

Padrão: 1.

10.6. PyConfig 251

int skip_source_first_line

If non-zero, skip the first line of the PyConfig.run_filename source.

It allows the usage of non-Unix forms of #! cmd. This is intended for a DOS specific hack only.

Set to 1 by the -x command line option.

Padrão: 0.

wchar_t *stdio_encoding

wchar_t *stdio_errors

Encoding and encoding errors of sys.stdin, sys.stdout and sys.stderr (but sys.stderr always uses "backslashreplace" error handler).

Use the PYTHONIOENCODING environment variable if it is non-empty.

Codificação padrão:

- "UTF-8" if PyPreConfig.utf8_mode is non-zero.
- Otherwise, use the *locale encoding*.

Tratador de erros padrão:

- On Windows: use "surrogateescape".
- "surrogateescape" if PyPreConfig.utf8_mode is non-zero, or if the LC_CTYPE locale is "C" or "POSIX".
- "strict" otherwise.

See also PyConfig.legacy_windows_stdio.

int tracemalloc

Enable tracemalloc?

If non-zero, call tracemalloc.start() at startup.

Set by -X tracemalloc=N command line option and by the PYTHONTRACEMALLOC environment variable.

Padrão: -1 no modo do Python, 0 no modo isolado.

int perf_profiling

Enable compatibility mode with the perf profiler?

If non-zero, initialize the perf trampoline. See perf_profiling for more information.

Set by -X perf command-line option and by the PYTHON_PERF_JIT_SUPPORT environment variable for perf support with stack pointers and -X perf_jit command-line option and by the PYTHON_PERF_JIT_SUPPORT environment variable for perf support with DWARF JIT information.

Default: -1.

Adicionado na versão 3.12.

int use environment

Use environment variables?

If equals to zero, ignore the environment variables.

Set to 0 by the $-\mathbb{E}$ environment variable.

Padrão: 1 na configuração do Python e 0 na configuração isolada.

int user_site_directory

If non-zero, add the user site directory to sys.path.

Set to 0 by the -s and -I command line options.

Set to 0 by the PYTHONNOUSERSITE environment variable.

Default: 1 in Python mode, 0 in isolated mode.

int verbose

Verbose mode. If greater than 0, print a message each time a module is imported, showing the place (filename or built-in module) from which it is loaded.

If greater than or equal to 2, print a message for each file that is checked for when searching for a module. Also provides information on module cleanup at exit.

Incremented by the -v command line option.

Set by the PYTHONVERBOSE environment variable value.

Padrão: 0.

PyWideStringList warnoptions

Options of the warnings module to build warnings filters, lowest to highest priority: sys. warnoptions.

The warnings module adds sys.warnoptions in the reverse order: the last *PyConfig.* warnoptions item becomes the first item of warnings.filters which is checked first (highest priority).

The -W command line options adds its value to warnoptions, it can be used multiple times.

The PYTHONWARNINGS environment variable can also be used to add warning options. Multiple options can be specified, separated by commas (,).

Padrão: lista vazia.

int write bytecode

If equal to 0, Python won't try to write .pyc files on the import of source modules.

Set to 0 by the -B command line option and the PYTHONDONTWRITEBYTECODE environment variable.

sys.dont_write_bytecode is initialized to the inverted value of write_bytecode.

Padrão: 1.

PyWideStringList xoptions

Values of the -X command line options: sys._xoptions.

Padrão: lista vazia.

If parse_argv is non-zero, argv arguments are parsed the same way the regular Python parses command line arguments, and Python arguments are stripped from argv.

The xoptions options are parsed to set other options: see the -x command line option.

Alterado na versão 3.9: The show_alloc_count field has been removed.

10.7 Initialization with PyConfig

Initializing the interpreter from a populated configuration struct is handled by calling <code>Py_InitializeFromConfig()</code>.

O chamador é responsável por manipular exceções (erro ou saída) usando PyStatus_Exception() e Py_ExitStatusException().

If <code>PyImport_FrozenModules()</code>, <code>PyImport_AppendInittab()</code> or <code>PyImport_ExtendInittab()</code> are used, they must be set or called after Python preinitialization and before the Python initialization. If Python is initialized multiple times, <code>PyImport_AppendInittab()</code> or <code>PyImport_ExtendInittab()</code> must be called before each Python initialization.

The current configuration (PyConfig type) is stored in PyInterpreterState.config.

Example setting the program name:

```
void init_python(void)
{
    PyStatus status;
    PyConfig config;
    PyConfig_InitPythonConfig(&config);
    /* Set the program name. Implicitly preinitialize Python. */
    status = PyConfig_SetString(&config, &config.program_name,
                                L"/path/to/my_program");
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto exception;
    status = Py_InitializeFromConfig(&config);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto exception;
    PyConfig_Clear(&config);
    return;
exception:
    PyConfig_Clear(&config);
    Py_ExitStatusException(status);
```

More complete example modifying the default configuration, read the configuration, and then override some parameters. Note that since 3.11, many parameters are not calculated until initialization, and so values cannot be read from the configuration structure. Any values set before initialize is called will be left unchanged by initialization:

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
goto done;
    }
    /* Specify sys.path explicitly */
    /* If you want to modify the default set of paths, finish
       initialization first and then use PySys_GetObject("path") */
    config.module_search_paths_set = 1;
    status = PyWideStringList_Append(&config.module_search_paths,
                                     L"/path/to/stdlib");
    if (PyStatus_Exception(status)) {
       goto done;
    status = PyWideStringList_Append(&config.module_search_paths,
                                     L"/path/to/more/modules");
    if (PyStatus_Exception(status)) {
       goto done;
    /* Override executable computed by PyConfig_Read() */
    status = PyConfig_SetString(&config, &config.executable,
                                L"/path/to/my_executable");
    if (PyStatus_Exception(status)) {
       goto done;
    status = Py_InitializeFromConfig(&config);
done:
   PyConfig_Clear(&config);
    return status;
```

10.8 Isolated Configuration

PyPreConfig_InitIsolatedConfig() and PyConfig_InitIsolatedConfig() functions create a configuration to isolate Python from the system. For example, to embed Python into an application.

This configuration ignores global configuration variables, environment variables, command line arguments (PyConfig.argv is not parsed) and user site directory. The C standard streams (ex: stdout) and the LC_CTYPE locale are left unchanged. Signal handlers are not installed.

Configuration files are still used with this configuration to determine paths that are unspecified. Ensure PyConfig. home is specified to avoid computing the default path configuration.

10.9 Configuração do Python

PyPreConfig_InitPythonConfig() and PyConfig_InitPythonConfig() functions create a configuration to build a customized Python which behaves as the regular Python.

Environments variables and command line arguments are used to configure Python, whereas global configuration variables are ignored.

This function enables C locale coercion (PEP 538) and Python UTF-8 Mode (PEP 540) depending on the LC_CTYPE locale, PYTHONUTF8 and PYTHONCOERCECLOCALE environment variables.

10.10 Python Path Configuration

PyConfig contains multiple fields for the path configuration:

- Path configuration inputs:
 - PyConfig.home
 - PyConfig.platlibdir
 - PyConfig.pathconfig_warnings
 - PyConfig.program_name
 - PyConfig.pythonpath_env
 - current working directory: to get absolute paths
 - PATH environment variable to get the program full path (from PyConfig.program_name)
 - __PYVENV_LAUNCHER__ environment variable
 - (Windows only) Application paths in the registry under "SoftwarePythonPythonCoreX.YPythonPath" of HKEY_CURRENT_USER and HKEY_LOCAL_MACHINE (where X.Y is the Python version).
- Path configuration output fields:
 - PyConfig.base_exec_prefix
 - PyConfig.base_executable
 - PyConfig.base_prefix
 - PyConfig.exec_prefix
 - PyConfig.executable
 - PyConfig.module_search_paths_set, PyConfig.module_search_paths
 - PyConfig.prefix

If at least one "output field" is not set, Python calculates the path configuration to fill unset fields. If <code>module_search_paths_set</code> is equal to 0, <code>module_search_paths</code> is overridden and <code>module_search_paths_set</code> is set to 1.

It is possible to completely ignore the function calculating the default path configuration by setting explicitly all path configuration output fields listed above. A string is considered as set even if it is non-empty. module_search_paths is considered as set if module_search_paths_set is set to 1. In this case, module_search_paths will be used without modification.

Set pathconfig_warnings to 0 to suppress warnings when calculating the path configuration (Unix only, Windows does not log any warning).

If base_prefix or base_exec_prefix fields are not set, they inherit their value from prefix and exec_prefix respectively.

Py_RunMain() and Py_Main() modify sys.path:

- If run_filename is set and is a directory which contains a __main__.py script, prepend run_filename to sys.path.
- If isolated is zero:
 - If run_module is set, prepend the current directory to sys.path. Do nothing if the current directory cannot be read.
 - If run_filename is set, prepend the directory of the filename to sys.path.
 - Otherwise, prepend an empty string to sys.path.

If <code>site_import</code> is non-zero, <code>sys.path</code> can be modified by the <code>site</code> module. If <code>user_site_directory</code> is non-zero and the user's site-package directory exists, the <code>site</code> module appends the user's site-package directory to <code>sys.path</code>.

The following configuration files are used by the path configuration:

- pyvenv.cfg
- ._pth file (ex: python._pth)
- pybuilddir.txt (Unix only)

If a ._pth file is present:

- Set isolated to 1.
- Set use environment to 0.
- Set site_import to 0.
- Set safe_path to 1.

The __PYVENV_LAUNCHER__ environment variable is used to set PyConfig.base_executable.

10.11 Py_GetArgcArgv()

void Py_GetArgcArgv (int *argc, wchar_t ***argv)

Get the original command line arguments, before Python modified them.

See also PyConfig.orig_argv member.

10.12 Multi-Phase Initialization Private Provisional API

This section is a private provisional API introducing multi-phase initialization, the core feature of PEP 432:

- "Core" initialization phase, "bare minimum Python":
 - Builtin types;
 - Builtin exceptions;
 - Builtin and frozen modules;
 - The sys module is only partially initialized (ex: sys.path doesn't exist yet).
- "Main" initialization phase, Python is fully initialized:
 - Install and configure importlib;
 - Apply the Path Configuration;
 - Install signal handlers;
 - Finish sys module initialization (ex: create sys.stdout and sys.path);
 - Enable optional features like faulthandler and tracemalloc;
 - ${\hspace{0.1em}\hbox{-}\hspace{0.1em}}$ Import the site module;
 - etc.

Private provisional API:

• PyConfig._init_main: if set to 0, Py_InitializeFromConfig() stops at the "Core" initialization phase.

PyStatus _Py_InitializeMain (void)

Move to the "Main" initialization phase, finish the Python initialization.

No module is imported during the "Core" phase and the importlib module is not configured: the *Path Configuration* is only applied during the "Main" phase. It may allow to customize Python in Python to override or tune the *Path Configuration*, maybe install a custom sys.meta_path importer or an import hook, etc.

It may become possible to calculate the *Path Configuration* in Python, after the Core phase and before the Main phase, which is one of the **PEP 432** motivation.

The "Core" phase is not properly defined: what should be and what should not be available at this phase is not specified yet. The API is marked as private and provisional: the API can be modified or even be removed anytime until a proper public API is designed.

Example running Python code between "Core" and "Main" initialization phases:

```
void init_python(void)
{
   PyStatus status;
   PyConfig config;
   PyConfig_InitPythonConfig(&config);
    config._init_main = 0;
    /* ... customize 'config' configuration ... */
    status = Py_InitializeFromConfig(&config);
    PyConfig_Clear(&config);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
       Py_ExitStatusException(status);
    /* Use sys.stderr because sys.stdout is only created
      by _Py_InitializeMain() */
    int res = PyRun_SimpleString(
       "import sys; "
        "print('Run Python code before _Py_InitializeMain', "
               "file=sys.stderr)");
    if (res < 0) {
        exit(1);
    /* ... put more configuration code here ... */
    status = _Py_InitializeMain();
   if (PyStatus_Exception(status)) {
       Py_ExitStatusException(status);
```

CAPÍTULO 11

Gerenciamento de Memória

11.1 Visão Geral

Memory management in Python involves a private heap containing all Python objects and data structures. The management of this private heap is ensured internally by the *Python memory manager*. The Python memory manager has different components which deal with various dynamic storage management aspects, like sharing, segmentation, preallocation or caching.

At the lowest level, a raw memory allocator ensures that there is enough room in the private heap for storing all Python-related data by interacting with the memory manager of the operating system. On top of the raw memory allocator, several object-specific allocators operate on the same heap and implement distinct memory management policies adapted to the peculiarities of every object type. For example, integer objects are managed differently within the heap than strings, tuples or dictionaries because integers imply different storage requirements and speed/space tradeoffs. The Python memory manager thus delegates some of the work to the object-specific allocators, but ensures that the latter operate within the bounds of the private heap.

It is important to understand that the management of the Python heap is performed by the interpreter itself and that the user has no control over it, even if they regularly manipulate object pointers to memory blocks inside that heap. The allocation of heap space for Python objects and other internal buffers is performed on demand by the Python memory manager through the Python/C API functions listed in this document.

To avoid memory corruption, extension writers should never try to operate on Python objects with the functions exported by the C library: malloc(), calloc(), realloc() and free(). This will result in mixed calls between the C allocator and the Python memory manager with fatal consequences, because they implement different algorithms and operate on different heaps. However, one may safely allocate and release memory blocks with the C library allocator for individual purposes, as shown in the following example:

```
PyObject *res;
char *buf = (char *) malloc(BUFSIZ); /* for I/O */

if (buf == NULL)
    return PyErr_NoMemory();
...Do some I/O operation involving buf...
res = PyBytes_FromString(buf);
free(buf); /* malloc'ed */
return res;
```

In this example, the memory request for the I/O buffer is handled by the C library allocator. The Python memory manager is involved only in the allocation of the bytes object returned as a result.

In most situations, however, it is recommended to allocate memory from the Python heap specifically because the latter is under control of the Python memory manager. For example, this is required when the interpreter is extended with new object types written in C. Another reason for using the Python heap is the desire to inform the Python memory manager about the memory needs of the extension module. Even when the requested memory is used exclusively for internal, highly specific purposes, delegating all memory requests to the Python memory manager causes the interpreter to have a more accurate image of its memory footprint as a whole. Consequently, under certain circumstances, the Python memory manager may or may not trigger appropriate actions, like garbage collection, memory compaction or other preventive procedures. Note that by using the C library allocator as shown in the previous example, the allocated memory for the I/O buffer escapes completely the Python memory manager.

Ver também

The PYTHONMALLOC environment variable can be used to configure the memory allocators used by Python.

The PYTHONMALLOCSTATS environment variable can be used to print statistics of the pymalloc memory allocator every time a new pymalloc object arena is created, and on shutdown.

11.2 Allocator Domains

All allocating functions belong to one of three different "domains" (see also PyMemAllocatorDomain). These domains represent different allocation strategies and are optimized for different purposes. The specific details on how every domain allocates memory or what internal functions each domain calls is considered an implementation detail, but for debugging purposes a simplified table can be found at here. The APIs used to allocate and free a block of memory must be from the same domain. For example, PyMem_Free() must be used to free memory allocated using PyMem_Malloc().

The three allocation domains are:

- Raw domain: intended for allocating memory for general-purpose memory buffers where the allocation must go to the system allocator or where the allocator can operate without the GIL. The memory is requested directly from the system. See Raw Memory Interface.
- "Mem" domain: intended for allocating memory for Python buffers and general-purpose memory buffers where the allocation must be performed with the GIL held. The memory is taken from the Python private heap. See Memory Interface.
- Object domain: intended for allocating memory for Python objects. The memory is taken from the Python private heap. See Object allocators.



1 Nota

The free-threaded build requires that only Python objects are allocated using the "object" domain and that all Python objects are allocated using that domain. This differs from the prior Python versions, where this was only a best practice and not a hard requirement.

For example, buffers (non-Python objects) should be allocated using PyMem_Malloc(), PyMem_RawMalloc(), or malloc(), but not PyObject_Malloc().

See Memory Allocation APIs.

11.3 Raw Memory Interface

The following function sets are wrappers to the system allocator. These functions are thread-safe, the GIL does not need to be held.

The default raw memory allocator uses the following functions: malloc(), calloc(), realloc() and free(); call malloc(1) (or calloc(1, 1)) when requesting zero bytes.

Adicionado na versão 3.4.

$void \ *{\tt PyMem_RawMalloc} \ (size_t \ n)$

Parte da ABI Estável *desde a versão 3.13*. Allocates *n* bytes and returns a pointer of type void* to the allocated memory, or NULL if the request fails.

Requesting zero bytes returns a distinct non-NULL pointer if possible, as if PyMem_RawMalloc(1) had been called instead. The memory will not have been initialized in any way.

void *PyMem_RawCalloc (size_t nelem, size_t elsize)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Allocates nelem elements each whose size in bytes is elsize and returns a pointer of type void* to the allocated memory, or NULL if the request fails. The memory is initialized to zeros.

Requesting zero elements or elements of size zero bytes returns a distinct non-NULL pointer if possible, as if PyMem_RawCalloc(1, 1) had been called instead.

Adicionado na versão 3.5.

void *PyMem_RawRealloc (void *p, size_t n)

Parte da ABI Estável *desde a versão 3.13*. Resizes the memory block pointed to by *p* to *n* bytes. The contents will be unchanged to the minimum of the old and the new sizes.

If p is NULL, the call is equivalent to PyMem_RawMalloc(n); else if n is equal to zero, the memory block is resized but is not freed, and the returned pointer is non-NULL.

Unless p is NULL, it must have been returned by a previous call to $PyMem_RawMalloc()$, $PyMem_RawRealloc()$ or $PyMem_RawCalloc()$.

If the request fails, $PyMem_RawRealloc()$ returns NULL and p remains a valid pointer to the previous memory area.

void PyMem RawFree (void *p)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Frees the memory block pointed to by p, which must have been returned by a previous call to $PyMem_RawMalloc()$, $PyMem_RawRealloc()$ or $PyMem_RawCalloc()$. Otherwise, or if $PyMem_RawFree(p)$ has been called before, undefined behavior occurs.

If p is NULL, no operation is performed.

11.4 Interface da Memória

The following function sets, modeled after the ANSI C standard, but specifying behavior when requesting zero bytes, are available for allocating and releasing memory from the Python heap.

The default memory allocator uses the pymalloc memory allocator.

Aviso

The GIL must be held when using these functions.

Alterado na versão 3.6: The default allocator is now pymalloc instead of system malloc ().

void *PyMem_Malloc (size_t n)

Parte da ABI Estável. Allocates *n* bytes and returns a pointer of type void* to the allocated memory, or NULL if the request fails.

Requesting zero bytes returns a distinct non-NULL pointer if possible, as if PyMem_Malloc(1) had been called instead. The memory will not have been initialized in any way.

void *PyMem_Calloc (size_t nelem, size_t elsize)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Allocates nelem elements each whose size in bytes is elsize and returns a pointer of type void* to the allocated memory, or NULL if the request fails. The memory is initialized to zeros.

Requesting zero elements or elements of size zero bytes returns a distinct non-NULL pointer if possible, as if PyMem_Calloc(1, 1) had been called instead.

Adicionado na versão 3.5.

```
void *PyMem_Realloc (void *p, size_t n)
```

Parte da ABI Estável. Resizes the memory block pointed to by *p* to *n* bytes. The contents will be unchanged to the minimum of the old and the new sizes.

If p is NULL, the call is equivalent to PyMem_Malloc(n); else if n is equal to zero, the memory block is resized but is not freed, and the returned pointer is non-NULL.

Unless p is NULL, it must have been returned by a previous call to $PyMem_Malloc()$, $PyMem_Realloc()$ or $PyMem_Calloc()$.

If the request fails, $PyMem_Realloc()$ returns NULL and p remains a valid pointer to the previous memory area

void PyMem_Free (void *p)

Parte da ABI Estável. Frees the memory block pointed to by *p*, which must have been returned by a previous call to <code>PyMem_Malloc()</code>, <code>PyMem_Realloc()</code> or <code>PyMem_Calloc()</code>. Otherwise, or if <code>PyMem_Free(p)</code> has been called before, undefined behavior occurs.

If p is NULL, no operation is performed.

The following type-oriented macros are provided for convenience. Note that TYPE refers to any C type.

PyMem New (TYPE, n)

Same as <code>PyMem_Malloc()</code>, but allocates (n * sizeof(TYPE)) bytes of memory. Returns a pointer cast to <code>TYPE*</code>. The memory will not have been initialized in any way.

$PyMem_Resize(p, TYPE, n)$

Same as $PyMem_Realloc()$, but the memory block is resized to (n * sizeof(TYPE)) bytes. Returns a pointer cast to TYPE*. On return, p will be a pointer to the new memory area, or NULL in the event of failure.

This is a C preprocessor macro; p is always reassigned. Save the original value of p to avoid losing memory when handling errors.

```
void PyMem_Del (void *p)
```

```
Same as PyMem Free().
```

In addition, the following macro sets are provided for calling the Python memory allocator directly, without involving the C API functions listed above. However, note that their use does not preserve binary compatibility across Python versions and is therefore deprecated in extension modules.

- PyMem_MALLOC(size)
- PyMem_NEW(type, size)
- PyMem_REALLOC(ptr, size)
- PyMem_RESIZE(ptr, type, size)
- PyMem_FREE(ptr)
- PyMem_DEL(ptr)

11.5 Alocadores de objeto

The following function sets, modeled after the ANSI C standard, but specifying behavior when requesting zero bytes, are available for allocating and releasing memory from the Python heap.

Nota

There is no guarantee that the memory returned by these allocators can be successfully cast to a Python object when intercepting the allocating functions in this domain by the methods described in the Customize Memory Allocators section.

The default object allocator uses the pymalloc memory allocator.

Aviso

The GIL must be held when using these functions.

void *PyObject_Malloc (size_t n)

Parte da ABI Estável. Allocates n bytes and returns a pointer of type void* to the allocated memory, or NULL if the request fails.

Requesting zero bytes returns a distinct non-NULL pointer if possible, as if PyObject_Malloc(1) had been called instead. The memory will not have been initialized in any way.

void *PyObject_Calloc (size_t nelem, size_t elsize)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.7. Allocates nelem elements each whose size in bytes is elsize and returns a pointer of type void* to the allocated memory, or NULL if the request fails. The memory is initialized to zeros.

Requesting zero elements or elements of size zero bytes returns a distinct non-NULL pointer if possible, as if PyObject_Calloc(1, 1) had been called instead.

Adicionado na versão 3.5.

void *PyObject_Realloc (void *p, size_t n)

Parte da ABI Estável. Resizes the memory block pointed to by p to n bytes. The contents will be unchanged to the minimum of the old and the new sizes.

If p is NULL, the call is equivalent to PyObject_Malloc(n); else if n is equal to zero, the memory block is resized but is not freed, and the returned pointer is non-NULL.

Unless p is NULL, it must have been returned by a previous call to PyObject_Malloc(), PyObject_Realloc() or PyObject_Calloc().

If the request fails, PyObject_Realloc() returns NULL and p remains a valid pointer to the previous memory area.

void PyObject_Free (void *p)

Parte da ABI Estável. Frees the memory block pointed to by p, which must have been returned by a previous call to PyObject_Malloc(), PyObject_Realloc() or PyObject_Calloc(). Otherwise, or if PyObject_Free (p) has been called before, undefined behavior occurs.

If p is NULL, no operation is performed.

11.6 Alocadores de memória padrão

Alocadores de memória padrão:

Configuração	Nome	Py- Mem_RawMalloc	PyMem_Malloc	PyOb- ject_Malloc
Release build	"pymalloc"	malloc	pymalloc	pymalloc
Debug build	"pymalloc_debug	malloc + debug	pymalloc + de- bug	pymalloc + de- bug
Release build, without py- malloc	"malloc"	malloc	malloc	malloc
Debug build, without py- malloc	"malloc_debug"	malloc + debug	malloc + debug	malloc + debug

Legend:

- Name: value for PYTHONMALLOC environment variable.
- malloc: system allocators from the standard C library, C functions: malloc(), calloc(), realloc() and free().
- pymalloc: pymalloc memory allocator.
- mimalloc: mimalloc memory allocator. The pymalloc allocator will be used if mimalloc support isn't available.
- "+ debug": with debug hooks on the Python memory allocators.
- "Debug build": Python build in debug mode.

11.7 Alocadores de memória

Adicionado na versão 3.4.

type PyMemAllocatorEx

Structure used to describe a memory block allocator. The structure has the following fields:

Campo	Significado
void *ctx	user context passed as first argument
<pre>void* malloc(void *ctx, size_t size)</pre>	allocate a memory block
<pre>void* calloc(void *ctx, size_t nelem, size_t</pre>	allocate a memory block initialized with
elsize)	zeros
<pre>void* realloc(void *ctx, void *ptr, size_t</pre>	allocate or resize a memory block
new_size)	
<pre>void free(void *ctx, void *ptr)</pre>	free a memory block

Alterado na versão 3.5: The PyMemAllocator structure was renamed to PyMemAllocatorEx and a new calloc field was added.

type PyMemAllocatorDomain

Enum used to identify an allocator domain. Domains:

PYMEM_DOMAIN_RAW

Funções:

- PyMem_RawMalloc()
- PyMem_RawRealloc()
- PyMem_RawCalloc()
- PyMem_RawFree()

PYMEM_DOMAIN_MEM

Funções:

- PyMem_Malloc(),
- PyMem_Realloc()
- PyMem_Calloc()
- PyMem_Free()

PYMEM DOMAIN OBJ

Funções:

- PyObject_Malloc()
- PyObject_Realloc()
- PyObject_Calloc()
- PyObject_Free()

void PyMem_GetAllocator (PyMemAllocatorDomain domain, PyMemAllocatorEx *allocator)

Get the memory block allocator of the specified domain.

void PyMem_SetAllocator (PyMemAllocatorDomain domain, PyMemAllocatorEx *allocator)

Set the memory block allocator of the specified domain.

The new allocator must return a distinct non-NULL pointer when requesting zero bytes.

For the PYMEM_DOMAIN_RAW domain, the allocator must be thread-safe: the GIL is not held when the allocator is called.

For the remaining domains, the allocator must also be thread-safe: the allocator may be called in different interpreters that do not share a GIL.

If the new allocator is not a hook (does not call the previous allocator), the <code>PyMem_SetupDebugHooks()</code> function must be called to reinstall the debug hooks on top on the new allocator.

See also PyPreConfig. allocator and Preinitialize Python with PyPreConfig.

Aviso

PyMem_SetAllocator() does have the following contract:

- It can be called after <code>Py_PreInitialize()</code> and before <code>Py_InitializeFromConfig()</code> to install a custom memory allocator. There are no restrictions over the installed allocator other than the ones imposed by the domain (for instance, the Raw Domain allows the allocator to be called without the GIL held). See *the section on allocator domains* for more information.
- If called after Python has finish initializing (after Py_InitializeFromConfig() has been called) the allocator **must** wrap the existing allocator. Substituting the current allocator for some other arbitrary one is **not supported**.

Alterado na versão 3.12: All allocators must be thread-safe.

void PyMem_SetupDebugHooks (void)

Setup debug hooks in the Python memory allocators to detect memory errors.

11.8 Debug hooks on the Python memory allocators

When Python is built in debug mode, the <code>PyMem_SetupDebugHooks()</code> function is called at the <code>Python preinitialization</code> to setup debug hooks on Python memory allocators to detect memory errors.

The PYTHONMALLOC environment variable can be used to install debug hooks on a Python compiled in release mode (ex: PYTHONMALLOC=debug).

The PyMem_SetupDebugHooks() function can be used to set debug hooks after calling PyMem_SetAllocator().

These debug hooks fill dynamically allocated memory blocks with special, recognizable bit patterns. Newly allocated memory is filled with the byte 0xCD (PYMEM_CLEANBYTE), freed memory is filled with the byte 0xDD (PYMEM_DEADBYTE). Memory blocks are surrounded by "forbidden bytes" filled with the byte 0xFD (PYMEM_FORBIDDENBYTE). Strings of these bytes are unlikely to be valid addresses, floats, or ASCII strings.

Checagens em Tempo de Execução:

- Detect API violations. For example, detect if PyObject_Free() is called on a memory block allocated by PyMem_Malloc().
- Detect write before the start of the buffer (buffer underflow).
- Detect write after the end of the buffer (buffer overflow).
- Check that the *GIL* is held when allocator functions of <code>PYMEM_DOMAIN_OBJ</code> (ex: <code>PyObject_Malloc()</code>) and <code>PYMEM_DOMAIN_MEM</code> (ex: <code>PyMem_Malloc()</code>) domains are called.

On error, the debug hooks use the tracemalloc module to get the traceback where a memory block was allocated. The traceback is only displayed if tracemalloc is tracing Python memory allocations and the memory block was traced.

Let $S = \text{sizeof}(\text{size_t})$. 2*S bytes are added at each end of each block of N bytes requested. The memory layout is like so, where p represents the address returned by a malloc-like or realloc-like function (p[i:j] means the slice of bytes from *(p+i) inclusive up to *(p+j) exclusive; note that the treatment of negative indices differs from a Python slice):

p[-2*S:-S]

Number of bytes originally asked for. This is a size_t, big-endian (easier to read in a memory dump).

p[-S]

API identifier (ASCII character):

- 'r' for PYMEM_DOMAIN_RAW.
- 'm' for PYMEM_DOMAIN_MEM.
- 'o' for PYMEM_DOMAIN_OBJ.

p[-S+1:0]

Copies of PYMEM_FORBIDDENBYTE. Used to catch under- writes and reads.

p[0:N]

The requested memory, filled with copies of PYMEM_CLEANBYTE, used to catch reference to uninitialized memory. When a realloc-like function is called requesting a larger memory block, the new excess bytes are also filled with PYMEM_CLEANBYTE. When a free-like function is called, these are overwritten with PYMEM_DEADBYTE, to catch reference to freed memory. When a realloc-like function is called requesting a smaller memory block, the excess old bytes are also filled with PYMEM_DEADBYTE.

7 N : N+S

Copies of PYMEM_FORBIDDENBYTE. Used to catch over- writes and reads.

p[N+S:N+2*S]

Only used if the PYMEM_DEBUG_SERIALNO macro is defined (not defined by default).

A serial number, incremented by 1 on each call to a malloc-like or realloc-like function. Big-endian <code>size_t</code>. If "bad memory" is detected later, the serial number gives an excellent way to set a breakpoint on the next run, to capture the instant at which this block was passed out. The static function bumpserialno() in obmalloc.c is the only place the serial number is incremented, and exists so you can set such a breakpoint easily.

A realloc-like or free-like function first checks that the PYMEM_FORBIDDENBYTE bytes at each end are intact. If they've been altered, diagnostic output is written to stderr, and the program is aborted via Py_FatalError(). The other main failure mode is provoking a memory error when a program reads up one of the special bit patterns and

tries to use it as an address. If you get in a debugger then and look at the object, you're likely to see that it's entirely filled with PYMEM_DEADBYTE (meaning freed memory is getting used) or PYMEM_CLEANBYTE (meaning uninitialized memory is getting used).

Alterado na versão 3.6: The <code>PyMem_SetupDebugHooks()</code> function now also works on Python compiled in release mode. On error, the debug hooks now use <code>tracemalloc</code> to get the traceback where a memory block was allocated. The debug hooks now also check if the GIL is held when functions of <code>PYMEM_DOMAIN_OBJ</code> and <code>PYMEM_DOMAIN_MEM</code> domains are called.

Alterado na versão 3.8: Byte patterns $0 \times CB$ (PYMEM_CLEANBYTE), $0 \times DB$ (PYMEM_DEADBYTE) and $0 \times FB$ (PYMEM_FORBIDDENBYTE) have been replaced with $0 \times CD$, $0 \times DD$ and $0 \times FD$ to use the same values than Windows CRT debug malloc() and free().

11.9 The pymalloc allocator

Python has a *pymalloc* allocator optimized for small objects (smaller or equal to 512 bytes) with a short lifetime. It uses memory mappings called "arenas" with a fixed size of either 256 KiB on 32-bit platforms or 1 MiB on 64-bit platforms. It falls back to <code>PyMem_RawMalloc()</code> and <code>PyMem_RawRaelloc()</code> for allocations larger than 512 bytes.

pymalloc is the default allocator of the PYMEM_DOMAIN_MEM (ex: PyMem_Malloc()) and PYMEM_DOMAIN_OBJ (ex: PyObject_Malloc()) domains.

The arena allocator uses the following functions:

- VirtualAlloc() and VirtualFree() on Windows,
- mmap() and munmap() if available,
- malloc() e free() do contrário.

This allocator is disabled if Python is configured with the --without-pymalloc option. It can also be disabled at runtime using the PYTHONMALLOC environment variable (ex: PYTHONMALLOC=malloc).

11.9.1 Customize pymalloc Arena Allocator

Adicionado na versão 3.4.

type PyObjectArenaAllocator

Structure used to describe an arena allocator. The structure has three fields:

Campo	Significado
void *ctx	user context passed as first argument
<pre>void* alloc(void *ctx, size_t size)</pre>	allocate an arena of size bytes
<pre>void free(void *ctx, void *ptr, size_t size)</pre>	free an arena

void PyObject_GetArenaAllocator (PyObjectArenaAllocator *allocator)

Get the arena allocator.

void PyObject_SetArenaAllocator (PyObjectArenaAllocator *allocator)

Set the arena allocator.

11.10 The mimalloc allocator

Adicionado na versão 3.13.

Python supports the mimalloc allocator when the underlying platform support is available. mimalloc "is a general purpose allocator with excellent performance characteristics. Initially developed by Daan Leijen for the runtime systems of the Koka and Lean languages."

11.11 tracemalloc C API

Adicionado na versão 3.7.

int PyTraceMalloc_Track (unsigned int domain, uintptr_t ptr, size_t size)

Track an allocated memory block in the tracemalloc module.

Return 0 on success, return -1 on error (failed to allocate memory to store the trace). Return -2 if tracemalloc is disabled.

If memory block is already tracked, update the existing trace.

int PyTraceMalloc_Untrack (unsigned int domain, uintptr_t ptr)

Untrack an allocated memory block in the tracemalloc module. Do nothing if the block was not tracked.

Return -2 if tracemalloc is disabled, otherwise return 0.

11.12 Exemplos

Here is the example from section *Visão Geral*, rewritten so that the I/O buffer is allocated from the Python heap by using the first function set:

```
PyObject *res;
char *buf = (char *) PyMem_Malloc(BUFSIZ); /* for I/O */

if (buf == NULL)
    return PyErr_NoMemory();
/* ...Do some I/O operation involving buf... */
res = PyBytes_FromString(buf);
PyMem_Free(buf); /* allocated with PyMem_Malloc */
return res;
```

The same code using the type-oriented function set:

```
PyObject *res;
char *buf = PyMem_New(char, BUFSIZ); /* for I/O */

if (buf == NULL)
    return PyErr_NoMemory();
/* ...Do some I/O operation involving buf... */
res = PyBytes_FromString(buf);
PyMem_Del(buf); /* allocated with PyMem_New */
return res;
```

Note that in the two examples above, the buffer is always manipulated via functions belonging to the same set. Indeed, it is required to use the same memory API family for a given memory block, so that the risk of mixing different allocators is reduced to a minimum. The following code sequence contains two errors, one of which is labeled as *fatal* because it mixes two different allocators operating on different heaps.

```
char *buf1 = PyMem_New(char, BUFSIZ);
char *buf2 = (char *) malloc(BUFSIZ);
char *buf3 = (char *) PyMem_Malloc(BUFSIZ);
...
PyMem_Del(buf3); /* Wrong -- should be PyMem_Free() */
free(buf2); /* Right -- allocated via malloc() */
free(buf1); /* Fatal -- should be PyMem_Del() */
```

In addition to the functions aimed at handling raw memory blocks from the Python heap, objects in Python are allocated and released with <code>PyObject_New, PyObject_NewVar</code> and <code>PyObject_Del()</code>.

These will be explained in the next chapter on defining and implementing new object types in C.

Suporte a implementação de Objetos

Este capítulo descreve as funções, tipos e macros usados ao definir novos tipos de objeto.

12.1 Alocando Objetos na Pilha

PyObject *_PyObject_New (PyTypeObject *type)

Retorna valor: Nova referência.

PyVarObject *_PyObject_NewVar (PyTypeObject *type, Py_ssize_t size)

Retorna valor: Nova referência.

PyObject *PyObject_Init (PyObject *op, PyTypeObject *type)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Inicializa um objeto op recém-alocado com seu tipo e referência inicial. Retorna o objeto inicializado. Outros campos do objeto não são afetados.

PyVarObject *PyObject_InitVar(PyVarObject *op, PyTypeObject *type, Py_ssize_t size)

Retorna valor: Referência emprestada. Parte da ABI Estável. Isto faz tudo que o PyObject_Init () faz e também inicializa a informação de comprimento para um objeto de tamanho variável.

PyObject New (TYPE, typeobj)

Aloca um novo objeto Python usando o tipo de estrutura do C *TYPE* e o objeto Python do tipo *typeobj* (PyTypeObject*). Campos não definidos pelo cabeçalho do objeto Python não são inicializados. O chamador será dono da apenas a referência ao objeto (isto é, sua contagem de referências será uma). O tamanho da alocação de memória é determinado do campo *tp_basicsize* do objeto tipo.

Note que esta função não é adequada se typeobj tiver $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ definido. Para tais objetos, use $PyObject_GC_New()$ em vez disso.

PyObject_NewVar (TYPE, typeobj, size)

Aloca um novo objeto Python usando o tipo de estrutura do C *TYPE* e o objeto Python do tipo *typeobj* (PyTypeObject*). Campos não definidos pelo cabeçalho do objeto Python não são inicializados. A memória alocada permite a estrutura *TYPE* e os campos *size* (Py_ssize_t) do tamanho dado pelo campo *tp_itemsize* do tipo *typeobj*. Isto é útil para implementar objetos como tuplas, as quais são capazes de determinar seu tamanho no tempo da construção. Incorporando o vetor de campos dentro da mesma alocação diminuindo o numero de alocações, melhorando a eficiência do gerenciamento de memória.

Note que esta função não é adequada se *typeobj* tiver *Py_TPFLAGS_HAVE_GC* definido. Para tais objetos, use *PyObject_GC_NewVar()* em vez disso.

void PyObject_Del (void *op)

Libera memória alocada a um objeto usando *PyObject_New* ou *PyObject_NewVar*. Isto é normalmente chamado pelo manipulador de *tp_dealloc* especificado no tipo do objeto. Os campos do objeto não devem ser acessados após esta chamada como a memória não é mais um objeto Python válido.

PyObject _Py_NoneStruct

Objeto o qual é visível no Python como None. Isto só deve ser acessado usando a macro Py_None, o qual avalia como um ponteiro para este objeto.

→ Ver também

PyModule Create()

Para alocar e criar módulos de extensão.

12.2 Estruturas comuns de objetos

Existe um grande número de estruturas usadas para a definição de tipos objeto para o Python. Esta seção descreve essas estruturas e como são usadas.

12.2.1 Base object types and macros

Todos os objetos Python por fim compartilham um pequeno número de campos no começo da representação o objeto na memória. Esses são representados pelos tipos *PyObject* e *PyVarObject*, que são definidos, por sua vez, pelas expansões de alguns macros também, utilizados, direta ou indiretamente, na definição de todos outros objetos Python. Macros adicionais podem ser encontrados em *contagem de referências*.

type PyObject

Parte da API Limitada. (Somente alguns membros são parte da ABI estável.) All object types are extensions of this type. This is a type which contains the information Python needs to treat a pointer to an object as an object. In a normal "release" build, it contains only the object's reference count and a pointer to the corresponding type object. Nothing is actually declared to be a PyObject, but every pointer to a Python object can be cast to a PyObject*. Access to the members must be done by using the macros Py_REFCNT and Py_TYPE.

type PyVarObject

Parte da API Limitada. (Somente alguns membros são parte da ABI estável.) Esta é uma extensão de PyObject que adiciona o campo ob_size. Isso é usado apenas para objetos que têm alguma noção de comprimento. Esse tipo não costuma aparecer na API Python/C. O acesso aos membros deve ser feito através das macros Py_REFCNT, Py_TYPE, e Py_SIZE.

PyObject_HEAD

Este é um macro usado ao declarar novos tipos que representam objetos sem comprimento variável. O macro PyObject_HEAD se expande para:

```
PyObject ob_base;
```

Veja documentação de PyObject acima.

PyObject_VAR_HEAD

This is a macro used when declaring new types which represent objects with a length that varies from instance to instance. The PyObject_VAR_HEAD macro expands to:

```
PyVarObject ob_base;
```

Veja documentação de PyVarObject acima.

PyTypeObject PyBaseObject_Type

Parte da ABI Estável. The base class of all other objects, the same as object in Python.

int Py_Is (PyObject *x, PyObject *y)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Testa se o objeto x é o objeto y, o mesmo que x is y em Python.

Adicionado na versão 3.10.

int Py IsNone (PyObject *x)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Test if an object is the None singleton, the same as x is None in Python.

Adicionado na versão 3.10.

int Py_IsTrue (PyObject *x)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Test if an object is the True singleton, the same as x is True in Python.

Adicionado na versão 3.10.

int Py_IsFalse (PyObject *x)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Test if an object is the False singleton, the same as x is False in Python.

Adicionado na versão 3.10.

PyTypeObject *Py_TYPE (PyObject *o)

Retorna valor: Referência emprestada. Get the type of the Python object o.

Return a borrowed reference.

Use the $Py_SET_TYPE()$ function to set an object type.

Alterado na versão 3.11: $Py_TYPE()$ is changed to an inline static function. The parameter type is no longer const PyObject*.

int Py_IS_TYPE (PyObject *o, PyTypeObject *type)

Return non-zero if the object o type is type. Return zero otherwise. Equivalent to: $Py_TYPE(0) = type$.

Adicionado na versão 3.9.

void Py_SET_TYPE (PyObject *o, PyTypeObject *type)

Set the object *o* type to *type*.

Adicionado na versão 3.9.

Py_ssize_t Py_SIZE (PyVarObject *o)

Get the size of the Python object o.

Use the Py_SET_SIZE() function to set an object size.

Alterado na versão 3.11: Py_SIZE() is changed to an inline static function. The parameter type is no longer const PyVarObject*.

void Py_SET_SIZE (PyVarObject *o, Py_ssize_t size)

Set the object o size to size.

Adicionado na versão 3.9.

PyObject_HEAD_INIT(type)

This is a macro which expands to initialization values for a new PyObject type. This macro expands to:

```
_PyObject_EXTRA_INIT
1, type,
```

PyVarObject_HEAD_INIT(type, size)

This is a macro which expands to initialization values for a new PyVarObject type, including the ob_size field. This macro expands to:

```
_PyObject_EXTRA_INIT
1, type, size,
```

12.2.2 Implementing functions and methods

type PyCFunction

Parte da ABI Estável. Type of the functions used to implement most Python callables in C. Functions of this type take two PyObject* parameters and return one such value. If the return value is NULL, an exception shall have been set. If not NULL, the return value is interpreted as the return value of the function as exposed in Python. The function must return a new reference.

A assinatura da função é:

type PyCFunctionWithKeywords

Parte da ABI Estável. Type of the functions used to implement Python callables in C with signature METH VARARGS | METH KEYWORDS. The function signature is:

```
PyObject *PyCFunctionWithKeywords(PyObject *self,
PyObject *args,
PyObject *kwargs);
```

type PyCFunctionFast

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Type of the functions used to implement Python callables in C with signature METH_FASTCALL. The function signature is:

type PyCFunctionFastWithKeywords

Parte da ABI Estável desde a versão 3.13. Type of the functions used to implement Python callables in C with signature METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS. The function signature is:

type PyCMethod

Type of the functions used to implement Python callables in C with signature *METH_METHOD* | *METH_FASTCALL* | *METH_KEYWORDS*. The function signature is:

```
PyObject *PyCMethod(PyObject *self,
PyTypeObject *defining_class,
PyObject *const *args,
Py_ssize_t nargs,
PyObject *kwnames)
```

Adicionado na versão 3.9.

$type \; \textbf{PyMethodDef}$

Parte da ABI Estável (incluindo todos os membros). Structure used to describe a method of an extension type. This structure has four fields:

const char *ml_name

Nome do método.

PyCFunction ml_meth

Pointer to the C implementation.

int ml_flags

Flags bits indicating how the call should be constructed.

const char *ml doc

Points to the contents of the docstring.

The ml_meth is a C function pointer. The functions may be of different types, but they always return PyObject*. If the function is not of the PyCFunction, the compiler will require a cast in the method table. Even though PyCFunction defines the first parameter as PyObject*, it is common that the method implementation uses the specific C type of the self object.

The ml_flags field is a bitfield which can include the following flags. The individual flags indicate either a calling convention or a binding convention.

There are these calling conventions:

METH_VARARGS

This is the typical calling convention, where the methods have the type PyCFunction. The function expects two PyObject* values. The first one is the self object for methods; for module functions, it is the module object. The second parameter (often called args) is a tuple object representing all arguments. This parameter is typically processed using $PyArg_ParseTuple()$ or $PyArg_UnpackTuple()$.

METH KEYWORDS

Can only be used in certain combinations with other flags: *METH_VARARGS* | *METH_KEYWORDS*, *METH_FASTCALL* | *METH_KEYWORDS* and *METH_METHOD* | *METH_FASTCALL* | *METH_KEYWORDS*.

METH VARARGS | METH KEYWORDS

Methods with these flags must be of type PyCFunctionWithKeywords. The function expects three parameters: self, args, kwargs where kwargs is a dictionary of all the keyword arguments or possibly NULL if there are no keyword arguments. The parameters are typically processed using PyArg_ParseTupleAndKeywords().

METH_FASTCALL

Fast calling convention supporting only positional arguments. The methods have the type <code>PyCFunctionFast</code>. The first parameter is *self*, the second parameter is a C array of <code>PyObject*</code> values indicating the arguments and the third parameter is the number of arguments (the length of the array).

Adicionado na versão 3.7.

Alterado na versão 3.10: METH_FASTCALL is now part of the stable ABI.

METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS

Extension of METH_FASTCALL supporting also keyword arguments, with methods of type PyCFunctionFastWithKeywords. Keyword arguments are passed the same way as in the vectorcall protocol: there is an additional fourth PyObject* parameter which is a tuple representing the names of the keyword arguments (which are guaranteed to be strings) or possibly NULL if there are no keywords. The values of the keyword arguments are stored in the args array, after the positional arguments.

Adicionado na versão 3.7.

METH_METHOD

Can only be used in the combination with other flags: *METH_METHOD* | *METH_FASTCALL* | *METH_KEYWORDS*.

METH_METHOD | METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS

Extension of $METH_FASTCALL \mid METH_KEYWORDS$ supporting the *defining class*, that is, the class that contains the method in question. The defining class might be a superclass of Py_TYPE (self).

The method needs to be of type <code>PyCMethod</code>, the same as for <code>METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS</code> with <code>defining_class</code> argument added after <code>self</code>.

Adicionado na versão 3.9.

METH_NOARGS

Methods without parameters don't need to check whether arguments are given if they are listed with the METH_NOARGS flag. They need to be of type PyCFunction. The first parameter is typically named *self* and will hold a reference to the module or object instance. In all cases the second parameter will be NULL.

The function must have 2 parameters. Since the second parameter is unused, Py_UNUSED can be used to prevent a compiler warning.

METH O

Methods with a single object argument can be listed with the METH_O flag, instead of invoking PyArg_ParseTuple() with a "O" argument. They have the type PyCFunction, with the self parameter, and a PyObject* parameter representing the single argument.

These two constants are not used to indicate the calling convention but the binding when use with methods of classes. These may not be used for functions defined for modules. At most one of these flags may be set for any given method.

METH_CLASS

The method will be passed the type object as the first parameter rather than an instance of the type. This is used to create *class methods*, similar to what is created when using the classmethod() built-in function.

METH STATIC

The method will be passed NULL as the first parameter rather than an instance of the type. This is used to create *static methods*, similar to what is created when using the staticmethod() built-in function.

One other constant controls whether a method is loaded in place of another definition with the same method name.

METH COEXIST

The method will be loaded in place of existing definitions. Without *METH_COEXIST*, the default is to skip repeated definitions. Since slot wrappers are loaded before the method table, the existence of a *sq_contains* slot, for example, would generate a wrapped method named __contains__() and preclude the loading of a corresponding PyCFunction with the same name. With the flag defined, the PyCFunction will be loaded in place of the wrapper object and will co-exist with the slot. This is helpful because calls to PyCFunctions are optimized more than wrapper object calls.

PyObject *PyCMethod_New (PyMethodDef *ml, PyObject *self, PyObject *module, PyTypeObject *cls)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.9. Turn ml into a Python callable object. The caller must ensure that ml outlives the callable. Typically, ml is defined as a static variable.

The *self* parameter will be passed as the *self* argument to the C function in ml->ml_meth when invoked. *self* can be NULL.

The *callable* object's __module__ attribute can be set from the given *module* argument. *module* should be a Python string, which will be used as name of the module the function is defined in. If unavailable, it can be set to None or NULL.

Ver também function.__module__

The *cls* parameter will be passed as the *defining_class* argument to the C function. Must be set if $METH_METHOD$ is set on $ml->ml_flags$.

Adicionado na versão 3.9.

PyObject *PyCFunction_NewEx (PyMethodDef *ml, PyObject *self, PyObject *module)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável. Equivalente a PyCMethod_New(ml, self, module, NULL).

PyObject *PyCFunction_New (PyMethodDef *ml, PyObject *self)

Retorna valor: Nova referência. Parte da ABI Estável desde a versão 3.4. Equivalente a PyCMethod_New (ml, self, NULL, NULL).

12.2.3 Accessing attributes of extension types

type PyMemberDef

Parte da ABI Estável (*incluindo todos os membros*). Structure which describes an attribute of a type which corresponds to a C struct member. When defining a class, put a NULL-terminated array of these structures in the tp_members slot.

Its fields are, in order:

const char *name

Name of the member. A NULL value marks the end of a PyMemberDef[] array.

The string should be static, no copy is made of it.

int type

The type of the member in the C struct. See *Member types* for the possible values.

Py_ssize_t offset

The offset in bytes that the member is located on the type's object struct.

int flags

Zero or more of the *Member flags*, combined using bitwise OR.

const char *doc

The docstring, or NULL. The string should be static, no copy is made of it. Typically, it is defined using <code>PyDoc_STR</code>.

By default (when flags is 0), members allow both read and write access. Use the $Py_READONLY$ flag for read-only access. Certain types, like Py_T_STRING , imply $Py_READONLY$. Only $Py_T_OBJECT_EX$ (and legacy T_OBJECT) members can be deleted.

For heap-allocated types (created using <code>PyType_FromSpec()</code> or similar), <code>PyMemberDef</code> may contain a definition for the special member "__vectorcalloffset__", corresponding to <code>tp_vectorcall_offset</code> in type objects. These must be defined with <code>Py_T_PYSSIZET</code> and <code>Py_READONLY</code>, for example:

(You may need to #include <stddef.h> for offsetof().)

The legacy offsets $tp_dictoffset$ and $tp_weaklistoffset$ can be defined similarly using "__dictoffset__" and "__weaklistoffset__" members, but extensions are strongly encouraged to use $Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT$ and $Py_TPFLAGS_MANAGED_WEAKREF$ instead.

Alterado na versão 3.12: PyMemberDef is always available. Previously, it required including "structmember.h".

PyObject *PyMember_GetOne (const char *obj_addr, struct PyMemberDef *m)

Parte da ABI Estável. Get an attribute belonging to the object at address obj_addr . The attribute is described by PyMemberDef m. Returns NULL on error.

Alterado na versão 3.12: PyMember_GetOne is always available. Previously, it required including "structmember.h".

int PyMember_SetOne (char *obj_addr, struct PyMemberDef *m, PyObject *o)

Parte da ABI Estável. Set an attribute belonging to the object at address *obj_addr* to object *o*. The attribute to set is described by PyMemberDef *m*. Returns 0 if successful and a negative value on failure.

Alterado na versão 3.12: PyMember_SetOne is always available. Previously, it required including "structmember.h".

Member flags

The following flags can be used with PyMemberDef.flags:

Py_READONLY

Not writable.

Py_AUDIT_READ

Emit an object. __getattr__ audit event before reading.

Py_RELATIVE_OFFSET

Indicates that the *offset* of this PyMemberDef entry indicates an offset from the subclass-specific data, rather than from PyObject.

Can only be used as part of Py_tp_members slot when creating a class using negative basicsize. It is mandatory in that case.

This flag is only used in PyType_Slot. When setting tp_members during class creation, Python clears it and sets PyMemberDef.offset to the offset from the PyObject struct.

Alterado na versão 3.10: The RESTRICTED, READ_RESTRICTED and WRITE_RESTRICTED macros available with #include "structmember.h" are deprecated. READ_RESTRICTED and RESTRICTED are equivalent to Py_AUDIT_READ ; WRITE_RESTRICTED does nothing.

Alterado na versão 3.12: The READONLY macro was renamed to $Py_READONLY$. The PY_AUDIT_READ macro was renamed with the Py_ prefix. The new names are now always available. Previously, these required #include "structmember.h". The header is still available and it provides the old names.

Member types

PyMemberDef.type can be one of the following macros corresponding to various C types. When the member is accessed in Python, it will be converted to the equivalent Python type. When it is set from Python, it will be converted back to the C type. If that is not possible, an exception such as TypeError or ValueError is raised.

Unless marked (D), attributes defined this way cannot be deleted using e.g. del or delattr().

Macro name	Tipo em C	Tipo em Python
Py_T_BYTE	char	int
Py_T_SHORT	short	int
Py_T_INT	int	int
Py_T_LONG	long	int
Py_T_LONGLONG	long long	int
Py_T_UBYTE	unsigned char	int
Py_T_UINT	unsigned int	int
Py_T_USHORT	unsigned short	int
Py_T_ULONG	unsigned long	int
Py_T_ULONGLONG	unsigned long long	int
Py_T_PYSSIZET	Py_ssize_t	int
Py_T_FLOAT	float	float
Py_T_DOUBLE	double	float
Py_T_BOOL	char (escrito como 0 ou 1)	bool
Py_T_STRING	const char*(*)	str(RO)
Py_T_STRING_INPLACE	const char[](*)	str(RO)
Py_T_CHAR	char (0-127)	str (**)
Py_T_OBJECT_EX	PyObject*	object (D)

^{(*):} Zero-terminated, UTF8-encoded C string. With $PY_TSTRING$ the C representation is a pointer; with $PY_TSTRING_INPLACE$ the string is stored directly in the structure.

```
(**): String of length 1. Only ASCII is accepted.
```

```
(RO): implica Py_READONLY.
```

(D): pode ser deletado, neste caso o ponteiro é definido para NULL. Ler um ponteiro NULL levanta uma exceção AttributeError.

Adicionado na versão 3.12: In previous versions, the macros were only available with #include "structmember. h" and were named without the $Py_$ prefix (e.g. as T_INT). The header is still available and contains the old names, along with the following deprecated types:

T_OBJECT

Like Py_T_OBJECT_EX, but NULL is converted to None. This results in surprising behavior in Python: deleting the attribute effectively sets it to None.

T_NONE

Sempre None. Deve ser usado com Py_READONLY.

Defining Getters and Setters

type PyGetSetDef

Parte da ABI Estável (*incluindo todos os membros*). Structure to define property-like access for a type. See also description of the *PyTypeObject.tp_getset* slot.

```
const char *name
attribute name
```

getter get

C function to get the attribute.

```
setter set
```

Optional C function to set or delete the attribute. If NULL, the attribute is read-only.

```
const char *doc
```

optional docstring

void *closure

Optional user data pointer, providing additional data for getter and setter.

```
typedef PyObject *(*getter)(PyObject*, void*)
```

Parte da ABI Estável. The get function takes one PyObject* parameter (the instance) and a user data pointer (the associated closure):

It should return a new reference on success or NULL with a set exception on failure.

```
typedef int (*setter)(PyObject*, PyObject*, void*)
```

Parte da ABI Estável. set functions take two *PyObject** parameters (the instance and the value to be set) and a user data pointer (the associated closure):

In case the attribute should be deleted the second parameter is NULL. Should return 0 on success or -1 with a set exception on failure.

12.3 Type Object Structures

Perhaps one of the most important structures of the Python object system is the structure that defines a new type: the <code>PyTypeObject</code> structure. Type objects can be handled using any of the <code>PyObject_*</code> or <code>PyType_*</code> functions, but do not offer much that's interesting to most Python applications. These objects are fundamental to how objects behave, so they are very important to the interpreter itself and to any extension module that implements new types.

Os objetos de tipo são bastante grandes em comparação com a maioria dos tipos padrão. A razão para o tamanho é que cada objeto de tipo armazena um grande número de valores, principalmente indicadores de função C, cada um dos quais implementa uma pequena parte da funcionalidade do tipo. Os campos do objeto de tipo são examinados em detalhes nesta seção. Os campos serão descritos na ordem em que ocorrem na estrutura.

Além da referência rápida a seguir, a seção *Exemplos* fornece uma visão geral do significado e uso de *PyTypeObject*.

12.3.1 Referências rápidas

"slots tp"

Slot de PyTypeOb- ject ^{Página 280, 1}	Tipo	métodos/atributos especiais	Info	Página 28
<r> tp_name</r>	const char *	name	ХХ	
tp_basicsize	Py_ssize_t		XX	X
tp_itemsize	Py_ssize_t		X	X
tp_dealloc	destructor		ΧX	X
tp_vectorcall_offset	Py_ssize_t		X	X
(tp_getattr)	getattrfunc	getattribute,getattr		G
tp_setattr)	setattrfunc	setattr,delattr		G
tp_as_async	PyAsyncMethods*	sub-slots		%
tp_repr	reprfunc	repr	XX	X
tp_as_number	PyNumberMethods*	sub-slots		%
tp_as_sequence	PySequenceMethods *	sub-slots		%
tp_as_mapping	PyMappingMethods*	sub-slots		%
tp_hash	hashfunc	hash	X	G
:p_call	ternaryfunc	call	X	X
tp_str	reprfunc	str	X	X
tp_getattro	getattrofunc	getattribute,getattr	XX	G
p_setattro	setattrofunc	setattr,delattr	XX	G
p_as_buffer	PyBufferProcs*	sctatti,dcfatti	23 23	%
	unsigned long		ХХ	?
p_flags	const char *	doo	XX	4
p_doc		doc	X	C
p_traverse	traverseproc			G
tp_clear	inquiry	14 1	X	G
tp_richcompare	richcmpfunc	lt,le,eq,ne, gt,ge	X	G
tp_weaklistoffset)	Py_ssize_t		X	?
tp_iter	getiterfunc	iter		X
p_iternext	iternextfunc	next		X
p_methods	PyMethodDef[]		X X	
p_members	PyMemberDef[]		X	
p_getset	PyGetSetDef[]		XX	
p_base	PyTypeObject*	base	X	,
p_dict	PyObject *	dict	?	
p_descr_get	descraetfunc	get		X
p_descr_set	descrsetfunc	set,delete		X
tp_dictoffset)	Py_ssize_t	<u></u>	X	?
p_init	initproc	init	XX	X
p_alloc	allocfunc	mrt	$\frac{X}{X}$?	
	newfunc	naw	X X ?	-
rp_new		new	X X ?	
p_free	freefunc		X	\mathbf{X}
tp_is_gc	inquiry	hasas	Λ	Λ
<pre>(tp_bases></pre>	PyObject *	bases	~	
<pre><tp_mro></tp_mro></pre>	PyObject *	mro	~	
tp_cache]	PyObject *			
tp_subclasses]	void *	subclasses		
tp_weaklist]	PyObject *			
tp_del)	destructor			
tp_version_tag]	unsigned int			
p_finalize	destructor	del		X

continua na próxima página

Tabela 1 - continuação da página anterior

Slot de PyTypeObject ¹	Tipo	métodos/atributos especiais	Info ² C T D I
tp_vectorcall	vectorcallfunc		
[tp_watched]	unsigned char		

sub-slots

Slot	Tipo	special methods
am_await	unaryfunc	await
am_aiter	unaryfunc	aiter
am_anext	unaryfunc	anext
am_send	sendfunc	
nb_add	binaryfunc	add radd
nb_inplace_add	binaryfunc	iaddiadu
nb subtract	binaryfunc	sub rsub
nb_inplace_subtract	binaryfunc	isub
nb_multiply	binaryfunc binaryfunc	isub mulrmul
	binaryfunc binaryfunc	imul
nb_inplace_multiply nb remainder	-	mod rmod
_	binaryfunc	imod
nb_inplace_remainder	binaryfunc	iniod divmod rdiv-
nb_divmod	binaryfunc	modruiv-
nb_power	ternaryfunc	powrpow
nb_inplace_power	ternaryfunc	ipow
nb_negative	unaryfunc	neg
nb_positive	unaryfunc	pos
nb_absolute	unaryfunc	abs
nb_bool	inquiry	bool
nb_invert	unaryfunc	invert
nb_lshift	binaryfunc	lshiftrlshift
nb_inplace_lshift	binaryfunc	ilshift
nb_rshift	binaryfunc	rshift
		rrshift
nb_inplace_rshift	binaryfunc	irshift
nb_and	binaryfunc	andrand

continua na próxima página

- X PyType_Ready sets this value if it is NULL
- ~ PyType_Ready always sets this value (it should be NULL)
- ? PyType_Ready may set this value depending on other slots

Also see the inheritance column ("I").

"I": inheritance

- X type slot is inherited via *PyType_Ready* if defined with a *NULL* value
- $\mbox{\ensuremath{\$}}$ the slots of the sub-struct are inherited individually
- ${\tt G}$ inherited, but only in combination with other slots; see the slot's description
- ? it's complicated; see the slot's description $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1$

Note that some slots are effectively inherited through the normal attribute lookup chain.

¹ (): A slot name in parentheses indicates it is (effectively) deprecated.

<>: Names in angle brackets should be initially set to NULL and treated as read-only.

^{[]:} Names in square brackets are for internal use only.

R> (as a prefix) means the field is required (must be non-NULL).

² Columns:

[&]quot;O": set on PyBaseObject_Type

[&]quot;T": set on PyType_Type

[&]quot;D": default (if slot is set to ${\tt NULL})$

Tabela 2 - continuação da página anterior

Slot	Tipo	special methods
nb_inplace_and	binaryfunc	iand
nb xor	binaryfunc	xor rxor
nb_inplace_xor	binaryfunc	ixor
nb or	binaryfunc	or ror
nb_inplace_or	binaryfunc	ior
nb_int	unaryfunc	int
nb reserved	void *	
nb_float	unaryfunc	float
nb_floor_divide	binaryfunc	floordiv
nb_inplace_floor_divide	binaryfunc	ifloordiv
nb_true_divide	binaryfunc	truediv
nb_inplace_true_divide	binaryfunc	itruediv
nb index	unaryfunc	index
nb_matrix_multiply	binaryfunc	matmulrmat-
IID_Mattix_Muttipiy	Dinaryrunc	mul
nb_inplace_matrix_multiply	binaryfunc	imatmul
mp_length	lenfunc	len
mp_subscript	binaryfunc	getitem
mp_ass_subscript	objobjargproc	setitem,deli-
		tem
sq_length	lenfunc	len
sq_concat	binaryfunc	add
sq_repeat	ssizeargfunc	mul
sq_item	ssizeargfunc	getitem
sq_ass_item	ssizeobjargproc	setitemdeli-
		tem
sq_contains	objobjproc	contains
sq_inplace_concat	binaryfunc	iadd
sq_inplace_repeat	ssizeargfunc	imul
bf_getbuffer	getbufferproc()	
bf_releasebuffer	releasebufferproc()	

slot typedefs

richcmpfunc

typedef	Parameter Types	Return Type
allocfunc		PyObject *
	PyTypeObject*	
	Py_ssize_t	
	1,_55126_6	
destructor	PyObject *	void
freefunc	void *	void
traverseproc		int
	PyObject *	
	visitproc	
	void *	
newfunc		PyObject *
	PyTypeObject*	
	PyObject*	
	PyObject *	
	1,00,000	
initproc		int
	PyObject *	
	PyObject*	
	PyObject *	
	ryobject	
reprfunc	PyObject*	PyObject *
getattrfunc		PyObject *
	PyObject *	
	const char *	
	Const Char	
setattrfunc		int
	PyObject*	
	const char *	
	PyObject*	
	Pyobject	
getattrofunc		PyObject *
	Desolada at *	
	PyObject *	
	PyObject *	
setattrofunc		int
	PyObject *	
	PyObject *	
	PyObject *	
descrgetfunc		PyObject *
accerge crane		1,00,000
	PyObject *	
	PyObject *	
	PyObject *	
descrsetfunc		int
acocroccruiic		int
	PyObject *	
200	PyObject *	Comparis a impulsor and a 2 de 2
282	PyObject * Capitulo 12	. Suporte a implementação de Objetos
hashfunc	PyObject*	Py_hash_t
	- 1 22 1 2 2 2	- J

PyObject *

See Slot Type typedefs below for more detail.

12.3.2 PyTypeObject Definition

The structure definition for PyTypeObject can be found in Include/cpython/object.h. For convenience of reference, this repeats the definition found there:

```
typedef struct _typeobject {
   PyObject_VAR_HEAD
    const char *tp_name; /* For printing, in format "<module>.<name>" */
   Py_ssize_t tp_basicsize, tp_itemsize; /* For allocation */
   /* Methods to implement standard operations */
   destructor tp_dealloc;
   Py_ssize_t tp_vectorcall_offset;
   getattrfunc tp_getattr;
    setattrfunc tp_setattr;
   PyAsyncMethods *tp_as_async; /* formerly known as tp_compare (Python 2)
                                   or tp_reserved (Python 3) */
   reprfunc tp_repr;
    /* Method suites for standard classes */
   PyNumberMethods *tp_as_number;
   PySequenceMethods *tp_as_sequence;
   PyMappingMethods *tp_as_mapping;
    /* More standard operations (here for binary compatibility) */
   hashfunc tp_hash;
   ternaryfunc tp_call;
   reprfunc tp_str;
   getattrofunc tp_getattro;
    setattrofunc tp_setattro;
    /* Functions to access object as input/output buffer */
   PyBufferProcs *tp_as_buffer;
    /* Flags to define presence of optional/expanded features */
   unsigned long tp_flags;
   const char *tp_doc; /* Documentation string */
    /* Assigned meaning in release 2.0 */
    /* call function for all accessible objects */
    traverseproc tp_traverse;
    /* delete references to contained objects */
   inquiry tp_clear;
    /* Assigned meaning in release 2.1 */
    /* rich comparisons */
   richcmpfunc tp_richcompare;
    /* weak reference enabler */
   Py_ssize_t tp_weaklistoffset;
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
/* Iterators */
   getiterfunc tp_iter;
   iternextfunc tp_iternext;
   /* Attribute descriptor and subclassing stuff */
   struct PyMethodDef *tp_methods;
   struct PyMemberDef *tp_members;
   struct PyGetSetDef *tp_getset;
   // Strong reference on a heap type, borrowed reference on a static type
   struct _typeobject *tp_base;
   PyObject *tp_dict;
   descrgetfunc tp_descr_get;
   descrsetfunc tp_descr_set;
   Py_ssize_t tp_dictoffset;
   initproc tp_init;
   allocfunc tp_alloc;
   newfunc tp_new;
   freefunc tp_free; /* Low-level free-memory routine */
   inquiry tp_is_gc; /* For PyObject_IS_GC */
   PyObject *tp_bases;
   PyObject *tp_mro; /* method resolution order */
   PyObject *tp_cache;
   PyObject *tp_subclasses;
   PyObject *tp_weaklist;
   destructor tp_del;
   /* Type attribute cache version tag. Added in version 2.6 */
   unsigned int tp_version_tag;
   destructor tp_finalize;
   vectorcallfunc tp_vectorcall;
   /* bitset of which type-watchers care about this type */
   unsigned char tp_watched;
} PyTypeObject;
```

12.3.3 PyObject Slots

The type object structure extends the PyVarObject structure. The ob_size field is used for dynamic types (created by type_new(), usually called from a class statement). Note that $PyType_Type$ (the metatype) initializes $tp_itemsize$, which means that its instances (i.e. type objects) *must* have the ob_size field.

```
Py_ssize_t PyObject.ob_refcnt
```

Parte da ABI Estável. This is the type object's reference count, initialized to 1 by the PyObject_HEAD_INIT macro. Note that for *statically allocated type objects*, the type's instances (objects whose ob_type points back to the type) do *not* count as references. But for *dynamically allocated type objects*, the instances *do* count as references.

Inheritance:

This field is not inherited by subtypes.

```
PyTypeObject *PyObject.ob_type
```

Parte da ABI Estável. This is the type's type, in other words its metatype. It is initialized by the argument to the PyObject_HEAD_INIT macro, and its value should normally be &PyType_Type. However, for dynamically loadable extension modules that must be usable on Windows (at least), the compiler complains that this is not a valid initializer. Therefore, the convention is to pass NULL to the PyObject_HEAD_INIT macro and to

initialize this field explicitly at the start of the module's initialization function, before doing anything else. This is typically done like this:

```
Foo_Type.ob_type = &PyType_Type;
```

This should be done before any instances of the type are created. $PyType_Ready()$ checks if ob_type is NULL, and if so, initializes it to the ob_type field of the base class. $PyType_Ready()$ will not change this field if it is non-zero.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

12.3.4 PyVarObject Slots

Py_ssize_t PyVarObject.ob_size

Parte da ABI Estável. For statically allocated type objects, this should be initialized to zero. For dynamically allocated type objects, this field has a special internal meaning.

This field should be accessed using the Py_SIZE() and Py_SET_SIZE() macros.

Inheritance:

This field is not inherited by subtypes.

12.3.5 PyTypeObject Slots

Each slot has a section describing inheritance. If $P_YType_Ready()$ may set a value when the field is set to NULL then there will also be a "Default" section. (Note that many fields set on $P_YBaseObject_Type$ and P_YType_Type effectively act as defaults.)

```
const char *PyTypeObject.tp_name
```

Pointer to a NUL-terminated string containing the name of the type. For types that are accessible as module globals, the string should be the full module name, followed by a dot, followed by the type name; for built-in types, it should be just the type name. If the module is a submodule of a package, the full package name is part of the full module name. For example, a type named T defined in module M in subpackage Q in package P should have the tp_name initializer "P.Q.M.T".

For *dynamically allocated type objects*, this should just be the type name, and the module name explicitly stored in the type dict as the value for key '__module__'.

For *statically allocated type objects*, the *tp_name* field should contain a dot. Everything before the last dot is made accessible as the __module__ attribute, and everything after the last dot is made accessible as the __name__ attribute.

If no dot is present, the entire <code>tp_name</code> field is made accessible as the <code>__name__</code> attribute, and the <code>__module__</code> attribute is undefined (unless explicitly set in the dictionary, as explained above). This means your type will be impossible to pickle. Additionally, it will not be listed in module documentations created with pydoc.

This field must not be NULL. It is the only required field in PyTypeObject() (other than potentially $tp_itemsize$).

Inheritance:

This field is not inherited by subtypes.

```
Py_ssize_t PyTypeObject.tp_basicsize
Py_ssize_t PyTypeObject.tp_itemsize
```

These fields allow calculating the size in bytes of instances of the type.

There are two kinds of types: types with fixed-length instances have a zero tp_itemsize field, types with variable-length instances have a non-zero tp_itemsize field. For a type with fixed-length instances, all instances have the same size, given in tp_basicsize. (Exceptions to this rule can be made using PyUnstable_Object_GC_NewWithExtraData().)

For a type with variable-length instances, the instances must have an ob_size field, and the instance size is tp_basicsize plus N times tp_itemsize, where N is the "length" of the object.

Functions like $PyObject_NewVar()$ will take the value of N as an argument, and store in the instance's ob_size field. Note that the ob_size field may later be used for other purposes. For example, int instances use the bits of ob_size in an implementation-defined way; the underlying storage and its size should be accessed using PyLong_Export().

1 Nota

The ob_size field should be accessed using the $Py_SIZE()$ and $Py_SET_SIZE()$ macros.

Also, the presence of an ob_size field in the instance layout doesn't mean that the instance structure is variable-length. For example, the list type has fixed-length instances, yet those instances have a ob_size field. (As with int, avoid reading lists' ob_size directly. Call PyList_Size() instead.)

The tp_basicsize includes size needed for data of the type's tp_base, plus any extra data needed by each instance.

The correct way to set tp_basicsize is to use the sizeof operator on the struct used to declare the instance layout. This struct must include the struct used to declare the base type. In other words, tp_basicsize must be greater than or equal to the base's tp_basicsize.

Since every type is a subtype of object, this struct must include *PyObject* or *PyVarObject* (depending on whether *ob_size* should be included). These are usually defined by the macro *PyObject_HEAD* or *PyObject_VAR_HEAD*, respectively.

The basic size does not include the GC header size, as that header is not part of PyObject_HEAD.

For cases where struct used to declare the base type is unknown, see $PyType_Spec.basicsize$ and $PyType_FromMetaclass()$.

Notes about alignment:

- tp_basicsize must be a multiple of _Alignof(PyObject). When using size of on a struct that includes PyObject_HEAD, as recommended, the compiler ensures this. When not using a C struct, or when using compiler extensions like __attribute__((packed)), it is up to you.
- If the variable items require a particular alignment, tp_basicsize and tp_itemsize must each be a multiple of that alignment. For example, if a type's variable part stores a double, it is your responsibility that both fields are a multiple of _Alignof(double).

Inheritance:

These fields are inherited separately by subtypes. (That is, if the field is set to zero, $PyType_Ready()$ will copy the value from the base type, indicating that the instances do not need additional storage.)

If the base type has a non-zero $tp_itemsize$, it is generally not safe to set $tp_itemsize$ to a different non-zero value in a subtype (though this depends on the implementation of the base type).

destructor PyTypeObject.tp_dealloc

A pointer to the instance destructor function. This function must be defined unless the type guarantees that its instances will never be deallocated (as is the case for the singletons None and Ellipsis). The function signature is:

```
void tp_dealloc(PyObject *self);
```

The destructor function is called by the $Py_DECREF()$ and $Py_XDECREF()$ macros when the new reference count is zero. At this point, the instance is still in existence, but there are no references to it. The destructor function should free all references which the instance owns, free all memory buffers owned by the instance (using the freeing function corresponding to the allocation function used to allocate the buffer), and call the type's tp_free function. If the type is not subtypable (doesn't have the $Py_TPFLAGS_BASETYPE$ flag bit set), it is permissible to call the object deallocator directly instead of via tp_free . The object deallocator should be the one used to allocate the instance; this is normally $PyObject_Del()$ if the instance was allocated

using PyObject_New or PyObject_NewVar, or PyObject_GC_Del() if the instance was allocated using PyObject_GC_New or PyObject_GC_NewVar.

If the type supports garbage collection (has the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit set), the destructor should call $PyObject_GC_UnTrack$ () before clearing any member fields.

```
static void foo_dealloc(foo_object *self) {
    PyObject_GC_UnTrack(self);
    Py_CLEAR(self->ref);
    Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject *)self);
}
```

Finally, if the type is heap allocated ($Py_TPFLAGS_HEAPTYPE$), the deallocator should release the owned reference to its type object (via $Py_DECREF()$) after calling the type deallocator. In order to avoid dangling pointers, the recommended way to achieve this is:

```
static void foo_dealloc(foo_object *self) {
    PyTypeObject *tp = Py_TYPE(self);
    // free references and buffers here
    tp->tp_free(self);
    Py_DECREF(tp);
}
```

Aviso

In a garbage collected Python, $tp_dealloc$ may be called from any Python thread, not just the thread which created the object (if the object becomes part of a refcount cycle, that cycle might be collected by a garbage collection on any thread). This is not a problem for Python API calls, since the thread on which $tp_dealloc$ is called will own the Global Interpreter Lock (GIL). However, if the object being destroyed in turn destroys objects from some other C or C++ library, care should be taken to ensure that destroying those objects on the thread which called $tp_dealloc$ will not violate any assumptions of the library.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

Py_ssize_t PyTypeObject.tp_vectorcall_offset

An optional offset to a per-instance function that implements calling the object using the *vectorcall protocol*, a more efficient alternative of the simpler tp_call .

This field is only used if the flag Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL is set. If so, this must be a positive integer containing the offset in the instance of a vectorcallfunc pointer.

The vectorcallfunc pointer may be NULL, in which case the instance behaves as if $Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL$ was not set: calling the instance falls back to tp_call .

Any class that sets $Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL$ must also set tp_call and make sure its behaviour is consistent with the *vectorcallfunc* function. This can be done by setting tp_call to $PyVectorcall_Call()$.

Alterado na versão 3.8: Before version 3.8, this slot was named tp_print. In Python 2.x, it was used for printing to a file. In Python 3.0 to 3.7, it was unused.

Alterado na versão 3.12: Before version 3.12, it was not recommended for *mutable heap types* to implement the vectorcall protocol. When a user sets __call__ in Python code, only *tp_call* is updated, likely making it inconsistent with the vectorcall function. Since 3.12, setting __call__ will disable vectorcall optimization by clearing the *Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL* flag.

Inheritance:

This field is always inherited. However, the P_{Y} _TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL flag is not always inherited. If it's not set, then the subclass won't use *vectorcall*, except when P_{Y} Vectorcall_Call() is explicitly called.

getattrfunc PyTypeObject.tp_getattr

An optional pointer to the get-attribute-string function.

This field is deprecated. When it is defined, it should point to a function that acts the same as the $tp_getattro$ function, but taking a C string instead of a Python string object to give the attribute name.

Inheritance:

```
Group: tp_getattr, tp_getattro
```

This field is inherited by subtypes together with $tp_getattro$: a subtype inherits both $tp_getattr$ and $tp_getattro$ from its base type when the subtype's $tp_getattr$ and $tp_getattro$ are both NULL.

```
setattrfunc PyTypeObject.tp_setattr
```

An optional pointer to the function for setting and deleting attributes.

This field is deprecated. When it is defined, it should point to a function that acts the same as the $tp_setattro$ function, but taking a C string instead of a Python string object to give the attribute name.

Inheritance:

```
Group: tp_setattr, tp_setattro
```

This field is inherited by subtypes together with $tp_setattro$: a subtype inherits both $tp_setattr$ and $tp_setattro$ from its base type when the subtype's $tp_setattr$ and $tp_setattro$ are both NULL.

```
PyAsyncMethods *PyTypeObject.tp_as_async
```

Pointer to an additional structure that contains fields relevant only to objects which implement *awaitable* and *asynchronous iterator* protocols at the C-level. See *Async Object Structures* for details.

Adicionado na versão 3.5: Formerly known as tp_compare and tp_reserved.

Inheritance:

The tp_as_async field is not inherited, but the contained fields are inherited individually.

```
reprfunc PyTypeObject.tp repr
```

An optional pointer to a function that implements the built-in function repr().

The signature is the same as for PyObject_Repr():

```
PyObject *tp_repr(PyObject *self);
```

The function must return a string or a Unicode object. Ideally, this function should return a string that, when passed to <code>eval()</code>, given a suitable environment, returns an object with the same value. If this is not feasible, it should return a string starting with '<' and ending with '>' from which both the type and the value of the object can be deduced.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

Padrão:

When this field is not set, a string of the form <%s object at %p> is returned, where %s is replaced by the type name, and %p by the object's memory address.

```
PyNumberMethods *PyTypeObject.tp_as_number
```

Pointer to an additional structure that contains fields relevant only to objects which implement the number protocol. These fields are documented in *Number Object Structures*.

Inheritance:

The tp_as_number field is not inherited, but the contained fields are inherited individually.

PySequenceMethods *PyTypeObject.tp_as_sequence

Pointer to an additional structure that contains fields relevant only to objects which implement the sequence protocol. These fields are documented in *Sequence Object Structures*.

Inheritance:

The tp_as_sequence field is not inherited, but the contained fields are inherited individually.

```
PyMappingMethods *PyTypeObject.tp_as_mapping
```

Pointer to an additional structure that contains fields relevant only to objects which implement the mapping protocol. These fields are documented in *Mapping Object Structures*.

Inheritance:

The tp_as_mapping field is not inherited, but the contained fields are inherited individually.

```
hashfunc PyTypeObject.tp_hash
```

An optional pointer to a function that implements the built-in function hash ().

The signature is the same as for PyObject_Hash():

```
Py_hash_t tp_hash(PyObject *);
```

The value -1 should not be returned as a normal return value; when an error occurs during the computation of the hash value, the function should set an exception and return -1.

When this field is not set (and tp_richcompare is not set), an attempt to take the hash of the object raises TypeError. This is the same as setting it to PyObject_HashNotImplemented().

This field can be set explicitly to <code>PyObject_HashNotImplemented()</code> to block inheritance of the hash method from a parent type. This is interpreted as the equivalent of <code>__hash__</code> = <code>None</code> at the Python level, causing <code>isinstance(o, collections.Hashable)</code> to correctly return <code>False</code>. Note that the converse is also true - setting <code>__hash__</code> = <code>None</code> on a class at the Python level will result in the <code>tp_hash</code> slot being set to <code>PyObject_HashNotImplemented()</code>.

Inheritance:

Group: tp_hash, tp_richcompare

This field is inherited by subtypes together with $tp_richcompare$: a subtype inherits both of $tp_richcompare$ and tp_hash , when the subtype's $tp_richcompare$ and tp_hash are both NULL.

Padrão:

PyBaseObject_Type uses PyObject_GenericHash().

```
ternaryfunc PyTypeObject.tp_call
```

An optional pointer to a function that implements calling the object. This should be NULL if the object is not callable. The signature is the same as for $PyObject_Call()$:

```
PyObject *tp_call(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

```
reprfunc PyTypeObject.tp_str
```

An optional pointer to a function that implements the built-in operation str(). (Note that str is a type now, and str() calls the constructor for that type. This constructor calls <code>PyObject_Str()</code> to do the actual work, and <code>PyObject_Str()</code> will call this handler.)

The signature is the same as for PyObject_Str():

```
PyObject *tp_str(PyObject *self);
```

The function must return a string or a Unicode object. It should be a "friendly" string representation of the object, as this is the representation that will be used, among other things, by the print () function.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

Padrão:

When this field is not set, PyObject_Repr() is called to return a string representation.

```
getattrofunc PyTypeObject.tp_getattro
```

An optional pointer to the get-attribute function.

The signature is the same as for PyObject_GetAttr():

```
PyObject *tp_getattro(PyObject *self, PyObject *attr);
```

It is usually convenient to set this field to PyObject_GenericGetAttr(), which implements the normal way of looking for object attributes.

Inheritance:

 $\textbf{Group: } \textit{tp_getattr}, \textit{tp_getattro}$

This field is inherited by subtypes together with $tp_getattr$: a subtype inherits both $tp_getattr$ and $tp_getattr$ from its base type when the subtype's $tp_getattr$ and $tp_getattr$ are both NULL.

Padrão:

PyBaseObject_Type uses PyObject_GenericGetAttr().

```
setattrofunc PyTypeObject.tp_setattro
```

An optional pointer to the function for setting and deleting attributes.

The signature is the same as for PyObject_SetAttr():

```
int tp_setattro(PyObject *self, PyObject *attr, PyObject *value);
```

In addition, setting value to NULL to delete an attribute must be supported. It is usually convenient to set this field to $PyObject_GenericSetAttr()$, which implements the normal way of setting object attributes.

Inheritance:

Group: tp_setattr, tp_setattro

This field is inherited by subtypes together with $tp_setattr$: a subtype inherits both $tp_setattr$ and $tp_setattro$ from its base type when the subtype's $tp_setattr$ and $tp_setattro$ are both NULL.

Padrão:

PyBaseObject_Type uses PyObject_GenericSetAttr().

```
PyBufferProcs *PyTypeObject.tp_as_buffer
```

Pointer to an additional structure that contains fields relevant only to objects which implement the buffer interface. These fields are documented in *Buffer Object Structures*.

Inheritance:

The tp_as_buffer field is not inherited, but the contained fields are inherited individually.

```
unsigned long PyTypeObject.tp_flags
```

This field is a bit mask of various flags. Some flags indicate variant semantics for certain situations; others are used to indicate that certain fields in the type object (or in the extension structures referenced via tp_as_number , $tp_as_sequence$, $tp_as_mapping$, and tp_as_buffer) that were historically not always present are valid; if such a flag bit is clear, the type fields it guards must not be accessed and must be considered to have a zero or NULL value instead.

Inheritance:

Inheritance of this field is complicated. Most flag bits are inherited individually, i.e. if the base type has a flag bit set, the subtype inherits this flag bit. The flag bits that pertain to extension structures are strictly inherited if the extension structure is inherited, i.e. the base type's value of the flag bit is copied into the subtype together with a pointer to the extension structure. The $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit is inherited together with the $tp_traverse$ and tp_clear fields, i.e. if the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit is clear in the subtype and the $tp_traverse$ and tp_clear fields in the subtype exist and have NULL values. .. XXX are most flag bits really inherited individually?

Padrão:

PyBaseObject_Type uses Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_BASETYPE.

Bit Masks:

The following bit masks are currently defined; these can be ORed together using the | operator to form the value of the tp_flags field. The macro $PyType_HasFeature()$ takes a type and a flags value, tp and f, and checks whether $tp->tp_flags \& f$ is non-zero.

Py_TPFLAGS_HEAPTYPE

This bit is set when the type object itself is allocated on the heap, for example, types created dynamically using $PyType_FromSpec()$. In this case, the ob_type field of its instances is considered a reference to the type, and the type object is INCREF'ed when a new instance is created, and DECREF'ed when an instance is destroyed (this does not apply to instances of subtypes; only the type referenced by the instance's ob_type gets INCREF'ed or DECREF'ed). Heap types should also *support garbage collection* as they can form a reference cycle with their own module object.

Inheritance:

???

Py_TPFLAGS_BASETYPE

This bit is set when the type can be used as the base type of another type. If this bit is clear, the type cannot be subtyped (similar to a "final" class in Java).

Inheritance:

???

Py_TPFLAGS_READY

This bit is set when the type object has been fully initialized by PyType_Ready().

Inheritance:

???

Py_TPFLAGS_READYING

This bit is set while PyType_Ready() is in the process of initializing the type object.

Inheritance:

???

Py_TPFLAGS_HAVE_GC

This bit is set when the object supports garbage collection. If this bit is set, instances must be created using $PyObject_GC_New$ and destroyed using $PyObject_GC_Del()$. More information in section Suporte a Coleta Cíclica de Lixo. This bit also implies that the GC-related fields $tp_traverse$ and tp_clear are present in the type object.

Inheritance:

Group: Py_TPFLAGS_HAVE_GC, tp_traverse, tp_clear

The $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit is inherited together with the $tp_traverse$ and tp_clear fields, i.e. if the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit is clear in the subtype and the $tp_traverse$ and tp_clear fields in the subtype exist and have NULL values.

Py_TPFLAGS_DEFAULT

This is a bitmask of all the bits that pertain to the existence of certain fields in the type object and its extension structures. Currently, it includes the following bits: Py_TPFLAGS_HAVE_STACKLESS_EXTENSION.

Inheritance:

???

Py_TPFLAGS_METHOD_DESCRIPTOR

This bit indicates that objects behave like unbound methods.

If this flag is set for type (meth), then:

- meth.__get__(obj, cls)(*args, **kwds) (with obj not None) must be equivalent to meth(obj, *args, **kwds).
- meth.__get__(None, cls)(*args, **kwds) must be equivalent to meth(*args, **kwds).

This flag enables an optimization for typical method calls like obj.meth(): it avoids creating a temporary "bound method" object for obj.meth.

Adicionado na versão 3.8.

Inheritance:

This flag is never inherited by types without the $Py_TPFLAGS_IMMUTABLETYPE$ flag set. For extension types, it is inherited whenever tp_descr_get is inherited.

Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT

This bit indicates that instances of the class have a ~object.__dict__ attribute, and that the space for the dictionary is managed by the VM.

If this flag is set, Py_TPFLAGS_HAVE_GC should also be set.

The type traverse function must call PyObject_VisitManagedDict() and its clear function must call PyObject_ClearManagedDict().

Adicionado na versão 3.12.

Inheritance:

This flag is inherited unless the $tp_dictoffset$ field is set in a superclass.

Py_TPFLAGS_MANAGED_WEAKREF

This bit indicates that instances of the class should be weakly referenceable.

Adicionado na versão 3.12.

Inheritance:

This flag is inherited unless the $tp_weaklistoffset$ field is set in a superclass.

Py_TPFLAGS_ITEMS_AT_END

Only usable with variable-size types, i.e. ones with non-zero tp_itemsize.

Indicates that the variable-sized portion of an instance of this type is at the end of the instance's memory area, at an offset of Py_TYPE (obj) ->tp_basicsize (which may be different in each subclass).

When setting this flag, be sure that all superclasses either use this memory layout, or are not variable-sized. Python does not check this.

Adicionado na versão 3.12.

Inheritance:

This flag is inherited.

```
Py_TPFLAGS_LONG_SUBCLASS
```

Py_TPFLAGS_LIST_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_TUPLE_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_BYTES_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_UNICODE_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_DICT_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_BASE_EXC_SUBCLASS

Py_TPFLAGS_TYPE_SUBCLASS

These flags are used by functions such as $PyLong_Check()$ to quickly determine if a type is a subclass of a built-in type; such specific checks are faster than a generic check, like $PyObject_IsInstance()$. Custom types that inherit from built-ins should have their tp_flags set appropriately, or the code that interacts with such types will behave differently depending on what kind of check is used.

Py_TPFLAGS_HAVE_FINALIZE

This bit is set when the $tp_finalize$ slot is present in the type structure.

Adicionado na versão 3.4.

Descontinuado desde a versão 3.8: This flag isn't necessary anymore, as the interpreter assumes the $tp_finalize$ slot is always present in the type structure.

Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL

This bit is set when the class implements the *vectorcall protocol*. See *tp_vectorcall_offset* for details.

Inheritance:

This bit is inherited if tp_call is also inherited.

Adicionado na versão 3.9.

Alterado na versão 3.12: This flag is now removed from a class when the class's $__{call}_{}$ () method is reassigned.

This flag can now be inherited by mutable classes.

${\tt Py_TPFLAGS_IMMUTABLETYPE}$

This bit is set for type objects that are immutable: type attributes cannot be set nor deleted.

PyType_Ready() automatically applies this flag to static types.

Inheritance:

This flag is not inherited.

Adicionado na versão 3.10.

Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION

Disallow creating instances of the type: set tp_new to NULL and don't create the __new__ key in the type dictionary.

The flag must be set before creating the type, not after. For example, it must be set before $PyType_Ready()$ is called on the type.

The flag is set automatically on *static types* if tp_base is NULL or &PyBaseObject_Type and tp_new is NULL.

Inheritance:

This flag is not inherited. However, subclasses will not be instantiable unless they provide a non-NULL tp_new (which is only possible via the C API).

1 Nota

To disallow instantiating a class directly but allow instantiating its subclasses (e.g. for an *abstract base class*), do not use this flag. Instead, make tp_new only succeed for subclasses.

Adicionado na versão 3.10.

Py TPFLAGS MAPPING

This bit indicates that instances of the class may match mapping patterns when used as the subject of a match block. It is automatically set when registering or subclassing collections.abc.Mapping, and unset when registering collections.abc.Sequence.

1 Nota

Py_TPFLAGS_MAPPING and Py_TPFLAGS_SEQUENCE are mutually exclusive; it is an error to enable both flags simultaneously.

Inheritance:

This flag is inherited by types that do not already set Py_TPFLAGS_SEQUENCE.

→ Ver também

PEP 634 – Structural Pattern Matching: Specification

Adicionado na versão 3.10.

Py_TPFLAGS_SEQUENCE

This bit indicates that instances of the class may match sequence patterns when used as the subject of a match block. It is automatically set when registering or subclassing collections.abc.Sequence, and unset when registering collections.abc.Mapping.

1 Nota

Py_TPFLAGS_MAPPING and Py_TPFLAGS_SEQUENCE are mutually exclusive; it is an error to enable both flags simultaneously.

Inheritance:

This flag is inherited by types that do not already set Py_TPFLAGS_MAPPING.

→ Ver também

PEP 634 - Structural Pattern Matching: Specification

Adicionado na versão 3.10.

Py_TPFLAGS_VALID_VERSION_TAG

Internal. Do not set or unset this flag. To indicate that a class has changed call PyType_Modified()

Aviso

This flag is present in header files, but is not be used. It will be removed in a future version of CPython

```
const char *PyTypeObject.tp_doc
```

An optional pointer to a NUL-terminated C string giving the docstring for this type object. This is exposed as the __doc__ attribute on the type and instances of the type.

Inheritance:

This field is *not* inherited by subtypes.

```
traverseproc PyTypeObject.tp_traverse
```

An optional pointer to a traversal function for the garbage collector. This is only used if the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit is set. The signature is:

```
int tp_traverse(PyObject *self, visitproc visit, void *arg);
```

More information about Python's garbage collection scheme can be found in section Suporte a Coleta Cíclica de Lixo.

The $tp_traverse$ pointer is used by the garbage collector to detect reference cycles. A typical implementation of a $tp_traverse$ function simply calls $Py_VISIT()$ on each of the instance's members that are Python objects that the instance owns. For example, this is function <code>local_traverse()</code> from the <code>_thread</code> extension module:

```
static int
local_traverse(localobject *self, visitproc visit, void *arg)
{
    Py_VISIT(self->args);
    Py_VISIT(self->kw);
    Py_VISIT(self->dict);
    return 0;
}
```

Note that $Py_VISIT()$ is called only on those members that can participate in reference cycles. Although there is also a self->key member, it can only be NULL or a Python string and therefore cannot be part of a reference cycle.

On the other hand, even if you know a member can never be part of a cycle, as a debugging aid you may want to visit it anyway just so the gc module's get_referents() function will include it.

Heap types (Py_TPFLAGS_HEAPTYPE) must visit their type with:

```
Py_VISIT(Py_TYPE(self));
```

It is only needed since Python 3.9. To support Python 3.8 and older, this line must be conditional:

```
#if PY_VERSION_HEX >= 0x03090000
    Py_VISIT(Py_TYPE(self));
#endif
```

If the Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT bit is set in the tp_flags field, the traverse function must call PyObject_VisitManagedDict() like this:

```
PyObject_VisitManagedDict((PyObject*)self, visit, arg);
```



When implementing $tp_traverse$, only the members that the instance owns (by having strong references to them) must be visited. For instance, if an object supports weak references via the $tp_weaklist$ slot, the pointer supporting the linked list (what $tp_weaklist$ points to) must **not** be visited as the instance does not directly own the weak references to itself (the weakreference list is there to support the weak reference

machinery, but the instance has no strong reference to the elements inside it, as they are allowed to be removed even if the instance is still alive).

Note that *Py_VISIT()* requires the *visit* and *arg* parameters to local_traverse() to have these specific names; don't name them just anything.

Instances of *heap-allocated types* hold a reference to their type. Their traversal function must therefore either visit $Py_TYPE(self)$, or delegate this responsibility by calling tp_traverse of another heap-allocated type (such as a heap-allocated superclass). If they do not, the type object may not be garbage-collected.

Alterado na versão 3.9: Heap-allocated types are expected to visit Py_TYPE(self) in tp_traverse. In earlier versions of Python, due to bug 40217, doing this may lead to crashes in subclasses.

Inheritance:

```
Group: Py_TPFLAGS_HAVE_GC, tp_traverse, tp_clear
```

This field is inherited by subtypes together with tp_clear and the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit: the flag bit, $tp_traverse$, and tp_clear are all inherited from the base type if they are all zero in the subtype.

```
inquiry PyTypeObject.tp_clear
```

An optional pointer to a clear function for the garbage collector. This is only used if the Py_TPFLAGS_HAVE_GC flag bit is set. The signature is:

```
int tp_clear(PyObject *);
```

The tp_clear member function is used to break reference cycles in cyclic garbage detected by the garbage collector. Taken together, all tp_clear functions in the system must combine to break all reference cycles. This is subtle, and if in any doubt supply a tp_clear function. For example, the tuple type does not implement a tp_clear function, because it's possible to prove that no reference cycle can be composed entirely of tuples. Therefore the tp_clear functions of other types must be sufficient to break any cycle containing a tuple. This isn't immediately obvious, and there's rarely a good reason to avoid implementing tp_clear .

Implementations of tp_clear should drop the instance's references to those of its members that may be Python objects, and set its pointers to those members to NULL, as in the following example:

```
static int
local_clear(localobject *self)
{
    Py_CLEAR(self->key);
    Py_CLEAR(self->args);
    Py_CLEAR(self->kw);
    Py_CLEAR(self->kw);
    Py_CLEAR(self->dict);
    return 0;
}
```

The $P_{Y_CLEAR}()$ macro should be used, because clearing references is delicate: the reference to the contained object must not be released (via $P_{Y_DECREF}()$) until after the pointer to the contained object is set to NULL. This is because releasing the reference may cause the contained object to become trash, triggering a chain of reclamation activity that may include invoking arbitrary Python code (due to finalizers, or weakref callbacks, associated with the contained object). If it's possible for such code to reference *self* again, it's important that the pointer to the contained object be NULL at that time, so that *self* knows the contained object can no longer be used. The $P_{Y_CLEAR}()$ macro performs the operations in a safe order.

If the $Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT$ bit is set in the tp_flags field, the traverse function must call $PyObject_ClearManagedDict()$ like this:

```
PyObject_ClearManagedDict((PyObject*)self);
```

Note that tp_clear is not always called before an instance is deallocated. For example, when reference counting is enough to determine that an object is no longer used, the cyclic garbage collector is not involved

and tp_dealloc is called directly.

Because the goal of tp_clear functions is to break reference cycles, it's not necessary to clear contained objects like Python strings or Python integers, which can't participate in reference cycles. On the other hand, it may be convenient to clear all contained Python objects, and write the type's $tp_dealloc$ function to invoke tp_clear .

More information about Python's garbage collection scheme can be found in section Suporte a Coleta Cíclica de Lixo.

Inheritance:

```
Group: Py_TPFLAGS_HAVE_GC, tp_traverse, tp_clear
```

This field is inherited by subtypes together with $tp_traverse$ and the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit: the flag bit, $tp_traverse$, and tp_clear are all inherited from the base type if they are all zero in the subtype.

richcmpfunc PyTypeObject.tp_richcompare

An optional pointer to the rich comparison function, whose signature is:

```
PyObject *tp_richcompare(PyObject *self, PyObject *other, int op);
```

The first parameter is guaranteed to be an instance of the type that is defined by PyTypeObject.

The function should return the result of the comparison (usually Py_True or Py_False). If the comparison is undefined, it must return Py_NotImplemented, if another error occurred it must return NULL and set an exception condition.

The following constants are defined to be used as the third argument for $tp_richcompare$ and for $PyObject_RichCompare$ ():

Constante	Comparação
Py_LT	<
Py_LE	<=
Py_EQ	==
Py_NE	!=
Py_GT	>
Py_GE	>=

The following macro is defined to ease writing rich comparison functions:

$\textbf{Py_RETURN_RICHCOMPARE} (VAL_A, VAL_B, op)$

Return Py_True or Py_False from the function, depending on the result of a comparison. VAL_A and VAL_B must be orderable by C comparison operators (for example, they may be C ints or floats). The third argument specifies the requested operation, as for PyObject_RichCompare().

The returned value is a new *strong reference*.

On error, sets an exception and returns ${\tt NULL}$ from the function.

Adicionado na versão 3.7.

Inheritance:

Group: tp_hash, tp_richcompare

This field is inherited by subtypes together with tp_hash : a subtype inherits $tp_richcompare$ and tp_hash when the subtype's $tp_richcompare$ and tp_hash are both NULL.

Padrão:

 $PyBaseObject_Type$ provides a $tp_richcompare$ implementation, which may be inherited. However, if only tp_hash is defined, not even the inherited function is used and instances of the type will not be able to participate in any comparisons.

Py ssize t PyTypeObject.tp weaklistoffset

While this field is still supported, Py_TPFLAGS_MANAGED_WEAKREF should be used instead, if at all possible.

If the instances of this type are weakly referenceable, this field is greater than zero and contains the offset in the instance structure of the weak reference list head (ignoring the GC header, if present); this offset is used by <code>PyObject_ClearWeakRefs()</code> and the <code>PyWeakref_*</code> functions. The instance structure needs to include a field of type <code>PyObject*</code> which is initialized to <code>NULL</code>.

Do not confuse this field with $tp_weaklist$; that is the list head for weak references to the type object itself.

It is an error to set both the Py_TPFLAGS_MANAGED_WEAKREF bit and tp_weaklistoffset.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes, but see the rules listed below. A subtype may override this offset; this means that the subtype uses a different weak reference list head than the base type. Since the list head is always found via tp_weaklistoffset, this should not be a problem.

Padrão:

If the $Py_TPFLAGS_MANAGED_WEAKREF$ bit is set in the tp_flags field, then $tp_weaklistoffset$ will be set to a negative value, to indicate that it is unsafe to use this field.

```
getiterfunc PyTypeObject.tp iter
```

An optional pointer to a function that returns an *iterator* for the object. Its presence normally signals that the instances of this type are *iterable* (although sequences may be iterable without this function).

This function has the same signature as PyObject_GetIter():

```
PyObject *tp_iter(PyObject *self);
```

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

```
iternextfunc PyTypeObject.tp_iternext
```

An optional pointer to a function that returns the next item in an *iterator*. The signature is:

```
PyObject *tp_iternext(PyObject *self);
```

When the iterator is exhausted, it must return NULL; a StopIteration exception may or may not be set. When another error occurs, it must return NULL too. Its presence signals that the instances of this type are iterators.

Iterator types should also define the tp_iter function, and that function should return the iterator instance itself (not a new iterator instance).

This function has the same signature as PyIter_Next().

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

struct PyMethodDef *PyTypeObject.tp_methods

An optional pointer to a static NULL-terminated array of PyMethodDef structures, declaring regular methods of this type.

For each entry in the array, an entry is added to the type's dictionary (see tp_dict below) containing a method descriptor.

Inheritance:

This field is not inherited by subtypes (methods are inherited through a different mechanism).

struct PyMemberDef *PyTypeObject.tp_members

An optional pointer to a static NULL-terminated array of PyMemberDef structures, declaring regular data members (fields or slots) of instances of this type.

For each entry in the array, an entry is added to the type's dictionary (see tp_dict below) containing a member descriptor.

Inheritance:

This field is not inherited by subtypes (members are inherited through a different mechanism).

struct PyGetSetDef *PyTypeObject.tp_getset

An optional pointer to a static NULL-terminated array of PyGetSetDef structures, declaring computed attributes of instances of this type.

For each entry in the array, an entry is added to the type's dictionary (see tp_dict below) containing a getset descriptor.

Inheritance:

This field is not inherited by subtypes (computed attributes are inherited through a different mechanism).

PyTypeObject *PyTypeObject.tp_base

An optional pointer to a base type from which type properties are inherited. At this level, only single inheritance is supported; multiple inheritance require dynamically creating a type object by calling the metatype.

Nota

Slot initialization is subject to the rules of initializing globals. C99 requires the initializers to be "address constants". Function designators like <code>PyType_GenericNew()</code>, with implicit conversion to a pointer, are valid C99 address constants.

However, the unary '&' operator applied to a non-static variable like <code>PyBaseObject_Type</code> is not required to produce an address constant. Compilers may support this (gcc does), MSVC does not. Both compilers are strictly standard conforming in this particular behavior.

Consequently, tp_base should be set in the extension module's init function.

Inheritance:

This field is not inherited by subtypes (obviously).

Padrão:

This field defaults to &PyBaseObject_Type (which to Python programmers is known as the type object).

PyObject *PyTypeObject.tp_dict

The type's dictionary is stored here by PyType_Ready().

This field should normally be initialized to NULL before PyType_Ready is called; it may also be initialized to a dictionary containing initial attributes for the type. Once $PyType_Ready()$ has initialized the type, extra attributes for the type may be added to this dictionary only if they don't correspond to overloaded operations (like __add__()). Once initialization for the type has finished, this field should be treated as read-only.

Some types may not store their dictionary in this slot. Use PyType_GetDict() to retrieve the dictionary for an arbitrary type.

Alterado na versão 3.12: Internals detail: For static builtin types, this is always NULL. Instead, the dict for such types is stored on PyInterpreterState. Use PyType_GetDict() to get the dict for an arbitrary type.

Inheritance:

This field is not inherited by subtypes (though the attributes defined in here are inherited through a different mechanism).

Padrão:

If this field is NULL, PyType_Ready () will assign a new dictionary to it.



Aviso

It is not safe to use PyDict_SetItem() on or otherwise modify tp_dict with the dictionary C-API.

```
descrgetfunc PyTypeObject.tp_descr_get
```

An optional pointer to a "descriptor get" function.

A assinatura da função é:

```
PyObject * tp_descr_get(PyObject *self, PyObject *obj, PyObject *type);
```

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

```
descrsetfunc PyTypeObject.tp_descr_set
```

An optional pointer to a function for setting and deleting a descriptor's value.

A assinatura da função é:

```
int tp_descr_set(PyObject *self, PyObject *obj, PyObject *value);
```

The *value* argument is set to NULL to delete the value.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

```
Py_ssize_t PyTypeObject.tp_dictoffset
```

While this field is still supported, Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT should be used instead, if at all possible.

If the instances of this type have a dictionary containing instance variables, this field is non-zero and contains the offset in the instances of the type of the instance variable dictionary; this offset is used by PyObject_GenericGetAttr().

Do not confuse this field with tp_dict ; that is the dictionary for attributes of the type object itself.

The value specifies the offset of the dictionary from the start of the instance structure.

The tp_dictoffset should be regarded as write-only. To get the pointer to the dictionary call PyObject_GenericGetDict(). Calling PyObject_GenericGetDict() may need to allocate memory for the dictionary, so it is may be more efficient to call PyObject_GetAttr() when accessing an attribute on the object.

It is an error to set both the $Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT$ bit and $tp_dictoffset$.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes. A subtype should not override this offset; doing so could be unsafe, if C code tries to access the dictionary at the previous offset. To properly support inheritance, use Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT.

Padrão:

This slot has no default. For static types, if the field is NULL then no __dict__ gets created for instances.

If the $Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT$ bit is set in the tp_flags field, then $tp_dictoffset$ will be set to -1, to indicate that it is unsafe to use this field.

```
initproc PyTypeObject.tp_init
```

An optional pointer to an instance initialization function.

This function corresponds to the __init__() method of classes. Like __init__(), it is possible to create an instance without calling __init__(), and it is possible to reinitialize an instance by calling its __init__() method again.

A assinatura da função é:

```
int tp_init(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwds);
```

The self argument is the instance to be initialized; the *args* and *kwds* arguments represent positional and keyword arguments of the call to __init__().

The tp_init function, if not NULL, is called when an instance is created normally by calling its type, after the type's tp_new function has returned an instance of the type. If the tp_new function returns an instance of some other type that is not a subtype of the original type, no tp_init function is called; if tp_new returns an instance of a subtype of the original type, the subtype's tp_init is called.

Returns 0 on success, -1 and sets an exception on error.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

Padrão:

For static types this field does not have a default.

```
allocfunc PyTypeObject.tp_alloc
```

An optional pointer to an instance allocation function.

A assinatura da função é:

```
PyObject *tp_alloc(PyTypeObject *self, Py_ssize_t nitems);
```

Inheritance:

This field is inherited by static subtypes, but not by dynamic subtypes (subtypes created by a class statement).

Padrão:

For dynamic subtypes, this field is always set to <code>PyType_GenericAlloc()</code>, to force a standard heap allocation strategy.

For static subtypes, <code>PyBaseObject_Type</code> uses <code>PyType_GenericAlloc()</code>. That is the recommended value for all statically defined types.

```
newfunc PyTypeObject.tp_new
```

An optional pointer to an instance creation function.

A assinatura da função é:

```
PyObject *tp_new(PyTypeObject *subtype, PyObject *args, PyObject *kwds);
```

The *subtype* argument is the type of the object being created; the *args* and *kwds* arguments represent positional and keyword arguments of the call to the type. Note that *subtype* doesn't have to equal the type whose tp_new function is called; it may be a subtype of that type (but not an unrelated type).

The tp_new function should call subtype->tp_alloc(subtype, nitems) to allocate space for the object, and then do only as much further initialization as is absolutely necessary. Initialization that can safely be

ignored or repeated should be placed in the tp_init handler. A good rule of thumb is that for immutable types, all initialization should take place in tp_new , while for mutable types, most initialization should be deferred to tp_init .

Set the Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION flag to disallow creating instances of the type in Python.

Inheritance:

This field is inherited by subtypes, except it is not inherited by *static types* whose *tp_base* is NULL or &PyBaseObject_Type.

Padrão:

For *static types* this field has no default. This means if the slot is defined as NULL, the type cannot be called to create new instances; presumably there is some other way to create instances, like a factory function.

```
freefunc PyTypeObject.tp_free
```

An optional pointer to an instance deallocation function. Its signature is:

```
void tp_free(void *self);
```

An initializer that is compatible with this signature is PyObject_Free().

Inheritance:

This field is inherited by static subtypes, but not by dynamic subtypes (subtypes created by a class statement)

Padrão:

In dynamic subtypes, this field is set to a deallocator suitable to match $PyType_GenericAlloc()$ and the value of the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit.

For static subtypes, PyBaseObject_Type uses PyObject_Del().

```
inquiry PyTypeObject.tp_is_gc
```

An optional pointer to a function called by the garbage collector.

The garbage collector needs to know whether a particular object is collectible or not. Normally, it is sufficient to look at the object's type's tp_flags field, and check the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag bit. But some types have a mixture of statically and dynamically allocated instances, and the statically allocated instances are not collectible. Such types should define this function; it should return 1 for a collectible instance, and 0 for a non-collectible instance. The signature is:

```
int tp_is_gc(PyObject *self);
```

(The only example of this are types themselves. The metatype, $P_YT_{YP}e_Type$, defines this function to distinguish between statically and *dynamically allocated types*.)

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

Padrão:

This slot has no default. If this field is NULL, Py_TPFLAGS_HAVE_GC is used as the functional equivalent.

```
PyObject *PyTypeObject.tp_bases
```

Tuple of base types.

This field should be set to NULL and treated as read-only. Python will fill it in when the type is initialized.

For dynamically created classes, the Py_tp_bases slot can be used instead of the bases argument of $PyType_FromSpecWithBases$ (). The argument form is preferred.

Aviso

Multiple inheritance does not work well for statically defined types. If you set tp_bases to a tuple, Python will not raise an error, but some slots will only be inherited from the first base.

Inheritance:

This field is not inherited.

PyObject *PyTypeObject.tp_mro

Tuple containing the expanded set of base types, starting with the type itself and ending with object, in Method Resolution Order.

This field should be set to NULL and treated as read-only. Python will fill it in when the type is initialized.

Inheritance:

This field is not inherited; it is calculated fresh by PyType_Ready().

```
PyObject *PyTypeObject.tp cache
```

Unused. Internal use only.

Inheritance:

This field is not inherited.

```
void *PyTypeObject.tp_subclasses
```

A collection of subclasses. Internal use only. May be an invalid pointer.

To get a list of subclasses, call the Python method __subclasses__().

Alterado na versão 3.12: For some types, this field does not hold a valid PyObject*. The type was changed to void* to indicate this.

Inheritance:

This field is not inherited.

```
PyObject *PyTypeObject.tp_weaklist
```

Weak reference list head, for weak references to this type object. Not inherited. Internal use only.

Alterado na versão 3.12: Internals detail: For the static builtin types this is always NULL, even if weakrefs are added. Instead, the weakrefs for each are stored on PyInterpreterState. Use the public C-API or the internal _PyObject_GET_WEAKREFS_LISTPTR() macro to avoid the distinction.

Inheritance:

This field is not inherited.

```
destructor PyTypeObject.tp_del
```

This field is deprecated. Use tp_finalize instead.

```
unsigned int PyTypeObject.tp_version_tag
```

Used to index into the method cache. Internal use only.

Inheritance:

This field is not inherited.

```
destructor PyTypeObject.tp_finalize
```

An optional pointer to an instance finalization function. Its signature is:

```
void tp_finalize(PyObject *self);
```

If $tp_finalize$ is set, the interpreter calls it once when finalizing an instance. It is called either from the garbage collector (if the instance is part of an isolated reference cycle) or just before the object is deallocated. Either way, it is guaranteed to be called before attempting to break reference cycles, ensuring that it finds the object in a sane state.

tp_finalize should not mutate the current exception status; therefore, a recommended way to write a non-trivial finalizer is:

```
static void
local_finalize(PyObject *self)
{
    /* Save the current exception, if any. */
    PyObject *exc = PyErr_GetRaisedException();

    /* ... */

    /* Restore the saved exception. */
    PyErr_SetRaisedException(exc);
}
```

Inheritance:

This field is inherited by subtypes.

Adicionado na versão 3.4.

Alterado na versão 3.8: Before version 3.8 it was necessary to set the Py_TPFLAGS_HAVE_FINALIZE flags bit in order for this field to be used. This is no longer required.

```
✓ Ver também"Finalização segura de objetos" (PEP 442)
```

vectorcallfunc PyTypeObject.tp_vectorcall

Vectorcall function to use for calls of this type object. In other words, it is used to implement *vectorcall* for type.__call__. If tp_vectorcall is NULL, the default call implementation using __new__() and __init__() is used.

Inheritance:

This field is never inherited.

Adicionado na versão 3.9: (the field exists since 3.8 but it's only used since 3.9)

unsigned char PyTypeObject.tp_watched

Internal. Do not use.

Adicionado na versão 3.12.

12.3.6 Static Types

Traditionally, types defined in C code are static, that is, a static PyTypeObject structure is defined directly in code and initialized using $PyType_Ready()$.

This results in types that are limited relative to types defined in Python:

- Static types are limited to one base, i.e. they cannot use multiple inheritance.
- Static type objects (but not necessarily their instances) are immutable. It is not possible to add or modify the type object's attributes from Python.
- Static type objects are shared across *sub-interpreters*, so they should not include any subinterpreter-specific state.

Also, since PyTypeObject is only part of the *Limited API* as an opaque struct, any extension modules using static types must be compiled for a specific Python minor version.

12.3.7 Tipos no heap

An alternative to *static types* is *heap-allocated types*, or *heap types* for short, which correspond closely to classes created by Python's class statement. Heap types have the *Py_TPFLAGS_HEAPTYPE* flag set.

```
This is done by filling a PyType_Spec structure and calling PyType_FromSpec(), PyType_FromSpecWithBases(), PyType_FromModuleAndSpec(), or PyType_FromMetaclass().
```

12.3.8 Number Object Structures

type PyNumberMethods

This structure holds pointers to the functions which an object uses to implement the number protocol. Each function is used by the function of similar name documented in the *Protocolo de número* section.

Here is the structure definition:

```
typedef struct {
    binaryfunc nb_add;
    binaryfunc nb_subtract;
    binaryfunc nb_multiply;
    binaryfunc nb_remainder;
    binaryfunc nb_divmod;
    ternaryfunc nb_power;
    unaryfunc nb_negative;
    unaryfunc nb_positive;
    unaryfunc nb_absolute;
    inquiry nb_bool;
    unaryfunc nb_invert;
    binaryfunc nb_lshift;
    binaryfunc nb_rshift;
    binaryfunc nb_and;
    binaryfunc nb_xor;
    binaryfunc nb_or;
    unaryfunc nb_int;
    void *nb_reserved;
    unaryfunc nb_float;
    binaryfunc nb_inplace_add;
    binaryfunc nb_inplace_subtract;
    binaryfunc nb_inplace_multiply;
    binaryfunc nb_inplace_remainder;
    ternaryfunc nb_inplace_power;
    binaryfunc nb_inplace_lshift;
    binaryfunc nb_inplace_rshift;
    binaryfunc nb_inplace_and;
    binaryfunc nb_inplace_xor;
    binaryfunc nb_inplace_or;
    binaryfunc nb_floor_divide;
    binaryfunc nb_true_divide;
    binaryfunc nb_inplace_floor_divide;
    binaryfunc nb_inplace_true_divide;
    unaryfunc nb_index;
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

binaryfunc nb_matrix_multiply;
binaryfunc nb_inplace_matrix_multiply;
} PyNumberMethods;

1 Nota

Binary and ternary functions must check the type of all their operands, and implement the necessary conversions (at least one of the operands is an instance of the defined type). If the operation is not defined for the given operands, binary and ternary functions must return Py_NotImplemented, if another error occurred they must return NULL and set an exception.

1 Nota

The *nb_reserved* field should always be NULL. It was previously called nb_long, and was renamed in Python 3.0.1.

```
binaryfunc PyNumberMethods.nb_add
binaryfunc PyNumberMethods.nb_subtract
binaryfunc PyNumberMethods.nb_multiply
binaryfunc PyNumberMethods.nb_remainder
binaryfunc PyNumberMethods.nb_divmod
ternaryfunc PyNumberMethods.nb_power
unaryfunc PyNumberMethods.nb_negative
unaryfunc PyNumberMethods.nb_positive
unaryfunc PyNumberMethods.nb absolute
inquiry PyNumberMethods.nb_bool
unaryfunc PyNumberMethods.nb_invert
binaryfunc PyNumberMethods.nb_lshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_rshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_and
binaryfunc PyNumberMethods.nb_xor
binaryfunc PyNumberMethods.nb_or
unaryfunc PyNumberMethods.nb_int
void *PyNumberMethods.nb_reserved
unaryfunc PyNumberMethods.nb_float
binaryfunc PyNumberMethods.nb inplace add
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_subtract
```

```
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_multiply
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_remainder
ternaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_power
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_lshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_rshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_and
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_and
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_or
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_or
binaryfunc PyNumberMethods.nb_true_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_floor_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_floor_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_true_divide
unaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_true_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_matrix_multiply
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_matrix_multiply
```

12.3.9 Mapping Object Structures

type PyMappingMethods

This structure holds pointers to the functions which an object uses to implement the mapping protocol. It has three members:

lenfunc PyMappingMethods.mp_length

This function is used by <code>PyMapping_Size()</code> and <code>PyObject_Size()</code>, and has the same signature. This slot may be set to <code>NULL</code> if the object has no defined length.

binaryfunc PyMappingMethods.mp subscript

This function is used by $PyObject_GetItem()$ and $PySequence_GetSlice()$, and has the same signature as $PyObject_GetItem()$. This slot must be filled for the $PyMapping_Check()$ function to return 1, it can be NULL otherwise.

objobjargproc PyMappingMethods.mp_ass_subscript

This function is used by <code>PyObject_SetItem()</code>, <code>PyObject_DelItem()</code>, <code>PySequence_SetSlice()</code> and <code>PySequence_DelSlice()</code>. It has the same signature as <code>PyObject_SetItem()</code>, but <code>v</code> can also be set to <code>NULL</code> to delete an item. If this slot is <code>NULL</code>, the object does not support item assignment and deletion.

12.3.10 Sequence Object Structures

type PySequenceMethods

This structure holds pointers to the functions which an object uses to implement the sequence protocol.

lenfunc PySequenceMethods.sq_length

This function is used by $PySequence_Size()$ and $PyObject_Size()$, and has the same signature. It is also used for handling negative indices via the sq_item and the sq_ass_item slots.

$binary func \ {\tt PySequenceMethods.sq_concat}$

This function is used by $PySequence_Concat$ () and has the same signature. It is also used by the + operator, after trying the numeric addition via the nb_add slot.

ssizeargfunc PySequenceMethods.sq_repeat

This function is used by <code>PySequence_Repeat()</code> and has the same signature. It is also used by the * operator, after trying numeric multiplication via the <code>nb_multiply</code> slot.

ssizeargfunc PySequenceMethods.sq_item

This function is used by $PySequence_GetItem()$ and has the same signature. It is also used by $PyObject_GetItem()$, after trying the subscription via the $mp_subscript$ slot. This slot must be filled for the $PySequence_Check()$ function to return 1, it can be NULL otherwise.

Negative indexes are handled as follows: if the sq_length slot is filled, it is called and the sequence length is used to compute a positive index which is passed to sq_item . If sq_length is NULL, the index is passed as is to the function.

ssizeobjargproc PySequenceMethods.sq_ass_item

This function is used by <code>PySequence_SetItem()</code> and has the same signature. It is also used by <code>PyObject_SetItem()</code> and <code>PyObject_DelItem()</code>, after trying the item assignment and deletion via the <code>mp_ass_subscript</code> slot. This slot may be left to <code>NULL</code> if the object does not support item assignment and deletion.

objobjproc PySequenceMethods.sq_contains

This function may be used by <code>PySequence_Contains()</code> and has the same signature. This slot may be left to <code>NULL</code>, in this case <code>PySequence_Contains()</code> simply traverses the sequence until it finds a match.

binaryfunc PySequenceMethods.sq_inplace_concat

This function is used by <code>PySequence_InPlaceConcat()</code> and has the same signature. It should modify its first operand, and return it. This slot may be left to <code>NULL</code>, in this case <code>PySequence_InPlaceConcat()</code> will fall back to <code>PySequence_Concat()</code>. It is also used by the augmented assignment <code>+=</code>, after trying numeric in-place addition via the <code>nb_inplace_add</code> slot.

ssizeargfunc PySequenceMethods.sq_inplace_repeat

This function is used by <code>PySequence_InPlaceRepeat()</code> and has the same signature. It should modify its first operand, and return it. This slot may be left to <code>NULL</code>, in this case <code>PySequence_InPlaceRepeat()</code> will fall back to <code>PySequence_Repeat()</code>. It is also used by the augmented assignment <code>*=</code>, after trying numeric in-place multiplication via the <code>nb_inplace_multiply</code> slot.

12.3.11 Buffer Object Structures

type PyBufferProcs

This structure holds pointers to the functions required by the *Buffer protocol*. The protocol defines how an exporter object can expose its internal data to consumer objects.

getbufferproc PyBufferProcs.bf_getbuffer

The signature of this function is:

```
int (PyObject *exporter, Py_buffer *view, int flags);
```

Handle a request to *exporter* to fill in *view* as specified by *flags*. Except for point (3), an implementation of this function MUST take these steps:

- (1) Check if the request can be met. If not, raise BufferError, set view->obj to NULL and return -1.
- (2) Fill in the requested fields.
- (3) Increment an internal counter for the number of exports.
- (4) Set view->obj to exporter and increment view->obj.
- (5) Retorna 0.

If exporter is part of a chain or tree of buffer providers, two main schemes can be used:

• Re-export: Each member of the tree acts as the exporting object and sets view->obj to a new reference to itself.

• Redirect: The buffer request is redirected to the root object of the tree. Here, view->obj will be a new reference to the root object.

The individual fields of *view* are described in section *Buffer structure*, the rules how an exporter must react to specific requests are in section *Buffer request types*.

All memory pointed to in the Py_buffer structure belongs to the exporter and must remain valid until there are no consumers left. format, shape, strides, suboffsets and internal are read-only for the consumer.

PyBuffer_FillInfo() provides an easy way of exposing a simple bytes buffer while dealing correctly with all request types.

PyObject_GetBuffer() is the interface for the consumer that wraps this function.

releasebufferproc PyBufferProcs.bf_releasebuffer

The signature of this function is:

```
void (PyObject *exporter, Py_buffer *view);
```

Handle a request to release the resources of the buffer. If no resources need to be released, <code>PyBufferProcs.bf_releasebuffer</code> may be <code>NULL</code>. Otherwise, a standard implementation of this function will take these optional steps:

- (1) Decrement an internal counter for the number of exports.
- (2) If the counter is 0, free all memory associated with view.

The exporter MUST use the <code>internal</code> field to keep track of buffer-specific resources. This field is guaranteed to remain constant, while a consumer MAY pass a copy of the original buffer as the <code>view</code> argument.

This function MUST NOT decrement view->obj, since that is done automatically in PyBuffer_Release() (this scheme is useful for breaking reference cycles).

PyBuffer_Release() is the interface for the consumer that wraps this function.

12.3.12 Async Object Structures

Adicionado na versão 3.5.

type PyAsyncMethods

This structure holds pointers to the functions required to implement *awaitable* and *asynchronous iterator* objects.

Here is the structure definition:

```
typedef struct {
    unaryfunc am_await;
    unaryfunc am_aiter;
    unaryfunc am_anext;
    sendfunc am_send;
} PyAsyncMethods;
```

unaryfunc PyAsyncMethods.am_await

The signature of this function is:

```
PyObject *am_await(PyObject *self);
```

The returned object must be an *iterator*, i.e. PyIter_Check() must return 1 for it.

This slot may be set to NULL if an object is not an awaitable.

```
unaryfunc PyAsyncMethods.am_aiter
```

The signature of this function is:

```
PyObject *am_aiter(PyObject *self);
```

Must return an asynchronous iterator object. See __anext__() for details.

This slot may be set to NULL if an object does not implement asynchronous iteration protocol.

```
unaryfunc PyAsyncMethods.am_anext
```

The signature of this function is:

```
PyObject *am_anext(PyObject *self);
```

Must return an awaitable object. See __anext__() for details. This slot may be set to NULL.

```
sendfunc PyAsyncMethods.am_send
```

The signature of this function is:

```
PySendResult am_send(PyObject *self, PyObject *arg, PyObject **result);
```

See PyIter_Send() for details. This slot may be set to NULL.

Adicionado na versão 3.10.

12.3.13 Slot Type typedefs

```
typedef PyObject *(*allocfunc)(PyTypeObject *cls, Py_ssize_t nitems)
```

Parte da ABI Estável. The purpose of this function is to separate memory allocation from memory initialization. It should return a pointer to a block of memory of adequate length for the instance, suitably aligned, and initialized to zeros, but with ob_refcnt set to 1 and ob_type set to the type argument. If the type's $tp_itemsize$ is non-zero, the object's ob_size field should be initialized to nitems and the length of the allocated memory block should be $tp_basicsize + nitems*tp_itemsize$, rounded up to a multiple of sizeof(void*); otherwise, nitems is not used and the length of the block should be $tp_basicsize$.

This function should not do any other instance initialization, not even to allocate additional memory; that should be done by tp_new .

```
typedef void (*destructor)(PyObject*)
```

Parte da ABI Estável.

typedef void (*freefunc)(void*)

See tp_free.

typedef PyObject *(*newfunc)(PyTypeObject*, PyObject*, PyObject*)

Parte da ABI Estável. See tp_new.

typedef int (*initproc)(PyObject*, PyObject*, PyObject*)

Parte da ABI Estável. See tp_init.

typedef PyObject *(*reprfunc)(PyObject*)

Parte da ABI Estável. See tp_repr.

typedef PyObject *(*getattrfunc)(PyObject *self, char *attr)

Parte da ABI Estável. Return the value of the named attribute for the object.

```
typedef int (*setattrfunc)(PyObject *self, char *attr, PyObject *value)
```

Parte da ABI Estável. Set the value of the named attribute for the object. The value argument is set to NULL to delete the attribute.

```
typedef PyObject *(*getattrofunc)(PyObject *self, PyObject *attr)
```

Parte da ABI Estável. Return the value of the named attribute for the object.

See tp_getattro.

```
typedef int (*setattrofunc)(PyObject *self, PyObject *attr, PyObject *value)
      Parte da ABI Estável. Set the value of the named attribute for the object. The value argument is set to NULL
      to delete the attribute.
      See tp_setattro.
typedef PyObject *(*descrgetfunc)(PyObject*, PyObject*, PyObject*)
      Parte da ABI Estável. See tp_descr_get.
typedef int (*descrsetfunc)(PyObject*, PyObject*, PyObject*)
      Parte da ABI Estável. See tp_descr_set.
typedef Py_hash_t (*hashfunc)(PyObject*)
      Parte da ABI Estável. See tp_hash.
typedef PyObject *(*richcmpfunc)(PyObject*, PyObject*, int)
      Parte da ABI Estável. See tp_richcompare.
typedef PyObject *(*getiterfunc)(PyObject*)
      Parte da ABI Estável. See tp_iter.
typedef PyObject *(*iternextfunc)(PyObject*)
      Parte da ABI Estável. See tp_iternext.
typedef Py_ssize_t (*lenfunc)(PyObject*)
      Parte da ABI Estável.
typedef int (*getbufferproc)(PyObject*, Py_buffer*, int)
      Parte da ABI Estável desde a versão 3.12.
typedef void (*releasebufferproc)(PyObject*, Py_buffer*)
      Parte da ABI Estável desde a versão 3.12.
typedef PyObject *(*unaryfunc)(PyObject*)
      Parte da ABI Estável.
typedef PyObject *(*binaryfunc)(PyObject*, PyObject*)
      Parte da ABI Estável.
typedef PySendResult (*sendfunc)(PyObject*, PyObject*, PyObject**)
     See am_send.
typedef PyObject *(*ternaryfunc)(PyObject*, PyObject*, PyObject*)
      Parte da ABI Estável.
typedef PyObject *(*ssizeargfunc)(PyObject*, Py_ssize_t)
      Parte da ABI Estável.
typedef int (*ssizeobjargproc)(PyObject*, Py_ssize_t, PyObject*)
      Parte da ABI Estável.
typedef int (*objobjproc)(PyObject*, PyObject*)
      Parte da ABI Estável.
typedef int (*objobjargproc)(PyObject*, PyObject*, PyObject*)
      Parte da ABI Estável.
```

12.3.14 Exemplos

The following are simple examples of Python type definitions. They include common usage you may encounter. Some demonstrate tricky corner cases. For more examples, practical info, and a tutorial, see defining-new-types and new-types-topics.

A basic static type:

```
typedef struct {
    PyObject_HEAD
    const char *data;
} MyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(MyObject),
    .tp_doc = PyDoc_STR("My objects"),
    .tp_new = myobj_new,
    .tp_dealloc = (destructor)myobj_dealloc,
    .tp_repr = (reprfunc)myobj_repr,
};
```

You may also find older code (especially in the CPython code base) with a more verbose initializer:

```
static PyTypeObject MyObject_Type = {
   PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    "mymod.MyObject",
                                    /* tp_name */
    sizeof(MyObject),
                                    /* tp_basicsize */
                                    /* tp_itemsize */
                                    /* tp_dealloc */
    (destructor) myobj_dealloc,
                                    /* tp_vectorcall_offset */
    0,
    0,
                                     /* tp_getattr */
    0,
                                    /* tp_setattr */
    0,
                                    /* tp_as_async */
                                    /* tp_repr */
    (reprfunc) myobj_repr,
                                    /* tp_as_number */
                                    /* tp_as_sequence */
    0,
    0,
                                     /* tp_as_mapping */
                                     /* tp_hash */
    0,
                                     /* tp_call */
    0,
                                    /* tp_str */
    0,
                                    /* tp_getattro */
    0,
                                    /* tp_setattro */
    0,
                                    /* tp_as_buffer */
                                    /* tp_flags */
    0,
                                    /* tp_doc */
    PyDoc_STR("My objects"),
                                     /* tp_traverse */
    0,
                                     /* tp_clear */
    0,
                                     /* tp_richcompare */
                                     /* tp_weaklistoffset */
    0,
    0,
                                    /* tp_iter */
                                    /* tp_iternext */
    0,
                                    /* tp methods */
    0.
                                     /* tp_members */
    0,
                                     /* tp_getset */
    0,
                                     /* tp_base */
    0,
                                    /* tp_dict */
    0.
    0,
                                    /* tp_descr_get */
    0,
                                    /* tp_descr_set */
    0,
                                    /* tp_dictoffset */
                                    /* tp_init */
    0,
                                     /* tp_alloc */
   myobj_new,
                                     /* tp_new */
} ;
```

A type that supports weakrefs, instance dicts, and hashing:

```
typedef struct {
    PyObject_HEAD
    const char *data;
} MyObject;
static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(MyObject),
    .tp_doc = PyDoc_STR("My objects"),
    .tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_BASETYPE |
         Py_TPFLAGS_HAVE_GC | Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT |
        Py_TPFLAGS_MANAGED_WEAKREF,
    .tp_new = myobj_new,
    .tp_traverse = (traverseproc)myobj_traverse,
    .tp_clear = (inquiry)myobj_clear,
    .tp_alloc = PyType_GenericNew,
    .tp_dealloc = (destructor)myobj_dealloc,
    .tp_repr = (reprfunc)myobj_repr,
    .tp_hash = (hashfunc)myobj_hash,
    .tp_richcompare = PyBaseObject_Type.tp_richcompare,
};
```

A str subclass that cannot be subclassed and cannot be called to create instances (e.g. uses a separate factory func) using Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION flag:

```
typedef struct {
    PyUnicodeObject raw;
    char *extra;
} MyStr;

static PyTypeObject MyStr_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyStr",
    .tp_basicsize = sizeof(MyStr),
    .tp_base = NULL, // set to &PyUnicode_Type in module init
    .tp_doc = PyDoc_STR("my custom str"),
    .tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION,
    .tp_repr = (reprfunc) myobj_repr,
};
```

The simplest *static type* with fixed-length instances:

```
typedef struct {
    PyObject_HEAD
} MyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
};
```

The simplest *static type* with variable-length instances:

```
typedef struct {
    PyObject_VAR_HEAD
    (continua na próxima página)
```

(continuação da página anterior)

```
const char *data[1];
} MyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(MyObject) - sizeof(char *),
    .tp_itemsize = sizeof(char *),
};
```

12.4 Suporte a Coleta Cíclica de Lixo

O suporte do Python para detectar e coletar o lixo, que envolve referencias circulares, requer suporte dos tipos de objetos que são "contêiners" para outros objetos que também podem ser contêiners. Tipos que não armazenam referências a outros tipos de objetos, ou que apenas armazenam referências a tipos atômicos (como números ou strings), não precisam fornecer nenhum suporte explicito para coleta de lixo.

To create a container type, the tp_flags field of the type object must include the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ and provide an implementation of the $tp_traverse$ handler. If instances of the type are mutable, a tp_clear implementation must also be provided.

```
Py TPFLAGS HAVE GC
```

Objetos com esse tipo de sinalizador definido devem estar em conformidade com regras documentadas aqui. Por conveniência esses objetos serão referenciados como objetos de contêiner.

Construtores para tipos de contêiner devem obedecer a duas regras:

- 1. The memory for the object must be allocated using PyObject_GC_New or PyObject_GC_NewVar.
- 2. Uma vez que todos os campos que podem conter referências a outros containers foram inicializados, deve-se chamar PyObject_GC_Track().

Da mesma forma, o desalocador para o objeto deve estar em conformidade com regras semelhantes:

- 1. Antes que os campos que fazer referência a outros containers sejam invalidados, <code>PyObject_GC_UnTrack()</code> deve ser chamado.
- 2. A memória destinada ao objeto deve ser desalocada usando PyObject_GC_Del().

Aviso

If a type adds the Py_TPFLAGS_HAVE_GC, then it *must* implement at least a *tp_traverse* handler or explicitly use one from its subclass or subclasses.

When calling $PyType_Ready()$ or some of the APIs that indirectly call it like $PyType_FromSpecWithBases()$ or $PyType_FromSpec()$ the interpreter will automatically populate the tp_flags , $tp_traverse$ and tp_clear fields if the type inherits from a class that implements the garbage collector protocol and the child class does not include the $Py_TPFLAGS_HAVE_GC$ flag.

```
PyObject_GC_New (TYPE, typeobj)
```

Analogous to PyObject_New but for container objects with the Py_TPFLAGS_HAVE_GC flag set.

```
PyObject_GC_NewVar (TYPE, typeobj, size)
```

Analogous to PyObject_NewVar but for container objects with the Py_TPFLAGS_HAVE_GC flag set.

```
PyObject *PyUnstable_Object_GC_NewWithExtraData (PyTypeObject *type, size_t extra_size)
```



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Analogous to PyObject_GC_New but allocates extra_size bytes at the end of the object (at offset tp_basicsize). The allocated memory is initialized to zeros, except for the Python object header.

The extra data will be deallocated with the object, but otherwise it is not managed by Python.

Aviso

The function is marked as unstable because the final mechanism for reserving extra data after an instance is not yet decided. For allocating a variable number of fields, prefer using PyVarObject and tp_itemsize instead.

Adicionado na versão 3.12.

PyObject_GC_Resize (TYPE, op, newsize)

Resize an object allocated by PyObject_NewVar. Returns the resized object of type TYPE* (refers to any C type) or NULL on failure.

op must be of type PyVarObject* and must not be tracked by the collector yet. newsize must be of type Py_ssize_t.

void PyObject GC Track (PyObject *op)

Parte da ABI Estável. Adds the object op to the set of container objects tracked by the collector. The collector can run at unexpected times so objects must be valid while being tracked. This should be called once all the fields followed by the tp_traverse handler become valid, usually near the end of the constructor.

int PyObject_IS_GC (PyObject *obj)

Returns non-zero if the object implements the garbage collector protocol, otherwise returns 0.

The object cannot be tracked by the garbage collector if this function returns 0.

int PyObject_GC_IsTracked (PyObject *op)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.9. Returns 1 if the object type of op implements the GC protocol and op is being currently tracked by the garbage collector and 0 otherwise.

This is analogous to the Python function gc.is_tracked().

Adicionado na versão 3.9.

int PyObject_GC_IsFinalized (PyObject *op)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.9. Returns 1 if the object type of op implements the GC protocol and op has been already finalized by the garbage collector and 0 otherwise.

This is analogous to the Python function gc.is_finalized().

Adicionado na versão 3.9.

void PyObject_GC_Del (void *op)

Parte da ABI Estável. Releases memory allocated to an object using PyObject_GC_New or PyObject_GC_NewVar.

void PyObject_GC_UnTrack (void *op)

Parte da ABI Estável. Remove the object op from the set of container objects tracked by the collector. Note that PyObject_GC_Track() can be called again on this object to add it back to the set of tracked objects. The deallocator (tp_dealloc handler) should call this for the object before any of the fields used by the tp_traverse handler become invalid.

Alterado na versão 3.8: The _PyObject_GC_TRACK() and _PyObject_GC_UNTRACK() macros have been removed from the public C API.

The tp_traverse handler accepts a function parameter of this type:

```
typedef int (*visitproc)(PyObject *object, void *arg)
```

Parte da ABI Estável. Type of the visitor function passed to the $tp_traverse$ handler. The function should be called with an object to traverse as *object* and the third parameter to the $tp_traverse$ handler as arg. The Python core uses several visitor functions to implement cyclic garbage detection; it's not expected that users will need to write their own visitor functions.

The *tp_traverse* handler must have the following type:

```
typedef int (*traverseproc)(PyObject *self, visitproc visit, void *arg)
```

Parte da ABI Estável. Traversal function for a container object. Implementations must call the *visit* function for each object directly contained by *self*, with the parameters to *visit* being the contained object and the *arg* value passed to the handler. The *visit* function must not be called with a NULL object argument. If *visit* returns a non-zero value that value should be returned immediately.

To simplify writing $tp_traverse$ handlers, a $Py_VISIT()$ macro is provided. In order to use this macro, the $tp_traverse$ implementation must name its arguments exactly *visit* and arg:

```
void Py_VISIT (PyObject *o)
```

If o is not NULL, call the *visit* callback, with arguments o and arg. If *visit* returns a non-zero value, then return it. Using this macro, $tp_traverse$ handlers look like:

```
static int
my_traverse(Noddy *self, visitproc visit, void *arg)
{
    Py_VISIT(self->foo);
    Py_VISIT(self->bar);
    return 0;
}
```

The tp_clear handler must be of the inquiry type, or NULL if the object is immutable.

```
typedef int (*inquiry)(PyObject *self)
```

Parte da ABI Estável. Drop references that may have created reference cycles. Immutable objects do not have to define this method since they can never directly create reference cycles. Note that the object must still be valid after calling this method (don't just call Py_DECREF() on a reference). The collector will call this method if it detects that this object is involved in a reference cycle.

12.4.1 Controlando o estado do coletor de lixo

The C-API provides the following functions for controlling garbage collection runs.

```
Py_ssize_t PyGC_Collect (void)
```

Parte da ABI Estável. Perform a full garbage collection, if the garbage collector is enabled. (Note that gc. collect() runs it unconditionally.)

Returns the number of collected + unreachable objects which cannot be collected. If the garbage collector is disabled or already collecting, returns 0 immediately. Errors during garbage collection are passed to sys. unraisablehook. This function does not raise exceptions.

```
int PyGC_Enable (void)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Enable the garbage collector: similar to gc.enable(). Returns the previous state, 0 for disabled and 1 for enabled.

Adicionado na versão 3.10.

```
int PyGC_Disable (void)
```

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Disable the garbage collector: similar to gc.disable(). Returns the previous state, 0 for disabled and 1 for enabled.

Adicionado na versão 3.10.

int PyGC_IsEnabled (void)

Parte da ABI Estável desde a versão 3.10. Query the state of the garbage collector: similar to gc. isenabled(). Returns the current state, 0 for disabled and 1 for enabled.

Adicionado na versão 3.10.

12.4.2 Querying Garbage Collector State

The C-API provides the following interface for querying information about the garbage collector.

void PyUnstable_GC_VisitObjects (gcvisitobjects_t callback, void *arg)



Esta é uma API Instável. Isso pode se alterado sem aviso em lançamentos menores.

Run supplied *callback* on all live GC-capable objects. *arg* is passed through to all invocations of *callback*.



Aviso

If new objects are (de)allocated by the callback it is undefined if they will be visited.

Garbage collection is disabled during operation. Explicitly running a collection in the callback may lead to undefined behaviour e.g. visiting the same objects multiple times or not at all.

Adicionado na versão 3.12.

typedef int (*gcvisitobjects_t)(PyObject *object, void *arg)

Type of the visitor function to be passed to PyUnstable_GC_VisitObjects(). arg is the same as the arg passed to PyUnstable_GC_VisitObjects. Return 0 to continue iteration, return 1 to stop iteration. Other return values are reserved for now so behavior on returning anything else is undefined.

Adicionado na versão 3.12.

CAPÍTULO 13

API e Versionamento de ABI

O CPython expõe seu número de versão nas seguintes macros. Note que estes correspondem com o código da versão que está **construída**, não necessariamente a versão usada no **run time**.

Veja Estabilidade da API C para uma discussão da estabilidade da API e ABI através das versões.

PY_MAJOR_VERSION

O 3 em 3.4.1a2.

PY_MINOR_VERSION

O 4 em 3.4.1a2.

PY_MICRO_VERSION

O 1 em 3.4.1a2.

PY_RELEASE_LEVEL

O a em 3.4.1a2. Isto pode ser 0xA para alfa, 0xB para beta, 0xC para o candidato a lançamento ou 0xF para final.

PY_RELEASE_SERIAL

O 2 em 3.4.1a2. Zero para os lançamentos finais.

PY_VERSION_HEX

O número da versão do Python codificado em um único inteiro.

As informações da versão subjacente podem ser achadas tratando-as como um número de 32 bits da seguinte maneira:

Bytes	Bits (big endian order)	Significado	Valor para 3.4.1a2
1	1-8	PY_MAJOR_VERSION	0x03
2	9-16	PY_MINOR_VERSION	0x04
3	17-24	PY_MICRO_VERSION	0x01
4	25-28	PY_RELEASE_LEVEL	0xA
	29-32	PY_RELEASE_SERIAL	0x2

Assim 3.4.1a2 é a versão hex 0x030401a2 e 3.10.0 é a versãos hex 0x030a00f0.

Use isso para comparações numéricas como, por exemplo, #if PY_VERSION_HEX >=

Esta versão também está disponível através do símbolo Py_Version.

const unsigned long ${\tt Py_Version}$

Parte da ABI Estável desde a versão 3.11. O número da versão do runtime do Python codificado em um único inteiro constante, com o mesmo formato da macro <code>PY_VERSION_HEX</code>. Ele contém a versão do Python usada em tempo de execução.

Adicionado na versão 3.11.

Todas as macros dadas estão definidas em Include/patchlevel.h.

CAPÍTULO 14

API C de monitoramento

Adicionada na versão 3.13.

Uma extensão pode precisar interagir com o sistema de monitoramento de eventos. É possível registrar funções de retorno e se inscrever para receber eventos através da API Python exposta em sys.monitoring.

CAPÍTULO 15

Gerando eventos de execução

As funções abaixo permitem que extensões dispararem eventos de monitoramento emulando a execução de código Python. Cada uma dessas funções recebe uma estrutura PyMonitoringState que contém informação concisa sobre o estado de ativação de eventos, bem como os argumentos dos eventos, que incluem um PyObject* representando o objeto de código, a posição da instrução no bytecode, e, em alguns casos, argumentos adicionais específicos para o evento (veja sys.monitoring para detalhes sobre as assinaturas das funções de retorno de diferentes eventos). O argumento codelike deve ser uma instância da classe types.CodeType ou de um tipo que a emule.

A VM desabilita o rastreamento quando dispara um evento, de forma que não há necessidade do código do usuário fazer isso.

Funções de monitoramento não devem ser chamadas com uma exceção definida, exceto as marcadas abaixo como funções que trabalham com a exceção atual.

type PyMonitoringState

Representação do estado de um tipo de evento. Alocada pelo usuário, enquanto o seu conteúdo é mantido pelas funções da API de monitoramento descritas abaixo.

Todas as funções abaixo retornam 0 para indicar sucesso e -1 (com uma exceção definida) para indicar erro.

Veja sys.monitoring para descrições dos eventos.

```
int PyMonitoring_FirePyStartEvent (PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)
Dispara um evento PY_START.
```

```
int PyMonitoring_FirePyResumeEvent (PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

Dispara um evento PY_RESUME.
```

Dispara um evento PY_RETURN.

int PyMonitoring_FirePyYieldEvent (*PyMonitoringState* *state, *PyObject* *codelike, int32_t offset, *PyObject* *retval)

Dispara um evento PY_YIELD.

int PyMonitoring_FireCallEvent (*PyMonitoringState* *state, *PyObject* *codelike, int32_t offset, *PyObject* *callable, *PyObject* *arg0)

Dispara um evento CALL.

- int PyMonitoring_FireLineEvent (*PyMonitoringState* *state, *PyObject* *codelike, int32_t offset, int lineno)

 Dispara um evento LINE.
- int PyMonitoring_FireJumpEvent (*PyMonitoringState* *state, *PyObject* *codelike, int32_t offset, *PyObject* *target_offset)

Dispara um evento JUMP.

int PyMonitoring_FireBranchEvent (*PyMonitoringState* *state, *PyObject* *codelike, int32_t offset, *PyObject* *target_offset)

Dispara um evento BRANCH.

int PyMonitoring_FireCReturnEvent (*PyMonitoringState* *state, *PyObject* *codelike, int32_t offset, *PyObject* *retval)

Dispara um evento C_RETURN.

int PyMonitoring_FirePyThrowEvent (PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

Dispara um evento PY_THROW com a exceção atual (conforme retornada por PyErr_GetRaisedException()).

int PyMonitoring_FireRaiseEvent (PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

Dispara um evento RAISE com a exceção atual (conforme retornada por PyErr_GetRaisedException ()).

int PyMonitoring_FireCRaiseEvent (PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

Dispara um evento C_RAISE com a exceção atual (conforme retornada por PyErr_GetRaisedException()).

int PyMonitoring_FireReraiseEvent (PyMonitoringState *state, PyObject *codelike, int32_t offset)

Dispara um evento RERAISE com a exceção atual (conforme retornada por PyErr_GetRaisedException()).

int PyMonitoring_FireExceptionHandledEvent (*PyMonitoringState* *state, *PyObject* *codelike, int32_t offset)

Dispara um evento EXCEPTION_HANDLED com a exceção atual (conforme retornada por PyErr_GetRaisedException()).

int PyMonitoring_FirePyUnwindEvent (*PyMonitoringState* *state, *PyObject* *codelike, int32_t offset)

Dispara um evento PY_UNWIND com a exceção atual (conforme retornada por $PyErr_GetRaisedException()$).

Dispara um evento STOP_ITERATION. Se value for uma instância de StopIteration, ele é usado. Caso contrário, uma nova instância de StopIteration é criada com value como o argumento.

15.1 Gerenciando o Estado de um Monitoramento

Estados de monitoramento podem ser gerenciados com a ajuda de escopos de monitoramento. Um escopo corresponderia tipicamente a um função python.

Insere um escopo monitorado. event_types é um vetor de IDs de eventos para eventos que podem ser disparados do escopo. Por exemplo, a ID de um evento PY_START é o valor PY_MONITORING_EVENT_PY_START, que é numericamente igual ao logaritmo de base 2 de sys.monitoring.events.PY_START. state_array é um vetor com uma entrada de estado de monitoramento para cada evento em event_types, é alocado pelo usuário, mas preenchido por PyMonitoring_EnterScope() com informações sobre o estado de ativação do evento. O tamanho de event_types (e, portanto, também de state_array) é fornecido em length.

O argumento version é um ponteiro para um valor que deve ser alocado pelo usuário junto com state_array e inicializado como 0, e então definido somente pelo próprio PyMonitoring_EnterScope(). Ele permite que esta função determine se os estados de eventos mudaram desde a chamada anterior, e retorne rapidamente se não mudaram.

Os escopos mencionados aqui são escopos lexicais: uma função, classe ou método. PyMonitoring_EnterScope() deve ser chamada sempre que o escopo lexical for inserido. Os escopos podem ser inseridos novamente, reutilizando o mesmo *state_array* e *version*, em situações como ao emular uma função Python recursiva. Quando a execução de um código semelhante é pausada, como ao emular um gerador, o escopo precisa ser encerrado e inserido novamente.

As macros para event_types são:

Macro	Evento
PY_MONITORING_EVENT_BRANCH	BRANCH
PY_MONITORING_EVENT_CALL	CALL
PY_MONITORING_EVENT_C_RAISE	C_RAISE
PY_MONITORING_EVENT_C_RETURN	C_RETURN
PY_MONITORING_EVENT_EXCEPTION_HANDLED	EXCEPTION_HANDLED
PY_MONITORING_EVENT_INSTRUCTION	INSTRUCTION
PY_MONITORING_EVENT_JUMP	JUMP
PY_MONITORING_EVENT_LINE	LINE
PY_MONITORING_EVENT_PY_RESUME	PY_RESUME
PY_MONITORING_EVENT_PY_RETURN	PY_RETURN
PY_MONITORING_EVENT_PY_START	PY_START
PY_MONITORING_EVENT_PY_THROW	PY_THROW
PY_MONITORING_EVENT_PY_UNWIND	PY_UNWIND
PY_MONITORING_EVENT_PY_YIELD	PY_YIELD
PY_MONITORING_EVENT_RAISE	RAISE
PY_MONITORING_EVENT_RERAISE	RERAISE
PY_MONITORING_EVENT_STOP_ITERATION	STOP_ITERATION

$int \ \textbf{PyMonitoring_ExitScope} \ (void)$

Sai do último escopo no qual se entrou com ${\tt PyMonitoring_EnterScope}$ ().

 $int \ \textbf{PY_MONITORING_IS_INSTRUMENTED_EVENT} \ (uint8_t \ ev)$

Retorna verdadeiro se o evento correspondente ao ID do evento ev for um evento local.

Adicionado na versão 3.13.

Descontinuado desde a versão 3.13.2 (unreleased): Esta função está suavemente descontinuada.

APÊNDICE A

Glossário

>>>

O prompt padrão do console *interativo* do Python. Normalmente visto em exemplos de código que podem ser executados interativamente no interpretador.

. . .

Pode se referir a:

- O prompt padrão do console *interativo* do Python ao inserir o código para um bloco de código recuado, quando dentro de um par de delimitadores correspondentes esquerdo e direito (parênteses, colchetes, chaves ou aspas triplas) ou após especificar um decorador.
- A constante embutida Ellipsis.

classe base abstrata

Classes bases abstratas complementam *tipagem pato*, fornecendo uma maneira de definir interfaces quando outras técnicas, como hasattr(), seriam desajeitadas ou sutilmente erradas (por exemplo, com métodos mágicos). ABCs introduzem subclasses virtuais, classes que não herdam de uma classe mas ainda são reconhecidas por isinstance() e issubclass(); veja a documentação do módulo abc. Python vem com muitas ABCs embutidas para estruturas de dados (no módulo collections.abc), números (no módulo numbers), fluxos (no módulo io), localizadores e carregadores de importação (no módulo importlib.abc). Você pode criar suas próprias ABCs com o módulo abc.

anotação

Um rótulo associado a uma variável, um atributo de classe ou um parâmetro de função ou valor de retorno, usado por convenção como *dica de tipo*.

Anotações de variáveis locais não podem ser acessadas em tempo de execução, mas anotações de variáveis globais, atributos de classe e funções são armazenadas no atributo especial __annotations__ de módulos, classes e funções, respectivamente.

Veja *anotação de variável*, *anotação de função*, **PEP 484** e **PEP 526**, que descrevem esta funcionalidade. Veja também annotations-howto para as melhores práticas sobre como trabalhar com anotações.

argumento

Um valor passado para uma função (ou método) ao chamar a função. Existem dois tipos de argumento:

• *argumento nomeado*: um argumento precedido por um identificador (por exemplo, name=) na chamada de uma função ou passada como um valor em um dicionário precedido por **. Por exemplo, 3 e 5 são ambos argumentos nomeados na chamada da função complex() a seguir:

```
complex(real=3, imag=5)
complex(**{'real': 3, 'imag': 5})
```

• *argumento posicional*: um argumento que não é um argumento nomeado. Argumentos posicionais podem aparecer no início da lista de argumentos e/ou podem ser passados com elementos de um *iterável* precedido por *. Por exemplo, 3 e 5 são ambos argumentos posicionais nas chamadas a seguir:

```
complex(3, 5)
complex(*(3, 5))
```

Argumentos são atribuídos às variáveis locais nomeadas no corpo da função. Veja a seção calls para as regras de atribuição. Sintaticamente, qualquer expressão pode ser usada para representar um argumento; avaliada a expressão, o valor é atribuído à variável local.

Veja também o termo *parâmetro* no glossário, a pergunta no FAQ sobre a diferença entre argumentos e parâmetros e **PEP 362**.

gerenciador de contexto assíncrono

Um objeto que controla o ambiente visto numa instrução async with por meio da definição dos métodos __aenter__() e __aexit__(). Introduzido pela PEP 492.

gerador assíncrono

Uma função que retorna um *iterador gerador assíncrono*. É parecida com uma função de corrotina definida com asynd def exceto pelo fato de conter instruções yield para produzir uma série de valores que podem ser usados em um laço asynd for.

Normalmente se refere a uma função geradora assíncrona, mas pode se referir a um *iterador gerador assíncrono* em alguns contextos. Em casos em que o significado não esteja claro, usar o termo completo evita a ambiguidade.

Uma função geradora assíncrona pode conter expressões await e também as instruções async for e async with.

iterador gerador assíncrono

Um objeto criado por uma função geradora assíncrona.

Este é um *iterador assíncrono* que, quando chamado usando o método __anext__(), retorna um objeto aguardável que executará o corpo da função geradora assíncrona até a próxima expressão yield.

Cada yield suspende temporariamente o processamento, lembrando o estado de execução (incluindo variáveis locais e instruções try pendentes). Quando o *iterador gerador assíncrono* é efetivamente retomado com outro aguardável retornado por __anext__ (), ele inicia de onde parou. Veja PEP 492 e PEP 525.

iterável assíncrono

Um objeto que pode ser usado em uma instrução async for. Deve retornar um *iterador assíncrono* do seu método __aiter__(). Introduzido por PEP 492.

iterador assíncrono

Um objeto que implementa os métodos __aiter__() e __anext__(). __anext__() deve retornar um objeto aguardável. async for resolve os aguardáveis retornados por um método __anext__() do iterador assíncrono até que ele levante uma exceção <code>StopAsyncIteration</code>. Introduzido pela PEP 492.

atributo

Um valor associado a um objeto que é geralmente referenciado pelo nome separado por um ponto. Por exemplo, se um objeto o tem um atributo a esse seria referenciado como o.a.

É possível dar a um objeto um atributo cujo nome não seja um identificador conforme definido por identifiers, por exemplo usando setattr(), se o objeto permitir. Tal atributo não será acessível usando uma expressão pontilhada e, em vez disso, precisaria ser recuperado com getattr().

aguardável

Um objeto que pode ser usado em uma expressão await. Pode ser uma *corrotina* ou um objeto com um método __await__(). Veja também a PEP 492.

BDFL

Abreviação da expressão da língua inglesa "Benevolent Dictator for Life" (em português, "Ditador Benevolente Vitalício"), referindo-se a Guido van Rossum, criador do Python.

arquivo binário

Um *objeto arquivo* capaz de ler e gravar em *objetos bytes ou similar*. Exemplos de arquivos binários são arquivos abertos no modo binário ('rb', 'wb' ou 'rb+'), sys.stdin.buffer, sys.stdout.buffer, e instâncias de io.BytesIO e gzip.GzipFile.

Veja também arquivo texto para um objeto arquivo capaz de ler e gravar em objetos str.

referência emprestada

Na API C do Python, uma referência emprestada é uma referência a um objeto que não é dona da referência. Ela se torna um ponteiro solto se o objeto for destruído. Por exemplo, uma coleta de lixo pode remover a última *referência forte* para o objeto e assim destruí-lo.

Chamar Py_INCREF() na referência emprestada é recomendado para convertê-lo, internamente, em uma referência forte, exceto quando o objeto não pode ser destruído antes do último uso da referência emprestada. A função Py_NewRef() pode ser usada para criar uma nova referência forte.

objeto byte ou similar

Um objeto com suporte ao o *Protocolo de Buffer* e que pode exportar um buffer *C contíguo*. Isso inclui todos os objetos bytes, bytearray e array. array, além de muitos objetos memoryview comuns. Objetos byte ou similar podem ser usados para várias operações que funcionam com dados binários; isso inclui compactação, salvamento em um arquivo binário e envio por um soquete.

Algumas operações precisam que os dados binários sejam mutáveis. A documentação geralmente se refere a eles como "objetos byte ou similar para leitura e escrita". Exemplos de objetos de buffer mutável incluem bytearray e um memoryview de um bytearray. Outras operações exigem que os dados binários sejam armazenados em objetos imutáveis ("objetos byte ou similar para somente leitura"); exemplos disso incluem bytes e a memoryview de um objeto bytes.

bytecode

O código-fonte Python é compilado para bytecode, a representação interna de um programa em Python no interpretador CPython. O bytecode também é mantido em cache em arquivos .pyc e .pyo, de forma que executar um mesmo arquivo é mais rápido na segunda vez (a recompilação dos fontes para bytecode não é necessária). Esta "linguagem intermediária" é adequada para execução em uma *máquina virtual*, que executa o código de máquina correspondente para cada bytecode. Tenha em mente que não se espera que bytecodes sejam executados entre máquinas virtuais Python diferentes, nem que se mantenham estáveis entre versões de Python.

Uma lista de instruções bytecode pode ser encontrada na documentação para o módulo dis.

chamável

Um chamável é um objeto que pode ser chamado, possivelmente com um conjunto de argumentos (veja *argumento*), com a seguinte sintaxe:

```
chamavel(argumento1, argumento2, argumentoN)
```

Uma *função*, e por extensão um *método*, é um chamável. Uma instância de uma classe que implementa o método __call__() também é um chamável.

função de retorno

Também conhecida como callback, é uma função sub-rotina que é passada como um argumento a ser executado em algum ponto no futuro.

classe

Um modelo para criação de objetos definidos pelo usuário. Definições de classe normalmente contém definições de métodos que operam sobre instâncias da classe.

variável de classe

Uma variável definida em uma classe e destinada a ser modificada apenas no nível da classe (ou seja, não em uma instância da classe).

variável de clausura

Uma *variável livre* referenciada de um *escopo aninhado* que é definida em um escopo externo em vez de ser resolvida em tempo de execução a partir dos espaços de nomes embutido ou globais. Pode ser explicitamente definida com a palavra reservada nonlocal para permitir acesso de gravação, ou implicitamente definida se a variável estiver sendo somente lida.

Por exemplo, na função interna no código a seguir, tanto x quanto print são *variáveis livres*, mas somente x é uma *variável de clausura*:

```
def externa():
    x = 0
    def interna():
        nonlocal x
        x += 1
        print(x)
    return interna
```

Devido ao atributo codeobject.co_freevars (que, apesar do nome, inclui apenas os nomes das variáveis de clausura em vez de listar todas as variáveis livres referenciadas), o termo mais geral *variável livre* às vezes é usado mesmo quando o significado pretendido é se referir especificamente às variáveis de clausura.

número complexo

Uma extensão ao familiar sistema de números reais em que todos os números são expressos como uma soma de uma parte real e uma parte imaginária. Números imaginários são múltiplos reais da unidade imaginária (a raiz quadrada de -1), normalmente escrita como i em matemática ou j em engenharia. O Python tem suporte nativo para números complexos, que são escritos com esta última notação; a parte imaginária escrita com um sufixo j, p.ex., 3+1j. Para ter acesso aos equivalentes para números complexos do módulo math, utilize cmath. O uso de números complexos é uma funcionalidade matemática bastante avançada. Se você não sabe se irá precisar deles, é quase certo que você pode ignorá-los sem problemas.

contexto

Este termo tem diferentes significados dependendo de onde e como ele é usado. Alguns significados comuns:

- O estado ou ambiente temporário estabelecido por um *gerenciador de contexto* por meio de uma instrução with.
- A coleção de ligações de chave-valor associadas a um objeto contextvars.Context específico e acessadas por meio de objetos ContextVar. Veja também *variável de contexto*.
- Um objeto contextvars. Context. Veja também contexto atual.

protocolo de gerenciamento de contexto

```
Os métodos __enter__() e __exit__() chamados pela instrução with. Veja PEP 343.
```

gerenciador de contexto

Um objeto que implementa o *protocolo de gerenciamento de contexto* e controla o ambiente visto em uma instrução with. Veja PEP 343.

variável de contexto

Uma variável cujo valor depende de qual contexto é o *contexto atual*. Os valores são acessados por meio de objetos contextvars. Contextvar. Variáveis de contexto são usadas principalmente para isolar o estado entre tarefas assíncronas simultâneas.

contíguo

Um buffer é considerado contíguo exatamente se for *contíguo C* ou *contíguo Fortran*. Os buffers de dimensão zero são contíguos C e Fortran. Em vetores unidimensionais, os itens devem ser dispostos na memória próximos um do outro, em ordem crescente de índices, começando do zero. Em vetores multidimensionais contíguos C, o último índice varia mais rapidamente ao visitar itens em ordem de endereço de memória. No entanto, nos vetores contíguos do Fortran, o primeiro índice varia mais rapidamente.

corrotina

Corrotinas são uma forma mais generalizada de sub-rotinas. Sub-rotinas tem a entrada iniciada em um ponto, e a saída em outro ponto. Corrotinas podem entrar, sair, e continuar em muitos pontos diferentes. Elas podem ser implementadas com a instrução async def. Veja também PEP 492.

função de corrotina

Uma função que retorna um objeto do tipo *corrotina*. Uma função de corrotina pode ser definida com a instrução async def, e pode conter as palavras chaves await, async for, e async with. Isso foi introduzido pela PEP 492.

CPython

A implementação canônica da linguagem de programação Python, como disponibilizada pelo python.org. O termo "CPython" é usado quando necessário distinguir esta implementação de outras como Jython ou IronPython.

contexto atual

O contexto (objeto contextvars.Context) que é usado atualmente pelos objetos ContextVar para acessar (obter ou definir) os valores de variáveis de contexto. Cada thread tem seu próprio contexto atual. Frameworks para executar tarefas assíncronas (veja asyncio) associam cada tarefa a um contexto que se torna o contexto atual sempre que a tarefa inicia ou retoma a execução.

decorador

Uma função que retorna outra função, geralmente aplicada como uma transformação de função usando a sintaxe @wrapper. Exemplos comuns para decoradores são classmethod() e staticmethod().

A sintaxe do decorador é meramente um açúcar sintático, as duas definições de funções a seguir são semanticamente equivalentes:

O mesmo conceito existe para as classes, mas não é comumente utilizado. Veja a documentação de definições de função e definições de classe para obter mais informações sobre decoradores.

descritor

Qualquer objeto que define os métodos __get__(), __set__() ou __delete__(). Quando um atributo de classe é um descritor, seu comportamento de associação especial é acionado no acesso a um atributo. Normalmente, ao se utilizar a.b para se obter, definir ou excluir, um atributo dispara uma busca no objeto chamado b no dicionário de classe de a, mas se b for um descritor, o respectivo método descritor é chamado. Compreender descritores é a chave para um profundo entendimento de Python pois eles são a base de muitas funcionalidades incluindo funções, métodos, propriedades, métodos de classe, métodos estáticos e referências para superclasses.

Para obter mais informações sobre os métodos dos descritores, veja: descriptors ou o Guia de Descritores.

dicionário

Um vetor associativo em que chaves arbitrárias são mapeadas para valores. As chaves podem ser quaisquer objetos que possuam os métodos __hash__() e __eq__(). Isso é chamado de hash em Perl.

compreensão de dicionário

Uma maneira compacta de processar todos ou parte dos elementos de um iterável e retornar um dicionário com os resultados. results = $\{n: n ** 2 \text{ for } n \text{ in range (10)} \}$ gera um dicionário contendo a chave n mapeada para o valor n ** 2. Veja comprehensions.

visão de dicionário

Os objetos retornados por dict.keys(), dict.values() e dict.items() são chamados de visões de dicionário. Eles fornecem uma visão dinâmica das entradas do dicionário, o que significa que quando o dicionário é alterado, a visão reflete essas alterações. Para forçar a visão de dicionário a se tornar uma lista completa use list(dictview). Veja dict-views.

docstring

Abreviatura de "documentation string" (string de documentação). Uma string literal que aparece como primeira expressão numa classe, função ou módulo. Ainda que sejam ignoradas quando a suíte é executada, é

reconhecida pelo compilador que a coloca no atributo __doc__ da classe, função ou módulo que a encapsula. Como ficam disponíveis por meio de introspecção, docstrings são o lugar canônico para documentação do objeto.

tipagem pato

Também conhecida como *duck-typing*, é um estilo de programação que não verifica o tipo do objeto para determinar se ele possui a interface correta; em vez disso, o método ou atributo é simplesmente chamado ou utilizado ("Se se parece com um pato e grasna como um pato, então deve ser um pato.") Enfatizando interfaces ao invés de tipos específicos, o código bem desenvolvido aprimora sua flexibilidade por permitir substituição polimórfica. Tipagem pato evita necessidade de testes que usem type() ou isinstance(). (Note, porém, que a tipagem pato pode ser complementada com o uso de *classes base abstratas*.) Ao invés disso, são normalmente empregados testes hasattr() ou programação *EAFP*.

EAFP

Iniciais da expressão em inglês "easier to ask for forgiveness than permission" que significa "é mais fácil pedir perdão que permissão". Este estilo de codificação comum no Python presume a existência de chaves ou atributos válidos e captura exceções caso essa premissa se prove falsa. Este estilo limpo e rápido se caracteriza pela presença de várias instruções try e except. A técnica diverge do estilo *LBYL*, comum em outras linguagens como C, por exemplo.

expressão

Uma parte da sintaxe que pode ser avaliada para algum valor. Em outras palavras, uma expressão é a acumulação de elementos de expressão como literais, nomes, atributos de acesso, operadores ou chamadas de funções, todos os quais retornam um valor. Em contraste com muitas outras linguagens, nem todas as construções de linguagem são expressões. Também existem *instruções*, as quais não podem ser usadas como expressões, como, por exemplo, while. Atribuições também são instruções, não expressões.

módulo de extensão

Um módulo escrito em C ou C++, usando a API C do Python para interagir tanto com código de usuário quanto do núcleo.

f-string

Literais string prefixadas com 'f' ou 'F' são conhecidas como "f-strings" que é uma abreviação de formatted string literals. Veja também **PEP 498**.

objeto arquivo

Um objeto que expõe uma API orientada a arquivos (com métodos tais como read() ou write()) para um recurso subjacente. Dependendo da maneira como foi criado, um objeto arquivo pode mediar o acesso a um arquivo real no disco ou outro tipo de dispositivo de armazenamento ou de comunicação (por exemplo a entrada/saída padrão, buffers em memória, soquetes, pipes, etc.). Objetos arquivo também são chamados de *objetos arquivo ou similares* ou *fluxos*.

Atualmente há três categorias de objetos arquivo: *arquivos binários* brutos, *arquivos binários* em buffer e *arquivos textos*. Suas interfaces estão definidas no módulo io. A forma canônica para criar um objeto arquivo é usando a função open ().

objeto arquivo ou similar

Um sinônimo do termo objeto arquivo.

tratador de erros e codificação do sistema de arquivos

Tratador de erros e codificação usado pelo Python para decodificar bytes do sistema operacional e codificar Unicode para o sistema operacional.

A codificação do sistema de arquivos deve garantir a decodificação bem-sucedida de todos os bytes abaixo de 128. Se a codificação do sistema de arquivos falhar em fornecer essa garantia, as funções da API podem levantar UnicodeError.

As funções sys.getfilesystemencoding() e sys.getfilesystemencodeerrors() podem ser usadas para obter o tratador de erros e codificação do sistema de arquivos.

O tratador de erros e codificação do sistema de arquivos são configurados na inicialização do Python pela função PyConfig_Read(): veja os membros filesystem_encoding e filesystem_errors do PyConfig.

Veja também codificação da localidade.

localizador

Um objeto que tenta encontrar o carregador para um módulo que está sendo importado.

Existem dois tipos de localizador: *localizadores de metacaminho* para uso com sys.meta_path, e *localizadores de entrada de caminho* para uso com sys.path_hooks.

Veja finders-and-loaders e importlib para muito mais detalhes.

divisão pelo piso

Divisão matemática que arredonda para baixo para o inteiro mais próximo. O operador de divisão pelo piso é //. Por exemplo, a expressão 11 // 4 retorna o valor 2 ao invés de 2.75, que seria retornado pela divisão de ponto flutuante. Note que (-11) // 4 é -3 porque é -2.75 arredondado *para baixo*. Consulte a **PEP 238**.

threads livres

Um modelo de threads onde múltiplas threads podem simultaneamente executar bytecode Python no mesmo interpretador. Isso está em contraste com a *trava global do interpretador* que permite apenas uma thread por vez executar bytecode Python. Veja **PEP 703**.

variável livre

Formalmente, conforme definido no modelo de execução de linguagem, uma variável livre é qualquer variável usada em um espaço de nomes que não seja uma variável local naquele espaço de nomes. Veja *variável de clausura* para um exemplo. Pragmaticamente, devido ao nome do atributo codeobject.co_freevars, o termo também é usado algumas vezes como sinônimo de *variável de clausura*.

função

Uma série de instruções que retorna algum valor para um chamador. Também pode ser passado zero ou mais *argumentos* que podem ser usados na execução do corpo. Veja também *parâmetro*, *método* e a seção function.

anotação de função

Uma *anotação* de um parâmetro de função ou valor de retorno.

Anotações de função são comumente usados por *dicas de tipo*: por exemplo, essa função espera receber dois argumentos int e também é esperado que devolva um valor int:

```
def soma_dois_numeros(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

A sintaxe de anotação de função é explicada na seção function.

Veja *anotação de variável* e **PEP 484**, que descrevem esta funcionalidade. Veja também annotations-howto para as melhores práticas sobre como trabalhar com anotações.

future

A instrução future, from __future__ import <feature>, direciona o compilador a compilar o módulo atual usando sintaxe ou semântica que será padrão em uma versão futura de Python. O módulo __future__ documenta os possíveis valores de *feature*. Importando esse módulo e avaliando suas variáveis, você pode ver quando um novo recurso foi inicialmente adicionado à linguagem e quando será (ou se já é) o padrão:

```
>>> import __future__
>>> __future__.division
_Feature((2, 2, 0, 'alpha', 2), (3, 0, 0, 'alpha', 0), 8192)
```

coleta de lixo

Também conhecido como *garbage collection*, é o processo de liberar a memória quando ela não é mais utilizada. Python executa a liberação da memória através da contagem de referências e um coletor de lixo cíclico que é capaz de detectar e interromper referências cíclicas. O coletor de lixo pode ser controlado usando o módulo qc.

gerador

Uma função que retorna um *iterador gerador*. É parecida com uma função normal, exceto pelo fato de conter expressões yield para produzir uma série de valores que podem ser usados em um laço "for" ou que podem ser obtidos um de cada vez com a função next().

Normalmente refere-se a uma função geradora, mas pode referir-se a um *iterador gerador* em alguns contextos. Em alguns casos onde o significado desejado não está claro, usar o termo completo evita ambiguidade.

iterador gerador

Um objeto criado por uma função geradora.

Cada yield suspende temporariamente o processamento, memorizando o estado da execução (incluindo variáveis locais e instruções try pendentes). Quando o *iterador gerador* retorna, ele se recupera do último ponto onde estava (em contrapartida as funções que iniciam uma nova execução a cada vez que são invocadas).

expressão geradora

Uma *expressão* que retorna um *iterador*. Parece uma expressão normal, seguido de uma cláusula for definindo uma variável de laço, um intervalo, e uma cláusula if opcional. A expressão combinada gera valores para uma função encapsuladora:

```
>>> sum(i*i for i in range(10))  # soma dos quadrados 0, 1, 4, ... 81
285
```

função genérica

Uma função composta por várias funções implementando a mesma operação para diferentes tipos. Qual implementação deverá ser usada durante a execução é determinada pelo algoritmo de despacho.

Veja também a entrada *despacho único* no glossário, o decorador functools.singledispatch(), e a PEP 443.

tipo genérico

Um *tipo* que pode ser parametrizado; tipicamente uma classe contêiner tal como list ou dict. Usado para *dicas de tipo* e *anotações*.

Para mais detalhes, veja tipo apelido genérico, PEP 483, PEP 484, PEP 585, e o módulo typing.

GIL

Veja trava global do interpretador.

trava global do interpretador

O mecanismo utilizado pelo interpretador *CPython* para garantir que apenas uma thread execute o *bytecode* Python por vez. Isto simplifica a implementação do CPython ao fazer com que o modelo de objetos (incluindo tipos embutidos críticos como o dict) ganhem segurança implícita contra acesso concorrente. Travar todo o interpretador facilita que o interpretador em si seja multitarefa, às custas de muito do paralelismo já provido por máquinas multiprocessador.

No entanto, alguns módulos de extensão, tanto da biblioteca padrão quanto de terceiros, são desenvolvidos de forma a liberar a GIL ao realizar tarefas computacionalmente muito intensas, como compactação ou cálculos de hash. Além disso, a GIL é sempre liberado nas operações de E/S.

A partir de Python 3.13, o GIL pode ser desabilitado usando a configuração de construção --disable-gil. Depois de construir Python com essa opção, o código deve ser executado com a opção -X gil=0 ou a variável de ambiente PYTHON_GIL=0 deve estar definida. Esse recurso provê um desempenho melhor para aplicações com múltiplas threads e torna mais fácil o uso eficiente de CPUs com múltiplos núcleos. Para mais detalhes, veja **PEP 703**.

pyc baseado em hash

Um arquivo de cache em bytecode que usa hash ao invés do tempo, no qual o arquivo de código-fonte foi modificado pela última vez, para determinar a sua validade. Veja pyc-invalidation.

hasheável

Um objeto é *hasheável* se tem um valor de hash que nunca muda durante seu ciclo de vida (precisa ter um método __hash__()) e pode ser comparado com outros objetos (precisa ter um método __eq__()). Objetos hasheáveis que são comparados como iguais devem ter o mesmo valor de hash.

A hasheabilidade faz com que um objeto possa ser usado como uma chave de dicionário e como um membro de conjunto, pois estas estruturas de dados utilizam os valores de hash internamente.

A maioria dos objetos embutidos imutáveis do Python são hasheáveis; containers mutáveis (tais como listas ou dicionários) não são; containers imutáveis (tais como tuplas e frozensets) são hasheáveis apenas se os seus

elementos são hasheáveis. Objetos que são instâncias de classes definidas pelo usuário são hasheáveis por padrão. Todos eles comparam de forma desigual (exceto entre si mesmos), e o seu valor hash é derivado a partir do seu id().

IDLE

Um ambiente de desenvolvimento e aprendizado integrado para Python. idle é um editor básico e um ambiente interpretador que vem junto com a distribuição padrão do Python.

imortal

Objetos imortais são um detalhe da implementação do CPython introduzida na PEP 683.

Se um objeto é imortal, sua *contagem de referências* nunca é modificada e, portanto, nunca é desalocado enquanto o interpretador está em execução. Por exemplo, True e None são imortais no CPython.

imutável

Um objeto que possui um valor fixo. Objetos imutáveis incluem números, strings e tuplas. Estes objetos não podem ser alterados. Um novo objeto deve ser criado se um valor diferente tiver de ser armazenado. Objetos imutáveis têm um papel importante em lugares onde um valor constante de hash seja necessário, como por exemplo uma chave em um dicionário.

caminho de importação

Uma lista de localizações (ou *entradas de caminho*) que são buscadas pelo *localizador baseado no caminho* por módulos para importar. Durante a importação, esta lista de localizações usualmente vem a partir de sys.path, mas para subpacotes ela também pode vir do atributo __path__ de pacotes-pai.

importação

O processo pelo qual o código Python em um módulo é disponibilizado para o código Python em outro módulo.

importador

Um objeto que localiza e carrega um módulo; Tanto um localizador e o objeto carregador.

interativo

Python tem um interpretador interativo, o que significa que você pode digitar instruções e expressões no prompt do interpretador, executá-los imediatamente e ver seus resultados. Apenas execute python sem argumentos (possivelmente selecionando-o a partir do menu de aplicações de seu sistema operacional). O interpretador interativo é uma maneira poderosa de testar novas ideias ou aprender mais sobre módulos e pacotes (lembre-se do comando help(x)). Para saber mais sobre modo interativo, veja tut-interac.

interpretado

Python é uma linguagem interpretada, em oposição àquelas que são compiladas, embora esta distinção possa ser nebulosa devido à presença do compilador de bytecode. Isto significa que os arquivos-fontes podem ser executados diretamente sem necessidade explícita de se criar um arquivo executável. Linguagens interpretadas normalmente têm um ciclo de desenvolvimento/depuração mais curto que as linguagens compiladas, apesar de seus programas geralmente serem executados mais lentamente. Veja também *interativo*.

desligamento do interpretador

Quando solicitado para desligar, o interpretador Python entra em uma fase especial, onde ele gradualmente libera todos os recursos alocados, tais como módulos e várias estruturas internas críticas. Ele também faz diversas chamadas para o *coletor de lixo*. Isto pode disparar a execução de código em destrutores definidos pelo usuário ou função de retorno de referência fraca. Código executado durante a fase de desligamento pode encontrar diversas exceções, pois os recursos que ele depende podem não funcionar mais (exemplos comuns são os módulos de bibliotecas, ou os mecanismos de avisos).

A principal razão para o interpretador desligar, é que o módulo __main__ ou o script sendo executado terminou sua execução.

iterável

Um objeto capaz de retornar seus membros um de cada vez. Exemplos de iteráveis incluem todos os tipos de sequência (tais como list, str e tuple) e alguns tipos de não-sequência, como o dict, *objetos arquivos*, além dos objetos de quaisquer classes que você definir com um método __iter__() ou __getitem__() que implementam a semântica de *sequência*.

Iteráveis podem ser usados em um laço for e em vários outros lugares em que uma sequência é necessária (zip(), map(), ...). Quando um objeto iterável é passado como argumento para a função embutida iter(), ela retorna um iterador para o objeto. Este iterador é adequado para se varrer todo o conjunto de valores. Ao

usar iteráveis, normalmente não é necessário chamar iter() ou lidar com os objetos iteradores em si. A instrução for faz isso automaticamente para você, criando uma variável temporária para armazenar o iterador durante a execução do laço. Veja também *iterador*, *sequência*, e *gerador*.

iterador

Um objeto que representa um fluxo de dados. Repetidas chamadas ao método __next__() de um iterador (ou passando o objeto para a função embutida next()) vão retornar itens sucessivos do fluxo. Quando não houver mais dados disponíveis uma exceção StopIteration será levantada. Neste ponto, o objeto iterador se esgotou e quaisquer chamadas subsequentes a seu método __next__() vão apenas levantar a exceção StopIteration novamente. Iteradores precisam ter um método __iter__() que retorne o objeto iterador em si, de forma que todo iterador também é iterável e pode ser usado na maioria dos lugares em que um iterável é requerido. Uma notável exceção é código que tenta realizar passagens em múltiplas iterações. Um objeto contêiner (como uma list) produz um novo iterador a cada vez que você passá-lo para a função iter() ou utilizá-lo em um laço for. Tentar isso com o mesmo iterador apenas iria retornar o mesmo objeto iterador esgotado já utilizado na iteração anterior, como se fosse um contêiner vazio.

Mais informações podem ser encontradas em typeiter.

O CPython não aplica consistentemente o requisito de que um iterador defina __iter__(). E também observe que o CPython com threads livres não garante a segurança do thread das operações do iterador.

função chave

Uma função chave ou função colação é um chamável que retorna um valor usado para ordenação ou classificação. Por exemplo, locale.strxfrm() é usada para produzir uma chave de ordenação que leva o locale em consideração para fins de ordenação.

Uma porção de ferramentas no Python aceitam funções chave para controlar como os elementos são ordenados ou agrupados. Algumas delas incluem min(), max(), sorted(), list.sort(), heapq.merge(), heapq.nsmallest(), heapq.nlargest() e itertools.groupby().

Há várias maneiras de se criar funções chave. Por exemplo, o método str.lower() pode servir como uma função chave para ordenações insensíveis à caixa. Alternativamente, uma função chave ad-hoc pode ser construída a partir de uma expressão lambda, como lambda r: (r[0], r[2]). Além disso, operator. attrgetter(), operator.itemgetter() e operator.methodcaller() são três construtores de função chave. Consulte o guia de Ordenação para ver exemplos de como criar e utilizar funções chave.

argumento nomeado

Veja argumento.

lambda

Uma função de linha anônima consistindo de uma única *expressão*, que é avaliada quando a função é chamada. A sintaxe para criar uma função lambda é lambda [parameters]: expression

LBYL

Iniciais da expressão em inglês "look before you leap", que significa algo como "olhe antes de pisar". Este estilo de codificação testa as pré-condições explicitamente antes de fazer chamadas ou buscas. Este estilo contrasta com a abordagem *EAFP* e é caracterizada pela presença de muitas instruções if.

Em um ambiente multithread, a abordagem LBYL pode arriscar a introdução de uma condição de corrida entre "o olhar" e "o pisar". Por exemplo, o código if key in mapping: return mapping[key] pode falhar se outra thread remover *key* do *mapping* após o teste, mas antes da olhada. Esse problema pode ser resolvido com travas ou usando a abordagem EAFP.

analisador léxico

Nome formal para o tokenizador; veja token.

lista

Uma *sequência* embutida no Python. Apesar do seu nome, é mais próximo de um vetor em outras linguagens do que uma lista encadeada, como o acesso aos elementos é da ordem O(1).

compreensão de lista

Uma maneira compacta de processar todos ou parte dos elementos de uma sequência e retornar os resultados em uma lista. result = [' $\{:\#04x\}$ '.format(x) for x in range(256) if x % 2 == 0] gera uma lista de strings contendo números hexadecimais (0x..) no intervalo de 0 a 255. A cláusula if é opcional. Se omitida, todos os elementos no range(256) serão processados.

carregador

Um objeto que carrega um módulo. Ele deve definir os métodos exec_module() e create_module() para implementar a interface Loader. Um carregador é normalmente retornado por um *localizador*. Veja também:

- · finders-and-loaders
- importlib.abc.Loader
- PEP 302

codificação da localidade

No Unix, é a codificação da localidade do LC_CTYPE, que pode ser definida com locale. setlocale(locale.LC_CTYPE, new_locale).

No Windows, é a página de código ANSI (ex: "cp1252").

No Android e no VxWorks, o Python usa "utf-8" como a codificação da localidade.

locale.getencoding() pode ser usado para obter a codificação da localidade.

Veja também tratador de erros e codificação do sistema de arquivos.

método mágico

Um sinônimo informal para um método especial.

mapeamento

Um objeto contêiner que tem suporte a pesquisas de chave arbitrária e implementa os métodos especificados nas collections.abc.Mapping ou collections.abc.MutableMapping classes base abstratas. Exemplos incluem dict, collections.defaultdict, collections.OrderedDict e collections.Counter.

localizador de metacaminho

Um *localizador* retornado por uma busca de sys.meta_path. Localizadores de metacaminho são relacionados a, mas diferentes de, *localizadores de entrada de caminho*.

 $Veja \ {\tt importlib.abc.MetaPathFinder}\ para\ os\ m\'etodos\ que\ localizadores\ de\ metacaminho\ implementam.$

metaclasse

A classe de uma classe. Definições de classe criam um nome de classe, um dicionário de classe e uma lista de classes base. A metaclasse é responsável por receber estes três argumentos e criar a classe. A maioria das linguagens de programação orientadas a objetos provê uma implementação default. O que torna o Python especial é o fato de ser possível criar metaclasses personalizadas. A maioria dos usuários nunca vai precisar deste recurso, mas quando houver necessidade, metaclasses possibilitam soluções poderosas e elegantes. Metaclasses têm sido utilizadas para gerar registros de acesso a atributos, para incluir proteção contra acesso concorrente, rastrear a criação de objetos, implementar singletons, dentre muitas outras tarefas.

Mais informações podem ser encontradas em metaclasses.

método

Uma função que é definida dentro do corpo de uma classe. Se chamada como um atributo de uma instância daquela classe, o método receberá a instância do objeto como seu primeiro *argumento* (que comumente é chamado de self). Veja *função* e *escopo aninhado*.

ordem de resolução de métodos

Ordem de resolução de métodos é a ordem em que os membros de uma classe base são buscados durante a pesquisa. Veja python_2.3_mro para detalhes do algoritmo usado pelo interpretador do Python desde a versão 2.3.

módulo

Um objeto que serve como uma unidade organizacional de código Python. Os módulos têm um espaço de nomes contendo objetos Python arbitrários. Os módulos são carregados pelo Python através do processo de *importação*.

Veja também pacote.

spec de módulo

Um espaço de nomes que contém as informações relacionadas à importação usadas para carregar um módulo. Uma instância de importlib.machinery.ModuleSpec.

Veja também module-specs.

MRO

Veja ordem de resolução de métodos.

mutável

Objeto mutável é aquele que pode modificar seus valor mas manter seu id(). Veja também imutável.

tupla nomeada

O termo "tupla nomeada" é aplicado a qualquer tipo ou classe que herda de tupla e cujos elementos indexáveis também são acessíveis usando atributos nomeados. O tipo ou classe pode ter outras funcionalidades também.

Diversos tipos embutidos são tuplas nomeadas, incluindo os valores retornados por time.localtime() e os.stat(). Outro exemplo é sys.float_info:

```
>>> sys.float_info[1]  # acesso indexado
1024
>>> sys.float_info.max_exp  # acesso a campo nomeado
1024
>>> isinstance(sys.float_info, tuple)  # tipo de tupla
True
```

Algumas tuplas nomeadas são tipos embutidos (tal como os exemplos acima). Alternativamente, uma tupla nomeada pode ser criada a partir de uma definição de classe regular, que herde de tuple e que defina campos nomeados. Tal classe pode ser escrita a mão, ou ela pode ser criada herdando typing.NamedTuple ou com uma função fábrica collections.namedtuple(). As duas últimas técnicas também adicionam alguns métodos extras, que podem não ser encontrados quando foi escrita manualmente, ou em tuplas nomeadas embutidas.

espaço de nomes

O lugar em que uma variável é armazenada. Espaços de nomes são implementados como dicionários. Existem os espaços de nomes local, global e nativo, bem como espaços de nomes aninhados em objetos (em métodos). Espaços de nomes suportam modularidade ao prevenir conflitos de nomes. Por exemplo, as funções __builtin__.open() e os.open() são diferenciadas por seus espaços de nomes. Espaços de nomes também auxiliam na legibilidade e na manutenibilidade ao torar mais claro quais módulos implementam uma função. Escrever random.seed() ou itertools.izip(), por exemplo, deixa claro que estas funções são implementadas pelos módulos random e itertools respectivamente.

pacote de espaço de nomes

Um *pacote* que serve apenas como contêiner para subpacotes. Pacotes de espaços de nomes podem não ter representação física, e especificamente não são como um *pacote regular* porque eles não tem um arquivo __init__.py.

Pacotes de espaço de nomes permitem que vários pacotes instaláveis individualmente tenham um pacote pai comum. Caso contrário, é recomendado usar um *pacote regular*.

Para mais informações, veja PEP 420 e reference-namespace-package.

Veja também *módulo*.

escopo aninhado

A habilidade de referir-se a uma variável em uma definição de fechamento. Por exemplo, uma função definida dentro de outra pode referenciar variáveis da função externa. Perceba que escopos aninhados por padrão funcionam apenas por referência e não por atribuição. Variáveis locais podem ler e escrever no escopo mais interno. De forma similar, variáveis globais podem ler e escrever para o espaço de nomes global. O nonlocal permite escrita para escopos externos.

classe estilo novo

Antigo nome para o tipo de classes agora usado para todos os objetos de classes. Em versões anteriores do Python, apenas classes estilo podiam usar recursos novos e versáteis do Python, tais como __slots__, descritores, propriedades, __getattribute__(), métodos de classe, e métodos estáticos.

objeto

Qualquer dado que tenha estado (atributos ou valores) e comportamento definidos (métodos). Também a

última classe base de qualquer classe estilo novo.

escopo otimizado

Um escopo no qual os nomes das variáveis locais de destino são conhecidos de forma confiável pelo compilador quando o código é compilado, permitindo a otimização do acesso de leitura e gravação a esses nomes. Os espaços de nomes locais para funções, geradores, corrotinas, compreensões e expressões geradoras são otimizados desta forma. Nota: a maioria das otimizações de interpretador são aplicadas a todos os escopos, apenas aquelas que dependem de um conjunto conhecido de nomes de variáveis locais e não locais são restritas a escopos otimizados.

pacote

Um *módulo* Python é capaz de conter submódulos ou recursivamente, subpacotes. Tecnicamente, um pacote é um módulo Python com um atributo __path__.

Veja também pacote regular e pacote de espaço de nomes.

parâmetro

Uma entidade nomeada na definição de uma *função* (ou método) que específica um *argumento* (ou em alguns casos, argumentos) que a função pode receber. Existem cinco tipos de parâmetros:

• posicional-ou-nomeado: especifica um argumento que pode ser tanto posicional quanto nomeado. Esse é o tipo padrão de parâmetro, por exemplo foo e bar a seguir:

```
def func(foo, bar=None): ...
```

• *somente-posicional*: especifica um argumento que pode ser fornecido apenas por posição. Parâmetros somente-posicionais podem ser definidos incluindo o caractere / na lista de parâmetros da definição da função após eles, por exemplo *somentepos1* e *somentepos2* a seguir:

```
def func(somentepos1, somentepos2, /, posicional_ou_nomeado): ...
```

• somente-nomeado: especifica um argumento que pode ser passado para a função somente por nome. Parâmetros somente-nomeados podem ser definidos com um simples parâmetro var-posicional ou um * antes deles na lista de parâmetros na definição da função, por exemplo somente_nom1 and somente_nom2 a seguir:

```
def func(arg, *, somente_nom1, somente_nom2): ...
```

 var-posicional: especifica que uma sequência arbitrária de argumentos posicionais pode ser fornecida (em adição a qualquer argumento posicional já aceito por outros parâmetros). Tal parâmetro pode ser definido colocando um * antes do nome do parâmetro, por exemplo args a seguir:

```
def func(*args, **kwargs): ...
```

• *var-nomeado*: especifica que, arbitrariamente, muitos argumentos nomeados podem ser fornecidos (em adição a qualquer argumento nomeado já aceito por outros parâmetros). Tal parâmetro pode definido colocando-se ** antes do nome, por exemplo *kwargs* no exemplo acima.

Parâmetros podem especificar tanto argumentos opcionais quanto obrigatórios, assim como valores padrão para alguns argumentos opcionais.

Veja também o termo *argumento* no glossário, a pergunta do FAQ sobre a diferença entre argumentos e parâmetros, a classe inspect.Parameter, a seção function e a PEP 362.

entrada de caminho

Um local único no caminho de importação que o localizador baseado no caminho consulta para encontrar módulos a serem importados.

localizador de entrada de caminho

Um *localizador* retornado por um chamável em sys.path_hooks (ou seja, um *gancho de entrada de caminho*) que sabe como localizar os módulos *entrada de caminho*.

Veja importlib.abc.PathEntryFinder para os métodos que localizadores de entrada de caminho implementam.

gancho de entrada de caminho

Um chamável na lista sys.path_hooks que retorna um *localizador de entrada de caminho* caso saiba como localizar módulos em uma *entrada de caminho* específica.

localizador baseado no caminho

Um dos localizadores de metacaminho padrão que procura por um caminho de importação de módulos.

objeto caminho ou similar

Um objeto representando um caminho de sistema de arquivos. Um objeto caminho ou similar é ou um objeto str ou bytes representando um caminho, ou um objeto implementando o protocolo os.PathLike. Um objeto que suporta o protocolo os.PathLike pode ser convertido para um arquivo de caminho do sistema str ou bytes, através da chamada da função os.fspath(); os.fsdecode() e os.fsencode() podem ser usadas para garantir um str ou bytes como resultado, respectivamente. Introduzido na PEP 519.

PEP

Proposta de melhoria do Python. Uma PEP é um documento de design que fornece informação para a comunidade Python, ou descreve uma nova funcionalidade para o Python ou seus predecessores ou ambientes. PEPs devem prover uma especificação técnica concisa e um racional para funcionalidades propostas.

PEPs têm a intenção de ser os mecanismos primários para propor novas funcionalidades significativas, para coletar opiniões da comunidade sobre um problema, e para documentar as decisões de design que foram adicionadas ao Python. O autor da PEP é responsável por construir um consenso dentro da comunidade e documentar opiniões dissidentes.

Veja PEP 1.

porção

Um conjunto de arquivos em um único diretório (possivelmente armazenado em um arquivo zip) que contribuem para um pacote de espaço de nomes, conforme definido em PEP 420.

argumento posicional

Veja argumento.

API provisória

Uma API provisória é uma API que foi deliberadamente excluída das bibliotecas padrões com compatibilidade retroativa garantida. Enquanto mudanças maiores para tais interfaces não são esperadas, contanto que elas sejam marcadas como provisórias, mudanças retroativas incompatíveis (até e incluindo a remoção da interface) podem ocorrer se consideradas necessárias pelos desenvolvedores principais. Tais mudanças não serão feitas gratuitamente – elas irão ocorrer apenas se sérias falhas fundamentais forem descobertas, que foram esquecidas anteriormente a inclusão da API.

Mesmo para APIs provisórias, mudanças retroativas incompatíveis são vistas como uma "solução em último caso" - cada tentativa ainda será feita para encontrar uma resolução retroativa compatível para quaisquer problemas encontrados.

Esse processo permite que a biblioteca padrão continue a evoluir com o passar do tempo, sem se prender em erros de design problemáticos por períodos de tempo prolongados. Veja PEP 411 para mais detalhes.

pacote provisório

Veja API provisória.

Python 3000

Apelido para a linha de lançamento da versão do Python 3.x (cunhada há muito tempo, quando o lançamento da versão 3 era algo em um futuro muito distante.) Esse termo possui a seguinte abreviação: "Py3k".

Pythônico

Uma ideia ou um pedaço de código que segue de perto as formas de escritas mais comuns da linguagem Python, ao invés de implementar códigos usando conceitos comuns a outras linguagens. Por exemplo, um formato comum em Python é fazer um laço sobre todos os elementos de uma iterável usando a instrução for. Muitas outras linguagens não têm esse tipo de construção, então as pessoas que não estão familiarizadas com o Python usam um contador numérico:

```
for i in range(len(comida)):
    print(comida[i])
```

Ao contrário do método mais limpo, Pythônico:

```
for parte in comida:
    print(parte)
```

nome qualificado

Um nome pontilhado (quando 2 termos são ligados por um ponto) que mostra o "path" do escopo global de um módulo para uma classe, função ou método definido num determinado módulo, conforme definido pela **PEP** 3155. Para funções e classes de nível superior, o nome qualificado é o mesmo que o nome do objeto:

Quando usado para se referir a módulos, o *nome totalmente qualificado* significa todo o caminho pontilhado para o módulo, incluindo quaisquer pacotes pai, por exemplo: email.mime.text:

```
>>> import email.mime.text
>>> email.mime.text.__name__
'email.mime.text'
```

contagem de referências

O número de referências a um objeto. Quando a contagem de referências de um objeto cai para zero, ele é desalocado. Alguns objetos são *imortais* e têm contagens de referências que nunca são modificadas e, portanto, os objetos nunca são desalocados. A contagem de referências geralmente não é visível para o código Python, mas é um elemento-chave da implementação do *CPython*. Os programadores podem chamar a função sys. getrefcount () para retornar a contagem de referências para um objeto específico.

pacote regular

Um pacote tradicional, como um diretório contendo um arquivo __init__.py.

Veja também pacote de espaço de nomes.

REPL

Um acrônimo para "read-eval-print loop", outro nome para o console interativo do interpretador.

__slots_

Uma declaração dentro de uma classe que economiza memória pré-declarando espaço para atributos de instâncias, e eliminando dicionários de instâncias. Apesar de popular, a técnica é um tanto quanto complicada de acertar, e é melhor se for reservada para casos raros, onde existe uma grande quantidade de instâncias em uma aplicação onde a memória é crítica.

sequência

Um *iterável* com suporte para acesso eficiente a seus elementos através de índices inteiros via método especial __getitem__() e que define o método __len__() que devolve o tamanho da sequência. Alguns tipos de sequência embutidos são: list, str, tuple, e bytes. Note que dict também tem suporte para __getitem__() e __len__(), mas é considerado um mapeamento e não uma sequência porque a busca usa uma chave *hasheável* arbitrária em vez de inteiros.

A classe base abstrata collections.abc.Sequence define uma interface mais rica que vai além de apenas __getitem__() e __len__(), adicionando count(), index(), __contains__(), e __reversed__(). Tipos que implementam essa interface podem ser explicitamente registrados usando register(). Para mais documentação sobre métodos de sequências em geral, veja Operações comuns de sequências.

compreensão de conjunto

Uma maneira compacta de processar todos ou parte dos elementos em iterável e retornar um conjunto com os resultados. results = {c for c in 'abracadabra' if c not in 'abc'} gera um conjunto de strings {'r', 'd'}. Veja comprehensions.

despacho único

Uma forma de despacho de *função genérica* onde a implementação é escolhida com base no tipo de um único argumento.

fatia

Um objeto geralmente contendo uma parte de uma *sequência*. Uma fatia é criada usando a notação de subscrito [] pode conter também até dois pontos entre números, como em variable_name[1:3:5]. A notação de suporte (subscrito) utiliza objetos slice internamente.

suavemente descontinuado

Uma API suavemente descontinuada não deve ser usada em código novo, mas é seguro para código já existente usá-la. A API continua documentada e testada, mas não será aprimorada mais.

A descontinuação suave, diferentemente da descontinuação normal, não planeja remover a API e não emitirá avisos.

Veja PEP 387: Descontinuação suave.

método especial

Um método que é chamado implicitamente pelo Python para executar uma certa operação em um tipo, como uma adição por exemplo. Tais métodos tem nomes iniciando e terminando com dois underscores. Métodos especiais estão documentados em specialnames.

instrução

Uma instrução é parte de uma suíte (um "bloco" de código). Uma instrução é ou uma *expressão* ou uma de várias construções com uma palavra reservada, tal como if, while ou for.

verificador de tipo estático

Uma ferramenta externa que lê o código Python e o analisa, procurando por problemas como tipos incorretos. Consulte também *dicas de tipo* e o módulo typing.

referência forte

Na API C do Python, uma referência forte é uma referência a um objeto que pertence ao código que contém a referência. A referência forte é obtida chamando <code>Py_INCREF()</code> quando a referência é criada e liberada com <code>Py_DECREF()</code> quando a referência é excluída.

A função $Py_NewRef()$ pode ser usada para criar uma referência forte para um objeto. Normalmente, a função $Py_DECREf()$ deve ser chamada na referência forte antes de sair do escopo da referência forte, para evitar o vazamento de uma referência.

Veja também referência emprestada.

codificador de texto

Uma string em Python é uma sequência de pontos de código Unicode (no intervalo U+0000-U+10FFFF). Para armazenar ou transferir uma string, ela precisa ser serializada como uma sequência de bytes.

A serialização de uma string em uma sequência de bytes é conhecida como "codificação" e a recriação da string a partir de uma sequência de bytes é conhecida como "decodificação".

Há uma variedade de diferentes serializações de texto codecs, que são coletivamente chamadas de "codificações de texto".

arquivo texto

Um *objeto arquivo* apto a ler e escrever objetos str. Geralmente, um arquivo texto, na verdade, acessa um fluxo de dados de bytes e captura o *codificador de texto* automaticamente. Exemplos de arquivos texto são: arquivos abertos em modo texto ('r' or 'w'), sys.stdin, sys.stdout, e instâncias de io.StringIO.

Veja também arquivo binário para um objeto arquivo apto a ler e escrever objetos byte ou similar.

token

Uma pequena unidade de código-fonte, gerada pelo analisador léxico (também chamado de *tokenizador*). Nomes, números, strings, operadores, quebras de linha e similares são representados por tokens.

O módulo tokenize expõe o analisador léxico do Python. O módulo token contém informações sobre os vários tipos de tokens.

aspas triplas

Uma string que está definida com três ocorrências de aspas duplas (") ou apóstrofos ('). Enquanto elas não fornecem nenhuma funcionalidade não disponível com strings de aspas simples, elas são úteis para inúmeras razões. Elas permitem que você inclua aspas simples e duplas não escapadas dentro de uma string, e elas podem utilizar múltiplas linhas sem o uso de caractere de continuação, fazendo-as especialmente úteis quando escrevemos documentação em docstrings.

tipo

O tipo de um objeto Python determina qual classe de objeto ele é; cada objeto tem um tipo. Um tipo de objeto é acessível pelo atributo __class__ ou pode ser recuperado com type (obj).

apelido de tipo

Um sinônimo para um tipo, criado através da atribuição do tipo para um identificador.

Apelidos de tipo são úteis para simplificar dicas de tipo. Por exemplo:

pode tornar-se mais legível desta forma:

```
Cor = tuple[int, int, int]

def remove_tons_de_cinza(cores: list[Cor]) -> list[Cor]:
    pass
```

Veja typing e PEP 484, a qual descreve esta funcionalidade.

dica de tipo

Uma *anotação* que especifica o tipo esperado para uma variável, um atributo de classe, ou um parâmetro de função ou um valor de retorno.

Dicas de tipo são opcionais e não são forçadas pelo Python, mas elas são úteis para *verificadores de tipo estático*. Eles também ajudam IDEs a completar e refatorar código.

Dicas de tipos de variáveis globais, atributos de classes, e funções, mas não de variáveis locais, podem ser acessadas usando typing.get_type_hints().

Veja typing e PEP 484, a qual descreve esta funcionalidade.

novas linhas universais

Uma maneira de interpretar fluxos de textos, na qual todos estes são reconhecidos como caracteres de fim de linha: a convenção para fim de linha no Unix '\n', a convenção no Windows '\r\n', e a antiga convenção no Macintosh '\r'. Veja PEP 278 e PEP 3116, bem como bytes.splitlines() para uso adicional.

anotação de variável

Uma anotação de uma variável ou um atributo de classe.

Ao fazer uma anotação de uma variável ou um atributo de classe, a atribuição é opcional:

```
class C:
campo: 'anotação'
```

Anotações de variáveis são normalmente usadas para *dicas de tipo*: por exemplo, espera-se que esta variável receba valores do tipo int:

```
contagem: int = 0
```

A sintaxe de anotação de variável é explicada na seção annassign.

Veja *anotação de função*, **PEP 484** e **PEP 526**, que descrevem esta funcionalidade. Veja também annotations-howto para as melhores práticas sobre como trabalhar com anotações.

ambiente virtual

Um ambiente de execução isolado que permite usuários Python e aplicações instalarem e atualizarem pacotes Python sem interferir no comportamento de outras aplicações Python em execução no mesmo sistema.

Veja também venv.

máquina virtual

Um computador definido inteiramente em software. A máquina virtual de Python executa o *bytecode* emitido pelo compilador de bytecode.

Zen do Python

Lista de princípios de projeto e filosofias do Python que são úteis para a compreensão e uso da linguagem. A lista é exibida quando se digita "import this" no console interativo.

APÊNDICE B

Sobre esta documentação

A documentação do Python é gerada a partir de fontes reStructuredText usando Sphinx, um gerador de documentação criado originalmente para Python e agora mantido como um projeto independente.

O desenvolvimento da documentação e de suas ferramentas é um esforço totalmente voluntário, como Python em si. Se você quer contribuir, por favor dê uma olhada na página reporting-bugs para informações sobre como fazer. Novos voluntários são sempre bem-vindos!

Agradecimentos especiais para:

- Fred L. Drake, Jr., o criador do primeiro conjunto de ferramentas para documentar Python e autor de boa parte do conteúdo;
- O projeto Docutils por criar reStructuredText e o pacote Docutils;
- Fredrik Lundh, pelo seu projeto de referência alternativa em Python, do qual Sphinx pegou muitas boas ideias.

B.1 Contribuidores da documentação do Python

Muitas pessoas tem contribuído para a linguagem Python, sua biblioteca padrão e sua documentação. Veja Misc/ACKS na distribuição do código do Python para ver uma lista parcial de contribuidores.

Tudo isso só foi possível com o esforço e a contribuição da comunidade Python, por isso temos essa maravilhosa documentação – Obrigado a todos!

APÊNDICE C

História e Licença

C.1 História do software

Python foi criado no início dos anos 1990 por Guido van Rossum no Stichting Mathematisch Centrum (CWI, veja https://www.cwi.nl) na Holanda como sucessor de uma linguagem chamada ABC. Guido continua sendo o principal autor do Python, embora inclua muitas contribuições de outros.

Em 1995, Guido continuou seu trabalho em Python na Corporation for National Research Initiatives (CNRI, veja https://www.cnri.reston.va.us) em Reston, Virgínia, onde lançou várias versões do software.

Em maio de 2000, Guido e a equipe de desenvolvimento do núcleo Python mudaram-se para BeOpen.com para formar a equipe BeOpen PythonLabs. Em outubro do mesmo ano, a equipe PythonLabs mudou-se para a Digital Creations, que se tornou Zope Corporation. Em 2001, a Python Software Foundation (PSF, veja https://www.python.org/psf/) foi formada, uma organização sem fins lucrativos criada especificamente para possuir Propriedade Intelectual relacionada ao Python. A Zope Corporation era um membro patrocinador da PSF.

Todas as versões do Python são de código aberto (consulte https://opensource.org para a definição de código aberto). Historicamente, a maioria, mas não todas, versões do Python também são compatíveis com GPL; a tabela abaixo resume os vários lançamentos.

Versão	Derivada de	Ano	Proprietário	Compatível com a GPL? (1)
0.9.0 a 1.2	n/a	1991-1995	CWI	sim
1.3 a 1.5.2	1.2	1995-1999	CNRI	sim
1.6	1.5.2	2000	CNRI	não
2.0	1.6	2000	BeOpen.com	não
1.6.1	1.6	2001	CNRI	sim (2)
2.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	não
2.0.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	sim
2.1.1	2.1+2.0.1	2001	PSF	sim
2.1.2	2.1.1	2002	PSF	sim
2.1.3	2.1.2	2002	PSF	sim
2.2 e acima	2.1.1	2001-agora	PSF	sim

1 Nota

- (1) Compatível com a GPL não significa que estamos distribuindo Python sob a GPL. Todas as licenças do Python, ao contrário da GPL, permitem distribuir uma versão modificada sem fazer alterações em código aberto. As licenças compatíveis com a GPL possibilitam combinar o Python com outro software lançado sob a GPL; os outros não.
- (2) De acordo com Richard Stallman, 1.6.1 não é compatível com GPL, porque sua licença tem uma cláusula de escolha de lei. De acordo com a CNRI, no entanto, o advogado de Stallman disse ao advogado da CNRI que 1.6.1 "não é incompatível" com a GPL.

Graças aos muitos voluntários externos que trabalharam sob a direção de Guido para tornar esses lançamentos possíveis.

C.2 Termos e condições para acessar ou usar Python

O software e a documentação do Python são licenciados sob a Python Software Foundation License Versão 2.

A partir do Python 3.8.6, exemplos, receitas e outros códigos na documentação são licenciados duplamente sob o Licença PSF versão 2 e a *Licença BSD de Zero Cláusula*.

Alguns softwares incorporados ao Python estão sob licenças diferentes. As licenças são listadas com o código abrangido por essa licença. Veja *Licenças e Reconhecimentos para Software Incorporado* para uma lista incompleta dessas licenças.

C.2.1 PYTHON SOFTWARE FOUNDATION LICENSE VERSION 2

- 1. This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation ("PSF"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this software ("Python") in source or binary form and its associated documentation.
- 2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python alone or in any derivative version, provided, however, that PSF's License Agreement and PSF's notice of copyright, i.e., "Copyright © 2001-2024 Python Software Foundation; All Rights Reserved" are retained in Python alone or in any derivative version prepared by Licensee.
- 3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to→Python.
- 4. PSF is making Python available to Licensee on an "AS IS" basis.

 PSF MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF

 EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PSF MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR

 WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE

 USE OF PYTHON WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
- 5. PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON
 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF
 MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON, OR ANY DERIVATIVE
 THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
- 6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

- 7. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between PSF and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use PSF trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.
- 8. By copying, installing or otherwise using Python, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.2 ACORDO DE LICENCIAMENTO DA BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0

ACORDO DE LICENCIAMENTO DA BEOPEN DE FONTE ABERTA DO PYTHON VERSÃO 1

- 1. This LICENSE AGREEMENT is between BeOpen.com ("BeOpen"), having an office at 160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this software in source or binary form and its associated documentation ("the Software").
- 2. Subject to the terms and conditions of this BeOpen Python License Agreement, BeOpen hereby grants Licensee a non-exclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use the Software alone or in any derivative version, provided, however, that the BeOpen Python License is retained in the Software, alone or in any derivative version prepared by Licensee.
- 3. BeOpen is making the Software available to Licensee on an "AS IS" basis.

 BEOPEN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF

 EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, BEOPEN MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR

 WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE

 USE OF THE SOFTWARE WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
- 4. BEOPEN SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF THE SOFTWARE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
- 5. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
- 6. This License Agreement shall be governed by and interpreted in all respects by the law of the State of California, excluding conflict of law provisions. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between BeOpen and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use BeOpen trademarks or trade names in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party. As an exception, the "BeOpen Python" logos available at http://www.pythonlabs.com/logos.html may be used according to the permissions granted on that web page.
- 7. By copying, installing or otherwise using the software, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.3 CONTRATO DE LICENÇA DA CNRI PARA O PYTHON 1.6.1

- 1. This LICENSE AGREEMENT is between the Corporation for National Research Initiatives, having an office at 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using Python 1.6.1 software in source or binary form and its associated documentation.
- 2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, CNRI hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python 1.6.1 alone or in any derivative version, provided, however, that CNRI's License Agreement and CNRI's notice of copyright, i.e., "Copyright © 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives; All Rights Reserved" are retained in Python 1.6.1 alone or in any derivative version prepared by Licensee. Alternately, in lieu of CNRI's License Agreement, Licensee may substitute the following text (omitting the quotes): "Python 1.6.1 is made available subject to the terms and conditions in CNRI's License Agreement. This Agreement together with Python 1.6.1 may be located on the internet using the following unique, persistent identifier (known as a handle): 1895.22/1013. This Agreement may also be obtained from a proxy server on the internet using the following URL: http://hdl.handle.net/1895.22/1013".
- 3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python 1.6.1 or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to Python 1.6.1.
- 4. CNRI is making Python 1.6.1 available to Licensee on an "AS IS" basis. CNRI MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, CNRI MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON 1.6.1 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
- 5. CNRI SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 1.6.1 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 1.6.1, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
- 6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
- 7. This License Agreement shall be governed by the federal intellectual property law of the United States, including without limitation the federal copyright law, and, to the extent such U.S. federal law does not apply, by the law of the Commonwealth of Virginia, excluding Virginia's conflict of law provisions. Notwithstanding the foregoing, with regard to derivative works based on Python 1.6.1 that incorporate non-separable material that was previously distributed under the GNU General Public License (GPL), the law of the Commonwealth of Virginia shall govern this License Agreement only as to issues arising under or with respect to Paragraphs 4, 5, and 7 of this License Agreement. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between CNRI and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use CNRI trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.

(continua na próxima página)

8. By clicking on the "ACCEPT" button where indicated, or by copying, installing or otherwise using Python 1.6.1, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.4 ACORDO DE LICENÇA DA CWI PARA PYTHON 0.9.0 A 1.2

Copyright © 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, The Netherlands. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.2.5 ZERO-CLAUSE BSD LICENSE FOR CODE IN THE PYTHON DOCUMENTA-TION

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3 Licenças e Reconhecimentos para Software Incorporado

Esta seção é uma lista incompleta, mas crescente, de licenças e reconhecimentos para softwares de terceiros incorporados na distribuição do Python.

C.3.1 Mersenne Twister

A extensão C _random subjacente ao módulo random inclui código baseado em um download de http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/emt19937ar.html. A seguir estão os comentários literais do código original:

A C-program for MT19937, with initialization improved 2002/1/26. Coded by Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto.

Before using, initialize the state by using init_genrand(seed)

or init_by_array(init_key, key_length).

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura, All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Any feedback is very welcome. http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remove space)

C.3.2 Soquetes

O módulo socket usa as funções getaddrinfo() e getnameinfo(), que são codificadas em arquivos de origem separados do Projeto WIDE, https://www.wide.ad.jp/.

Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.3 Serviços de soquete assíncrono

Os módulos test.support.asynchat e test.support.asyncore contêm o seguinte aviso:

Copyright 1996 by Sam Rushing

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Sam Rushing not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

SAM RUSHING DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SAM RUSHING BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3.4 Gerenciamento de cookies

O módulo http.cookies contém o seguinte aviso:

Copyright 2000 by Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Timothy O'Malley not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

Timothy O'Malley DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS

SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL Timothy O'Malley BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3.5 Rastreamento de execução

O módulo trace contém o seguinte aviso:

```
portions copyright 2001, Autonomous Zones Industries, Inc., all rights...
err... reserved and offered to the public under the terms of the
Python 2.2 license.
Author: Zooko O'Whielacronx
http://zooko.com/
mailto:zooko@zooko.com
Copyright 2000, Mojam Media, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro
Copyright 1999, Bioreason, Inc., all rights reserved.
Author: Andrew Dalke
Copyright 1995-1997, Automatrix, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro
Copyright 1991-1995, Stichting Mathematisch Centrum, all rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this Python software and
its associated documentation for any purpose without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appears in all copies,
and that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of neither Automatrix,
Bioreason or Mojam Media be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written prior permission.
```

C.3.6 Funções UUencode e UUdecode

O codec uu contém o seguinte aviso:

```
Cathedral City, California Republic, United States of America.

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Lance Ellinghouse not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

LANCE ELLINGHOUSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO

THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL LANCE ELLINGHOUSE CENTRUM BE LIABLE
```

FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Modified by Jack Jansen, CWI, July 1995:

- Use binascii module to do the actual line-by-line conversion between ascii and binary. This results in a 1000-fold speedup. The C version is still 5 times faster, though.
- Arguments more compliant with Python standard

C.3.7 Chamadas de procedimento remoto XML

O módulo xmlrpc.client contém o seguinte aviso:

The XML-RPC client interface is

Copyright (c) 1999-2002 by Secret Labs AB Copyright (c) 1999-2002 by Fredrik Lundh

By obtaining, using, and/or copying this software and/or its associated documentation, you agree that you have read, understood, and will comply with the following terms and conditions:

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its associated documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies, and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Secret Labs AB or the author not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

SECRET LABS AB AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT-ABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL SECRET LABS AB OR THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3.8 test_epoll

O módulo test.test_epoll contém o seguinte aviso:

Copyright (c) 2001-2006 Twisted Matrix Laboratories.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

C.3.9 kqueue de seleção

O módulo select contém o seguinte aviso para a interface do kqueue:

Copyright (c) 2000 Doug White, 2006 James Knight, 2007 Christian Heimes All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.10 SipHash24

O arquivo Python/pyhash.c contém a implementação de Marek Majkowski do algoritmo SipHash24 de Dan Bernstein. Contém a seguinte nota:

<MIT License>
Copyright (c) 2013 Marek Majkowski <marek@popcount.org>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

```
</MIT License>
Original location:
   https://github.com/majek/csiphash/
Solution inspired by code from:
   Samuel Neves (supercop/crypto_auth/siphash24/little)
   djb (supercop/crypto_auth/siphash24/little2)
   Jean-Philippe Aumasson (https://131002.net/siphash/siphash24.c)
```

C.3.11 strtod e dtoa

O arquivo Python/dtoa.c, que fornece as funções C dtoa e strtod para conversão de duplas de C para e de strings, é derivado do arquivo com o mesmo nome de David M. Gay, atualmente disponível em https://web.archive.org/web/20220517033456/http://www.netlib.org/fp/dtoa.c. O arquivo original, conforme recuperado em 16 de março de 2009, contém os seguintes avisos de direitos autorais e de licenciamento:

C.3.12 OpenSSL

Os módulos hashlib, posix e ssl usam a biblioteca OpenSSL para desempenho adicional se forem disponibilizados pelo sistema operacional. Além disso, os instaladores do Windows e do Mac OS X para Python podem incluir uma cópia das bibliotecas do OpenSSL, portanto incluímos uma cópia da licença do OpenSSL aqui: Para o lançamento do OpenSSL 3.0, e lançamentos posteriores derivados deste, se aplica a Apache License v2:

```
Apache License
Version 2.0, January 2004
https://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
```

- "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
- "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
- "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.
- "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
- "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).
- "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
- "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
- "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
- 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,

publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1$ as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or

for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.
 Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

C.3.13 expat

A extensão pyexpat é construída usando uma cópia incluída das fontes de expatriadas, a menos que a compilação esteja configurada —with-system-expat:

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

C.3.14 libffi

A extensão C _ctypes subjacente ao módulo ctypes é construída usando uma cópia incluída das fontes do libffi, a menos que a construção esteja configurada com --with-system-libffi:

Copyright (c) 1996-2008 Red Hat, Inc and others.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

C.3.15 zlib

A extensão zlib é construída usando uma cópia incluída das fontes zlib se a versão do zlib encontrada no sistema for muito antiga para ser usada na construção:

Copyright (C) 1995-2011 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

C.3.16 cfuhash

A implementação da tabela de hash usada pelo tracemalloc é baseada no projeto cfuhash:

Copyright (c) 2005 Don Owens All rights reserved.

This code is released under the BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.17 libmpdec

A extensão C _decimal subjacente ao módulo decimal é construída usando uma cópia incluída da biblioteca libmpdec, a menos que a construção esteja configurada com --with-system-libmpdec:

Copyright (c) 2008-2020 Stefan Krah. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.18 Conjunto de testes C14N do W3C

O conjunto de testes C14N 2.0 no pacote test (Lib/test/xmltestdata/c14n-20/) foi recuperado do site do W3C em https://www.w3.org/TR/xml-c14n2-testcases/ e é distribuído sob a licença BSD de 3 cláusulas:

Copyright (c) 2013 W3C(R) (MIT, ERCIM, Keio, Beihang), All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of works must retain the original copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the original copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the W3C nor the names of its contributors may be

used to endorse or promote products derived from this work without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.19 mimalloc

Licença MIT:

Copyright (c) 2018-2021 Microsoft Corporation, Daan Leijen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

C.3.20 asyncio

Partes do módulo asyncio são incorporadas do uvloop 0.16, que é distribuído sob a licença MIT:

Copyright (c) 2015-2021 MagicStack Inc. http://magic.io

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

C.3.21 Global Unbounded Sequences (GUS)

O arquivo Python/qsbr.c é adaptado do esquema de recuperação de memória segura "Global Unbounded Sequences" do FreeBSD em subr_smr.c. O arquivo é distribuído sob a licença BSD de 2 cláusulas:

Copyright (c) 2019,2020 Jeffrey Roberson <jeff@FreeBSD.org>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice unmodified, this list of conditions, and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

•		
APÉN	NDICE	: I <i>)</i>

Direitos autorais

Python e essa documentação é:

Copyright © 2001-2024 Python Software Foundation. Todos os direitos reservados.

Copyright © 2000 BeOpen.com. Todos os direitos reservados.

Copyright © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. Todos os direitos reservados.

Copyright © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. Todos os direitos reservados.

Veja: História e Licença para informações completas de licença e permissões.

Não alfabético	_thread
, 329	
>>>, 329	۸
all (package variable), 72	Α
dict (atributo de módulo), 182	abort (C function), 72
doc (atributo de módulo), 182	abs
file (atributo de módulo), 182, 183	função embutida, 108
future, 335	aguardável, 330
import	allocfunc ($C type$), 310
função embutida,72	ambiente virtual, 346
loader (atributo de módulo), 182	analisador léxico, 338
main	anotação, 329
módulo, 12, 211, 226, 227	anotação de função, 335
name (atributo de módulo), 182	anotação de variável,345
package (atributo de módulo), 182	apelido de tipo, 345
PYVENV_LAUNCHER, 245, 250	API provisória,342
slots,343	argumento, 329
_frozen (C struct), 75	argumento nomeado, 338
_inittab(<i>C struct</i>), 75	argumento posicional, 342
_inittab.initfunc (C member), 76	argv (<i>in module sys</i>), 216, 244
_inittab.name (<i>C member</i>), 76	arquivo
_Py_c_diff (C function), 139	objeto, 181
$_{\text{Py_c_neg}}(C function), 139$	arquivo binário, 331
$_{\text{Py_c_pow}}$ (<i>C function</i>), 139	arquivo texto, 344
$_{\text{Py_c_prod}}(C function), 139$	ascii
_Py_c_quot (C function), 139	função embutida, 99
$_{\text{Py_c_sum}}(C \text{ function}), 139$	aspas triplas, 345
_Py_InitializeMain (C function), 257	atributo, 330
$_{ t Py_{ t NoneStruct}}$ (C var), 270	В
_PyBytes_Resize (C function), 142	_
_PyCode_GetExtra (<i>função C</i>), 180	BDFL, 331
_PyCode_SetExtra (<i>função C</i>), 180	binaryfunc (<i>C type</i>), 311
_PyEval_RequestCodeExtraIndex ($função C$), 180	
_PyFrameEvalFunction(C type), 223	módulo, 12
_PyInterpreterFrame (<i>C struct</i>), 198	bytearray
_PyInterpreterState_GetEvalFrameFunc (C	
function), 223	bytecode, 331
_PyInterpreterState_SetEvalFrameFunc (C	bytes função embutida,100
function), 224	objeto, 140
_PyObject_GetDictPtr (C function), 99	05,140
_PyObject_New (C function), 269	С
_PyObject_NewVar (<i>C function</i>), 269	
_PyTuple_Resize (C function), 162	calloc (C function), 259 caminho

módulo pesquisa, 12, 211, 215	espaço de nomes, 340
caminho de importação, 337	especial
Cápsula	método, 344
objeto, 195	exc_info (<i>no módulo sys</i>), 11
carregador, 339	executable (in module sys), 215
chamável, 331	exit(C function), 72
classe, 331	expressão, 334
classe base abstrata, 329	expressão geradora, 336
classe estilo novo, 340	_
classmethod	F
função embutida, 274	f-string, 334
cleanup functions, 72	fatia, 344
close (in module os), 226	float
CO_FUTURE_DIVISION (C var), 47	função embutida, 109
codificação da localidade, 339	free (C function), 259
codificador de texto, 344	freefunc (<i>C type</i>), 310
coleta de lixo, 335	freeze utility, 75
Common Vulnerabilities and Exposures	frozenset
CVE 2008-5983, 217	objeto, 171
compile	função, 335
função embutida,73	objeto, 173
compreensão de conjunto, 344	função chave, 338
compreensão de dicionário, 333	função de corrotina, 333
compreensão de lista, 338	função de retorno, 331
contagem de referências, 343	função embutida
contexto, 332	import,72
contexto atual, 333	abs, 108
contíguo, 117, 332	ascii, 99
contíguo C, 117, 332	bytes, 100
contíguo Fortran, 117, 332	classmethod, 274
copyright (in module sys), 216	compile, 73
corrotina, 332	divmod, 107
CPython, 333	float, 109
_	hash, 100, 289
D	int, 109
decorador, 333	len, 101, 110, 112, 165, 169, 172
descriptions (C type), 311	pow, 107, 109
descritor, 333	repr, 99, 288
descriset func (C type), 311	staticmethod, 274
desligamento do interpretador, 337	tipo, 100
despacho único, 344	tupla, 111, 166
destructor (C type), 310	função genérica, 336
dica de tipo, 345	1411,440 gono1104, 200
dicionário, 333	G
objeto, 166	gangha da antrada da gaminha 342
divisão pelo piso, 335	gancho de entrada de caminho, 342
divmod	gcvisitobjects_t (<i>C type</i>), 317 gerador, 335
função embutida, 107	
docstring, 333	gerador assíncrono, 330 gerenciador de contexto, 332
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
E	gerenciador de contexto assíncrono, 330
EAFP, 334	getattrfunc (<i>C type</i>), 310 getattrofunc (<i>C type</i>), 310
embutidos	· -
	getbufferproc (C type), 311
módulo, 211, 226, 227	getiterfunc (<i>C type</i>), 311
entrada de caminho, 341	getter (<i>C type</i>), 278
EOFError (exceção embutida), 181	GIL, 336
escopo aninhado, 340	
escopo otimizado, 341	

H	método, 339
hash	main(), 214, 216, 244
função embutida, 100, 289	malloc (C function), 259
hasheável, 336	mapeamento, 339
hashfunc (<i>C type</i>), 311	objeto, 166
	máquina virtual, 346
	memoryview
IDLE, 337	objeto, 193
imortal, 337	metaclasse, 339
importação, 337	METH_CLASS (C macro), 274
importação, 337	METH_COEXIST (C macro), 274
imutável, 337	METH_FASTCALL (C macro), 273
incr_item(), 11, 12	METH_KEYWORDS (C macro), 273
initproc (<i>Ctype</i>), 310	METH_METHOD (C macro), 273
inquiry (<i>C type</i>), 316	METH_NOARGS (C macro), 274
instancemethod	METH_0 (<i>C macro</i>), 274
objeto, 175	METH_STATIC (C macro), 274
instrução, 344	METH_VARARGS (<i>C macro</i>), 273
int	MethodType (em tipos de módulos), 173, 176
função embutida, 109	método, 339
inteiro	especial, 344
objeto, 129	mágico, 339
interativo, 337	objeto, 175
interface de buffer	método especial, 344
(veja o protocolo de buffer), 114	método mágico, 339
interpretado, 337	modules (in module sys), 72, 211
interpreter lock, 217	ModuleType (in module types), 182
iterador, 338	módulo, 339
iterador assíncrono, 330	main, 12, 211, 226, 227
iterador gerador, 336	_thread, 220
iterador gerador assíncrono, 330	builtins, 12
iterável, 337	embutidos, 211, 226, 227
iterável assíncrono, 330	objeto, 182
iternextfunc(<i>Ctype</i>), 311	pesquisa caminho, 12, 211, 215
(-) _F -//	signal, 61
K	sys, 12, 211, 226, 227
KeyboardInterrupt (built-in exception), 61	módulo de extensão, 334
Reyboardineerrape (buui-in exception), or	MRO, 340
L	mutável, 340
_	N
lambda, 338	
LBYL, 338	newfunc (C type), 310
<pre>função embutida, 101, 110, 112, 165, 169, 172</pre>	nome qualificado, 343
	None
lenfunc (<i>C type</i>), 311 lista, 338	objeto, 129
objeto, 164	novas linhas universais, 345
localizador, 335	numérico
localizador baseado no caminho, 342	objeto, 129
localizador de entrada de caminho, 341	número complexo, 332
localizador de metacaminho, 339	objeto, 138
lock, interpreter, 217	\cap
long integer	240
objeto, 129	objeto, 340
LONG_MAX (<i>C macro</i>), 131	arquivo, 181
	bytearray, 142
M	bytes, 140
	Cápsula, 195
mágico	código, 177

```
PEP 362, 330, 341
    dicionário, 166
                                                     PEP 383, 151, 152
    frozenset, 171
    função, 173
                                                     PEP 387, 15, 16
    instancemethod, 175
                                                     PEP 393, 143
    inteiro, 129
                                                     PEP 411, 342
    lista, 164
                                                     PEP 420, 340, 342
                                                     PEP 432, 257, 258
    long integer, 129
    mapeamento, 166
                                                     PEP 442, 304
    memoryview, 193
                                                     PEP 443, 336
    método, 175
                                                     PEP 451, 185
    módulo, 182
                                                     PEP 456,88
    None, 129
                                                     PEP 483, 336
    numérico, 129
                                                     PEP 484, 329, 335, 336, 345, 346
    número complexo, 138
                                                     PEP 489, 186, 225
    ponto flutuante, 137
                                                     PEP 492, 330, 332, 333
    sequência, 140
                                                     PEP 498, 334
                                                     PEP 519, 342
    set, 171
    tipo, 7, 123
                                                     PEP 523, 198, 224
    tupla, 161
                                                     PEP 525, 330
objeto arquivo, 334
                                                     PEP 526, 329, 346
                                                     PEP 528, 210, 249
objeto arquivo ou similar, 334
                                                     PEP 529, 152, 210
objeto buffer
    (veja o protocolo de buffer), 114
                                                     PEP 538, 255
objeto byte ou similar, 331
                                                     PEP 539, 231
objeto caminho ou similar, 342
                                                     PEP 540, 255
objeto código, 177
                                                     PEP 552, 246
objobjargproc (Ctype), 311
                                                     PEP 554, 227
objobjproc (Ctype), 311
                                                     PEP 578.71
ordem de resolução de métodos, 339
                                                     PEP 585, 336
OverflowError (built-in exception), 131, 132
                                                     PEP 587, 237
                                                     PEP 590, 102
Р
                                                     PEP 623, 143
                                                     PEP 0626#out-of-process-debuggers-and-profilers,
package variable
                                                         178
    __all__,72
                                                     PEP 634, 294
pacote, 341
                                                     PEP 667, 89, 198
pacote de espaço de nomes, 340
                                                     PEP 0683, 49, 50, 337
pacote provisório, 342
                                                     PEP 703, 335, 336
pacote regular, 343
                                                     PEP 3116, 345
parâmetro, 341
                                                     PEP 3119, 100
PATH, 12
                                                     PEP 3121, 183
path (in module sys), 12, 211, 215
                                                     PEP 3147, 74
PEP, 342
                                                     PEP 3151,66
pesquisa
                                                     PEP 3155, 343
    caminho, módulo, 12, 211, 215
                                                protocolo de buffer, 114
platform (in module sys), 216
                                                protocolo de gerenciamento de contexto,
ponto flutuante
                                                         332
    objeto, 137
                                                Py_ABS (C macro), 5
porção, 342
                                                Py_AddPendingCall (C function), 228
pow
                                                Py_ALWAYS_INLINE (C macro), 5
    função embutida, 107, 109
                                                Py_ASNATIVEBYTES_ALLOW_INDEX (C macro), 135
Propostas de Melhorias do Python
                                                Py_ASNATIVEBYTES_BIG_ENDIAN (C macro), 135
    PEP 1, 342
                                                Py_ASNATIVEBYTES_DEFAULTS (C macro), 135
    PEP 7, 3, 6
                                                Py_ASNATIVEBYTES_LITTLE_ENDIAN (C macro),
    PEP 238, 47, 335
                                                         135
    PEP 278, 345
                                                Py_ASNATIVEBYTES_NATIVE_ENDIAN (C macro),
    PEP 302, 339
    PEP 343, 332
                                                         135
    PEP 353, 10
```

Py_ASNATIVEBYTES_REJECT_NEGATIVE ($C\ macro$),	Py_END_CRITICAL_SECTION (C macro), 234
135	Py_END_CRITICAL_SECTION2 (C macro), 235
Py_ASNATIVEBYTES_UNSIGNED_BUFFER ($C\ macro$),	Py_EndInterpreter (C function), 227
135	Py_EnterRecursiveCall (C function), 64
Py_AtExit (C function), 72	Py_EQ (<i>C macro</i>), 297
Py_AUDIT_READ (C macro), 276	Py_eval_input ($C var$), 46
Py_AuditHookFunction (C type), 71	Py_Exit (C function), 72
Py_BEGIN_ALLOW_THREADS (C macro), 218, 221	Py_ExitStatusException (C function), 239
Py_BEGIN_CRITICAL_SECTION (C macro), 234	Py_False (<i>C var</i>), 136
Py_BEGIN_CRITICAL_SECTION2 (C macro), 234	Py_FatalError (<i>C function</i>), 72
Py_BLOCK_THREADS (C macro), 221	Py_FatalError(), 216
Py_buffer (C type), 115	Py_FdIsInteractive (<i>C function</i>), 67
Py_buffer.buf(<i>C member</i>), 115	Py_file_input (C var), 46
Py_buffer.format (<i>C member</i>), 116	Py_Finalize (<i>C function</i>), 212
Py_buffer.internal (<i>C member</i>), 116	Py_FinalizeEx (<i>C function</i>), 72, 211, 212, 226, 227
Py_buffer.itemsize(<i>C member</i>), 115	Py_FrozenFlag (C var), 209
Py_buffer.len(C member), 115	Py_GE (<i>C macro</i>), 297
Py_buffer.ndim(<i>C member</i>), 116	Py_GenericAlias (<i>C function</i>), 205
Py_buffer.obj (C member), 115	Py_GenericAliasType (<i>C var</i>), 206
Py_buffer.readonly (<i>C member</i>), 115	Py_GetArgcArgv (<i>C function</i>), 257
Py_buffer.shape (<i>C member</i>), 116	Py_GetBuildInfo (<i>C function</i>), 216
Py_buffer.strides (<i>C member</i>), 116	Py_GetCompiler (C function), 216
Py_buffer.suboffsets (<i>C member</i>), 116	Py_GetConstant (<i>C function</i>), 95
Py_BuildValue (<i>C function</i>), 84	Py_GetConstantBorrowed (C function), 96
Py_BytesMain (C function), 213	Py_GetCopyright (<i>C function</i>), 216
Py_BytesWarningFlag (C var), 208	Py_GETENV (C macro), 5
Py_CHARMASK (C macro), 5	Py_GetExecPrefix (<i>C function</i>), 12, 215
Py_CLEANUP_SUPPORTED (C macro), 81	Py_GetPath (<i>C function</i>), 12, 215
Py_CLEAR (C function), 50	Py_GetPath(), 214
Py_CompileString (C function), 45	Py_GetPlatform (<i>C function</i>), 216
Py_CompileString (<i>C função C</i>), 46	Py_GetPrefix (<i>C function</i>), 12, 214
Py_CompileStringExFlags (<i>C function</i>), 46	Py_GetProgramFullPath (C function), 12, 215
Py_CompileStringFlags (<i>C function</i>), 45	Py_GetProgramName (<i>C function</i>), 214
Py_CompileStringObject (<i>C function</i>), 45	Py_GetPythonHome (<i>C function</i>), 217
Py_complex (C type), 138	Py_GetVersion (C function), 215
Py_complex.imag(<i>C member</i>), 139	Py_GT (C macro), 297
Py_complex.real (C member), 139	Py_hash_t (<i>C type</i>), 88
Py_CONSTANT_ELLIPSIS (C macro), 96	Py_HashPointer (<i>C function</i>), 89
Py_CONSTANT_EMPTY_BYTES (C macro), 96	Py_HashRandomizationFlag(Cvar), 209
Py_CONSTANT_EMPTY_STR (C macro), 96	Py_IgnoreEnvironmentFlag (C var), 209
Py_CONSTANT_EMPTY_TUPLE (C macro), 96	Py_INCREF (C function), 7, 49
Py_CONSTANT_FALSE (C macro), 96	Py_IncRef (C function), 51
Py_CONSTANT_NONE (<i>C macro</i>), 96	Py_Initialize (<i>C function</i>), 12, 211, 226
Py_CONSTANT_NOT_IMPLEMENTED (C macro), 96	Py_Initialize(), 214
Py_CONSTANT_ONE (C macro), 96	Py_InitializeEx (C function), 212
Py_CONSTANT_TRUE (C macro), 96	Py_InitializeFromConfig (<i>C function</i>), 212
Py_CONSTANT_ZERO (C macro), 96	Py_InspectFlag (C var), 209
PY_CXX_CONST (C macro), 83	Py_InteractiveFlag (C var), 209
Py_DEBUG (<i>C macro</i>), 13	Py_Is (C function), 270
Py_DebugFlag (C var), 208	Py_IS_TYPE (C function), 271
Py_DecodeLocale (<i>C function</i>), 69	Py_IsFalse (C function), 271
Py_DECREF (C function), 7, 50	Py_IsFinalizing (<i>C function</i>), 212
Py_DecRef (C function), 51	Py_IsInitialized (<i>C function</i>), 13, 212
Py_DEPRECATED (C macro), 5	Py_IsNone (<i>C function</i>), 271
Py_DontWriteBytecodeFlag ($C var$), 209	Py_IsolatedFlag (C var), 210
Py_Ellipsis (<i>C var</i>), 193	Py_IsTrue (<i>C function</i>), 271
Py_EncodeLocale (C function), 69	Py_LE (<i>C macro</i>), 297
Py_END_ALLOW_THREADS (C macro), 218, 221	Py_LeaveRecursiveCall (C function), 64

Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag(<i>C var</i>), 210 Py_LegacyWindowsStdioFlag(<i>C var</i>), 210	Py_PreInitializeFromBytesArgs (C function), 242
Py_LIMITED_API (C macro), 16	Py_PRINT_RAW (C macro), 96
Py_LT (<i>C macro</i>), 297	Py_PRINT_RAW (<i>macro C</i>), 182
Py_Main (C function), 213	Py_QuietFlag (C var), 211
PY_MAJOR_VERSION (C macro), 319	Py_READONLY (C macro), 276
Py_MAX (<i>C macro</i>), 5	Py_REFCNT (C function), 49
Py_MEMBER_SIZE (C macro), 5	Py_RELATIVE_OFFSET (C macro), 276
PY_MICRO_VERSION (C macro), 319	PY_RELEASE_LEVEL (C macro), 319
Py_MIN (C macro), 5	PY_RELEASE_SERIAL (C macro), 319
PY_MINOR_VERSION (C macro), 319	Py_ReprEnter (C function), 64
Py_mod_create (<i>C macro</i>), 185	Py_ReprLeave (C function), 64
Py_mod_exec (<i>C macro</i>), 186	Py_RETURN_FALSE (C macro), 136
Py_mod_gil (<i>C macro</i>), 186	Py_RETURN_NONE (C macro), 129
Py_MOD_GIL_NOT_USED (C macro), 186	Py_RETURN_NOTIMPLEMENTED (C macro), 96
Py_MOD_GIL_USED (<i>C macro</i>), 186	Py_return_richcompare (<i>C macro</i>), 297
Py_mod_multiple_interpreters (<i>C macro</i>), 186	Py_RETURN_TRUE (C macro), 136
Py_MOD_MULTIPLE_INTERPRETERS_NOT_SUPPORTED	
(C macro), 186	Py_SET_REFCNT (C function), 49
Py_MOD_MULTIPLE_INTERPRETERS_SUPPORTED (C	Py_SET_SIZE (C function), 271
macro), 186	Py_SET_TYPE (C function), 271
	Py_SetProgramName (C function), 214
macro), 186	Py_SetPythonHome (C function), 217
PY_MONITORING_EVENT_BRANCH (C macro), 326	Py_SETREF (C macro), 51
PY_MONITORING_EVENT_C_RAISE (C macro), 326	Py_single_input (C var), 46
PY_MONITORING_EVENT_C_RETURN (C macro), 326	Py_SIZE (C function), 271
PY_MONITORING_EVENT_CALL (C macro), 326	Py_ssize_t (C type), 10
	PY_SSIZE_T_MAX (C macro), 132
<i>macro</i>), 326	Py_STRINGIFY (C macro), 6
PY_MONITORING_EVENT_INSTRUCTION (C macro),	Py_T_BOOL (<i>C macro</i>), 277
326	Py_T_BYTE (<i>C macro</i>), 277
PY_MONITORING_EVENT_JUMP (<i>C macro</i>), 326 PY_MONITORING_EVENT_LINE (<i>C macro</i>), 326	Py_T_CHAR (<i>C macro</i>), 277 Py_T_DOUBLE (<i>C macro</i>), 277
PY_MONITORING_EVENT_PY_RESUME (<i>C macro</i>), 326 PY_MONITORING_EVENT_PY_RESUME (<i>C macro</i>), 326	Py_T_FLOAT (<i>C macro</i>), 277
PY_MONITORING_EVENT_PY_RETURN (C macro), 326	Py_T_INT (<i>C macro</i>), 277
PY_MONITORING_EVENT_PY_START (C macro), 326	Py_T_LONG (<i>C macro</i>), 277
PY_MONITORING_EVENT_PY_THROW (C macro), 326	Py_T_LONG(C macro), 277
PY_MONITORING_EVENT_PY_UNWIND (C macro), 326	Py_T_OBJECT_EX (<i>C macro</i>), 277
PY_MONITORING_EVENT_PY_YIELD (C macro), 326	Py_T_PYSSIZET (C macro), 277
PY_MONITORING_EVENT_RAISE (C macro), 326	Py_T_SHORT (<i>C macro</i>), 277
PY_MONITORING_EVENT_RERAISE (C macro), 326	Py_T_STRING (<i>C macro</i>), 277
PY_MONITORING_EVENT_STOP_ITERATION (C ma-	Py_T_STRING_INPLACE (C macro), 277
<i>cro</i>), 326	Py_T_UBYTE (<i>C macro</i>), 277
	Py_T_UINT (C macro), 277
function), 326	Py_T_ULONG (C macro), 277
Py_NE (<i>C macro</i>), 297	Py_T_ULONGLONG (C macro), 277
Py_NewInterpreter (C function), 226	Py_T_USHORT (C macro), 277
Py_NewInterpreterFromConfig (C function), 225	Py_TPFLAGS_BASE_EXC_SUBCLASS (<i>C macro</i>), 293
Py_NewRef (C function), 50	Py_TPFLAGS_BASETYPE (C macro), 291
Py_NO_INLINE (C macro), 5	Py_TPFLAGS_BYTES_SUBCLASS (C macro), 293
Py_None (<i>C var</i>), 129	Py_TPFLAGS_DEFAULT (C macro), 291
Py_NoSiteFlag (C var), 210	Py_TPFLAGS_DICT_SUBCLASS (C macro), 293
Py_NotImplemented(C var), 96	Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION (C macro),
Py_NoUserSiteDirectory (C var), 210	293
Py_OpenCodeHookFunction ($Ctype$), 181	Py_TPFLAGS_HAVE_FINALIZE (C macro), 293
Py_OptimizeFlag(C var), 211	Py_TPFLAGS_HAVE_GC (C macro), 291
Py_PreInitialize (<i>C function</i>), 242	Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL (<i>C macro</i>), 293
Py_PreInitializeFromArgs (C function), 242	Py_TPFLAGS_HEAPTYPE (C macro), 291

Py_TPFLAGS_IMMUTABLETYPE (C macro), 293	Py_XINCREF (C function), 49
Py_TPFLAGS_ITEMS_AT_END (C macro), 292	Py_XNewRef (C function), 50
Py_TPFLAGS_LIST_SUBCLASS (C macro), 293	Py_XSETREF (C macro), 51
Py_TPFLAGS_LONG_SUBCLASS (C macro), 292	PyAIter_Check (<i>C function</i>), 113
Py_TPFLAGS_MANAGED_DICT (C macro), 292	PyAnySet_Check (C function), 172
Py_TPFLAGS_MANAGED_WEAKREF (C macro), 292	PyAnySet_CheckExact (C function), 172
Py_TPFLAGS_MAPPING (C macro), 294	PyArg_Parse (C function), 82
Py_TPFLAGS_METHOD_DESCRIPTOR (C macro), 292	PyArg_ParseTuple (C function), 82
Py_TPFLAGS_READY (C macro), 291	PyArg_ParseTupleAndKeywords (C function), 82
Py_TPFLAGS_READYING (C macro), 291	PyArg_UnpackTuple (<i>C function</i>), 83
Py_TPFLAGS_SEQUENCE (C macro), 294	PyArg_ValidateKeywordArguments (C function),
Py_TPFLAGS_TUPLE_SUBCLASS (C macro), 293	82
Py_TPFLAGS_TYPE_SUBCLASS (C macro), 293	PyArg_VaParse (C function), 82
Py_TPFLAGS_UNICODE_SUBCLASS (C macro), 293	PyArg_VaParseTupleAndKeywords (C function), 82
Py_TPFLAGS_VALID_VERSION_TAG (C macro), 294	PyASCIIObject (<i>C type</i>), 144
Py_tracefunc (C type), 228	PyAsyncMethods (C type), 309
Py_True (<i>C var</i>), 136	PyAsyncMethods.am_aiter(<i>C member</i>), 309
Py_tss_NEEDS_INIT (C macro), 231	PyAsyncMethods.am_anext (C member), 310
Py_tss_t (<i>C type</i>), 231	PyAsyncMethods.am_await (C member), 309
Py_TYPE (<i>C function</i>), 271	PyAsyncMethods.am_send(<i>C member</i>), 310
Py_UCS1 (<i>C type</i>), 143	PyBaseObject_Type (<i>C var</i>), 270
Py_UCS2 (<i>C type</i>), 143	PyBool_Check (<i>C function</i>), 136
Py_UCS4 (<i>C type</i>), 143	PyBool_FromLong (<i>C function</i>), 136
Py_uhash_t (C type), 88	PyBool_Type (C var), 136
Py_UNBLOCK_THREADS (<i>C macro</i>), 221	PyBUF_ANY_CONTIGUOUS (<i>C macro</i>), 118
Py_UnbufferedStdioFlag (C var), 211	PyBUF_C_CONTIGUOUS (<i>C macro</i>), 118
Py_UNICODE (C type), 144	PyBUF_CONTIG (C macro), 118
Py_UNICODE_IS_HIGH_SURROGATE (<i>C function</i>), 146	PyBUF_CONTIG_RO (<i>C macro</i>), 118
Py_UNICODE_IS_LOW_SURROGATE (<i>C function</i>), 146	PyBUF_F_CONTIGUOUS (<i>C macro</i>), 118
Py_UNICODE_IS_SURROGATE (C function), 146	PyBUF_FORMAT (C macro), 117
Py_UNICODE_ISALNUM (C function), 146	PyBUF_FULL (C macro), 118
Py_UNICODE_ISALPHA (C function), 146	Рувиг_Full_Ro (<i>С macro</i>), 118
Py_UNICODE_ISDECIMAL (C function), 146	PyBUF_INDIRECT (C macro), 117
Py_UNICODE_ISDIGIT (C function), 146	PyBUF_MAX_NDIM (C macro), 116
Py_UNICODE_ISLINEBREAK (C function), 146	Рувиг_ND (<i>C macro</i>), 117
Py_UNICODE_ISLOWER (C function), 145	PyBUF_READ (<i>C macro</i>), 193
Py_UNICODE_ISNUMERIC (C function), 146	PyBUF_RECORDS (<i>C macro</i>), 118
Py_UNICODE_ISPRINTABLE (<i>C function</i>), 146	PyBUF_RECORDS_RO (<i>C macro</i>), 118
Py_UNICODE_ISSPACE (C function), 145	PyBUF_SIMPLE (C macro), 117
Py_UNICODE_ISTITLE (C function), 146	PyBUF_STRIDED (C macro), 118
Py_UNICODE_ISUPPER (C function), 145	PyBUF_STRIDED_RO (<i>C macro</i>), 118
Py_UNICODE_JOIN_SURROGATES (C function), 146	PyBUF_STRIDES (C macro), 117
Py_UNICODE_TODECIMAL (C function), 146	PyBUF_WRITABLE (<i>C macro</i>), 117
Py_UNICODE_TODIGIT (C function), 146	PyBUF_WRITE (<i>C macro</i>), 193
Py_UNICODE_TOLOWER (<i>C function</i>), 146	PyBuffer_FillContiguousStrides (<i>C function</i>),
Py_UNICODE_TOLUMERIC (C function), 146	121
Py_UNICODE_TOTITLE (C function), 146	PyBuffer_FillInfo (<i>C function</i>), 121
Py_UNICODE_TOUPPER (C function), 146	PyBuffer_FromContiguous (<i>C function</i>), 120 PyBuffer_GetPointer (<i>C function</i>), 120
Py_UNREACHABLE (C macro), 6	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Py_UNUSED (C macro), 6	PyBuffer_IsContiguous (<i>C function</i>), 120
Py_VaBuildValue (<i>C function</i>), 86	PyBuffer_Release (C function), 120
PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET (C macro),	PyBuffer_SizeFromFormat (C function), 120
103	PyBuffer_ToContiguous (<i>C function</i>), 120
Py_VerboseFlag (<i>C var</i>), 211	PyBufferProcs (C type), 308
Py_Version (C var), 320	PyBufferProcs (tipo C), 114 PyBufferProcs (tipo C), 114
PY_VERSION_HEX (C macro), 319	PyBufferProcs.bf_getbuffer(C member), 308
Py_VISIT (C function), 316	PyBufferProcs.bf_releasebuffer (<i>C member</i>),
Py_XDECREF (C function), 12, 50	309

PyByteArray_AS_STRING (C function), 143	PyCF_OPTIMIZED_AST (C macro), 47
PyByteArray_AsString (C function), 143	PyCF_TYPE_COMMENTS (C macro), 47
PyByteArray_Check (C function), 142	PyCFunction ($C type$), 272
PyByteArray_CheckExact (C function), 142	PyCFunction_New (C function), 274
PyByteArray_Concat (C function), 143	PyCFunction_NewEx (C function), 274
PyByteArray_FromObject ($C\ function$), 142	PyCFunctionFast ($Ctype$), 272
PyByteArray_FromStringAndSize (C function),	PyCFunctionFastWithKeywords ($Ctype$), 272
143	PyCFunctionWithKeywords ($Ctype$), 272
PyByteArray_GET_SIZE (C function), 143	PyCMethod ($Ctype$), 272
PyByteArray_Resize (C function), 143	PyCMethod_New (C function), 274
PyByteArray_Size (<i>C function</i>), 143	PyCode_Addr2Line (C function), 178
PyByteArray_Type ($C var$), 142	PyCode_Addr2Location (C function), 178
PyByteArrayObject ($Ctype$), 142	PyCode_AddWatcher (C function), 179
PyBytes_AS_STRING (C function), 141	PyCode_Check (C function), 177
PyBytes_AsString (<i>C function</i>), 141	PyCode_ClearWatcher (C function), 179
PyBytes_AsStringAndSize (C function), 142	PyCode_GetCellvars (C function), 178
PyBytes_Check (C function), 140	PyCode_GetCode (C function), 178
PyBytes_CheckExact (C function), 140	PyCode_GetFreevars (C function), 179
PyBytes_Concat (C function), 142	PyCode_GetNumFree (C function), 177
PyBytes_ConcatAndDel (C function), 142	PyCode_GetVarnames (C function), 178
PyBytes_FromFormat (C function), 141	PyCode_New ($função~C$), 177
PyBytes_FromFormatV (C function), 141	PyCode_NewEmpty (C function), 178
PyBytes_FromObject (C function), 141	PyCode_NewWithPosOnlyArgs (função C), 178
PyBytes_FromString (C function), 140	PyCode_Type (<i>C var</i>), 177
PyBytes_FromStringAndSize (C function), 141	PyCode_WatchCallback ($C type$), 179
PyBytes_GET_SIZE (<i>C function</i>), 141	PyCodec_BackslashReplaceErrors (C function),
PyBytes_Size (<i>C function</i>), 141	92
PyBytes_Type ($C var$), 140	PyCodec_Decode (C function), 90
PyBytesObject ($Ctype$), 140	PyCodec_Decoder (<i>C function</i>), 91
pyc baseado em hash, 336	PyCodec_Encode (C function), 90
PyCallable_Check (C function), 107	PyCodec_Encoder (C function), 91
PyCallIter_Check (<i>C function</i>), 190	PyCodec_IgnoreErrors (<i>C function</i>), 91
PyCallIter_New (C function), 191	PyCodec_IncrementalDecoder (C function), 91
PyCallIter_Type ($C var$), 190	PyCodec_IncrementalEncoder (C function), 91
PyCapsule (<i>Ctype</i>), 195	PyCodec_KnownEncoding (C function), 90
PyCapsule_CheckExact (C function), 195	PyCodec_LookupError (<i>C function</i>), 91
PyCapsule_Destructor (C type), 195	PyCodec_NameReplaceErrors (C function), 92
PyCapsule_GetContext (<i>C function</i>), 196	PyCodec_Register (C function), 90
PyCapsule_GetDestructor (C function), 196	PyCodec_RegisterError (C function), 91
PyCapsule_GetName (C function), 196	PyCodec_ReplaceErrors (C function), 91
PyCapsule_GetPointer (C function), 195	PyCodec_StreamReader (C function), 91
PyCapsule_Import (C function), 196	PyCodec_StreamWriter (C function), 91
PyCapsule_IsValid (C function), 196	PyCodec_StrictErrors (C function), 91
PyCapsule_New (C function), 195	PyCodec_Unregister (C function), 90
PyCapsule_SetContext (C function), 196	${\tt PyCodec_XMLCharRefReplaceErrors}~(C~function),$
PyCapsule_SetDestructor (C function), 196	92
PyCapsule_SetName (C function), 196	PyCodeEvent (<i>C type</i>), 179
PyCapsule_SetPointer (C function), 197	PyCodeObject ($C type$), 177
PyCell_Check (C function), 176	PyCompactUnicodeObject ($C\ type$), 144
PyCell_GET (C function), 176	PyCompilerFlags (C struct), 46
PyCell_Get (<i>C function</i>), 176	PyCompilerFlags.cf_feature_version ($C\ mem$ -
PyCell_New (C function), 176	ber), 47
PyCell_SET (C function), 176	PyCompilerFlags.cf_flags(C member),46
PyCell_Set (<i>C function</i>), 176	PyComplex_AsCComplex (C function), 140
PyCell_Type (<i>C var</i>), 176	PyComplex_Check (C function), 139
PyCellObject ($Ctype$), 176	PyComplex_CheckExact (C function), 139
PyCF_ALLOW_TOP_LEVEL_AWAIT (C macro), 47	PyComplex_FromCComplex (C function), 139
PyCF_ONLY_AST (C macro), 47	PyComplex_FromDoubles (C function), 139

PyComplex_ImagAsDouble (C function), 140	PyConfig.quiet (C member), 250
PyComplex_RealAsDouble (C function), 139	PyConfig.run_command(<i>C member</i>), 251
PyComplex_Type (C var), 139	PyConfig.run_filename (C member), 251
PyComplexObject (C type), 139	PyConfig.run_module(<i>C member</i>), 251
PyConfig (C type), 243	PyConfig.run_presite(<i>C member</i>), 251
PyConfig_Clear (C function), 244	PyConfig.safe_path(<i>C member</i>), 244
PyConfig_InitIsolatedConfig(C function), 243	PyConfig.show_ref_count (C member), 251
PyConfig_InitPythonConfig (C function), 243	PyConfig.site_import (C member), 251
PyConfig_Read (C function), 243	PyConfig.skip_source_first_line (C member),
PyConfig_SetArgv (C function), 243	251
PyConfig_SetBytesArgv (C function), 243	PyConfig.stdio_encoding(C member), 252
PyConfig_SetBytesString (C function), 243	PyConfig.stdio_errors(C member), 252
PyConfig_SetString (C function), 243	PyConfig.tracemalloc(<i>C member</i>), 252
PyConfig_SetWideStringList (<i>C function</i>), 243	PyConfig.use_environment (<i>C member</i>), 252
PyConfig.argv (<i>C member</i>), 244	PyConfig.use_hash_seed (C member), 247
PyConfig.base_exec_prefix (<i>C member</i>), 244	PyConfig.user_site_directory (C member), 252
PyConfig.base_executable (C member), 244	PyConfig.verbose (<i>C member</i>), 253
PyConfig.base_prefix (C member), 245	PyConfig.warn_default_encoding (C member),
PyConfig.buffered_stdio (<i>C member</i>), 245	245
PyConfig.bytes_warning (C member), 245	PyConfig.warnoptions (<i>C member</i>), 253
PyConfig.check_hash_pycs_mode (<i>C member</i>),	PyConfig.write_bytecode (<i>C member</i>), 253
245	PyConfig.xoptions (<i>C member</i>), 253
PyConfig.code_debug_ranges (<i>C member</i>), 245	PyContext (C type), 200
PyConfig.configure_c_stdio (<i>C member</i>), 246	PyContext_CheckExact (C function), 200
PyConfig.cpu_count (C member), 248	PyContext_Copy (<i>C function</i>), 201
PyConfig.dev_mode (<i>C member</i>), 246	PyContext_CopyCurrent (<i>C function</i>), 201
PyConfig.dump_refs (<i>C member</i>), 246	PyContext_Enter (<i>C function</i>), 201
PyConfig.exec_prefix (C member), 246	PyContext_Exit (C function), 201
PyConfig.executable (C member), 246	PyContext_New (C function), 201
PyConfig.faulthandler (C member), 246	PyContext_Type (C var), 200
PyConfig.filesystem_encoding (<i>C member</i>), 246	PyContextToken (C type), 200
PyConfig.filesystem_errors (<i>C member</i>), 247	PyContextToken_CheckExact (<i>C function</i>), 201
PyConfig.hash_seed (<i>C member</i>), 247	PyContextToken_Type (C var), 200
PyConfig.home (<i>C member</i>), 247	PyContextVar $(C type)$, 200
PyConfig.import_time (<i>C member</i>), 247	PyContextVar_CheckExact (C function), 201
PyConfig.inspect (C member), 247	PyContextVar_Get (C function), 201
PyConfig.install_signal_handlers (<i>C mem-</i>	PyContextVar_New (C function), 201
ber), 248	PyContextVar_Reset (<i>C function</i>), 201
PyConfig.int_max_str_digits (<i>C member</i>), 248	PyContextVar_Set (C function), 201
PyConfig.interactive (<i>C member</i>), 248	PyContextVar_Type (C var), 200
PyConfig.isolated (<i>C member</i>), 248	PyCoro_CheckExact (C function), 200
PyConfig.legacy_windows_stdio (C member),	PyCoro_New (C function), 200
248	PyCoro_Type (C var), 200
PyConfig.malloc_stats (<i>C member</i>), 249	PyCoroObject (<i>Ctype</i>), 200
PyConfig.module_search_paths (<i>C member</i>), 249	PyDate_Check (C function), 202
PyConfig.module_search_paths_set (C mem-	PyDate_CheckExact (C function), 202
ber), 249	PyDate_FromDate (C function), 203
PyConfig.optimization_level(C member), 249	PyDate_FromTimestamp (C function), 205
PyConfig.orig_argv (<i>C member</i>), 249	PyDateTime_Check (C function), 202
PyConfig.parse_argv (<i>C member</i>), 250	PyDateTime_CheckExact (C function), 202
PyConfig.parser_debug (<i>C member</i>), 250	PyDateTime_Date (Ctype), 202
PyConfig.pathconfig_warnings (<i>C member</i>), 250	PyDateTime_DATE_GET_FOLD (C function), 204
PyConfig.perf_profiling(C member), 252	PyDateTime_DATE_GET_HOUR (<i>C function</i>), 204
PyConfig.platlibdir (<i>C member</i>), 249	PyDateTime_DATE_GET_MICROSECOND (C function),
PyConfig.prefix (<i>C member</i>), 250	204
PyConfig.program_name (<i>C member</i>), 250	PyDateTime_DATE_GET_MINUTE (<i>C function</i>), 204
PyConfig.pycache_prefix(C member), 250	PyDateTime_DATE_GET_SECOND (C function), 204
DuConfig nuthonnath onu (C mambar) 240	DyDataTime DATE CET TAINED (C function) 201

PyDateTime_DateTime ($Ctype$), 202	PyDict_PopString (C function), 168
PyDateTime_DateTimeType (C var), 202	PyDict_SetDefault (<i>C function</i>), 168
PyDateTime_DateType (C var), 202	PyDict_SetDefaultRef (C function), 168
PyDateTime_Delta (C type), 202	PyDict_SetItem (C function), 167
PyDateTime_DELTA_GET_DAYS (C function), 205	PyDict_SetItemString (C function), 167
PyDateTime_DELTA_GET_MICROSECONDS ($C\ func-$	PyDict_Size (C function), 169
tion), 205	PyDict_Type (C var), 166
PyDateTime_DELTA_GET_SECONDS (C function), 205	PyDict_Unwatch (C function), 170
PyDateTime_DeltaType (C var), 202	PyDict_Update (C function), 170
PyDateTime_FromDateAndTime (<i>C function</i>), 203	PyDict_Values (C function), 169
PyDateTime_FromDateAndTimeAndFold ($C\ func$ -	PyDict_Watch (<i>C function</i>), 170
tion), 203	PyDict_WatchCallback (C type), 171
PyDateTime_FromTimestamp (<i>C function</i>), 205	PyDict_WatchEvent (C type), 170
PyDateTime_GET_DAY (<i>C function</i>), 204	PyDictObject (C type), 166
PyDateTime_GET_MONTH (C function), 204	PyDictProxy_New (C function), 166
PyDateTime_GET_YEAR (C function), 204	PyDoc_STR (C macro), 6
PyDateTime_Time (C type), 202	PyDoc_STRVAR (<i>C macro</i>), 6
PyDateTime_TIME_GET_FOLD (C function), 204	PyEllipsis_Type (<i>C var</i>), 193
PyDateTime_TIME_GET_HOUR (<i>C function</i>), 204	PyErr_BadArgument (C function), 55
PyDateTime_TIME_GET_MICROSECOND ($C\ function$),	PyErr_BadInternalCall (C function), 56
204	PyErr_CheckSignals (C function), 61
PyDateTime_TIME_GET_MINUTE (C function), 204	PyErr_Clear (<i>C function</i>), 10, 12, 53
PyDateTime_TIME_GET_SECOND (C function), 204	PyErr_DisplayException (<i>C function</i>), 54
PyDateTime_TIME_GET_TZINFO (C function), 204	PyErr_ExceptionMatches (C function), 12, 58
PyDateTime_TimeType ($C \ var$), 202	PyErr_Fetch (C function), 58
PyDateTime_TimeZone_UTC (C var), 202	PyErr_Format (C function), 54
PyDateTime_TZInfoType ($C \ var$), 202	PyErr_FormatUnraisable (C function), 54
PyDelta_Check (C function), 203	PyErr_FormatV (C function), 54
PyDelta_CheckExact (C function), 203	PyErr_GetExcInfo (C function), 60
PyDelta_FromDSU (C function), 203	PyErr_GetHandledException (C function), 59
PyDescr_IsData (C function), 191	PyErr_GetRaisedException (C function), 58
PyDescr_NewClassMethod (C function), 191	PyErr_GivenExceptionMatches (C function), 58
PyDescr_NewGetSet (C function), 191	PyErr_NewException (C function), 62
PyDescr_NewMember (C function), 191	PyErr_NewExceptionWithDoc (C function), 62
PyDescr_NewMethod (C function), 191	PyErr_NoMemory (C function), 55
PyDescr_NewWrapper (C function), 191	PyErr_NormalizeException (C function), 59
PyDict_AddWatcher (C function), 170	PyErr_Occurred (C function), 10,57
PyDict_Check (C function), 166	PyErr_Print (<i>C function</i>), 54
PyDict_CheckExact (<i>C function</i>), 166	PyErr_PrintEx (C function), 53
PyDict_Clear (<i>C function</i>), 166	PyErr_ResourceWarning (<i>C function</i>), 57
PyDict_ClearWatcher (<i>C function</i>), 170	PyErr_Restore (<i>C function</i>), 59
PyDict_Contains (<i>C function</i>), 166	PyErr_SetExcFromWindowsErr (<i>C function</i>), 55
PyDict_ContainsString (<i>C function</i>), 167	PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename (C
	=
PyDict_Copy (C function), 167	function), 56
PyDict_DelItem (C function), 167	PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject
PyDict_DelItemString (C function), 167	(C function), 56
PyDict_GetItem (C function), 167	PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject
PyDict_GetItemRef (C function), 167	(C function), 56
PyDict_GetItemString (C function), 168	PyErr_SetExcInfo (C function), 60
PyDict_GetItemStringRef (<i>C function</i>), 168	PyErr_SetFromErrno (C function), 55
PyDict_GetItemWithError (C function), 167	PyErr_SetFromErrnoWithFilename (C function),
PyDict_Items (C function), 168	55
PyDict_Keys (<i>C function</i>), 169	PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject $(C$
PyDict_Merge (C function), 170	function), 55
PyDict_MergeFromSeq2 (C function), 170	PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObjects (C
PyDict_New (C function), 166	function), 55
PyDict_Next (C function), 169	PyErr_SetFromWindowsErr (C function), 55
PyDict_Pop (C function), 168	

PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename $(C$	PyExc_ConnectionRefusedError (C var), 65
function), 55	PyExc_ConnectionResetError (C var), 65
PyErr_SetHandledException (C function), 60	PyExc_DeprecationWarning (C var), 66
PyErr_SetImportError (C function), 56	PyExc_EnvironmentError (C var), 66
PyErr_SetImportErrorSubclass (C function), 56	PyExc_EOFError (C var), 65
PyErr_SetInterrupt (C function), 61	PyExc_Exception ($C var$), 65
PyErr_SetInterruptEx (C function), 61	PyExc_FileExistsError ($C var$), 65
PyErr_SetNone (C function), 55	PyExc_FileNotFoundError (C var), 65
PyErr_SetObject (C function), 54	PyExc_FloatingPointError (C var), 65
PyErr_SetRaisedException (C function), 58	PyExc_FutureWarning (C var), 66
PyErr_SetString (C function), 10, 54	PyExc_GeneratorExit (C var), 65
PyErr_SyntaxLocation (C function), 56	PyExc_ImportError (C var), 65
PyErr_SyntaxLocationEx (C function), 56	PyExc_ImportWarning (C var), 66
PyErr_SyntaxLocationObject (C function), 56	PyExc_IndentationError (C var), 65
PyErr_WarnEx (C function), 57	PyExc_IndexError (C var), 65
PyErr_WarnExplicit (C function), 57	PyExc_InterruptedError (C var), 65
PyErr_WarnExplicitObject (C function), 57	PyExc_IOError (C var), 66
PyErr_WarnFormat (C function), 57	PyExc_IsADirectoryError (C var), 65
PyErr_WriteUnraisable (C function), 54	PyExc_KeyboardInterrupt (C var), 65
PyEval_AcquireThread (<i>C function</i>), 224	PyExc_KeyError (C var), 65
PyEval_AcquireThread(), 220	PyExc_LookupError (C var), 65
PyEval_EvalCode (<i>C function</i>), 46	PyExc_MemoryError (C var), 65
PyEval_EvalCodeEx (C function), 46	PyExc_ModuleNotFoundError (C var), 65
PyEval_EvalFrame (C function), 46	PyExc_NameError (C var), 65
PyEval_EvalFrameEx (C function), 46	PyExc_NotADirectoryError (C var), 65
PyEval_GetBuiltins (<i>C function</i>), 89	PyExc_NotImplementedError (C var), 65
PyEval_GetFrame (C function), 89	PyExc_OSError (C var), 65
PyEval_GetFrameBuiltins (C function), 89	PyExc_OverflowError (C var), 65
PyEval_GetFrameGlobals (<i>C function</i>), 90	PyExc_PendingDeprecationWarning (C var), 66
PyEval_GetFrameLocals (C function), 90	PyExc_PermissionError (C var), 65
PyEval_GetFuncDesc (C function), 90	PyExc_ProcessLookupError (C var), 65
PyEval_GetFuncName (<i>C function</i>), 90	PyExc_PythonFinalizationError (C var), 65
PyEval_GetGlobals (<i>C function</i>), 89	PyExc_RecursionError (C var), 65
PyEval_GetLocals (<i>C function</i>), 89	PyExc_ReferenceError (C var), 65
PyEval_InitThreads (<i>C function</i>), 219	PyExc_ResourceWarning (<i>C var</i>), 66
PyEval_InitThreads(), 211	PyExc_RuntimeError (C var), 65
PyEval_MergeCompilerFlags (<i>C function</i>), 46	PyExc_RuntimeWarning (<i>C var</i>), 66
PyEval_ReleaseThread (<i>C function</i>), 224	PyExc_StopAsyncIteration (C var), 65
PyEval_ReleaseThread(), 220	PyExc_StopIteration (C var), 65
PyEval_RestoreThread (<i>C function</i>), 218, 220	PyExc_SyntaxError (C var), 65
PyEval_RestoreThread(), 220	PyExc_SyntaxWarning (C var), 66
PyEval_SaveThread (<i>C function</i>), 218, 220	PyExc_SystemError (C var), 65
PyEval_SaveThread(), 220	PyExc_SystemExit (C var), 65
PyEval_SetProfile (<i>C function</i>), 229	PyExc_TabError (C var), 65
PyEval_SetProfileAllThreads (<i>C function</i>), 229	PyExc_TimeoutError (C var), 65
PyEval_SetTrace (<i>C function</i>), 230	PyExc_TypeError (C var), 65
PyEval_SetTraceAllThreads (<i>C function</i>), 230	PyExc_UnboundLocalError (C var), 65
PyExc_ArithmeticError (C var), 65	PyExc_UnicodeDecodeError (C var), 65
PyExc_AssertionError (C var), 65	PyExc_UnicodeEncodeError (C var), 65
PyExc_AttributeError (C var), 65	PyExc_UnicodeError (C var), 65
PyExc_BaseException (C var), 65	
PyExc_BlockingIOError (C var), 65	PyExc_UnicodeTranslateError (<i>C var</i>), 65 PyExc_UnicodeWarning (<i>C var</i>), 66
PyExc_BrokenPipeError (C var), 65	PyExc_UserWarning (C var), 66
PyExc_BufferError (C var), 65	PyExc_ValueError (C var), 65
	PyExc_Warning (C var), 66
PyExc_BytesWarning (C var), 66	
PyExc_ChildProcessError (C var), 65	PyExc_WindowsError (C var), 66
PyExc_ConnectionAbortedError (C var), 65	PyExc_ZeroDivisionError (C var), 65
PyExc_ConnectionError (C var), 65	PyException_GetArgs (C function), 62

PyException_GetCause (C function), 62	PyFunction_NewWithQualName (C function), 173
PyException_GetContext (C function), 62	PyFunction_SetAnnotations (C function), 174
PyException_GetTraceback (C function), 62	PyFunction_SetClosure (C function), 174
PyException_SetArgs (C function), 62	PyFunction_SetDefaults (C function), 174
PyException_SetCause (C function), 62	PyFunction_SetVectorcall (C function), 174
PyException_SetContext (C function), 62	PyFunction_Type (C var), 173
PyException_SetTraceback (C function), 62	PyFunction_WatchCallback ($Ctype$), 174
PyFile_FromFd (C function), 181	PyFunction_WatchEvent (C type), 174
PyFile_GetLine (C function), 181	PyFunctionObject ($Ctype$), 173
PyFile_SetOpenCodeHook (C function), 181	PyGC_Collect (C function), 316
PyFile_WriteObject (C function), 182	PyGC_Disable (C function), 316
PyFile_WriteString (C function), 182	PyGC_Enable (C function), 316
PyFloat_AS_DOUBLE (<i>C function</i>), 137	PyGC_IsEnabled (C function), 316
PyFloat_AsDouble (C function), 137	PyGen_Check (<i>C function</i>), 199
PyFloat_Check (<i>C function</i>), 137	PyGen_CheckExact (C function), 199
PyFloat_CheckExact (C function), 137	PyGen_New (C function), 199
PyFloat_FromDouble (C function), 137	PyGen_NewWithQualName (C function), 199
PyFloat_FromString (C function), 137	PyGen_Type (C var), 199
PyFloat_GetInfo (C function), 137	PyGenObject ($Ctype$), 199
PyFloat_GetMax (<i>C function</i>), 137	PyGetSetDef ($Ctype$), 278
PyFloat_GetMin (C function), 137	PyGetSetDef.closure (<i>C member</i>), 278
PyFloat_Pack2 (<i>C function</i>), 138	PyGetSetDef.doc(<i>C member</i>), 278
PyFloat_Pack4 (<i>C function</i>), 138	PyGetSetDef.get (<i>C member</i>), 278
PyFloat_Pack8 (<i>C function</i>), 138	PyGetSetDef.name (<i>C member</i>), 278
PyFloat_Type (C var), 137	PyGetSetDef.set (C member), 278
PyFloat_Unpack2 (<i>C function</i>), 138	PyGILState_Check (C function), 221
PyFloat_Unpack4 (<i>C function</i>), 138	PyGILState_Ensure (C function), 220
PyFloat_Unpack8 (<i>C function</i>), 138	PyGILState_GetThisThreadState (C function),
PyFloatObject ($Ctype$), 137	221
PyFrame_Check (<i>C function</i>), 197	PyGILState_Release (C function), 221
PyFrame_GetBack (<i>C function</i>), 197	Pyhash_bits (<i>C macro</i>), 88
PyFrame_GetBuiltins (C function), 197	PyHash_FuncDef ($Ctype$), 88
PyFrame_GetCode (C function), 197	PyHash_FuncDef.hash_bits(<i>C member</i>), 88
PyFrame_GetGenerator(C function), 197	PyHash_FuncDef.name (<i>C member</i>), 88
PyFrame_GetGlobals (<i>C function</i>), 197	PyHash_FuncDef.seed_bits (C member), 88
PyFrame_GetLasti (<i>C function</i>), 197	PyHash_GetFuncDef (C function), 88
PyFrame_GetLineNumber (<i>C function</i>), 198	Pyhash_IMag (C macro), 88
PyFrame_GetLocals (<i>C function</i>), 198	Pyhash_inf (C macro), 88
PyFrame_GetVar(C function), 198	Pyhash_modulus (<i>C macro</i>), 88
PyFrame_GetVarString (C function), 198	Pyhash_Multiplier (<i>C macro</i>), 88
PyFrame_Type (<i>C var</i>), 197	PyImport_AddModule (C function), 73
PyFrameLocalsProxy_Check (<i>C function</i>), 198	PyImport_AddModuleObject (C function), 73
PyFrameLocalsProxy_Type (C var), 198	PyImport_AddModuleRef (C function), 73
PyFrameObject (<i>C type</i>), 197	PyImport_AppendInittab (<i>C function</i>), 75
PyFrozenSet_Check (C function), 172	PyImport_ExecCodeModule (C function), 73
PyFrozenSet_CheckExact (C function), 172	PyImport_ExecCodeModuleEx (C function), 74
PyFrozenSet_New (C function), 172	PyImport_ExecCodeModuleObject (C function), 74
PyFrozenSet_Type (C var), 171	PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames (C
PyFunction_AddWatcher (C function), 174	function), 74
PyFunction_Check (<i>C function</i>), 173	PyImport_ExtendInittab (<i>C function</i>), 76
PyFunction_ClearWatcher (C function), 174	PyImport_FrozenModules (<i>C var</i>), 75
PyFunction_GetAnnotations (<i>C function</i>), 174	PyImport_GetImporter (C function), 75
PyFunction_GetClosure (C function), 174	PyImport_GetMagicNumber (C function), 74
PyFunction_GetCode (<i>C function</i>), 173	PyImport_GetMagicTag(Cfunction), 74
PyFunction_GetDefaults (C function), 173	PyImport_GetModule (C function), 75
PyFunction_GetGlobals (C function), 173	PyImport_GetModuleDict (C function), 74
PyFunction_GetModule (<i>C function</i>), 173	PyImport_Import (C function), 73
PyFunction_New (C function), 173	PyImport_ImportFrozenModule (C function), 75

PyImport_ImportFrozenModuleObject (C func-	PyList_GetItem (<i>C function</i>), 9, 165 PyList_GetItemRef (<i>C function</i>), 165
tion), 75	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PyImport_ImportModule (<i>C function</i>), 72 PyImport_ImportModuleEx (<i>C function</i>), 72	PyList_GetSlice (<i>C function</i>), 165 PyList_Insert (<i>C function</i>), 165
PyImport_ImportModuleLevel (C function), 72	PyList_New (C function), 164
PyImport_ImportModuleLevelObject (C function), 75	PyList_Reverse (<i>C function</i>), 166
tion), 72	PyList_SET_ITEM (C function), 165
PyImport_ImportModuleNoBlock (<i>C function</i>), 72	PyList_SetItem (<i>C function</i>), 8, 165
PyImport_ReloadModule (<i>C function</i>), 73	PyList_SetSlice (C function), 165
PyIndex_Check (C function), 110	PyList_Size (C function), 164
PyInstanceMethod_Check (<i>C function</i>), 175	PyList_Sort (<i>C function</i>), 166
PyInstanceMethod_Function (<i>C function</i>), 175	PyList_Type (C var), 164
PyInstanceMethod_GET_FUNCTION (C function),	PyListObject (C type), 164
175	PyLong_AS_LONG (C function), 131
PyInstanceMethod_New (C function), 175	PyLong_AsDouble (<i>C function</i>), 132
PyInstanceMethod_Type (C var), 175	PyLong_AsInt (C function), 131
PyInterpreterConfig ($C type$), 225	PyLong_AsLong (C function), 131
PyInterpreterConfig_DEFAULT_GIL (C macro),	PyLong_AsLongAndOverflow (C function), 131
225	PyLong_AsLongLong (C function), 131
PyInterpreterConfig_OWN_GIL(<i>C macro</i>), 225	PyLong_AslongLongAndOverflow ($\it Cfunction$), 131
PyInterpreterConfig_SHARED_GIL (C macro),	PyLong_AsNativeBytes ($C\ function$), 133
225	PyLong_AsSize_t (C function), 132
PyInterpreterConfig.allow_daemon_threads	PyLong_AsSsize_t (<i>C function</i>), 132
(C member), 225	PyLong_AsUnsignedLong (C function), 132
PyInterpreterConfig.allow_exec (C member),	PyLong_AsUnsignedLongLong (<i>C function</i>), 132
225	PyLong_AsUnsignedLongLongMask (C function),
PyInterpreterConfig.allow_fork (C member),	132
225	PyLong_AsUnsignedLongMask (<i>C function</i>), 132
PyInterpreterConfig.allow_threads (<i>C mem-ber</i>), 225	PyLong_AsVoidPtr (<i>C function</i>), 133
PyInterpreterConfig.check_multi_interp_ext	PyLong_Check (C function), 129
(<i>C member</i>), 225	PyLong_FromDouble (<i>C function</i>), 130
PyInterpreterConfig.gil (C member), 225	PyLong_FromLong (<i>C function</i>), 129
PyInterpreterConfig.use_main_obmalloc (C	PyLong_FromLongLong (C function), 130
member), 225	PyLong_FromNativeBytes (<i>C function</i>), 130
PyInterpreterState (<i>C type</i>), 219	PyLong_FromSize_t (<i>C function</i>), 130
PyInterpreterState_Clear (C function), 222	PyLong_FromSsize_t (<i>C function</i>), 130
PyInterpreterState_Delete (<i>C function</i>), 222	PyLong_FromString (C function), 130
PyInterpreterState_Get (C function), 223	PyLong_FromUnicodeObject (C function), 130
PyInterpreterState_GetDict(C function), 223	PyLong_FromUnsignedLong (C function), 129
PyInterpreterState_GetID (C function), 223	PyLong_FromUnsignedLongLong (C function), 130
PyInterpreterState_Head (C function), 231	${\tt PyLong_FromUnsignedNativeBytes}\ \ (C\ \textit{function}),$
PyInterpreterState_Main (C function), 231	130
PyInterpreterState_New (C function), 221	PyLong_FromVoidPtr (C function), 130
PyInterpreterState_Next (C function), 231	PyLong_GetInfo (C function), 135
PyInterpreterState_ThreadHead (C function),	PyLong_Type (C var), 129
231	PyLongObject (C type), 129
PyIter_Check (C function), 113	PyMapping_Check (<i>C function</i>), 112
PyIter_Next (C function), 113	PyMapping_DelItem (<i>C function</i>), 112
PyIter_Send (C function), 114	PyMapping_DelItemString (<i>C function</i>), 112
PyList_Append (C function), 165	PyMapping_GetItemString (<i>C function</i>), 112
PyList_AsTuple (<i>C function</i>), 166 PyList_Check (<i>C function</i>), 164	PyMapping_GetOptionalItem(<i>C function</i>), 112 PyMapping_GetOptionalItemString(<i>C function</i>),
PyList_Check (C function), 104 PyList_CheckExact (C function), 164	112
PyList_Clear (C function), 166	PyMapping_HasKey (<i>C function</i>), 112
PyList_Extend (<i>C function</i>), 166	PyMapping_HasKeyString (<i>C function</i>), 113
PyList_GET_ITEM (C function), 165	PyMapping_HasKeyStringWithError (<i>C function</i>),
PyList GET SIZE (C function) 165	112

PyMapping_HasKeyWithError (C function), 112	PyMethod_Function (C function), 176
PyMapping_Items (C function), 113	PyMethod_GET_FUNCTION (C function), 176
PyMapping_Keys (C function), 113	PyMethod_GET_SELF (<i>C function</i>), 176
PyMapping_Length (C function), 112	PyMethod_New (C function), 176
PyMapping_SetItemString (C function), 112	PyMethod_Self (<i>C function</i>), 176
PyMapping_Size (C function), 112	PyMethod_Type ($C var$), 175
PyMapping_Values (C function), 113	PyMethodDef ($Ctype$), 272
PyMappingMethods ($C\ type$), 307	PyMethodDef.ml_doc(C member), 273
PyMappingMethods.mp_ass_subscript ($C\ mem$ -	PyMethodDef.ml_flags(<i>C member</i>), 273
ber), 307	PyMethodDef.ml_meth (C member), 273
PyMappingMethods.mp_length(C member), 307	PyMethodDef.ml_name(C member), 272
PyMappingMethods.mp_subscript (C member),	PyMODINIT_FUNC (C macro), 4
307	PyModule_Add (C function), 188
PyMarshal_ReadLastObjectFromFile (C $\mathit{func} ext{-}$	PyModule_AddFunctions (C function), 187
tion), 76	PyModule_AddIntConstant (C function), 189
PyMarshal_ReadLongFromFile (C function), 76	PyModule_AddIntMacro (<i>C macro</i>), 189
PyMarshal_ReadObjectFromFile(C function), 76	PyModule_AddObject (C function), 188
PyMarshal_ReadObjectFromString ($C\ function$),	PyModule_AddObjectRef (C function), 187
77	PyModule_AddStringConstant (C function), 189
PyMarshal_ReadShortFromFile (C function), 76	PyModule_AddStringMacro (<i>C macro</i>), 189
PyMarshal_WriteLongToFile (C function), 76	PyModule_AddType (C function), 189
PyMarshal_WriteObjectToFile (C function), 76	PyModule_Check (C function), 182
PyMarshal_WriteObjectToString(C function), 76	PyModule_CheckExact (C function), 182
PyMem_Calloc (<i>C function</i>), 261	PyModule_Create (<i>C function</i>), 184
PyMem_Del (<i>C function</i>), 262	PyModule_Create2 (C function), 184
PYMEM_DOMAIN_MEM (C macro), 264	PyModule_ExecDef (C function), 187
PYMEM_DOMAIN_OBJ (C macro), 265	PyModule_FromDefAndSpec (C function), 187
PYMEM_DOMAIN_RAW (<i>C macro</i>), 264	PyModule_FromDefAndSpec2 (C function), 187
PyMem_Free (<i>C function</i>), 262	PyModule_GetDef (C function), 183
PyMem_GetAllocator (C function), 265	PyModule_GetDict (C function), 182
PyMem_Malloc (C function), 261	PyModule_GetFilename (<i>C function</i>), 183
PyMem_New (<i>C macro</i>), 262	PyModule_GetFilenameObject (C function), 183
PyMem_RawCalloc (<i>C function</i>), 261	PyModule_GetName (C function), 182
PyMem_RawFree (<i>C function</i>), 261	PyModule_GetNameObject (C function), 182
PyMem_RawMalloc (<i>C function</i>), 260	PyModule_GetState (C function), 182
PyMem_RawRealloc (<i>C function</i>), 261	PyModule_New (C function), 182
PyMem_Realloc (<i>C function</i>), 262	PyModule_NewObject (C function), 182
PyMem_Resize (C macro), 262	PyModule_SetDocString (C function), 187
PyMem_SetAllocator (C function), 265	PyModule_Type (<i>C var</i>), 182
PyMem_SetupDebugHooks (C function), 265	PyModuleDef (<i>C type</i>), 183
PyMemAllocatorDomain ($Ctype$), 264	PyModuleDef_Init (C function), 185
PyMemAllocatorEx (C $type$), 264	PyModuleDef_Slot (<i>Ctype</i>), 185
PyMember_GetOne (C function), 275	PyModuleDef_Slot.slot(<i>C member</i>), 185
PyMember_SetOne (C function), 275	PyModuleDef_Slot.value(<i>C member</i>), 185
PyMemberDef (<i>Ctype</i>), 275	PyModuleDef.m_base (<i>C member</i>), 183
PyMemberDef.doc(<i>C member</i>), 275	PyModuleDef.m_clear (<i>C member</i>), 184
PyMemberDef.flags(<i>C member</i>),275	PyModuleDef.m_doc(<i>C member</i>), 183
PyMemberDef.name(<i>C member</i>), 275	PyModuleDef.m_free (C member), 184
PyMemberDef.offset (<i>C member</i>), 275	PyModuleDef.m_methods (C member), 183
PyMemberDef.type(<i>C member</i>), 275	PyModuleDef.m_name (C member), 183
PyMemoryView_Check (<i>C function</i>), 193	PyModuleDef.m_size (<i>C member</i>), 183
PyMemoryView_FromBuffer (<i>C function</i>), 193	PyModuleDef.m_slots(<i>C member</i>), 184
PyMemoryView_FromMemory (C function), 193	PyModuleDef.m_slots.m_reload(<i>C member</i>), 184
PyMemoryView_FromObject (C function), 193	PyModuleDef.m_traverse (<i>C member</i>), 184
PyMemoryView_GET_BASE (C function), 193	PyMonitoring_EnterScope (C function), 324
PyMemoryView_GET_BUFFER (<i>C function</i>), 193	PyMonitoring_ExitScope (C function), 326
PyMemoryView_GetContiguous (<i>C function</i>), 193	PyMonitoring_FireBranchEvent (C function), 324
PyMethod_Check (<i>C function</i>), 176	PyMonitoring_FireCallEvent (<i>C function</i>), 323

PyMonitoring_FireCRaiseEvent (C function), 324	PyNumber_Positive (C function), 107
PyMonitoring_FireCReturnEvent (C function),	PyNumber_Power (C function), 107
324	PyNumber_Remainder (C function), 107
PyMonitoring_FireExceptionHandledEvent (C	PyNumber_Rshift (C function), 108
function), 324	PyNumber_Subtract (C function), 107
PyMonitoring_FireJumpEvent (C function), 324	PyNumber_ToBase (C function), 109
PyMonitoring_FireLineEvent (C function), 323	PyNumber_TrueDivide (C function), 107
PyMonitoring_FirePyResumeEvent ($C\ function$),	PyNumber_Xor (<i>C function</i>), 108
323	PyNumberMethods (<i>Ctype</i>), 305
PyMonitoring_FirePyReturnEvent (C function),	PyNumberMethods.nb_absolute (C member), 306
323	PyNumberMethods.nb_add(C member), 306
PyMonitoring_FirePyStartEvent (C function),	PyNumberMethods.nb_and(C member), 306
323	PyNumberMethods.nb_bool(<i>C member</i>), 306
PyMonitoring_FirePyThrowEvent (C function),	PyNumberMethods.nb_divmod(<i>C member</i>), 306
324	PyNumberMethods.nb_float (C member), 306
PyMonitoring_FirePyUnwindEvent (C function), 324	PyNumberMethods.nb_floor_divide (C member), 307
PyMonitoring_FirePyYieldEvent (C function),	PyNumberMethods.nb_index(<i>C member</i>), 307
323	PyNumberMethods.nb_inplace_add (<i>C member</i>),
PyMonitoring_FireRaiseEvent (<i>C function</i>), 324	306
PyMonitoring_FireReraiseEvent (C function), 324	PyNumberMethods.nb_inplace_and (C member), 307
PyMonitoring_FireStopIterationEvent $(C$	PyNumberMethods.nb_inplace_floor_divide
function), 324	(<i>C member</i>), 307
PyMonitoringState ($C type$), 323	PyNumberMethods.nb_inplace_lshift ($C\ mem$ -
PyMutex (C type), 233	ber), 307
PyMutex_Lock (C function), 233	PyNumberMethods.nb_inplace_matrix_multipl
PyMutex_Unlock (C function), 233	(C member), 307
PyNumber_Absolute (C function), 108	PyNumberMethods.nb_inplace_multiply $(C$
PyNumber_Add (C function), 107	member), 306
PyNumber_And (C function), 108	PyNumberMethods.nb_inplace_or (C member),
PyNumber_AsSsize_t (C function), 110	307
PyNumber_Check (<i>C function</i>), 107	PyNumberMethods.nb_inplace_power (C mem-
PyNumber_Divmod (<i>C function</i>), 107	ber), 307
PyNumber_Float (<i>C function</i>), 109	PyNumberMethods.nb_inplace_remainder (C
PyNumber_FloorDivide (<i>C function</i>), 107	member), 307
PyNumber_Index (<i>C function</i>), 109	PyNumberMethods.nb_inplace_rshift (<i>C mem-ber</i>), 307
PyNumber_InPlaceAdd (<i>C function</i>), 108 PyNumber_InPlaceAnd (<i>C function</i>), 109	PyNumberMethods.nb_inplace_subtract (C
PyNumber_InPlaceFloorDivide (<i>C function</i>), 108	member), 306
PyNumber_InPlaceLshift (<i>C function</i>), 109	PyNumberMethods.nb_inplace_true_divide (C
PyNumber_InPlaceMatrixMultiply (C function),	member), 307
108	PyNumberMethods.nb_inplace_xor (C member),
PyNumber_InPlaceMultiply (<i>C function</i>), 108	307
PyNumber_InPlaceOr (<i>C function</i>), 109	PyNumberMethods.nb_int(<i>C member</i>), 306
PyNumber_InPlacePower (<i>C function</i>), 109	PyNumberMethods.nb_invert (<i>C member</i>), 306
PyNumber_InPlaceRemainder (<i>C function</i>), 109	PyNumberMethods.nb_lshift (<i>C member</i>), 306
PyNumber_InPlaceRshift (<i>C function</i>), 109	PyNumberMethods.nb_matrix_multiply (C mem-
PyNumber_InPlaceSubtract (C function), 108	ber), 307
PyNumber_InPlaceTrueDivide (C function), 108	PyNumberMethods.nb_multiply(<i>C member</i>), 306
PyNumber_InPlaceXor (C function), 109	PyNumberMethods.nb_negative (C member), 306
PyNumber_Invert (C function), 108	PyNumberMethods.nb_or(C member), 306
PyNumber_Long (C function), 109	PyNumberMethods.nb_positive (<i>C member</i>), 306
PyNumber_Lshift (C function), 108	PyNumberMethods.nb_power(C member), 306
PyNumber_MatrixMultiply (C function), 107	PyNumberMethods.nb_remainder (C member), 306
PyNumber_Multiply (C function), 107	PyNumberMethods.nb_reserved (C member), 306
PyNumber_Negative (C function), 107	PyNumberMethods.nb_rshift (<i>C member</i>), 306
PyNumber_Or (C function), 108	PyNumberMethods.nb_subtract (C member), 306

PyNumberMethods.nb_true_divide (C member),	PyObject_HasAttrStringWithError ($C\ function$),
307	97
PyNumberMethods.nb_xor (C member), 306	PyObject_HasAttrWithError ($C\mathit{function}$), 97
PyObject ($Ctype$), 270	PyObject_Hash (C function), 100
PyObject_ASCII (C function), 99	PyObject_HashNotImplemented ($C\ function$), 100
PyObject_AsFileDescriptor (C function), 181	PyObject_HEAD (<i>C macro</i>), 270
PyObject_Bytes (C function), 100	PyObject_HEAD_INIT (C macro), 271
PyObject_Call (C function), 104	PyObject_Init (C function), 269
PyObject_CallFunction (C function), 105	PyObject_InitVar (C function), 269
PyObject_CallFunctionObjArgs (C function), 105	PyObject_IS_GC (C function), 315
PyObject_CallMethod (C function), 105	PyObject_IsInstance (C function), 100
PyObject_CallMethodNoArgs (C function), 106	PyObject_IsSubclass (C function), 100
PyObject_CallMethodObjArgs (C function), 106	PyObject_IsTrue (C function), 100
PyObject_CallMethodOneArg (C function), 106	PyObject_Length (C function), 101
PyObject_CallNoArgs (C function), 105	PyObject_LengthHint (C function), 101
PyObject_CallObject (C function), 105	PyObject_Malloc (C function), 263
PyObject_Calloc (C function), 263	PyObject_New (C macro), 269
PyObject_CallOneArg (C function), 105	PyObject_NewVar (<i>C macro</i>), 269
PyObject_CheckBuffer (C function), 120	PyObject_Not (C function), 100
PyObject_ClearManagedDict (C function), 102	PyObject_Print (C function), 96
PyObject_ClearWeakRefs (C function), 194	PyObject_Realloc (C function), 263
PyObject_CopyData (C function), 120	PyObject_Repr (C function), 99
PyObject_Del (C function), 269	PyObject_RichCompare (C function), 99
PyObject_DelAttr (C function), 98	PyObject_RichCompareBool (C function), 99
PyObject_DelAttrString (C function), 98	PyObject_SelfIter (C function), 101
PyObject_DelItem (C function), 101	PyObject_SetArenaAllocator (C function), 267
PyObject_DelItemString (C function), 101	PyObject_SetAttr (C function), 98
PyObject_Dir (C function), 101	PyObject_SetAttrString (C function), 98
PyObject_Format (<i>C function</i>), 99	PyObject_SetItem (<i>C function</i>), 101
PyObject_Free (C function), 263	PyObject_Size (C function), 101
PyObject_GC_Del (<i>C function</i>), 315	PyObject_Str (C function), 99
PyObject_GC_IsFinalized (<i>C function</i>), 315	PyObject_Type (C function), 100
PyObject_GC_IsTracked (<i>C function</i>), 315	PyObject_TypeCheck (C function), 100
PyObject_GC_New (<i>C macro</i>), 314	PyObject_VAR_HEAD (<i>C macro</i>), 270
PyObject_GC_NewVar (<i>C macro</i>), 314	PyObject_Vectorcall (<i>C function</i>), 106
PyObject_GC_Resize (C macro), 315	PyObject_VectorcallDict (C function), 106
PyObject_GC_Track (C function), 315	PyObject_VectorcallMethod (C function), 106
PyObject_GC_UnTrack (C function), 315	PyObject_VisitManagedDict (C function), 102
PyObject_GenericGetAttr (C function), 98	PyObjectArenaAllocator (C type), 267
PyObject_GenericGetDict (<i>C function</i>), 98	PyObject.ob_refcnt (<i>C member</i>), 284
PyObject_GenericHash (<i>C function</i>), 89	PyObject.ob_type (C member), 284
PyObject_GenericSetAttr (C function), 98	PyOS_AfterFork (C function), 68
PyObject_GenericSetDict (C function), 99	PyOS_AfterFork_Child (<i>C function</i>), 68
PyObject_GetAIter (<i>C function</i>), 101	PyOS_AfterFork_Parent (C function), 67
PyObject_GetArenaAllocator (<i>C function</i>), 267	PyOS_BeforeFork (<i>C function</i>), 67
PyObject_GetAttr (<i>C function</i>), 97	PyOS_CheckStack (<i>C function</i>), 68
PyObject_GetAttrString (<i>C function</i>), 97	PyOS_double_to_string (<i>C function</i>), 87
PyObject_GetBuffer (<i>C function</i>), 120	PyOS_FSPath (<i>C function</i>), 67
PyObject_GetItem (<i>C function</i>), 101	PyOS_getsig (<i>C function</i>), 68
PyObject_GetItemData(<i>C function</i>), 102	PyOS_InputHook (<i>C var</i>), 44
PyObject_GetIter (<i>C function</i>), 101	PyOS_ReadlineFunctionPointer (<i>C var</i>), 44
PyObject_GetOptionalAttr (<i>C function</i>), 97	PyOS_setsig (<i>C function</i>), 68
PyObject_GetOptionalAttrString (<i>C function</i>),	PyOS_sighandler_t (<i>C type</i>), 68
98	PyOS_snprintf (<i>C function</i>), 86
PyObject_GetTypeData (<i>C function</i>), 101	PyOS_stricmp (<i>C function</i>), 87
PyObject_HasAttr (<i>C function</i>), 97	PyOS_string_to_double (<i>C function</i>), 87
PyObject_HasAttrString (<i>C function</i>), 97	PyOS_strnicmp (<i>C function</i>), 87
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	PyoS_strtol (<i>C function</i>), 86
	1 1 00_001001 (0 junction), 00

PyOS_strtoul (<i>C function</i>), 86	PySequence_GetSlice (C function), 110
PyOS_vsnprintf (C function), 86	PySequence_Index (<i>C function</i>), 111
PyPreConfig ($Ctype$), 240	PySequence_InPlaceConcat (C function), 110
PyPreConfig_InitIsolatedConfig ($C\ function$),	PySequence_InPlaceRepeat (C function), 110
240	PySequence_ITEM (C function), 111
PyPreConfig_InitPythonConfig (C function), 240	PySequence_Length (C function), 110
PyPreConfig.allocator (C member), 240	PySequence_List (C function), 111
PyPreConfig.coerce_c_locale(<i>C member</i>), 241	PySequence_Repeat (C function), 110
PyPreConfig.coerce_c_locale_warn (C mem-	PySequence_SetItem (C function), 110
ber), 241	PySequence_SetSlice (C function), 111
PyPreConfig.configure_locale(<i>C member</i>), 240	PySequence_Size (C function), 110
PyPreConfig.dev_mode(<i>C member</i>), 241	PySequence_Tuple (C function), 111
PyPreConfig.isolated (C member), 241	PySequenceMethods (C type), 307
PyPreConfig.legacy_windows_fs_encoding (C member), 241	PySequenceMethods.sq_ass_item (C member), 308
PyPreConfig.parse_argv (<i>C member</i>), 241	PySequenceMethods.sq_concat(C member), 307
PyPreConfig.use_environment (<i>C member</i>), 241 PyPreConfig.utf8_mode (<i>C member</i>), 241	PySequenceMethods.sq_contains (C member), 308
PyProperty_Type (C var), 191	PySequenceMethods.sq_inplace_concat (C
PyRefTracer (C type), 230	member), 308
PyRefTracer_CREATE (C var), 230	PySequenceMethods.sq_inplace_repeat (C
PyRefTracer_DESTROY (C var), 230	member), 308
PyRefTracer_GetTracer (C function), 230	PySequenceMethods.sq_item(C member), 308
PyRefTracer_SetTracer (C function), 230	PySequenceMethods.sq_length(C member), 307
PyRun_AnyFile (C function), 43	PySequenceMethods.sq_repeat (<i>C member</i>), 307
PyRun_AnyFileEx (C function), 43	PySet_Add (C function), 172
PyRun_AnyFileExFlags (C function), 43	PySet_Check (<i>C function</i>), 171
PyRun_AnyFileFlags (C function), 43	PySet_CheckExact (<i>C function</i>), 172
PyRun_File (C function), 45	PySet_Clear (C function), 173
PyRun_FileEx (C function), 45	PySet_Contains (C function), 172
PyRun_FileExFlags (C function), 45	PySet_Discard (C function), 172
PyRun_FileFlags (<i>C function</i>), 45	PySet_GET_SIZE (C function), 172
PyRun_InteractiveLoop (<i>C function</i>), 44 PyRun_InteractiveLoopFlags (<i>C function</i>), 44	PySet_New (C function), 172
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PySet_Pop (C function), 173
PyRun_InteractiveOne (C function), 44	PySet_Size (C function), 172
PyRun_InteractiveOneFlags (<i>C function</i>), 44 PyRun_SimpleFile (<i>C function</i>), 44	PySet_Type (<i>C var</i>), 171 PySetObject (<i>C type</i>), 171
PyRun_SimpleFileEx (<i>C function</i>), 44	PySignal_SetWakeupFd (<i>C function</i>), 61
PyRun_SimpleFileExFlags (<i>C function</i>), 44	PySlice_AdjustIndices (<i>C function</i>), 192
PyRun_SimpleString (C function), 43	PySlice_Check (<i>C function</i>), 191
PyRun_SimpleStringFlags (C function), 43	PySlice_GetIndices (<i>C function</i>), 191
PyRun_String (C function), 45	PySlice_GetIndicesEx (C function), 192
PyRun_StringFlags (C function), 45	PySlice_New (C function), 191
PySendResult (<i>C type</i>), 114	PySlice_Type (<i>C var</i>), 191
PySeqIter_Check (C function), 190	PySlice_Unpack (<i>C function</i>), 192
PySeqIter_New (C function), 190	PyState_AddModule (<i>C function</i>), 190
PySeqIter_Type (C var), 190	PyState_FindModule (<i>C function</i>), 190
PySequence_Check (<i>C function</i>), 110	PyState_RemoveModule (<i>C function</i>), 190
PySequence_Concat (<i>C function</i>), 110	PyStatus (<i>C type</i>), 238
PySequence_Contains (C function), 111	PyStatus_Error (<i>C function</i>), 239
PySequence_Count (C function), 111	PyStatus_Exception (C function), 239
PySequence_DelItem (C function), 111	PyStatus_Exit (<i>C function</i>), 239
PySequence_DelSlice (C function), 111	PyStatus_IsError (<i>C function</i>), 239
PySequence_Fast (C function), 111	PyStatus_IsExit (<i>C function</i>), 239
PySequence_Fast_GET_ITEM (C function), 111	PyStatus_NoMemory (<i>C function</i>), 239
PySequence_Fast_GET_SIZE (C function), 111	PyStatus_Ok (C function), 239
PySequence_Fast_ITEMS (C function), 111	PyStatus.err_msg(<i>C member</i>), 239
PySequence_GetItem (C function), 9, 110	PyStatus.exitcode (<i>C member</i>), 239

PyStatus.func (C member), 239	PYTHONPLATLIBDIR, 249
PyStructSequence_Desc(Ctype), 163	PYTHONPROFILEIMPORTTIME, 247
PyStructSequence_Desc.doc(C member), 163	PYTHONPYCACHEPREFIX, 250
PyStructSequence_Desc.fields(<i>C member</i>), 163	PYTHONSAFEPATH, 244
PyStructSequence_Desc.n_in_sequence $(C$	PYTHONTRACEMALLOC, 252
member), 163	PYTHONUNBUFFERED, 211, 245
PyStructSequence_Desc.name (C member), 163	PYTHONUTF8, 241, 255
PyStructSequence_Field (C type), 163	PYTHONVERBOSE, 211, 253
PyStructSequence_Field.doc(C member), 163	PYTHONWARNINGS, 253
PyStructSequence_Field.name (C member), 163	PyThread_create_key (C function), 233
PyStructSequence_GET_ITEM (C function), 164	PyThread_delete_key (C function), 233
PyStructSequence_GetItem (C function), 163	PyThread_delete_key_value (C function), 233
PyStructSequence_InitType (C function), 163	PyThread_get_key_value (C function), 233
PyStructSequence_InitType2 (C function), 163	PyThread_ReInitTLS (C function), 233
PyStructSequence_New (C function), 163	PyThread_set_key_value (C function), 233
PyStructSequence_NewType (C function), 163	PyThread_tss_alloc (C function), 232
PyStructSequence_SET_ITEM (C function), 164	PyThread_tss_create (C function), 232
PyStructSequence_SetItem (C function), 164	PyThread_tss_delete(C function), 232
PyStructSequence_UnnamedField(C var), 163	PyThread_tss_free (<i>C function</i>), 232
PySys_AddAuditHook (<i>C function</i>), 71	PyThread_tss_get (C function), 232
PySys_Audit (<i>C function</i>), 70	PyThread_tss_is_created (C function), 232
PySys_AuditTuple (<i>C function</i>), 71	PyThread_tss_set (C function), 232
PySys_FormatStderr (<i>C function</i>), 70	PyThreadState (<i>C type</i>), 218, 219
PySys_FormatStdout (<i>C function</i>), 70	PyThreadState_Clear (C function), 222
PySys_GetObject (<i>C function</i>), 70	PyThreadState_Delete (C function), 222
PySys_GetXOptions (C function), 70	PyThreadState_DeleteCurrent ($C\ function$), 222
PySys_ResetWarnOptions (C function), 70	PyThreadState_EnterTracing (C function), 222
PySys_SetArgv (C function), 217	PyThreadState_Get (C function), 220
PySys_SetArgvEx (C function), 216	PyThreadState_GetDict (C function), 224
PySys_SetObject (<i>C function</i>), 70	PyThreadState_GetFrame (C function), 222
PySys_WriteStderr (C function), 70	PyThreadState_GetID (C function), 222
PySys_WriteStdout (C function), 70	PyThreadState_GetInterpreter (C function), 222
Python 3000, 342	PyThreadState_GetUnchecked (C function), 220
PYTHON_CPU_COUNT, 248	PyThreadState_LeaveTracing (C function), 223
PYTHON_GIL, 336	PyThreadState_New (C function), 222
PYTHON_PERF_JIT_SUPPORT, 252	PyThreadState_Next (C function), 231
PYTHON_PRESITE, 251	PyThreadState_SetAsyncExc (C function), 224
PYTHONCOERCECLOCALE, 255	PyThreadState_Swap (C function), 220
PYTHONDEBUG, 209, 250	PyThreadState.interp(C member), 219
PYTHONDEVMODE, 246	PyTime_AsSecondsDouble (C function), 93
PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 209, 253	PyTime_Check (C function), 202
PYTHONDUMPREFS, 246	PyTime_CheckExact (C function), 203
PYTHONEXECUTABLE, 250	PyTime_FromTime (C function), 203
PYTHONFAULTHANDLER, 246	PyTime_FromTimeAndFold (C function), 203
PYTHONHASHSEED, 209, 247	PyTime_MAX (C var), 92
PYTHONHOME, 12, 13, 209, 217, 247	PyTime_MIN (C var), 92
Pythônico, 342	PyTime_Monotonic (C function), 92
PYTHONINSPECT, 209, 247	PyTime_MonotonicRaw (C function), 93
PYTHONINTMAXSTRDIGITS, 248	PyTime_PerfCounter (C function), 92
PYTHONIOENCODING, 252	PyTime_PerfCounterRaw (C function), 93
PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, 210, 241	PyTime_t ($C type$), 92
PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, 210, 248	PyTime_Time (C function), 92
PYTHONMALLOC, 260, 264, 266, 267	PyTime_TimeRaw (C function), 93
PYTHONMALLOCSTATS, 249, 260	PyTimeZone_FromOffset (C function), 203
PYTHONNODEBUGRANGES, 245	PyTimeZone_FromOffsetAndName (C function), 203
PYTHONNOUSERSITE, 211, 253	PyTrace_C_CALL (C var), 229
PYTHONOPTIMIZE, 211, 249	PyTrace_C_EXCEPTION (C var), 229
PYTHONPATH, 12, 13, 209, 249	PyTrace_C_RETURN ($C var$), 229

PyTrace_CALL (<i>C var</i>), 229	PyType_WatchCallback (<i>Ctype</i>), 124
PyTrace_EXCEPTION (C var), 229	PyTypeObject (<i>Ctype</i>), 123
PyTrace_LINE (C var), 229	PyTypeObject.tp_alloc(<i>C member</i>), 301
PyTrace_OPCODE (C var), 229	PyTypeObject.tp_as_async (<i>C member</i>), 288
PyTrace_RETURN (C var), 229	PyTypeObject.tp_as_buffer (C member), 290
PyTraceMalloc_Track (<i>C function</i>), 268	PyTypeObject.tp_as_mapping (<i>C member</i>), 289
PyTraceMalloc_Untrack (<i>C function</i>), 268	PyTypeObject.tp_as_number (<i>C member</i>), 288
PyTuple_Check (<i>C function</i>), 161	PyTypeObject.tp_as_sequence (C member), 288
PyTuple_CheckExact (<i>C function</i>), 161	PyTypeObject.tp_base (C member), 299
PyTuple_GET_ITEM (<i>C function</i>), 162	PyTypeObject.tp_bases (<i>C member</i>), 302
PyTuple_GET_SIZE (<i>C function</i>), 162	PyTypeObject.tp_basicsize(<i>C member</i>), 285
PyTuple_GetItem (<i>C function</i>), 162	PyTypeObject.tp_cache (C member), 303
PyTuple_GetSlice (<i>C function</i>), 162	PyTypeObject.tp_call (C member), 289
PyTuple_New (C function), 161	PyTypeObject.tp_clear (C member), 296
PyTuple_Pack (<i>C function</i>), 161	PyTypeObject.tp_dealloc(C member), 286
PyTuple_SET_ITEM (C function), 162	PyTypeObject.tp_del(C member), 303
PyTuple_SetItem (C function), 8, 162	PyTypeObject.tp_descr_get (C member), 300
PyTuple_Size (C function), 162	PyTypeObject.tp_descr_set (C member), 300
PyTuple_Type (C var), 161	PyTypeObject.tp_dict(C member), 299
PyTupleObject (C type), 161	PyTypeObject.tp_dictoffset (C member), 300
PyType_AddWatcher (C function), 124	PyTypeObject.tp_doc(<i>C member</i>), 294
PyType_Check (C function), 123	PyTypeObject.tp_finalize(<i>C member</i>), 303
PyType_CheckExact (C function), 123	PyTypeObject.tp_flags(C member), 290
PyType_ClearCache (C function), 123	PyTypeObject.tp_free(<i>C member</i>), 302
PyType_ClearWatcher (C function), 124	PyTypeObject.tp_getattr(<i>C member</i>), 287
PyType_FromMetaclass (C function), 126	PyTypeObject.tp_getattro(<i>C member</i>), 290
PyType_FromModuleAndSpec (C function), 127	PyTypeObject.tp_getset(<i>C member</i>), 299
PyType_FromSpec (<i>C function</i>), 127	PyTypeObject.tp_hash(<i>C member</i>), 289
PyType_FromSpecWithBases (C function), 127	PyTypeObject.tp_init(<i>C member</i>), 301
PyType_GenericAlloc (C function), 125	PyTypeObject.tp_is_gc(<i>C member</i>), 302
PyType_GenericNew (C function), 125	PyTypeObject.tp_itemsize(C member), 285
PyType_GetDict (C function), 124	PyTypeObject.tp_iter(C member), 298
PyType_GetFlags (C function), 123	PyTypeObject.tp_iternext(C member), 298
PyType_GetFullyQualifiedName (C function), 125	PyTypeObject.tp_members (C member), 299
PyType_GetModule (<i>C function</i>), 126	PyTypeObject.tp_methods(<i>C member</i>), 298
PyType_GetModuleByDef (<i>C function</i>), 126	PyTypeObject.tp_mro(<i>C member</i>), 303
PyType_GetModuleName (C function), 125	PyTypeObject.tp_name(C member), 285
PyType_GetModuleState (<i>C function</i>), 126	PyTypeObject.tp_new(<i>C member</i>), 301
PyType_GetName (<i>C function</i>), 125	PyTypeObject.tp_repr(C member), 288
PyType_GetQualName (C function), 125	PyTypeObject.tp_richcompare(<i>C member</i>), 297
PyType_GetSlot (<i>C function</i>), 125	PyTypeObject.tp_setattr(C member), 288
PyType_GetTypeDataSize (C function), 102	PyTypeObject.tp_setattro(<i>C member</i>), 290
PyType_HasFeature (<i>C function</i>), 124	PyTypeObject.tp_str(<i>C member</i>), 289
PyType_IS_GC (C function), 124	PyTypeObject.tp_subclasses(<i>C member</i>), 303
PyType_IsSubtype (<i>C function</i>), 124	PyTypeObject.tp_traverse(<i>C member</i>), 295
PyType_Modified (<i>C function</i>), 124	PyTypeObject.tp_vectorcall(C member), 304
PyType_Ready (C function), 125	PyTypeObject.tp_vectorcall_offset (<i>C mem-</i>
PyType_Slot (<i>C type</i>), 128	ber), 287
PyType_Slot.pfunc (<i>C member</i>), 129 PyType_Slot.slot (<i>C member</i>), 128	PyTypeObject.tp_version_tag(<i>C member</i>), 303 PyTypeObject.tp_watched(<i>C member</i>), 304
PyType_Spec (<i>C type</i>), 127	PyTypeObject.tp_weaklist (C member), 303
PyType_Spec.basicsize (<i>C member</i>), 127	PyTypeObject.tp_weaklistoffset (C member), 303 PyTypeObject.tp_weaklistoffset (C member),
PyType_Spec.flags(<i>C member</i>), 128	298
PyType_Spec.itemsize (C member), 128	PyTZInfo_Check (C function), 203
PyType_Spec.name (<i>C member</i>), 127	PyTZInfo_CheckExact (<i>C function</i>), 203
PyType_Spec.slots (<i>C member</i>), 128	PyUnicode_1BYTE_DATA (<i>C function</i>), 144
PyType_Type (<i>C var</i>), 123	PyUnicode_1BYTE_KIND (<i>C macro</i>), 144
PyType_Watch (<i>C function</i>), 124	PyUnicode_2BYTE_DATA (<i>C function</i>), 144
1 11	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PyUnicode_2BYTE_KIND (C macro), 144	PyUnicode_DecodeUTF32Stateful (C function),
PyUnicode_4BYTE_DATA (<i>C function</i>), 144	155
PyUnicode_4BYTE_KIND (<i>C macro</i>), 144	PyUnicode_EncodeCodePage (C function), 158
PyUnicode_AsASCIIString ($\it C$ function), 157	PyUnicode_EncodeFSDefault (C function), 153
PyUnicode_AsCharmapString (C function), 158	PyUnicode_EncodeLocale (C function), 152
PyUnicode_AsEncodedString (C function), 154	PyUnicode_EqualToUTF8 (C function), 160
PyUnicode_AsLatin1String (C function), 157	PyUnicode_EqualToUTF8AndSize (C function), 160
PyUnicode_AsMBCSString ($C\mathit{function}$), 158	PyUnicode_Fill (C function), 150
PyUnicode_AsRawUnicodeEscapeString ($C\ func$ -	PyUnicode_Find (C function), 160
tion), 157	PyUnicode_FindChar (<i>C function</i>), 160
PyUnicode_AsUCS4 (<i>C function</i>), 151	PyUnicode_Format (C function), 161
PyUnicode_AsUCS4Copy ($\emph{C function}$), 151	PyUnicode_FromEncodedObject (C function), 150
PyUnicode_AsUnicodeEscapeString ($C\ function$),	PyUnicode_FromFormat (C function), 147
157	PyUnicode_FromFormatV(C function), 150
PyUnicode_AsUTF8 (C function), 155	PyUnicode_FromKindAndData (C function), 147
PyUnicode_AsUTF8AndSize ($\it C$ function), 154	PyUnicode_FromObject (C function), 150
PyUnicode_AsUTF8String ($C\mathit{function}$), 154	PyUnicode_FromString (C function), 147
PyUnicode_AsUTF16String (C function), 156	PyUnicode_FromStringAndSize (C function), 147
PyUnicode_AsUTF32String ($\emph{C function}$), 156	PyUnicode_FromWideChar (C function), 153
PyUnicode_AsWideChar ($\emph{C function}$), 153	PyUnicode_FSConverter (C function), 152
PyUnicode_AsWideCharString (C function), 153	PyUnicode_FSDecoder (C function), 152
PyUnicode_Check ($C\ function$), 144	PyUnicode_GET_LENGTH (C function), 144
PyUnicode_CheckExact ($\emph{C function}$), 144	PyUnicode_GetDefaultEncoding (C function), 150
PyUnicode_Compare (C function), 160	PyUnicode_GetLength (C function), 150
PyUnicode_CompareWithASCIIString (C func-	PyUnicode_InternFromString (C function), 161
tion), 160	PyUnicode_InternInPlace (C function), 161
PyUnicode_Concat (C function), 159	PyUnicode_IsIdentifier (C function), 145
PyUnicode_Contains (<i>C function</i>), 161	PyUnicode_Join (C function), 159
PyUnicode_CopyCharacters (<i>C function</i>), 150	PyUnicode_KIND (C function), 145
PyUnicode_Count (C function), 160	PyUnicode_MAX_CHAR_VALUE (C function), 145
PyUnicode_DATA (C function), 145	PyUnicode_New (C function), 147
PyUnicode_Decode (<i>C function</i>), 154	PyUnicode_Partition (<i>C function</i>), 159
PyUnicode_DecodeASCII (C function), 157	PyUnicode_READ (C function), 145
PyUnicode_DecodeCharmap (<i>C function</i>), 157	PyUnicode_READ_CHAR (<i>C function</i>), 145
PyUnicode_DecodeCodePageStateful (C func-	PyUnicode_ReadChar (C function), 151
tion), 158	PyUnicode_READY (C function), 144
PyUnicode_DecodeFSDefault (C function), 153	PyUnicode_Replace (C function), 160
PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize (C function), 152	PyUnicode_RichCompare (<i>C function</i>), 160 PyUnicode_RPartition (<i>C function</i>), 159
PyUnicode_DecodeLatin1 (<i>C function</i>), 157	PyUnicode_RSplit (<i>C function</i>), 159
PyUnicode_DecodeLatini (C function), 157 PyUnicode_DecodeLocale (C function), 151	PyUnicode_Rsplit (<i>C function</i>), 159 PyUnicode_Split (<i>C function</i>), 159
PyUnicode_DecodeLocaleAndSize (C function),	PyUnicode_Splitlines (C function), 159
151	PyUnicode_Substring (C function), 151
PyUnicode_DecodeMBCS (<i>C function</i>), 158	PyUnicode_Tailmatch (<i>C function</i>), 159
PyUnicode_DecodeMBCSStateful (<i>C function</i>), 158	PyUnicode_Translate (<i>C function</i>), 158
PyUnicode_DecodeRawUnicodeEscape (C func-	PyUnicode_Type (<i>C var</i>), 144
tion), 157	PyUnicode_WRITE (<i>C function</i>), 145
PyUnicode_DecodeUnicodeEscape (C function),	PyUnicode_WriteChar (<i>C function</i>), 150
157	PyUnicodeDecodeError_Create (<i>C function</i>), 63
PyUnicode_DecodeUTF7 (C function), 156	PyUnicodeDecodeError_GetEncoding (C func-
PyUnicode_DecodeUTF7Stateful (<i>C function</i>), 156	tion), 63
PyUnicode_DecodeUTF8 (<i>C function</i>), 154	PyUnicodeDecodeError_GetEnd(C function), 63
PyUnicode_DecodeUTF8Stateful (<i>C function</i>), 154	PyUnicodeDecodeError_GetObject (C function),
PyUnicode_DecodeUTF16 (<i>C function</i>), 156	63
PyUnicode_DecodeUTF16Stateful (C function), 156	PyUnicodeDecodeError_GetReason (C function), 63
PyUnicode_DecodeUTF32 (<i>C function</i>), 155	PyUnicodeDecodeError_GetStart (<i>C function</i>), 63 PyUnicodeDecodeError_SetEnd (<i>C function</i>), 63

PyUnicodeDecodeError_SetReason (C function),	PyUnstable_PerfMapState_Fini (<i>C function</i>), 94
64	PyUnstable_PerfMapState_Init (C function), 93
PyUnicodeDecodeError_SetStart (C function), 63	PyUnstable_Type_AssignVersionTag (C func
PyUnicodeEncodeError_GetEncoding (C func- tion), 63	<pre>tion), 126 PyUnstable_WritePerfMapEntry (C function), 93</pre>
PyUnicodeEncodeError_GetEnd (C function), 63	PyVarObject (<i>C type</i>), 270
PyUnicodeEncodeError_GetObject (C function),	PyVarObject_HEAD_INIT (C macro), 271
63	PyVarObject.ob_size (C member), 285
PyUnicodeEncodeError_GetReason ($C\ function$),	PyVectorcall_Call (C function), 104
63	PyVectorcall_Function (C function), 104
PyUnicodeEncodeError_GetStart (C function), 63	PyVectorcall_NARGS (C function), 104
PyUnicodeEncodeError_SetEnd(C function), 63	PyWeakref_Check (<i>C function</i>), 194
PyUnicodeEncodeError_SetReason (C function),	PyWeakref_CheckProxy (C function), 194
64	PyWeakref_CheckRef (C function), 194
PyUnicodeEncodeError_SetStart (C function), 63	PyWeakref_GET_OBJECT (C function), 194
PyUnicodeObject ($C type$), 144	PyWeakref_GetObject (C function), 194
PyUnicodeTranslateError_GetEnd (C function),	PyWeakref_GetRef (<i>C function</i>), 194
63	PyWeakref_NewProxy (C function), 194
PyUnicodeTranslateError_GetObject ($C\ func$ -	PyWeakref_NewRef (C function), 194
tion), 63	PyWideStringList ($Ctype$), 238
PyUnicodeTranslateError_GetReason ($C\ func-$	PyWideStringList_Append (<i>C function</i>), 238
tion), 63	PyWideStringList_Insert (<i>C function</i>), 238
PyUnicodeTranslateError_GetStart (C func-	PyWideStringList.items (<i>C member</i>), 238
tion), 63	PyWideStringList.length (<i>C member</i>), 238
PyUnicodeTranslateError_SetEnd (C function),	PyWrapper_New (C function), 191
63	R
PyUnicodeTranslateError_SetReason (<i>C func-</i>	
tion), 64	READ_RESTRICTED (macro C), 276
PyUnicodeTranslateError_SetStart (<i>C func-tion</i>), 63	READONLY (macro C), 276
PyUnstable, 15	realloc (C function), 259
PyUnstable_AtExit (<i>C function</i>), 214	referência emprestada, 331
PyUnstable_Code_GetExtra (<i>C function</i>), 180	referência forte, 344
PyUnstable_Code_GetFirstFree (<i>C function</i>), 177	releasebufferproc (<i>C type</i>), 311
PyUnstable_Code_New (<i>C function</i>), 177	REPL, 343
PyUnstable_Code_NewWithPosOnlyArgs (C func-	repr função embutida, 99, 288
tion), 177	reprfunc (<i>C type</i>), 310
PyUnstable_Code_SetExtra (<i>C function</i>), 180	RESTRICTED (macro C), 276
PyUnstable_Eval_RequestCodeExtraIndex (C	richempfunc (C type), 311
function), 180	richemprane (C type), 311
PyUnstable_Exc_PrepReraiseStar (C function),	S
62	sendfunc (<i>C type</i>), 311
PyUnstable_GC_VisitObjects(<i>C function</i>), 317	sequência, 343
PyUnstable_InterpreterFrame_GetCode $(C$	objeto, 140
function), 198	set
PyUnstable_InterpreterFrame_GetLasti (C	objeto, 171
function), 199	set_all(),9
PyUnstable_InterpreterFrame_GetLine (C	setattrfunc (<i>C type</i>), 310
function), 199	setattrofunc (<i>Ctype</i>), 310
PyUnstable_InterpreterState_GetMainModule	setswitchinterval (in module sys), 217
(C function), 223	setter (<i>C type</i>), 278
PyUnstable_Long_CompactValue (Cfunction), 136	SIGINT (C macro), 61
PyUnstable_Long_IsCompact (<i>C function</i>), 135	signal
PyUnstable_Module_SetGIL (C function), 189	módulo, 61
PyUnstable_Object_ClearWeakRefsNoCallbacks	SIZE_MAX (C macro), 132
(C function), 195	spec de módulo, 339
PyUnstable_Object_GC_NewWithExtraData (C	ssizeargfunc (<i>C type</i>), 311
function), 314	agigophiangprog (Ctupe) 311

staticmethod	V
função embutida, 274	variável de ambiente
stderr (no módulo sys), 226, 227	PYVENV_LAUNCHER, 245, 250
stdin (<i>no módulo sys</i>), 226, 227	PATH, 12
stdout (no módulo sys), 226, 227	PYTHON_CPU_COUNT, 248
strerror (<i>C function</i>), 55	PYTHON_GIL, 336
string	PYTHON_PERF_JIT_SUPPORT, 252
PyObject_Str (C function), 99	PYTHON_PRESITE, 251
structmember.h, 278	PYTHONCOERCECLOCALE, 255
suavemente descontinuado, 344	PYTHONDEBUG, 209, 250
$sum_list(), 9$	PYTHONDEVMODE, 246
sum_sequence(), 10, 11	PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 209, 253
sys	PYTHONDUMPREFS, 246
módulo, 12, 211, 226, 227	PYTHONEXECUTABLE, 250
SystemError (built-in exception), 182, 183	PYTHONFAULTHANDLER, 246
•	PYTHONHASHSEED, 209, 247
T	PYTHONHOME, 12, 13, 209, 217, 247
T_BOOL (<i>macro C</i>), 278	PYTHONINSPECT, 209, 247
T_BYTE (<i>macro C</i>), 278	PYTHONINTMAXSTRDIGITS, 248
T_CHAR (<i>macro C</i>), 278	PYTHONIOENCODING, 252
T_DOUBLE (<i>macro C</i>), 278	·
T_FLOAT (macro C), 278	PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, 210, 241 PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, 210, 248
T_INT (macro C), 278	
T_LONG (<i>macro C</i>), 278	PYTHONMALLOC, 260, 264, 266, 267
T_LONG (<i>macro C</i>), 278 T_LONGLONG (<i>macro C</i>), 278	PYTHONMALLOCSTATS, 249, 260
T_NONE (<i>C macro</i>), 278	PYTHONNODEBUGRANGES, 245
T_OBJECT (<i>C macro</i>), 278	PYTHONNOUSERSITE, 211, 253
T_OBJECT_EX (<i>macro C</i>), 278	PYTHONOPTIMIZE, 211, 249
	PYTHONPATH, 12, 13, 209, 249
T_PYSSIZET (macro C), 278	PYTHONPLATLIBDIR, 249
T_SHORT (macro C), 278	PYTHONPROFILEIMPORTTIME, 247
T_STRING (macro C), 278	PYTHONPYCACHEPREFIX, 250
T_STRING_INPLACE (macro C), 278	PYTHONSAFEPATH, 244
T_UBYTE (macro C), 278	PYTHONTRACEMALLOC, 252
T_UINT (macro C), 278	PYTHONUNBUFFERED, 211, 245
T_ULONG (macro C), 278	PYTHONUTF8, 241, 255
T_ULONGULONG (macro C), 278	PYTHONVERBOSE, 211, 253
T_USHORT (<i>macro C</i>), 278	PYTHONWARNINGS, 253
ternaryfunc (<i>C type</i>), 311	variável de classe, 331
threads livres, 335	variável de clausura, 332
tipagem pato, 334	variável de contexto, 332
tipo, 345	variável livre, 335
função embutida, 100	vectorcallfunc ($C type$), 103
objeto, 7, 123	verificador de tipo estático, 344
tipo genérico, 336	version (in module sys), 216
token, 344	visão de dicionário, 333
tratador de erros e codificação do sistema de arquivos, 334	visitproc (<i>C type</i>), 316
trava global do interpretador, 217, 336	W
traverseproc(<i>Ctype</i>), 316	WRITE_RESTRICTED (macro C), 276
tupla	
função embutida, 111, 166	Z
objeto, 161	Zen do Python, 346
tupla nomeada, 340	
U	
ULONG_MAX (<i>C macro</i>), 132	
unaryfunc (C type), 311	
USE_STACKCHECK (C macro), 68	