Piccola Introduzione al Linguaggio Assembly e Simili Amenità

Luca Abeni, Luigi Palopoli Revisione: Giovanni Iacca, Marco Roveri

24 marzo 2020

Capitolo 1

Il Linguaggio Assembly

1.1 Introduzione

La CPU (Central Processing Unit) di un computer funziona eseguendo programmi scritti in *linguaggio macchina*, composti da istruzioni che la CPU ciclicamente legge ed esegue. Tali istruzioni macchina, codificate come sequenze di 0 e 1, sono le uniche che la CPU può capire ed eseguire correttamente; quindi, per essere eseguito ogni programma deve essere in qualche modo "tradotto" in linguaggio macchina. Questa traduzione viene fatta automaticamente da appositi programmi (*compilatori* o *interpreti*) ed il linguaggio macchina non viene mai usato direttamente per programmare; quando è necessario controllare direttamente le istruzioni eseguite dalla CPU si utilizza invece il linguaggio *Assembly*.

Il linguaggio Assembly è un linguaggio di basso livello, strettamente legato al linguaggio macchina, che codifica le istruzioni macchina tramite codici mnemonici (parole) che sono più semplici da ricordare ed utilizzare rispetto alle sequenze di 0 e 1.

Un programma Assembly è un file ASCII composto da una sequenza di istruzioni Assembly (codici mnemonici) che codificano le istruzioni macchina da eseguire. Per essere eseguito, un programma Assembly deve essere quindi tradotto in linguaggio macchina (assemblato) da un apposito programma compilatore, chiamato *Assembler*.

Salvo rare eccezioni che verranno chiarite più tardi (pseudo-istruzioni, riordinamento di istruzioni eseguite fuori ordine dalla CPU, label per i salti, ...) esiste una corrispondenza biunivoca fra istruzioni Assembly e istruzioni macchina ed il loro ordine. La struttura e la semantica di un programma Assembly sono quindi dipendenti da struttura e funzionamento della CPU. Come conseguenza, il linguaggio Assembly stesso è strettamente legato alla CPU su cui il programma dovrà eseguire e non è portabile; sebbene si parli genericamente di "linguaggio Assembly", non esiste quindi un singolo linguaggio ma un insieme di linguaggi (uno per ogni differente modello di CPU - talvolta anche più di un linguaggio per CPU) che vanno sotto il generico nome di "Assembly".

Ogni modello di CPU è caratterizzato dall'insieme delle istruzioni macchina che la CPU riconosce e sa eseguire, detto Instruction Set Architecture (ISA). Le istruzioni macchina che compongono l'ISA sono descritte dalla loro sintassi (la codifica binaria) e semantica (che ne descrive il comportamento). L'ISA è quindi definito non solo dai nomi delle varie istruzioni che lo compongono, ma anche da una descrizione del loro comportamento e del loro modo di accedere ai dati che manipolano. Mentre quando si usa un linguaggio di alto livello non è possibile specificare come e dove sono memorizzati i dati (per esempio, i programmi scritti usando un linguaggio imperativo come Java o il linguaggio C / C++ manipolano dati memorizzati in variabili), quando si programma in Assembly i dati possono essere memorizzati nella memoria principale del computer (memoria RAM) o in registri interni alla CPU. Ogni CPU contiene infatti un banco di registri, che è una memoria composta da un piccolo numero di registri (aventi tutti le stesse dimensioni in bit) a cui le istruzioni Assembly possono accedere molto velocemente. Tale memoria, che può essere acceduta specificando il numero (o nome) del registro su cui si vuole lavorare, è caratterizzata dalle sue piccole dimensioni. Riassumendo, le istruzioni Assembly manipolano quindi dati contenuti nei registri (accessibili in modo veloce) e/o in locazioni della memoria principale (accessibili attraverso il bus, quindi in modo più lento). Questa può essere vista come una prima forma di gerarchia delle memorie (anche se la memoria veloce - costituita dal banco dei registri - non è "trasparente" al programmatore, ma ogni programma Assembly deve esplicitamente gestire gli accessi a registri e/o memoria principale).

Le istruzioni Assembly vengono generalmente eseguite sequenzialmente. L'esecuzione sequenziale può essere modificata da apposite *istruzioni di salto* (come ogni linguaggio di basso livello, Assembly non prevede costrutti strutturati come cicli e selezioni, ma solo istruzioni di salto). Le istruzioni Assembly devono permettere di:

1. Effettuare operazioni aritmetiche e logiche sui dati;

- 2. Muovere dati fra memoria e registri della CPU;
- 3. Modificare l'esecuzione sequenziale dei dati (istruzioni di salto);
- 4. Eseguire vari tipi di operazioni (almeno operazioni di salto) dipendentemente da determinate condizioni.

Mentre le operazioni aritmetiche e logiche (punto 1) sono circa le stesse per ogni tipo di CPU, le loro modalità di esecuzione variano fortemente a seconda dell'ISA: in alcune architetture, tali istruzioni possono agire su dati contenuti in memoria (leggendo gli operandi dalla memoria o salvando i risultati in memoria), mentre in altre architetture le istruzioni aritmetiche e logiche possono solo lavorare su operandi contenuti in registri della CPU e salvare i risultati in registri.

La modalità di esecuzione delle istruzioni aritmetiche e logiche ha chiaramente impatto anche sulle istruzioni usate per muovere dati fra CPU e memoria (punto 2): nel primo caso, varie istruzioni aritmetiche e logiche possono essere usate per spostare dati fra registri e memoria, mentre nel secondo caso tale movimento di dati viene effettuato solo da istruzioni dedicate (istruzioni *load* e *store*).

Anche le modalità utilizzate per specificare l'indirizzo di memoria a cui accedere (modalità di indirizzamento) variano fortemente a seconda dell'ISA: nei casi più semplici l'indirizzo di memoria è contenuto in un registro (a cui si può eventualmente sommare un offset fisso), mentre in casi più complessi l'indirizzo può essere calcolato in modo più articolato, sommando i contenuti di vari registri, eventualmente shiftati.

Per finire, anche la modalità di esecuzione condizionale dipende fortemente dall'ISA: alcune CPU implementano solo salti condizionali, mentre altre CPU permettono di eseguire condizionatamente qualsiasi istruzione (e quindi il salto condizionale diventa solo un caso speciale di istruzione eseguita condizionatamente). Inoltre, in alcune CPU la condizione di esecuzione è basata sul valore di un registro generico, mentre altre CPU usano il valore (0 o 1) dei bit di un apposito *registro flag*.

Anche i registri utilizzabili dalle istruzioni Assembly dipendono dal tipo di CPU, sia come numero (alcune CPU forniscono un numero ridotto di registri - per esempio 8 - mentre altre arrivano a fornire anche più di 32 registri) che come dimensione (da 8 bit per le CPU più semplici a 64 o 128 bit per le CPU più moderne e potenti).

1.2 Application Binary Interface

Come già anticipato (e come sarà meglio chiarito nel seguito di questo documento), le istruzioni Assembly operano su dati che sono memorizzati in memoria o nei registri della CPU. Ogni differente modello di CPU fornisce un differente insieme di registri (che sono generalmente indicati con un numero che va da 0 a n-1, anche se alcune CPU utilizzano nomi simbolici diversi per i registri). Alcune CPU hanno registri "specializzati" (per esempio, alcuni registri possono contenere solo indirizzi, altri possono contenere solo dati, etc...), mentre altre CPU forniscono registri *general-purpose*, che possono essere utilizzati in modo generico a discrezione del programmatore.

Per permettere la riusabilità del codice (e per permettere a subroutine scritte in contesti diversi - e magari derivanti dalla compilazione di programmi scritti in linguaggi diversi - di interagire fra loro) è importante stabilire alcune convenzioni riguardo all'utilizzo dei registri. In particolare, l'utilizzo dei registri va specificato:

- stabilendo se il passaggio di parametri quando si invoca una subroutine avviene tramite registri o pushando i parametri sullo stack
 - se i parametri sono passati nei registri, è anche necessario specificare quali registri utilizzare;
- chiarendo come viene passato il valore di ritorno da subroutine;
- specificando in modo chiaro quali registri vanno *preservati* nelle chiamate a subroutine (vale a dire: chi invoca la subroutine può aspettarsi che il valore di questi registri non venga modificato);
- specificando quali registri possono essere liberamente utilizzati all'interno di una subroutine senza doversi preoccupare se il loro valore all'uscita della subroutine è diverso da quello che avevano all'ingresso;
- definendo se alcuni registri vengono utilizzati per compiti specifici (non dettati dall'ISA, ma da una convenzione di programmazione Assembly).

L'ultimo punto è particolarmente importante per gestire alcune strutture dati importanti che vengono utilizzate per l'esecuzione di programmi in linguaggio macchina (per esempio, stack, record di attivazione o simili). Mentre alcune architetture hardware "dedicano" specifici registri alla memorizzazione degli indirizzi di tali strutture dati (quindi, il "ruolo" di tali registri è imposto dall'ISA), altre architetture permettono di usare un qualsiasi registro general-purpose per tale scopo. In questo secondo caso è importante definire convenzioni che descrivano in modo preciso tali strutture dati, i registri dedicati alla loro gestione ed il loro utilizzo.

L'insieme di tutte queste convenzioni è chiamato *Application Binary Interface*, o *ABI* e deve essere strettamente rispettato ogni qual volta si scriva un programma Assembly che necessita di interagire con altro software (per esempio, con un Sistema Operativo o una qualche libreria). In alcuni casi esiste una corrispondenza biunivoca fra ABI ed ISA (alcuni modelli di CPU hanno un unico ABI), ma esistono anche casi in cui diversi ABI incompatibili fra loro sono usati per la stessa CPU. Per esempio, le CPU RISC-V possono usare un ABI chiamato "RV32G" o "RV64G" (ISA standard più estensione generale) rispettivamente per le architetture a 32 bit e a 64 bit. Le CPU MIPS possono usare un ABI chiamato "o32" o un ABI chiamato "n32" (escludendo gli ABI a 64 bit). Anche per le CPU Intel esistono vari ABI, ed addirittura esistono due diversi ABI (chiamati "x86_64" e "x32") per la loro modalità di funzionamento a 64 bit.

In alcuni casi l'ABI influenza addirittura la sintassi del linguaggio Assembly: per esempio, le CPU MIPS hanno 32 registri i cui nomi sarebbero \$0, \$1, ... \$31, ma tali registri sono spesso riferiti usando nomi simbolici che descrivono il loro utilizzo nell'ABI utilizzato. Se si usa l'ABI o32, il registro \$1 viene riferito come \$at (assembly temporary), i registri \$2 e \$3 sono riferiti come \$v0 e \$v1 (valori di ritorno) e così via. Similmente, l'ABI per il RISC-V usa nomi simbolici per i vari registri che ne descrivono il relativo uso. Tutti i nomi simbolici dei registri RISC-V verranno specificati nella Sezione 2.5.

1.3 Istruzioni Assembly

Come precedentemente accennato, un programma Assembly è costituito da una serie di istruzioni (identificate da *codici mnemonici*) che operano su dati contenuti in memoria (le cui locazioni sono identificate tramite *indirizzi*) o in registri (identificati tramite *numeri* o *nomi simbolici*).

Come suggerisce il nome, un'istruzione aritmetico/logica effettua un'operazione aritmetica o logica su due operandi, salvando poi il risultato in memoria od in un registro. Tale operazione può essere quindi descritta specificando:

- un codice mnemonico che identifica l'operazione da eseguire (per esempio, add per la somma, etc...);
- il valore di ogni operando, o dove reperire l'operando (specificando il nome o il numero del registro o l'indirizzo di memoria dove l'operando è memorizzato);
- dove salvare il risultato (specificando il nome del registro o l'indirizzo di memoria in cui salvare il risultato).

In particolare, ogni operando può essere *immediato* (specificando direttamente il valore dell'operando), *in registro* (specificando il nome del registro o il suo numero) o *in memoria* (specificando in vario modo l'indirizzo della locazione di memoria in cui l'operando è memorizzato).

Dipendentemente dal tipo di CPU possono esistere dei vincoli riguardo agli operandi ed alla destinazione delle istruzioni Assembly. Per esempio, le CPU basate su ISA *RISC* (Reduced Instruction Set Computer) accettano solo operandi in registro e non sono quindi in grado di operare su dati contenuti in memoria: per compiere un'operazione su un dato, questo va quindi prima caricato in un registro. Al contrario, le CPU basate su ISA *CISC* (Complex Instruction Set Computer) permettono di operare direttamente su dati residenti in memoria, anche se spesso uno dei due argomenti deve necessariamente essere in un registro (per esempio, le CPU Intel della famiglia x86 lavorano in questo modo).

Sebbene una descrizione approfondita delle differenze fra ISA CISC e RISC non sia fra gli scopi di questo documento, una CPU RISC può essere brevemente descritta come segue:

- gli operandi di ogni operazione sono contenuti in un registro o specificati direttamente;
- la destinazione di ogni operazione è sempre un registro;
- ci sono 2 sole istruzioni che accedono alla memoria, una (chiamata tradizionalmente load) per muovere dati da memoria a registro ed una (chiamata tradizionalmente store) per muovere dati da registri a memoria;
- tutte le istruzioni Assembly sono codificate su un numero di bit costante (e pari alla dimensione di una word).

Al contrario, le CPU CISC si contraddistinguono per la loro capacità di operare su dati contenuti in memoria e salvare i risultati in memoria. Un'altra caratteristica peculiare delle CPU CISC è la notevole varietà di *modi di indirizzamento* (anche se gli ISA di alcune CPU RISC hanno recentemente cominciato a fornire modalità di indirizzamento più avanzate e complesse, che tradizionalmente erano ad appannaggio dei soli ISA CISC).

La destinazione dell'operazione può essere invece un registro (unica possibilità in caso di CPU RISC) o in memoria (possibilità concessa dalle CPU CISC). Mentre molte CPU permettono di specificare indipendentemente

argomenti e destinazione (quindi, ogni operazione aritmetico/logica ha 3 parametri: i due argomenti e la destinazione), in alcuni modelli di CPU (per esempio, le CPU Intel della famiglia x86) la destinazione è implicitamente uguale alla posizione del secondo operando (quindi, l'operazione ha 2 parametri: primo argomento e locazione del secondo argomento/destinazione).

Le più importanti operazioni aritmetico/logiche, che fanno parte dell'ISA di praticamente tutte le CPU esistenti, sono: somma, sottrazione, and (logico), or (logico), not (logico), shift logico a destra o a sinistra, shift aritmetico a destra (lo shift aritmetico a sinistra equivale allo shift logico a sinistra). Ad esse si aggiungono le istruzioni aritmetiche di moltiplicazione e divisione, che sono però spesso "speciali", in quanto manipolano i registri in modo diverso rispetto alle altre istruzioni aritmetiche. Per capire come mai, si consideri che mentre la somma fra due operandi a 32 bit è generalmente esprimibile su 32 bit (con overflow) o 33 bit, la moltiplicazione fra due operandi a 32 bit può necessitare di 64 bit per il risultato! Per questo l'operazione di moltiplicazione tende a memorizzare il proprio risultato in 2 registri (o 2 parole di memoria) invece che in uno. Analoghi discorsi valgono per la divisione.

Mentre le operazioni aritmetico/logiche descritte qui sopra costituiscono il minimo necessario per ottenere un ISA utilizzabile, le CPU CISC tendono a definire ulteriori istruzioni Assembly che possono apparire "ridondanti" ma semplificano notevolmente la stesura di programmi Assembly. Come esempio, l'istruzione "ruota a destra di k bit" è implementabile tramite uno shift a sinistra di w-k bit (dove w è la larghezza in bit di un registro) messo in or logico con uno shift a destra di k bit. Si noti che questa implementazione, oltre a necessitare di 3 istruzioni Assembly anziché una utilizza un registro in più (per salvare temporaneamente il valore shiftato a sinistra di w-k bit). Questo è uno dei motivi per cui le CPU RISC necessitano di più registri rispetto alle CPU CISC.

Gli assemblatori di CPU sia RISC che CISC forniscono inoltre delle *macro* che implementano istruzioni utili nella scrittura dei programmi Assembly ma non presenti nell'ISA. Per esempio, molte CPU RISC non forniscono istruzioni per copiare il contenuto di un registro in un registro differente. È pero' definita una macro mov (o move) che compie questa operazione sommando 0 al contenuto del primo registro e mettendo il risultato nel secondo registro (o usando trucchi simili).

Come già ribadito più volte, un ISA RISC permette di effettuare operazioni aritmetico/logiche solo su registri; poiché il numero di registri è limitato (sebbene una CPU RISC abbia un numero di registri maggiore rispetto ad una CPU CISC, il numero di registri è comunque sempre piccolo) è importante poter salvare nella memoria principale i dati su cui il programma opera (e poter prelevare dalla memoria i dati su cui operare). Nelle CPU RISC, i dati possono essere mossi da memoria a registri o viceversa usando apposite istruzioni Assembly generalmente chiamate loade store. Si noti che spesso non esistono una singola istruzione di load ed una singola istruzione di store, ma due classi di istruzioni: esistono quindi molteplici istruzioni di load e molteplici istruzioni di store, che si distinguono per la dimensione dei dati su cui operano, per il loro allineamento, etc... Questi dettagli variano da CPU a CPU. Le istruzioni di load o di store accettano in genere come parametri il registro da cui / a cui spostare i dati ed un'espressione che permette di calcolare l'indirizzo di memoria a cui / da cui spostare i dati. Per tale indirizzo di memoria si utilizza in genere la modalità di indirizzamento indiretta o registo base + spiazzamento.

Nelle CPU basate su ISA CISC non esistono in genere delle istruzioni load e store specializzate, ma si usa una generica istruzione mov (o move) che può spostare dati da un registro ad un'altro, da memoria ad un registro o da registro a memoria. Per esprimere l'indirizzo di memoria si utilizzano in genere modalità di indirizzamento più complesse rispetto alle CPU RISC.

Per finire, alcune CPU RISC forniscono istruzioni di accesso alla memoria specializzate per gestire lo stack. Tali istruzioni, spesso note come push e pop, permettono di salvare sullo stack il contenuto di un registro (inserendo il registro in testa allo stack e spostando lo stack pointer) e di recuperare il valore in testa allo stack caricandolo in un registro. Hanno quindi un parametro esplicito (il nome del registro il cui contenuto va salvato sullo stack o in cui mettere il valore recuperato dallo stack) ed un parametro implicito (l'indirizzo della testa dello stack, salvato in un registro specializzato della CPU). Altre CPU, invece, non forniscono istruzioni di push e pop specializzate, ma permettono di utilizzare un registro general-purpose come puntatore alla testa dello stack. In questo caso, il salvataggio sullo stack del contenuto di un registro richiede un'istruzione di store (o move) verso la locazione di memoria puntata dal registro usato come stack pointer, seguita da un incremento o decremento di tale registro.

L'ultimo tipo di istruzioni Assembly (fra quelle considerate in questo documento) è costituito dalle *istruzioni di salto*: nel suo normale funzionamento, una CPU esegue le istruzioni macchina sequenzialmente, incrementando il program counter dopo il fetch di una istruzione ¹ ed andando a fetchare l'istruzione immediatamente successiva. Le istruzioni di salto permettono di "rompere" questa sequenzialità dell'esecuzione settando esplicitamente il valore del program counter ad un valore arbitrario (specificato nell'istruzione stessa o calcolato in altro modo). Le principali istruzioni di salto sono il salto vero e proprio (spesso indicato con jump, branch o simile), la chiamata di subroutine ed il ritorno da subroutine. Mentre un salto semplicemente sostituisce il valore del program counter con un nuovo valore, l'istruzione di chiamata a subroutine salva da qualche parte (per esempio, sullo stack o in

¹questo incremento è di una quantità costante in caso di CPU RISC, mentre può variare da istruzione ad istruzione in caso di CPU CISC.

un registro) il valore del program counter prima di sovrascriverlo. Tale valore verrà recuperato e ri-inserito nel program counter dall'istruzione di ritorno da subroutine.

L'istruzione di salto e l'istruzione di chiamata a subroutine devono quindi specificare l'indirizzo da caricare nel program counter. Tale indirizzo può essere specificato direttamente nella codifica dell'istruzione Assembly (indirizzamento diretto), può essere contenuto in un registro (indirizzamento indiretto) o può essere calcolato in altro modo (per esempio, sommando un valore costante - specificato nella codifica dell'istruzione - al valore attuale del program counter). Si noti che se l'istruzione di chiamata a subroutine salva il valore del program counter in un registro, allora l'istruzione di ritorno da subroutine può essere semplicemente sostituita da un salto indiretto al valore di tale registro.

Per poter implementare costrutti strutturati come selezioni e cicli è necessario permettere l'esecuzione condizionale delle istruzioni di salto (per esempio: un ciclo che conta da 0 a 9 è implementabile caricando il valore 0 in un registro, incrementando il valore del registro e saltando indietro all'istruzione di incremento se il valore del registro è minore di 10). Ogni linguaggio Assembly fornisce quindi una o più istruzioni di salto condizionale; il funzionamento di tali istruzioni varia fortemente da CPU a CPU, ma in generale si possono identificare due diverse modalità di salto condizionale:

- salto eseguito in base al valore di uno o più bit in un registro speciale (*flags register* o *machine status register msr*);
- salto eseguito in base a valori di registri general-purpose (per esempio, salto eseguito se due registri general purpose hanno valori uguali, o se hanno valori diversi).

Sebbene la seconda modalità sia tradizionalmente considerata come caratteristica di ISA RISC, esistono CPU RISC (come per esempio le CPU ARM) che utilizzano la prima modalità (basando le istruzioni di salto condizionale sui valori dei flag contenuti nel registro msr).

Se le istruzioni di salto condizionale si basano sul valore di uno o più flag, è necessario che le istruzioni aritmetico/logiche settino i valori di tali flag in base al risultato (per esempio: se il risultato di un'istruzione di somma è 0, viene settato uno zero flag); poiché può essere utile settare il valore dei flag senza dover salvare il risultato dell'operazione in alcun registro, molte delle CPU che usano questa tecnica forniscono un'istruzione di confronto (cmp o simile), che esegue la sottrazione fra due operandi e setta i valori dei flag in base al risultato di tale sottrazione, ma non salva il risultato in alcun registro o locazione di memoria. Il codice Assembly per contare da 0 a 9 sarà quindi:

- 1. Metti il valore immediato 0 nel registro r1;
- 2. Incrementa il registro r1 (può essere: somma il valore immediato 1 a r1 e metti il risultato in r1);
- 3. Confronta il registro r1 col valore immediato 10;
- 4. Se i valori sono diversi, salta allo step 2 (se lo zero flag non è settato, salta a 2 spesso indicato con bnz <2> o simile);
- 5. ...

Se invece le istruzioni di salto condizionato si basano sul valore di un registro general purpose, può essere utile che la CPU fornisca istruzioni macchina che permettano di settare il valore di un registro dipendentemente dal risultato di un confronto. In questo caso, il codice Assembly per contare da 0 a 9 potrebbe essere:

- 1. Metti il valore immediato 0 nel registro r1;
- 2. Incrementa il registro r1 (può essere: somma il valore immediato 1 a r1 e metti il risultato in r1);
- 3. Confronta il registro r1 col valore immediato 10 e setta il valore del registro r2 se r1 < 10;
- 4. Se r1 < 10, salta allo step 2 (se il valore di r2 non è 0, salta a 2);
- 5. ...

1.4 Modalità di Indirizzamento

Un'istruzione Assembly può operare sul contenuto dei registri della CPU o sul contenuto di una locazione di memoria: in caso di ISA CISC, uno dei due operandi di un'operazione aritmetico/logica può essere contenuto in una locazione di memoria, o la destinazione dell'operazione può essere una locazione di memoria; in caso di ISA RISC la sorgente dell'operazione load o la destinazione dell'operazione store è una locazione di memoria. Tale locazione può essere, in generale, specificata combinando uno o più dei seguenti metodi:

- specificando direttamente l'indirizzo di memoria;
- specificando il nome (o il numero) di un registro che contiene l'indirizzo di memoria;
- specificando il nome di un registro (registro indice) che, opportunamente shiftato di un numero specificato di bit, permette di calcolare l'indirizzo di memoria.

Se l'indirizzo della locazione di memoria contenente il dato è calcolato usando un registro, alcune CPU permettono inoltre di aggiornare automaticamente il contenuto del registro (per esempio, incrementando in modo automatico un registro indice).

Combinando i tre meccanismi specificati qui sopra, si possono ottenere le seguenti modalità di indirizzamento, che sono supportate dalla maggior parte delle CPU CISC:

- Assoluto (o diretto): l'indirizzo della locazione di memoria da accedere è direttamente specificato nella codifica dell'istruzione Assembly. Questo può comportare limitazioni per le CPU RISC, dove ogni istruzione è codificata su un numero fisso di bit (quindi, il numero di bit utilizzati per codificare direttamente l'indirizzo assoluto è limitato).
- Indiretto (indirizzo in registro): l'indirizzo della locazione di memoria da accedere è contenuto in un registro (può essere un *registro indirizzi* in caso di CPU CISC). Questa è la modalità di indirizzamento più utilizzata nelle CPU RISC.
- Registro (base) + Spiazzamento: l'indirizzo della locazione di memoria da accedere è dato dalla somma del contenuto di un registro (chiamato *base*) e di una costante (chiamata *spiazzamento*) che è specificata nella codifica dell'istruzione Assembly. Questa modalità di indirizzamento, che è simile all'indirizzamento indiretto con indirizzo in un registro, è supportata da praticamente tutte le CPU ed è utile per accedere ai vari campi di una struttura (dove il registro base contiene un puntatore alla struttura e lo spiazzamento indica l'offset del campo interessato rispetto all'inizio della struttura).
- Registro (Base) + Registro Scalato (indice): l'indirizzo della locazione di memoria da accedere è calcolato sommando al valore contenuto nel registro base il valore di un registro indice shiftato a sinistra di un numero di bit k specificato nell'istruzione Assembly (quindi, moltiplicato per 2k). Questa modalità di indirizzamento, che tradizionalmente è supportata da CPU CISC, è utile per accedere ad array in cui il registro base è un puntatore al primo elemento dell'array, il registro indice contiene appunto l'indice dell'elemento che si vuole accedere e 2k è la dimensione di un elemento dell'array.
- Registro (Base) + Registro Scalato (indice) + Spiazzamento: come il caso precedente, ma si somma anche uno spiazzamento costante, specificato direttamente nella codifica dell'istruzione Assembly. Utile per gestire array di strutture.

A queste modalità di indirizzamento si aggiungono l'indirizzamento immediato (il valore di un argomento è direttamente specificato nell'istruzione Assembly) e l'indirizzamento a registro (il valore di un argomento è prelevato da un registro o il risultato dell'operazione è salvato in un registro).

Si noti che i linguaggi Assembly di differenti CPU possono utilizzare diverse sintassi per l'indirizzamento immediato: in particolare, gli ISA di alcune CPU hanno diverse istruzioni per l'indirizzamento immediato (per esempio, add fa la somma di valori contenuti in registri, mentre addi somma il contenuto di un registro con un valore immediato), mentre altri ISA utilizzano la stessa istruzione per diversi tipi di indirizzamento (individuando i valori immediati tramite una sintassi speciale, per esempio mettendogli un simbolo "#" davanti).

Capitolo 2

Assembly RISC-V

2.1 Introduzione all'Architettura RISC-V

L'architettura RISC-V discende dal RISC V ed è basata strettamente su ISA RISC. Il suo design segue la filosofia RISC in modo molto rigoroso. Le CPU RISC-V sono quindi dotate di un numero di registri (prevalentemente general-purpose) abbastanza alto (32 registri) ed hanno istruzioni macchina molto regolari codificate su un numero fisso di bit (1 word, cioè 32 bit). Inoltre, il numero di modalità di indirizzamento disponibili è limitato.

Come risultato, la sintassi del linguaggio Assembly è molto regolare: tutte le istruzioni aritmetico/logiche hanno esattamente 3 argomenti (i due operandi ed il registro destinazione), che possono essere 3 registri o 2 registri ed una costante. Le istruzioni che operano su 3 registri sono chiamate *istruzioni di tipo R*, mentre le istruzioni che operano su 2 registri (avendo una costante come secondo operando) sono chiamate *istruzioni di tipo I*.

La sintassi delle istruzioni di tipo R è:

```
"<opcode> <registro destinazione>, <registro operando>, <registro operando>" mentre la sintassi delle istruzioni di tipo I è:
```

```
"<opcode> <registro destinazione>, <registro operando>, <valore immediato>"
```

dove i codici mnemonici (opcode) delle operazioni di tipo I terminano con "i". I registri sono indicati tramite un simbolo che va da x0 a x31 (usando la sintassi "\$<numero>") o tramite un nome simbolico (usando la sintassi "\$<nome>") che indica il ruolo del registro nell'ABI utilizzato.

Per cercare di sopperire ad alcune delle limitazioni derivanti dalle caratteristiche riassunte qui sopra, il primo registro ("x0") viene utilizzato come registro a sola lettura contenente il valore 0 (da usarsi appunto per le operazioni aritmetico/logiche che coinvolgono 0 come operando o per i confronti con 0); gli altri registri sono quasi tutti general-purpose.

Poiché ogni istruzione deve essere codificabile su 32 bit, nelle istruzioni di tipo I il valore immediato non può essere di 32 bit, ma è espresso su 12 bit in complemento a 2.

2.2 Istruzioni Aritmetico/Logiche

Come precedentemente detto, le istruzioni aritmetico/logiche dell'Assembly RISC-V possono essere di tipo R (lavorano su due operandi contenuti in due registri) o di tipo I (lavorano su un operando contenuto in un registro ed un operando immediato). Tutte queste istruzioni salvano il proprio risultato in un registro. Tutti i registri del RISC-V sono a 64 bit.

Se una stessa operazione (per esempio la somma) può avere sia tutti gli operandi a registro che un operando a registro ed uno immediato, esistono due diverse istruzioni Assembly: una di tipo R ed una di tipo I (che ha il nome dell'istruzione di tipo R equivalente, terminato con una i). Per esempio, add che lavora su 3 registri ed addi che ammette un operando immediato.

Esempi di istruzioni Assembly aritmetiche sono le seguenti

```
add x1, x2, x0 // Somma zero a x2 e lo mette in x1 add x2, x5, x6 // Somma x5 a x6 e mette il risultato in x2 addi x3, x3, 4 // Incrementa x3 di 4
```

Per le operazioni aritmetiche che possono dare origine ad overflow (somma e sottrazione occorre fare dei controlli appositi (come mostrato in Sezione 2.4).

Sempre riguardo alle istruzioni aritmetiche, è importante notare come le istruzioni di moltiplicazione e divisione costituiscano delle eccezioni rispetto alla regolarità delle istruzioni. Ad esempio, mul effettua il prodotto di due operandi a 64 bit restituendo come risultato i 64 bit meno significativi, mentre mulh restituisce nel risultato i 64 bit più significativi.

```
mul x1, x2, x3 // x1 = x2 * x3 (64 bit meno significativi)

mulh x2, x5, x6 // x2 = (x5*x6)>>64 (64 bit piu' significativi)
```

Le istruzioni RISC-V aritmetico/logiche sono mostrate in Tabella 2.1.

Istruzione	Sintassi	Tipo	Semantica
add	add x2, x3, x4	R	somma con operandi in tre registri
sub	sub x2, x3, x4	R	sottrazione con operandi in tre registri
and	and x2, x3, x4	R	and logico bit a bit (operandi in tre registri)
or	or x2, x5, x6	R	or logico bit a bit (operandi in tre registri)
xor	xor x3, x4, x5	R	or esclusivo bit a bit (operandi in tre registri)
addi	addi x3, x2, 10	I	somma con valore immediato
andi	andi x2, x4, 255	I	and logico bit a bit con valore immediato: $x2 = x4 & 255$
ori	ori x6, x5, 12	I	or logico bit a bit con valore immediato: $x6 = x5 \mid 12$: $x6 = x5$ OR 12
sll	sll x1, x2, x3	R	Esegue lo shift a sinistra del registro x2 di un numero di posizioni
			pari ai 5 bit meno significativi di $x3$ ($x1 = x2 << x3$)
srl	srl x1, x2, x3	R	Esegue lo shift a destra del registro x2 di un numero di posizioni
			pari ai 5 bit meno significativi di $x3$ ($x1 = x2 >> x3$)
sra	sra x1, x2, x3	R	Esegue lo shift aritm. a destra del registro x^2 di un numero
314	51a X1, X2, X5	IX	di posizioni
			pari ai 5 bit meno significativi di x3
slli	slli x1, x2, 3	R	Esegue lo shift a sinistra del registro x2 di un numero di
			posizioni
			costante ($x1 = x2 \ll 3$)
srli	srli x1, x2, 5	R	Esegue lo shift a destra del registro x2 di un numero di posizioni
			costante ($x1 = x2 \gg 5$)
srai	srai x1, x2, 6	R	Esegue lo shift aritm. a destra del registro x2 di un numero
SIAI	Siai XI, XZ, 0	K	di posizioni
			costante
mul	mul x1, x2, x3	R	moltiplicazione $x1 = x2 * x3$ (64 bit meno significativi))
mulh	mulh x1, x2, x3	R	x1 = x2*x3 >> 64, 64 bit più significativi in $x1$ ($x2$ e $x3$
			con segno)
mulhu	mulhu x1, x2, x3	R	x1 = x2*x3 >> 64, 64 bit più significativi in x1 (x2 e x3
			senza segno)
mulhsu	mulhsu x1, x2, x3	R	x1 = x2*x3 >> 64, 64 bit più significativi in x1 (x2 con
			segno e x3 senza)
div	div x1, x2, x3	R	divisione intera $x1 = x2/x3$
rem	rem x1, x2, x3	R	resto divisione intera $x1 = x2\%x3$
divu	divu x1, x2, x3	R	divisione intera $x1 = x2/x3$, $x1$ e $x3$ senza segno
remu	remu x1, x2, x3	R	resto divisione intera $x1 = x2\%x3$, $x1$ e $x3$ senza segno

Tabella 2.1: Istruzioni aritmetico/logiche dell'Assembly RISC-V.

E' interessante notare come per semplificare al massimo l'architettura alcune istruzioni di tipo R non hanno una corrispondente istruzione di tipo I: per esempio, esiste un'istruzione sub che calcola la differenza fra il contenuto di due registri, ma non la corrispondente istruzione subi, perché sottrarre un valore immediato equivale a sommare il complemento a 2 di tale valore costante (e tale complemento a 2 può essere calcolato in fase di compilazione).

Istruzione	Sintassi	Tipo	Semantica
ld	ld x5, 40(x6)	I	load word: carica una parola doppia in x5 memorizzata
			$a \times 6 + 40$
lw	lw x7, S(x9)	I	load word: carica in x7 la parola memorizzata a x9 +
			S
lh	lh x5, S(x1)	I	carica nel registro la mezza parola: x1 = base, S =
			spiazzamento
lhu	lhu x4, S(x10)	I	load half word unsigned: $x10 = base$, $S = spiazzamento$
lb	lb x1, S(x4)	I	load byte: $x4 = base$, $S = spiazzamento$
sd	sd x5, 40(x6)	I	load word: memorizza la parola doppia in x5
			nell'indirizzo x6 + 40
SW	sw x2, 40(x6)	I	store word: memorizza la parola in x2 nell' indirizzo x6
			+ 40
sh	sh $x2, S(x15)$	I	store half word: $x15$ = base, S = spiazzamento
sb	sb x1, S(x9)	I	store byte: $x9 = base$, $S = spiazzamento$
lui	lui x1, 0x12345	I	carica una constante a 20 bit nei 12 bit più significativi di
			una parola:
			x5 = 0x12345000

Tabella 2.2: Istruzioni di movimento dati dell'Assembly RISC-V.

2.3 Istruzioni per il Movimento dei Dati

Essendo le CPU RISC-V basate su ISA RISC, la maggior parte delle sue istruzioni lavorano solo su registri. Essendo però la dimensione del banco dei registri limitata (32 registri di 8 byte - 64 bit l'uno, con uno dei registri dedicato a contenere il valore 0), sono chiaramente necessarie istruzioni che permettano di muovere dati da memoria principale a registri e viceversa. Queste sono le istruzioni di load e store già citate in precedenza. Esistono però varie versioni di ognuna di queste due istruzioni, che permettono di muovere 8 byte (una doppia word) 4 byte (una word), 2 byte (half word) o un byte. Nel caso di caricamento di half word da memoria a registro, esistono 2 versioni dell'istruzione: una che considera i valori come signed (estendendo a 32 bit il valore in base al suo bit di segno) ed una che considera i valori come unsigned (riempiendo i 16 bit più significativi del registro con degli zeri).

L'unica modalità di indirizzamento supportata dalle varie istruzioni di caricamento/salvataggio dati da/in memoria è l'indirizzamento con registro base + spiazzamento (vedere Sezione 1.4) e le istruzioni sono di tipo I. La sintassi risultante è "<opcode> x2, S(x3)", dove x2 è il registro in/da cui muovere i dati, S è una costante che indica uno spiazzamento, x3 è il registro contenente la base ed <opcode> è il codice mnemonico dell'istruzione, mostrato in Tabella 2.2.

Si noti che non esiste alcuna istruzione tipo "load register immediato" per caricare un valore immediato nei 16 bit meno significativi di un registro, perché tale operazione può essere eseguita con (per esempio) "addi x1, x0, V". Per finire, è da notare come non esista alcuna istruzione per muovere dati da un registro ad un altro, poiché tale operazione può essere simulata con "add x4, x1, x0".

2.4 Controllo del Flusso

L'ISA RISC-V prevede varie istruzioni di salto, mostrate in Tabella 2.3. In particolare, ci sono 2 istruzioni di salto non condizionale jal e jalr) e due istruzioni di salto condizionale, che effettuano il salto se due registri contengono lo stesso valore (beq) o se contengono valori diversi (bne). Inoltre vi sono due ulteriori istruzioni, bge e blt che eseguono il salto se uno dei due operandi è minore o maggiore dell'altro. Tali istruzioni hanno anche una variante in cui il confronto viene fatto assumendo che gli operandi sono senza segno.

Istruzione	Sintassi	Tipo	Semantica
jal	jal C	J	jump and link: salta a PC + C e salva il valore di PC+4 in
			X1
jalr	jalr x2, 0(x1)	R	jump register: salta all'indirizzo contenuto in x1 e
			memorizza PC + 4 in x2
beq	beq x1, x2, C	I	branch equal: se $x1$ e $x2$ sono uguali, salta a $PC + C$
bne	bne x1, x2, C	I	branch not equal: se $x1$ e $x2$ sono diversi, salta a $PC + C$
blt	blt x3, x4, C	I	branch greater or equal: se x3 è minore o uguale a x2,
			salta a PC $+C$
bge	beq x5, x8, C	I	branch greater or equal: se x5 è maggiore o uguale a x8
			, salta a PC $+C$
bltu	bltu x3, x4, C	I	branch greater or equal unsigned: se x3 è minore o
			uguale a x2, salta
			a PC $+C$; x2 e x3 sono senza segno.
bgeu	beq x5, x8, C	I	branch greater or equal unsigned: se x5 è maggiore o
			uguale a x8, salta
			a PC $+C$; x5 e x8 sono senza segno.

Tabella 2.3: Istruzioni di salto dell'Assembly RISC-V.

I salti incondizionati (cioè quelli che non richiedono nessuna condizione per essere eseguiti) possono essere realizzati semplicemente usando beq. Ad esempio beq x0, x0, Ciclo eseguirà il salto alla label ciclo.

Le istruzioni jal e jalr sono usate per invocare subroutine e per ritornare da subroutine. Quando una subroutine viene invocata, tramite jal (jump and link), il valore del Program Counter incrementato di 4 (indirizzo della prossima istruzione da eseguire) viene salvato nel registro x1 (anche noto come ra - return address): questa è la parte "and link" dell'istruzione. Al termine della subroutine, basterà quindi saltare all'indirizzo contenuto in x1 per riprendere l'esecuzione del chiamante, dall'istruzione successiva alla jal. Questo può essere fatto utilizzando l'istruzione jalr x2, 0 (x1) (jump to register).

Un altro modo di effettuare salti incondizionati "lunghi" è quello di usare la jal indicando x0 (che è di sola lettura) come registro nel quale memorizzare il PC+ 4: jal x0, Etichetta.

Le istruzioni di salto condizionale funzionano invece confrontando i contenuti di due registri general purpose (secondo caso di istruzioni di salto condizionale descritte in Sezione 1.3). Esistono inoltre istruzioni per impostare valori di flag se si verificano particolari condizioni (vedi tabella 2.4). Ad esempio supponiamo di voler verificare se un'addizione ha prodotto overflow. Possiamo osservare che la somma dovrebbe essere inferiore a un operando se e solo se l'altro operando è negativo.

Istruzione	Sintassi	Tipo	Semantica
slt	slt x1, x2, x3	R	set if less than: setta x1 a 1 se $x2 < x3$
sltu	sltu x1, x2, x3	R	set if less than unsigned: setta $x1$ a 1 se $x2 < x3$
			(confronto fra naturali)
slti	slti x1, x2, C	I	set if less than immediato: setta $x1$ a 1 se $x2 < C$ (valore
			immediato)

Tabella 2.4: Istruzioni di set di flag dell'Assembly RISC V.

2.5 RISC - V Application Binary Interface

Come visto nella sezione 2.4, l'istruzione usata dall'Assembly RISC - V per invocare una subroutine salva l'indirizzo di ritorno nel registro x1 (ra) e non sullo stack. Rimane però da definire come passare parametri e valori

Nome	Registro	Nome ABI	Utilizzo Tipico	Preservato
x0	0	zero	Costante 0 (read only)	_
x1 (ra)	1	ra	Registro di ritorno	Si
x2 (sp)	2	sp	Stack Pointer	Si
x3 (gp)	3	gp	Global Pointer	Si
x4 (tp)	4	tp	thread pointer	Si
x5 - x7	5 - 7	t0-t2	Variabili Temporanee	No
x8	8	s0/fp	Saved register/frame pointer	Si
x9	9	s1	Variabili da preservare	Sì
x10 - x11	10 - 11	a0-a1	Argomenti/Risultati Funzioni	No
x12 - x17	12 - 17	a2-a7	Argomenti funzioni	No
x18 - x27	18 - 27	s2-s11	Variabili da preservare	Si
x28 - x31	28 - 31	t3-t6	Variabili Temporanee	No

Tabella 2.5: Nomi e ruoli dei registri RISC-V.

di ritorno fra subroutine e chiamante, quali registri devono essere salvati dal chiamante, quali dal chiamato, etc... Tutti questi dettagli sono definiti dall'ABI.

Sebbene esistano varie ABI che possono essere utilizzate su CPU RISC V, in questo documento si fa riferimento alla più diffusa di esse. In base all'ABI RV32/RV64, i parametri di chiamata vengono memorizzati nei registri da $\times 10$ a $\times 17$, e gli stessi registri sono usati per restituire risultati da parte delle procedure. Durante la sua esecuzione, la subroutine deve lasciare inalterato il contenuto dei registri da $\times 8$ a $\times 9$ e da $\times 18$ a $\times 27$; quindi, se la subroutine utilizza tali registri deve salvarne il contenuto iniziale per recuperarlo alla fine. Per finire, i registri da $\times 5$ a $\times 7$, e da $\times 28$ a $\times 29$ possono essere utilizzati dalla subroutine per contenere valori temporanei (quindi, il chiamante non può assumere che il loro contenuto rimanga inalterato al ritorno dalla subroutine).

Per quanto riguarda i rimanenti registri x0 è un registro a sola lettura contenente il valore 0, mentre x1 è il registro in cui jal salva convenzionalmente l'indirizzo di ritorno. L'ABI descrive invece l'utilizzo di tutti gli altri registri (per esempio, x2 è utilizzato come stack pointer, etc...). In ogni caso, per ogni registro l'Assembler riconosce anche un nome simbolico che ne ricorda l'utilizzo; i nomi simbolici dei vari registri secondo l'ABI RV32/RV64 sono riportati in Tabella 2.5.

2.6 Considerazioni Finali su RISC - V

A causa della sua natura "rigidamente RISC", l'ISA RISC - V non prevede alcune istruzioni che sono invece presenti nei linguaggi Assembly di altre CPU e che possono risultare particolarmente utili al programmatore. Un esempio tipico è l'istruzione per copiare il contenuto di un registro in un altro registro (generalmente nota come mov o move): tale istruzione non è presente nell'ISA RISC - V perché violerebbe la regolarità delle istruzioni, non essendo ne' di tipo I (non ha operandi immediati) ne' di tipo R (ha solo un registro sorgente ed un registro destinazione; non due registri operando ed un registro destinazione). Tale istruzione è comunque "emulabile" in modo semplice usando l'istruzione addi e la costante 0 come operando immediato.

Per semplificare la vita al programmatore (e migliorare la leggibilità dei programmi Assembly RISC - V), molti Assembler implementano quindi delle macro (o pseudo instruzioni), che emulano il comportamento di istruzioni utili ma non esistenti usando istruzioni fornite dall'ISA RISC - V. Per esempio, la macro mv è espansa da molti Assembler come mv x0, $x1 \equiv addi$ x0, x0, x1. Alcune delle macro più importanti sono mostrata in Tabella 2.6.

Significato	Sintassi	Espansa a
Salta se uguale a 0	beqz x3, Etichetta	beq x3, x0, Etichetta
Salta se non uguale a 0	bnez 4, Etichetta	bne x3, x0, Etichetta
Salto incondizionato	j Eichetta	jal x0, Etichetta
Salto a registro	jr x5	jalr x0, 0(x5)
Carica immediato	li x6, Costante	addi x6, x0, Costante
Sposta	mv x4, x7	addi x4, x0, x7
Not	not x4	xori x4, x4, -1
Return	ret	jalr x0, 0(x1)

Tabella 2.6: Macro spesso implementate da Assembler RISX - V.

Capitolo 3

Assembly x86

3.1 Introduzione all'Architettura Intel

Le CPU Intel della famiglia x86¹ sono sviluppate secondo un'architettura CISC, basata su modalità di funzionamento più complesse rispetto all'architettura RISC usata (per esempio) da RISC V o da ARM. Questo risulta in istruzioni macchina più complesse (e, soprattutto, in una codifica molto più complessa delle istruzioni macchina: mentre le istruzioni RISC V o ARM sono sempre tutte codificate su una parola, la codifica di un'istruzione x86 può andare da 8 a 64 bit) ed in modalità di indirizzamento più flessibili. Giusto per fare un esempio, l'Assembly x86 permette di esprimere valori immediati a 32 o 64 bit, mentre usando un'ISA RISC i valori immediati devono per forza avere una dimensione inferiore a quella della parola. Un'altra caratteristica fondamentale delle ISA CISC che differenzia notevolmente le CPU Intel da RISC V ed ARM è la possibilità di avere istruzioni aritmetico/logiche con operandi in memoria (e non solo nei registri): le istruzioni che accedono alla memoria non sono più quindi solo le istruzioni di load e store.

Le CPU Intel x86 sono però molto più complesse anche di "normali" CPU CISC, in quanto cercano di garantire compatibilità binaria con tutte le precedenti CPU della famiglia. In altre parole, una moderna CPU come un "core i7" (una CPU a 64 bit) è in grado di capire ed eseguire vecchi programmi in linguaggio macchina sviluppati per 8086 (una CPU ad 8 bit). Questo ha portato a notevoli complicazioni nella struttura dei registri della CPU; inoltre, una CPU x86 ha diversi "modi di funzionamento" (modo reale, modo protetto, modo a 64 bit, etc...) caratterizzati non solo da diverse ABI, ma addirittura da diverse ISA (il numero ed il tipo dei registri cambia da modo a modo, così come le istruzioni macchina riconosciute dalla CPU!).

Per semplicità, fra le varie ISA supportate dalle CPU Intel della famiglia x86, in questo documento verrà trattata la più moderna, chiamata x86_64. Questa ISA (nota anche come "amd64" o "modo a 64 bit") è caratterizzata da parole a 64 bit, rimuove alcune delle limitazioni che altre ISA si portavano dietro per "motivi di eredità" da generazioni precedenti (come, per esempio, l'architettura segmentata) ed ha caratteristiche che la mettono "al passo coi tempi" (come, per esempio, la possibilità di usare 16 registri "grosso modo general purpose"). Fra le varie ABI per l'ISA x86_64, verrà considerata quella utilizzata dal kernel Linux (i sistemi Microsoft ed Apple utilizzano ABI simili, ma con piccole variazioni nell'utilizzo dei registri; Linux supporta anche un'altra ABI chiamata "x32", che però non è ancora molto utilizzata).

Indipendentemente dall'ISA utilizzata, la sintassi delle istruzioni Assembly Intel è meno regolare di quella delle istruzioni RISC V (e, in minor misura, ARM). In generale, si può però dire che molte istruzioni hanno la forma opcode> <source> <destination>, dove il secondo operando funge sia da destinazione che da operando implicito (non è quindi possibile specificare due diverse sorgenti ed una destinazione distinta dalle due sorgenti). Il primo operando (<source>) può essere un valore immediato (che nella sintassi Intel è indicato dal prefisso "\$"), il nome di un registro (che nella sintassi Intel è indicato dal prefisso "\$") o una espressione che indica una locazione di memoria (secondo una modalità di indirizzamento che verrà descritta nella Sezione 3.2). Il secondo operando (destinazione implicita) può chiaramente indicare solo un registro o una locazione di memoria. Una limitazione imposta dall'ISA Intel è che non è possibile avere sia sorgente che destinazione contemporaneamente in memoria (il numero di operandi in memoria può essere al più 1).

Come detto, nell'Assembly Intel i nomi dei vari registri sono identificati dal prefisso "%". Più in dettaglio, l'ISA x86_64 prevede 16 registri a 64 bit chiamati %rax, %rbx, %rcx, %rdx, %rsi, %rdi, %rsp, %rbp, %r8,

¹Il termine "x86" che viene spesso utilizzato per identificare questa famiglia di CPU Intel deriva dal fatto che le prime CPU di questa famiglia erano Intel 8086; poi sono venute le CPU 80286, 80386 e così via. La "x" sta quindi ad identificare un numero crescente che rappresenta l'evoluzione della famiglia.

%r9, %r10, %r11, %r12, %r13, %r14 ed %r15. Questi strani nomi (e l'inconsistenza fra di essi) sono dovuti ancora una volta a motivi storici:

- i primi 4 registri derivano dai registri inizialmente presenti sulle vecchie CPU 8080 (a accumulatore b, c e d);
- i registri %rsi ed %rdi derivano da 2 registri si e di utilizzati da vecchie CPU 8086 per la copia di array (si sta per source index e di sta per destination index);
- i registri %rsp ed %rbp sono utilizzati come stack pointer e base pointer (puntatore alla base del record di attivazione della subroutine corrente). Ancora una volta, i nomi derivano dai registri %sp e %bp presenti in precedenti CPU della famiglia x86;
- i registri %r8...%r15 sono stati introdotti ex novo nella ISA x86_64, quindi hanno nomi "più logici" non dovendo preservare compatibilità con CPU precedenti.

A questi registri si aggiungono i registri %rip (instruction pointer, nome Intel per il program counter) e %rflags (flag register, contenente i flag della CPU utilizzati per esempio dalle istruzioni di salto condizionale), che è più o meno simile alla program status word di ARM.

Il prefisso "r" che viene davanti al nome di tutti i registri ne indica l'ampiezza (64 bit); ogni registro a 64 bit contiene un registro a 32 bit (che coincide con i 32 bit meno significativi del "registro r") il cui nome ha un prefisso "e" invece che "r" (tali registri a 32 bit saranno quindi $ext{leax}$, $ext{leax}$, $ext{leax}$, etc). A loro volta, i "registri e" a 32 bit contengono dei sotto-registri a 16 bit, riferiti col nome senza prefisso (tali registri a 16 bit saranno quindi $ext{leax}$, $ext{lea$

3.2 Istruzioni Aritmetico/Logiche

Le istruzioni aritmetico/logiche dell'assembly Intel hanno una sintassi meno regolare rispetto a quelle di ARM e RISC V (hanno due soli argomenti, di cui uno funge anche da destinazione implicita). D'altra parte, sono molto più flessibili, in quanto possono operare sia su due registri che su un registro ed una locazione di memoria.

A differenza di quanto accade nelle architetture basate su ISA RISC, le operazioni aritmetiche e logiche possono quindi direttamente accedere alla memoria (anche se un'istruzione assembly Intel non può avere entrambi gli operandi in memoria).

Le istruzioni aritmetiche e logiche possno essere nella forma "<opcode>[<size>] <src>, <dst>" o "<opcode>[<size>] <dst>", dipendentemente dal numero di argomenti dell'operazione aritmetica o logica considerata (per esempio, l'operazione di negazione logica - not - ha un solo argomento e la corrispondente istruzione assembly avrà la seconda forma, mentre l'operazione di somma ha due argomenti e la corrispondente istruzione assembly avrà la prima forma).

Notare che <src> e <dst> rappresentano gli operandi dell'operazione e <dst> rappresenta la *destinazione* in cui viene salvato il risultato; <src> e <dst> possono essere sia registri (identificati dal prefisso "%") che indirizzi di memoria, ma come già precedentemente anticipato i due operandi non possono essere simultaneamente in memoria. L'argomento "<src>", se presente, può essere anche un valore immediato, identificato dal prefisso "\$" (chiaramente, un valore immediato come destinazione non ha senso). A questo proposito è da notare come, a differenza dell'assembly RISC V, non esistono istruzioni speciali aventi operandi immediati, ma la stessa istruzione (per esempio, add) può avere come operando "<src>" sia un valore immediato, che il contenuto di un registro, che il contenuto di una locazione di memoria.

L'ISA Intel supporta modalità di indirizzamento più avanzate rispetto a RISC V (che supporta solo l'indirizzamento con registro base + spiazzamento). In particolare, la sintassi usata per identificare una locazione di memoria può essere:

- <displacement>
- [<displacement>] (<base register>)
- [<displacement>] (<index register>, [<scale>])
- [<displacement>](<base register>, <index register>, [<scale>])

Istruzione	Sintassi	Semantica
add	add <src>, <dst></dst></src>	somma
adc	adc <src>, <dst></dst></src>	somma con carry
sub	sub <src>, <dst></dst></src>	sottrazione
sbb	sbb <src>, <dst></dst></src>	sottrazione con prestito
div	div <dst></dst>	divisione
idiv	idiv <dst></dst>	divisione fra interi con segno
idiv	idiv <src>, <dst></dst></src>	divisione fra interi con segno
mul	mul <src></src>	moltiplicazione
imul	imul <src></src>	moltiplicazione fra interi con segno
imul	imul <src>, <dst></dst></src>	moltiplicazione fra interi con segno
inc	inc <dst></dst>	incrementa la destinazione
dec	dec <dst></dst>	decrementa la destinazione
sal	sal <cnt>, <dst></dst></cnt>	shift aritmetico a sinistra di <ont> bit</ont>
shl	shl <cnt>, <dst></dst></cnt>	shift logico a sinistra di <cnt> bit</cnt>
sar	sar <cnt>, <dst></dst></cnt>	shift aritmetico a destra di <cnt> bit</cnt>
shr	shr <cnt>, <dst></dst></cnt>	shift logico a destra di <cnt> bit</cnt>
rol	rol <cnt>, <dst></dst></cnt>	rotazione a sinistra di <cnt> bit</cnt>
ror	ror <cnt>, <dst></dst></cnt>	rotazione a destra di <cnt> bit</cnt>
rcl	rcl <cnt>, <dst></dst></cnt>	rotazione a sinistra di <cnt> bit con carry</cnt>
rcr	rcr <cnt>, <dst></dst></cnt>	rotazione a destra di <cnt> bit con carry</cnt>
neg	neg <dst></dst>	complemento a 2 (negazione)
not	not <dst></dst>	complemento a 1 (not logico bit a bit)
and	and <src>, <dst></dst></src>	and logico
or	or <src>, <dst></dst></src>	or logico
xor	xor <src>, <dst></dst></src>	or esclusivo
lea	lea <addr>, <dst></dst></addr>	load effective address: carica in <dst> l'indirizzo</dst>
		specificato da <addr></addr>

Tabella 3.1: Istruzioni aritmetico/logiche dell'Assembly Intel.

dove <displacement> e <scale> sono valori immediati mentre <base register> e <index register> stanno ad indicare due generici registri (nelle prime famiglie di CPU Intel esistevano dei vincoli su quali registri fossero utilizzabili come base e come indice, ma tali vincoli sono ad oggi stati rimossi).

L'indirizzo della locazione di memoria corrispondente è calcolato come $< displacement > + < base > + < index > *2^{<scale>};$ la forma in cui si omette <displacement> sta ad indicare che il valore del displacement fisso è 0, mentre la forma in cui si omette <scale> indica un valore implicito di 0 per tale parametro (indicando che il contenuto del registro <index> viene moltiplicato per 1). Come si può facilmente vedere, questa sintassi permette di supportare tutte le modalità di indirizzamento introdotte nella Sezione 1.4.

Per finire, il suffisso "<size>", può essere usato per indicare l'ampiezza in bit degli operandi: b significa ampiezza di 8 bit (byte), w significa ampiezza di 16 bit (word), 1 significa ampiezza di 32 bit (long word) e q significa ampiezza di 64 bit (quad word). Mentre questo suffisso è opzionale (e può quindi essere omesso) quando uno degli operandi è un registro (perché in questo caso l'ampiezza degli operandi può essere estrapolata dall'ampiezza del registro), diventa necessario quando un'istruzione assembly non ha registri come operandi (in questo caso, l'assembler non avrebbe modo di conoscere l'ampiezza degli operandi).

Esempi di istruzioni Assembly aritmetiche sono i seguenti:

```
add $1, %rax
add %rbx, %rax
add 100(%rbx), %rax
not %rax
notl 200(%rbp)
```

Si noti come l'istruzione notl 200 (%rbp) non operi su un registro, ma sulla locazione di memoria indicata dal contenuto di %rbp +200 ed abbia quindi bisogno di un suffisso per indicare la dimensione dell'operando (32 bit in questo caso).

Le principali istruzioni logiche ed aritmetiche dell'Assembly Intel sono mostrate in Tabella 3.1. La tabella mette bene in evidenza come le istruzioni assembly dell'ISA Intel siano molto meno regolari rispetto alle istruzioni ISA di RISC V ed ARM: per esempio, alcune istruzioni hanno un unico argomento. Le istruzioni di shift e

Istruzione	Sintassi	Semantica
mov	mov <src>, <dst></dst></src>	move: copia dati da <src> a <dst< td=""></dst<></src>
movsx	movsx <src>, <dst></dst></src>	move with sign extension
movzx	movzx <src>, <dst></dst></src>	move with zero extension
push	push <src></src>	salva un valore sullo stack
pop	pop <dst></dst>	recupera un valore dallo stack
cmov	cmov <cond> <src>, <dst></dst></src></cond>	move condizionale

Tabella 3.2: Alcune istruzioni di movimento dati dell'assembly Intel.

rotazione (molto più numerose e complesse delle corrispettive istruzioni RISC V) introducono inoltre ulteriori anomalie: il numero di bit <cnt> di cui shiftare o ruotare la destinazione <dst> può essere infatti indicato solo come numero intero (operando immediato) o tramite il registro %cl (non è possibile utilizzare altri registri per il valore <cnt>).

Le istruzioni di moltiplicazione hanno un comportamento diverso rispetto alle altre, in quanto hanno una destinazione implicita (ax, dx:ax, edx:eax o rdx:rax, dipendentemente dalla dimensione dell'argomento <src>). Per operandi a 16, 32 o 64 bit il risultato viene memorizzato in una coppia di registri, in quanto ha dimensione doppia rispetto agli operandi (per esempio: il risultato di una moltiplicazione fra interi a 32 bit è espresso su 64 bit). L'istruzione imul (moltiplicazione fra numeri interi con segno), a differenza di mul (moltiplicazione fra numeri naturali) ha anche una forma con due argomenti, che permette di specificare il registro destinazione <dst> (volendo essere precisi, esiste anche un'ulteriore forma a tre argomenti, che permette di specificare i due argomenti e la destinazione). In questo caso, il risultato viene espresso su un numero di bit uguale a quello degli operandi. Considerazioni analoghe si applicano anche alle istruzioni di divisione (div ed idiv), in cui a poter essere indicato in modo implicito (e a poter avere "dimensione doppia") non è però la destinazione ma uno degli argomenti (il dividendo).

Un'ultima considerazione va fatta riguardo all'istruzione lea (load effective address), che calcola l'indirizzo <addr> secondo base, spiazzamento ed indice shiftato, salvandolo in <dst>. Sebbene tale istruzione sia stata inizialmente progettata per effettuare il calcolo di indirizzi di memoria, viene in realtà spesso utilizzata come una semplice istruzione aritmetica che effettua contemporaneamente due somme (un valore immediato e due registri) shiftando uno degli addendi (vedere l'esempio in Sezione 5.1).

3.3 Istruzioni per il Movimento dei Dati

A differenza di quanto accade nelle ISA di CPU RISC, l'ISA delle CPU Intel non prevede due sole istruzioni che possono accedere alla memoria (1w ed sw per le CPU RISC V), ma tutte le istruzioni aritmetico/logiche sono in grado di farlo.

Esiste comunque una classe di istruzioni che permettono di spostare dati fra registri, fra registri e memoria, o di caricare valori immediati in memoria o nei registri della CPU. Tali istruzioni si distinguono dalle istruzioni aritmetico/logiche principalmente perché non modificano il valore dei flag della CPU (usati per le istruzioni di salto condizionale, vedere Sezione 3.4). Le più importanti di tali istruzioni sono riportate in Tabella 3.2.

La principale istruzione per il movimento esplicito dei dati (mov) può essere usata per caricare dati da memoria a registro o per salvare il contenuto di un registro in memoria (come nelle CPU con ISA RISC), ma anche per per spostare valori da un registro all'altro o per caricare valori immediati in un registro o direttamente in memoria. In altre parole, src> può essere un valore immediato, il nome di un registro o l'indirizzo di una locazione di memoria (espresso come spiegato in Sezione 3.2), mentre <dst>può essere il nome di un registro o l'indirizzo di una locazione di memoria. Come già spiegato per le istruzioni aritmetiche e logiche, src> e <dst>non possono essere contemporaneamente indirizzi di memoria. Considerando l'istruzione mov si può notare un'ulteriore differenza rispetto alle ISA RISC: mentre un'istruzione RISC generalmente ha un solo comportamento, ben definito e chiaramente specificato (per esempio, RISC V usa istruzioni diverse a seconda che src> sia un valore immediato o un registro), alcune istruzioni Intel hanno differenti comportamenti dipendentemente dalla sintassi usata (la stessa istruzione mov può essere usata per caricare un valore immediato in un registro o per salvare il contenuto di un registro in memoria). Esistono poi due istruzioni simili a mov (movsx e movsz) che permettono di muovere un valore verso un registro (quindi, <dst> è sempre il nome di un registro) estendendo la dimensione del dato copiato (movsx estende in base al segno, mentre movsz estende con degli zeri).

Altre due istruzioni permettono di muovere dati fra registri della CPU e stack, salvando sullo stack valori con-

Istruzione	Sintassi	Semantica
jmp	jmp <address></address>	jump immediato: salta all'indirizzo <address> (valore</address>
		immediato)
jmp	jmp * <reg></reg>	jump to register: salta all'indirizzo contenuto in <reg></reg>
j <cond></cond>	j <cond> <address></address></cond>	salto condizionale: salta ad <address> se la condizione</address>
		<cond> si verifica</cond>
j <cond></cond>	j <cond> *<reg></reg></cond>	salto condizionale: salta al contenuto di <reg> se la</reg>
		condizione <cond> si verifica</cond>
call	call <address></address>	invocazione di subroutine ad indirizzo <address></address>
call	call * <reg></reg>	invocazione di subroutine all'indirizzo contenuto in <reg></reg>
ret	ret	ritorno da subroutine

Tabella 3.3: Istruzioni di salto dell'Assembly Intel.

Istruzione	Sintassi	Semantica
cmp	cmp <src>, <dst></dst></src>	compare: setta i flag come da sottrazione
test	test <src>, <dst></dst></src>	test: setta i flag come da and bit a bit

Tabella 3.4: Istruzioni di supporto ai salti condizionali dell'Assembly Intel.

tenuti in un registro (push) o recuperando dallo stack i valori salvati (pop)². Mentre in altre CPU (soprattutto basate su ISA RISC) la manipolazione dello stack avviene utilizzando le normali istruzioni di load e store e modificando esplicitamente il valore del registro usato come stack pointer (che è un registro general purpose come tutti gli altri), le CPU Intel forniscono due istruzioni che provvedono a spostare i dati e contemporaneamente modificare il registro %esp, che quindi non è un registro general purpose.

Tipicamente, le istruzioni push vengono utilizzate nel prologo delle subroutine per salvare il contenuto dei registri preservati (vedere Sezione 3.5) e le istruzioni pop vengono utilizzate nell'epilogo per recuperare il contenuto dei registri salvati. Si noti che, a differenza delle CPU RISC V (e, come si vedrà in seguito, ARM) non è necessario salvare sullo stack il contenuto del link register perché l'istruzione call già salva il contenuto del registro %rip sullo stack.

3.4 Controllo del Flusso

Le istruzioni di salto fornite dall'ISA Intel sono mostrate in Tabella 3.3. Come si può vedere, esiste un'unica istruzione di salto non condizionale (jmp) che può essere utilizzata sia per saltare ad una locazione indicata da un valore immediato (in genere, nei programmi assembly non si esprime direttamente tale valore immediato ma si usano delle label) che per saltare alla locazione di memoria contenuta in un registro (non esiste quindi un'istruzione "jump to register" separata).

Esistono poi varie istruzioni di salto condizionale, indicate con j<cond>, che effettuano il salto se è verificata la condizione <cond>, espressa in base al valore di alcuni flag del flags register. Questa è un'altra importante differenza rispetto all'ISA RISC V, in cui le condizioni di salto sono espresse in base al valore di registri general purpose. Nelle CPU Intel esiste quindi un registro special purpose i cui bit raprresentano dei flag che vengono settati durante l'esecuzione di istruzioni aritmetiche e logiche, per segnalare condizioni di overflow (overflow flag), il segno del risultato (sign flag), il fatto che il risultato è zero (zero flag), etc... Mentre nelle CPU RISC V esistono istruzioni che permettono di settare il valore di un registro general purpose in base al confronto dei contenuti di due registri (slt e simili), nelle CPU Intel le istruzioni aritmetiche e logiche settano i flag del flag register in base al risultato dell'operazione.

Le istruzioni cmp e test (che possiamo considerare come le istruzioni corrispondenti a slt e simili di RISC V) mostrate in Tabella 3.4 calcolano la differenza (cmp) o l'and bit a bit (test) tra due valori, senza salvare il risultato da nessuna parte ma settando opportunamente i rispettivi flag nel flags register.

Le possibilità per la condizione <cond> sono:

• e (equal): salta se lo *zero flag* (zf) è settato. Questo avviene se una precedente operazione di confronto è stata effettuata su valori uguali;

²In realtà esistono altre istruzioni della famiglia di push e pop, che permettono di muovere il contenuto di più registri con una sola istruzione, ma queste istruzioni vengono tralasciate per semplicità.

- ne (not equal): salta se lo zero flag (zf) non è settato (una precedente operazione di confronto è stata effettuata fra due valori diversi);
- g (greater): salta se lo zero flag (zf) non è settato ed il sign flag (sf) ha lo stesso valore dell'overflow flag (of);
- ge (greater or equal): salta se il sign flag sf ha lo stesso valore dell'overflow flag of;
- a (above): salta se il *carry flag* (cf) non è settato e lo zero flag zf non è settato. Questa condizione è simile alla condizione g (vera dopo un confronto fra due numeri di cui il primo è maggiore del secondo), ma considera confronti fra numeri naturali (valori senza segno);
- ae (above or equal): salta se il carry flag cf non è settato
- 1 (less): salta se il sign flag sf ha un valore diverso da quello dell'overflow flag of
- le (less or equal): salta se il sign flag sf ha un valore diverso da quello dell'overflow flag of o se lo zero flag zf è settato;
- b (below): salta se il carry flag cf è settato (condizione simile a 1, ma considera numeri naturali);
- be (below or equal): salta se il carry flag cf è settato o se lo zero flag zf è settato (come b ma salta anche in caso di confronto fra due numeri uguali);
- o (overflow): salta se l'*overflow flag* (of) è settato. Questa condizione identifica le operazioni che hanno generato overflow;
- no (not overflow): salta se l'overflow flag of non è settato. In pratica, è l'opposto della condizione o;
- z (zero): salta se lo zero flag z f è settato. Questa condizione è un sinonimo per la condizone e;
- nz (not zero): salta se lo zero flag zf non è settato; equivalente alla condizione ne;
- s (sign): salta se il sign flag sf è settato;
- ns (not sign): salta se il sign flag sf non è settato.

Da quanto appena descritto si vede come l'ISA Intel sia più complessa (e "potente") dell'ISA RISC V, consistentemente con la filosofia CISC.

Per finire, si noti che le istruzioni di salto condizionale si utilizzano generalmente in combinazione con l'istruzione cmp, ma possono essere utilizzate anche a seguire altre istruzioni logiche o matematiche (per esempio, per implementare un loop con contatore l'istruzione di salto condizionato può seguire una istruzione dec).

3.5 Intel 64bit Application Binary Interface

Come spiegato nella Sezione 3.4, a differenza delle CPU RISC V ed ARM le CPU della famiglia Intel implementano le istruzioni di invocazione di subroutine salvando l'indirizzo di ritorno sullo stack e non in un registro. Tutti i rimanenti dettagli riguardo all'invocazione di subroutine sono specificati dall'ABI.

Secondo l'ABI utilizzata da Linux per l'ISA Intel a 64 bit (x86_64), i primi 6 argomenti sono passati nei registri %rdi, %rsi, %rdx, %rcx, %r8 e %r9 mentre eventuali argomenti oltre al sesto sono passati sullo stack (si noti che secondo l'ABI utilizzata per l'ISA a 32 bit tutti i parametri sono passati sullo stack). I valori di ritorno sono invece passati nei registri %rax e %rdx. Durante la sua esecuzione, la subroutine deve lasciare inalterato il contenuto dei registri %rbp, %rbx, %r12, %r13, %r14 e %r15, mentre può modificare senza necessità di salvarli i registri %rax, %r10 e %r11 (oltre ai registri utilizzati per i primi 6 argomenti).

Capitolo 4

Assembly ARM

4.1 Introduzione all'Architettura ARM

L'architettura ARM è basata su ISA RISC come l'architettura RISC V, ma il suo design segue un approccio più pragmatico per sopperire a quelle che sono risultate essere le limitazioni delle architetture RISC "tradizionali" (eccessiva dimensione degli eseguibili, dovuta al gran numero di istruzioni necessario per codificare i programmi, perdita di efficienza dei meccanismi di pipeline, dovuta ad operazioni di salto, etc...).

Come risultato, le CPU ARM sono dotate di un numero di registri (prevalentemente general-purpose) inferiore rispetto alle CPU RISC V (16 registri invece di 32), in modo da "salvare" alcuni bit nella codifica dell'istruzione per permettere di supportare istruzioni più complesse e potenti. La sintassi delle istruzioni macchina è anche meno regolare rispetto a RISC V (ci sono per esempio istruzioni aritmetico/logiche che operano su 3 registri, altre che operano su 2 registri ed altre ancora che operano su solo 1 registro). Questa maggior complessità (e minor regolarità) delle istruzioni macchina ha però il vantaggio che non è necessario avere un registro read-only per contenere il valore 0 (come si vedrà, le CPU ARM permettono di esprimere il valore immediato 0 su 32 bit). Per finire, le modalità di indirizzamento disponibili sono più articolate di quelle utilizzabili su CPU RISC V.

Come per le CPU RISC V, le istruzioni macchina sono codificate su un numero fisso di bit (1 word, cioè 32 bit).

Una delle caratteristiche peculiari dell'Assembly ARM è la possibilità di eseguire condizionatamente *tutte* le istruzioni (e non solo le istruzioni di salto, come in tutte le altre architetture). Dopo l'opcode di ogni istruzione Assembly può quindi essere aggiunta una *condizione* composta da due caratteri che indica quando l'istruzione deve essere eseguita. Tale condizione è espressa in base al valore di alcuni flag in uno speciale registro di stato (PSR - Program Status Register). In particolare, si considerano i 4 flag contenuti in un registro di stato chiamato apsr (Application Program Status Register), che è un sottoinsieme di un registro di stato più ampio chiamato cpsr (Current Program Status Register). I 4 flag rilevanti, contenuti nel registro di stato, sono: il flag N (negative - viene settato quando il risultato di un'operazione matematica è negativo), il flag Z (zero - viene settato quando il risultato di un'operazione è 0), il flag C (carry flag - settato quando una somma ha riporto uguale ad 1 nel bit più significativo, quando una sottrazione ha prestito 1 nel bit più significativo o quando uno shift a sinistra sposta un 1 fuori dalla parola) ed il flag V (oVerflow - settato quando un'operazione aritmetica risulta in un overflow).

Le possibili condizioni utilizzabili per l'esecuzione condizionale sono:

- eq (equal): esegui se la precedente operazione era fra numeri uguali (esegui se il flag Z vale 1);
- ne (not equal): esegui se la precedente operazione era fra numeri diversi (esegui se il flag Z vale 0);
- hs (higher or same) o cs (carry set): esegui se il flag C vale 1;
- lo (lower) o cc (carry clear): esegui se il flag C vale 0;
- mi (minus): esegui quando il risultato dell'ultima operazione è negativo (esegui se il flag N vale 1);
- pl (plus): esegui quando il risultato dell'ultima operazione è positivo (esegui se il flag N vale 0);
- vs (overflow): esegui quando l'ultima operazione è risultata in un overflow (esegui se il flag V vale 0);
- vc (overflow clear): opposto di vs (esegui se il flag V vale 0);
- hi (higher): esegui se in un'operazione di confronto il primo operando è maggiore del secondo, assumendo unsigned (esegui se C vale 1 e Z vale 0);

- 1s (lower or same): esegui se in un confronto il primo operando è minore o uguale al secondo, assumendo unsigned (esegui se C vale 0 o Z vale 1);
- ge (greater or equal): esegui se N vale 1 e V vale 1, o se N vale 0 e V vale 0;
- 1t (less than): esegui se N vale 1 e V vale 0, o se N vale 0 e V vale 1;
- qt (greater than): come qe, ma con Z che vale 0;
- le (less or equal): come lt, ma esegue anche se Z vale 1.

Tecnicamente, esistono anche la condizione al (always), che comporta l'esecuzione incondizionata dell'istruzione, e la condizione nv (never), che comporta la non esecuzione dell'istruzione. La condizione al è considerata come implicita nel caso in cui non venga specificata alcuna condizione, quindi un'istruzione Assembly senza suffissi particolari viene sempre eseguita (come in tutti gli altri linguaggi Assembly).

4.2 Istruzioni Aritmetico/Logiche

Le istruzioni aritmetico/logiche dell'Assembly ARM hanno una sintassi più complessa rispetto a quelle dell'Assembly RISC V, sia a causa della possibilità di esecuzione condizionale che a causa di feature quali la possibilità di shiftare il secondo operando. Come in tutte le CPU che adottano ISA RISC le istruzioni aritmetico/logiche operano solo su registri e non possono accedere direttamente alla memoria.

La sintassi delle istruzioni aritmetico/logiche è:

```
"<opcode>[<cond>][s] rd, rl, <r>"
```

dove rd è il *registro destinazione* in cui viene memorizzato il risultato, rl (left register) è il registro che contiene il primo operando e <r> (right) indica il secondo operando. Il suffisso s può essere opzionalmente specificato per far si che l'istruzione aritmetico/logica aggiorni i flag del registro di stato in base al suo risultato (se non si specifica il suffisso s, i flag non vengono aggiornati e l'esecuzione condizionale delle prossime istruzioni non sarà influenzata dal risultato di questa istruzione).

Si noti che il secondo operando è specificato come <r > e non come rr perché può essere un valore immediato e non solo un registro. Il valore del secondo operando può essere rotato o shiftato prima di usarlo. Per questo, si può indicare il valore o nome di registro seguito da una operazione di shift, specificando i bit di cui shiftare come valore immediato o come registro. Le "operazioni di shift" (<shift op>) sono:

- lsl (asl)
- lsr
- asr
- ror (rotate right immediate)
- rrx (rotate right one bit with extend)

Il parametro $\langle r \rangle$ può essere un valore immediato (indicato tramite il suffisso "#"), il nome di un registro (rr-right register), il nome di un registro il cui contenuto va shiftato di un numero di bit fisso #i (rr, $\langle shift op \rangle$ #i) o il nome di un registro il cui contenuto va shiftato di un numero di bit variabile, contenuto in un altro registro rs (rr, $\langle shift op \rangle$ rs).

Esempi di istruzioni aritmetico logiche sono quindi:

```
add r0, r1, #1
adds r0, r1, r2
add r0, r1, r2, 1s1 #2
add r0, r1, r2, 1s1 r3
```

Le istruzioni aritmetico/logiche dell'ISA ARM sono mostrate in Tabella 4.1. Si noti come non esista un'istruzione di "not logico" (il perché diventerà chiaro in Sezione 4.3, parlando dell'istruzione di "mov negato"). La soluzione implementata per fornire la negazione logica è però diversa da quella usata dall'ISA RISC V (vedere Sezione 2.2).

Un'altra cosa interessante da notare è la presenza delle istruzioni rsb ed rsc, che sono equivalenti a sub e sbc, ma invertono il ruolo dei due operandi. Queste operazioni permettono di sfruttare meglio la potenza espressiva fornita dall'operando r, che può essere un valore immediato, un registro o un registro shiftato/rotato (al contrario, l'operando rl è sempre un registro). Si pensi per esempio a come implementare in Assembly

Istruzione	Sintassi		Semantica
add	add rd, rl,	<r></r>	somma
adc	adc rd, rl,	<r>></r>	somma con riporto
sub	sub rd, rl,	<r>></r>	sottrazione
sbc	sbc rd, rl,	<r></r>	sottrazione con prestito
rsb	rsb rd, rl,	<r>></r>	sottrazione inversa (sottrai rl da <r>)</r>
rsc	rsc rd, rl,	<r></r>	sottrazione inversa con prestito
and	and rd, rl,	<r></r>	and logico
orr	orr rd, rl,	<r></r>	or logico
eor	eor rd, rl,	<r></r>	or esclusivo (xor)
bic	bic rd, rl,	<r></r>	and logico fra rl e not <r> (azzera bit selezionati)</r>
mul	mul rd, rl,	rr	moltiplicazione
mla	mla rd, rl,	rr, ra	moltiplicazione con somma

Tabella 4.1: Istruzioni aritmetico/logiche dell'Assembly ARM.

Istruzione	Sintassi	Semantica
mov	mov rd, <r></r>	muovi r in rd
mvn	mvn rd, <r></r>	mov negato: muovi il complemento a 1 di r in rd
ldr	ldr rd, <addr></addr>	carica dati da memoria a registro
str	str rl, <addr></addr>	salva dati da registro a memoria

Tabella 4.2: Istruzioni di movimento dati dell'Assembly ARM.

l'espressione 1 - r, dove r è un valore contenuto in un registro. Senza rsb, sono necessarie almeno 2 istruzioni Assembly, mentre usando rsb l'espressione può essere codificata usando un'unica istruzione.

Per finire, anche per l'ARM le istruzioni di moltiplicazione (mul e mla) sono speciali: in particolare, il secondo operando (rr) può essere solo un registro (esistono poi altre limitazioni: per esempio, rd ed rr devono essere registri diversi e rd deve essere diverso da r15).

4.3 Istruzioni per il Movimento dei Dati

Come le CPU RISC V, anche le CPU ARM sono basate su ISA RISC, quindi la maggior parte delle istruzioni lavorano solo su registri (o su valori immediati). Sono quindi necessarie istruzioni per muovere dati dalla memoria principale a registri (e viceversa) o per muovere valori immediati in un registro. Questa seconda possibilità (caricamento di valori immediati in un registro) costituisce un'altra importante differenza rispetto ad ISA RISC "pure" (come RISC V), in cui il movimento di valori immediati in un registro non è implementato tramite una vera istruzione Assembly, ma tramite una macro che utilizza l'istruzione di somma immediata.

Le istruzioni di movimento dati dell'ISA ARM sono mostrate in Tabella 4.2. Si noti che le istruzioni mov e mvn permettono di copiare un valore immediato, un registro, o un registro shiftato/rotato (l'operando <r> ha lo stesso significato e lo stesso potere espressivo già visto per le operazioni aritmetico/logiche) in un registro destinazione rd (sostanzialmente, la sintassi di mov e mvn è simile a quella delle operazioni aritmetico/logiche, ma manca il primo operando rl). L'istruzione mvn copia in rd il *complemento a* 1 di <r>, permettendo di implementare l'operazione logica not.

Le istruzioni di trasferimento dati fra registri e memoria (ldr - load register - e str - store register) permettono di specificare l'indirizzo di memoria su cui operare utilizzando delle modalità di indirizzamento più complesse rispetto a quelle fornite dall'architettura RISC V. In particolare, l'ISA ARM supporta le modalità di indirizzamento chiamate "indirizzamento indiretto" (l'indirizzo di memoria da accedere è contenuto in un registro), "indirizzamento con base e spiazzamento" ed "indirizzamento con base ed indice" (registro eventualmente scalato) in Sezione 1.4. In più, le istruzioni di accesso alla memoria possono opzionalmente modificare il contenuto del registro base; tale modifica può avvenire prima dell'accesso alla memoria (pre-indexed addressing) o dopo l'accesso (post-indexed addressing). Queste istruzioni possono inoltre avere un suffisso "<size>" che indica la dimensione dei dati da spostare: aggiungendo "b" come suffisso a ldr o str si specifica che l'operazione deve spostare un singolo byte (il byte meno significativo del registro specificato), mentre aggiungendo "h" si specifica che l'istruzione deve spostare mezza parola (2 byte).

La sintassi per l'indirizzamento pre-indexed è

```
<op>[<cond>][<size>] r, [rb, <offset>][!]
```

Istruzione	Sintassi		Semantica
ldm <mode></mode>	ldm <mode> r[.</mode>], <register list=""></register>	carica una lista di registri da memoria
stm <mode></mode>	stm <mode> r[.</mode>	/, <register list=""></register>	salva una lista di registri in memoria

Tabella 4.3: Caricamento e salvataggio di più registri nell'Assembly ARM.

dove <offset> è un valore immediato ("#i"), un registro ("+|- ro") o un registro shiftato/rotato ("+|- ro, <shift>"). Il "!" opzionalmente aggiunto dopo la specifica dell'indirizzo indica che il valore del registro specificato come base viene aggiornato a base + offset. Quindi, per esempio, "ldr r0, [r1,#1]!" carica in r0 il contenuto della parola di memoria all'indirizzo r1 +1 ed incrementa di 1 il valore di r1.

La sintassi per l'indirizzamento post-indexed è invece

```
<op>[<cond>][<size>] r, [rb], <offset>
```

Si noti che in questo caso il valore del registro base viene sempre aggiornato (ma che la locazione di memoria acceduta è quella indicata dal valore del registro base prima della modifica) e che l'offset non è opzionale ma obbligatorio (post-indexing senza offset non ha senso, perché lascerebbe invariato il valore del registro base). Per finire, non è necessario specificare "!" per indicare che il valore del registro base deve essere aggiornato (l'aggiornamento del registro base è implicito nella semantica dell'indirizzamento post-indexed).

Riassumendo, la sintassi dell'indirizzamento pre-indexed è

```
<op>[<cond>][<size>] r, [rb, #i][!]
```

per indirizzamento con registro base o base e spiazzamento immediato o

```
<op>[<cond>][<size>] r, [rb, {+|-}ro[,<shift>]][!]
```

per indirizzamento con registro base e registro indice (eventualmente shiftato).

Come detto, l'unico indirizzamento supportato da post-indexed è l'indirizzamento con registro base (la locazione di memoria da accedere è specificata sempre e solo dal contenuto di un registro); esistono però varie sintassi per specificare come aggiornare tale registro dopo l'accesso. La sintassi

specifica che il registro base va aggiornato sommandoci uno spiazzamento immediato, mentre la sintassi

```
<op>[<cond>][<size>] r, [rb], {+|-}ro[,<shift>]
```

specifica che il registro base va aggiornato sommandoci il valore di un registro indice eventualmente shiftato o rotato.

Oltre alle istruzioni per il caricamento da memoria e salvataggio in memoria di singoli registri, l'ISA ARM fornisce istruzioni per salvare e caricare contemporaneamente più registri, mostrate in Tabella 4.3. Nella tabella, r rappresenta un registro in cui è contenuto l'indirizzo a partire dal quale leggere o scrivere i dati, mentre il suffisso <mode> può essere ia (increment after), ib (increment before), da (decrement after) o db (decrement before).

I registri indicati in <register list> vengono salvati in memoria a partire dall'indirizzo contenuto in r, secondo una strategia che dipende dal suffisso <mode>:

- in caso di "increment after" (ia), i registri sono salvati nelle locazioni indicate da r, r+4, r+8, etc...
- in caso di "increment before" (ib), i registri sono salvati nelle locazioni indicate da r+4, r+8, r+12, etc...
- in caso di "decrement after" (da), i registri sono salvati nelle locazioni indicate da r, r-4, r-8, etc...
- in caso di "decrement before" (db), i registri sono salvati nelle locazioni indicate da r-4, r-8, r-12, etc...

Se il simbolo ! è specificato dopo il registro r, il valore di r è aggiornato (analogamente a quanto fatto in caso di indirizzamento pre-indexed con ! o di indirizzamento post-indexed) come r = r + 4 * n (dove n è il numero di registri contenuti in <register list>) se <mode> è ia o ib o r = r - 4 * n se <mode> è da o db.

Sebbene le istruzioni di load e store multipli ldm e stm possano essere utilizzate per molti scopi, sono spesso usate per salvare registri sullo stack (stm) nel prologo di una subroutine o recuperarli dallo stack (ldm) nell'epilogo. In questo caso, il registro r rappresenta lo stack pointer. Le diverse varianti delle istruzioni ldm ed stm (ia, ib, da e db) permettono di usare diverse convenzioni riguardo alla gestione dello stack (i e d stabiliscono se lo stack cresce verso l'alto o verso il basso, mentre a e b stabiliscono se il registro r punta alla prima locazione libera sullo stack o all'ultima locazione occupata). A causa di questo utilizzo delle istruzioni ldm ed stm per la gestione dello stack, le loro varie forme sono riconosciute anche tramite i seguenti sinonimi:

• stmia è noto anche come stmea, dove ea sta perempty ascending, per indicare che lo stack pointer (il registro r) indica la prima locazione libera sullo stack (r punta ad una locazione di memoria libera - vuota == empty) e lo stack cresce incrementando lo stack pointer r. Quindi, il valore di r deve essere modificato dopo aver salvato dati sullo stack e deve essere modificato incrementandolo;

Istruzione	Sintassi	Semantica
b	b[<cond>] C</cond>	branch: salta all'indirizzo indicato da C
bl	bl[<cond>] C</cond>	branch with link: salta all'indirizzo indicato da C e salva il PC in r14

Tabella 4.4: Istruzioni di salto dell'Assembly ARM.

- stmib è noto anche come stmfa, dove fa sta per full ascending: lo stack pointer r indica l'ultima posizione *occupata* (piena full) dello stack, che cresce incrementando lo stack pointer;
- stmda è noto anche come stmed, dove ed sta per empty descending;
- stmdb è noto anche come stmfd, dove fd sta per full descending;
- ldmia è noto anche come ldmfd;
- ldmib è noto anche come ldmed;
- ldmda è noto anche come ldmfa;
- ldmdb è noto anche come ldmea.

Il maggior vantaggio che si ha nell'usare questi sinonimi è che prologo ed epilogo di un subroutine possono usare versioni consistenti di stm ed ldm. Per esempio, si consideri una subroutine che deve salvare i registri lr ed r4 su uno stack che cresce verso il basso (decrementando lo stack pointer) in cui sp indica l'ultima posizione piena sullo stack. Il prologo della subroutine può salvare i due registri tramite l'istruzione "stmdb sp!, {r4, lr}" che decrementa sp di 4 prima di salvare il primo registro (poiché sp punta ad una locazione occupata dello stack). L'epilogo potà poi recuperare i valori originali dei registri tramite "ldmia sp!, {r4, lr}" che recupera il valore del primo registro dalla locazione puntata da sp e solo dopo incrementa tale registro. In questo caso, prologo ed epilogo devono usare due tipi diversi per stm ed ldm (db nell'epilogo ed ia nel prologo). Grazie ai sinonimi appena descritti, il prologo può invece usare "stmfd sp!, {r4, lr}" mentre l'epilogo della subroutine può usare "ldmfd sp!, {r4, pc". In questo modo, prologo ed epilogo usano entrambi la "versione fd" delle istruzioni di load e store multiplo, portando a codice più comprensibile.

4.4 Controllo del Flusso

Come noto, indipendentemente dal tipo di architettura o di ISA utilizzato ogni CPU utilizza un registro detto Program Counter (PC) o Instruction Pointer (IP) per memorizzare l'indirizzo della prossima istruzione macchina da prelevare dalla memoria (fase di fetch). Consistentemente con la filosofia RISC, l'ISA ARM considera il PC come un *registro general purpose*; questo significa che è possibile operare su tale registro con le "normali" istruzioni aritmetico/logiche o di movimento dati. Come conseguenza, l'ISA ARM permette di implementare operazioni di salto manipolando il PC tramite (per esempio) istruzioni come add, mov o simili. Le cose sono però complicate dal fatto che nell'architettura ARM il PC è quindi un registro a 24 bit ed occupa i bit 2..26 del registro r15 (condividendo r15 con il registro flag). Inoltre, esistono dei vincoli sugli operandi immediati (che nell'architettura ARM sono codificati su 12 bit) che complicano l'implementazione di salti generici tramite istruzioni aritmetico/logiche o di movimento dati. Per sopperire a tali limitazioni, l'ISA ARM fornisce alcune istruzioni di salto "specializzate".

Grazie all'enorme flessibilità fornita dall'esecuzione condizionale ed alla potenza delle istruzioni Assembly mov, le istruzioni di salto dell'Assembly ARM (mostrate in Tabella 4.4) sono solamente 2 e sono estremamente semplici. In particolare, le istruzioni di salto condizionale diventano un caso speciale delle istruzioni di salto b e b1 con un'opportuna condizione come suffisso.

Come per l'ISA RISC V, le subroutine vengono invocate salvando l'indirizzo della prossima istruzione (PC + 4) in un *link register* (r14 nel caso di ARM) tramite l'istruzione di branch and link bl. L'istruzione *jump to register* fornita dall'ISA RISC V per il ritorno da subroutine (jr \$31 in caso di RISC V) non è invece necessaria per ARM, in quanto l'istruzione mov permette di spostare il contenuto di r14 nel PC senza bisogno di ulteriori istruzioni. In particolare, il ritorno da subroutine è realizzabile con mov r15, r14 (o movs r15, r14 nel caso si vogliano ripristinare i flag) in quanto il PC è memorizzato nei bit 2..25 del registro r15. Si noti che comunque alcuni modelli di CPU ARM forniscono un'istruzione bx r che è più o meno equivalente ad mov r15, r (salta all'indirizzo contenuto nel registro r).

Le due istruzioni di salto dell'Assembly ARM codificano un offset rispetto al valore attuale del PC, espresso su 24 bit. Sarà compito dell'Assembler convertire un valore assoluto "C" usato in istruzioni come "b C" o simili in

Istruzione	Sintassi	Semantica
cmp	cmp rs, rd	compare: setta i flag come da sottrazione
tst	tst rs, rd	test: setta i flag come da and
cmp	teq rs, rd	test equal: setta i flag come da xor

Tabella 4.5: Istruzioni di supporto ai salti condizionali dell'Assembly ARM.

un offset appropriato; generalmente, nei programmi Assembly il valore "C" è semplicemente un'etichetta definita nel programma.

Per finire, la Tabella 4.5 mostra le istruzioni cmp, tst e teq di supporto all'esecuzione condizionale del codice, che possono essere usate per settare i flag del apsr. Queste istruzioni sono circa equivalenti alle istruzioni cmp e test dell'Assembly Intel.

4.5 ARM Application Binary Interface

Analogamente a quanto fatto da CPU RISV V, anche le CPU ARM forniscono un'istruzione di invocazione di subroutine (b1) che salva l'indirizzo di ritorno in un registro della CPU, il registo r14 (vedere la Sezione 4.4).

Come al solito, l'ABI definisce tutti i rimanenti aspetti delle invocazioni di subroutine: i meccanismi di passaggio dei parametri e valori di ritorno fra subroutine e chiamante, i registri che devono essere salvati dal chiamante, quelli il cui salvataggio è responsabilità del chiamato, etc...

Secondo l'ABI più utilizzata su ISA ARM (chiamata "eabi"), i primi 4 argomenti sono passati nei registri r0, r1, r2 e r3 ed eventuali ulteriori argomenti sono passati sullo stack. I valori di ritorno sono invece passati nei registri r0 ed r1. Durante la sua esecuzione, la subroutine deve lasciare inalterato il contenuto dei registri da r4 ad r11 (alcune varianti dell'ABI considerano però il registro r9 come eccezione a questa regola), mentre il chiamante non può fare assunzioni riguardo al registro r12 (oltre ai registri usati per passare i primi 4 argomenti). Come precedentemente notato, il ruolo del registro r14 (che funge da link register per l'istruzione b1) è fissato dall'ISA.

Capitolo 5

Esempi

Questo capitolo presenta alcuni esempi di programmazione Assembly per le tre ISA considerate (RISC V, ARM ed x86_64), per permettere di capire meglio come scrivere programmi Assembly e la differenza fra le tre ISA.

La maggior parte degli esempi di codice assembly è stata ottenuta usando il compilatore gcc (configurato per il target opportuno) con le opzioni -O1 -fno-dwarf2-cfi-asm -S: l'opzione -O1 è necessaria per evitare che gcc utilizzi lo stack per salvare valori intermedi, -fno-dwarf2-cfi-asm è necessaria per evitare che gcc inserisca nel codice Assembly informazioni di debugging che ne compromettono la leggibilità, mentre -S è l'opzione utilizzata per indicare a gcc di compilare il codice C generando codice Assembly. Il codice Assembly generato da gcc è stato in alcuni casi modificato per renderlo più leggibile: per esempio, per il codice RISC V i numeri dei registri (\$0, \$1, ... \$31) generati da gcc sono stati sostituiti dai nomi simbolici (\$zero, \$at, ... \$ra); inoltre, alcune istruzioni nop sono state eliminate e le istruzioni sono state riordinate secondo il loro ordine logico.

5.1 Semplici Espressioni Aritmetico/Logiche

Il primo esempio mostra come scrivere in Assembly semplici espressioni aritmetiche o logiche ed evidenzia come in questo caso le ISA RISC (nel nostro caso RISC V ed ARM) permettono di scrivere in modo semplice codice che può essere facilmente capito. Al contrario, la traduzione in Assembly Intel è un po' più macchinosa. L'esempio considerato si basa sulla traduzione in Assembly dell'espressione C

```
f = (g + h) - (i + j);
```

secondo le ISA RISC V, ARM ed x86_64.

Per l'RISC V, si assuma che i valori delle variabili g, h, i e j siano contenuti nei registri x2, x3, x4 ed x5, salvando il risultato nel registro x6. Una volta mappate le variabili sui registri, la conversione in Assembly dell'espressione è abbastanza naturale.

```
      add
      x6, x2, x3

      add
      x4, x4, x5

      sub
      x6, x6, x4
```

La prima istruzione (**add** x6, x2, x3) memorizza in \times 6 la somma g + h, la seconda istruzione (**add** x4, x4, x5) memorizza in \times 4 la somma i + j, mentre la terza istruzione calcola la differenza fra questi due valori e la salva in \times 6, ottenendo il risultato finale desiderato.

Anche la traduzione in Assembly ARM è immediata, una volta mappate le variabili g, h, i e j sui registri r0, r1, r2 ed r3. Salvando il risultato nel registro r0, il codice Assembly risultante è:

```
      adds
      r1, r0, r1

      adds
      r3, r2, r3

      subs
      r0, r1, r3
```

Si noti che sono state utilizzate le istruzioni adds e subs, vale a dire le varianti delle due istruzioni che aggiornano i flag, ma anche le "semplici" add e sub (che non aggiornano i flag) avrebbero generato il risultato desiderato.

La conversione in Assembly Intel (assumendo che g, h, i e j siano in %rdi, %rsi, %rcx e %rdx e salvando il risultato in %rax) è leggermente più complessa, a causa del fatto che le normali istruzioni di somma non possono specificare l'indirizzo destinazione (come per le ISA RISC V ed ARM) ma hanno una destinazione implicita:

```
leaq (%rdi,%rsi), %rax
addq %rcx, %rdx
subq %rdx, %rax
```

Il problema è risolto utilizzando l'istruzione leaq per sommare %rdi e %rsi salvando il risultato in un registro diverso (%rax). Si ricordi infatti che lea <addr>, <dst> (load effective address) calcola l'indirizzo <addr> secondo base, spiazzamento ed indice shiftato, salvandolo in <dst>. Quindi, usando spiazzamento 0 e shift 0 per l'indice lea permette di sommare il contenuto del registro base (%rdi in questo caso) al contenuto del registro indice (%rsi in questo caso) salvando il risultato nel registro destinazione (%rax in questo caso). Sebbene l'istruzione lea sia stata inizialmente progettata per effettuare il calcolo di indirizzi di memoria, risulta spesso utile come semplice istruzione aritmetica che permette di specificare un registro destinazione diverso dal secondo operando.

5.2 Accessi alla Memoria / Array

Il secondo esempio mostra come scrivere in Assembly codice che accede alla memoria (ed in particolare a vari elementi di un array). Questo esempio evidenzia come le ISA RISC (in questo caso MIPS ed ARM) richiedano di utilizzare due istruzioni separate per accedere alla memoria, mentre l'ISA Intel permette di utilizzare meno istruzioni, risultando in codice più compatto. L'esempio considerato si basa sulla traduzione in Assembly MIPS, ARM ed Intel dell'assegnamento

```
a[12] = h + a[8];
```

assumendo che a sia un array di int ed una variabile di tipo int occupi 4 byte (quindi a è un array di elementi di 4 byte l'uno).

Per l'ISA RISC V, assumendo che il valore della variabile h sia contenuto nel registro x3 e che l'indirizzo dell'array a sia contenuto nel registro x4 si ottiene

```
lw x5,32(x4)
addw x5,x5,x3
sw x5,48(x4)
```

Come si può notare è necessaria una prima istruzione di load (1w) per caricare il valore di a [8] in un registro (in questo caso viene usato il registro $\times 5$, il cui valore non deve essere preservato). E' anche importante notare che l'indirizzo di a [8] è 32 ($\times 4$) (e non 8 ($\times 4$) come si potrebbe inizialmente sospettare), in quanto ogni elemento dell'array è grande 4 byte e $4\cdot 8=32$. Una volta caricato a [8] in $\times 5$, tale valore può essere sommato con il valore di h (contenuto in $\times 3$) e finalmente salvato in memoria tramite sw. Ancora, si noti come l'indirizzo di a [12] sia 48 ($\times 4$) in quanto $12\cdot 4=48$. Come ultima osservazione, l'uso del suffisso w che specifica le operazioni su operandi a 32 bit.

La versione ARM (assumendo che il valore di h sia contenuto in r0 e l'indirizzo di a sia contenuto in r1) è simile

```
ldr r3, [r1, #32]
add r0, r3, r0
str r0, [r1, #48]
```

In questo caso, a [8] è caricato in r3 e sommato ad r0 per poi salvare il risultato in a [12] tramite str r0, [r1, #48].

Come accennato, la versione Intel (assumendo che il valore di h sia contenuto in %edi e l'indirizzo di a sia contenuto in %rsi) è più semplice (utilizzando solo 2 istruzioni Assembly) in quanto l'istruzione addl può avere un argomento in memoria. Il risultato viene poi salvato in a [12] tramite movl.

```
addl 32(% rsi), %edi
movl %edi, 48(% rsi)
```

5.3 Condizioni e Cicli

Dopo aver visto come utilizzare le istruzioni aritmetiche e logiche per implementare il calcolo di semplici espressioni e come accedere alla memoria, il terzo esempio mostra come utilizzare l'esecuzione condizionale di istruzioni Assembly per implementare il costrutto di selezione if. Tradizionalmente, questo costrutto è implementato in Assembly usando le istruzioni di salto condizionale descritte nelle Sezioni 2.4, 4.4 e 3.4; alcuni ISA permettono

però l'esecuzione condizionale di altre istruzioni (per esempio, ARM permette l'esecuzione condizionale di tutte le istruzioni, mentre Intel fornisce l'istruzione di move condizionale cmov e questa feature può essere utile per implementare alcuni costrutti if). L'esempio preso in considerazione si basa sulla traduzione in Assembly del seguente codice C:

```
if (i == j)
  f = g + h;
else
  f = g - h;
```

Assumendo che i valori di g, h, i e j siano contenuti in x3, x4, x5 e x6 e che il valore di f vada salvato in x7, la traduzione in Assembly RISC V è:

```
bne x5, x6, L2 add x7, x3, x4 j L3: x7, x3, x4 L3:
```

In questo caso, l'istruzione bne viene utilizzata per saltare alla label L2 se i valori di i e j sono diversi (si noti come il predicato usato per decidere l'esecuzione condizionale sia basato sul confronto fra i valori contenuti in due registri general purpose). Nel caso in cui il salto non sia effettuato (i == j), la somma di g ed g viene salvata in g e si salta alla label g altrimenti, in g viene salvata la differenza fra g ed g (istruzione sub). Questa è la tecnica generalmente utilizzata per implementare costrutti g . . . else usando l'Assembly RISC V.

La versione ARM è più interessante, in quanto permette di implementare il costrutto if ... else senza usare istruzioni di salto, ma sfruttando la possibilità di esecuzione condizionale di istruzioni aritmetiche offerta dall'ISA ARM:

```
\begin{array}{lll} \textbf{cmp} & r\,2\,, & r\,3 \\ \textbf{addeq} & r\,0\,, & r\,0\,, & r\,1 \\ \textbf{subne} & r\,0\,, & r\,0\,, & r\,1 \end{array}
```

La prima istruzione cmp setta i flag (in particolare, per questo esempio è di interesse lo zero flag Z) confrontando i valori di r2 ed r3 (in cui si assume siano contenuti i valori di i e j). Se i due valori sono uguali (condizione eq), viene eseguita la somma fra r0 ed r1 (che si assumono essere g ed h), altrimenti (condizione ne) si esegue la sottrazione (operazione sub). Si noti che nel codice originariamente generato da gcc la terza istruzione era rsbne r0, r1, r0, che è equivalente a subne r0, r1 (sottrazione inversa invece che sottrazione, invertendo i due operandi).

Una possibile implementazione usando l'Assembly Intel (assumendo che i valori di i, j, g e h siano memorizzati in %rcx, %rdx, %rdi e %rsi e che il risultato f debba essere memorizzato in %rax) è la seguente:

Si noti come rispetto alle versioni RISC V ed ARM questa versione sia complicata dal fatto di usare lea invece di add (al proposito, vedere il primo esempio in Sezione 5.1) e dal fatto di dover usare una mov oltre a sub per salvare la differenza fra g e h in %rax (questo perché le istruzioni Intel hanno una destinazione implicita uguale al secondo operando). Si noti inoltre come sia necessario utilizzare un'istruzione cmpq (analogamente a quanto fatto nel caso ARM) per settare i flag prima di poter usare l'istruzione di salto condizionale jne (salta se i e j hanno valori diversi).

Come anticipato, l'implementazione può essere semplificata usando l'istruzione cmov (mov condizionale):

```
leaq (%rdi,%rsi), %rax
subq %rsi, %rdi
cmpq %rcx, %rdx
cmovne %rdi, %rax
```

Se invece di usare un test di uguaglianza (i == j) nel predicato il costrutto di selezione if avesse usato un confronto più complesso, la traduzione in Assembly RISC V si sarebbe leggermente complicata, mentre le versioni ARM ed Intel sarebbero rimaste più o meno uguali. Per esempio, si consideri il seguente codice C:

```
if (i < j)
  f = g + h;
else
  f = g - h;</pre>
```

Assumendo gli assegnamenti registro/variabile visti nel precedente esempio, la traduzione in Assembly RISC V diventa:

```
blt x5, x6, L2
add x7, x3, x4
beq x0, x0, L3
L2:
sub x7, x3, x4
L3:
```

Si noti come sia stato necessario introdurre l'istruzione di salto condizionato blt che testa se il primo operando è inferiore al secondo.

Il codice ARM corrispondente è invece:

```
cmp r2, r3
addlt r0, r0, r1
subge r0, r0, r1
```

Si noti come rispetto alla versione precedente siano semplicemente cambiate le condizioni di esecuzione di add e sub: invece di eq ed ne si usano lt e ge.

Anche le versioni Intel sono simili alle precedenti; senza usare cmov si ottiene:

mentre usando cmov la traduzione in Assembly è:

```
leaq (%rdi,%rsi), %rax
subq %rsi, %rdi
cmpq %rcx, %rdx
cmovge %rdi, %rax
```

Ancora una volta, cambiano solo le condizioni usate per i salti o per cmov: si usa ge invece di le.

L'esempio successivo mostra come implementare un ciclo (con condizione di terminazione basata sui valori contenuti in un array) in Assembly. In questo caso, la traduzione in Assembly più immediata utilizza sempre le istruzioni di salto condizionale, anche con ISA (come ARM) che permettono l'esecuzione condizionale di altre istruzioni. L'esempio è basato sul seguente codice C (ancora una volta, a è un array di int, aventi dimensione 4 byte):

```
i = 0;
while (a[i] == k)
    i += 1;
```

Utilizzando l'ISA RISC V (ed assumendo che il valore di k sia inizialmente contenuto in k3, l'indirizzo di a sia inizialmente contenuto in k4 ed il valore di k5 debba essere salvato in k6) il ciclo può essere tradotto come (si noti l'utilizzo della macro move per inizializzare il valore di k6):

```
mv x6, x0
```

L1:

```
      slli
      x9, x6, 3

      add
      x9, x9, x4

      ld
      x11, 0(x9)

      bne
      x3, x11, L2

      addi
      x6, x6, 1

      beq
      x0, x0, L1
```

L2:

Si noti come per poter confrontare a [i] con k sia sempre necessario caricarne il valore all'interno di un registro di appoggio (x11 in questo caso). Inoltre, le modalità di indirizzamento non troppo potenti offerte dall'ISA RISC V costringono a moltiplicare x6 per $8 \, (slli)$ ad ogni ciclo. Infine la beq x0, x0, L1 esegue un confronto fittizio per fare il salto.

Utilizzando l'ISA ARM (assumendo che il valore di k sia inizialmente contenuto in r0, che l'indirizzo dell'array a sia inizialmente contenuto in r1 e che il valore di i vada salvato in r0) la traduzione in Assembly generata da gcc è leggermente più compatta:

```
ldr
                   r3, [r1]
                   r0, r3
         cmp
         bne
                   L2
         mov
                   r3, #0
L1:
         add
                   r3, r3, #1
         ldr
                   r2, [r1, #4]!
         cmp
                   r2, r0
                   L1
         beq
         b
                   L3
L2:
                   r3, #0
         mov
L3:
                   r0, r3
```

Si noti l'utilizzo della modalità di indirizzamento pre-indexed ldr r2, [r1, #4]! che incrementa r1 di 4 prima di accedere alla locazione di memoria puntata da tale registro. Questo permette di evitare di aggiornare a mano il valore di r1. Ancora, si noti come due diversi registri (r3 ed r1) siano utilizzati per contenere il valore dell'indice i e della locazione di memoria a cui accedere.

Per finire, vediamo la traduzione in Assembly Intel. Tale traduzione è fatta assumendo che il valore di i vada alla fine lasciato in %rax, mentre inizialmente l'indirizzo di a sia contenuto in %rsi ed il valore di k e sia contenuto in %edi; a tale proposito si noti come per k si sia utilizzato un registro a 32 bit (%edi e non %rdi) perché il valore di k è confrontato coi valori degli elementi dell'array, che abbiamo detto essere int rappresentati su 4 byte. In ogni caso, la traduzione in Assembly Intel risulta stavolta piu' compatta, mostrando la maggiore potenza di un ISA CISC:

```
cmpl
                  (% rsi), %edi
                  L2
         jne
         movq
                  $0, %rax
L1:
         addq
                  $1, %rax
                  %edi, (%rsi,%rax,4)
         cmpl
         jе
                  L1
                  L3
         jmp
L2:
                  $0, %rax
         movq
L3:
```

Si noti l'utilizzo dell'istruzione cmpl %edi, (%rsi, %rax, 4) che confronta direttamente il contenuto di una locazione di memoria col contenuto del registro %edi, senza bisogno di caricare in un registro il contenuto della memoria. Tale istruzione utilizza inoltre una modalità di indirizzamento più avanzata (registro indice %rax moltiplicato per 4) che permette di usare un unico registro come indice, senza bisogno di usare un ulteriore registro che viene aggiornato incrementandolo di 4.

5.4 Invocazione di Subroutine

I prossimi esempi hanno l'obiettivo di esemplificare le ABI e le convenzioni di chiamata usate da RISC V, ARM ed Intel, iniziando dal caso più semplice di *funzione foglia*. Una funzione foglia è una funzione che non invoca altre funzioni o subroutine, come la seguente:

```
int esempio_foglia(int g, int h, int i, int j)
{
  int f;
  f = (g + h) - (i + j);
  return f;
}
```

La conversione in Assembly di una funzione foglia è semplificata dal fatto che non è necessario salvare il contenuto del link register (o return address register), dei registri contenenti gli argomenti, etc...

Secondo l'ABI RISC V rv64, i 4 argomenti g, h, i e j sono passati nei registri $\times 10$, $\times 11$, $\times 12$ e $\times 13$, mentre il valore di ritorno della funzione deve essere salvato nel registro $\times 10$. Il codice Assembly risultante è quindi il seguente (si veda l'esempio della Sezione 5.1 per maggiori dettagli):

Si noti come il ritorno da subroutine è implementato dall'istruzione jalr x0, 0(x1) (salta all'indirizzo contenuto nel return address register x1).

Anche la traduzione in Assembly ARM (tenendo conto delle convenzioni di chiamata specificate dall'ABI ARM) è molto semplice (l'unica cosa da notare è l'utilizzo di rsb invece di sub, come discusso in Sezione 5.1):

```
esempio_foglia:
    add    r0, r0, r1
    add    r3, r2, r3
    rsb    r0, r3, r0
    bx    1r
```

Anche in questo caso il ritorno da subroutine è implementato saltando all'indirizzo di ritorno (che stavolta è contenuto nel registro lr - link register). Questo potrebbe essere fatto tramite mov pc, lr (o mov r15, r14), ma gcc preferisce usare un'istruzione di salto a registro (bx. In particolare, bx lr salta all'indirizzo contenuto nel link register lr.

Per quanto riguarda la traduzione in Assembly Intel, l'unico particolare a cui fare attenzione è che secondo l'ABI le variabili di tipo int sono rappresentate su 32 bit, mentre i "registri r" sono registri a 64 bit (questa non è una specificità dell'ISA Intel, ma è comune a molti ISA a 64 bit). I parametri verranno quindi passati in "registri e" (%edi, %esi, %ecx ed %ecx) e non in "registri r" (%rdi, %rsi, %rcx ed %rdx). A parte questo, anche la traduzione in Assembly Intel appare immediata (ancora, si noti l'utilizzo di lea):

In questo caso, il ritorno da subroutine è implementato con l'istruzione ret, che è dedicata a questo compito.

La conversione di funzioni che invocano altre funzioni (che non sono quindi funzioni foglia) è più complessa. Si consideri per esempio il seguente codice:

```
int inc(int n)
{
    return n + 1;
}
int f(int x)
```

```
{
   return inc(x) - 4;
}
```

Mentre la conversione in Assembly RISC V della funzione inc (che è una funzione foglia) è banale, la funzione f è più complessa in quanto richiede di salvare il contenuto del registro x1 (Return address) prima di invocare inc. Tale registro può essere salvato sullo stack decrementando di 4 byte il valore dello stack pointer x2 prima di salvare il return address x1 nella locazione puntata da \$sp (utilizzando sd), come fatto dal seguente codice:

```
inc:
         addiw x10, x10, 1
                x0, 0(x1)
         jalr
f:
         addi
                x^{2}, x^{2}, -8
         sd
                x1,0(x2)
                x1, inc
         jal
         addi
                x10, x10, -4
                x1, 0(x2)
         addiw x2, x2,8
         jalr
                x0, 0(x1)
```

Si noti che il valore di x1 va recuperato dallo stack (ed il valore di x2 incrementato di 8 byte) prima di ritornare dalla funzione f. Notare inoltre che l'uso del suffisso w ogni volta che si opera si dati interi a 32 bit.

%endlstlisting Questo esempio mostra come l'ISA RISC V complichi il codice Assembly generato per funzioni non foglia.

Il codice Assembly ARM è più semplice:

```
inc:
    add    r0, r0, #1
    bx    lr

f:
    str    lr, [sp, #-4]!
    bl    inc
    sub    r0, r0, #4
    ldr    pc, [sp], #4
```

Anche in questo caso la funzione f salva il link register sullo stack, ma il codice è semplificato dalla possibilità di usare indirizzamento pre-indexed (str lr, [sp, #-4]!) che in questo caso coincide con l'istruzione push dell'ISA Intel (decrementa sp di 4 e memorizza lr nella locazione di memoria puntata da sp dopo il decremento). Inoltre, il fatto che il program counter pc sia un registro "visibile" (e più o meno general purpose) permette di effettuare contestualmente il pop del valore del link register precedentemente salvato sullo stack ed il caricamento del program counter con tale valore. Infatti, ldr pc, [sp], #4 carica direttamente dallo stack nel program counter il valore del link register, analogamente a quanto fatto dall'istruzione ret dell'ISA Intel. Si noti come per prelevare un valore dallo stack (pop) si utilizza l'indirizzamento post-indexed (il contrario del pre-indexed usato per pushare il valore sullo stack).

Si noti che il codice generato da gcc è leggermente diverso, in quanto l'ABI usata da gcc su CPU ARM prevede che lo stack sia allineato a multipli di 8 byte. Per questo motivo, uno stack frame deve avere dimensione multipla di 8 byte ed anche se si deve salvare un solo registro sullo stack gcc decrementa il registro sp di 8 byte. Invece che usare 4 byte di padding (come fatto per RISC V), gcc preferisce salvare sullo stack un ulteriore registro (anche se non viene utilizzato), scelto arbitrariamente. In questo caso, il codice generato dal compilatore gcc salva sullo stack anche il registro r4 usando una store multipla (ed una load multipla per recuperarlo).

Per finire il codice Intel in questo caso è nettamente più semplice, grazie al fatto che call e ret già gestiscono il salvataggio (e recupero) dell'instruction pointer sullo stack:

Ancora una volta, si noti come l'istruzione lea (leal 1 (%rdi), %eax in questo caso) sia usata per fare una somma specificando un registro destinazione.

5.5 Un Esempio più Complesso: Ordinamento di Array

Come esempio di conversione in Assembly di codice più complesso, si consideri l'algoritmo di *ordinamento per inserimento diretto (insert sort)* implementato dal seguente codice C:

```
void sposta(int v[], int i)
{
  int j;
  int appoggio;
  appoggio = v[i];
  i = i - 1;
  while ((j \ge 0) \& (v[j] > appoggio))  {
    v[j + 1] = v[j];
    j = j - 1;
  v[j + 1] = appoggio;
void ordina(int v[], int n)
  int i;
  i = 1;
  while (i < n) {
    sposta(v, i);
    i = i + 1;
  }
}
```

Si noti che l'algoritmo è stato volutamente diviso in due subroutine (ordina () e sposta) per mostrare come convertire sia funzioni foglia che non foglia.

Una prima conversione in Assembly RISC V fatta "a mano" può apparire come segue:

```
lw x29, 0(x7)
                               \# x29 = v[j]
        bge x6, x29, out
                               # esci se appoggio >= v[j]
         addi x30, x5, 4
                               # x30 = (j + 1) * 4
        add x7, x10, x30
                               \# x7 = \&v[j + 1]
        sw x29, 0(x7)
        addi x5, x5, -4
        j ciclo
out:
        addi x30, x5, 4
        add x7, x10, x30
                               # x7 = &v[j + 1]
        sw x6, 0(x7)
        jalr x0, 0(x1)
ordina:
                               \# x10 = v, x11 = n
                               \# x8 = i
        addi x2, x2, -24
              x8, 0(x2)
        sd
              x1, 8(x2)
              x11, 16(x2)
        \mathbf{sd}
        addi
              x8, x0, 1
                               # i = 1
loop_ordina:
               x8, x11, out_ordina
        bge
               x11, x8, x0
        add
                              #secondo parametro = n
               x1, sposta
        jal
               x11, 8(x11)
        lw
                              # Recupero x11
        addi
               x8, x8, 1
        j
               loop_ordina
out_ordina:
        ld
               x8, 0(x2)
               x1, 8(x2)
        ld
               x2, x2, 24
        addi
        jalr
               x0, 0(x1)
  Codice ARM:
sposta:
                 r2, r1, as1 #2
        mov
        add
                 r3, r0, r2
        ldr
                 ip, [r0, r1, as1 #2]
        subs
                 r1, r1, #1
        bmi
                 L2
        ldr
                 r2, [r3, \#-4]
                 ip, r2
        cmp
        bge
                 L2
L3:
        str
                 r2, [r3], \#-4
        sub
                 r1, r1, #1
        cmn
                 r1, #1
                 L2
        beq
                 r2, [r3, \#-4]
        ldr
                 ip, r2
        cmp
         blt
                 L3
L2:
        add
                 r1, r1, #1
                 ip, [r0, r1, as1 #2]
         str
        bx
                 1 r
ordina:
                 r1, #1
        cmp
```

```
bxle
                  1 r
                  sp!, \{r4, r5, r6, lr\}
         stmfd
         mov
                  r5, r1
         mov
                  r6, r0
                  r4, #1
         mov
L8:
                  r1, r4
         mov
         mov
                  r0, r6
         bl
                  sposta
                  r\,4\,,\quad r\,4\,,\quad \#\,1
         add
         cmp
                  r5, r4
         bne
                  L8
         ldmfd
                  sp!, {r4, r5, r6, pc}
   Ecco invece il codice Intel (che appare più semplice):
sposta:
                  \# rdi = v, rsi = i
                  \# rax = j, r10d = appoggio
                %rsi, %rax
         movq
                (\% rdi, \% rax, 4), \% r10d # appoggio = v[i]
         movl
         dec
                %rax
ciclo:
                $0, %rax
                                     # confronta 0 e rax
         cmpq
         jl
                                    # esci se j < 0
                (%rdi, %rax, 4), %r11d
                                            # metti v[j] in %r11
         movl
         cmpl
                %r10d, %r11d
                                    # confronta v[j] e appoggio
         jle
                out
                                     \# se v[j] < appoggio, esci
               %r11d, 4(%rdi, %rax, 4)
         movl
         dec
                %rax
                ciclo
         jmp
out:
         movl %r10d, 4(%rdi, %rax, 4)
         ret
ordina:
                           \# rdi = v, rsi = n
                           \# rbx = i
         pushq %rbx
         movq $1, %rbx
loop_ordina:
                %rbx, %rsi
         cmp
         jle
                out_ordina
         pushq %rsi
         movq %rbx, %rsi
         call
                sposta
                %rsi
         popq
         inc
                %rbx
                loop_ordina
         jmp
out_ordina:
         popq %rbx
         ret
   Codice generato da gcc:
sposta:
         movslq
                  %esi, %rax
         leag
                  0(,\% \, \text{rax}, 4), \, \% \, \text{r8}
                  (%rdi,%rax,4), %ecx
         movl
                  $1, %esi
         subl
```

```
js
                  L2
         movslq
                  %esi, %rdx
         movl
                  -4(\% rdi,\% r8), %eax
         cmpl
                  %eax, %ecx
                  L2
         jge
L4:
         movl
                  %eax, 4(%rdi,%rdx,4)
         subl
                  $1, %esi
                  -1, % esi
         cmpl
                  L2
         jе
         movslq
                  %esi, %rdx
                  (%rdi,%rdx,4), %eax
         movl
                  %eax, %ecx
         cmpl
         jl
L2:
                  %esi, %rsi
         movslq
                  %ecx, 4(%rdi,%rsi,4)
         movl
         ret
ordina:
         cmpl
                  $1, %esi
         jle
                  L12
         pushq
                  %r12
                  %rbp
         pushq
         pushq
                  %rbx
         movl
                  %esi, %ebp
                  %rdi, %r12
         movq
         movl
                  $1, %ebx
L8:
                  %ebx, %esi
         movl
         movq
                  %r12, %rdi
         call
                  sposta
         addl
                  $1, %ebx
         cmpl
                  %ebx, %ebp
         jne
                  L8
         popq
                  %rbx
                  %rbp
         popq
                  %r12
         popq
L12:
         ret
```

5.6 Ulteriori Esempi

In questa sezione vengono presentati alcuni ulteriori esempi di conversione da C ad Assembly, da potersi usare come esercizi. Questi esempi non sono però commentati; per ogni esempio è semplicemente presentato il codice C, seguito dal codice Assembly per RISC V, ARM ed Intel generato da gcc.

Il primo esempio presenta una funzione che calcola iterativamente 2^n :

```
int potenza_due(int n)
{
   if (n == 0) {
     return 1;
   } else {
     int ret = 1;
     int i;

   for (i = 0; i < n; i++) {
     ret = ret * 2;</pre>
```

```
}
     return ret;
  }
}
La traduzione in Assembly RISC V generata da gcc è:
potenza_due:
          addi
                   x11, zero, 1
                   x10, x11, .LBB0<sub>-</sub>3
          blt
         mv
                   x12, zero
                   x11, zero, 1
          addi
.LBB0_2:
                             # => This Inner Loop Header: Depth=1
          addiw
                   x12, x12, 1
          slli
                   x11, x12, 1
          blt
                   x12, x10, .LBB0<sub>-</sub>2
.LBB0_3:
                   x10, x11 #Pseudo instruction for copying with sign extension
          ret #Pseudo instruction fo jalt x0, 0(x1)
   La traduzione in Assembly ARM generata da gcc è:
potenza_due:
                   r2, r0, #0
          subs
          ble
                   L4
         mov
                   r3, #0
                   r0, #1
         mov
L3:
                   r0, r0, as1 #1
         mov
          add
                   r3, r3, #1
                   r2, r3
         cmp
          bne
                   L3
                   1 r
          bx
L4:
                   r0, #1
         mov
La traduzione in Assembly Intel generata da gcc è:
potenza_due:
          testl
                   %edi, %edi
          jle
                   L4
          movl
                   $0, %edx
                   $1, %eax
          movl
L3:
                   %eax, %eax
          addl
          addl
                   $1, %edx
                   %edx, %edi
          cmpl
          jne
                   L3
          ret
L4:
                   $1, %eax
          movl
          ret
   Il secondo esempio effettua lo stesso calcolo usando la ricorsione invece dell'iterazione (quindi, è un esempio
di funzione non foglia):
int potenza_due(int n)
  if (n < 1) {
     return 1;
```

} else {

```
return 2 * potenza_due(n - 1);
  }
}
La traduzione in Assembly RISC V generata da gcc è:
potenza_due:
         addi
                   x2, x2, -16
         sd
                   x1, 8(x2)
         addi
                   x11, zero, 1
                   x10, x11, .LBB0<sub>-2</sub>
         blt
                   x10, x10, -1
         addiw
         call
                   potenza_due #Psudo instruction for jal x1
         slli
                   x11, x11, 1
.LBB0_{-2}:
         sext.w
                   x10, x11
         ld
                   x1, 8(x2)
                   x2, x2, 16
         addi
         ret
La traduzione in Assembly ARM generata da gcc è:
potenza_due:
         cmp
                   r0, #0
         ble
                   L3
         stmfd
                   sp!, \{r4, lr\}
         sub
                   r0, r0, #1
         bl
                   potenza_due
         mov
                   r0, r0, as1 #1
         ldmfd
                   sp!, {r4, pc}
L3:
         mov
                   r0, #1
         bx
                   1 r
La traduzione in Assembly Intel generata da gcc è:
potenza_due:
                   $1, %eax
         movl
         testl
                   %edi, %edi
         jle
                   L6
                   $8, %rsp
         subq
                   $1, %edi
         subl
         call
                   potenza_due
         addl
                   %eax, %eax
         addq
                   $8, %rsp
L6:
         ret
   Nel prossimo esempio, si considera una funzione di copia fra stringhe:
void copia_stringa(char *d, const char *s)
  int i = 0;
  while ((d[i] = s[i]) != 0) {
     i += 1;
}
La traduzione in Assembly RISC V generata da gcc è:
copia_stringa:
.LBB0_1:
                                               # => This Inner Loop Header: Depth=1
         lbu
                   x12, 0(x11)
```

```
x12, 0(x10)
          sb
          addi
                   x10, x10, 1
          addi
                   x11, x11, 1
          bnez
                   x12, .LBBO<sub>-</sub>1 #Pseudo instruction branch if not zero
          ret
La traduzione in Assembly ARM generata da gcc è:
copia_stringa:
          ldrb
                   r3, [r1]
                   r3, [r0]
          strb
                   r3, #0
         cmp
          bxeq
                   1 r
L3:
                   r3, [r1, #1]!
          ldrb
          strb
                   r3, [r0, #1]!
         cmp
                   r3, #0
          bne
                   L3
          bx
                   1 r
La traduzione in Assembly Intel generata da gcc è:
copia_stringa:
          movzbl
                   (% rsi), %eax
         movb
                   %al, (%rdi)
          testb
                   %al, %al
          jе
                   L1
                   $0, %eax
          movl
L3:
          addl
                   $1, %eax
          movslq
                   %eax, %rcx
                   (% rsi,% rcx), %edx
          movzbl
         movb
                   %d1, (%rdi,%rcx)
          testb
                   %d1, %d1
                   L3
          jne
L1:
          ret
   Funzione che calcola l'n-esimo numero di Fibonacci:
int fibonacci(int n)
  if(n < 2) {
     return 1;
  } else {
     return 3 * fibonacci(n - 1) - fibonacci(n - 2);
La traduzione in Assembly RISC - V generata da qcc è:
fibonacci:
          addi
                   x2, x2, -32
                   x1, 24(x2)
          \mathbf{sd}
                   x5, 16(x2)
          \mathbf{sd}
                   x6, 8(x2)
          \mathbf{sd}
          add
                   x5, zero, a0
          addi
                   x11, zero, 2
          addi
                   x10\;,\;\;\textbf{zero}\;,\;\;1
                   x5, x11, .LBB0_2
          blt
          addiw
                   x10, x5, -1
          call
                   fibonacci
```

addi

x11, zero, 3

```
x5, x10, x11
         mul
         addiw
                   x11, x5, -2
          call
                   fibonacci
         subw
                   x10, x6, x10
.LBB0_2:
         ld
                   x6, 8(x2)
                   x5, 16(x2)
         ld
                   x1, 24(x2)
         ld
                   x2, x2, 32
          addi
          ret
La traduzione in Assembly ARM generata da gcc è:
fibonacci:
                   r0, #1
         cmp
         ble
                   L3
         stmfd
                   sp!, {r4, r5, r6, lr}
                   r5, r0
         mov
                   r0, r0, #1
         sub
         bl
                   fibonacci
         mov
                   r4, r0
         sub
                   r0, r5, #2
                   fibonacci
         bl
         add
                   r4, r4, r4, 1s1 #1
                   r0, r0, r4
         rsb
         ldmfd
                   sp!, {r4, r5, r6, pc}
L3:
         mov
                   r0, #1
         bx
                   1 r
La traduzione in Assembly Intel generata da gcc è:
fibonacci:
         movl
                   $1, %eax
                   $1, %edi
         cmpl
                   L6
          jle
                   %rbp
         pushq
         pushq
                   %rbx
         subq
                   $8, %rsp
         movl
                   %edi, %ebx
                   -1(\% rdi), %edi
          leal
          call
                   fibonacci
         movl
                   %eax, %ebp
          leal
                   -2(\%rbx), %edi
                   fibonacci
          call
          leal
                   0(\% \text{rbp}, \% \text{rbp}, 2), %edx
          subl
                   %eax, %edx
                   %edx, %eax
         movl
         addq
                   $8, %rsp
                   %rbx
         popq
                   %rbp
         popq
L6:
   Si consideri poi la funzione che calcola la somma dei primi n numeri naturali, in versione tail recursive:
int sum(int n, int acc)
  if (n > 0) {
     return sum(n-1, acc + n);
  } else {
```

return acc;

```
}
```

Per prima cosa, la funzione è stata compilata senza attivare l'ottimizzazione relativa alle chiamate in coda (quindi, gcc non ha rimosso le chiamate ricorsive). La traduzione in Assembly RISC V generata da gcc è:

```
sum:
                  x2, x2, -16
         addi
                                   #Il gcc alloca lo stack in multipli di 16
         \mathbf{sd}
                  x1, 8(x2)
                  x12, x0, 1
         addi
                   x10, x12, .LBB0<sub>-</sub>2 #Salta se n <= 1
         blt
         addw
                  x11, x11, x10
                                          \# acc = acc + n
         addiw
                  x10, x10, -1
                                          \# n = n-1
                  sum(int, int)
         call
         add
                  x11, x0, x10
                                          \# x 11 = x 10
.LBB0_2:
         add
                  x10, x0, x11
                   x1, 8(x2)
         ld
         addi
                  x2, x2, 16
         ret
```

La traduzione in Assembly ARM generata da gcc è:

sum:

```
r0, #0
         cmp
         ble
                  L3
                  sp!, {r4, lr}
         stmfd
         add
                  r1, r0, r1
         sub
                  r0, r0, #1
         bl
                  sum
         ldmfd
                  sp!, {r4, pc}
L3:
                  r0, r1
         mov
         bx
                  1 r
```

La traduzione in Assembly Intel generata da gcc è:

sum:

L6:

```
movl
        %esi, %eax
testl
        %edi, %edi
jle
        L6
subq
        $8, %rsp
        %edi, %esi
addl
subl
        $1, %edi
call
        sum
        $8, %rsp
addq
ret
```

É stata poi attivata l'opzione di gcc che ottimizza le chiamate in coda (-foptimize-sibling-calls), per vedere le differenze nel codice generato. La traduzione in Assembly RISC V generata da gcc è:

La traduzione in Assembly ARM generata da gcc è:

```
sum:
                 r0, #0
        cmp
         ble
                 L2
L4:
                 r3, r0, #1
        sub
        add
                 r1, r1, r0
                 r0, r3
        mov
        cmp
                 r3, #0
                 L4
        bne
L2:
                 r0, r1
        mov
        bx
                 1 r
```

La traduzione in Assembly Intel generata da gcc è:

sum:

L4:

subl \$1, %edi **jne** L4

L2:

ret