Funktionen mehrerer Variablen

FS 2024 Prof. Dr. Bernhard Zgraggen Autoren:

Laurin Heitzer, Flurin Brechbühler

Version:

0.1.20240704

 $\underline{https:/\!/github.com\!/P4ntomime/funktionen-mehrerer-variablen}$



Inhaltsverzeichnis

Dimensionen, Schnitte und Kontouren	2	6	6 Integration
1.1 Dimensionen	2		6.1 Allgemeines
1.2 Schnitte	2		6.2 Normalbereiche
1.3 Kontouren, Levelsets, Niveaulinien, Höhenlinen,	2		6.3 Satz von Fubini (Satz von Tonelli)
			6.4 Erster Metrischer Tensor
Ableitungen, DGL und Gradienten (bi-variat)	3		6.5 Längenintegrale
2.1 Partielle Ableitung	3		6.6 (Ober-)Flächenintegrale
2.2 Gradient (Nabla-Operator)	3		6.7 Volumenintegrale
2.3 Totale Ableitung	3		6.8 Anwendungsformeln 2D (Doppelintegrale)
2.4 Linearapproximation (Tangential approximation)	3		6.9 Anwendungsformeln 3D (Dreifachintegrale)
2.5 DGL	3		
2.6 Richtungselement (Tangentiallinie an Kontouren)	3	7	7 Vektoranalysis
2.7 Gradientenfeld ⊥ Kontouren	3		7.1 Vektorfelder
2.8 TODO: Taylorreihe	3		7.2 Gradient
2.9 Richtungs-Ableitung	3		7.3 Vektorgradient
			7.4 Divergenz (Volumenableitung)
Extrema von Funktionen finden	4		7.5 Laplace Operator Delta
3.1 Extrema von Funktionen zweier Variablen finden	4		7.6 Rotation eines Vektorfelds (rot, curl)
3.2 Extrema von Funktionen mehrerer Variablen finden	4		7.7 Rechenregeln mit Nabla
3.3 Lokales oder Globales Extremum	4		
3.4 Extrema von Funktionen zweier Variablen mit NB finden	4	8	
3.5 Extrema von Funktionen mehrerer Variablen mit NB finden	4		8.1 Integralsatz von Gauss
			8.2 Poisson-Gleichung (Laplace-Gleichung)
Support Vector Machine (SVM)	5		8.3 Integralsatz von Stokes
4.1 Linear Trennbare Daten	5		8.4 Anwendungen: Maxwell-Gleichungen
4.2 Nicht linear Trennbare Daten	5		
	_	9	-
Koordinatensysteme	6		9.1 Trigonometrie
5.1 2D Koordinatensysteme	6		9.2 Ableitungsregeln
5.2 3D Koordinatensysteme	6		9.3 Ableitungen

1 Dimensionen, Schnitte und Kontouren

1.1 Dimensionen

$$f: \mathbb{D}_f(\subseteq \mathbb{R}^m) \longrightarrow \mathbb{W}_f(\subseteq \mathbb{R}^n)$$

Anzahl Dimensionen von \mathbb{D}_f , wobei $m \in \mathbb{N}$

Anzahl Dimensionen von \mathbb{W}_f , wobei $n \in \mathbb{N}$

wenn Output vektoriell

⚠ Variablen sind abhängig von einander!

Multi-Variat:

f ist "Multi-Variat", wenn:

f ist nicht "Multi-Variat", wenn:

· Input mehrdimensional ist

• Input und Output Skalare sind

· Output mehrdimensional ist

• Input und Output mehrdimensional sind

1.1.1 Raumzeit

Raum 3D
$$(x; y; z) \mathbb{R}^3$$

Zeit 1D $(t) \mathbb{R}^1$ $\mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 = \text{Raumzeit 4D } (t; x; y; z)$

1.1.2 Stationärer Fall

$$t \to \infty \to Stationär$$


$$T(x; y; z) \frac{\Delta T}{\Delta t} \to 0$$

1.1.3 Einheitsvektoren (Koordinatenvektoren)

$$\hat{x} = \vec{i} = \hat{i} = \vec{e_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \vec{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}} = \vec{\mathbf{e}}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{z} = \vec{k} = \hat{k} = \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



1.2 Schnitte

Schnitt = Restriktion \rightarrow Teilmenge vom Definitionsbereich \mathbb{D}_f


1.2.1 Partielle Funktion

- Nur eine Variable ist frei! (wählbar)
- Alle anderen Variablen sind fix!

Beispiel: Schnitte


x-Linien

- Fläche wird geschnitten mit Ebene, die parallel zur x,z-Ebene liegt
- Bestehen aus den (x; y; z) Punkten $(x; y_0; f(x; y_0))$
- x-Wert ist variabel
- y-Wert ist fixiert $\Leftrightarrow y_0 = 2$



y-Linien

- Fläche wird geschnitten mit Ebene, die parallel zur y,z-Ebene liegt.
- Bestehen aus den (x; y; z) Punkten $(x_0; y; f(x_0; y))$
- *x*-Wert ist fixiert $\Leftrightarrow x_0 = 3$
- y-Wert ist variabel



1.2.2 Bedingungen

Initialbedingungen Beziehen sich auf die Zeit

 $\pmb{Rand} bedingungen$ Beziehen sich auf räumliche Ebenen

1.3 Kontouren, Levelsets, Niveaulinien, Höhenlinen, ...


Bei Kontouren, Levelsets, Niveaulinien oder Höhenlinien ist der Output der Funktion f konstant.


$$\vec{y} = \vec{f}(\vec{x}) = \text{const. wobei } \vec{x} \subset \mathbb{D}_f$$

Beispiel: Höhenlinien

Kontouren (Höhenlinien)

- Fläche wird geschnitten mit einer Ebene, die parallel zur x,y-Ebene liegt
- Bestehen aus den (x; y; z) Punkten $(x; y; f(x; y) = z_0)$
- x-Wert ist variabel
- v-Wert ist variabel
- z-Wert ist fixiert $\Leftrightarrow z_0 = 3$





2 Ableitungen, DGL und Gradienten (bi-variat)

$$f: \mathbb{D}_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{W}_f \subseteq \mathbb{R}$$
 skalar

2.1 Partielle Ableitung

Ableitung einer Partiellen Funktion.

Beispiel: Bi-Variate Funktion

f(x, y): y fixieren = const. = y_0 ; x einzige freie Variable

Notationen

1. Ordnung:
$$f(x; y_0) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = f_x(x; y_0)$$
2. Ordnung:
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}$$

2.1.1 Schwarz-Symmetrie

Wenn f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} & f_{yx} stetig (sprungfrei) sind, dann gilt:

$$f_{xy} \stackrel{!}{=} f_{yx}$$

2.2 Gradient (Nabla-Operator)

Spaltenvektor mit partiellen Ableitungen

$$\nabla f(r, \varphi, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(r, \theta, \phi) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{pmatrix}$$

2.3 Totale Ableitung

Für Fehlerrechnung benützt, da man hierbei die Abstände von (x; y; z) zu einem festen Punkt $(x_0; y_0; z_0)$ erhält. (relative Koordinaten)

erhält. (relative Koordinaten)
$$D(f; (x_0, y_0, \ldots)) : \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\longrightarrow} \mathbb{R}^1; \text{ "gute Approximation"}$$
Arbeitspunkt

$$f(x = x_0 + \Delta x; y = y_0 + \Delta y; ...) = (D_{11}; D_{12}) \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + f(x_0; y_0) + R_1$$

Wobei R_1 dem "Rest" entspricht. (Ähnlich wie bei Taylorreihe

$$\frac{R_1}{d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \rightarrow 0 \text{ ("gut", "schneller gegen 0 als } d")}$$

$$D(f;(x_0;y_0)) = \left(D_{11} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0;y_0); D_{12} = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0;y_0)\right)$$
$$= (\nabla f)^{\text{tr}} \text{ wenn } \frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y} \text{ stetig bei } A$$

2.4 Linearapproximation (Tangentialapproximation)

$$f(x; y) \approx f(x_0; y_0) + D(f; (x_0; y_0)) \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$
 linear in Δx und Δy

2.4.1 Tangentialebene

$$g(x;y) = f(x_0; y_0) + D(f; (x_0; y_0)) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$
$$g(x;y) = f(x_0; y_0) + f_x(x_0; y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0; y_0) \cdot (y - y_0)$$

2.4.2 Tangentialer Anstieg (Totale Differential)

$$df \stackrel{!}{=} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad \text{bezüglich } A = \underbrace{(x_0; y_0)}$$

2.4.3 Differential-Trick (d f Trick)

Auf Kontouren sei df = 0 (Kontourlinien). Daher lässt sich folgende Gleichung aufstellen:

$$f = c = \text{const.} \mid d(...)$$

 $df = dc \stackrel{!}{=} 0$

Bzw. für Kontourlinien: $f_x dx + f_y dy = 0$

2.4.4 Implizite (Steigungs-)Funktion

$$y'(x) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{f_x}{f_y \neq 0} \lor x'(y) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -\frac{f_y}{f_x \neq 0}$$

$$y = \frac{f_x}{f_x \neq 0} \lor x'(y) = \frac{\mathrm{d}x}{f_x \neq 0} = -\frac{f_y}{f_x \neq 0}$$

2.5 DGL

$$y' = \left(-\frac{f_x}{f_y}\right); \ y(x_0) = y_0$$

right-hand-side (r.h.s.) Funktion


2.6 Richtungselement (Tangentiallinie an Kontouren)

$$\vec{r} = \left(dx = h; dy = y' dx = -\frac{f_x}{f_y} dx \right)^{tr}$$

2.7 Gradientenfeld \(\perp \) Kontouren

Skalarprodukt
$$\nabla f^{2} \begin{pmatrix} dx \\ dy = y' dx \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

2.8 TODO: Taylorreihe



$$s(t): P_0 + t \cdot \hat{v} \mid t \in \mathbb{R}$$

$$s(t): f(x_0 + t \cdot \hat{v}_1; y_0 + t \cdot \hat{v}_2)$$

$$\frac{ds(t)}{dt} = \dot{s}(t): \qquad t \mapsto \overbrace{\begin{pmatrix} x_0 + t \cdot v_1 \\ v_0 + t \cdot v_2 \end{pmatrix}}^{\left(x\right)} \mapsto f(x, y)$$

2.9 Richtungs-Ableitung

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{v}} \stackrel{!}{=} D(f; (x_0; y_0)) \cdot \hat{v} \stackrel{\text{Def.}}{\Leftrightarrow} \operatorname{grad}(f)^{\operatorname{tr}} \cdot \hat{v} = f_x \cdot v_1 + f_y \cdot v_2$$

Beispiel: Richtungs-Ableitung

$$\vec{x}: \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \hat{e}_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial \hat{e}_1} = f_x \cdot 1 + f_y \cdot 0 = \underline{f_x}$$

2.9.1 Spezialfälle

- $\alpha = \frac{\pi}{2}$ \Rightarrow rechter Winkel
- $\begin{array}{ll} & & & \\ & -\alpha = 0 \text{ (max): } \nabla f \cdot \hat{v} > 0 \implies \text{grad}(f) \text{ liegt auf } \hat{v} \\ & -\alpha = \pi \text{ (min): } \nabla f \cdot \hat{v} < 0 \implies \text{grad}(f) \text{ liegt invers auf } \hat{v} \end{array}$



Trigo: $\nabla f \cdot \hat{v} \wedge \frac{\partial f}{\partial \hat{v}} \implies \cos(\alpha) \cdot |\nabla f|$

3 Extrema von Funktionen finden

Stationäritätsbedingung: $\nabla f \stackrel{!}{=} \vec{0}$

3.1 Extrema von Funktionen zweier Variablen finden

1. Gradient von f Null-setzten und kritische Stellen finden:

$$\nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies f_x = 0 \\ f_y = 0 \implies x_0 \text{ und } y_0 \text{ bestimmen}$$

2. Zweite Partielle Ableitungen bestimmen:

$$f_{xx} = \dots$$
 $f_{xy} = f_{yx} = \dots$ $f_{yy} = \dots$

3. Determinante Δ der Hesse-Matrix H bestimmen:

 $\Delta = f_{xx}(x_0; y_0) \cdot f_{yy}(x_0; y_0) - \left(f_{xy}(x_0; y_0) \right)^2$

4. Auswertung:

$\Delta > 0$	AND	$f_{xx}(x_0;y_0)<0$	\Longrightarrow	lokales Maximum
$\Delta > 0$	AND	$f_{yy}(x_0; y_0) < 0$	\Longrightarrow	lokales Maximum
$\Delta > 0$	AND	$f_{xx}(x_0;y_0) > 0$	\Longrightarrow	lokales Minimum
$\Delta > 0$	AND	$f_{yy}(x_0; y_0) > 0$	\Longrightarrow	lokales Minimum
$\Delta < 0$			\Longrightarrow	Sattelpunkt
$\Delta = 0$?	Multi-variate-Taylor-logik

3.2 Extrema von Funktionen mehrerer Variablen finden

1. Gradient von f Null-setzten und kritische Stellen finden:

$$\nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ \vdots \\ f_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \implies x_0, y_0, \dots, t_0 \text{ bestimmen}$$

2. Zweite Partielle Ableitungen für Hesse-Matrix H bestimmen:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} & \cdots & f_{xt} \\ f_{yx} & f_{yy} & \cdots & f_{yt} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{tx} & f_{ty} & \cdots & f_{tt} \end{pmatrix}$$

- Symmetrien beachten!
- Nicht doppelt rechnen!

$$\Rightarrow f_{xt} = f_{tx}$$

3. Hesse-Matrix H mit gefundenen Stellen füllen:

$$\mathbf{H}(x_0, y_0, \dots t_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0, \dots t_0) & f_{xy}(x_0, y_0, \dots t_0) & \cdots & f_{xt}(x_0, y_0, \dots t_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0, \dots t_0) & f_{yy}(x_0, y_0, \dots t_0) & \cdots & f_{yt}(x_0, y_0, \dots t_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{tx}(x_0, y_0, \dots t_0) & f_{ty}(x_0, y_0, \dots t_0) & \cdots & f_{tt}(x_0, y_0, \dots t_0) \end{pmatrix}$$

4. Eigenwerte λ_i der Hesse-Matrix bestimmen:

 $\det (\mathbf{H}(x_0, y_0, \dots t_0) - \lambda \cdot \mathbf{E}) = 0$ Nullstellen λ_i finden \rightarrow Eigenwerte

Zur Erinnerung:

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \cdot \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{H}(x_0, y_0, \dots t_0) - \lambda \cdot \mathbf{E} = \dots$$

$$\dots = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0, \dots t_0) - \lambda & f_{xy}(x_0, y_0, \dots t_0) & \dots & f_{xt}(x_0, y_0, \dots t_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0, \dots t_0) & f_{yy}(x_0, y_0, \dots t_0) - \lambda & \dots & f_{yt}(x_0, y_0, \dots t_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{tx}(x_0, y_0, \dots t_0) & f_{ty}(x_0, y_0, \dots t_0) & \dots & f_{tt}(x_0, y_0, \dots t_0) - \lambda \end{pmatrix}$$

5. Auswertung:

$\lambda_i < 0 \ \forall i$	\Longrightarrow	lokales Maximum
$\lambda_i > 0 \ \forall i$	\Longrightarrow	lokales Minimum
$\lambda_i > 0$ und $\lambda_i < 0$	\Longrightarrow	Sattelpunkt

Erklärung:

- $\lambda_i < 0 \ \forall i \Leftrightarrow \text{Alle } \lambda_i \text{ sind negativ}$
- $\lambda_i > 0 \ \forall i \Leftrightarrow \text{Alle } \lambda_i \text{ sind positiv}$

3.3 Lokales oder Globales Extremum

Für eine beliebige die Funktion f(x, y, ..., t) gilt:

$f(x, y, \dots, t) \le M_{\text{max}}$	$\forall (x, y, \dots, t) \in \mathbb{D}_f$	\Rightarrow	globales Maxinum
$f(x, y, \dots, t) > M_{\text{max}}$	$\exists (x, y, \dots, t) \in \mathbb{D}_f$	\Rightarrow	kein globales Maximum
$f(x, y, \dots, t) \ge M_{\min}$	$\forall (x, y, \dots, t) \in \mathbb{D}_f$	\Rightarrow	globales Minimum
$f(x, y, \dots, t) < M_{\min}$	$\exists (x, y, \dots, t) \in \mathbb{D}_f$	\Rightarrow	kein globales Minimum

M_{max}: grösstes lokales Maximum

M_{min}: kleinstes lokales Minimum

3.4 Extrema von Funktionen zweier Variablen mit NB finden

1. Nebenbedingung (NB) in Standardform bringen:

Standardform: $n(x, y) \stackrel{!}{=} 0$

Nebenbedingung: x + y = 1

Standardform der Nebenbedingung: x + y - 1 = 0

2. Lagrange-Funktion L aufstellen:

 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot n(x, y)$ Am besten gleich ausmultiplizieren

3. Gradient der Lagrange-Funktion ${\mathbb L}$ Null-setzten und kritische Stellen finden:

$$\nabla \mathbf{L} = \begin{pmatrix} \mathbf{L}_x \\ \mathbf{L}_y \\ \mathbf{L}_\lambda \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow x_0 \text{ und } y_0 \text{ bestimmen}$$

4. Zweite Partielle Ableitungen bestimmen:

$$\begin{array}{lll} L_{\lambda\lambda} \stackrel{!}{=} 0 & L_{\lambda x} = L_{x\lambda} = n_x = \dots \\ L_{\lambda y} = L_{y\lambda} = n_y = \dots \\ L_{yy} = \dots & L_{xy} = L_{yx} = \dots \end{array}$$

5. Geränderte Hesse Matrix $\overline{\mathbf{H}}$ aufstellen und kritische Stellen einsetzen:

$$\overline{\mathbf{H}}(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} L_{\lambda l}(x_0, y_0) & L_{\lambda x}(x_0, y_0) & L_{\lambda y}(x_0, y_0) \\ L_{x\lambda l}(x_0, y_0) & L_{xx}(x_0, y_0) & L_{xy}(x_0, y_0) \\ L_{y\lambda l}(x_0, y_0) & L_{yx}(x_0, y_0) & L_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & n_x(x_0, y_0) & n_y(x_0, y_0) \\ n_x(x_0, y_0) & L_{xx}(x_0, y_0) & L_{xy}(x_0, y_0) \\ n_y(x_0, y_0) & L_{yx}(x_0, y_0) & L_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

6. Determinante der geränderten Hesse Matrix bestimmen:

 $det(\overline{\mathbf{H}}) = ...$

7. Auswertung

$det(\overline{\mathbf{H}}) > 0$	\Rightarrow	lokales Maximum
$det(\overline{\mathbf{H}}) < 0$	\Longrightarrow	lokales Minimum
$det(\overline{\mathbf{H}}) = 0$	\Longrightarrow	keine Aussage möglich

3.5 Extrema von Funktionen mehrerer Variablen mit NB finden

1. Nebenbedingung (NB) in Standardform bringen:

Standardform: $n(x, y, ..., t) \stackrel{!}{=} 0$

2. Lagrange-Funktion L aufstellen:

 $L(x, y, ..., t, \lambda) = f(x, y, ..., t) + \lambda \cdot n(x, y, ..., t)$ Am besten gleich ausmultiplizieren

3. Gradient der Lagrange-Funktion L Null-setzten und kritische Stellen finden:

$$\nabla \mathbf{L} = \begin{pmatrix} \mathbf{L}_x \\ \mathbf{L}_y \\ \vdots \\ \mathbf{L}_t \\ \mathbf{L}_{\lambda} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x_0, y_0, ..., t_0 \text{ bestimmer}$$

4. Zweite Partielle Ableitungen bestimmen:

5. Geränderte Hesse Matrix $\overline{\mathbf{H}}$ aufstellen und kritische Stellen einsetzen:

$$\overline{\mathbf{H}}(x_0, y_0, \dots t_0) = \begin{pmatrix} L_{\lambda l}(\dots) & L_{\lambda l}(\dots) & L_{\lambda l}(\dots) & \dots & L_{\lambda l}(\dots) \\ L_{x_{\lambda l}}(\dots) & L_{x_{\lambda l}}(\dots) & L_{xy}(\dots) & \dots & L_{xl}(\dots) \\ L_{y_{\lambda l}}(\dots) & L_{y_{\lambda l}}(\dots) & L_{yy}(\dots) & \dots & L_{y_{\ell}}(\dots) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{t_{\lambda l}}(\dots) & L_{t_{\lambda l}}(\dots) & L_{t_{\gamma l}}(\dots) & \dots & L_{t_{\ell}}(\dots) \\ n_{x}(\dots) & L_{xx}(\dots) & L_{y_{\gamma l}}(\dots) & \dots & L_{x_{\ell}}(\dots) \\ n_{y}(\dots) & L_{yx}(\dots) & L_{yy}(\dots) & \dots & L_{y_{\ell}}(\dots) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n_{t}(\dots) & L_{t_{x}}(\dots) & L_{t_{y}}(\dots) & \dots & L_{t_{\ell}}(\dots) \end{pmatrix}$$

6. Determinante der geränderten Hesse Matrix bestimmen:

 $det(\overline{\mathbf{H}}) = ...$

7. Auswertung

$\det\left(\overline{\mathbf{H}}\right) > 0$	\Longrightarrow	lokales Maximum
$\det\left(\overline{\mathbf{H}}\right) < 0$	\Longrightarrow	lokales Minimum
$det(\overline{\mathbf{H}}) = 0$	\Longrightarrow	keine Aussage möglich

4 Support Vector Machine (SVM)

Die Support Vector Machine kann verwendet werden, um ein Modell für das Zuordnen von Daten zu entwickeln. Dadurch wird ein Satz von Punkten, deren Klassifizierung bekannt ist, so linear getrennt, dass der Abstand von der trennenden Geraden zu den beiden Punktegruppen maximal wird. Es resultiert eine einfache Gleichung, mit der sich neue Daten klassifizieren lassen.

4.1 Linear Trennbare Daten

4.1.1 Allgemeines

Datenpunkte: (2D Beispiel)

$$\overline{A:(\underbrace{(x_1,x_2)}_{\vec{x_1}};y_1)}, \quad B:(\underbrace{(x_1,x_2)}_{\vec{x_2}};y_2), \quad C:(\underbrace{(x_1,x_2)}_{\vec{x_3}};y_3), \quad \cdots, \quad N:(\underbrace{(x_1,x_2)}_{\vec{x_n}};y_n)$$

 \vec{x}_i sind Datenvektoren

 $y_j \in \{\pm 1\}$ klassifiziert die jeweiligen Datenvektoren

Hyperebenen:


$$\vec{w}^{tr} \cdot \vec{x} + b = 0$$

 \overrightarrow{w} : Normalenvektor, $\overrightarrow{w} \in \mathbb{R}^d$ und $\overrightarrow{w} \neq 0$

b: Konstante, $b \in \mathbb{R}$

Dimmension der Hyperebene = d - 1

Abstand der Hyperebene zum Ursprung: $\frac{|b|}{|a|}$



Klassifizierung:

$$\vec{w}^{tr} \cdot \vec{x} + b > 0$$
 $\Rightarrow \vec{x}$ gehört zur Klasse $y = +1$ $\vec{w}^{tr} \cdot \vec{x} + b < 0$ $\Rightarrow \vec{x}$ gehört zur Klasse $y = -1$

Klassifizierung der Trainigsdaten:

$$\vec{w}^{tr} \cdot \vec{x}_j + b \ge 0$$
 $\Rightarrow \vec{x}_j$ gehört zur Klasse $y = +1$
$$\vec{w}^{tr} \cdot \vec{x}_j + b \le 0$$
 $\Rightarrow \vec{x}_j$ gehört zur Klasse $y = -1$

Zielfunktion:

$$\frac{2}{|\vec{w}|} = \frac{2}{w}$$

4.1.2 Das primale Optimierungsproblem

$$\frac{1}{2}\vec{w}^{fr} \cdot \vec{w} = \frac{1}{2} \left| \vec{w} \right|^2 = \frac{1}{2} w^2 \to \min! \quad \text{s.t.} \quad \left(\vec{w}^{fr} \cdot \vec{x}_j + b \right) y_j \ge 1 \quad (j = 1, \dots, N)$$

4.1.3 Das duale Optimierungsproblem

Nebenbedingung:

$$\underbrace{\frac{1 - \left(\vec{w}^{tr} \cdot \vec{x}_j + b\right) y}{g_j(\vec{w}^{tr}, b)}} \le 0 \Leftrightarrow g_j(\vec{w}^{tr}, b) \le 0 \quad (j = 1, \dots, N)$$

Lagrange-Funktion:

Zusammengesetzt aus dem primalen Problem und den Nebenbedingungen.

$$L(\vec{w}^{tr}, b, \vec{a}) = L(w_1, w_2, ..., w_d, b, \alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_N)$$

$$= \frac{1}{2} \vec{w}^{tr} \cdot \vec{w} + \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \underbrace{\left(1 - \left(\vec{w}^{tr} \cdot \vec{x}_j + b\right) y_j\right)}_{g_j(\vec{w}^{tr}, b)}$$

$\underline{Stationarit\"{a}tsbedingungen:}$

Aus der Bedingung, dass grad(L) = 0 sein muss, lassen sich folgende Formeln ableiten:

$$\boxed{ grad_{\{\vec{w}^{tr},b\}} \left(L(\vec{w}^{tr},b,\vec{\alpha}) \right) = \vec{0} } \Leftrightarrow \boxed{ \vec{w} = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j y_j \vec{x}_j } \text{ und } \boxed{ \sum_{j=1}^{N} \alpha_j y_j = 0 }$$

Das duale Problem:


Die oben erhaltenen Summen können nun in die Lagrange-Fkt. eingesetzt werden. Daraus entsteht

entsteht
$$L(\vec{\alpha}) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j - \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{j,j'=1}^{N} \alpha_j \alpha_{j'} y_j y_{j'} \vec{x}_j^{tr} \cdot \vec{x}_{j'}}_{= \frac{1}{2} \vec{w}^{pr} \cdot \vec{w}} \quad \rightarrow \quad \text{max!} \quad \text{s.t.} \quad \alpha_j \ge 0 \land \sum_{j=1}^{N} \alpha_j y_j = 0$$

Vorgehen zum lösen des dualen Optimierungsproblems:

1. Skizze mit Datenpunkten erstellen:

- Einzelne Datenpunkte klassenweise farblich hervorheben
- Falls ein Datenpunkt der gleichen Klasse weit weg von den anderen ist
 - \Rightarrow diesen vergessen, da sein $\alpha = 0$ sein wird



2. Nebenbedingungen, Es muss gelten:

a: $\alpha_i \geq 0$


b:
$$\sum_{j=1}^{N} \alpha_j \cdot y_j = 0$$

Nach einem α unstellen und anschliessend jenes α

(damit die Nebenbedingung miteinbezogen wird) in der Lagrange-Funktion ersetzen

3. Kernel-Matrix aufstellen:

$$K(\vec{x}^{tr}; \vec{x}) = \vec{x}^{tr} \bullet \vec{x}$$



• Einträge sind die Ergebnisse der Skalarprodukte

4. Lagrange-Funktion aufstellen:

$$L(\vec{\alpha}) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j - \frac{1}{2} \sum_{j,j'=1}^{N} \alpha_j \cdot \alpha_{j'} \cdot y_j \cdot y_{j'} \cdot \vec{x}_j^{tr} \bullet \vec{x}_{j'} \quad \to \quad \text{max!}$$

• 2, b und 3 brauchen

5. Alle α finden durch Stationaritätsbedingung

$$\nabla L = \vec{0}$$

 \Rightarrow ersetztes α mit gefundenen α berechnen

6. w berechnen:

$$\vec{w} = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j y_j \vec{x}_j$$

7. Konstante b berechnen:

Datenpunkte mit der Klasse y = 1 oder y = -1 wählen und einsetzen

• **Variante 1:** Stützvektor-Datenpunkt mit
$$y = +1$$

$$\left| \vec{w}^{tr} \cdot \vec{x}_{\dots} + b = 1 \right| \Leftrightarrow \left| b = 1 - \vec{w}^{tr} \cdot \vec{x}_{\dots} = \dots \right|$$

• Variante 2: Stützvektor-Datenpunkt mit
$$y = -1$$

$$\vec{w}^{tr} \cdot \vec{x}_{...} + b = -1 \Leftrightarrow b = -1 - \vec{w}^{tr} \cdot \vec{x}_{...} = ...$$

4.2 Nicht linear Trennbare Daten

Sollte ein Datensatz von nicht linear trennbaren Datenpunkten vorliegen, so muss dieser durch eine Transformation linear trennbar gemacht werden. Dadurch werden die Punkte oft in höhere Dimensionen gebracht. Das Finden einer geeigneten Transformation liegt nicht im Ramen dieses Moduls.

Der einzige Unterschied zu der Methode zum linearen trennen von Datenpunkten ist dann, dass stat mit den Datenpunkten $\vec{x_i}$ mit deren durch φ transformierten gegenstücken $\vec{\varphi}(\vec{x_i})$ gerechnet wird.

5 Koordinatensysteme

5.1 2D Koordinatensysteme

Neben den Kartesischen Koordinatensystemen kommen in zweidimensionalen Räumen Unter bi- oder multivariater Integration versteht man Integrale, welche sich über zwei oder auch Polare Koordinatensysteme zum Einsatz. Die beiden Systeme können mit Hilfe der mehr unabhängige Variablen erstrecken. Sie haben die Form: Trigonometrie in einander überführt werden.

5.1.1 Umrechnung Kartesisch ↔ Polar

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos \varphi \\ r \cdot \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{pmatrix}$$




Dabei ist zu beachten, dass \tan^{-1} nur werte von $-\frac{\pi}{2}$ bis $\frac{\pi}{2}$ liefert, für φ jedoch $\varphi \in [0, \pi]$ gelten soll. φ wird also, je nach dem in welchem Quadranten sich \vec{p} befindet, nach folgendem Schema berechnet:

$$\frac{\pi + \tan^{-1} \frac{y}{x}}{\pi + \tan^{-1} \frac{y}{x}} \qquad \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

Um eine ganzes Integral vom einen Koordinatensystem ins andere zu überführen, muss zum einen die Funktion f(x, y) zu $f(r, \varphi)$ (oder umgekehrt) umgeschrieben, sowie die differentiale angepasst werden. Hier dafür einige gängige Elemente:

• •	Kartesisch	Polar
x-Achsenelement	dx	$dx = \cos\varphi dr - r\sin\varphi d\varphi$
y-Achsenelement	dy	$dx = \sin \varphi dr + r \cos \varphi d\varphi$
Linienelement	$ds^2 = dx^2 dy^2$	$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2$
Flächenelement	dA = dx dy	$dA = r dr d\varphi$

5.2 3D Koordinatensysteme



5.2.1 Umrechnen zwischen Koordinatensystemen

Beim Umrechnen zwischen den Koordinatensystemen gelten im Grunde genommen die obigen Formeln. Dabei muss jedoch in einigen Fällen auf die Wertebereiche von den trigonometrischen Funktionen rücksicht genommen werden.

Zylindrisch → Kartesisch:

Sphärisch → Kartesisch:

Keine weiteren Berücksichtigungen nötig, die Berechnung erfolgt nach der Formel oben.

$Kartesisch \rightarrow Zylindrisch:$

Der Parameter ϕ wird analog zum zweidimensionalen Fall, je nach dem in welchem Quadranten sich P befindet, nach dem Schema rechts berechnet.


Sphärisch → Zylindrisch:

Kartesisch → Sphärisch:

Keine weiteren Berücksichtigungen nötig, die Berechnung erfolgt nach der Formel oben.

Zylindrisch → Sphärisch:

Auch hier macht der tan-1 Probleme, da er Werte von $-\frac{\pi}{2}$ bis $\frac{\pi}{2}$ liefert, für θ jedoch $\theta \in [0, \pi]$ gelten soll. Je nach dem, ob P sich oberhalb oder unterhalb der xy-Ebene befindet, wird θ wie rechts berechnet.



6 Integration


6.1 Allgemeines

$$\int_{\Omega} f(\omega) d\omega = \iint \cdots \int f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \mid \Omega \in \mathbb{R}^n$$

6.2 Normalbereiche

Unter einem Normalbereich versteht man einen Bereich, welcher in allen Dimensionen so begrenzt ist, dass eine Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ für jeden Eingangsvektor jeweils nur einen Funktionswert zurückgibt.

Beispiel: Normalbereich in 2D



6.3 Satz von Fubini (Satz von Tonelli)

Der Satz von Fubini besagt, dass die Reihenfolge der Integrationen vertauscht werden kann, sofern die Funktion integrierbar ist.

$$\iint_{y_1 x_1}^{y_2 x_2} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{x_1 y_1}^{x_2 y_2} f(x, y) \, dy \, dx$$

6.4 Erster Metrischer Tensor

Der 1. metrische Tensor (oder auch erste Fundamentalmatrix, erste Fundamentalform, metrische Grundform) beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Kurve oder Fläche im Parameterraum zum Raum, in dem sie sich befindet (z.B. 2D-Fläche im 3D-Raum). Er besteht aus den Skalarprodukten der partiellen Ableitungsvektoren nach den Parametern.

$$g_{ij} = \frac{\partial \vec{S}}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial \vec{S}}{\partial u_j}$$

Folglich ergibt sich die Matrix: $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$ Die Einträge dieser Matrix werden benötigt, um Längen- oder Flächen(elemente) zu berechnen.

Beispiel: Längenberechnung

Eine Flächenkurve sei als $\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix}$ gegeben. Davon wird das totale Differential gebil-

$$\dot{\vec{x}} = \vec{x}_u \cdot \dot{u} + \vec{x}_v \cdot \dot{v}$$

Um die Länge des Vektors (Längenelement) zu erhalten, muss man diesen im ersten Schritt quadrieren:

$$(\dot{\vec{x}})^2 = g_{11}\dot{u}^2 + 2g_{12}\dot{u}\dot{v} + g_{22}\dot{v}^2$$

Das einzelne Längenelement ist somit:

$$ds = \sqrt{g_{11} du^2 + 2g_{12} du dv + g_{22} dv^2}$$

Summiert man nun alle ds über die Kurve, so ergibt dies das Integral für die gesamte Län-

$$s = \int_{a}^{b} \sqrt{g_{11}\dot{u}^2 + 2g_{12}\dot{u}\dot{v} + g_{22}\dot{v}^2} \,dt$$

Beispiel: Flächenberechnung

6

Es sei eine parametrisierte Fläche als Funktion $\vec{S}(u, v) = \begin{cases} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{cases}$ gegeben. Das Flächen-

element lässt sich aus einem Parallelogramm der beiden partiellen Ableitungsvektoren bilden, was dem Betrag des Kreuzproduktes bzw. der Determinante entspricht:

$$dS = \sqrt{\left|\det\left|g_{ij}\right|\right|} du dv = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} du dv = \left|\frac{\partial \vec{S}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{S}}{\partial v}\right| du dv$$

Daraus ergibt sich die Fläche über das Doppelintegral:

$$S = \iint_{v_1 u_1}^{v_2 u_2} \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \, du \, dv$$

6.5 Längenintegrale

6.5.1 Längenelemente

$$\mathrm{d}s^2 = \underbrace{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2}_{\text{Kartesisch}} = \underbrace{\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\varphi^2 + \mathrm{d}z^2}_{\text{Zylindrisch}} = \underbrace{\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\,\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2}_{\text{Sphärisch}}$$

6.5.2 Kurvenintegrale 1. Art: Länge einer Funktion

Die Bestimmung der Länge einer Kurve kann in folgende Schritte unterteilt werden:

- Funktion in die Parameterdarstellung überführen (sofern nicht gegeben):
 Dafür wird einer der Parameter (z.B. x oder θ) = t gesetzt und die anderen Parameter ebenfalls als Funktion von t ausgedrückt.
- 2. <u>Integral aufstellen:</u>

Das Integral in der Form $\iiint ds$ wird mit $\frac{dt}{dt}$ erweitert.

3. <u>Das Integral lösen</u>

Beispiel: Längenintegral in kartesischen Koordinaten

Es soll die Länge der Kurve $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ auf dem Interval $[t_1, t_2]$ bestimmt werden. Dazu

werden die oben genannten Schritte abgearbeitet

- 1. Funktion in die Parameterdarstellung überführen Hier nicht nötig.
- 2. Integral aufstellen

$$\iiint ds = \iiint \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

3. Integral lösen

 $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$ und $\frac{dz}{dt}$ ausrechnen, einsetzen, integrieren.

6.5.3 Kurvenintegral 2. Art

Beim Kurvenintegral 2. Art wird nicht die tatsächliche Länge einer Funktion, sondern die Länge deren Projektion auf eine Achse bestimmt. Dazu wird stat über alle Koordinatenrichtungen nur über eine der Koordinaten integriert.

Es folgen einige Paare von Kurvenintegralen 2. Art entlang einer Kontur *K* für Funktionen in expliziter Form und in Parameterdarstellung.

2D, Projektion auf x:

$$\int_{K} f(x)dx = \int_{t_0}^{T} \vec{f}(x(t), y(t)) \cdot x'(t) \cdot dt$$

3D, Projektion auf x:

$$\int\limits_{V} f(x,y) dx = \int_{t_0}^{T} \vec{f}(x(t),y(t),z(t)) \cdot x'(t) \cdot dt$$

6.6 (Ober-)Flächenintegrale

6.6.1 Flächenelemente

Das Bestimmen der Flächenelemente ist in drei Dimensionen nicht wie bei den Längenund Volumenelementen pauschal möglich. Dies, da jeweils nur über zwei der drei Koordinaten integriert werden muss. Ein einfaches Verfahren für das Berechnen von Flächeninhalten schafft jedoch abhilfe.

6.6.2 Flächeninhalt einer Oberfläche

Für das Berechnen der Oberflächen von Funktionen des Typs f(a,b) in 3D kann die Formel

$$S = \int_{B} \int_{A} \sqrt{(f_a)^2 + (f_b)^2 + 1} \, da \, db$$

verwendet werden. Dabei repräsentieren a und b die beiden Koordinatenrichtungen, in denen sich die Fläche erstreckt. f_a und f_b sind die partiellen Ableitungen der Funktion f(a,b) nach a bzw. b.

Beispiele zur Veranschaulichung:

Es soll die Oberfläche der Funktion f(x, y) im Bereich $x \in [x_1, x_2], y \in [y_1, y-2]$ bestimmt werden. Das entsprechende integral lautet:

$$S = \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{(f_x)^2 + (f_y)^2 + 1} \, dx \, dy$$

Wäre die Funktion f stat in kartesischen in polaren oder sphärischen Koordinaten formuliert, ändern sich lediglich die Namen der Variablen. Folglich ist das zu einer in sphärischen Koordinaten definierten Fkt. $f(\theta, \phi)$ gehörende Integral

$$S = \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{(f_{\theta})^2 + (f_{\phi})^2 + 1} \, d\theta \, d\phi$$

sehr leicht aufzustellen.

6.6.3 Allgemeine Wendelfläche

Die allgemeine Wendelfläche rotiert und verschiebt eine parametrisierte 3D Kurve $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ tr im Raum.

Parametrisierung bei vertikaler Rotationsachse und vertikaler Verschiebungsrichtung (z-Achse):

$$\vec{S}(t,\varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \qquad (t_1 \le t \le t_2, \land \varphi \in \mathbb{R}, c \equiv const.)$$

Bei c = 1 \Rightarrow Voller Meter bei einer Kurve

6.7 Volumenintegrale

6.7.1 Volumenelemente

$$dV = \underbrace{dx \, dy \, dz}_{\text{Kartesisch}} = \underbrace{r \, dr \, d\varphi \, dz}_{\text{Zylindrisch}} = \underbrace{r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr}_{\text{Sphärisch}}$$

6.8 Anwendungsformeln 2D (Doppelintegrale)

Allgemein	Kartesische Koordinaten	Polarkoordinaten
Flächeninhalt ei	ner ebenen Figur F	
$A = \iint_F dF$	$=\int\limits_X\int\limits_Y\mathrm{d}y\mathrm{d}x$	$= \int_{\Phi} \int_{R} r \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi$
Oberfläche eine	r Ebene in drei Dimensionen	
		$= \iint\limits_{\Phi} \sqrt{r^2 + r^2 \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2} dr d\varphi$
Volumen eines Z	Zylinders	
$V = \iint_A z \mathrm{d}A$		$= \int_{\Phi} \int_{R} z r \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi$
Trägheitsmome	X Y nt einer ebenen Figur F, bezogen a	uf die x-Achse
	$= \iint_{Y} (y^2) \mathrm{d}y \mathrm{d}x$	$= \iint_{R} (r^2 \sin^2 \varphi) r dr d\varphi$
Trägheitsmome	nt einer ebenen Figur <i>F</i> , bezogen a	uf den Pol (0,0)
$I_x = \iint_F r^2 \mathrm{d}F$	$= \int\limits_X \int\limits_Y (x^2 + y^2) \mathrm{d}y \mathrm{d}x$	$= \int_{\Phi} \int_{R} (r^2) r dr d\varphi$
Masse einer ebe	nen Figur F mit Dichtefunktion ϱ	
	$= \iint_{X} \varrho(x, y) dy dx$	$= \int_{\Phi} \int_{R} \varrho(r,\varphi) r \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi$
Koordinaten de	Schwerpunkts S einer homogene	n, ebenen Figur F
$x_S = \frac{\iint\limits_F x \mathrm{d}F}{A}$	$= \frac{\int \int x dy dx}{\int \int dy dx}$	$= \frac{\int \int \int r^2 \cos \varphi dr d\varphi}{\int \int \int r dr d\varphi}$
$y_S = \frac{\iint_F y \mathrm{d}F}{A}$	$= \frac{\int\limits_{X}^{X} \int\limits_{Y}^{Y} y dy dx}{\int\limits_{X}^{Y} \int\limits_{Y}^{Y} dy dx}$	$= \frac{\int\limits_{0}^{\phi} \int\limits_{R}^{R} r \sin \varphi dr d\varphi}{\int\limits_{0}^{\phi} \int\limits_{R}^{R} r dr d\varphi}$
Hinweis: Damit d	lie Flächenelemente leichter erke	nnbar und die Formeln entsprechene

Hinweis: Damit die Flächenelemente leichter erkennbar und die Formeln entsprechend besser nachvollziebar sind, wurden sie teilweise nicht vollständig vereinfacht.

6.9 Anwendungsformeln 3D (Dreifachintegrale)

A II	Kartesische Koordinaten	7-1:1	Vlldit					
Allgemein	Kartesische Koordinaten	Zylinderkoordinaten	Kugelkoordinaten					
Volumen eines Körpers K								
$V = \iiint_K \mathrm{d}V$	$= \iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$	$= \iiint r \mathrm{d}r \mathrm{d}\phi \mathrm{d}z$	$= \iiint r^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\phi \mathrm{d}r$					
Trägheitsmom	ent eines Körpers K , bezogen	auf die Z-Achse						
$I_z = \iiint_K r^2 \mathrm{d}V$	$= \iiint (x^2 + y^2) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z$	$= \iiint (r^2) r \mathrm{d}r \mathrm{d}\phi \mathrm{d}z$	$= \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin\theta d\theta d\phi dr$					
Masse eines Kö	Masse eines Körpers K mit der Dichtefunktion ϱ							
$M = \iiint_K \varrho \mathrm{d}V$	$= \iiint \varrho(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z$	$= \iiint \varrho(r,\phi,z) r \mathrm{d}r \mathrm{d}\phi \mathrm{d}z$	$= \iiint \varrho(r, \theta, \phi) r^2 \sin\theta d\theta d\phi dr$					
Koordinaten d	es Schwerpunktes S eines ho	mogenen Körpers K						
$x_S = \frac{\iint\limits_K x dV}{ccc}$	$= \frac{\iiint(x) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z}{V}$	$= \frac{\iiint (r\cos\phi)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\phi\mathrm{d}z}{V}$	$= \frac{\iiint (r\sin\theta\cos\phi)r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\mathrm{d}r}{V}$					
$y_S = \frac{\iint_K y dV}{V}$	$= \frac{\iiint(y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z}{V}$	$= \frac{\iiint (r\sin\phi)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\phi\mathrm{d}z}{V}$	$= \frac{\iiint (r\sin\theta\sin\phi)r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\mathrm{d}r}{V}$					
$z_S = \frac{\iint\limits_K z \mathrm{d}V}{V}$	$= \frac{\iiint(z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z}{V}$	$= \frac{\iiint(z)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\phi\mathrm{d}z}{V}$	$= \frac{\iiint (r\cos\theta)r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\mathrm{d}r}{V}$					

Hinweis: Damit die Volumenelemente leichter erkennbar und die Formeln entsprechend besser nachvollziebar sind, wurden sie teilweise nicht vollständig vereinfacht.

7 Vektoranalysis

7.1 Vektorfelder

Das Vektorfeld

$$\vec{V}:\mathbb{R}^n o\mathbb{R}^n$$

weist jedem Punkt $P \in \mathbb{R}^n$ einen Vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ zu. Die Notation eines Vektorfelds ist gleich deren eines Vektors, wobei Vektorfelder üblicherweise gross geschrieben werden. Weiter kann auch $\vec{V}(\vec{x})$ geschrieben werden, wobei \vec{x} der Stützvektor eines beliebigen Punktes ist.

7.2 Gradient

Wir erinnern uns an den Nabla- oder Del-Operator aus Kapitel 2.2 als Spaltenvektor der verschiedenen Raumableitungen:

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix}^T$$

Der Gradient eines Potentialfelds $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ berechnet sich als

$$\nabla \cdot \phi(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix}^T \cdot \phi(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} (\vec{x}) & \frac{\partial \phi}{\partial x_2} (\vec{x}) & \dots & \frac{\partial \phi}{\partial x_n} (\vec{x}) \end{pmatrix}^T = \vec{F}(\vec{x})$$

und resultiert in einem Vektorfeld.

- Wird als Potential das elektrische Potential verwendet, entspricht F dem (negativen, skalierten) elektrischen Feld.
- ullet Wird als Potential eine Höhe verwendet, entspricht $ec{F}$ der negativen Hangabtriebskraft.
- Der Gradient kann als mehrdimensionale Ableitung verstanden werden.
- Der Gradient steht senkrecht auf allen Kontouren unz zeigt in Richtung hoher wert.
- Die Multiplikation $\nabla \cdot \phi$ wird normalerweise als $\nabla \phi$ abgekürzt.
- Zudem kann der Gradient auch als $\operatorname{grad} \phi$ geschrieben werden.

7.2.1 Verschiedene Koordinatensysteme

Kartesisch:

grad
$$V = \nabla V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Zylindrisch:

$$\operatorname{grad} V = \nabla V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Sphärisch:

$$\operatorname{grad} V = \nabla V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \end{pmatrix}$$

7.3 Vektorgradient

Die Definition des Gradienten eines Vektorfeldes $\vec{V}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lautet

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{a}} = \vec{a} \cdot \operatorname{grad} \vec{V},$$

wobei \vec{a} ein beliebiger Vektor und $\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{a}}$ die Richtungsableitung von \vec{V} nach \vec{a} ist. Daraus kann man schliessen, dass der Vektorgradient als

$$\operatorname{grad} \vec{V} = \nabla \vec{V} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial V_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial V_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial V_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \mathbf{J} \quad \left(= \nabla^T \cdot \vec{V} \right)$$

berechnet werden kann.

• $\nabla \vec{V}$ entspricht der Jacobi-Matrix **J**. Mit dieser kann die Hesse-Matrix einer skalaren Funktion F (siehe Kap. 3) bestimmt werden:

$$\mathbf{H}(F) = \mathbf{J}^T(\nabla F) = (\operatorname{grad} \operatorname{grad} F)^T$$

- Der Vektorgradient wird als $\nabla \vec{V}$ geschrieben, da die Notation $\nabla^T \cdot \vec{V}$, die den tatsächlichen Rechenweg beschreibt, etwas umständlich ist.
- Die Notation ∇ \vec{V} ist nicht nur falsch, sondern zudem bereits durch die Divergenz besetzt.

7.4 Divergenz (Volumenableitung)

Die Divergenz oder Volumenableitung eines Vektorfelds

$$\nabla \cdot \vec{V}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} v_1(\vec{x}) & v_2(\vec{x}) & \dots & v_n(\vec{x}) \end{pmatrix}$$
$$= \frac{\partial v_1}{\partial x_1}(\vec{x}) + \frac{\partial v_2}{\partial x_2}(\vec{x}) + \dots + \frac{\partial v_n}{\partial x_n}(\vec{x})$$

ist ein Skalarfeld, das beschreibt, wie stark das Vektorfeld an einem gegebenen Punkt "nach aussen gerichtet" ist.

- Wird als Vektorfeld die Fliessgeschwindigkeit einer Flüssigkeit eingesetzt, so entspricht die Divergenz dem Fluss aus einem Punkt heraus.
 - An Punkten mit positiver Divergenz fliesst Flüssigkeit hinaus (Quelle)
 - An Punkten mit negativer Divergenz fliesst Flüssigkeit hinein (Senke)
- Wird das E-Feld eingesetzt, so entspricht die Divergenz der Ladungsdichte.
 - Pos. Ladungsdichte entspricht pos. Divergenz, bewirkt eine Quelle im E-Feld.
 - Neg. Ladungsdichte entspricht neg. Divergenz, bewirkt eine Senke im E-Feld.
- Das Skalarprodukt sollte zwingend ∇ V ausgschreiben werden, da sonst Verwechslungsgefahr mit dem Vektorgradienten besteht.
- Die Notation div \vec{V} ist ebenfalls gebräuchlich.

Eine alternative und gut visualisierbare Definition der Divergenz, ist in zwei dimensionen

$$\operatorname{div} \vec{V} = \nabla \bullet \vec{V} = \lim_{A \to 0} \frac{\oint\limits_{C = \partial A} \vec{V} \bullet \hat{n} \, \mathrm{d}s}{A},$$

wobei A eine Fläche mit den Normalen \hat{n} und C dessen Kontur darstellt. Verallgemeinert für die Anwendung in mehr als 2 Dimensionen lautet die Definition

$$\nabla \bullet \vec{V} = \operatorname{div} \vec{V} = \lim_{\Omega \to 0} \frac{\oint\limits_{C = \partial \Omega} \vec{V} \bullet \hat{n} \, \mathrm{d}s}{\Omega},$$

wobei Ω ein Bereich im Raum \mathbb{R}^n und C dessen Kontur in \mathbb{R}^{n-1} ist.

7.4.1 Verschiedene Koordinatensysteme

Kartesisch:

$$\operatorname{div} \vec{V} = \nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

Zylindrisch:

$$\operatorname{div} \vec{V} = \nabla \bullet \vec{V} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial (r \cdot V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial V_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial V_z}{\partial z} \right)$$

Sphärisch:

$$\operatorname{div} \vec{V} = \nabla \cdot \vec{V} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 \cdot V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (\sin \theta \cdot V_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V_\phi}{\partial \phi}$$

7.5 Laplace Operator Δ

Der Laplaceoperator ist nichts anderes als die Divergenz des Gradienten eines Skalarfelds und vergleichbar mit der zweiten Ableitung. Folglich gilt

$$\Delta\phi = \nabla \cdot (\nabla\phi) = \nabla^2\phi = \frac{\partial^2\varphi_1}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2\varphi_2}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2\varphi_n}{\partial x_n^2},$$

wobei das Resultat ein Skalarfeld ist.

7.6 Rotation eines Vektorfelds (rot, curl)

Die Rotation eines Vektorfelds, auch Curl genannt, beschreibt, wie stark ein Vektorfeld um einen gegebenen Punkt "rotiert" und wird als

$$\operatorname{rot} \vec{V} = \nabla \times \vec{V} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \\ \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_z}{\partial z} \\ \frac{\partial V_z}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \\ \frac{\partial V_z}{\partial x} - \frac{\partial V_z}{\partial y} \end{pmatrix}$$



berechnet. Der resultierende Vektor ist dabei die Rotationsachse, wobei die Rechte-Hand-Regel gilt.

Wie bei der Divergenz kann auch hier zur Hilfe der Verständlichkeit ein Limitsatz als Definition beigezogen werden. So sei

$$\nabla \times \vec{V} = \operatorname{rot} \vec{V} = \hat{n} \lim_{S \to 0} \frac{\oint\limits_{C = \partial S} \vec{V} \cdot \mathrm{d} \vec{l}}{S},$$

wobei S ein planare Testfläche mit normale \hat{n} und C dessen Kontur ist.

Der Curl ist grundsätzlich nur in drei Raumdimensionen definiert. Wenn die Rotation eines auf der Ebene z=0 definierten Vektorfelds berechnet werden soll, kann die obige Formel mit $V_z=0$ angepasst werden:

$$\operatorname{rot} \vec{V}(x,y) = \nabla \times \vec{V}(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

 Mit dem Curl-Operator kann z.B. elegant beschrieben werden, dass Wirbel im E-Feld auf zeitliche Änderungen im magnetischen Feld zurückzuführen sind:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

7.6.1 Verschiedene Koordinatensysteme

Kartesisch:

$$\operatorname{rot} \vec{V} = \nabla \times \vec{V} = \begin{cases} \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \\ \frac{\partial V_z}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \\ \frac{\partial V_z}{\partial x} - \frac{\partial V_z}{\partial y} \end{cases}$$

Zylindrisch:

$$\operatorname{rot} \vec{V} = \nabla \times \vec{V} = \begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \phi} - \frac{\partial V_{\phi}}{\partial z} \\ \frac{\partial V_r}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r \cdot V_{\phi})}{\partial r} - \frac{\partial V_r}{\partial \phi} \right) \end{cases}$$

Sphärisch:

$$\operatorname{rot} \vec{V} = \nabla \times \vec{V} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial (V_{\phi} \cdot \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial V_{\theta}}{\partial \phi} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial V_{r}}{\partial \phi} - \frac{\partial (r \cdot V_{\phi})}{\partial r} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r \cdot V_{\theta})}{\partial r} - \frac{\partial V_{r}}{\partial \phi} \right) \end{pmatrix}$$

7.7 Rechenregeln mit ∇

Für das dalegen der Rechenregeln werden die folgenden Platzhalter verwendet:

A, B: Skalarfelder $(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R})$ \vec{A}, \vec{B} : Vektorfelder $(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n)$ F: Skalare Funktion $(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R})$

: Konstante

Gradienten:

$$\begin{array}{llll} \operatorname{grad}(A+B) = \operatorname{grad}(A) + \operatorname{grad}(B) & \longleftrightarrow & \nabla(A+B) = \nabla A + \nabla B \\ \operatorname{grad}(A \cdot B) = A \operatorname{grad}(B) + B \operatorname{grad}(A) & \longleftrightarrow & \nabla(A \cdot B) = A \cdot \nabla B + B \cdot \nabla A \\ \operatorname{grad}(c \cdot A) = c \operatorname{grad}(A) & \longleftrightarrow & \nabla(c \cdot A) = c \cdot \nabla A \\ \operatorname{grad}(F(A)) = F'(A) \cdot \operatorname{grad}A & \longleftrightarrow & \nabla F(A) = F'(A) \cdot \nabla A \end{array}$$

Divergenzen:

$$\begin{array}{cccc} \operatorname{div}(\vec{A} + \vec{B}) = \operatorname{div}(\vec{A}) + \operatorname{div}(\vec{B}) & \leftrightarrow & \nabla \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = (\nabla \cdot \vec{A}) + (\nabla \cdot \vec{B}) \\ \operatorname{div}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \operatorname{div}(\vec{B}) + \vec{B} \operatorname{grad}(\vec{A}) & \leftrightarrow & \nabla \cdot (\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot (\nabla \cdot \vec{B}) + \vec{B} \cdot \nabla \vec{A} \\ \operatorname{div}(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot \operatorname{rot}(\vec{A}) - \vec{A} \cdot \operatorname{rot}(\vec{B}) & \leftrightarrow & \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) \\ \operatorname{div}(\vec{c} \cdot \vec{A}) = \vec{c} \operatorname{div}(\vec{A}) & \leftrightarrow & \nabla \cdot (\vec{c} \cdot \vec{A}) = \vec{c} \cdot (\nabla \cdot \vec{A}) \end{array}$$

Curl:

8

$$\begin{split} \operatorname{rot}(\vec{A} + \vec{B}) &= \operatorname{rot}(\vec{A}) + \operatorname{rot}(\vec{B}) &\longleftrightarrow \nabla \times (\vec{A} + \vec{B}) = (\nabla \times \vec{A}) + (\nabla \times \vec{B}) \\ \operatorname{rot}(A \cdot \vec{B}) &= A \operatorname{rot}(\vec{B}) + (\operatorname{grad}(A) \times \vec{B}) &\longleftrightarrow \nabla \times (A \cdot \vec{B}) = A \cdot (\nabla \times \vec{B}) + (\nabla A \times \vec{B}) \\ \operatorname{rot}(c\vec{A}) &= c \operatorname{rot}(\vec{A}) &\longleftrightarrow \nabla \times (c\vec{A}) = c \cdot (\nabla \times \vec{A}) \\ \operatorname{rot}(\vec{A} \times \vec{B}) &= (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} + \vec{A} \operatorname{div} \vec{B} - \vec{B} \operatorname{div} \vec{A} \end{split}$$

 $\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \nabla)\vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B} + \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A})$

Laplaceoperator:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \operatorname{grad} A &= \Delta A & \longleftrightarrow & \nabla \bullet (\nabla A) &= \Delta A \\ \operatorname{rot}(\Delta \vec{A}) &= \Delta \operatorname{rot} \vec{A} & \longleftrightarrow & \nabla \times (\Delta \vec{A}) &= \Delta (\nabla \times \vec{A}) \end{aligned}$$

Kombinationen:

$$\begin{array}{cccc} \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{A}=0 & \longleftrightarrow & \nabla \bullet (\nabla \times \vec{A})=0 \\ \operatorname{div}\operatorname{grad}A=\Delta A & \longleftrightarrow & \nabla \bullet \nabla A=\Delta A \\ \operatorname{rot}\operatorname{grad}\vec{A}=\vec{0} & \longleftrightarrow & \nabla \times (\nabla A)=\vec{0} \\ \operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{A}=\operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{A}-\Delta\vec{A} & \longleftrightarrow & \nabla \times (\nabla \times \vec{A})=\nabla (\nabla \bullet \vec{A})-\Delta\vec{A} \end{array}$$

8 Anwendungen

8.1 Integralsatz von Gauss

$$\int_{(V)} \operatorname{div} \vec{A} \, \mathrm{d}V = \oint_{(S) = \partial V} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

Fluss durch eingeschlossenen Körper = Gesamter Fluss durch geschlossenen Rand des Körpers

8.2 Poisson-Gleichung (Laplace-Gleichung)

Kartesisch

$$\Delta\phi = \operatorname{div}\left(\operatorname{grad}(\phi)\right) = \nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = f(\vec{r}) \qquad \begin{array}{c} \Delta: & \text{Laplace-Operator} \\ \phi: & \text{Potentialfeld} \\ f(\vec{r}): & \text{Quellfunktion} \end{array}$$

Zylindrisch

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Sphärisch

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}$$

8.2.1 Laplace-Gleichung

 $\Delta \phi = f = 0$ \Rightarrow Spezialfall der Poisson-Gleichung ohne äussere Quellfunktion

8.3 Integralsatz von Stokes

$$\oint_{(C)=\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_{(S)} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

 ∂S muss anhand Rechter-Hand-Regel orientiert sein.

Stokes sagt aus, dass die Summe der Verwirbelungen in einer Fläche, der Summe der Vektoren dessen Randes entsprechen.

8.4 Anwendungen: Maxwell-Gleichungen

-TBD-

9 Anhang

9.1 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
α°	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
sin (α)	0	1/2	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1/2	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
		-	. /2			-	- /5				. /2				7=	-	
$\cos{(\alpha)}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\frac{\cos{(\alpha)}}{\tan{(\alpha)}}$	0	$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}$		$\frac{1}{2}$ $\sqrt{3}$		$-\frac{1}{2}$ $-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1 0	$\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 1	$-\frac{1}{2}$ $\sqrt{3}$	0 ±∞	$\frac{1}{2}$ $-\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{3}}$	0

9.1.1 Komplexe Darstellung

$$\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

9.1.2 Beziehungen zwischen sin(x) **und** cos(x)

$$\begin{array}{ll} \sin(-a) = -\sin(a) & \cos(-a) = \cos(a) \\ \sin(\pi - a) = \sin(a) & \cos(\pi - a) = -\cos(a) \\ \sin(\pi + a) = -\sin(a) & \cos(\pi + a) = -\cos(a) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a) \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \sin(a) \end{array}$$

9.1.3 Additionstheoreme

 $\begin{aligned} \sin(a \pm b) &= \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b) \\ \cos(a \pm b) &= \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b) \\ \tan(a \pm b) &= \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)} \end{aligned}$

9.1.4 Produkte

$$\begin{aligned} &\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b)) \\ &\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b)) \\ &\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b)) \end{aligned}$$

9.1.5 Summen und Differenzen

$$\begin{aligned} &\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right) \\ &\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ &\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right) \\ &\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \\ &\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a\pm b)}{\cos(a) \cdot \cos(b)} \end{aligned}$$

9.1.6 Winkelvielfache und Halbwinkel

$$\begin{aligned} &\sin(2a) = 2 \sin(a) \cdot \cos(a) \\ &\sin(3a) = 3 \sin(a) - 4 \sin^3(a) \\ &\sin(4a) = 8 \cos^3(a) \cdot \sin(a) - 4 \cos(a) \cdot \sin(a) \\ &\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) \\ &\cos(3a) = 4 \cos^3(a) - 3 \cos(a) \\ &\cos(4a) = 8 \cos^4(a) - 8 \cos^2(a) + 1 \\ &\sin(\frac{a}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(a))} &\cos(\frac{a}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(a))} \end{aligned}$$

9.1.7 Potenzen

$$\sin^{2}(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$$

$$\sin^{3}(a) = \frac{1}{4}(3 \sin(a) - \sin(3a))$$

$$\sin^{4}(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) - 4 \cos(2a) + 3)$$

$$\cos^{2}(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$$

$$\cos^{3}(a) = \frac{1}{4}(\cos(3a) + 3 \cos(a))$$

$$\cos^{4}(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) + 4 \cos(2a) + 3)$$

9.2 Ableitungsregeln

Produktregel $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ Quotientenregel $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v(x)^2}$ Kettenregel $g(f(x))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

9.3 Ableitungen

Funktion $f(x)$	Ableitung $\frac{df(x)}{dx}$	Funktion $f(x)$	Ableitung $\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$
1	0	sin(x)	cos(x)
0	0	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	tan(x)	$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$\overset{x}{\overset{a}{x}}$	$a \cdot x^{a-1}$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
\sqrt{x}	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	arccos(x)	$-\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}$
e^x	e^{x}	arctan(x)	$\frac{1}{1+x^2}$
ln(x)	$\frac{1}{x}$	a^x	$\ln(a) \cdot a^x$