Projet : réponses

Lomàn Vezin Raphaël Vock

28 mai 2019

1 La classe Vector3D

1.1 Conception

(P1.1) Les points et vecteurs de l'espace euclidien sont représentés au moyen de la classe Vector3D dont les attributs x, y, z (de type double) représentent les coordonnées cartésiennes d'une instance. Celles-ci sont des attributs privés, mais tout le reste est publique. Voici les opérations que nous avons implémentées en premier :

- getCoords() est une méthode qui retourne les coordonnées d'une instance via un std::array<double,3>.
- norm() et norm2() retournent la norme euclidienne (resp. norme euclidienne au carré).
- distance(x,y) et distance2(x,y) sont des méthodes statiques qui retournent la distance euclidienne (resp. distance euclidienne au carré) entre deux Vector3D passés en argument.
- unitary() est une méthode qui retourne le vecteur unitaire de même sens et de même direction (et lance une exception si l'instance est le vecteur nul; voir point suivant).
- is_zero() est une méthode qui retourne un booléen indiquant si l'instance est plus petite (en norme au carré) qu'une (petite) constante de classe EPSILON de type double.

1.2 Constructeur, constructeur de copie

(P4.1) L'unique constructeur de la classe prend en argument trois double (nuls par défaut) et initialise un Vector3D avec les coordonnées cartésiennes précisées. En l'absence d'attributs pointeurs, le constructeur de copie minimal par défaut réalise exactement ce que l'on attend, donc nous n'avons pas défini de constructeur de copie.

1.3 Coordonnées sphériques

(P4.2) Nous n'avons pas implémenté de constructeur en coordonnées sphériques.

Avant tout, l'ajout de ce dernier serait un peu technique au niveau du prototypage de car nous aurions a priori deux constructeurs aux protoypes identiques. Ce n'est pas un problème incontournable; on pourrait, par exemple, écrire un seul et unique constructeur dont le quatrième argument est un bool (false par défaut) qui précise si les arguments donnés doivent être compris comme des coordonnées sphériques ou sinon cartésiennes.

Mais le problème fondamental est le suivant : un repère sphérique est intextricablement lié à la donnée d'un point O considéré comme l'origine. Pour écrire un constructeur sphérique sans ambiguité il serait donc nécessaire :

- ou bien de faire un choix canonique de ${\cal O}$ qui ne changerait pas du début à la fin
- ou bien de préciser O en le passant comme argument.

Si l'on choisit la première option, l'unique avantage des sphériques serait perdue car on ne serait plus en mesure de choisir l'origine à notre gré pour simplifier, entre autres, des expressions de force (e.g. en choisissant O l'origine d'un champ de force central). Mais la deuxième option serait coûteuse à implémenter et lourde à utiliser, pour des avantages qui, selon nous, n'en vaudraient pas le coup.

1.4 Surcharge des opérateurs

(P4.3)

- Nous avons surchargé les opérateurs d'auto-affectation +=, -=, *= correspondant à l'addition (resp. soustraction) vectorielle et la multiplication par un scalaire. Celles-ci retournent le résultat de l'affectation pour optimiser certains calculs par la suite.
- À partir de ces derniers nous avons surchargé les opérateurs binaires +, -, * correspondant aux opérations vectorielles usuelles.
- Les opérateurs binaires \mid et \land retournent respectivement le produit scalaire euclidien et le produit vectoriel.
- L'opérateur de comparaison == est défini à partir de la méthode is_zero() (cf. §1.1). L'opérateur != retourne la négation logique de ==.
- L'opérateur d'indexage [] est surchargé pour permettre un accès direct (mais protégé) à chaque coordonnée sans devoir passer par getCoords() (cf. §1.1). Ainsi u[0], u[1], u[2] retourne une copie de x, y, z respectivement. Une exception est bien-sûr lancée si l'indice n'est pas 0, 1 ou 2.

1.5 Vecteurs aléatoires

Pour pouvoir générer facilement des faisceaux de nature aléatoire dont la distribution suit une fonction connue au préalable, nous avons implémenté la classe RandomVector qui génère, en partant d'une distribution réelle $\mathcal N$ centrée en l'origine, construit une distribution vectorielle telle que chaque coordonnée est distribuée selon $\mathcal N$.

À l'aide des distributions fournies par la bibliothèque <random> (depuis C++11), nous avons créé les sous-classes concrètes UniformVector3D défini par un paramètre r correspondant au rayon de la distribution uniforme sphérique (centrée en l'origine), et GaussianVector3D défini par un paramètre sigma correspondant à l'écart-type de la distribution gaussienne.

2 La classe Particle

2.1 Facteur gamma, énergie

(P5.1) L'implémentation du facteur gamma et de l'énergie dans la classe Particle peut être accomplie par un attribut ou par une méthode. Chacun présente des avantages et des inconvénients.

— Sous forme d'attribut :

- ⊕ Leur valeur serait calculée une et une seule fois, donc une même valeur ne serait jamais calculée deux fois inutilement.
- - ⊖ Rajouter des attributs, c'est augmenter le poids des instances.

— Sous forme de méthode :

- ⊕ La masse et la vitesse sont des grandeurs *essentielles* d'une particule tandis que le gamma et l'énergie en découlent via des fonctions mathématiques. Conceptuellement, les attributs d'une classe devraient être reservées aux variables *libres* et les méthodes aux variables *liées*.
- ⊕ Stockées sous forme de méthodes, on calcule leur valeur précisément lorsqu'on en a besoin, donc on ne stocke jamais d'information redondante.
 - ⊖ . . . quitte à éventuellement effectuer plusieurs fois le même calcul.

A priori ses grandeurs seront accédés plusieurs fois par mise à jour de l'accélérateur. C'est pourquoi nous avons décidé de les implémenter sous forme d'attribut.

3 Premiers éléments

3.1 Les éléments en général

(P6.1) Dans la hiérarchie des classes représentant les divers éléments de l'accélérateur, nous avons mis comme nœud une classe abstraite nommée Element dont les attributs représentent les paramètres purement géométriques (points d'entrée et de sortie, rayon, paramètre de courbure) et relationnels (l'addresse de l'élément suivant, une liste des addresses des Particle contenues dans l'instance) des éléments. Nous considérons les éléments comme a priori courbes, en sachant qu'on peut prendre une courbure nulle et l'instance dégénère en un élément droit. Nous définissons entre autres une méthode virtuelle pure

apply_lorentz_force(Particle &p, double dt) pour mettre en œuvre les intéractions élément-particule; son comportement est délégué aux sous-classes suivantes :

- Electric_element est une sous-classe d'Element avec un attribut supplémentaire, un champ de électrique E (dont nous discuterons de la représentation au passage suivant). Ainsi nous spécialisons la méthode apply_lorentz_force(Particle &p) en évaluant le champ vectoriel E au point où se trouve p et en incrémentant la force résultante de p via la relation $\mathbf{F}=q\mathbf{E}$.
- Magnetic_element, quant à elle, a comme attribut supplémentaire un champ magnétique B. Dans ce cas nous spécialisons add_lorentz_force(Particle &p) en évaluant B en p puis en appliquant la méthode relativiste

Particle::add_magnetic_force(const Vector3D &B, double dt)

déclarée auparavant dans particle.h.

(P6.2) Comment représenter les champs magnétiques?

Comme expliqué ci-dessus, les champs magnétiques sont des méthodes virtuelles pures qui prennent en argument un point de l'espace, et retournent la valeur du champ vectoriel en se point.

- **(P6.3)** Afin d'alléger par la suite le corps de certaines méthodes, **nous avons implémenté le calcul du centre de courbure** avec la méthode Element::center(void). Celui-ci n'a de sens que si la courbure est non nulle (i.e. l'élément est courbe) donc une exception est lancée dans le cas contraire.
- **(P6.4)** La relation d'appartenance entre une particule et l'élément dans lequel elle se trouve se manifeste par un attribut Element* current_element. Ceci implique directement qu'une particule ne peut appartenir qu'à un et un seul élément.

4 La classe Accelerator

4.1 Généralités

(P7.1) Un accélérateur *est* une collection d'éléments donc nous faisons hériter la classe Accelerator de std::vector<std::unique_ptr<Element>>. Nous passons par des unique_ptr pour obtenir un comportement polymorphe des éléments. Par ailleurs, cette héritage est private pour rester en accord avec la norme C++.

Énumérons les principaux attributs et méthodes de cette classe :

— L'attribut std::vector<std::unique_ptr<Particle>> particles stockera les particules contenues dans l'accélérateur. Nous utilisons à nouveau des unique_ptr pour pouvoir avoir un comportement polymorphe si le besoin se présente.

- L'attribut const Vector3D origin définit un point de repère sur l'accélérateur et servira à faciliter la construction de l'accélérateur.
- L'attribut double length décrit la longueur géométrique de l'accélérateur. Celuici aidera à définir un système de coordonnées curviligne global sur la longeur de l'accélérateur.
- La méthode void addParticle(const &Particle) permet d'insérer une particule dans l'accélérateur tout en conservant la nature de l'instance s'il s'agit d'une sous-classe.
- Pour chaque sous-classe concrète E de Element nous avons une méthode addE permettant d'ajouter une instance de cette sous-classe à l'accélérateur. Cette méthode prend en arguments un point de l'espace ainsi que les divers paramètres géométriques et physiques de l'élément en question. L'unique point correspond au point de sortie de l'élément; le point d'entrée est déduit comme étant le point de sortie du précédent (ou sinon origin s'il n'y en a pas).
- La méthode weld permet de "souder" les éléments de l'accélérateur entre eux, i.e. d'affecter les valeurs de next_element et previous_element.
- La méthode void evolve(double dt) provoque la mise à jour de l'accélérateur en appelant la mise à jour de ses composante.

(P7.2) Nous supprimons le constructeur de copie par défaut ainsi que l'opérateur d'affectation = de la classe Accelerator afin de garantir l'intégrité des ses données. Ils seraient de toute façon implicitement supprimés du fait de l'existence d'attributs de type unique_ptr, mais nous souhaitons affirmer leur suppression indépendamment des choix d'implémentation.

4.2 Révision des éléments

(P8.1) La méthode has_collided() de la classe Element doit se comporter de façon différente si elle est appelée sur un élément courbe ou sur un élément droit. Dans une première approche il s'agirait donc en terme de programmation orientée objet d'une méthode virtuelle. Toutefois pour l'unité mathématique et conceptuelle nous regroupons ces deux cas en un seul.

(P8.2) On s'attendrait ainsi que la classe Element soit abstraite.

5 Conception du système

5.1 Objets dessinables

(P9.1) La méthode draw() a un comportement différent selon la nature de l'instance. De plus, on ne saurait la définir dans le cas général. Il s'agit donc d'une méthode virtuelle pure.

(P9.2) Pour obtenir dans les deux cas un comportement polymorphes, nous utilisons des listes hétérogènes à la fois de particules et d'éléments. Plus particulièrement, nous utilisons des std::vector de std::vector.

(P9.3) Nous devons à présent être vigilants vis-à-vis du constructeur de copie et l'opérateur d'affectation, du fait que cette classe contient des pointeurs. Une solution serait de définir une copie profonde et non de surface. Toutefois la copie d'accélérateur n'est pas une fonctionnalité qu'on envisage dans le cadre du projet, donc nous contentons de supprimer ces derniers.

6 La classe Beam

6.1 Généralités

(P11.1) Les attributs de Beam (faisceau) sont les suivants :

- Un tableau dynamique de Particle* obtenu par héritage privé de std::vector. En effet, nous voyons les faisceaux comme des collections de particules, mais sans la même relation d'appartenance que celle de l'accélérateur, d'où l'utilisation de pointeurs à la C.
- Un attribut std::unique_ptr<Particle> correspondant à la particule modèle du faisceau. De nouveau, nous utilisons un pointeur pour avoir du polymorphisme.
- L'attribut double lambda correspondant au facteur de proportionnalité entre la particule modèle et les particules qui seront effectivement construites.
- L'attribut uint N correspondant au nombre de particules qui seront construites dans l'accélérateur.
- L'attribut Accelerator* habitat correspond à l'accélérateur dans lequel le faisceau évolue. Cet attribut est nécessaire car certaines méthodes dépendent intimement de la géométrie de l'accélérateur en question.
- Les divers renseignements physiques (énergie, coefficients elliptiques) sont donnés sous forme de méthodes.

6.2 Faisceaux circulaires

La sous-classe CircularBeam décrit des faisceaux dont les particules sont distribués régulièrement le long de l'accélérateur, mais auxquelles on ajoute à la position et à la vitesse un déplacement aléatoire.

Ces dernières sont réalisées à l'aide des attributs position_offset et velocity_offset qui sont de distributions aléatoire vectorielles de type RandomVector (cf. §1.5).

En résultent les sous-classes concrètes UniformCircularBeam et GaussianCircularBeam.

7 Interactions inter-particules

7.1 Première approche

(P13.1) Étant donnée une collection de n il y a $1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2$ interactions qui ont lieu. Ceci donne lieu donc à un un algorithme en $\mathcal{O}(n^2)$ dans les deux cas.

7.2 Meilleure voisins

(P14.1) Notons à nouveau n le nombre de particules, et k le nombre de cases. Si l'on suppose que les particules sont équi-réparties dans les cases, alors chaque case contient n/k particules. Avec un même raisonnement que ci-dessus, la complexité temporelle du calcul d'évolution de chaque case est donc $\mathcal{O}((n/k)^2)$, soit $\mathcal{O}(n^2)$ si on considère k comme fixé. En sommant donc sur les cases on obtient donc une complexité globale qui est de nouveau en $\mathcal{O}(n^2)$ (bien que la constante est a priori sensiblement plus faible qu'avec l'algorithme naïf).

Il y a trois inconvénients à cet algorithme :

- *Une perte de précision.* les interactions ne tiennent compte que d'un petit voisinage autour de la particule, correspondant à la taille de la case.
- *Une complexité peu intéressante.* Elle croit quadratiquement avec le nombre de particules.
- Un algorithme qui ne tient pas compte de la répartition des particules. Si, admettons, les particules ne sont pas équi-réparties dans l'accélérateur, l'échantillonnage de l'espace ne s'adapte pas pour tenir compte de leur déséquilibre.

(P14.2) Au vu des inconvénients présentés ci-dessus, l'algorithme proposer n'est pas celui qui figure dans le programme. En implémentant une version modifiée de l'algorithme de Barnes-Hut, nous sommes arrivés à une précision supérieure tout en ayant une complexité temporelle moyenne en $\mathcal{O}(n \log n)$ Nous détaillons son implémentation dans l'annexe.

Extensions

8 Algorithme de Barnes-Hut

Comme énoncé plus haut, le schéma de gestion des voisins est un algorithme subquadratique basé sur l'approximation de Barnes–Hut.

Cadre et motivation

L'algorithme de Barnes-Hut 1 est conçu pour simuler de façon efficace le problème à n corps gravitationnel, non relativiste. En toute généralité, on peut l'adapter dans le cadre plus général d'un système de champs de force centrale (qui décroit rapidement avec la distance) engendrés par n particules qui interagissent toutes entre elles.

Donnons l'idée avec un exemple : supposons que l'on dispose de trois particules A, B et C qui interagissent entre elles. (Pour fixer les idées dans le cadre du projet, disons que cette interaction est de nature électromagnétique). Supposons que A et B sont proches l'une de l'autre, mais que C est loin de ces dernières. Pour calculer l'influence de A et B sur C, on imagine qu'à une bonne approximation on puisse se contenter de "moyenner" A et B en une particule "virtuelle" P, puis de calculer l'influence de P sur A. Concrètement, pour effectuer cette moyenne, on choisit la grandeur inertielle pertinente selon la nature de la force (donc dans ce cas-là la charge, mais pour la gravité on utiliserait la masse) et on calcule le barycentre de A et B, pondéré par cette grandeur.

Ainsi on arrive à réduire le nombre de calculs de force via un processus de moyennage. L'idée est de cumuler ces moyennages afin d'obtenir une complexité globalement plus faible via un algorithme de recherche transverse dans un arbre.

La structure de donnée pertinente

On va considérer une structure de données correspondant à un découpage récursif de l'espace en pavés. On part d'un pavé peuplé d'un certain nombre de particules. S'il contient au moins deux, on le découpe en $2^3=8$ sous-pavés égaux. Sur chaque sous-pavé contenant au moins une particule on répète ce processus, et ainsi de suite jusqu'à que chaque particule occupe son propre pavé.

En pratique, on procédera plutôt dans l'autre sens : en partant d'un arbre vide, on insère les particules une à une en en suivant le même algorithme. (Dans la littérature anglo-saxonne on utilise le terme le terme octree. Dans le code, il s'agit de la classe Node.) À chaque insertion d'une particule dans un pavé on met à jour la "particule barycentrique", qui permettra par la suite les calculs de force.

^{1.} https://en.wikipedia.org/wiki/Barnes-Hut_simulation

Description du calcul de force

Lorsqu'il s'agit de calculer l'interaction totale d'un ensemble de particules stockées sous la forme d'un arbre A sur une particule donnée C, on traverse l'arbre selon l'algorithme suivant :

- 1. Si le pavé ne contient pas de particule, il n'y a rien à faire.
- 2. S'il contient 1 particule, on fait agir cette unique particule sur A.
- 3. Sinon, on calcule le rapport du volume du pavé correspondant à C par le cube de la distance séparant A de la particule barycentrique de A.
 - Si ce rapport est suffisamment petit (disons plus petit qu'un paramètre adimensionné θ correspondant à la précision de la simulation) alors on fait agir la particule barycentrique sur A.
 - Sinon, on répète le processus sur chaque sous-pavé.

En d'autre termes, en partant de sa racine, on va descendre dans l'arbre jusqu'à que les distances soit suffisamment grandes qu'on puisse appliquer l'approximation barycentrique.

Complexité temporelle

Si on note ε la distance minimale entre deux particules, alors la création de l'arbre avec n particules est en $\mathcal{O}(n\log(1/\varepsilon))$. Si les particules sont assez bien réparties on peut supposer que $\varepsilon \propto 1/n$, donc on obtient finalement une complexité en $\mathcal{O}(n\log n)$.

Dans le cas général, lors du calcul de l'action de l'arbre sur une particule, la profondeur typique sera en $\mathcal{O}(\log n)$. Si les calculs algébriques sur les vecteurs sont $\mathcal{O}(1)$, le calcul de la force de l'arbre sur une particule donnée sera donc $\mathcal{O}(\log n)$. Le calcul total de toutes les interactions sera donc $\mathcal{O}(n\log n)$.

Ainsi, avec un tel algorithme, la méthode evolve sera $\mathcal{O}(n \log n) + \mathcal{O}(n \log n)$ soit $\mathcal{O}(n \log n)$.

Par la pratique, on constate que l'on est désormais capable d'augmenter le nombre de particules d'un facteur 10 à 20 par rapport à l'algorithme naïf (quadratique).

Précision et choix de θ

Le facteur θ quantifie la précision de l'approximation : plus il est grand, plus l'approximation est agressive mais moins elle est précise. Quand $\theta=0$ l'algorithme dégénère en l'algorithme naïf. En mettant $\theta=0.5$ nous avons obtenu une bonne précision sur des périodes de temps raisonnables, tout en ayant une complexité temporelle beaucoup plus intéressante.

9 Éléments supplémentaires

Les mailles FODO et les cavités de radiofréquence sont entièrement implémentées dans le programme. (Ceci dit les CRF ne figurent pas à l'interface utilisateur car nous n'avons pas trouvé d'application intéressante dans un accélérateur simple.)




Figure 1. Visualisation des octree avec 3,000 particules




Figure 2. Dégradé des couleurs des particules

10 Coloration des particules en fonction de leur distance à la trajectoire optimale

Les particules sont colorées suivant un gradient allant de leur couleur intrinsèque (pour une trajectoire idéale) jusqu'au noir (pour un trajectoire amenant à une collision imminente.)




Figure 3. L'accélérateur en toute sa splendeur