## Mini-projet système : développement d'un noyau de système d'exploitation

Responsable: Christophe RIPPERT Christophe.Rippert@Grenoble-INP.fr



# Programmation assembleur sur l'architecture x86

#### Introduction

On présente dans ce document les bases de la programmation sur l'architecture x86, la version 32 bits de l'architecture Intel. Programmer en assembleur nécessite des bases en architecture des ordinateurs (registres, accès mémoire, ...).

## Présentation générale

Le x86 est un processeur 32 bits : cela signifie que le mot de donnée de base et les adresses en mémoire sont codés sur 4 octets.

Le x86 contient un nombre limité de registres 32 bits. On détaille ci-dessous ceux qui nous serviront en pratique :

- %eax (accumulateur) dont les bits 15..0 s'appellent %ax, les bits 7..4 s'appellent %ah et les bits 3..0 s'appellent %al;
- %ebx (index de base), avec les sous-registres %bx, %bh et %bl comme pour %eax;
- %ecx (compteur), idem pour %cx, %ch et %cl;
- %edx (données), idem pour %dx, %dh et %dl;
- %esi (index de source), dont les bits 15..0 s'appellent %si (et dont les bits 7..4 et 3..0 n'ont pas de nom : ça sera le cas pour tous les registres ci-après);
- %edi (index de destination), idem pour %di;
- %esp (pointeur de pile), idem pour %sp;
- %ebp (pointeur de base), idem pour %bp;
- %eip (compteur programme), idem pour %ip;
- %eflags (indicateurs), idem pour %flags;

Les registres du x86 sont fractionnables. Par exemple, le nom %ax peut-être utilisé dans un programme assembleur pour accéder aux 16 bits de poids faibles de %eax (les 16 bits de poids forts ne portent pas de nom particulier). De plus, on peut accéder aux 8 bits de poids faibles de %ax (et donc aussi de %eax) en utilisant le nom %al. Le nom %ah permet d'accéder aux 8 bits de poids fort de %ax.

Les 4 registres généraux (%eax, %ebx, %ecx et %edx) peuvent être utilisés pour effectuer des calculs quelconques. Les registres %esi et %edi ont des rôles particuliers lorsqu'on utilise certaines instructions, mais dans notre cas on les utilisera comme des registres de calcul généraux.

Les registres de pile (%esp et %ebp) ont des fonctions particulières que l'on détaillera plus tard. On ne doit jamais les utiliser pour effectuer des calculs.

Le registre %eip pointe en permanence sur la prochaine instruction à exécuter (c'est le compteur programme que l'on trouve dans toutes les architectures). On ne peut pas le manipuler directement dans un programme assembleur.

Enfin, le registre des indicateurs %eflags contient notamment les indicateurs Z, C, ... communs à la majorité des processeurs.

Les adresses sont codées sur 32 bits : la taille maximale de la mémoire adressable est donc  $2^{32} = 4GiO$ . Le bus de données est aussi sur 32 bits, mais on peut accéder à des données sur 32, 16 et 8 bits : on devra donc systématiquement préciser la taille des données manipulées via un suffixe de taille ajouté à la fin des instructions :

— 1 (long) pour les données sur 32 bits;

- w (word) pour les données sur 16 bits;
- b (byte) pour les données sur 8 bits;

Le x86 est un processeur little-endian, ce qui signifie que dans un mot mémoire, les bits de poids faibles sont stockés en premier. Par exemple, si la valeur (sur 32 bits) 0x12345678 est stockée à l'adresse 0x1000, on trouve en mémoire :

Adresses	0x1000	0x1001	0x1002	0x1003
Valeurs	0x78	0x56	0x34	0x12

#### Instructions courantes

### L'instruction de copie

mov src, dst copie une valeur d'un endroit à un autre :

- d'un registre vers un autre registre : movl %eax, %ebx : copie le contenu du registre 32 bits %eax dans le registre %ebx;
- d'un registre vers la mémoire : movb %al, 0x1234 : copie le contenu du registre 8 bits %al dans la case mémoire 8 bits d'adresse 0x1234 ;
- de la mémoire vers un registre : movw 0x1234, %bx : copie le contenu de case mémoire 16 bits d'adresse 0x1234 dans le registre %bx;
- une constante vers un registre: movb \$45, %dh: copie la valeur sur 8 bits 45 dans le registre %dh;
- une constante vers la mémoire : movl \$0x1234, 0x1234 : copie la valeur sur 32 bits 0x00001234 dans la case mémoire 32 bits d'adresse 0x1234.

Il n'est par contre pas possible de copier une valeur de la mémoire vers la mémoire.

#### Opérations arithmétiques

Il existe de nombreuses opérations arithmétiques, dont on détaille les plus courantes :

- Addition: add, par exemple addw %ax, %bx calcule %bx := %bx + %ax;
- Soustraction: sub, par exemple subb \$20, %al calcule %al := %al 20;
- Négation : neg, par exemple negl %eax calcule %eax := -%eax;
- Décalage à gauche : shl, par exemple shll \$1, %eax décale la valeur sur 32 bits contenue dans le registre %eax d'un bit vers la gauche, en insérant un 0 à droite;
- Décalage arithmétique à droite : sar, par exemple sarl \$12, %ebx décale la valeur sur 32 bits contenue dans le registre %ebx de 12 bits vers la droite, en propageant le bit de signe à gauche;
- Décalage logique à droite : shr, par exemple shrl \$4, %ebx décale la valeur sur 32 bits contenue dans le registre %ebx de 4 bits vers la droite, en insérant des 0 à gauche;
- Conjonction logique: and, par exemple andw \$0xFF00, %cx calcule: %cx := %cx AND 0xFF00;
- Disjonction logique inclusive : or, par exemple orb \$0x0F, %al calcule %al := %al OR 0x0F;
- Disjonction logique exclusive: xor, par exemple xorl %ax, %ax calcule %ax := %ax XOR %ax;
- Négation logique : not, par exemple not1 %ecx calcule l'opposé bit-à-bit de %ecx.

#### Comparaisons

On utilise les comparaisons avant un branchement conditionnel :

- Comparaison arithmétique : cmp, par exemple cmpl \$5, %eax compare %eax avec 5, en effectuant la soustraction %eax 5 sans stocker le résultat;
- Comparaison logique : test, par exemple testb \$0x01, %bl effectue un et bit-à-bit entre la constante 1 et %bl, sans stocker le résultat.

Les comparaisons ne stockent pas le résultat de l'opération effectuée, mais mettent à jour le registre des indicateurs **%eflags**, qui est utilisé par les branchements conditionnels.

#### **Branchements**

Le branchement le plus simple est le branchement inconditionnel : jmp destination.

Pour préciser la destination d'un branchement, on utilise une étiquette :

```
movl $0, %eax
  jmp plus_loin
  movl $5, %edx
plus_loin:
  addl $10, %eax
```

Les branchements conditionnels se basent sur l'état d'un ou plusieurs indicateurs contenus dans le registre **%eflags** pour déterminer si le saut doit être effectué ou pas :

- je etiq saute vers l'étiquette etiq ssi la comparaison a donné un résultat égal;
- jne etiq saute ssi le résultat était différent;

Les indicateurs à tester sont parfois différents selon si on travaille sur des entiers signés ou naturels. Pour les naturels, on utilisera :

- ja etiq saute ssi le résultat de la comparaison était strictement supérieur (jump if above);
- jb etiq saute ssi le résultat de la comparaison était strictement inférieur (jump if below); Et pour les entiers signés :
  - jg etiq saute ssi le résultat de la comparaison était strictement supérieur (jump if greater);
  - jl etiq saute ssi le résultat de la comparaison était strictement inférieur  $(jump\ if\ less)$ ;

On peut composer les suffixes, et obtenir ainsi plusieurs mnémoniques différents pour la même instruction : jna  $(jump\ if\ not\ above)$  est strictement équivalent à jbe  $(jump\ if\ below\ or\ equal)$ .

Le tableau ci-dessous résume les différents branchements conditionnels qu'on utilisera :

Comparaison	Entiers naturels	Entiers signés	
>	ja, jnbe	jg, jnle	
<u> </u>	jae, jnb	jge, jnl	
<	jb, jnae	jl, jnge	
<u></u>	jbe, jna	jle, jng	
=	je, jz		
<b>=</b>	jne, jnz		

# Adressages mémoire

Les modes d'adressage sont les différents mécanismes fournis par le processeur pour accéder à la mémoire. On détaille ici les plus couramment utilisés en pratique.

## L'adressage immédiat (constantes)

Ce n'est pas un accès mémoire à proprement parler, car il sert à mettre une constante dans un registre (la constante étant codée directement dans l'instruction).

Par exemple: mov1 \$5, %eax charge la constante (sur 32 bits) 5 dans le registre %eax.

#### L'adressage direct (variables globales)

Lorsqu'on souhaite accéder à une variable globale, on utilise un mode d'adressage très simple, qui consiste à utiliser directement l'étiquette correspondant au nom de la variable globale. Par exemple, si on écrit en C :

```
int32_t x = 5;

void fct(void)
{
    x++;
}

on peut traduire ce code comme suit en assembleur :
fct:
    ...
    addl $1, x
```

. . .

```
// .data indique que ce qui suit correspond a des donnees
    .data
// la directive .comm sert a reserver de la place pour une variable globale
.comm x, 4
```

Cela suppose bien sûr que la variable x a été initialisée quelque-part avant d'appeler la fonction fct.

## L'adressage indirect (pointeurs)

On manipule fréquemment dans les programmes C des variables qui contiennent elles-mêmes des adresses d'autres variables : on parle alors de pointeurs.

On peut manipuler ce type de variables facilement en assembleur grâce à l'adressage indirect, qui consiste à stocker l'adresse de la variable pointée dans un registre, que l'on appelle généralement registre de base. Attention, le registre servant de base doit obligatoirement être sur 32 bits sur x86.

Par exemple, si %eax contient l'adresse d'une variable de type int32\_t x, on écrit : movl \$5, (%eax) pour copier 5 dans x.

Evidemment, il faut pouvoir copier l'adresse de  $\mathbf x$  dans %eax initialement. Pour cela, on utilise l'instruction lea ( $Load\ Effective\ Address$ ) comme dans l'exemple suivant :

```
int32_t x;
int32_t *ptr;

void fct(void)
{
    // on copie l'adresse de x dans ptr
    ptr = &x;
    // on copie 5 dans la case mémoire pointée par ptr
    // cette ligne est donc equivalente a "x = 5"
    *ptr = 5;
}
```

que l'on peut traduire en assembleur par le code suivant (en supposant que la variable  ${\tt ptr}$  est stockée dans le registre  ${\tt \%eax}$ ) :

movl x, %eax

Il est possible d'ajouter un déplacement à l'adresse contenue dans le registre. Ce déplacement doit être une constante entière signée. On utilisera beaucoup ce mode d'adressage pour accéder à des variables locales. Par exemple : movl -8(%ebp), %eax copie dans le registre %eax l'entier sur 32 bits situé dans la case mémoire dont l'adresse est calculée en enlevant 8 au contenu du registre %ebp.

#### L'adressage indirect avec index (tableaux)

Dans ce mode, on utilise deux registres 32 bits pour stocker l'adresse de la variable que l'on souhaite manipuler.

L'adresse de la variable est calculée selon la formule :  $adresse = base + index \times type + deplacement$  où :

- la base est la valeur contenue dans le premier registre (registre de base);
- l'index est la valeur contenue dans le deuxième registre (registre d'index);
- le type est une constante entière valant forcément 1, 2 ou 4;
- le déplacement est une constante entière quelconque qui, comme indiqué ci-dessus, n'est pas multipliée par le type.

Si le déplacement est 0, on peut ne pas l'écrire. Par exemple movl 0 (%edx, %ecx, 4), %eax est équivalent à movl (%edx, %ecx, 4), %eax.

Si on ne précise pas le type, il vaut 1 par défaut. Par exemple, movl 5(%edx, %ecx, 1), %eax est équivalent à movl 5(%edx, %ecx), %eax.

Ce mode d'adressage est très utile pour accéder à des tableaux : le registre de base contient l'adresse du début du tableau, le type représente la taille d'un élément du tableau et le registre d'index contient l'indice de la case à accéder. Si c'est un tableau de structures, l'index permet de passer d'une structure à la suivante, et le déplacement permet d'accéder directement au champ désiré de la structure.

Attention, dans tous les cas, les registres de base et d'index doivent obligatoirement être des registres 32 bits sur x86. Par exemple, si on écrit en C:

```
int32_t tab[10];
int32_t i;

void fct(void)
{
    ...
    if (tab[i] == tab[i + 1]) {
        ...
    }
    ...
}
```

la comparaison entre tab[i] et tab[i + 1] pourra s'écrire :

```
leal tab, %edx
movl i, %ecx
movl (%edx, %ecx, 4), %eax
cmpl 4(%edx, %ecx, 4), %eax
jne fin_if
```

# Appels de fonctions

On doit respecter un certain nombre de conventions de gestion de la pile d'exécution lorsqu'on veut appeler des fonctions C depuis du code assembleur, ou l'inverse.

## Les pointeurs de pile

Le x86 comprend 2 registres dont le rôle est lié à la pile d'exécution : %esp et %ebp.

- %esp est le pointeur de pile : il contient en permanence l'adresse de la dernière case occupée dans la pile d'exécution. On ne le manipule pas directement en général pour éviter de risquer de déséquilibrer la pile.
- %ebp est le pointeur de base : il contient l'adresse de la base du contexte d'exécution de la fonction en cours d'exécution. Dans notre cas, il pointera en permanence sur la case dans laquelle on a sauvegardé le %ebp précédent. On se sert de %ebp pour accéder aux variables locales et aux

paramètres de la fonction en cours d'exécution, via un adressage indirect avec déplacement (e.g. -4(%ebp), 8(%ebp), ...).

#### Instructions d'appel et de retour

L'instruction call permet d'appeler une fonction en précisant son étiquette : par exemple call fact appelle la fonction fact. Cette instruction a le même comportement qu'un branchement inconditionnel (jmp) mais en plus, elle empile automatiquement l'adresse de retour dans la pile d'exécution. L'adresse de retour est simplement l'adresse de l'instruction suivant le call dans la fonction appelante.

L'instruction réciproque s'appelle ret : elle est équivalente au mot clé return que l'on trouve dans de nombreux langages de programmation. Cette instruction dépile l'adresse de retour et revient donc à l'instruction suivant le call dans la fonction appelante.

### Instructions de sauvegarde et restauration dans la pile

On utilise l'instruction push pour empiler une valeur, c'est à dire :

- déplacer le pointeur de pile **%esp** qui pointe sur la dernière case occupée;
- copier la valeur dans la case mémoire pointée maintenant par %esp.

Par exemple, pushl %eax est équivalent à :

```
subl $4, %esp
movl %eax, (%esp)
```

L'instruction réciproque s'appelle pop et elle permet de dépiler la valeur en sommet de pile. Par exemple, popl %eax est équivalent à :

```
movl (%esp), %eax
addl $4, %esp
```

#### Gestion des registres

Le compilateur GCC classe les registres généraux du processeur dans 2 catégories :

- les registres *scratch* sont des registres de calcul qui peuvent être utilisés librement dans les fonctions en assembleur ;
- les registres *non-scratch* sont des registres précieux dans lesquels le compilateur peut stocker des valeurs importantes.

#### Sur x86:

- les registres scratch sont %eax, %edx, %ecx et %eflags;
- les registres non-scratch sont %ebx, %esi, %edi, %ebp et %esp.


Cette convention est importante lorsqu'on appelle une fonction C depuis du code assembleur :

- la fonction en assembleur ne doit pas laisser de valeurs importantes dans les registres *scratch* sans les sauvegarder avant d'appeler la fonction C : en effet, l'appel à la fonction C pourrait parfaitement détruire le contenu de ces registres, car GCC considère qu'il peut s'en servir comme bon lui semble ;
- la fonction en assembleur peut par contre laisser des valeurs importantes dans les registres *non-scratch* car on est sur qu'ils ne seront pas modifiés par l'appel à la fonction C.

Et réciproquement bien sûr lorsqu'on écrit une fonction assembleur appelée depuis du C: il ne faut pas utiliser les registres non-scratch sans les avoir sauvegardés au préalable, car le compilateur s'attend à retrouver les valeurs qu'il y avait placé avant l'appel à la fonction assembleur.

#### Conventions pour le cadre de pile

Lorsqu'on écrit un programme complet en assembleur, en mélangeant des fonctions C et assembleur qui s'appellent les unes les autres, on doit respecter des conventions de gestion de la pile d'exécution. Sur x86, les paramètres de la fonction qu'on souhaite appeler sont mis dans la pile par l'appelant de la fonction (par des instructions push). Un cadre de pile a la structure suivante :



Notez qu'en 32 bits, la pile doit être alignée sur des adresses multiples de 4 : il suffira de réserver un nombre d'octets multiples de 4 pour les variables locales et les éventuels temporaires.

Dans ce schéma, les adresses sont croissantes vers le bas mais les valeurs sont empilées en haut car il s'agit d'une pile au sens algorithmique du terme. Les différentes zones sont détaillées ci-dessous :

- les paramètres sont ceux passés à la fonction en cours d'exécution, ils sont mis par l'appelant de la fonction (par des instructions push);
- l'adresse de retour est l'adresse de l'instruction suivant l'appel de la fonction en cours d'exécution dans la fonction appelante, cette adresse est mise dans la pile automatiquement lors de l'appel de la fonction avec l'instruction call;
- le %ebp précédent est la sauvegarde du pointeur de base de la fonction appelante, il est sauvegardé à l'entrée de la fonction par l'instruction enter;
- les variables locales de la fonction en cours d'exécution, si elles existent, sont localisées dans son cadre de pile, à des adresses fixes par rapport à %ebp, on peut réserver l'espace nécessaire en déplaçant le pointeur de pile %esp de la taille à réserver en utilisant le premier paramètre de l'instruction enter:
- on peut éventuellement réserver de la place dans le cadre de pile pour sauvegarder des registres non-scratch si besoin (zone des temporaires).

Le cadre de pile d'une fonction est mis en place en deux temps :

- dans la fonction appelante, qui copie les éventuels paramètres supplémentaires qu'elle va passer à la fonction appelée et empile l'adresse de retour en exécutant call;
- dans la fonction appelée, qui réserve la place nécessaire à son contexte d'exécution.

Lorsqu'on écrit le code d'une fonction, on commence par l'instruction enter \$N, \$0 qui a pour rôle de réserver l'espace nécessaire au contexte d'exécution. Le premier paramètre précise le nombre N d'octets à réserver pour le contexte (le deuxième paramètre sera toujours 0 dans notre cas). L'instruction enter \$N, \$0 est en fait équivalente à la suite d'instructions suivante :

pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl \$N, %esp

Le pushl correspond à la sauvegarde du %ebp précédent dans le schéma du cadre de pile ci-dessus. Ensuite, on fait pointer %ebp sur la case où on a sauvegardé son ancienne valeur, et on décrémente %esp de N octets : c'est cette opération qui réserve la place nécessaire au cadre de pile. On rappelle que la pile descend vers les adresses décroissantes, d'où le fait qu'on effectue des soustractions.

L'instruction réciproque de enter s'appelle leave. Elle s'utilise sans paramètre et a pour effet de détruire le cadre de pile mis en place par enter. Elle est équivalente à la séquence d'instructions :

```
movl %ebp, %esp
popl %ebp
```

Elle commence par faire pointer %esp sur la case contenant l'ancienne valeur de %ebp : c'est comme cela qu'on détruit le cadre de pile (la mémoire n'est bien sûr pas vidée et contient toujours les valeurs précédentes, mais ces valeurs ne doivent plus être utilisées par le programme). Ensuite, on restaure l'ancienne valeur de %ebp en la dépilant.

Si on prend l'exemple classique du PGCD, on pourra écrire en assembleur x86 :

```
// .text precise que ce qui suit est du code (pas des donnees)
.text
    // .globl rend l'etiquette publique
    .globl pgcd
    // uint32_t pgcd(uint32_t a, uint32_t b)
    // a : %ebp + 8
    // b : %ebp + 12
    // etiquette designant le debut de la fonction
pgcd:
    // on decale les instructions d'une tabulation
    enter $0, $0
    // while (a != b) {
while:
    movl 12(%ebp), %eax
    cmpl 8(%ebp), %eax
    je fin_while
    // if (a > b) {
    ja else
    // a = a - b;
    movl 12(%ebp), %eax
    subl %eax, 8(%ebp)
    jmp fin_if
else:
    // b = b - a:
    movl 8(%ebp), %eax
    subl %eax, 12(%ebp)
fin if:
    jmp while
fin while:
    // return a;
    movl 8(%ebp), %eax
    leave
    ret
La séquence d'appel de cette fonction sera (si dans la fonction appelante, on écrit pgcd(15, 10);):
pushl $10
pushl $15
call pgcd
addl $8, %esp
```

On note bien qu'on doit :

- copier les paramètres dans l'ordre inverse de leur déclaration, de façon à ce que le premier paramètre (dans l'ordre de déclaration) soit le plus « proche » à partir de la fonction appelée;
- ré-équilibrer la pile après l'appel en ajoutant à **%esp** la taille des paramètres qu'on avait empilé. Si on oublie de ré-équilibrer la pile, le code fonctionnera vraisemblablement, mais en cas de nombreux appels récursifs, on risque de provoquer un débordement de pile.