

# FORMELSAMMLUNG FWL

Wintersemester 22/23 nach Vorlesung von Prof. Stücke und Prof. Sattler

Erstellt von Tony Pham und Max Forstner

Name: Tony Pham

Letzte Änderung: 1. Februar 2023

Lizenz: GPLv3

# Inhaltsverzeichnis

L	Gru	ndlagen 1	_
	1.1	Einheiten	
	1.2	Vektorrechnung	
		1.2.1 Betrag, Richtungswinkel, Normierung	
		1.2.2 Skalarprodukt	
		1.2.3 Kreuzprodukt	
	1.3	Differentialoperatoren	_
		1.3.1 Rechenregeln	
		1.3.2 Spezielle Vektorfelder	_
	1.4	Logarithmische Maße/Pegel	,
		1.4.1 Rechnen mit Pegeln	,
	1.5	Koordinatensysteme	,
		1.5.1 Umrechnungstabelle	,
		1.5.2 Schema KOS Kugel/Zylinder	,
		1.5.3 Kartesische Koordinaten	
		1.5.4 Zylinderkoordinaten	
		1.5.5 Kugelkoordinaten	
2	Max	xwell-Gleichungen 4	Ŀ
	2.1	Feldstärkekomponenten einer ebenen Welle	Ŀ
	2.2	Integralsätze	Ŀ
3	Feld	m ler 5	į
	3.1	Elektrostatik	,
		3.1.1 Potential-/Poisson-Gleichung	,
		3.1.2 Randwertprobleme, -bedingungen (RB)	,
		3.1.3 Green'sche Funktionen	)
		3.1.4 Elektrischer Dipol	,
	3.2	Magnetostatik	,
		3.2.1 Vektorpotential	,
		3.2.2 Vektorpotential in Abhängigkeit von der Stromdichte	)
		3.2.3 Biot-Savart-Gesetz	)
		3.2.4 Magnetischer Dipol	)
	3.3	Quasistätionäre Felder (Wechselstrom)	j
		3.3.1 Komplexe Feldgrößen	j
		3.3.2 Skineffekt	j
		3.3.3 Näherungen für Skineffekt	j
	3.4	E-Felder an Grenzflächen	j
		3.4.1 Dielektrische Grenzfläche	j
		3.4.2 Grenzfläche Dielektrikum-Leiter	j
		3.4.3 Grenzfläche an magn. Feldern	j
4	Wel		,
	4.1	Wellengleichungen allgemein	,
		4.1.1 Zeitbereich	,
		4.1.2 Frequenzbereich	,
		4.1.3 Vereinfachung der Gleichungen	
	4.2	Ebene Wellen	,
		4.2.1 Gleichung Ebene Welle	,
		4.2.2 komplexer Amplitudendrehzeiger	,
		4.2.3 Fortpflanzungskonstante	,
	4.3	Kenngrößen	
		4.3.1 Wellenzahl	,
		4.3.2 Wellenlänge	,
		4.3.3 Phasengeschwindigkeit	
		4.3.4 Brechzahl/Brechungsindex	,
		4.3.5 Gruppengeschwindigkeit	,
		4.3.6 Feldwellenwiderstand	,
		4.3.7 Poynting-Vektor	,
	4.4	Ausbreitung im Medium	;
		4.4.1 Allgemein (mit Verlusten)	;
		4.4.2 Im leeren Raum (Vakuum)	3

		4.4.3	Im verlustlosen Dielektrikum	3
		4.4.4	Im Dielektrika mit geringem Verlust	3
			Im guten Leiter	
	4.5			
	4.5			
		4.5.1	Zwischen Dielektrika mit geringem Verlust	
		4.5.2	Brechungsgesetz allgemein	3
		4.5.3	Leistungsbilianz an Grenzflächen	3
	4.6	Polaris	sation einer Welle	3
	4.7		echter Einfall	
	4.1			
		4.7.1		
			Medium 1 oder 2: Luft	
		4.7.3	beide Medien: nicht magnetisch	)
		4.7.4	Medium 2: idealer Leiter	)
		4.7.5	Stehwellenverhältnis (SWR)	
	4.8		ger Einfall (allgemein)	
	4.0	_		
		4.8.1	Brechungsgesetz	
		4.8.2	Totalrefexion/Grenzwinkel	
		4.8.3	Brewster-/Polarisationswinkel	
		4.8.4	Verlauf von r und t beim Grenzübergang	)
		4.8.5	Verlauf der Reflexionsfaktoren	)
		4.8.6	Senkrechte Polarisation ohne $\mu_T$	
		4.8.7	·	
			Parallele Polarisation ohne $\mu_r$	
		4.8.8	Senkrechte Polarisation mit $\mu_r$	
		4.8.9	Parallele Polarisation mit $\mu_r$	L
5	$\mathbf{Leit}$	ungen	12	2
	5.1	Allgem	neine Leitung (mit Verlusten)	2
		5.1.1	Gleichungen	2
			Kenngrößen	
			Kurzschluss und Leerlauf	
			Lange und Kurze Leitung	
	5.2		tlose Leitung	
		5.2.1	Kenngrößen	2
		5.2.2	verlustloser Reflexionsfaktor	2
		5.2.3	Beliebiger Abschluss (Last)	2
		5.2.4	Angepasste (reflexionsfreie) Leitung	
		5.2.4 $5.2.5$	Kurzschluss an Leitungsende	
			Leerlauf an Leitungsende	
		5.2.7	Leitung als Impedanz-Transformator	3
		5.2.8	Ohmscher Abschluss an Leitungsende	3
		5.2.9	Position von Extrema	3
		5.2.10	Stehwellenverhältnis (SWR)	3
			Leistung	
			Reflexionsfaktor mit Verlusten	
			Gleichspannungswert (=Endwert)	
	5.3	Mehrfa	achreflexionen bei fehlender Anpassung	3
	5.4	Leitung	gsparameter	Į
		5.4.1	Allgemein	1
		5.4.2	Streifenleitung / Parallele Platten	1
		0.4.4		
		5.4.3	Doppelleitung	Į
		5.4.3		Į
e	<b>XX</b> 7a1	5.4.3 5.4.4	Doppelleitung	<u>1</u>
6		5.4.3 5.4.4 llenleite	Doppelleitung	1 1
6		5.4.3 5.4.4 <b>llenleite</b> Koaxia	Doppelleitung       14         Koaxialleitung       14         er       15         al Leiter       15	1 1 5
6		5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1	Doppelleitung	1 1 5
6		5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1	Doppelleitung       14         Koaxialleitung       14         er       15         al Leiter       15	1 1 5
6		5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1 6.1.2	Doppelleitung	1 1 5 6 6
6	6.1	5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1 6.1.2 Mikros	Doppelleitung       14         Koaxialleitung       14         er       15         al Leiter       15         Wellenwiderstand       15         Dämpfung       15         streifenleiter       15	<b>5</b>
6	6.1	5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1 6.1.2 Mikros 6.2.1	Doppelleitung       14         Koaxialleitung       14         er       15         al Leiter       15         Wellenwiderstand       15         Dämpfung       15         streifenleiter       15         Effektive Permittivitätszahl       15	<b>5</b>
6	6.1	5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1 6.1.2 Mikros 6.2.1 6.2.2	Doppelleitung       14         Koaxialleitung       14         er       15         al Leiter       15         Wellenwiderstand       15         Dämpfung       15         streifenleiter       15         Effektive Permittivitätszahl       15         Schmale Streifen       15	<b>5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6</b>
6	6.1	5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1 6.1.2 Mikros 6.2.1 6.2.2 6.2.3	Doppelleitung       14         Koaxialleitung       14         er       15         al Leiter       15         Wellenwiderstand       15         Dämpfung       15         streifenleiter       15         Effektive Permittivitätszahl       15         Schmale Streifen       15         Breite Streifen       15	1 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6	<ul><li>6.1</li><li>6.2</li><li>6.3</li></ul>	5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1 6.1.2 Mikros 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Hohllei	Doppelleitung       14         Koaxialleitung       14         er       15         al Leiter       15         Wellenwiderstand       15         Dämpfung       15         streifenleiter       15         Effektive Permittivitätszahl       15         Schmale Streifen       15         Breite Streifen       15         iter       15	1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6	6.1	5.4.3 5.4.4 Ilenleite Koaxia 6.1.1 6.1.2 Mikros 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Hohllei VSWR	Doppelleitung       14         Koaxialleitung       14         er       15         al Leiter       15         Wellenwiderstand       15         Dämpfung       15         streifenleiter       15         Effektive Permittivitätszahl       15         Schmale Streifen       15         Breite Streifen       15	1 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Smith-Diagramm					
7.1	Allgemein				
	7.1.1 Normierte Impedanz				
	7.1.2 verlustloser Reflexionsfaktor				
	7.1.3 Anpassungsfaktor				
7.2	Impedanz/Admittanz umrechnen				
7.3	Maxima und Minima bei stehender Welle				
7.4	Von Last zu Quelle				
7.5	Von Last zu Guche  Vorgehen mit geg. Eingangswiderstand				
7.5	vorgenen intt geg. Eingangswiderstand				
Ant	tennen 1				
8.1	Herz'scher Dipol (HDp)				
0.1	8.1.1 Allgemein				
	8.1.2 Nahfeld				
	8.1.3 Fernfeld				
	8.1.4 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld HDp				
	8.1.5 Strahlungswiderstand HDp				
	8.1.6 Verlustwiderstand HDp				
8.2	Magnetischer Dipol				
	8.2.1 Fernfeld				
	8.2.2 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld				
	8.2.3 Nahfeld				
8.3	Lineare Antenne				
	8.3.1 Dipolantenne allgemein				
	8.3.2 Eingangs-/Fußpunktimpedanz				
	8.3.3 Strahlungsdichte				
	8.3.4 abgestrahlte Wirkleistung				
8.4	Antennenkenngrößen				
0.4	8.4.1 Abgestrahlte Leistung				
	8.4.2 Verlustleistung				
	· ·				
	8.4.4 Gewinn/Gain				
	8.4.5 Richtcharakteristik				
	8.4.6 Richtfunktion/-faktor				
8.5	Senden und Empfangen				
	8.5.1 Wirksame/Effektive Antennenfläche				
	8.5.2 Friis-Übertragungsgleichung				
	8.5.3 Freiraumdämpfung				
	8.5.4 Leistungspegel/Freiraumpegel				
8.6	Bezugsantennen				
8.7	Monopolantenne				
8.8	Richtcharakteristik Dipolantennen				
8.9	Blindwiderstand Dipolantennen				
	Antennentabelle				
0.10	Amountementation				

22

9 Einheiten

# 1 Grundlagen

#### 1.1 Einheiten

Größe	Symbol	Einheit
Permiabilitätskonstante	$\mu_0$	$\frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$
Dilelektrizitätskonstante	$arepsilon_0$	As Vm
elek. Ladung/Fluss	Q,q	C = As
elek. Feldstärke	$ec{E}$	<u>V</u> m
elek. Flussdichte	$ec{D}$	$\frac{\mathtt{As}}{\mathtt{m}^2} = \frac{\mathtt{C}}{\mathtt{m}^2}$
Kapazität	C	$F = \frac{\mathtt{As}}{\mathtt{V}}$
mag. Fluss	$\phi,\Phi$	Wb = Vs
mag. Feldstärke	$ec{H}$	$\frac{A}{m}$
mag. Flussdichte	$ec{B}$	$T = \frac{{\tt Vs}}{{\tt m}^2}$
Induktivität	L	$H = rac{ extsf{Vs}}{ extsf{A}}$
Strahlungsdichte	$S_{av}, I$	$\frac{\mathtt{W}}{\mathtt{m}^2}$

### 1.2 Vektorrechnung

# ${\bf 1.2.1}\quad {\bf Betrag,\ Richtungswinkel,\ Normierung}$ ${\bf Betrag}$

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

#### Richtungswinkel

$$\cos(\alpha) = \frac{a_x}{|\vec{a}|} \qquad \cos(\beta) = \frac{a_y}{|\vec{a}|} \qquad \cos(\gamma) = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

#### Normierung, Einheitsvektor

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \quad |\vec{e}_a| = 1$$

#### 1.2.2 Skalarprodukt

$$\begin{split} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot cos(\varphi) \qquad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \\ cos(\varphi) &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \end{split}$$

#### 1.2.3 Kreuzprodukt

$$A_{Para} = |\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\varphi)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

Trick: Regel von Sarrus anwenden!

### 1.3 Differentialoperatoren

### Nabla-Operator

$$\nabla = \vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix}$$

#### Laplace-Operator

$$\varDelta = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \text{div (grad)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

**Divergenz** div: Vektorfeld  $\rightarrow$  Skalar S.382 Quelldichte, gibt für jeden Punkt im Raum an, ob Feldlinien entstehen oder verschwinden.

Rotation rot: Vektorfeld  $\rightarrow$  Vektorfeld S.382 Wirbeldichte, gibt für jeden Punkt im Raum Betrag und Richtung der Rotationsgeschwindigkeit an.

$$\boxed{ \cot \vec{F} = \nabla \times \vec{F} } = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \vec{F}_x & \vec{F}_y & \vec{F}_z \end{vmatrix}$$

Vektorfeld skalar annotiert:  $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z) = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$ 

**Gradient** grad: Skalarfeld  $\rightarrow$  Vektor/Gradientenfeld zeigt in Richtung steilster Anstieg von  $\phi$ 

$$\boxed{\operatorname{grad} \phi = \nabla \cdot \phi} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi / \partial x}{\partial \phi / \partial y} \\ \frac{\partial \phi / \partial y}{\partial \phi / \partial z} \end{pmatrix} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$$

#### 1.3.1 Rechenregeln

 $\phi, \psi \colon \text{Skalarfelder} \qquad \vec{A}, \vec{B} \colon \text{Vektorfelder}$ 

$$\begin{array}{lll} \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) & = & (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{B} - (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{A} \\ \nabla \cdot (\phi \cdot \psi) & = & \phi(\nabla \psi) + \psi(\nabla \phi) \\ \nabla \cdot (\phi \cdot \vec{A}) & = & \phi(\nabla \vec{A}) + \vec{A}(\nabla \phi) \\ \nabla \times (\phi \cdot \vec{A}) & = & \nabla \phi \times \vec{A} + \phi(\nabla \times \vec{A}) \end{array}$$

#### 1.3.2 Spezielle Vektorfelder

quellenfreies Vektorfeld  $\vec{F} \rightarrow$  Vektorpotential  $\vec{E}$ 

$$\operatorname{div} \vec{F} = \boxed{\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{E}) = 0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{rot} \vec{E}$$

wirbelfreies Vektorfeld  $\vec{F} \to \text{Skalar<otential}~\phi$ 

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \boxed{\operatorname{rot}(\operatorname{grad} \phi) = 0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{grad} \phi$$

quellen- und wirbelfreies Vektorfeld  $\vec{F}$ :

$$\begin{split} \operatorname{rot} \vec{F} &= 0 \quad \operatorname{div} \vec{F} = 0 \\ \operatorname{div} (\operatorname{grad} \phi) &= \Delta \phi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{grad} \phi \\ \operatorname{rot} (\operatorname{rot} \vec{F}) &= \operatorname{grad} (\operatorname{div} \vec{F}) - \Delta \vec{F} \end{split}$$

Tony Pham 1 von 22

# 1.4 Logarithmische Maße/Pegel

Feldgröße  $F_n$ : Spannung, Strom,  $\vec{E}$ -,  $\vec{H}$ -Feld, Schalldruck Leistungsgröße  $P_n$ : Energie, Intensität, Leistung Wichtig: Feldgrößen sind Effektivwerte!

#### • Dämpfungsmaß a in Dezibel [dB] und Neper [Np]

$$\begin{array}{ll} 1\,\mathrm{dB} = 0,1151\,\mathrm{Np} & 1\,\mathrm{Np} = 8,686\,\mathrm{dB} \\ a\,[\mathrm{dB}] = 20\cdot\log\frac{F_1}{F_2} & a\,[\mathrm{dB}] = 10\cdot\log\frac{P_1}{P_2} \\ & \frac{F_1}{F_2} = 10^{\frac{a\,[\mathrm{dB}]}{20\mathrm{dB}}} & \frac{P_1}{P_2} = 10^{\frac{a\,[\mathrm{dB}]}{10\mathrm{dB}}} \\ a\,[\mathrm{Np}] = \ln\frac{F_1}{F_2} & a\,[\mathrm{Np}] = \frac{1}{2}\cdot\ln\frac{P_1}{P_2} \\ & \frac{F_1}{F_2} = e^{a\,[\mathrm{Np}]} & \frac{P_1}{P_2} = e^{2a\,[\mathrm{Np}]} \end{array}$$

#### - absolute Pegel L mit Bezugsgrößen $P_0, F_0$

$L\left[\mathrm{dB}\right] = 20 \cdot \log \frac{F_1}{F_0}$	$L\left[\mathrm{dB}\right] = 10 \cdot \log \frac{P_1}{P_0}$
$\frac{F_1}{F_0} = 10^{\frac{L[dB]}{20dB}}$	$\frac{P_1}{P_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{10\text{dB}}}$

Einheit	Bezugswert	Formelzeichen		
dBm, dB(mW)	$P_0 = 1mW$	$L_{ t P/mW}$		
dBW, dB(W)	$P_0 = 1W$	$L_{ t P/W}$		

#### • relativer Pegel / Maß

 $Ma\beta = Differenz$  zweier (Leistungs)<br/>pegel bei gleichem Bezugswert  $P_0$ 

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 10 \cdot \log \left(\frac{P_2}{P_1}\right) dB$$

### 1.4.1 Rechnen mit Pegeln

Rechenregeln für Logarithmen (10er-Basis): x, y, a > 0


$$\begin{split} \log(x \cdot y) &= \log(x) - \log(y) & \log\left(\frac{x}{y}\right) &= \log(x) - \log(y) \\ \log(x^a) &= a \cdot \log(x) & \log\sqrt[a]{x} &= \frac{1}{a} \cdot \log(x) \\ \text{Pegel} &= 10 \cdot \log(\text{Faktor}) & \text{Faktor} &= 10^{\frac{\text{Pegel}}{10}} \end{split}$$

### 1.5 Koordinatensysteme

### 1.5.1 Umrechnungstabelle

Kart.	Zyl.	Kug.
x	$r\cos\varphi$	$r\sin\vartheta\cos\varphi$
y	$r\sin\varphi$	$r\sin\vartheta\sin\varphi$
z	z	$r\cos\vartheta$
$\sqrt{x^2+y^2}$	r	
$\arctan \frac{y}{x}$	$\varphi$	
z	z	
$dx\cos\varphi + dy\sin\varphi$	dr	
$dy\cos\varphi - dx\sin\varphi$	$rd\varphi$	
dz	dz	
$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$		r
$\arctan \frac{y}{x}$		φ
$\arctan \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$		θ
$dx \sin \vartheta \cos \varphi + dy \sin \vartheta \sin \varphi + dz \cos \vartheta$		dr
$dy\cos\varphi - dx\sin\varphi$		$r\sin\vartheta d\varphi$
$\frac{dx\cos\theta\cos\varphi}{dy\cos\theta\sin\varphi} + \frac{1}{dz\sin\theta}$		$rd\vartheta$

#### 1.5.2 Schema KOS Kugel/Zylinder



#### 1.5.3 Kartesische Koordinaten

Variablen: x, y, z Einheitsvektoren:  $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$  Rechtssystem:  $\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z$ 

Linienelemente:  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = dx \cdot \vec{e}_x + dy \cdot \vec{e}_y + dz \cdot \vec{e}_z$ 

Volumenelemente: dV = dx dy dz

Flächenelemente:  $dA_{xy}=dx\,dy\,\vec{e}_z$   $dA_{yz}=dy\,dz\,\vec{e}_x$   $dA_{xz}=dx\,dz\,\vec{e}_y$ 

Skalarfeld:  $\phi = \phi(x; y; z)$  Vektorfeld:  $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z) = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$ 

 $\textbf{Gradient:} \quad \operatorname{grad} \phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z \qquad \qquad \textbf{Divergenz:} \quad \operatorname{div} \vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \vec{e}_z$ 

 $\textbf{Rotation:} \quad \operatorname{rot} \vec{E} \equiv \nabla \times \vec{E} = \left[ \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right] \vec{e}_z$ 

 $\textbf{La-Place}: \quad \Delta \equiv \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \qquad \Delta \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \Delta E_x \vec{e}_x + \Delta E_y \vec{e}_y + \Delta E_z \vec{e}_z$ 

 $\Delta \vec{E} = \left[ \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} \right] \vec{e_x} + \left[ \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} \right] \vec{e_y} + \left[ \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} \right] \vec{e_z}$ 

### 1.5.4 Zylinderkoordinaten

Polarkoordinaten siehe S.386, Papula S.387,

Variablen:  $r, \varphi, z$  Einheitsvektoren:  $\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z$  Rechtssystem:  $\vec{e}_r \times \vec{e}_\varphi = \vec{e}_z$ 

Linienelemente:  $ds = \sqrt{dr^2 + \mathbf{r}d\varphi^2 + dz^2} = dr \cdot \vec{e_r} + \mathbf{r}\,d\varphi \cdot \vec{e_\varphi} + dz \cdot \vec{e_z}$ 

Volumenelemente:  $dV = \mathbf{r} dr d\varphi dz$ 

Flächenelemente:  $dA_{r\varphi} = \mathbf{r} dr d\varphi \vec{e}_z$   $dA_{rz} = dr dz \vec{e}_{\varphi}$   $dA_{\varphi z} = \mathbf{r} d\varphi dz \vec{e}_r$ 

Skalarfeld:  $\phi = \phi(x; \varphi; z)$  Vektorfeld:  $\vec{F} = \vec{F}(r; \varphi; z) = F_r \vec{e}_r + F_\varphi \vec{e}_\varphi + F_z \vec{e}_z$ 

 $\textbf{Gradient:} \quad \operatorname{grad} \phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$ 

**Divergenz**: div  $\vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot \vec{D}_r) + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \vec{D}_{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{\partial \vec{D}_z}{\partial z}$ 

 $\textbf{La-Place}: \Delta \phi = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left( r \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \qquad \Delta \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \Delta E_r \vec{e}_r + \Delta E_\varphi \vec{e}_\varphi + \Delta E_z \vec{e}_z$ 

 $\Delta \vec{E} = \left[ \Delta E_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} - \frac{E_r}{r^2} \right] \vec{e}_r + \left[ \Delta E_\varphi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} - \frac{E_\varphi}{r^2} \right] \vec{e}_\varphi + \left[ \Delta E_z \right] \vec{e}_z$ 

#### 1.5.5 Kugelkoordinaten

siehe Papula S.391/392

Variablen:  $r, \vartheta, \varphi$  Einheitsvektoren:  $\vec{e}_r, \vec{e}_\vartheta, \vec{e}_\varphi$  Rechtssystem:  $\vec{e}_r \times \vec{e}_\vartheta = \vec{e}_\varphi$ 

Linienelemente:  $ds = \sqrt{dr^2 + \mathbf{r^2}\sin^2\vartheta\,d\varphi^2 + \mathbf{r^2}d\vartheta^2} = dr \cdot \vec{e_r} + r\,d\vartheta \cdot \vec{e_\vartheta} + r\,\sin\varphi\,d\varphi \cdot \vec{e_\varphi}$ 

Volumenelemente:  $dV = \mathbf{r}^2 \sin \vartheta \, dr \, d\vartheta \, d\varphi$ 

Flächenelemente:  $dA_{r\vartheta} = \mathbf{r} dr d\vartheta \vec{e}_{\varphi}$   $dA_{r\varphi} = \mathbf{r} \sin \vartheta dr d\varphi \vec{e}_{\vartheta}$   $dA_{\vartheta\varphi} = \mathbf{r}^{2} \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \vec{e}_{r}$ 

Skalarfeld:  $\phi = \phi(r; \vartheta; \varphi)$  Vektorfeld:  $\vec{F} = \vec{F}(r; \vartheta; \varphi) = F_r \vec{e}_r + F_\vartheta \vec{e}_\vartheta + F_\varphi \vec{e}_\varphi$ 

**Gradient**: grad  $\phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$ 

 $\mathbf{La\text{-}Place}: \Delta\phi = \frac{1}{r^2} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin\vartheta} \cdot \frac{\partial}{\partial\vartheta} \left( \sin\vartheta \cdot \frac{\partial\phi}{\partial\vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2\vartheta} \cdot \frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} \right\}$ 

Laplace Operator in Kugelkoordinaten, angewandt auf einen Vektor:

$$\begin{split} \Delta \vec{E} &= \left[ \Delta E_r - \frac{2}{r^2} E_r - \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial \left( \sin \vartheta \cdot E_\vartheta \right)}{\partial \vartheta} - \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r \\ &\quad + \left[ \Delta E_\vartheta - \frac{E_\vartheta}{r^2 \sin^2 \vartheta} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_r}{\partial \vartheta} - \frac{2 \cot \vartheta}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_\vartheta \\ &\quad + \left[ \Delta E_\varphi - \frac{E_\varphi}{r^2 \sin^2 \vartheta} + \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} + \frac{2 \cot \vartheta}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\vartheta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_\varphi \end{split}$$

Tony Pham 3 von 22

# 2 Maxwell-Gleichungen

#### differentielle Form

#### Integralform

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \qquad \qquad \underbrace{\operatorname{Gauß}} \qquad \oiint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \iiint_{V} \rho \cdot dV = Q(V)$$

**Gaußsches Gesetz**: Das elektrische Feld ist ein Quellenfeld. Die Ladung Q bzw. die Ladungsdichte ρ ist Quelle des elektrischen Feldes.

Der (elektrische) Fluss durch die geschlossene Oberfläche  $\partial V$  eines Volumens V ist gleich der elektrischen Ladung in seinem Inneren.

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \qquad \bigoplus_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0$$

Das magnetische Feld ist quellenfrei. Es gibt **keine magnetischen Monopole**. Der mag. Fluss durch die geschlossene Oberfläche ∂V eines Volumens V entspricht der magnetischen Ladung in seinem Inneren, nämlich Null, da es keine magnetischen Monopole gibt.

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \underbrace{\operatorname{Stokes}} \qquad \oint_{\partial A} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\iint_{A} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d\Phi_{\operatorname{eing.}}}{dt}$$

Induktionsgesetz: Jede zeitlichen Änderung eines Magnetfeldes bewirkt ein elektrisches Wirbelfeld. Die induzierte Umlaufspannung bzgl. der Randkurve  $\hat{c}A$  einer Fläche A ist gleich der negativen zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses durch diese Fläche.

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \text{Stokes} \quad \oint_{\partial A} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{A} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a} + \iint_{A} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

Amperesches Gesetz: Jeder Strom und jede zeitlichen Änderung des elektrischen Feldes (Verschiebungsstrom) bewirkt ein magnetisches Wirbelfeld.

Die mag. Umlaufspannung bzgl. der Randkurve ∂A der Fläche A entspricht dem von dieser Fläche eingeschlossenen Strom. (inkl. Verschiebungsstrom)

#### Amperesches- /Durchflutungsgesetz:

Elek. Strom ist Ursache für ein magn. Wirbelfeld.

$$\oint_{s} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = I = \iint_{A} \vec{J} \cdot d\vec{A} = \frac{d\Phi_{e}}{dt}$$

 $rot\vec{H}=\vec{J}=\kappa\cdot\vec{E}$ 

#### Induktionsgesetz:

Ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld erzeugt ein elek. Wirbelfeld.

$$\begin{vmatrix} \oint_{\vec{s}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = u_{ind} = -\frac{d}{dt} \iint_{A} \vec{B} \cdot d\vec{A} = -\frac{d\Phi_{m}}{dt} \\ rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -j\omega\mu\vec{H} \end{vmatrix}$$

#### Differentielles ohmsches Gesetz:

Bewegte elektrische Ladung erzeugt Magnetfeld

u.  $\mu$  Skalare:  $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \qquad \mu = \mu_0 \cdot \mu_T$ 

Bei isotropen Stoffen sind  $\varepsilon$ u.  $\mu$  Skalare:

# Zeitbereich: $\frac{\partial}{\partial t}$ Harmonischer Frequenzbereich (komplexe Berechnung): jw

# 2.1 Feldstärkekomponenten einer ebenen Welle

Bei Ausbreitung in z-Richtung gibt es keine Amplitudenabhängigkeit von x, y d.h.  $\frac{\partial \dots}{\partial x} = \frac{\partial \dots}{\partial y} = 0$  damit ergibt sich aus den Maxwell'schen Gleichungen:

$$\operatorname{rot} \underline{\vec{E}} = -\mathrm{j}\omega\mu\underline{\vec{H}} \qquad \operatorname{rot} \underline{\vec{H}} = \mathrm{j}\omega\varepsilon\underline{\vec{E}}$$

$$\operatorname{rot} \underline{\vec{E}} = -\mathrm{j}\omega\mu\underline{\vec{H}} \qquad \operatorname{rot} \underline{\vec{H}} = \mathrm{j}\omega\varepsilon\underline{\vec{E}}$$

$$\operatorname{rot} \underline{\vec{E}} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{E}{\partial x} & \underline{e}_y & \underline{E}_z \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} - \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} \\ \frac{\partial \underline{E}_x}{\partial z} - \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} \\ \frac{\partial \underline{E}_y}{\partial x} - \frac{\partial \underline{E}_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - \frac{\partial \underline{H}_y}{\partial z} \\ 0 - 0 \end{pmatrix} = -\mathrm{j}\omega\mu \begin{pmatrix} \underline{\underline{H}}_x \\ \underline{\underline{H}}_y \\ \underline{\underline{H}}_z \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{rot} \underline{\vec{H}} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - \frac{\partial \underline{H}_y}{\partial z} \\ \frac{\partial \underline{H}_x}{\partial z} - 0 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} = \mathrm{j}\omega\varepsilon \begin{pmatrix} \underline{\underline{E}}_x \\ \underline{\underline{E}}_y \\ \underline{\underline{E}}_z \end{pmatrix}$$

# 2.2 Integralsätze

Fundamentalsatz der Analysis

Gauß: Vektorfeld das aus Oberfläche von Volumen strömt muss aus Quelle in Volumen Stokes: innere Wirbel kompensieren sich  $\rightarrow$  nur den Rand betrachten.

$$\begin{split} & \int_{a}^{b} \operatorname{grad} F \cdot d\vec{s} = F(b) - F(a) \\ & \iiint_{V} \operatorname{div} \vec{A} \cdot dV = \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{a} \\ & \iint_{A} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot d\vec{a} = \oint_{\partial A} \vec{A} \cdot d\vec{r} \end{split}$$

#### 3 Felder

#### Materialgleichungen

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} = \left[ \frac{A}{m^2} \right]$$
  $\vec{B} = \mu \vec{H} = [T]$   $\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \left[ \frac{A}{m^2} \right]$ 

Verkopplung von  $\vec{E}$ - und  $\vec{H}$ -Felder über  $\vec{J} = \kappa \vec{E}$ .

#### Feldunterscheidung

$$\begin{array}{lll} \vec{E}(x,y,z) & \widehat{=} & \text{statisches Feld} \\ \vec{E}(x,y,z,t) & \widehat{=} & \text{station\"ares Feld} \\ \vec{E}(x,y,z,t) \cdot \cos(\omega t - \beta z) & \widehat{=} & \text{Welle} \end{array}$$

#### 3.1 Elektrostatik

Wirbelfreie Felder  $\rightarrow$  Gradientenfeld  $\rightarrow$  elek. Ladungen sind Quellen des  $\vec{E}$ -Feldes (Skalare Potenzialfkt.  $\varphi$ )

$$\begin{split} \operatorname{rot} \vec{E} &= 0 = \operatorname{rot} \operatorname{grad} E & \vec{E} &= -\operatorname{grad} \varphi \\ \operatorname{div} \vec{D} &= \rho & \vec{D} &= \varepsilon \vec{E} \\ \vec{E} &= -\operatorname{grad} \varphi &= -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) \vec{e}_x - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right) \vec{e}_y - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) \vec{e}_z \end{split}$$

#### 3.1.1 Potential-/Poisson-Gleichung

La-Place-Gleichung, wenn  $\rho = 0$ 

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \operatorname{grad} \varphi &= \Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta \varphi + \underbrace{\frac{\operatorname{grad} \varepsilon \cdot \operatorname{grad} \varphi}{\varepsilon}}_{=0, \text{ wenn homogen}} &= -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon} \\ \underbrace{\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{d^2 \varphi}{dy^2} + \frac{d^2 \varphi}{dz^2}}_{=0} &= -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon} \end{aligned}$$

Vereinfachung zu 1-dimensionalem System:

z.B. mit 
$$\frac{\partial^2 \dots}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \dots}{\partial z^2} = 0 \quad \Rightarrow \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

#### Randwertprobleme, -bedingungen (RB)

 Dirichlet-RB: Gesuchte Potenzialfunktion  $\varphi$  nimmt an den Rändern einen bestimmten Wert an (Bsp.:  $\rho_r = 5V$ )

**Neumann-RB**: Die Normalenableitung  $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$  der Fkt.  $\varphi$  nimmt an den Rändern einen bestimmten Wert an. (Bsp.: Grenzfläche unterschiedlicher Dielektrika)

### 3.1.3 Green'sche Funktionen

• Skalarpotential einer Punktladung

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r} \qquad [V]$$

• E-Feld einer Punktladung

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{e_r} \qquad \left[\frac{V}{m}\right]$$

• D-Feld einer Punktladung

$$\vec{D}(r) = \frac{Q}{4\pi \cdot r^2} \cdot \vec{e_r} \qquad \left[ \frac{As}{m^2} = \frac{C}{m^2} \right]$$

• Potentialfeld einer Ladungsdichteverteilung  $mit \varphi(\infty) = 0$ 

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \iiint_{V'} \frac{\rho(x', y', z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

mit der Green'schen Funktion  $G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon|\vec{r}-\vec{r}'|}$ 

$$\varphi(x, y, z) = \iiint_{V'} G\left(\vec{r}'\vec{r}'\right) \rho\left(\vec{r}'\right) dV'$$

#### 3.1.4 Elektrischer Dipol

Dipol<br/>moment  $\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$ 





$$\begin{split} \varphi &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r_2 - r_1}{r^2} \\ \vec{E} &= -\nabla \varphi \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right) \end{split}$$

#### 3.2Magnetostatik

Quellenfreie Wirbelfelder mit geschlossenen Feldlinien. Keine magnetischen Monopole: div  $\vec{B} = 0$ . Skalarpotential  $\varphi_m$  existiert, wenn  $\vec{H}$  wirbelfrei ist: rot  $\vec{H}=0$ , wenn  $\vec{J}=0$ .

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 = \operatorname{div} \operatorname{rot} B & \vec{H} &= -\operatorname{grad} \varphi_m \\ \operatorname{rot} \vec{H} &= \vec{J} & \vec{B} &= \mu \vec{H} \end{aligned}$$

#### Vektorpotential 3.2.1

Reine Hilfsgröße, in Analogie zum elek. Skalarpotential  $\varphi.$ Coulomb-Eichung, wenn div  $\vec{A} = 0$ , gilt nur für zeitunabhängige Felder.

$$\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}$$
  $\vec{B} = \cot \vec{A}$ 

#### 3.2.2 Vektorpotential in Abhängigkeit von der Stromdichte

$$\vec{A}(x,y,z) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(x',y',z')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} dV'$$

#### 3.2.3 Biot-Savart-Gesetz

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \oint_{C'} \operatorname{grad} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \times \mathrm{d}\vec{s}'$$
mit grad  $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$ 

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{\mathrm{d}\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

 $\vec{r}$ : Aufpunkt  $\vec{r}'$ : Quellpunkt

#### Magnetischer Dipol



I entlang eines Leiters:

$$\begin{split} A(r) &= \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s}}{|\vec{r} - \vec{s}|} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \\ \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left( \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right) \end{split}$$

### Quasistätionäre Felder (Wechselstrom)

Homogenes, Isotropes Medium:  $\varepsilon, \mu, \kappa = \texttt{kost}$ . Leiter ist quasineutral:  $\rho = 0$ .

$$\begin{split} \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} & \operatorname{div} \vec{E} = 0 & \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \operatorname{rot} \vec{H} &= \vec{J} = \kappa \vec{E} & \operatorname{div} \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \operatorname{div} \vec{J} &= -\frac{\partial \rho}{\partial t} & \operatorname{div} \vec{H} = 0 & \vec{J} = \kappa \vec{E} \end{split}$$

#### 3.3.1 Komplexe Feldgrößen

• komplexer Amplitudenvektor / Phasor:

$$J = J \cdot e^{j\varphi}$$


• komplexer Amplituden-Drehzeiger:

$$\underline{J}(t) = \underline{J} \cdot e^{jwt} = J \cdot e^{j(wt + \varphi)}$$

• Darstellung in karthesischen Koordinaten:

$$\underline{J} = \underline{J}_x \cdot \vec{e}_x + \underline{J}_y \cdot \vec{e}_y + \underline{J}_z \cdot \vec{e}_z$$

#### 3.3.2 Skineffekt



 $[\sigma/\kappa]$ : Leitfähigkeit  $\frac{A}{V_m}=\frac{1}{\Omega_m}=\frac{S}{m}$ 

Eindringtiefe/Äquivalente Leiterschichtdicke (Abfall der Amplitude:  $A_0 \cdot \frac{1}{a}$ ):

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu \kappa f}} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \kappa}} \quad [m]$$

(Oberflächen)widerstand:

$$R_{AC} = \frac{l}{\kappa \cdot A_{\tt eff}} \hspace{1cm} R_{DC} = \frac{l}{\kappa \pi R^2} \hspace{1cm} R_F = \frac{1}{\kappa \delta}$$

Feldstärke verglichen mit der Oberfläche:

$$\begin{split} H\left(x,t\right) &= H_0 \cdot e^{-x/\delta} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) = H_0 \cdot e^{\alpha x} \cdot \cos(wt - \beta x) \\ \text{analog für $E$-Feld} \end{split}$$

Amplitude und Phase bezogen auf  $\delta$ :

Amplitude:  $x = \delta \cdot \ln(\text{Dämpfungsfaktor})$ 

Dämpfung : 
$$\alpha = \frac{1}{\delta}$$
 Phase :  $\varphi = -\frac{x}{\delta}$ 

Leistung verglichen mit der Oberfläche:

$$P(x,t) = \frac{1}{2} \cdot E_0 \cdot e^{-x/\delta} \cdot H_0 \cdot e^{-x/\delta}$$

Rundleiter - Effektive Fläche:

$$A_{\text{eff}} = A_{\text{ges}} - A_{\sigma} = R^{2}\pi - (R - \delta)^{2}\pi$$
$$= 2 \cdot \pi \delta \left(R - \frac{\delta}{2}\right)$$

Wenn die Länge nicht gegeben ist oder nach Wieviel % der Widerstand bei einer bestimmten Frequenz abnimmt, kann dies mit der folgenden Formel berechnet werden:

#### 3.3.3 Näherungen für Skineffekt

Rundleiter:  $R_{DC} = \frac{l}{\kappa \pi r_0^2}$ 

Geometrische Beschreibung (Fehler < 6%)

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} 1 & \text{für } r_0 < \delta \\ 1 + \left(\frac{r_0^2}{2 \cdot \delta \cdot r_0 - \delta^2}\right)^4 & \text{für } r_0 \ge \delta \end{cases}$$

Bessel-Funktion (Fehler < 6%):

$$\begin{split} \frac{R_{AC}}{R_{DC}} &= \begin{cases} 1 + \frac{1}{3}x^4 & \text{für} & x < 1 \\ x + \frac{1}{4} + \frac{3}{64x} & \text{für} & x > 1 \end{cases} \\ \frac{X_{AC}}{R_{DC}} &= \begin{cases} x^2 \left( 1 - \frac{x^4}{6} \right) & \text{für} & x < 1 \\ x - \frac{3}{64x} + \frac{3}{128x^2} & \text{für} & x > 1 \end{cases} \\ \hline x &= \frac{r_0}{2\delta} & r_0 \triangleq \text{Außenradius} & X_{AC} = wL_{CC} \end{split}$$

Empirische Beschreibung (Fehler < 10%)

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} 1 & \text{für } r_0 < \delta \\ 1 + \left(\frac{r_0}{2,65 \cdot \delta}\right)^4 & \text{für } \delta < r_0 < 2\delta \\ \\ \frac{r_0}{2 \cdot \delta} + \frac{1}{4} & \text{für } 2\delta < r_0 < 5\delta & (1) \\ \\ \frac{r_0}{2 \cdot \delta} & \text{für } 5\delta < r_0 & (2) \end{cases}$$

Anmerkung: (1)  $\stackrel{\frown}{=}$  Kreisring mit Näherung (2)  $\stackrel{\frown}{=}$  Ring mittig

#### E-Felder an Grenzflächen

#### 3.4.1Dielektrische Grenzfläche

Querschichtung:

$$D_{1n} = D_{2n}$$
  $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$ 

Schwächeres E-Feld bei höherem  $\varepsilon$ .

Längsschichtung:

$$E_{1t} = E_{2t}$$
 
$$\frac{D_{1t}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\varepsilon_2}$$

Höheres D-Feld (mehr Ladungen) bei höherem  $\varepsilon$ .

Schrägschichtung

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{E_{1t}/E_{1n}}{E_{2t}/E_{2n}} = \frac{D_{2n}/\varepsilon_2}{D_{1n}/\varepsilon_1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

#### 3.4.2 Grenzfläche Dielektrikum-Leiter

Ladungen verschieben sich so lange, bis im Leiter kein Feld mehr herrscht.  $\to E_{2t}, E_{2n}, D_{2t}, D_{2n} = 0$ 

Längsschichtung:

$$E_{1t} = E_{2t} = 0 D_{1t} = \varepsilon_1 E_{1t} = 0$$

Felder stehen stets senkrecht auf elek. Leitern.

Querschichtung:

$$D_{1n} - D_{2n} = \frac{Q}{A} \qquad D_{1n} = \frac{Q}{A} \qquad E_{1n} = \frac{Q}{\varepsilon_1 A}$$

D-Feld entspricht der Flächenladungsdichte des Leiters

# 3.4.3 Grenzfläche an magn. Feldern Querschichtung:

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

 $B_{1n} = B_{2n}$ Schwächeres H-Feld bei höherem  $\mu$ .

Längsschichtung:

$$H_{1t} = H_{2t}$$
  $\frac{B_{1t}}{mu_1} = \frac{B_{2t}}{u_2}$ 

Höheres B-Feld (mehr Fluss) bei höherem  $\mu$ .

Schrägschichtung:

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

### 4 Wellen

### 4.1 Wellengleichungen allgemein

#### 4.1.1 Zeitbereich

auch d'Alembertsche Gleichungen genannt:

$$\begin{split} \Delta \vec{E} - \kappa \mu \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \varepsilon \mu \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t} &= \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta \vec{H} - \kappa \mu \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \varepsilon \mu \cdot \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial^2 t} &= 0 \end{split}$$

#### 4.1.2 Frequenzbereich

auch Helmholtz-Gleichungen genannt: mit harmonischer Zeitabhängigkeit:  $\frac{\partial}{\partial t} \to j\omega$ 

$$\Delta \underline{\vec{E}} - (\kappa \mu \cdot j\omega - \varepsilon \mu \cdot \omega^2) \cdot \underline{\vec{E}} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon}$$
$$\Delta \underline{\vec{H}} - (\kappa \mu \cdot j\omega - \varepsilon \mu \cdot \omega^2) \cdot \underline{\vec{H}} = 0$$

#### 4.1.3 Vereinfachung der Gleichungen

Bei quellfreiem, idealem Dielektrikum:  $\rho = \kappa = \vec{J} = 0$ 

$$\begin{split} \Delta \vec{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= 0 & \Delta \vec{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} &= 0 \\ \Delta \underline{\vec{E}} + \varepsilon \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{E}} &= 0 & \Delta \underline{\vec{H}} + \varepsilon \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{H}} &= 0 \end{split}$$

Im elektrisch guten Leiter  $\rho=0,\,\kappa\gg\omega\epsilon$ 

$$\begin{split} \Delta \vec{E} - \kappa \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= 0 & \Delta \vec{H} - \kappa \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} &= 0 \\ \Delta \underline{\vec{E}} - \kappa \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{E}} &= 0 & \Delta \underline{\vec{H}} - \kappa \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{H}} &= 0 \end{split}$$

#### 4.2 Ebene Wellen

Vereinfachung: harmonische Zeitabhängigkeit, keine Raumladungen  $\rho=0$ , keine Feldstärkekomponenten in Ausbreitungsrichtung  $\frac{\partial^2}{\partial^2 x}=\frac{\partial^2}{\partial^2 y}=0$ 

$$\Delta \vec{E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z^2} = j\omega\mu(\kappa + j\omega\varepsilon)\vec{E}$$
$$\Delta \vec{H} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z^2} = j\omega\mu(\kappa + j\omega\varepsilon)\vec{H}$$

**TEM-**Welle:  $\vec{E}$  und  $\vec{H}$  besitzen nur transversale (=  $senkrecht\ zur\ Ausbreitungsrichtung\ stehende) Komponenten.$ 

#### 4.2.1 Gleichung Ebene Welle

Tatsächlicher Zeitverlauf (**Realteil** von  $\underline{\vec{E}}(z,t)$ )

$$\vec{E}(z,t) = \underbrace{E_0 \cdot e^{-\alpha z}}_{\text{Amplitude}} \cdot \underbrace{\frac{\cos(\omega t - \beta z)}{\cos(\omega t - \beta z)} \cdot \vec{e}_z}_{\text{Zeit- und Raumabhängigkeit}}$$

#### 4.2.2 komplexer Amplitudendrehzeiger

Achtung:  $\mathbf{mit}\ e^{jwt}$ !, wenn  $\mathbf{ohne}$ : komplexer Amplituden vektor.

$$\boxed{\underline{\vec{E}}(z,t) = E_0 \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} \cdot \vec{e_z} = E_0 \cdot e^{-\gamma z} \cdot e^{j\omega t} \cdot \vec{e_z}}$$

#### 4.2.3 Fortpflanzungskonstante

Dämpfungskonstante  $\alpha\colon \frac{{\tt Np}}{m}$  — Phasenkonstante  $\beta\colon \frac{{\tt rad}}{m}$   $\underline{\gamma}=\alpha+j\beta\quad \left[\frac{1}{m}\right]$ 

#### 4.3 Kenngrößen

#### 4.3.1 Wellenzahl

Im Vakuum: 
$$k_0 = \frac{\omega}{c_0}$$
 
$$\beta = \hat{k} = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{v_p} = |\vec{k}| \quad \left[\frac{\text{rad}}{\text{m}}\right]$$
$$= \frac{\omega \cdot n}{c_0} = n \cdot k_0 = \sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r} \cdot k_0 = k_r \cdot k_0$$

#### 4.3.2 Wellenlänge

Periodenlänge entlang der Ausbreitungsrichtung. Freiraumwellenlänge: im materiefreien Raum  $\lambda_0$ 

$$\begin{split} \lambda_0 &= \frac{c_0}{f} = \frac{2\pi}{k_0} \quad [\mathtt{m}] \\ \lambda &= \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r}} = \frac{2\pi}{k} = \frac{v_p}{f} = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2\pi}{n \cdot k_0} \end{split}$$

#### 4.3.3 Phasengeschwindigkeit

$$v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0}} = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \qquad v_{p, \texttt{Medium} \leq c_0}$$

#### 4.3.4 Brechzahl/Brechungsindex

$$n = \frac{c_0}{v_p} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} \approx \sqrt{\varepsilon_r} \ge 1$$

#### 4.3.5 Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \widehat{=} \frac{\text{Wegstück der Wellengruppe}}{\text{Laufzeit der Wellengruppe}}$$

#### 4.3.6 Feldwellenwiderstand

 $Z_{F0}$ : im **materiefreien** Raum/Vakuum! Falls keine Verluste (ideal)  $\rightarrow Z_F$  reell!

$$\begin{split} \underline{Z}_F &= \frac{\underline{E}_{\texttt{transversal}}}{\underline{H}_{\texttt{transversal}}} = \frac{\underline{E}_h}{\underline{H}_h} = -\frac{\underline{E}_r}{\underline{H}_r} = \frac{\omega \mu}{\underline{k}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\kappa + j\omega\varepsilon}} \\ Z_{F0} &= \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega \qquad Z_F = Z_{F0} \cdot \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \end{split}$$

#### 4.3.7 Poynting-Vektor

gibt Leistungsfluss einer EM-Welle und Richtung der Energieströmung

ālī.					
Zeitbereich	Frequenzbereich				
$ec{S} = ec{E}  imes ec{H}$	$\vec{\underline{S}} = \frac{1}{2} (\vec{\underline{E}} \times \vec{\underline{H}}^*)$				
$\vec{S}_{av} = \overline{\vec{S}(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt$	$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \underline{\vec{E}} \times \underline{\vec{H}}^* \right\}$				
Leistungsflussdichte, Intensität $S_{av} =  \vec{S}_{av} $					

$$\begin{split} S_{av} &= \frac{1}{2} \cdot E \cdot H = \frac{1}{2} \cdot \frac{E^2}{Z_{F0}} = \frac{1}{2} \cdot H^2 \cdot Z_{F0} = \frac{P}{A_{\texttt{Fläche}}} \\ P &= \iint \vec{S}_{\text{av}} \, d\vec{a} = Re \, \{ \underline{U} \cdot \underline{I}^* \} \\ P_1 &= P_0 \cdot e^{-2\alpha z} \qquad P_{\texttt{Leitung}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}^2}{\text{Re}\{Z_L\}} \end{split}$$

### Ausbreitung im Medium

 $\kappa, \sigma = \text{Leitfähigkeit}$ 

#### Allgemein (mit Verlusten) 4.4.1

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \qquad E_2 = E_1 e^{-\alpha z} \qquad v_p = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{\beta}$$

$$\alpha = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2}} - 1\right)}$$

$$\beta = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2}} + 1\right)}$$

$$\underline{Z}_F = \underline{\frac{E}{H}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}$$

#### 4.4.2 Im leeren Raum (Vakuum)

materiefreier Raum:  $\mu_r = \varepsilon_r = 1$ 

$$\alpha=0$$
  $\beta=\frac{\omega}{c_0}$   $\lambda_0=\frac{c_0}{f}$   $v_p=c_0$   $Z_{F0}=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=120\pi\Omega\approx 377\Omega$ 

#### Im verlustlosen Dielektrikum

verlustlos:  $\kappa = 0$ , maximale Wirkleistung  $Z_F$  rein reell  $\rightarrow$  ebene Welle

$$\begin{split} \alpha &= 0 & \beta = \frac{\omega}{c_0} \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{2\pi}{\lambda} \\ \lambda &= \frac{c_0}{f} \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} & v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} & Z_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \end{split}$$

### 4.4.4 Im Dielektrika mit geringem Verlust

geringer Verlust:  $0 < \kappa \ll \omega \varepsilon$ 

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \cdot \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\sigma}{2} \cdot Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \quad \beta \approx \omega \sqrt{\mu\varepsilon} \left( 1 + \frac{1}{8} \cdot \frac{\sigma^2}{\omega^2 \varepsilon^2} \right)$$

$$\lambda = \frac{c_0}{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \left( \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$$

$$v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \left( \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$$

$$\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left( 1 - \frac{j\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^{-1/2} \approx Z_{F0} \left( 1 + \frac{j\sigma}{2\omega \varepsilon} \right)$$

#### 4.4.5 Im guten Leiter

geringer Verlust:  $\sigma \gg \omega \varepsilon$ 

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \frac{1}{\delta} \sim \sqrt{f} \qquad \lambda = 2\pi\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = 2\pi\delta$$

$$v_p = \frac{2\pi}{\beta} = \omega\delta \qquad \boxed{\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} \approx \frac{1+j}{\sigma \cdot \delta} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\kappa}}e^{j\frac{\pi}{4}}}$$

#### Ebene Wellen an Grenzflächen 4.5

#### Zwischen Dielektrika mit geringem Verlust

$$\lambda_1 = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad \lambda_2 = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

$$= \frac{\lambda_1 \cdot \sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

$$\beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot \sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}} \qquad \beta_2 = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot \sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}$$

$$Z_{F1} = \frac{Z_{F0}}{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad Z_{F2} = \frac{Z_{F0}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$
rechungsgesetz allgemein

#### Brechungsgesetz allgemein

$$\frac{\sin\vartheta_2}{\sin\vartheta_1} = \frac{k_h}{k_g} = \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_{p,2}}{v_{p,1}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

#### 4.5.3 Leistungsbilianz an Grenzflächen

Index n: Normalkomponente. Wichtig: Beträge beachten!

$$S_{tn} = S_{hn} - S_{rn}$$
$$S_{t0} = S_{h0} \cdot \frac{\cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_2} (1 - r^2)$$

#### Polarisation einer Welle 4.6

Die Polarisation (Ausrichtung) bezieht sich **immer** auf das  $\vec{E}$ -Feld.


- Lineare Polarisation Endpunkt des  $\vec{E}$ -Vektors beschreibt bei fortschreitender Welle eine Gerade (Linie).
  - horizontale Polarisation: E-Feld parallel zum Erdboden.
  - vertikale Polarisation E-Feld senkrecht zum Erdboden.
- Elliptische Polarisation

Endpunkt des  $\vec{E}$ -Vektors beschreibt bei fortschreitender Welle eine Ellipse.

Zirkulare Polarisation:  $|\vec{E}_x| = |\vec{E}_y|$  bei  $\vec{E}_x \perp \vec{E}_y$  (90°

#### 4.7Senkrechter Einfall

Gilt bei Einfallswinkel  $\theta_h = 0$ .



$$\begin{split} H_t &= H_h + H_r \\ \frac{t \cdot E_h}{Z_{F2}} &= \frac{E_h}{Z_{F1}} - \frac{r \cdot E_h}{Z_{F1}} \\ \frac{t}{Z_{F2}} &= \frac{1}{Z_{F1}} - \frac{r}{Z_{F1}} \end{split}$$

#### 4.7.1 Verlustloses Dielektikum allgemein

gilt für  $\kappa = 0$ , keine Dämpfung.

rein reell: 
$$Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}}$$
 rein imaginär:  $\gamma = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$  
$$r = r_e = \frac{Z_{F2} - Z_{F1}}{Z_{F1} + Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}}$$
 
$$t = t_e = \frac{2Z_{F2}}{Z_{F1} + Z_{F2}} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}}$$

#### 4.7.2 Medium 1 oder 2: Luft

$$\begin{bmatrix} \mu_{r1} = \varepsilon_{r1} = 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \mu_{r2} = \varepsilon_{r2} = 1 \end{bmatrix}$$

$$r = \frac{\sqrt{\mu_{r2}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad r = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\mu_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\mu_{r1}}}$$

$$t = \frac{2\sqrt{\mu_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad t = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

#### 4.7.3 beide Medien: nicht magnetisch

Gilt für  $\mu_{r1}=\mu_{r2}=1$ 

$$r = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad \qquad t = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}$$

#### 4.7.4 Medium 2: idealer Leiter

 $\vec{E}=0$  im idealen Leiter  $\rightarrow$  **Stehende** Welle!, vollständige Reflexion.

$$\begin{split} Z_{F2} &= 0 \qquad r = -1 \qquad t = 0 \qquad \vec{S}_{\text{av}} = 0 \\ &\underline{E}_{1x} = -2j \cdot E_{h1} \cdot \sin(\beta_1 z) \qquad \underline{H}_{1y} = 2 \cdot \frac{E_{h1}}{Z_{F1}} \cdot \cos(\beta_1 z) \\ &E_{1x}(z,t) = 2E_{h1} \cdot \sin(\beta_1 z) \cdot \sin(\omega t) \\ &H_{1y}(z,t) = 2\frac{E_{h1}}{Z_{F1}} \cdot \cos(\beta_1 z) \cdot \cos(\omega t) \\ \hline\\ &H_{\text{max}} \text{ und } E_{\text{min}} \text{ bei } n \cdot \lambda/2 \end{split} \qquad \begin{split} H_{min} \text{ und } E_{max} \text{ bei } (2n-1) \cdot \lambda/4 \end{split}$$

#### 4.7.5 Stehwellenverhältnis (SWR)

$$\mathrm{SWR} = \frac{E_{\mathrm{max}}}{E_{\mathrm{min}}} = \frac{H_{\mathrm{max}}}{H_{\mathrm{min}}} = \frac{E_h + E_r}{E_h - E_r} = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \quad 1 < s < \infty$$

# 4.8 Schräger Einfall (allgemein)

$$Z_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}$$

#### 4.8.1 Brechungsgesetz

$$\frac{\sin\vartheta_2}{\sin\vartheta_1} = \frac{k_h}{k_g} = \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_{p,2}}{v_{p,1}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$


#### 4.8.2 Totalrefexion/Grenzwinkel

Grenzwinkel  $\theta_g$  gibt an, bis zu welchem Winkel eine Welle von höherem in kleineres Dielektrikum  $\varepsilon_1>\varepsilon_2$  eindringen kann.  $\to$  Brechungsgesetz beachten!

$$(1) \theta_g = \arcsin \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad (2) \theta_g = \arcsin \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

(1): bei senkrechter transmittierter Welle  $\theta_t = \sin 90^{\circ}$ 

(2): bei senkrechter einfallender Welle  $\theta_h = \sin 90^{\circ}$  Anmerkung zu (2):



# 4.8.3 Brewster-/Polarisationswinkel

Bei Brewster-Winkel $\theta_b$ wird Reflexionsfaktor r=0.

• Parallele Polarisation: rechts:  $\mu_{r1} = \mu_{r2}$ 

$$\sin \theta_b = \sqrt{\frac{\varepsilon_2(\mu_2 \varepsilon_1 - \mu_1 \varepsilon_2)}{\mu_1(\varepsilon_1^2 - \varepsilon_2^2)}} \quad \boxed{\tan \theta_b = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1}}$$


Brewster-Winkel existiert nur bei  $\varepsilon_{r1} \neq \varepsilon_{r2}$ .

• Senkrechte Polarisation: rechts:  $\varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r2}$ 


$$\sin \theta_b = \sqrt{\frac{\mu_2(\mu_2 \varepsilon_1 - \mu_1 \varepsilon_2)}{\varepsilon_1(\mu_2^2 - \mu_1^2)}} \qquad \tan \theta_b = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2}}$$

Brewster-Winkel existiert nur bei  $\mu_{r1} \neq \mu_{r2}$ . Bei  $\mu_{r1} = \mu_{r2} \rightarrow r \neq 0$  keine Reflexionsfreiheit!


#### 4.8.4 Verlauf von r und t beim Grenzübergang



#### 4.8.5 Verlauf der Reflexionsfaktoren



#### 4.8.6 Senkrechte Polarisation ohne $\mu_r$



 $\vec{E}$ -Feld senkrecht,  $\vec{H}$ -Feld parallel.

$$\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$$

$$Z_{F0} = 120\pi\,\Omega$$

$$Z_{F(n)} = Z_{F0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{r(n)}}}$$
  $\frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}$ 

$$\frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

Brechungsgesetz:

nit 
$$\theta_h = \theta$$

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_h} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{n_1}{n_2} \qquad \qquad \sin \theta_t = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cdot \sin \theta_h$$

$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cdot \sin$$

#### Fresnelsche Formeln:

$$r_s = r_{es} = r_{ms} =$$

$$=\frac{Z_{F2}\cdot\cos\theta_h-Z_{F1}\cdot\cos\theta_t}{Z_{F2}\cdot\cos\theta_h+Z_{F1}\cdot\cos\theta_t}=\frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}}\cdot\cos\theta_h-\sqrt{\varepsilon_{r2}}\cdot\cos\theta_t}{\sqrt{\varepsilon_{r2}}\cdot\cos\theta_t+\sqrt{\varepsilon_{r1}}\cos\theta_h}$$

$$=\frac{\cos\vartheta_1-\sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}-\sin^2\vartheta_1}}{\cos\vartheta_1+\sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}-\sin^2\vartheta_1}}$$

$$t_{es} = \frac{2 \cdot Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t} = \frac{2 \cdot \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_h}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_t + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_h}$$

$$=\frac{2\cos\vartheta_1}{\cos\vartheta_1+\sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}-\sin^2\vartheta_1}}$$

$$= 1 + r_s$$

$$t_{ms} = \frac{2Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$

$$= \frac{2\sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}\cos\vartheta_1}}{\cos\vartheta_1 + \sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}} - \sin^2\vartheta_1}}$$

$$= \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot t_{es} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}} \cdot t_{es}$$

#### Beziehungen Polarisation

$$E_r = r_s \cdot E_h$$

$$E_r = r_s \cdot E_h$$
  $E_r = r_p \cdot E_h$   
 $E_t = t_{es} \cdot E_h$   $E_t = t_{ep} \cdot E_h$ 

$$H_r = r_s \cdot H_h$$

$$H_r = r_p \cdot H_h$$

$$H_r = r_s \cdot H_h$$

$$H_t = t_{ms} \cdot H_h$$

$$H_r = r_p \cdot H_h$$

$$H_t = t_{mp} \cdot H_h$$

$$E_t = H_t \cdot Z_{F2}$$

$$F = H - Z$$

$$E_t = II_t \cdot Z_{F2}$$

$$E_t = H_t \cdot Z_{F2}$$

$$E_h = H_h \cdot Z_{F1}$$

$$E_t = H_t \cdot Z$$

$$E_h = H_h \cdot Z_{F1}$$

$$E_t = H_t \cdot Z_{F2}$$
$$E_h = H_h \cdot Z_{F1}$$

#### Richtungssinn Felder (Hand-Regel)

#### Linke Hand Rechte Hand

Daumen:  $\vec{E}$ 

Daumen:  $\vec{E}$ 


Zeigef.:  $\vec{S}_{av}$ 

Zeigef.:  $\vec{H}$ 

Mittelf.:  $\vec{H}$ 

Mittelf.:  $\vec{S}_{av}$ 

#### Parallele Polarisation ohne $\mu_r$ 4.8.7



 $\vec{E}$ -Feld parallel,  $\vec{H}$ -Feld senkrecht.

$$\mu_{m1} = \mu_{m2} = 1$$

Stücke:  $\vec{H}_h$  und  $\vec{H}_r$  zeigen in die selbe Richtung! Sattler:  $\vec{H}_h$  und  $\vec{H}_r$  zeigen in **entgegengesetzter** Richtung!

#### Fresnelsche Formeln (Stücke):

$$r_{ep} = r_{mp} = r_p$$
 =  $-r_{p,[Sattler]}$ 

$$= \frac{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h - Z_{F2} \cdot \cos \theta_t}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t}$$

$$=\frac{\cos\vartheta_1-\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}-\frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2}\sin^2\vartheta_1}}{\cos\vartheta_1+\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}-\frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2}\sin^2\vartheta_1}}$$

$$t_{ep} = \frac{2 \cdot Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} = (1 - r_p) \cdot \frac{\cos \theta_h}{\cos \theta_t}$$

$$=\frac{2\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}}\cos\vartheta_{1}}{\cos\vartheta_{1}+\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}-\frac{\varepsilon_{r1}^{2}}{\varepsilon_{r2}^{2}}\sin^{2}\vartheta_{1}}}$$

$$=\frac{Z_{F2}}{Z_{F1}}\cdot t_{mp}=\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}}\cdot t_{mp}$$

$$t_{mp} = \frac{2 \cdot Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} = 1 + r_p$$

### Fresnelsche Formeln (Sattler):

$$r_p = r_{ep} = r_{mp}$$
 =  $-r_{p,[{ t Stücke}]}$ 

$$= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_t - Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_t + Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}$$

$$=\frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}}\cdot\cos\theta_t-\sqrt{\varepsilon_{r2}}\cdot\cos\theta_h}{\sqrt{\varepsilon_{r2}}\cdot\cos\theta_h+\sqrt{\varepsilon_{r1}}\cos\theta_t}$$


$$t_{ep} = \frac{2Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t}$$

$$= \frac{2 \cdot \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_h}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_h + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_t}$$

$$= (1 + r_p) \cdot \frac{\cos \theta_h}{\cos \theta_t}$$

$$t_{mp} = 1 - r_p = \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot t_{ep}$$

#### 4.8.8 Senkrechte Polarisation mit $\mu_r$



 $\vec{E}$ -Feld senkrecht,  $\vec{H}$ -Feld parallel.  $\mu_{r1} \neq \mu_{r2}$ 

$$Z_{F0} = 120\pi\,\Omega \qquad Z_{F(n)} = Z_{F0} \cdot \sqrt{\frac{\mu_{r(n)}}{\varepsilon_{r(n)}}} \qquad \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}}$$

Brechungsgesetz: mit  $\theta_h = \theta$ 

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_h} = \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

#### Fresnelsche Formeln:

$$= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h - Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$

$$= \frac{\cos \vartheta_1 - \sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r2}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r2}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}}$$

$$t_{es} = \frac{2 \cdot Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$

$$= \frac{2 \cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r2}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}}$$

$$= 1 + r_s$$

$$t_{ms} = \frac{2Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$


$$= \frac{2\sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r2}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r1}} \cos \vartheta_1}}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r2}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}}$$

$$= \frac{2}{\cos \vartheta_1} + \sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r2}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}$$

$$= \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot t_{es}$$

$$= \sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r2}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r1}}} t_{es}$$

#### 4.8.9 Parallele Polarisation mit $\mu_r$



 $\vec{E}$ -Feld parallel,  $\vec{H}$ -Feld senkrecht.  $\mu_{r1} \neq \mu_{r2}$ 


Stücke:  $\vec{H}_h$  und  $\vec{H}_r$  zeigen in die selbe Richtung! Sattler:  $\vec{H}_h$  und  $\vec{H}_r$  zeigen in **entgegengesetzter** Richtung!

#### Fresnelsche Formeln (Stücke):

$$\begin{split} r_{ep} &= r_{mp} = r_p &= -r_{p,[\text{Sattler}]} \\ &= \frac{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h - Z_{F2} \cdot \cos \theta_t}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} \\ &= \frac{\cos \vartheta_1 - \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}} \\ t_{ep} &= \frac{2 \cdot Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} \\ &= \frac{2\sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}} \cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}} \\ &= \frac{Z_{F2}}{Z_{F1}} \cdot t_{mp} = \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} \cdot t_{mp}} \\ t_{mp} &= \frac{2 \cdot Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} \\ &= \frac{2\cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2}} \sin^2 \vartheta_1} \\ &= 1 + r_p \end{split}$$

# 5 Leitungen

# 5.1 Allgemeine Leitung (mit Verlusten)



Eingang:  $\underline{Z}_e$  Anfang:  $\underline{Z}(l) = \underline{Z}_1$  Abschluss:  $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_{(l=0)}$  Referenzpunkt Last (l=0):

$$\underline{U}(l) = \underline{U}_h \cdot e^{\gamma l} + \underline{U}_r \cdot e^{-\gamma l}$$

$$I(l) = I_h \cdot e^{\gamma l} + I_r \cdot e^{-\gamma l}$$

#### 5.1.1 Gleichungen

$$\begin{split} \underline{U}(l) &= \underline{U}_2 \cdot \cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + Z_L \underline{I}_2 \cdot \sinh\left(\underline{\gamma}l\right) \\ &= \underline{U}_2 \cdot \left[\cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{Z_L}{Z_2} \sinh\left(\underline{\gamma}l\right)\right] \\ \underline{I}(l) &= \underline{I}_2 \cdot \cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{\underline{U}_2}{Z_L} \cdot \sinh\left(\underline{\gamma}l\right) \\ &= \underline{I}_2 \cdot \left[\cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{Z_2}{Z_L} \sinh\left(\underline{\gamma}l\right)\right] \\ \underline{Z}(l) &= \frac{Z_2 + Z_L \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)}{1 + \frac{Z_2}{Z_L} \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)} = \underline{Z}_L \frac{Z_2 + Z_L \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)}{Z_L + Z_2 \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)} \end{split}$$

komplexer  $\gamma$  nicht im TR berechenbar:

Lösung:  $\alpha l \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}}\right]$  und  $\beta l \left[\frac{\text{rad}}{\text{m}}\right]$  einzeln berechnen, dann:

$$\begin{split} \cosh\left(\underline{\gamma}l\right) &= \frac{1}{2} \left[ e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} + e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \right] \\ \sinh\left(\underline{\gamma}l\right) &= \frac{1}{2} \left[ e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} - e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \right] \\ \tanh\left(\underline{\gamma}l\right) &= 1 + \frac{2}{e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} - 1} \end{split}$$

 $e^{\pm \alpha l}$ : Dämpfung  $e^{\pm j\beta l}$ : Phase ( $\angle$ im TR) Für Winkel $\alpha l$ bzw.  $\beta l$ auf **RAD** in TR!

#### 5.1.2 Kenngrößen

• Leitungswellenwiderstand:

$$\underline{Z}_L = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \frac{\underline{U}_h}{\underline{I}_h} = -\frac{\underline{U}_r}{\underline{I}_r}$$

komplexer  $\underline{Z}_L$  nicht in TR berechenbar:

**Betrag**: erst  $\underline{Z}_L^2$ , dann  $\sqrt{|Z_L^2|}$  ermitteln.

**Phase**:  $0.5 \cdot \arg(\underline{Z}_L^2) \rightarrow \gamma$  analog vorgehen.

· Fortpflanzungskonstante:

$$\begin{split} \underline{\gamma} &= \sqrt{(R+j\omega L)\cdot (G+j\omega C)} = \alpha + j\beta \, \left[\frac{1}{m}\right] \\ &= j\omega \sqrt{LC}\cdot \sqrt{\frac{RG}{j^2\omega^2 LC} + \frac{G}{j\omega C} + \frac{R}{j\omega L} + 1} \end{split}$$

• Reflexions faktor:  $r(l) = r_1$ : Leitungs eing ang  $r(l) = r_2 \cdot e^{-2\gamma l} = r_2 \cdot e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l}$ 

$$=\frac{\underline{U}_r(l)}{\underline{U}_h(l)}=-\frac{\underline{I}_r(l)}{\underline{I}_h(l)}=\frac{\underline{Z}(l)-\underline{Z}_L}{\underline{Z}(l)+\underline{Z}_L}=\frac{\frac{Z(l)}{Z_L}-1}{\frac{Z(l)}{Z}+1}$$

• weitere **Parameter**: meistens  $\mu_r = 1$ 

$$\begin{split} \lambda_0 &= \frac{c_0}{f} \qquad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c_0}{f\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}} \\ l_{\text{elek.}} &= \beta \cdot l \qquad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}} \end{split}$$

#### 5.1.3 Kurzschluss und Leerlauf

Eingangswiderstand  $\underline{Z}_e$  am Leitungsende:

$$\begin{split} & \text{mit Kurzschluss} & & \underline{Z}_{e,\text{kurz}} = \underline{Z}_L \cdot \tanh\left(\underline{\gamma}l\right) \\ & \text{im Leerlauf} & & \underline{Z}_{e,\text{leer}} = \frac{\underline{Z}_L}{\tanh\left(\underline{\gamma}l\right)} \\ & \text{beliebige L\"{a}nge} & & \underline{Z}_L = \sqrt{\underline{Z}_{e,\text{kurz}}(l) \cdot \underline{Z}_{e,\text{leer}}(l)} \end{split}$$

#### 5.1.4 Lange und Kurze Leitung

• kurze Leitung  $\rightarrow l \ll \frac{\lambda}{4} \quad |\gamma l| \ll 1$ 

$$\begin{split} \underline{U}(l) &\approx \underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot l(R' + jwL') \\ \underline{I}(l) &\approx \underline{I}_2 + \underline{U}_2 \cdot l(G' + jwC') \end{split}$$

Leitung wird durch konzentrierte Elemente ersetzt.

• lange Leitung  $\rightarrow l \gg \frac{\lambda}{4} \quad |\underline{\gamma} l| \gg 1$ Abschluss egal, es wird nur  $\underline{Z}_L = \underline{Z}(l)$  gemessen wird.

# 5.2 Verlustlose Leitung

#### 5.2.1 Kenngrößen

$$\begin{split} R',G' &= 0 \to \alpha = 0 \qquad Z_L, v_p \nsim f \\ Z_L &= \sqrt{\frac{L}{C}} \to \text{rein reell!} \\ \underline{\gamma} &= j\beta = j\omega\sqrt{LC} \qquad \beta = \omega \cdot \sqrt{LC} \\ v_p &= \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \lambda &= \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_p}{f} = \frac{c_0}{f\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{1}{f\sqrt{LC}} \end{split}$$

#### 5.2.2 verlustloser Reflexionsfaktor

$$\begin{split} \underline{r}_{(l=0)} &= \underline{r}_2 \qquad 0 < r < 1 \qquad 0 < \Psi < 2\pi \quad \Psi \text{ in } \mathbf{RAD!} \\ \underline{r}(l) &= \underline{r}_2 \cdot e^{-j2\beta l} = r \cdot e^{-j(\Psi_0 + 2\beta l)} = r \cdot e^{j\Psi} \\ &= \frac{\underline{Z}(l) - Z_L}{\underline{Z}(l) + Z_L} \\ \underline{r}_2 &= \frac{\underline{Z}_2 - Z_L}{\underline{Z}_2 + Z_L} = \frac{\underline{U}_2 - \underline{L}_2 Z_L}{\underline{U}_2 + \underline{L}_2 Z_L} \\ \underline{Z}(l) &= \frac{1 + \underline{r}(l)}{1 - \underline{r}(l)} \end{split}$$

$$\begin{aligned} U_{\text{max}} &= |U_h| \cdot (1 + |r(l)|) & U_{\text{min}} &= |U_h| \cdot (1 - |r(l)|) \\ I_{\text{max}} &= \left| \frac{U_h}{Z_I} \right| \cdot (1 + |r(l)|) & I_{\text{min}} &= \left| \frac{U_h}{Z_I} \right| \cdot (1 - |r(l)|) \end{aligned}$$

#### 5.2.3 Beliebiger Abschluss (Last)

$$\begin{split} \underline{U}_2 &= \underline{U}_{(l=0)} = \underline{U}_h + \underline{U}_r & \underline{I}_2 = \underline{I}_{(l=0)} = \underline{I}_h + \underline{I}_r \\ & \underline{Z}(l) = \frac{\underline{Z}_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{1 + j\frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \tan(\beta l)} = Z_L \frac{\underline{Z}_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{Z_L + j\underline{Z}_2 \tan(\beta l)} \\ & \underline{U}(l) = \underline{U}_2 \cdot \left[ \cos(\beta l) + j\frac{Z_L}{Z_2} \sin(\beta l) \right] \\ & \underline{I}(l) = \underline{I}_2 \cdot \left[ \cos(\beta l) + j\frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \sin(\beta l) \right] \end{split}$$

Für **Beträge**/Amplitudenwerte:  $\left| \frac{\underline{U}}{\underline{U}_2} \right| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$ 

 $\rightarrow$  j weglassen.

Bildung von stehenden Wellen für alle Fälle außer bei Anpassung!

#### 5.2.4 Angepasste (reflexionsfreie) Leitung

Eingangswiderstand  $Z_1 \sim$  Leitungslänge, rein reell! Nur hinlaufende Welle, **reflexionsfrei**!


$$Z_L = Z_1 = Z_2 = Z(l)$$
  $r_A = 0$  SWR = 1  
 $U(z) = U_h \cdot e^{j\beta z}$   $I(z) = I_h \cdot e^{j\beta z} = \frac{U_h}{Z_L} \cdot e^{j\beta z}$ 

#### 5.2.5 Kurzschluss an Leitungsende

$$\begin{split} \underline{Z}_2 &= 0 \qquad \underline{U}_2 = \underline{U}_{(l=0)} = 0 \to \underline{U}_h = -\underline{U}_r \qquad \underline{I}_h = \underline{I}_r \qquad r_2 = + \\ \underline{Z}(l) &= \frac{\underline{U}(l)}{\underline{I}(l)} = Z_L \cdot j \tan(\beta l) \qquad \to \text{rein imaginär!} \\ \underline{U}(l) &= \underline{U}_h \cdot 2j \sin(\beta l) = \underline{I}_2 Z_L \cdot j \sin(\beta l) \\ I(l) &= \underline{I}_h \cdot 2\cos(\beta l) = \underline{I}_2 \cdot \cos(\beta l) \qquad \underline{I}_2 = \frac{2\underline{U}_h}{Z_L} \end{split}$$

Um  $\beta l$  über Formel zu berechnen  $\rightarrow$  **Betrag** von  $\frac{Z(l)}{Z_L}$  bilden!


 $l = \frac{\lambda}{4}$ : Parallel<br/>resonanz (LL)  $l = \frac{\lambda}{2}$ : Serien<br/>resonanz (KS)



#### 5.2.6 Leerlauf an Leitungsende

$$\begin{split} \underline{Z}_2 &= \infty \qquad \underline{I}_2 = \underline{I}_{(l=0)} = 0 \to \underline{I}_h = -\underline{I}_r \qquad \underline{U}_h = \underline{U}_r \qquad r_2 = -1 \\ \underline{Z}(l) &= \frac{\underline{U}(l)}{\underline{I}(l)} = -j \, \frac{Z_L}{\tan(\beta l)} \qquad \to \text{rein imaginär!} \\ \underline{U}(l) &= \underline{U}_h \cdot 2\cos(\beta l) = \underline{U}_2 \cdot \cos(\beta l) \qquad \underline{U}_2 = 2\underline{U}_h \\ \underline{I}(l) &= \underline{I}_h \cdot 2j \sin(\beta l) = \frac{\underline{U}_2}{Z_L} \cdot j \sin(\beta l) \end{split}$$

Um  $\beta l$  über Formel zu berechnen  $\to$  **Betrag** von  $\frac{Z(l)}{Z_L}$  bilden!  $l = \frac{\lambda}{4}$ : Serienresonanz (KS)  $l = \frac{\lambda}{2}$ : Parallelresonanz (LL)



#### 5.2.7 Leitung als Impedanz-Transformator

 $\lambda/4$  -Leitung mit Eingangswiderstand  $\underline{Z}_e=\underline{Z}(l)$  aus 5.2.3:

$$\frac{\underline{Z}_e}{Z_L} = \frac{Z_L}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Y}_2}{Y_L} \to Z_e = \frac{Z_L^2}{\underline{Z}_2}$$

Eine  $\lambda/4$  -Leitung transformiert: L  $\leftrightarrow$  C, Kurzschluss  $\leftrightarrow$  Leerlauf, **großes** R  $\leftrightarrow$  **kleines** R

#### 5.2.8 Ohmscher Abschluss an Leitungsende

Abstand **Spannung**smax. von der Last (also bei z=0)  $z_{\max}$ :  $r_A \to \text{rein reell!}$   $z_{\max} = \frac{\lambda}{4\pi} (\theta_{\text{rad}} + 2n\pi)$ 

$$egin{aligned} R_A > Z_L &
ightarrow heta_{
m rad} = 0 & r_A > 0 & 
ightarrow z_{
m max} = rac{\lambda}{2} \cdot n \\ R_A < Z_L &
ightarrow heta_{
m rad} = \pi & r_A < 0 & 
ightarrow z_{
m max} = rac{\lambda}{4} \cdot n \end{aligned}$$

 $R_A>Z_L$ : Erstes  $U_{max}/I_{min}$  entsteht an der Last.  $R_A< Z_L$ : Erstes  $U_{min}/I_{max}$  entsteht an der Last.

#### 5.2.9 Position von Extrema

bei beliebigen Abschlüssen/Lasten!  $\rightarrow$ stehende Welle!

$$r_l = |r_A| \cdot e^{-j\Psi_r} \to \Psi_r \text{ in rad}$$

 $f_{\min} \to \text{Minimum}(\text{Knoten})$  der Spannungen  $f_{\max} \to \text{Maximum}(\text{Bäuche})$  der Spannungen

$$\begin{split} \lambda_{\min/\max} &= \frac{c_0}{f_{\min/\max}\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \\ z_{\min} &= \frac{-n \cdot \lambda_{\min}}{2} \quad \rightarrow n = -\frac{2z}{\lambda_{\min}} \\ z_{\max} &= \frac{-(2n+1)\lambda_{\max}}{4} \quad \rightarrow n = -\frac{4z + \lambda_{\max}}{2 \cdot \lambda_{\max}} \\ z &= \frac{\lambda_{\min} \cdot \lambda_{\max}}{4(\lambda_{\min} - \lambda_{\max})} \end{split}$$

# 5.2.10 Stehwellenverhältnis (SWR)

Smith-Chart: Kap. 7.1 VSWR: Kap. 6.4

$$s = \text{SWR} = \frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{min}}} = \frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{min}}} = \frac{1 + |r(l)|}{1 - |r(l)|} = \frac{|U_h| + |U_r|}{|U_h| - |U_r|} = \frac{R_{\text{max}}}{Z_L}$$
$$m = \text{SWR}^{-1} = \frac{R_{\text{min}}}{Z_L} \qquad |r_2| = \frac{\text{SWR} - 1}{\text{SWR} + 1} = \frac{1 - m}{1 + m}$$

#### 5.2.11 Leistung

$$\begin{split} P_A &= P_H - P_R &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_h^2}{Re\{Z_L\}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_r^2}{Re\{Z_L\}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_h^2}{Re\{Z_L\}} \cdot \left(1 - r^2\right) \\ &= P_{\max} \cdot \left(1 - r^2\right) \\ &= \underline{U}_A \cdot \underline{I}_A^* \\ P_V &= P_q - P_A \\ I(z) &= \hat{I} \cdot e^{-\alpha z} \angle \beta z \end{split}$$

#### 5.2.12 Reflexionsfaktor mit Verlusten

 $r_e$ : am **Eingang**  $r_a$ : am Abschluss/an der Last

$$r_e = r_a^{-2\gamma l} = r_a \cdot e^{-2\alpha l} \cdot e^{-j2\beta l}$$


$$\alpha = -\frac{\ln(r_a)}{2 \cdot l} \left[ \frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}} \right]$$

$$\beta = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2 \cdot l} \left[ \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}} \right]$$


#### 5.2.13 Gleichspannungswert (=Endwert)

$$U_A = U_q \cdot \frac{R_A}{R_i + R_A}$$

# 5.3 Mehrfachreflexionen bei fehlender Anpassung



$$\begin{split} u_{1r} &= r_A \cdot u_{1h} \\ u_{2h} &= r_I \cdot u_{1r} = r_I \cdot r_A \cdot u_{1h} \\ u_{2r} &= r_A \cdot u_{2h} = r_I \cdot r_A^2 \cdot u_{1h} \\ u_{3h} &= r_I \cdot u_{2r} = r_I^2 \cdot r_A^2 \cdot u_{1h} \end{split}$$



$$\begin{split} & r_I = \frac{R_I - Z_L}{R_I + Z_L} \\ & \text{Reflexionsfaktor Leitungsende:} & r_A = \frac{R_A - Z_L}{R_A + Z_L} \\ & \text{Hinlaufende Welle} & u_{1h} = \hat{u}_G \cdot \frac{Z_L}{Z_L + R_I} \\ & \text{Signallaufzeit:} & t_d = \frac{l}{c_0} \cdot \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} \\ & = \frac{l}{v_p} \end{split}$$

# 5.4 Leitungsparameter

#### 5.4.1 Allgemein

Für beliebige Leitergeometrie gelten folgende Zusammenhänge:

$$\boxed{LC = \mu \varepsilon} \quad \text{und} \quad \boxed{\frac{G}{C} = \frac{\kappa}{\varepsilon}}$$

Innere Induktivität:

$$L_i = \frac{R}{w}$$

Leitungen gehen HIN und ZURÜCK!!! Länge verdoppeln!!!


#### 5.4.2 Streifenleitung / Parallele Platten

Für Sinus-Anregung:

$$\begin{split} I(l) &= \frac{U}{Z_L} = \underbrace{\frac{U_0}{Z_L}}_{I_0} \cdot e^{-j\beta l \cdot e^{j\omega t}} \\ \\ U(l) &= \int \vec{E} d\vec{s} \stackrel{b \gg d}{=} E \cdot d & \rightarrow E = \frac{U_0}{d} \cdot ^{-j\beta l} \cdot \vec{e}_x \\ \\ I(l) &= \oint \vec{H} d\vec{s} = H \cdot b & \rightarrow H = \frac{I_0}{b} \cdot ^{-j\beta l} \cdot \vec{e}_y \end{split}$$

**b**: Platten**breite** 


d: Abstand zwischen den Platten



$$R' = \frac{2}{\delta \kappa b} \left[ \frac{\Omega}{m} \right] \qquad L' = \frac{\mu d}{b} \left[ \frac{H}{m} \right]$$
$$G' = \frac{\kappa b}{d} \left[ \frac{S}{m} \right] \qquad C' = \frac{b\varepsilon}{d} \left[ \frac{F}{m} \right]$$

#### 5.4.3 Doppelleitung

 $\kappa$ : Leitwert des Dielektrikums  $\kappa_L$  Leitwert des Leiters  $\mathbf{r}$ : Leiterradius  $\mathbf{d}$ : Abstand zw. Leitermitten



#### 5.4.4 Koaxialleitung


Mit Hin- und Rückleiter.  $r_i$ : Innenradius  $r_a$ : Außenradius

 $0 < r < r_i$ : Innenleiter, **keine** Felder!

 $r_i < r < r_a$ : Zwischenbereich, nur hier Felder vorhanden!

 $r_a < r < \infty$ : Außenbereich, **keine** Felder!

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}}(r,z) = \frac{\hat{I}}{2\pi r} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{\varphi} = \frac{\hat{U}}{2\pi r \cdot Z_{L}} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{\varphi} \\ & \underline{\vec{E}}(r,z) = \frac{\hat{I}}{2\pi r} \cdot Z_{F0} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{r} = \frac{\hat{U}}{r \cdot \ln{(r_{a}/r_{i})}} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{r} \\ & S_{av} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\hat{I}}{2\pi r}\right)^{2} \cdot Z_{F0} \\ & Z_{L} = \frac{Z_{F0}}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_{r}}{\varepsilon_{r}}} \ln{\left(\frac{r_{a}}{r_{i}}\right)} \stackrel{\mu_{r}=1}{=} \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r}}} \cdot \ln{\frac{r_{a}}{r_{i}}} \\ & Z_{L} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} \\ & P = \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}^{2}}{\text{Ref}(Z_{L})} \end{split}$$



Bei realer Beschreibung:  $\kappa < \infty$ zusätzliche Feldkomponente:

$$\vec{E}_z \approx E_r \cdot \sqrt{\frac{\omega \cdot \varepsilon}{\kappa}} \cdot \vec{e}_z$$

Dielektrische Dämpfungsverluste: für sehr hohe f  $G \ll \omega C$ ,  $\tan \delta = (G/\omega C) < 0,1$ 

$$\alpha_d = \frac{\sqrt{\varepsilon_r} \pi f}{c_0} \cdot \tan \delta \sim f$$

# 6 Wellenleiter

# 6.1 Koaxial Leiter

#### 6.1.1 Wellenwiderstand



$$Z_L = \frac{Z_{F0}}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \stackrel{\mu_r=1}{=} \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot \ln\frac{r_a}{r_i}$$

# 6.1.2 Dämpfung

Hin- und Rückleiter! <u>Ohmsche Verluste</u>  $R \ll \omega L$ 

$$\alpha_L = \frac{\sqrt{\frac{f \cdot \mu}{\pi \cdot \sigma}}}{120\Omega} \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{D} \cdot \frac{1 + \frac{D}{d}}{\ln \frac{D}{d}}$$


Dämpfungsminimum für  $\frac{1+\frac{D}{d}}{\ln\frac{D}{d}}=1$ 

bei vorgegebenen Außendurchmesser:  $\frac{D}{d} = 3,59$ 

<u>Dielektrische Verluste</u>  $G \ll \omega C, \tan \delta = (^G/_{\omega C})$ 

$$\alpha_d = \frac{\sqrt{\varepsilon_r} \pi f}{c_0} \cdot \tan \delta \sim f$$

#### 6.2 Mikrostreifenleiter



w := Leiterbahnbreiteh := Substratbreite

# 6.2.1 Effektive Permittivitätszahl

Unterschiedliche Phasengeschwindigkeit  $\rightarrow$  Dispersion

$$\varepsilon_{r, \rm eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\sqrt{1 + 10 \cdot \frac{h}{w}}}$$

Je größer  $\frac{\mathbf{w}}{\mathbf{h}}$  desto mehr nähert sich  $\varepsilon_{r,\mathtt{eff}}$  an  $\varepsilon_{r}$  und

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}}$$

#### 6.2.2 Schmale Streifen (ca $20-200\Omega$ )

$$Z_L = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}}}} \cdot \ln\left(\frac{8\text{h}}{\text{w}} + \frac{\text{w}}{4\text{h}}\right)$$

#### 6.2.3 Breite Streifen (ca $20-200\Omega$ )

$$Z_L = \frac{120\pi\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r, \rm eff}}} \cdot \frac{1}{\frac{\rm w}{\rm h} + 2, 42 - 0, 44 \cdot \frac{\rm h}{\rm w} + \left(1 - \frac{\rm h}{\rm w}\right)^6}$$

# 6.3 Hohlleiter

$$f_c = \frac{c_0}{2a}$$

# 6.4 VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) und Return Loss

Reflexionsfaktor

$$\underline{r}_2 = \underline{r}(z=0) = \frac{Z_2 - \underline{Z}_L}{Z_2 + \underline{Z}_L}$$

**VSWR** 

$$s = VSWR = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \ge 1$$

$$|r| = \frac{s-1}{s+1}$$

Return Loss

$$\alpha_r = -20\log(r)dB$$

Missmatch Loss

$$ML = -10\log(1 - r^2)dB$$

# 6.5 Lichtwellenleiter oder Glasfaser

APF := All Plastic Fiber

POF := Polymerfaser

LWL := Lichtwellenleiter

 $B \cdot l :=$ Bandbreitenlängenprodukt

#### Dispersion:

Die von der Frequenz des Lichts abhängende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in Medien. Dies hat zur Folge, dass Licht an Übergangsflächen unterschiedlich stark gebrochen wird. Somit verflacht sich beispielsweise ein (Dirac-)Impuls zu einer Gauß'schen Glocke.

#### Stufenprofil:

Multimode: leichtes Einkoppeln, geringes  $B \cdot l$  wegen Modendispersion

Single/Monomode: schwieriges Einkoppeln, großes  $B \cdot l,$ keine Modendispersion

#### Gradientenprofil:

Multimode: Kompromiss beim Einkoppeln und Reichweite mit  $B \cdot l$ 

Bandbreitenlängenprodukt:

$$B' = B \cdot l[\frac{MHz}{km}] = \text{konstant}$$

$$B \sim \frac{1}{l}$$
 und  $l \sim \frac{1}{B}$ 

Bandbreite ist gegen Übertragungslänge austauschbar, solange Dämpfung keine Rolle spielt.

# 7 Smith-Diagramm

# 7.1 Allgemein

#### 7.1.1 Normierte Impedanz

gilt nur für verlustlose Leitung!

$$\underline{z}_n = \frac{\underline{Z}(l)}{Z_L} = \frac{\underline{Z}_2 + jZ_L \cdot \tan(\beta l)}{Z_L + j\underline{Z}_2 \cdot \tan(\beta l)} \qquad = \frac{\frac{\underline{Z}_2}{Z_L} + j\tan(\beta l)}{1 + j\frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \cdot \tan(\beta l)}$$

allgemeine Gleichung **mit Verlusten** (siehe auch Kap. 5.1.1.) Ersetze:  $\tan \to \tanh$  und  $\beta l \to \gamma l$ 

#### 7.1.2 verlustloser Reflexionsfaktor


Immer gültig, auch ohne Quelle!

$$\underline{r}(l) = \underline{r} \qquad \underline{r}_{(l=0)} = \underline{r}_2 \qquad 0 < r < 1 \qquad 0 < \Psi < 2\pi \, [360^\circ]$$

#### 7.1.3 Anpassungsfaktor

Werte von  $m \to \text{Werte von Re} \{\underline{z}_n\} : 0 \le m \le 1$ 

$$m = \frac{U_{min}}{U_{max}} = \frac{I_{min}}{I_{max}} = \frac{1-|\underline{r}|}{1+|\underline{r}|} \qquad |\underline{r}| = \frac{1-m}{1+m} \qquad s = \frac{1}{m}$$



$$\begin{split} & \underline{z}_n = \frac{\underline{Z}_n}{Z_L} = \frac{1+\underline{r}(l)}{1-\underline{r}(l)} & |\underline{r}(l)| = \frac{\mathrm{SWR}-1}{\mathrm{SWR}+1} = \frac{1-m}{1+m} \\ & \underline{r}_n = \frac{\underline{Z}_n - Z_L}{\underline{Z}_n + Z_L} = \frac{\underline{z}_n - 1}{\underline{z}_n + 1} = \frac{1-\underline{y}_n}{1+\underline{y}_n} \\ & m = \frac{1-|\underline{r}|}{1+|\underline{r}|} \\ & \mathrm{SWR} = \frac{1}{m} = \frac{U_{\mathrm{max}}}{U_{\mathrm{min}}} = \frac{I_{\mathrm{max}}}{I_{\mathrm{min}}} = \frac{1+|\underline{r}(l)|}{1-|\underline{r}(l)|} = \frac{|U_h| + |U_r|}{|U_h| - |U_r|} = \frac{R_{\mathrm{max}}}{Z_L} \end{split}$$

# 7.2 Impedanz/Admittanz umrechnen

Spiegelung von  $\underline{z}_n$ um Mittelpunkt ergibt  $\underline{y}_n.$  (Phase  $\pm 180^\circ/\pm \pi)$ 

#### 

Bei verlustloser Leitung:

$$\begin{split} U_{\text{max}} &= |U_h| \cdot (1 + |r(l)|) & U_{\text{min}} &= |U_h| \cdot (1 - |r(l)|) \\ I_{\text{max}} &= \left| \frac{U_h}{Z_L} \right| \cdot (1 + |r(l)|) & I_{\text{min}} &= \left| \frac{U_h}{Z_L} \right| \cdot (1 - |r(l)|) \end{split}$$

Für **Spannungen**: Abstand von der Last z

$$\begin{split} z_{\min} &= \frac{\lambda}{4\pi} (\theta_{rad} + (2n+1)\pi) & z_{\max} &= \frac{\lambda}{4\pi} \cdot (\theta_{rad} + 2n\pi) \\ \hline \text{Minima alle } \frac{\lambda}{2} &\to \frac{l}{\lambda} = 0.5 \\ \hline \end{array} \quad \boxed{ \text{Maxima alle } \frac{\lambda}{4} \to \frac{l}{\lambda} = 0.25 } \end{split}$$

 $\rightarrow$ Schnittpunkte mit der reellen Achse!

### 7.4 Lastseite $\rightarrow$ Quelle

- 1.  $Z_L = Z_B$  ins Diagramm einzeichnen
- 2. Lastimpedanz bestimmen, wenn z.B. Parallelschaltung etc.
- 3. Normieren

$$\underline{z}_n = \frac{\underline{Z}(l)}{Z_L}$$


- 4. Im Chart eintragen
- 5. Linie vom Mittelpunkt durch  $\underline{z}_n s$ nach außen Ablesen und Notieren:
  - $\rightarrow$  Relative Länge  $\left\lceil \frac{l}{\lambda} \right\rceil$
  - $\rightarrow$  Relativer Winkel in **Degree**
- 6. Kreis einzeichen

Ablesen und Notieren:

- $\rightarrow$  Maxima: rechter Schnittpunkt mit Re-Achse
- $\rightarrow$  Minima: linker Schnittpunkt mit Re-Achse
- $\rightarrow \underline{r}$ abmessen und aus oberer Skala auslesen
- 7. Um Leitungslänge im UZS laufen  $\rightarrow$  Linie vom Mittelpunkt durch neuen Punkt nach außen

Ablesen und Notieren:

- $\rightarrow$ Relativer Winkel
- 8. Wenn  $\alpha \neq 0$ 
  - $\rightarrow$  Dämpung ausrechen  $\rightarrow$  Um Faktor nach innen Spiralieren
- 9. Dieser Punkt ist  $\underline{z}_e$
- 10. Eingangsimpedanz ablesen



Positive/negative Blindwerte bewegen sich im/gegen den Uhrzeigersinn. Wirkwiderstände bewegen sich immer zum Leerlaufpunkt.

#### 7.5 Vorgehen mit geg. Eingangswiderstand

Wenn mit dem Smith-Diagramm gearbeitet wird, liefert dies die Schritte 3 und 4

1. Lastimpedanz

$$\underline{Z}_A = \frac{1}{\frac{1}{R_A} + j\omega C_A}$$

2. Reflexion am Leitungsende

$$\underline{r}_A = \underline{r}(z=0) = \frac{Z_A - \underline{Z}_L}{Z_A + Z_L}$$

3. Reflexion am Leitungsanfang

$$\underline{r}_E = \underline{r}(z = d) = \underline{r}_A \cdot e^{-j2\beta d}$$

4. Bestimmung der Impedanz

$$\underline{Z}_E = \underline{Z}_L \cdot \frac{1 + \underline{r}_E}{1 - \underline{r}_E}$$

5. Eingangswiderstand

$$\underline{Z}_E = \frac{1}{\frac{1}{\underline{Z}_E} + j\omega C_E}$$

# 8 Antennen

# 8.1 Herz'scher Dipol (HDp)

#### 8.1.1 Allgemein

r: Antennenabstand

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} = -\frac{I_0 \Delta l' \beta^2}{4\pi} e^{-j\beta r} \cdot \sin \vartheta \left( \frac{1}{j\beta r} + \frac{1}{(j\beta r)^2} \right) \vec{e}_{\varphi} \\ & \underline{\vec{E}} = -\frac{Z_F I_0 \Delta l' \beta^2}{2\pi} e^{-j\beta r} \cdot \cos \vartheta \left( \frac{1}{(j\beta r)^2} + \frac{1}{(j\beta r)^3} \right) \vec{e}_r \\ & - \frac{Z_F I_0 \Delta l' \beta^2}{4\pi} e^{-j\beta r} \cdot \sin \vartheta \left( \frac{1}{(j\beta r)} + \frac{1}{(j\beta r)^2} + \frac{1}{(j\beta r)^3} \right) \vec{e}_{\vartheta} \end{split}$$

Im Zeitbereich

$$\begin{split} E_{r}(t) &= \frac{Z_{F}I_{0}l}{2\pi r^{3}\beta}\cos\vartheta\left[\sin(\omega t - \beta r) + \beta r\cos(\omega t - \beta r)\right] \\ E_{\vartheta}(t) &= \frac{Z_{F}I_{0}l}{4\pi r^{3}\beta}\sin\vartheta\left[\sin(\omega t - \beta r) + \beta r\cos(\omega t - \beta r) - (\beta r)^{2}\sin(\omega t - \beta r)\right] \\ H_{\varphi}(t) &= \frac{I_{0}l}{4\pi r^{2}}\sin\vartheta\left[\cos(\omega t - \beta r) + \beta r\sin(\omega t - \beta r)\right] \end{split}$$

#### 8.1.2 Nahfeld (Fresnel-Zone)

$$\frac{\lambda}{2\pi R} \gg 1$$
 oder  $\beta R \ll 1$  oder  $r \ll \lambda$   $\approx$  Faktor 10

Überwiegend **Blindleistungsfeld**, da  $\vec{E}$  zu  $\vec{H}$  90° phasenverschoben. Lösung entspricht dem quasistatischem Dipolfeld.  $\rightarrow$  **keine** Wellenausbreitung!

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} \approx \frac{I_0 \Delta l'}{4\pi r^2} \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\varphi} \\ & \underline{\vec{E}} \approx \frac{I_0 \Delta l'}{2\pi j \omega \varepsilon r^3} \cos \vartheta \cdot \vec{e}_r + \frac{I_0 \Delta l'}{4\pi j \omega \varepsilon r^3} \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\vartheta} \end{split}$$

#### 8.1.3 Fernfeld (Fraunhofer-Zone)

$$\frac{\lambda}{2\pi R} \ll 1$$
 oder  $\beta R \gg 1$  oder  $r \gg \lambda$   $\approx$  Faktor 10

Überwiegend **Wirkleistungsfeld**,  $\vec{S}$  in Richtung  $\vec{e}_r$  $\rightarrow$  Kugelwelle,  $\vec{E}$  und  $\vec{H}$  in Phase, fallen mit  $\frac{1}{r}$  ab.

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} \approx j \frac{\beta I_0 \Delta l'}{4\pi r} \cdot e^{-j\beta r} \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_\varphi \\ & \underline{\vec{E}} \approx j \frac{\beta Z_F I_0 \Delta l'}{4\pi r} \cdot e^{-j\beta r} \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_\vartheta \end{split}$$

#### 8.1.4 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld HDp

$$\begin{split} P_{\rm rad} &= P_s = \frac{Z_{F0}I_0^2\beta^2(\Delta l')^2}{12\pi} = \frac{I_0^2Z_F\pi}{3} \cdot \frac{\Delta l'^2}{\lambda^2} \\ &= 40\pi^2\Omega \cdot \left(\frac{I_0\Delta l'}{\lambda}\right)^2 \\ \vec{S}_{av} &= \frac{Z_FI_0^2\beta^2(\Delta l')^2}{32\pi^2r^2} \cdot \sin^2\vartheta \cdot \vec{e}_r \\ &= \frac{1}{2}\operatorname{Re}\left\{\vec{E} \times \vec{H}^*\right\} \end{split}$$

#### 8.1.5 Strahlungswiderstand HDp


$$R_s = \frac{2}{3}\pi Z_F \left(\frac{\Delta l'}{\lambda}\right)^2 = 80\pi^2 \Omega \left(\frac{\Delta l'}{\lambda}\right)^2$$

#### 8.1.6 Verlustwiderstand HDp

$$R_v = \frac{l}{\sigma \cdot A_\delta}$$

### 8.2 Magnetischer Dipol

Dipolmoment:  $\vec{m} = \vec{I}\pi\vec{a}^2\vec{e}_z$   $m = I \cdot A$ 



$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} = -\frac{j\omega\mu\beta^2 m}{2\pi Z_{F0}} e^{-j\beta r} \cdot \cos\vartheta \left( \frac{1}{(j\beta r)^2} + \frac{1}{(j\beta r)^3} \right) \vec{e}_r \\ & - \frac{j\omega\mu\beta^2 m}{4\pi Z_{F0}} e^{-j\beta r} \cdot \sin\vartheta \left( \frac{1}{(j\beta r)} + \frac{1}{(j\beta r)^2} + \frac{1}{(j\beta r)^3} \right) \vec{e}_\vartheta \\ & \underline{\vec{E}} = \frac{j\omega\mu\beta^2 m}{4\pi} e^{-j\beta r} \sin\vartheta \left( \frac{1}{j\beta r} + \frac{1}{(j\beta r)^2} \right) \vec{e}_\varphi \end{split}$$

mag. Vektorpotenzial  $\vec{A}$ :

$$\vec{A} = \frac{\mu m}{4\pi r^2} (1 + j\beta r) e^{-j\beta r} \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\varphi}$$

 $P_{rad}$ : elek. Dipol der Länge l $\widehat{=}$  mag. Dipol der Fläche A

$$\Delta l = \beta \cdot A_{\texttt{Kreis}} = \beta \cdot \pi \ a^2 \qquad \qquad \frac{m}{v_p} = p$$

#### 8.2.1 Fernfeld

$$\begin{split} E &\approx -\frac{\beta m \omega \mu}{4\pi r} e^{-j\beta r} \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\varphi} \\ H &\approx -\frac{\beta m \omega \mu}{4\pi r Z_{F0}} e^{-j\beta r} \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\vartheta} \end{split}$$

### 8.2.2 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld

$$\begin{split} P_{\rm rad} &= P_s = \frac{Z_F \beta^4 m^2}{12\pi} = \frac{m^2 \mu \omega^4}{12\pi v_p^3} \\ S_{av} &= \frac{Z_F \beta^4 m^2}{32\pi^2 r^2} \cdot \sin^2 \vartheta \cdot \vec{e}_r \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} \end{split}$$

#### 8.2.3 Nahfeld

$$E \approx -\frac{jm\omega\mu}{4\pi r^2} \sin\vartheta \cdot \vec{e}\varphi$$

$$H \approx \frac{m}{4\pi r^3} (2\cos\vartheta \cdot \vec{e}_r + \sin\vartheta \cdot \vec{e}_\vartheta)$$

### 8.3 Lineare Antenne

Stromverteilung auf linearen Antennen nicht konstant:

$$I(z') = I_0 \cdot \sin \left[\beta \left(\frac{l}{2} - |z'|\right)\right]$$

#### 8.3.1 Dipolantenne allgemein

l: Antennen**länge** r: Antennen**abstand** 

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} = j \frac{I_0}{2\pi r} \cdot e^{-j\beta r} \cdot \frac{\cos\left[\left(\frac{\beta l}{2}\right)\cos\vartheta\right] - \cos\left(\frac{\beta l}{2}\right)}{\sin\vartheta} \cdot \vec{e}_{\varphi} \\ & \underline{\vec{E}} = H \cdot Z_{F0} \cdot \vec{e}_{\vartheta} \\ & I_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot P_s}{R_s}} \qquad R_s \rightarrow \text{siehe Antennentabelle Kap. 8.10} \end{split}$$

$$\begin{array}{ll} \textbf{Halbwellen} \text{dipol: } l = \frac{\lambda}{2} & \underline{Z}_s = (73, 13 + j \underbrace{42, 54})\Omega \\ \textbf{Ganzwellen} \text{dipol: } l = \lambda & \underline{Z}_s = (199, 09 + j125, 41)\Omega \end{array}$$

### 8.3.2 Eingangs-/Fußpunktimpedanz

Bei leerlaufender Leitung entstehen in Längsrichtung stehende Wellen. Um max. Wirkleistung zu übertragen, muss die Eingangs-/Fußpunktimpedanz  $Z_A$  reell bzw. die Leitung in Resonanz sein.

$$\begin{split} P_{max} &\to n \cdot \frac{\lambda}{4} \\ \underline{Z}_A &= \underline{Z}_s \frac{|I_0|^2}{|I_0(z'=0)|^2} = \frac{\underline{Z}_s}{\sin^2\left\lceil\beta\frac{l}{2}\right\rceil} \end{split}$$

Strom am Fußpunkt:

$$I(z'=0) = I_0 \cdot \sin\left[\beta\left(\frac{l}{2}\right)\right]$$

komplexe Strahlungsleistung:

$$P_s+jQ_s=\underline{Z}_s\cdot\frac{|I_0|^2}{2}=\underline{Z}_A\cdot\frac{|I_0(z'=0)|^2}{2}$$

#### 8.3.3 Strahlungsdichte

$$\vec{S}_{av} = \frac{Z_F I_0^2}{8\pi^2 r^2} \left( \frac{\cos\left(\frac{\beta l}{2}\cos\vartheta\right) - \cos\left(\frac{\beta l}{2}\right)}{\sin\vartheta} \right)^2 \cdot \vec{e}_r$$

$$S_{av} = S_{iso} \cdot D_{max} = S_{iso} \cdot D_{max} \cdot C^2(\vartheta, \varphi)$$

#### 8.3.4 abgestrahlte Wirkleistung

$$P_{s} = \int_{A} S_{av} \cdot d\vec{a}$$

$$= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\vartheta=0}^{\pi} S_{av} \cdot r^{2} \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi$$

$$P_{s} = \frac{Z_{F} I_{0}^{2}}{4\pi} \cdot \int_{\vartheta=0}^{\pi} \frac{\left(\cos\left(\frac{\beta l}{2}\cos\vartheta\right) - \cos\left(\frac{\beta l}{2}\right)\right)^{2}}{\sin\vartheta} d\vartheta$$


$$= \frac{Z_{F} I_{0}^{2}}{4\pi} \cdot x$$

Numerische Lösung des Integrals ergibt Faktor x:

bei **Halbwellen**dipol: x = 1,2188

bei **Ganzwellen**dipol: x = 3,3181

#### 8.4 Antennenkenngrößen



 $X_A$  wird kompensiert  $\rightarrow$  max. Wirkleistungsübertragung

#### 8.4.1 Abgestrahlte Leistung

$$P_s = P_{rad} = \frac{1}{2} \cdot I_A^2 \cdot R_s$$

#### 8.4.2 Verlustleistung

$$P_V = \frac{1}{2} \cdot I_A^2 \cdot R_V$$

#### 8.4.3 Wirkungsgrad

wenn  $R_V$  vorhanden  $\rightarrow$  wirkt sich auf G aus!

$$\eta = \frac{P_s}{P_s + P_V} = \frac{R_s}{R_s + R_V}$$

#### 8.4.4 Gewinn/Gain

Verlustlose Antenne, wenn  $\eta=1$ 

$$G = \eta \cdot D$$
 bei  $\eta = 1 \rightarrow G = D$ 

#### 8.4.5 Richtcharakteristik

 $C_i \overset{\wedge}{=}$ isotroper Kugelstrahler als Bezugsgröße in Hauptabstrahlrichtung

$$\begin{split} C_i(\vartheta,\varphi) &= \frac{E(\vartheta,\varphi)}{E_i} = \frac{H(\vartheta,\varphi)}{H_i} & C_i > 1 \\ C(\vartheta,\varphi) &= \frac{E(\vartheta,\varphi)}{E_{\max}} = \frac{H(\vartheta,\varphi)}{H_{\max}} = \frac{U(\vartheta,\varphi)}{U_{\max}} & 0 \le C(\vartheta,\varphi) \le 1 \\ C(\vartheta,\varphi) &= \left| \frac{\cos\left(\frac{\beta L}{2}\cos\vartheta\right) - \cos\left(\frac{\beta L}{2}\right)}{\sin\vartheta} \right| \end{split}$$

#### 8.4.6 Richtfunktion/-faktor

$$\begin{split} D_{\texttt{eff}}(\vartheta,\varphi) &= \frac{S(\vartheta,\varphi)}{S_i} = C_i^{\textbf{2}}(\vartheta,\varphi) = D_{\texttt{max}} \cdot C^{\textbf{2}}(\vartheta,\varphi) \\ D_{max} &= \max\{D(\vartheta,\varphi)\} = \frac{S_{\texttt{max}}}{S_i} \\ \textbf{Halbwellen} \text{dipol} \quad l &= \frac{\lambda}{2} \end{split}$$


$$D_{\tt eff}(\vartheta,\varphi) = 1,64 \cdot \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\vartheta\right)}{\sin\vartheta}\right)^2$$

**Ganzwellen**dipol  $l = \lambda$ 

$$D_{\texttt{eff}}(\vartheta,\varphi) = 2,41 \cdot \left(\frac{\cos(\pi\cos\vartheta) + 1}{2\sin\vartheta}\right)^{2}$$

#### 8.5 Senden und Empfangen

Bei Anpassung:  $R_e = R_s \rightarrow \text{max}$ . Wirkleistung wird übertragen!



 $R_s\colon {\rm Strahlungswiderstand} \quad s\colon {\rm Sender} \qquad e\colon {\rm Empf\ddot{a}nger} \\ r\colon {\bf Abstand} \ {\rm von\ der\ Antenne}$ 

$$P_e = \frac{1}{2} \cdot R_s \cdot I^2 = \frac{U_0^2}{8R_s} \qquad S_s = \frac{1}{2} H_0^2 Z_{F0} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z_{F0}}$$
$$= \frac{E_0^2 \cdot l_{\text{eff}}^2}{8R_s}$$

#### 8.5.1 Wirksame/Effektive Antennenfläche

$$A_{\rm eff} = \frac{P_e}{S_s} = \frac{U_0^2}{8R_s} \, \frac{2Z_{F0}}{E_0^2} \qquad A_{\rm eff} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G = \frac{Z_{F0}}{4R_S} \cdot l_{\rm eff}^2$$

Beim Hertzschen Dipol:

$$A_{\rm eff} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot \frac{3}{2} \sin^2 \vartheta$$

### 8.5.2 Friis-Übertragungsgleichung

$$\begin{split} S_{iso} &= \frac{P_s}{4\pi r^2} & S_s = S_{iso} \cdot D_s \\ S_{iso,\max} &= \frac{P_s}{4\pi r^2} \cdot G \\ A_{\text{eff,n}} &= \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D_n(\vartheta,\varphi) \cdot \eta_n & A_{\text{eff,n}} \Big|_{\max} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G_n \\ P_e &= S_s \cdot A_{\text{eff,e}} \\ &= S_s \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D_e(\vartheta,\varphi) \cdot \eta_e \\ \frac{P_e}{P_s} &= A_{\text{eff,e}} \cdot A_{\text{eff,s}} \cdot \frac{1}{\lambda^2 r^2} \\ &= D_e(\vartheta,\varphi) \cdot \eta_e \cdot D_s(\vartheta,\varphi) \cdot \eta_s \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \\ \frac{P_e}{P_s} \Big|_{\max} &= G_s \cdot G_e \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \end{split}$$

Reziprozität: Sende- und Empfangscharakteristik sind identisch!

#### 8.5.3 Freiraumdämpfung

d: Abstand zur Antenne

$$F = \frac{P_s}{P_e} \cdot \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \qquad [1]$$

$$a_0 = 20 \log \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) = 20 \log \left(\frac{4\pi df}{c_0}\right) \qquad [\text{dB}]$$

Freiraumdämpfung wird durch räumliche Verteilung der Strahlung verursacht, **nicht** durch Wirkverluste des Ausbreitungsmediums.

#### 8.5.4 Leistungspegel/Freiraumpegel

$$L = 10 \lg \left(\frac{P}{1 \text{mW}}\right) \quad [\text{dBm}]$$

$$L_e = L_s + g_s + g_s - a_0 \quad [\text{dB}]$$

#### 8.6 Bezugsantennen

$$g = 10 \cdot log(G) dB$$

mit  $\mathcal{P}_0$ : Eingangsleistung der Antenne

### $\mathbf{G} {\rightarrow} \mathbf{Bezugsantenne:}$

Elementardipol zu Kugelstrahler

$$D=1,50\rightarrow g=1,76\text{dBi}$$

Halbwellendipol zu Kugelstrahler

$$D=1,64 \rightarrow g=2,15 \text{dBi}$$

#### EIRP: Eqivalent Isoropic Radiated Power

$$EIRP = P_0 \cdot G_i[dBi]$$

# ERP: Eqivalent Radiated Power (verlustloser Halbwellendipol)

$$ERP = P_0 \cdot G_d[dBd]$$

#### 8.7 Monopolantenne

Verhält sich wie ein Dipol, der nur in die obere Hälfte abstrahlt. Strahlungswiderstand halbiert sich und Richtfaktor verdoppelt sich gegenüber der Dipolantenne.

Geometrisch zu kurze Antennen können durch breiteren Drahtdurchmesser, Fußpunktinduktivität oder Dachkapazität elektrisch verlängert werden.

Tony Pham

# 8.8 Richtcharakteristik Dipolantennen

# 5.4.4 Richtcharakteristik der Dipolantenne


















Robert Sattler

 $\theta_{3dB}$ =36,3°

Felder, Wellen und Leitungen


S. 36


# 8.9 Blindwiderstand Dipolantennen

# **5.4.5 Blindwiderstand Dipolantenne**

T - |


Aus dem Nahfeld des Hertzschen Dipols lässt sich durch Überlagerung der Blindwiderstand der Dipolantenne berechnen: → Formel (4-70) in [11]





Für maximale Leistungsübertragung ist ein reeller Eingangswiderstand erforderlich. Dies ist der Fall, wenn die Leitung in Resonanz ist. Man spricht von Resonanzantennen, wenn  $\ell \approx n \cdot \lambda/2$ .

Je größer der Durchmesser a der Antenne, desto kürzer/länger ist die Länge bei Halb-/Ganzwellenresonanz.



Robert Sattler

Felder, Wellen und Leitungen

S. 37

# 8.10 Antennentabelle

Antennenart	Darstellung, Belegung	Richtfaktor, Gewinn Linear,(in dB)	wirksame Antennen - fläche	effektive Höhe	Strahlungs- Widerstand	vertikales Richtdiagramm (3-dB-Bereich)	horizontales Richtdiagramm
isotrope Antenne	fiktiv	1:(0dB)	$\frac{\lambda^2}{4\pi} = 0.08\lambda^2$	_	_	+	+
Hertzscher Dipol, Dipol mit End- kapazität		1,5; (1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12 \lambda^2$	l	$80\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)^2\Omega$	90° &	+
kurze Antenne mit Dachkapazität auf lei- tender Ebene $h << \lambda$	1000	3;(4.8dB)	$\frac{3\lambda^2}{16\pi} = 0.06\lambda^2$	h	$160\left(\frac{\pi h}{\lambda}\right)^2\Omega$	£, H <sub>8</sub>	+
kurze Antenne auf leitender Ebene h << %		3; (4,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{16\pi} = 0.06\lambda^2$	<u>h</u> 2	$40\left(\frac{\pi\hbar}{\lambda}\right)^2\Omega$	45° ⊗	+
<b>2</b> /4 - Antenne auf leitender Ebene	1/4 59	3,28;(5,1dB)	0,065 <b>2</b> ²	$\frac{\lambda}{2\pi} = 0.16 \lambda$	40Ω	19° ⊗	+
kurzer Dipol / << %	, J. P	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	1/2	$20\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)^2\Omega$	90° ⊗ H <sub>0</sub>	+
2/2 - Dipol	2/2	1,64;(2,1dB)	0,13 <b>2</b> <sup>2</sup>	$\frac{\lambda}{\pi} = 0.32\lambda$	73Ω	78° 8 8	+
<b>λ</b> -Dipol		2,41;(3,8dB)	0,19 <b>2</b> <sup>2</sup>	>> <b>λ</b>	200Ω	Entropy Hope	# = 90°
<b>1</b> /2 -Schleifendipol	1/2 p	1,64;(2,1dB)	0.13 <b>2</b> <sup>2</sup>	$\frac{2\lambda}{\pi} = 0.64\lambda$	290Ω	(78° ⊗ H <sub>P</sub>	+
Schlitzantenne in Halbraum strahlend	2/2 9 9 0° 0° p	3,28;(5,1dB)	0,26 <b>2</b> 2	-	≈ 500 <b>Ω</b>	$\begin{array}{c} H_{\varphi} \\ \hline 78^{\circ} \\ \hline -90^{\circ} \le \varphi \le 90^{\circ} \end{array}$	ϑ=90° ⊗ H <sub>3</sub> ν
kleiner Rahmen, n-Windungen, beliebige Form	Fläche A $\varphi = 0^{\circ} \bigcirc \bullet \varphi$	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	<u>2πηΑ</u> <b>λ</b>	$\frac{31000  n^2 (\text{A/m})^2}{(\lambda/m)^4}$	φ = 90° Eυ	φ=0° θ=90°
Spulenantenne auf langem Ferritstab l >> D	$ \begin{array}{c c}  & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline  & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	1,5; (1,8 dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	$\frac{\pi^2 n \mu_r D^2}{2 \lambda}$	19100 $n^2 \mu_r^2 \left(\frac{D}{\lambda}\right)^4$	φ=90°	\$990°
Linie aus Hertzschen Dipolen $l >> \lambda$		$\approx \frac{4}{3} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{/\lambda}{8} \approx 0.12/\lambda$	_	_	E. → ⊙ H <sub>\phi</sub> 50°2//	+
Zeile aus Hertzschen Dipolen l>> <b>1</b>	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\approx \frac{8}{3} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{l  \lambda}{4} = 0.25  \lambda$	_		H <sub>2</sub> V ⊙ E <sub>φ</sub>	$\varphi = 0^{\circ}$ $\varphi = 0^{\circ}$ $\Leftrightarrow$ $\Theta$ $\Theta$ $\Theta$ $\Theta$ $\Theta$ $\Theta$
einseitig strahlende Fläche $a >> \lambda$ , $b >> \lambda$	b	$\approx \frac{6.5 \cdot 10^6  ab}{\lambda^2}$	ab	-	_	51° <b>λ</b> /b φ=0°	9=90°
Yagi - Uda-Antenne mit 4 Direktoren		≈5+10// <b>1</b>	-	-	-	$ \begin{array}{c}                                     $	$ \begin{array}{ccc} \vartheta = 90^{\circ} \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & $

# 9 Einheiten

Symbol	Größe	Einheit
A, W	Arbeit, Energie	J = VAs = Ws
$ec{A}$	mag. Vektorpotenzial	$\frac{Vs}{m} = \frac{Wb}{m} \ (\vec{B} = \nabla \times \vec{A})$
$ec{B}$	mag. Flussdichte	$T = \frac{Vs}{m^2}$
$^{\mathrm{C}}$	Kapazität	$F = \frac{As}{V}$
$ec{D}$	dielek. Verschiebung/Erregung	$\frac{As}{m^2}$
e, q, Q	(Elementar-)ladung	C = As
$ec{E}$	elek. Feldstärke	$\frac{V}{m}$
$ec{H}$	mag. Feldstärke/Erregung	$\frac{A}{m}$
$ec{J}$	Stromdichte	$\frac{A}{m^2}$
$ec{J}_F$	Flächenstromdichte	$\frac{A}{m}$
$ec{M}$	Drehmoment	J = Nm = VAs
F	Kraft	$\frac{kgm}{s} = N$
$R_{mag}$	mag. Widerstand	$\frac{S}{s} = \frac{A}{Vs}$
$ec{S}$	Poynting-Vektor	$\frac{W}{m^2}$
${f z}$	Wellenwiderstand	Ω
$\delta_s$	Eindringtiefe	m
$\varepsilon$	Dielektrizitätskonstante	$\frac{As}{Vm}$
$\varphi$	elek. Skalarpotenzial	V
$\varphi_m$	mag. Skalarpotenzial	A
ho	Raumladungsdichte	$\frac{As}{m^3}$
ho	spez. Widerstand	$\frac{\Omega}{m} = \frac{VA}{m}$
$\kappa,\sigma$	elek. Leitfähigkeit	$\frac{S}{m} = \frac{A}{Vm}$
$\lambda$	Wellenlänge	m
$\mu$	Permiabilitätskonstante	$\frac{Vs}{Am}$
$\Phi_e$	elek. Fluss	C = As
$\Phi_m$	mag. Fluss	$Wb = \frac{T}{m^2}$

Tony Pham 22 von 22