Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Архитектура вычислительных систем и Ассемблер

с приложением методических указаний к лабораторным работам

Гагарина Л. Г., Кононова А. И.

Актуальную версию можно найти на https://gitlab.com/illinc/arch-cs

Аннотация

«Архитектура вычислительных систем и Ассемблер» (учебное пособие).

В пособии представлен систематизированный курс одной из основных дисциплин специализированной подготовки бакалавров по направлениям 09.03.04 «Программная инженерия» и 01.03.04 «Прикладная математика» с точки зрения прикладного программирования и парадигмы кроссплатформенности.

Рассмотрены основы архитектуры вычислительных систем как системной дисциплины. Представлен обзор архитектуры популярных процессоров семейства х86, в том числе шестидесятичетырёхбитных, представление основных типов данных в памяти компьютера, основные команды набора х86 и синтаксис AT&T. Обозначена проблематика прикладного кроссплатформенного программирования, объединяющего язык высокого уровня и язык Ассемблера.

Строгий стиль изложения сопровождается доступными для понимания пояснениями и многочисленными примерами, а также контрольными вопросами к каждой главе, необходимыми для глубокого усвоения материала. Книга адресована студентам технических специальностей, соискателям степени бакалавра по указанным направлениям, слушателям институтов повышения квалификации, может быть использована для самообразования.

Приложение А содержит методические указания к лабораторным работам.

Введение

Красота — это страшная сила
И нет слов, чтобы это сказать.
Красота — это страшная сила,
Но мне больше не страшно, я хочу знать.

Б. Б. Гребенщиков. Красота (это страшная сила)

Программирование на языке Ассемблера в этой книге описано на примере наиболее известной и доступной для экспериментов архитектуры — линейки х86. Исторически сложилось так, что разработчик данной архитектуры — компания Intel — использует один синтаксис языка Ассемблера (он так и называется — синтаксис Intel), а большая часть операционных систем, происходя от больших Unix'ов, предпочитает другой, так называемый синтаксис AT&T.

Синтаксис AT&T по умолчанию использует GNU Assembler (GAS) — неотъемлемая часть коллекции компиляторов GCC, используемая в процессе компиляции с различных языков высокого уровня, в частности, C, C++ и Фортран. GAS вместе с коллекцией GCC портирован более чем на 45 платформ, в том числе — на операционную систему Microsoft Windows для х86-совместимых процессоров (исторически этот порт носит название MinGW), так что распространённое мнение «AT&T— это только под Linux» в корне неверно. Напротив, использование GCC и AT&T позволяет сделать программу с ассемблерными вставками в код C++ столь же переносимой между операционными системами, как и чистый C++, а также облегчает переход на неинтеловские архитектуры.

Существующая на сегодняшний день литература по Ассемблеру x86 на русском языке в основном описывает синтаксис Intel, при этом практически отсутствует русскоязычная литература по синтаксису AT&T. Данное пособие призвано заполнить этот пробел.

В результате изучения курса «Архитектура вычислительных систем» студент будет:

- знать и понимать особенности архитектуры и принципы построения вычислительных систем;
- уметь применять язык низкого уровня Assembler, а также ассемблировать и отлаживать готовые программы на языке ассемблера IBM PC;
- владеть разработкой процедур и ассемблерных модулей в программах на языках высокого уровня.

Учебное пособие адресовано студентам бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» и 01.03.04 «Прикладная математика».

Особая благодарность группам «Аквариум» (Б. Б. Гребенщиков) и «Оргия праведников» (С. А. Калугин), а также писателям А. В. Жвалевскому и И. Е. Мытько за разрешение использовать цитаты из их произведений в эпиграфах. Вы делаете этот мир ещё прекраснее!

Глава 1. Понятие вычислительной системы (ВС)

Это требует, чтобы о нём написать. И напишу.

В. В. Маяковский. Я сам

Вычислительная система описывается как компонентами этой системы, так и языком программирования, предназначенным для взаимодействия с вычислительной машиной. В данной главе обе точки зрения рассматриваются на примере семейства x86, а также в разрезе истории развития вычислительной техники.

1.1. Терминология

— ...Дамы и господа! Вашему вниманию предлагается магический компьютер, сокращённо «магокомпьютер». Это новое слово в технологиях.

Сен напряг память, но был вынужден согласиться, что слово «магокомпьютер» — действительно новое.

А.В.Жвалевский, И.Е.Мытько. Девять подвигов Сена Аесли. Подвиги 5-9

Перед тем, как рассматривать архитектуру вычислительных систем, приведём определения из основных стандартов и справочной литературы.

Архитектура системы в стандарте ANSI/IEEE Std 1471-2000 (IEEE Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems) определяется как фундаментальная организация системы, реализованная в её компонентах, их взаимоотношениях друг с другом и средой, а также в принципах, определяющих её конструкцию (проектирование, дизайн) и развитие [73].

Таким образом, архитектура вычислительной системы реализована в компонентах этой системы и их взаимоотношениях. Что же такое вычислительная система?

Вычислительная система (ВС), согласно Воройскому [30], определяется как:

- 1. Совокупность ЭВМ и средств программного обеспечения, предназначенная для выполнения вычислительных процессов.
- 2. Любая автоматизированная система, основанная на использовании ЭВМ.

Термин «автоматизированная система» (AC), в свою очередь, словарь Воройского также определяет двумя способами:

- 1. Совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих устройств, в которых часть функций управления выполняет человек-оператор.
- 2. Комплекс технических, программных, др. средств и персонала, предназначенный для автоматизации различных процессов.

В отличие от автоматической системы не может функционировать без участия человека.

Если же обратиться к комплексу стандартов на автоматизированные системы [32], получим третье определение: автоматизированная система — система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Таким образом, вычислительная система глобально может быть представлена как совокупность человека (оператора или программиста), технических средств (вычислительной машины, или компьютера) и связывающих их программных средств.

Соответственно, архитектура вычислительной системы может быть описана двояко:

- структурная декомпозиция рассматривает ВС с точки зрения её аппаратных составляющих и физических связей между ними и позволяет выделить её функциональные компоненты, в том числе компоненты, предназначенные для хранения и обработки программ, и компоненты, взаимодействующие с пользователем;
- иерархическая декомпозиция рассматривает ВС с точки зрения её логическо-информационной структуры и описывает языки взаимодействия программиста с программными и техническими средствами системы.

1.2. Структурная декомпозиция вычислительной системы

Кура дура процедура состоит из трёх частей: карбюратор вентилятор и коробка скоростей!

Надпись на парте

Структурная декомпозиция применяется к аппаратной части ВС — вычислительной машине, то есть компьютеру.

Если посмотреть на персональный компьютер, то он, как правило, состоит из **системного блока** и **внешних устройств,** среди которых обязательно присутствуют **устройства ввода-вывода,** предназначенные для взаимодействия с пользователем — экран, клавиатура, мышь и т. д.

Внутри системного блока находятся внутренние устройства, из которых основными являются:

- системная, или материнская плата;
- центральный процессор;

- оперативная память (оперативное запоминающее устройство ОЗУ);
- внешняя, или долговременная память (жёсткие диски, SSD и т. д.);
- видеокарта;
- звуковая карта и т. д.

Внутренние устройства защищены корпусом системного блока и получают постоянный ток через блок питания.

Все компоненты компьютера связывает воедино системная плата (рис. 1.1). Важную роль играют входящие в её состав два мощных контроллера-концентратора — северный мост и южный мост, обеспечивающие согласование и передачу информационных потоков между различными компонентами системного блока и внешними устройствами.

Северный мост определяет частоту системной шины, тем самым — вид и объём ОЗУ, тип шины видеоадаптера (обычно это PCI Express или AGP), осуществляет обмен между центральным процессором и скоростными устройствами, это:

- оперативная память (ОЗУ);
- видеокарта;
- южный мост.

Южный мост осуществляет обмен с устройствами по низкоскоростным интерфейсам, это:

- часы;
- энергозависимая память (ПЗУ);
- контроллер SATA;
- контроллер IDE;
- контроллер прерываний;
- контроллер USB;
- контроллер прямого доступа.

Внутренняя шина, связывающая северный мост и южный мост, обеспечивает непрерывность потоков информации.

Взаимосвязь различных элементов системной платы и устройств обеспечивают различные системные шины (магистрали). Иногда **системной шиной** называют только шину, связывающую процессор и северный мост.

Совокупность проводов системной магистрали можно разбить на четыре группы (рис. 1.2):

- шина питания (так как по этой шине не передаётся никакой информации, её часто опускают на схемах);
- шина управления, используемая для организации обмена самой магистрали;
- шина данных;
- шина адреса.

Шины питания и управления связывают все устройства, в том числе **тактовый генератор**, предназначенный для синхронизации работы различных устройств системной платы. Тактовый генератор задаёт частоту работы процессора как самого




Рис. 1.1. Схема системной платы

быстрого устройства; частоты более медленных устройств являются делителями частоты процессора.

Кроме оперативной памяти в ВС имеется постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — энергонезависимая память, в которой записана неизменяемая информация, она сохраняется после отключения питания. Там хранится микропрограмма управления вычислительной машиной. Она обязательно включает программы начальной загрузки и самотестирования.

В постоянном запоминающем устройстве персонального компьютера записывается BIOS (Basic Input/Output System — базовая система ввода/вывода), вклю-




Рис. 1.2. Структура системной шины

чающая, кроме загрузчика, также настройки и функции ввода/вывода с помощью программных прерываний. Ввод-вывод при помощи BIOS доступен только в реальном режиме работы компьютера. Современные операционные системы сразу после загрузки переводят компьютер в защищённый режим и не используют BIOS.

Сама операционная система, как и загружаемые ею программы, располагается в **оперативной** (энергозависимой) памяти.

Центральный процессор (центральное процессорное устройство, ЦПУ) является «мозгом» ВС. Он исполняет код программ. ЦПУ часто называют просто процессором, иногда — микропроцессором (МП). Исторически микропроцессор — это процессор, выполненный на одной микросхеме; сейчас другие варианты исполнения нерентабельны и эти два термина стали синонимами. Ранее для специализированных процессоров, расширяющих функциональность ЦПУ, использовался термин «сопроцессор», но в настоящее время сопроцессоры либо вошли в состав ЦПУ (в частности, математический сопроцессор x87 входит в ядро современных ЦПУ семейства x86), либо получили иные названия (так, графический сопроцессор обычно называется видеокартой или графическим ускорителем).

Центральный процессор включает:

– арифметико-логическое устройство (АЛУ), выполняющее обработку данных;

- управляющее устройство (УУ), декодирующее поступающие в процессор команды и формирующее на их основе сигналы для АЛУ;
- регистры сверхбыструю память особой структуры и малого объёма, предназначенную для временного хранения данных. Часть регистров может быть использована программистом по своему усмотрению (регистры общего назначения), часть используется для специальных целей.

Также современные процессоры содержат кеш-память (сверхоперативную память), предназначенную для прозрачного временного хранения фрагментов оперативной памяти. Время обращения к кеш-памяти больше, чем к регистрам, но меньше, чем к O3V.

1.2.1. Единицы измерения

Нам в школе выдали линейку, Чтобы мерить объём головы.

Б. Б. Гребенщиков. Растаманы из глубинки

Базовой единицей измерения информации в современных ЭВМ является бит — двоичный разряд.

В соответствии с характеристиками магистрали и регистров вводятся дополнительные платформозависимые единицы измерения:

- машинное слово разрядность регистров процессора и/или шины данных;
- байт минимальный независимо адресуемый набор данных.

Понятие машинного слова возникло раньше понятия байта. Вначале минимально адресуемый блок памяти (байт) и блок, загружаемый или обрабатываемый за один раз (слово) всегда совпадали. В настоящее время машинное слово может быть как равно, так и кратно байту.

В настоящее время байт обычно составляет восемь бит, но существуют DSP-процессоры, для которых байт состоит из шестнадцати или двенадцати бит. На начальных этапах развития вычислительной техники размер байта вообще не был стандартизирован. Впервые термин «байт» был употреблён для совокупности шести битов.

Если необходимо описать именно восемь двоичных разрядов, используется термин **октет.** В частности, эта единица измерения используется при описании сетевых протоколов.

В семействе процессоров x86 используется восьмибитный байт. Длина машинного слова менялась от шестнадцати бит у первых моделей до шестидесяти четырёх у современных. При этом для совместимости документации термин «слово» остался за шестнадцатью битами. Тридцать два бита называют двойным словом, шестьдесят четыре — четверным и так далее.

Далее по тексту везде подразумевается, что байт состоит из восьми бит.

1.2.2. Порядок следования байтов

Вот в руке письмо, но вижу только буквы И мне не вспомнить, как они собирались в слова.

Б. Б. Гребенщиков. Voulez-Vous Coucher Avec Moi?

Для начала уточним: в современных ВС память адресуется побайтово, при этом начальный адрес равен нулю, и адрес каждого следующего байта возрастает на единицу. То есть в качестве модели памяти можно рассматривать непрерывную ленту из последовательно расположенных байтов с непрерывно возрастающими на единицу номерами — адресами. Подобные последовательности принято записывать, следуя обычному направлению письма, то есть адреса возрастают слева направо. Адресом слова считается адрес его самого левого байта (далее будем обозначать его ().

Кроме того, число в вычислительных системах представляется в двоичной позиционной системе счисления, то есть в виде совокупности двоичных разрядов — битов. Каждый бит имеет свой вес, соответственно которому разряды также можно упорядочить — от младшего к старшему.

$$X = x_0 + x_1 \cdot 2 + \ldots + x_k \cdot 2^k, \ x_i \in \{0,1\}$$
 (1.1)

Если число включает восемь бит (занимает один байт), то никакой неоднозначности нет — число имеет адрес, равный адресу единственного байта. Биты внутри байта не имеют адресов, но ранжируются по весу.

Если число включает шестнадцать бит, оно записывается двумя байтами. Каждый байт включает восемь смежных по старшинству разрядов числа (рис. 1.3, а).

$$X = \chi_0 + \chi_1 \cdot 256, \ \chi_i \in \{0, 1, \dots 255\}$$
 (1.2)

При этом каждому байту числа можно сопоставить и его вес (старшинство его битов в числе), и адрес (расположение в памяти). На любой платформе байты двухбайтового числа (младший χ_0 и старший χ_1) расположены в памяти рядом, но друг относительно друга они могут располагаться по-разному.

Для двухбайтового числа возможны только два варианта:

- прямой порядок (также называемый little-endian, Intel или VAX) младший байт слова расположен по младшему адресу (рис. 1.3, б);
- обратный (big-endian, Motorola или сетевой порядок) младший байт слова расположен по старшему адресу (рис. 1.3, в).

Числа в любой позиционной системе счисления принято записывать в арабской традиции — младший разряд справа, старший слева. Содержимое памяти (дамп памяти), напротив, записывается, следуя европейскому направлению письма — младшие адреса слева, старшие справа. Из-за этого на рис. 1.3 именно прямой




Рис. 1.3. Двухбайтовое число: а) биты старшего и младшего байтов, б) прямой порядок байтов в памяти, в) обратный порядок байтов в памяти

порядок выглядит «перевёрнутым», а обратный — соответствует привычной позиционной записи числа.

Значение каждого байта в дампе записывается двумя шестнадцатеричными цифрами в арабской традиции (как число, которое уже не может быть разделено на части с разными адресами). Соответственно, конкретные числа в дампе памяти выглядят ещё экзотичнее. Пусть необходимо записать в память вычислительной машины с восьмибитным байтом шестнадцатибитное число x=000 ОВ. Оно содержит два байта: старший $\chi_1=0$ 1, младший $\chi_0=0$ 1. Дамп памяти с прямым порядком байтов, соответственно, будет выглядеть как $\chi_0\chi_1=0$ 1 ОВ ОА (то есть разряды числа несколько «перетасованы»), с обратным порядком — как $\chi_1\chi_0=0$ 1 ОВ.

Если число состоит из нескольких байтов, эти байты в памяти ВС также могут быть расположены друг относительно друга по-разному. Чаще всего используется прямой или обратный порядок (рис. 1.4).

Пусть необходимо записать в память вычислительной машины с восьмибитным байтом тридцатидвухбитное число x=0 x0 A OB OC OD. Оно займёт четыре смежных байта с адресами $\zeta,\zeta+1,\zeta+2$ и $\zeta+3$. Наименьший из них (младший) адрес ζ будет адресом числа x. Рассмотрим, как оно будет расположено в памяти при разных порядках размещения.

При записи с обратным порядком байтов это число при просмотре дампа памяти будет выглядеть как 0A 0B 0C 0D, то есть старший байт 0A будет записан по младшему адресу ζ и, соответственно, напечатан первым (левее всего), байт 0В — по адресу $\zeta+1$, 0С— по адресу $\zeta+2$, младший байт 0D окажется записанным по




Рис. 1.4. Четырёхбайтовое число: а) байты и биты числа,

- б) прямой порядок байтов в памяти,
- в) обратный порядок байтов в памяти

самому старшему адресу $\zeta+3$ и при просмотре или печати дампа памяти окажется правее остальных.

При записи с прямым порядком байтов это число будет выглядеть как OD OC OB OA: младший байт OD записан по младшему адресу ζ , OC — по адресу $\zeta+1$, OD — по адресу $\zeta+2$, старший байт OA — по старшему адресу $\zeta+3$.

Очевидно, что обратный порядок байтов позволяет легко читать числа, записанные в памяти. Обратный порядок принят в протоколе TCP/IP.

Прямой порядок байтов удобен при обработке чисел большой разрядности с помощью процессора малой разрядности, так как позволяет при сложении таких чисел обращаться к памяти последовательно в порядке возрастания адресов, а такие запросы выполняются быстрее (это учитывается в схемной реализации алгоритмов обработки).

Некоторые системы позволяют переключать используемый порядок байтов при помощи перемычки на материнской плате или программно (bi-endian, bytesexual).

Также иногда используется смешанный (middle-endian, mixed-endian) порядок байтов: байты в словах расположены в одном порядке, но, если число состоит из нескольких слов, слова располагаются наоборот. В частности, в PDP-11 младший байт слова расположен по младшему адресу, но младшее слово числа — по старшему (PDP-endian), так что наше число 0x0A 0B 0C 0D имеет в памяти вид 0B 0A 0D 0C. Другой вариант смешанного порядка — младший байт слова по старшему адресу, а младшее слово числа — по младшему, — даст 0C 0D 0A 0B.

В процессорах семейства x86 используется прямой порядок байтов (порядок Intel). Он применяется даже к вещественным числам, которые не имеет смысла об-

1.2.3. Цикл выполнения команды

А ну, раз взмахнул, и ещё взмахну.

В. В. Маяковский. Мистерия-буфф

Проходящие через ВС потоки информации можно разделить на две основные группы: команды и данные.

Данные представляют собой информацию, подлежащую обработке и, как правило, размещаются в памяти BC.

Команды предназначены организовать и выполнить обработку данных процессором ВС. Последовательность команд называется программой и также расположена в памяти ВС.

Выполнение команды процессором можно разбить на ряд этапов. Эту последовательность называют циклом выполнения команды, или рабочим циклом процессора.

- 1. Выборка (загрузка) команды из памяти. Адрес загружаемой команды хранится в специальном регистре указателе команды (instruction pointer, *ip*). На рис. 1.5 указатель команд хранит адрес команды К-1. Двоичный код выбранной команды К-1 попадает в другой специальный ре-
 - Двоичный код выбранной команды К-1 попадает в другой специальный регистр регистр команд.
- 2. Декодирование команды. На этом этапе определяется, выбрана ли команда целиком или необходима дозагрузка (разные команды могут иметь различную длину). Когда команда загружена полностью, определяется наличие у неё операндов и их расположение, наличие числового результата и его расположение, а также формируется сигнал для АЛУ в соответствии с типом команды.
- 3. Выборка операндов. На следующем этапе из памяти загружаются операнды команды, которые затем помещаются в специальные регистры. Если операнды располагаются в регистрах общего назначения, они поступают в АЛУ на этапе выполнения [40].
- 4. Выполнение инструкции. Этап выполнения команды протекает различным образом для различных команд. В случае арифметических команд операнды поступают из регистров на вход АЛУ, АЛУ выполняет операцию, соответствующую команде, результат записывается в специальный регистр результата, формируются признаки результата (нулевое значение, некорректный результат и так далее).




Рис. 1.5. Цикл выполнения команды

- 5. Запись результатов и установка флагов. На этом этапе результат загружается из регистра результата в расположение, определённое при декодировании (это может быть как ячейка памяти, так и регистр общего назначения). Признаки результата записываются в регистр флагов, доступный для анализа дальнейшими командами.
- 6. Формирование адреса следующей команды. В регистр указателя команд помещается адрес следующей команды. Если К-1 была командой условного или безусловного перехода, вызова или возврата из функции и т. п., адрес следующей команды можно узнать только после выполнения К-1.

Конвейер

Обработка разных команд при этом может вестись параллельно. Для этого цикл выполнения команды разбивают на несколько стадий — от двух для ранних ЭВМ, в частности, для ЭЦВМ Урал, до нескольких десятков в настоящее время. Выполнение каждой из этих стадий реализуется независимо от других.

При подобной реализации обработка следующей команды может выполняться, не дожидаясь конца текущей; такой способ организации вычислений называется конвейером.

Так, в большинстве случаев после команды K-1 будет выполняться команда, непосредственно следующая за ней в программе (K-2) — подобная последовательность называется естественным ходом выполнения. Таким образом, уже после полной выборки K-1 можно обновить указатель команд. Соответственно, если конвейер включает шесть стадий, описанных выше, то:

- пока К-1 будет декодироваться, можно выполнить выборку К-2;
- во время выборки операндов K-1 освободится блок декодирования, так что можно декодировать K-2;
- во время выполнения K-1 можно выбрать из памяти операнды K-2 и так далее. Если нет сбоев или задержек, время выполнения команды будет определяться временем выполнения самой длинной стадии.

Сбои конвейерной обработки возможны в нескольких случаях:

- 1. Различные времена выполнения стадий для разных команд. Для решения этой проблемы перед блоками, исполняющими каждую стадию, вставляются блокидиспетчеры, организующие очередь.
- 2. Конфликты по данным (в частности, операндом K-2 может быть результат K-1). Подобные зависимости отслеживаются на этапе декодирования и учитываются планировщиком на этапе выполнения. В некоторых процессорах планировщик может изменить порядок выполнения команд так, чтобы избежать зависимостей по данным между соседними командами.
- 3. Выполняемая команда нарушает естественный ход выполнения программы (например, K-1 может быть командой перехода к K-4). Это приводит к очистке и повторной загрузке конвейера, что существенно снижает быстродействие. Для предотвращения постоянной очистки конвейера в циклах современные процессоры используют различные алгоритмы прогнозирования переходов.

В линейке x86 конвейер впервые появился в процессоре i486 и включал пять стадий, что позволило более чем вдвое увеличить производительность.

Если процессор включает несколько конвейеров, возможна полностью одновременная обработка нескольких команд. Подобные процессоры называются **су-перскалярными**. При этом параллельно могут выполняться только команды, не связанные зависимостями по данным. Отслеживание зависимостей и планирование исполнения реализуется внутри суперскалярных процессоров.

Перед выполнением программы её код должен быть загружен в память. Выполнение программы начинается с помещения в указатель команд ip адреса той команды, которая должна быть выполнена первой (точки входа).

Классификация по набору команд

По количеству и структуре команд архитектуры делятся на два основных типа.

- CISC (complex instruction set computer компьютер с набором сложных команд) набор команд огромен и разнообразен, сами команды имеют переменную длину и сложную структуру, а также используют сложные режимы адресации; регистров мало и функции многих из них предопределены.
 - Это было сделано для упрощения программирования в машинных кодах, компактности программ и удешевления самого процессора.
- 2. RISC (reduced instruction set computer компьютер с набором упрощённых команд, архитектуры load/store) набор команд включает команды простой постоянной структуры и фиксированной длины; при этом процессор содержит множество регистров, так что обращение к памяти производится только для загрузки (load) данных в регистры и выгрузки (store) их оттуда.

Такая архитектура позволяет поднять частоту и параллельность и хорошо подходит для компиляции с языка высокого уровня.

Естественным продолжением идеологии RISC являются архитектуры типа VLIW (very long instruction word — сверхдлинное командное слово). Команда VLIW объединяет несколько команд RISC по числу конвейеров процессора; эти команды выполняются параллельно на соответствующих конвейерах.

В отличие от суперскалярных процессоров, где распределение команд по конвейерам происходит во время выполнения специальным устройством в составе процессора, командные слова VLIW формируются компилятором на этапе сборки программы. Это позволяет упростить и удешевить процессор, но усложняет разработку компиляторов и увеличивает длину программы.

1.2.4. Расположение программ и данных

Аксиома: Все люди имеют шею. Задача: Как поэту пользоваться ею?

В. В. Маяковский. Пятый Интернационал

Данные и команды поступают в процессор по системной шине из памяти. Соответственно, память может быть общей для команд и данных — в этом случае для связи с процессором достаточно одной общей шины (рис. 1.6, а). Такая архитектура требует меньшего количества элементов и дорожек, поэтому она дешевле и компактнее.

Идея общей памяти и общей шины для программ и данных впервые была реализована Конрадом Цузе в Германии. В США подобная архитектура разрабатывалась в школе Мура при Пенсильванском университете научным коллективом, куда вхо-




Рис. 1.6. Расположение программ и данных в фон-неймановской (а) и гарвардской (б) архитектурах

дили, в частности, Джон Мокли и Джон Преспер Экерт. Незадолго до окончания работ результаты были описаны одним из участников проекта, Джоном фон Нейманом, без указания соавторов, а затем и опубликованы в таком виде куратором со стороны армии, Германом Голдштейном [22]. Так как фон Нейман к тому времени уже был известным математиком, архитектуру с общей шиной обычно называют фон-неймановской (или принстонской, по основному месту работы фон Неймана).

Общая шина для памяти программ и данных — узкое место фон-неймановской архитектуры.

Ускорить обмен с памятью можно, введя раздельные шины и, соответственно, физически раздельные запоминающие устройства для программ и для данных (рис. 1.6, б). Это дороже и сложнее в реализации, поэтому, хотя сама идея раздельных шин использовалась в позднем проекте Бэббиджа, а практический проект подобной архитектуры разрабатывался в Гарвардском университете США одновременно с проектом школы Мура, широко использоваться на практике этот подход стал относительно недавно. Архитектура с раздельными шинами программ и данных обычно называется гарвардской.

В персональных компьютерах используется фон-неймановская архитектура. В первых процессорах линейки х86 и соответствующих системных платах такое решение было использовано для удешевления, в последующих из соображений совместимости также используется единое пространство памяти. При этом современные процессоры имеют раздельную кеш-память для программ и данных.

1.2.5. Память

На каждого с именем приходится тысяча, имеющих только фамилию. На каждого с фамилией приходятся тысячи — ни имя, ни фамилия которых никого не интересуют, кроме консьержки.

В. В. Маяковский. Семидневный смотр французской живописи

Память в вычислительных системах образуют запоминающие устройства различной природы, имеющие разные характеристики по объёму памяти, по скорости обмена и по времени создания контакта (рис. 1.7).




Рис. 1.7. Иерархия запоминающих устройств. Сверху вниз увеличивается объём и уменьшается скорость обмена

Самыми быстрыми — но при этом и самыми дорогими — являются регистры. Поэтому объём регистровой памяти очень ограничен.

Оперативное запоминающее устройство — O3У — характеризуется оптимальным соотношением цена-быстродействие. O3У в современных вычислительных системах имеют довольно большие объёмы памяти, но и они не беспредельны.

Внешние запоминающие устройства — ВЗУ — характеризуются большим временем создания контакта и низкой скоростью обмена. Но при этом они, во-первых,

могут иметь очень большие объёмы, и, во-вторых, несколько ВЗУ могут быть поочерёдно подключены и либо считаны, либо записаны. На заре компьютерной эры программист вручную организовывал обмен с нужными устройствами, учитывая их особенности и протоколы обмена.

Сейчас программисту не надо заботиться об этом. Операционные системы предоставляют ему необходимый объём памяти — в виртуальном адресном пространстве — и программист пользуется им, не заботясь о физических протоколах обмена. Операционная система сама организует и поддерживает соответствие между физическими адресами реальной памяти и адресами виртуальной памяти.

Плоская модель памяти

Современные операционные системы используют так называемую **плоскую модель памяти**. Каждой исполняющейся программе (процессу) предоставляется диапазон виртуальных адресов от 0 до 2^N , где N — разрядность системы (32 или 64). Каждому адресу соответствует один байт памяти.

При обращении к определённому виртуальному адресу он транслируется в физический аппаратным механизмом трансляции адресов, контролируемым операционной системой [2]. Виртуальный адрес может быть некорректным либо соответствовать байту в оперативной памяти или специализированной области жёсткого диска (в разделе подкачки; некоторые операционные системы также могут использовать файл подкачки). Операционная система может перемещать данные в оперативной памяти или из памяти на диск и обратно. Виртуальные адреса и, соответственно, указатели в программе при этом не изменяются.

Диапазон доступных физических адресов зависит от объёма установленных ОЗУ и возможностей системной платы. Разрядность физического адреса может составлять как 32, так и 40 или 52 бита [2].

Процесс не может обратиться к физическому адресу, принадлежащему другому процессу, без специальных средств межпроцессного взаимодействия.

Страничная организация памяти

Виртуальное адресное пространство плоской модели памяти делится на части определённого размера pagesize — страницы.

Каждая страница включает непрерывный последовательный диапазон виртуальных адресов $[\zeta, \zeta + pagesize)$ и соответствует последовательному фрагменту ОЗУ или раздела подкачки на жёстком диске. Страница может быть вытеснена из ОЗУ на диск или загружена с диска в ОЗУ только целиком, то есть страница — минимальный квант памяти при её распределении между процессами.

Страницы в принципе могут иметь различные атрибуты защиты (разрешения чтения, записи, исполнения и т. д.).

1.2.6. Регистры

Позволь нам пройти землею твоею: мы не пойдем по полям и по виноградникам и не будем пить воды из колодезей твоих; но пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих.

4c. 20:17

Чем более объёмно запоминающее устройство, тем, как правило, медленнее оно работает. Оперативная память обладает меньшей скоростью, чем процессор; хотя частоты работы как оперативной памяти, так и процессора непрерывно растут, это соотношение сохраняется. В настоящее время частоты процессоров измеряются в гигагерцах, памяти — в сотнях мегагерц.

Соответственно, использование только данных, расположенных в оперативной памяти, сильно замедлило бы работу. Частично обмен данными ускоряется при помощи кеширования, но оно не уравнивает скорости процессора и памяти.

Кроме того, АЛУ процессора не может обрабатывать данные, расположенные непосредственно в оперативной памяти, так что, в частности, оператор ++i (или соответствующая ему команда ассемблера inc i) будет выполняться в несколько приёмов (раздел 1.2.3):

- загрузка значения переменной i из оперативной памяти в специальную ячейку внутри процессора регистр;
- расчёт значения i+1;
- выгрузка значения i+1 из регистра в память по адресу переменной i, причём загрузка-выгрузка в O3У занимает больше времени, чем расчёт значения. Для ускорения работы часто используемые переменные логично хранить прямо в процессоре, выделив для этого некоторое количество регистров, не используемых в цикле обработки команд. Они называются регистрами общего назначения.

В отличие от специальных регистров, недоступных программисту, их можно указать в команде как источник или приёмник значения, то есть использовать как сверхбыстрые ячейки памяти. На уровне машинных команд регистры общего назначения обозначаются короткими номерами, на уровне ассемблера — именами. Регистры — часть процессора и работают с ним на одной частоте.

Специальные регистры процессора также имеют имена, но они используются только в документации [19]. Значение специальных регистров программист может узнать или модифицировать только косвенно, с помощью специальных команд. В частности, указатель команд ip изменяется командами условного или безусловного перехода.

Регистры процессоров семейства х86 подробнее описаны в разделе 3.3.

1.3. Иерархическая декомпозиция ВС

Государь мой, прости, но для этой песни — я заимствую твой язык Ибо жизнь заставляет заняться работой, к которой я не привык.

С. А. Калугин. Открытое письмо ефрейтору Расчёскину

Согласно Таненбауму [45], вычислительную систему можно представить в виде ряда уровней абстракции. Каждому уровню соответствует свой язык, программы на котором путём компиляции или интерпретации переводятся на язык нижележащего уровня.

Большинство современных систем включает шесть уровней [45]:

- уровень языка прикладных программистов;
- уровень ассемблера;
- уровень операционной системы;
- уровень архитектуры команд;
- микроархитектурный уровень;
- цифровой логический уровень.

Над этой иерархией языков находится прикладной программист и воплощаемый им алгоритм; под цифровым логическим уровнем — физическая элементная база.

Современная шестиуровневая структура сформировалась далеко не сразу и не является пределом развития. Примитивные счётные устройства (абак, суанпан, русские счёты) рассчитаны на взаимодействие человека напрямую с элементной базой. Развитие вычислительной техники и программной инженерии ведёт к постепенному наращиванию уровней абстракции.

Иногда между уровнем языка прикладных программистов и уровнем операционной системы находится уровень байт-кода или р-кода, интерпретируемого виртуальной машиной. Он не эквивалентен уровню ассемблера, так как не отражает специфику аппаратной части вычислительной системы.

1.3.1. Цифровой логический уровень

Он лежит и ждёт, когда придёт сигнал. После этого нужно быстро — очень быстро — изменить ноль на единицу или единицу на ноль. Но сигнала всё нет.

А.В.Жвалевский, И.Е.Мытько. Порри Гаттер и Каменный Философ

На цифровом логическом уровне существуют цифровые **сигналы**, которые могут принимать ограниченный набор значений. Для современных ЭВМ эти значения — 0 и 1.

Соответственно количеству состояний сигнала определяется базовая единица измерения информации. Так как современные ЭВМ двоичны, единицей информации считается бит — один двоичный разряд, который может находиться в двух состояниях — 0 и 1. Для троичных ЭВМ, таких как Сетунь, информация измеряется в тритах.

Сигналы обрабатываются базовыми элементами схем — **логическими венти- лями,** преобразующими множество входных сигналов в выходной в соответствии с какой-либо из логических операций (в частности, «и», «или», «не», «и-не»).

Существует множество стандартов изображения логических вентилей. В отечественной литературе чаще всего используются либо обозначения, описанные в стандарте IEC 60617-12 (1997), либо похожие обозначения ГОСТ 2.743-91 из единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Из-за особенностей элементной базы основными для построения схем являются вентили «и-не» и «или-не» (NOR и NAND), реализующие соответственно операции $\neg(x \lor y)$ и $\neg(x \land y)$ для входных сигналов x и y.

Из вентилей конструируются более сложные элементы, в частности, двоичный полусумматор, рассчитывающий сумму двух входов, формируя два выходных сигнала: сумму входов по модулю 2 и разряд переноса, или полный одноразрядный сумматор, рассчитывающий сумму трёх входов (на один из них при построении многоразрядного сумматора подаётся перенос из предыдущего разряда).

Цифровой логический уровень — хронологически первый уровень абстракции. Впервые он появился ещё в непрограммируемых счётных машинах, в том числе вавилонских и греческих астрономических калькуляторах, но при этом отсутствует в простых устройствах наподобие счётов, где перенос между разрядами осуществляется вручную.

1.3.2. Микроархитектурный уровень

...Антагонизмы в области материального производства делают необходимой надстройку из идеологических сословий, деятельность которых, — хороша ли она или дурна, — хороша потому, что необходима...

К. Маркс. Капитал

Микроархитектура процессора — это аппаратная организация и логическая структура микропроцессора:

- регистры сверхбыстрые ячейки памяти внутри процессора;
- набор микрокоманд;
- управляющие схемы;
- арифметико-логические устройства (АЛУ);
- запоминающие устройства;

- связывающие их информационные магистрали (шины).

В частности, к микроархитектуре относятся все решения, касающиеся цикла выполнения команды: декодирование команды вышележащего уровня в последовательность микрокоманд, конвейер, кеширование команд и данных, прогнозирование переходов и т. п.

Микроархитектурный уровень впервые начал отделяться от уровня архитектуры команд в ЭВМ EDSAC-2 в 1957 г., когда впервые было применено микропрограммирование для реализации команды как последовательности микрокоманд.

В настоящее время микроархитектура процессора качественно отличается от архитектуры уровня команд. Так, на уровне микроархитектуры все современные процессоры семейства х86 (то есть процессоры с CISC-набором команд) организованы по принципу RISC. Они имеют набор микрокоманд простой структуры и множество регистров, которые поочерёдно играют роль восьми регистров общего назначения за счёт механизма переименования. Это позволяет ускорить выполнение программ, сохраняя при этом совместимость на уровне архитектуры команд.

1.3.3. Уровень архитектуры команд

Это полотно, где одна только краска — число.

В. Хлебников. В. Э. Мейерхольду

Уровень архитектуры команд включает:

- архитектуру памяти;
- взаимодействие с внешними устройствами ввода/вывода;
- режимы адресации;
- регистры;
- набор машинных команд;
- различные типы внутренних данных (целочисленные, с плавающей запятой и т. д.);
- обработчики прерываний и исключений.

Эти пункты во многом повторяют компоненты микроархитектуры. Различие состоит в том, что уровень архитектуры команд доступен программисту и, как всякий интерфейс, должен соответствовать документации и относительно редко меняется. Микроархитектура скрыта от программиста и может различаться даже у разных партий процессоров одной и той же модели.

В соответствии со структурой памяти, разрядностью шины и регистров определяются платформозависимые единицы измерения — байт и машинное слово.

Программа уровня архитектуры команд — последовательность двоичных машинных кодов. Программы ранних поколений записывались непосредственно в двоичном коде в виде отверстий на перфокартах и перфолентах (отверстие соответствовало единице, нетронутая позиция — нулю). Позже для хранения программ

стали использоваться различные виды долговременной памяти (обычно магнитные ленты и диски), а запись — сокращать с помощью восьмеричного и шестнадцатеричного представления двоичных чисел.

Каждому процессору соответствует свой набор машинных кодов.

В частности, для процессоров семейства x86 опкод пересылки непосредственного тридцатидвухбитного значения в тридцатидвухбитный регистр общего назначения имеет вид B8, после этого кода записывается трёхбитный код регистра, после чего идёт само значение. Соответственно, запись значения СС СС СС в регистр с кодом 1 выполняется командой B9 СС СС СС СС. Часто одно и то же действие можно выполнить с помощью различных машинных команд.

Уровень архитектуры команд, отличающий программируемую вычислительную машину (компьютер) от калькулятора или арифмометра, появился в проекте аналитической машины Чарльза Бэббиджа, а впервые реализован был в механическом компьютере Z1 Конрадом Цузе в 1938 г. При этом сама идея цифровых программ появилась задолго до её применения для вычислительных машин. Двоичные программы, записанные на перфолентах, использовались в механических органах — шарманках в XV-XIX вв., на перфокартах — в автоматизированном ткацком станке Жозефа Жаккара (1802 г.).

Программирование в машинных кодах использовалось в течение долгого времени параллельно с ассемблером и языками высокого уровня. Даже в настоящее время бывает необходимо использовать вставки на машинном языке. Это может понадобиться либо в случае, когда ассемблер устарел и не распознаёт мнемоническое обозначение необходимой команды, либо при разработке защитных механизмов — для затруднения дизассемблирования и обратной разработки алгоритма защиты.

1.3.4. Уровень операционной системы

Дыхание этого спутника я всегда слышал.

В. Хлебников. Слово о числе и наоборот

На уровне операционной системы осуществляется:

- управление памятью (распределение между процессами, организация виртуальной памяти);
- загрузка программ в оперативную память и их выполнение;
- исполнение запросов программ (системные вызовы);
- стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства вводавывода);
- управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких как жёсткий диск, оптические диски и др.), организованным в той или иной файловой системе:
- обеспечение пользовательского интерфейса;

- сохранение информации об ошибках системы.

Данный уровень является гибридным — большая часть команд его языка совпадает с командами нижележащего уровня (машинного языка), и только некоторые интерпретируются непосредственно операционной системой.

При этом операционная система работает с этим языком и как компилятор (преобразуя исполняемый файл в готовую к выполнению программу в оперативной памяти, что для современных форматов исполняемых файлов не сводится к простому копированию), и как интерпретатор (исполняя так называемые системные вызовы).

Именно различие в системных вызовах и формате исполняемых файлов не позволяет выполнять в Microsoft Windows программы, собранные для того же процессора под GNU/Linux и наоборот.

В частности, системные вызовы используются для получения параметров командной строки (открытие документа двойным щелчком в Microsoft Windows — тоже вызов программы с параметром!) и для завершения работы. Непосредственное обращение к системным вызовам обычно скрыты от прикладного программиста библиотечными функциями-обёртками.

Первой операционной системой можно считать аппаратный супервизор релейного многоядерного компьютера Bell Model V (1946 г.), обеспечивавший загрузку следующей программы из очереди на освободившееся ядро без участия оператора и переключение между перфолентами по команде условного перехода. Позже появилась пакетная операционная система GM-NAA I/O (General Motors & North American Aviation Input/Output system) для IBM 704 (1956 г.) [61].

В конце 1950-х гг. были разработаны первые широко используемые операционные системы FMS (Fortran Monitor System) [45, 61] и SOS (Share 709 System) [12, 61] для IBM 709, которые включали компиляторы (Фортран для FMS и ассемблер для SOS) и обрабатывали системные вызовы, представленные перфокартами со специальным содержимым.

1.3.5. Уровень ассемблера

И язык — звукомые числа <нашего бытия>.

В. Хлебников. И, всенея, ховун...

Программировать в машинных кодах не слишком удобно, даже если записывать их в компактном восьмеричном или шестнадцатеричном виде. Намного удобнее создавать программы, используя понятное человеку символическое представление машинных команд — мнемоники, а также символические имена регистров и адресов в памяти (переменных, меток).

Перевод программы из подобного символического представления в машинные команды реализуется путем трансляции (сборки, ассемблирования), а не интер-

претации. Программа-транслятор для такого перевода соответственно называется ассемблером, а язык программирования — языком ассемблера. Язык ассемблера часто сокращённо называют просто ассемблером, как и транслятор.

Так как набор мнемоник — символическое представление набора команд процессора, процессорам с различным набором команд соответствуют разные языки ассемблера.

Синтаксис языка асемблера также зависит от используемого транслятора, так что для одного и того же процессора могут быть разработаны несколько ассемблеров.

В частности, команда В9 СС СС СС, то есть команда записи значения СС СС СС в регистр с кодом 1 для x86 (этому коду для тридцатидвухбитного регистра в тексте программы соответствует имя ecx), на уровне ассемблера будет иметь вид mov1 \$0xCCCCCCCC, %ecx. Строка mov называется мнемоническим обозначением, или мнемоникой команды пересылки. Одной мнемонике может соответствовать несколько машинных команд (в частности, обозначение mov объединяет множество команд пересылки данных); кроме того, одна машинная команда может на уровне ассемблера обозначаться несколькими мнемониками (так, jge — переход, если больше или равно и jn1 — переход, если не меньше, — это одна и та же команда)

Считается, что первый ассемблер появился в 1949 г. По разным источникам, он был разработан Дэвидом Джоном Уилером для ЭВМ EDSAC [57] или Джоном Мокли и Джоном Преспером Экертом для ЭВМ BINAC [44].

Иногда ассемблер называют самым старым языком программирования после машинного кода, хотя первый язык высокого уровня появился ещё раньше. Тем не менее, ассемблер заслуженно считается вторым поколением языков программирования.

1.3.6. Языки высокого уровня

Язык Заменгофа очень строен, лёгок и красив, но беден звуками и не разнообразен: избыток омонимии и скудень синонимии.

В. Хлебников. Мысли и заметки

Третьим поколением считаются языки высокого уровня (ЯВУ), позволяющие программисту описывать алгоритм, а не его реализацию на данной конкретной машине.

Для языка высокого уровня возможна как компиляция до уровней ассемблера или операционной системы (или, иногда, до другого ЯВУ), так и пошаговая интерпретация. При этом программы на некоторых языках традиционно только компилируются (в частности, Паскаль/Delphi, C/C++), на некоторых — только интерпретируются (в частности, это языки командной оболочки, наиболее известным из которых является семейство sh/bash), для большинства есть и компиляторы,

и интерпретаторы (Python, PHP и т. д.). В некоторых современных языках высокого уровня (в частности, C#, Java) вводится дополнительный уровень абстракции — программа на ЯВУ компилируется до байт-кода, который затем интерпретируется.

Идея символического языка для прикладного программирования, который не был бы связан с архитектурой конкретной вычислительной машины, почти так же стара, как и само программирование.

Первый язык высокого уровня — Планкалкюль — был разработан Конрадом Цузе в 1943-45 гг., но для него в то время не был разработан компилятор.

Первый компилятор, переводивший программу в алгебраической форме на машинный язык, А-0, был разработан в 1952 г. Грейс Хоппер.

Первый отечественный компилятор с языка высокого уровня ПП-1 (программирующая программа) был разработан в 1954 г. В некоторых источниках считается первым компилятором с языка высокого уровня [46]. Язык ПП-1 (и его позднейшие потомки) был основан на математической нотации [33].

Первым языком высокого уровня, дожившим до настоящего времени под оригинальным именем (но при этом породивший другой известный язык — Бейсик), является Фортран. Он был создан в 1954-1957 гг. группой программистов под руководством Джона Бэкуса в IBM. Также в 1957 г. был создан первый язык функционального программирования APL.

Как конкурент языку от IBM, в 1958 г. группой под руководством Питера Наура был разработан язык Алгол — родоначальник большинства современных языков общего назначения, в частности, семейства, включающего линейки Паскаль/Delphi/C# и B/C/C++. В это же время появился язык обработки списков Lisp, существующий до сих пор под этим именем.

В 1959 г. под руководством Грейс Хоппер был создан язык Кобол, максимально приближённый к английскому языку. Сейчас аналогичную нишу в нашей стране занимает 1С.

В настоящее время иногда выделяются также сверхвысокоуровневые языки программирования, позволяющие описывать даже не алгоритм решения задачи, а саму задачу, в частности, Python, Ruby, AWK/Perl.

Иногда объектно-ориентированные, а также языки запросов и другие сверхвысокоуровневые языки выделяются в следующее — четвёртое поколение языков программирования. При этом естественные языки объединяются с языками экспертных систем и баз знаний в пятое поколение.

В данном пособии уровень языка прикладных программистов будет рассматриваться в основном на примере компилируемого языка высокого уровня С++.

1.4. История 29

1.4. История

...В самом деле, так как возникновение по направлению вверх не беспредельно, то необходимо, чтобы не было вечным то, из чего как из первого возникло что-то через его уничтожение.

Аристотель. Метафизика

Термин «компьютер» (вычислитель) в разное время обозначал различные понятия — и клерка-вычислителя, проводившего расчёты вручную или с использованием простых (счёты и подобные им устройства — абак, суанпан) или сложных (арифмометр, механический калькулятор) вспомогательных устройств; и сами эти устройства. При этом в настоящее время даже инженерные калькуляторы представляют собой миникомпьютеры, превосходящие многие ранние ЭВМ. Таким образом, многие аспекты архитектуры вычислительных систем необходимо рассматривать в контексте развития вычислительной техники и программного обеспечения.

Договоримся называть компьютером, или вычислительной машиной, устройство, которое может исполнять заданную изменяемую последовательность вычислительных операций — программу. Таким образом, компьютер содержит как минимум два уровня абстракции — цифровой логический и архитектуры команд.

Непрограммируемые вычислительные устройства назовём калькуляторами или арифмометрами. Калькулятор содержит цифровой логический уровень, но не включает уровня архитектуры команд.

Исторически можно выделить такой вид калькуляторов, как табуляторы, выполняющие единообразную обработку больших массивов данных, представленных на перфокартах. Табуляторы можно назвать также промежуточным звеном между калькуляторами и компьютерами.

1.4.1. Развитие вычислительной техники

И с тех пор у нас в округе гении пропали, А без них кусты сирени все перезавяли.

С. А. Калугин. Небритый гений

Вычислительные машины, как правило, разделяют на четыре поколения в соответствии с используемой элементной базой.

- 1. Электронные лампы.
- 2. Транзисторы.
- 3. Интегральные схемы малой и средней плотности.
- 4. Интегральные схемы большой и сверхбольшой плотности.

Это деление достаточно условно. Вычислительные машины разных поколений достаточно долгое время существовали параллельно. Часто различные компоненты

одного и того же компьютера строились на различных элементных базах. Кроме того, такое деление не отражает развития архитектуры.

В некоторых источниках вводится понятие пятого поколения, но нет единого его определения. Часть источников выделяет пятое поколение не по элементной базе, а по решаемым задачам. Одноимённый японский проект называет ЭВМ пятого поколения искусственный интеллект, направленный на обработку знаний. Также пятым поколением называют компактные персональные ЭВМ. Таненбаум считает пятым поколением встраиваемые системы (микроконтроллеры, системы на одном кристалле) [45], что естественным образом продолжает устоявшееся деление.

Любое из приведённых определений пятого поколения ЭВМ подразумевает, что в настоящее время оно успешно сосуществует с четвёртым. Также многие источники относят все современные компьютеры к четвёртому поколению.

Часто также выделяют нулевое поколение — электромеханические вычислительные машины. По аналогии с этим чисто механические вычислительные машины можно назвать минус первым поколением.

Большинство поколений делится на три периода: вначале выпускается прототип, основанный на новой элементной базе (или несколько независимо разработанных прототипов). Такие проекты часто остаются неизвестными из-за секретности или стечения обстоятельств. Через какое-то время множество стран и/или корпораций одновременно выпускают более совершенные компьютеры (одиночные или серийные). Соответственно, для каждого поколения указывается три даты: выпуск первого устройства, начало массового использования и выход из употребления.

Минус первое поколение (античность—XVIII в.—конец XX в.) — зубчатые колёса и рейки

К этому поколению можно отнести всего два полноценных компьютера — проект Бэббиджа конца XIX в., реализованный только в 1985-1991 гг., и Z1 Конрада Цузе (1938 г.).

При этом, если заменить в определении компьютера «последовательность вычислительных операций» на просто «последовательность операций», как это сделано в некоторых источниках, к минус первому поколению компьютеров также можно отнести цифровые мультимедийные механические устройства, серийно выпускавшиеся в XV-XIX вв. (шарманки и музыкальные шкатулки), а также механические станки с ЧПУ — первый известный такой станок был разработан в 1802 г. Жозефом Жаккаром.

Цифровые механические калькуляторы существенно более разнообразны. Сохранились упоминания об античных и вавилонских вычислительных устройствах, предназначенных для моделирования астрономических событий. Были найдены остатки подобного устройства — механизма из Антикитеры, собранного, по разным оценкам, в 140-80 гг. до н. э.

1.4. История 31

В современной европейской истории цифровой логический уровень присутствует в проекте тринадцатиразрядной машины Леонардо да Винчи, впервые реализован в 1623 г. в счётной машине Вильгельма Шиккарда, позже — в суммирующей машине Паскаля (1642 г.).

Позже были разработаны механические калькуляторы, выполняющие как сложение и вычитание, так и умножение и даже деление в десятичной системе — арифмометры Лейбница (1672 г.), Тома де Кольмара (1820 г.), Однера (1890 г.) и другие. В СССР наиболее популярен был «Феликс» (усовершенствованный арифмометр Однера), производившийся до 1978 г. Компактные, надёжные и энергонезависимые арифмометры повсеместно использовались до 1970-х гг. (а счёты — ещё дольше).

Около 1840 г. Томасом Фаулером был разработан механический калькулятор, работавший в сбалансированной троичной системе.

Дальнейшим развитием стал калькулятор, вычисляющий значение многочлена в десятичной системе — малая разностная машина, успешно построенная Чарльзом Бэббиджем в 1822 г. На её основе Георг Шутц и Мартин Виберг создали другие разностные калькуляторы.

Наиболее известная сейчас работа Чарльза Бэббиджа — постоянно дорабатывавшийся им проект механической десятичной аналитической машины, включающий управляющий барабан (УУ), хранилище (регистровую память), мельницу (арифметическое устройство — АУ).

На вход машины в последнем варианте проекта подавались два потока перфокарт: операционные карты (команды) и карты переменных (данные), что в современной классификации соответствует гарвардской архитектуре [66].

В 1930-х гг. над своим проектом вычислительной машины независимо от Бэббиджа начал работать Конрад Цузе, в это время — студент Берлинского политехнического. Компьютер Цузе был двоичным, для ввода-вывода данные преобразовывались в десятичный вид.

Цузе сформулировал основные принципы построения вычислительных машин:

- двоичная система счисления;
- использование устройств, работающих по принципу «да/нет» (логические 1 и 0);
- полностью автоматизированный процесс работы вычислителя;
- программное управление процессом вычислений;
- поддержка арифметики с плавающей запятой;
- использование памяти большой ёмкости.

Цузе впервые ввёл понятие «да/нет-статуса», аналогичное современному биту, термин «машинное слово», объединил в вычислителе арифметические и логические операции.

Первая демонстрационная модель Z1 была механической с электроприводом. Вместо использованных Бэббиджем шестерёнок логические и арифметические операции были реализованы на скользящих металлических рейках. Z1 обрабатывал

22-битные числа с плавающей запятой, включал не только регистры, но и механическую память (очень малого объёма, так что программа загружалась непосредственно с бумажной перфоленты). Поддерживались команды сложения и вычитания, умножения и деления, ввода и вывода, загрузки и сохранения в память. В системе команд Z1 не было условных переходов, так как их затруднительно выполнять на перфоленте. Цикл реализовывался склейкой перфоленты в кольцо [23, 67].

В отличие от проекта аналитической машины Бэббиджа, который так и остался проектом, Z1 был реализован в 1938 г. и является первым в истории компьютером.

Серийно выпускаться механические компьютеры общего назначения так и не стали; но выпуск специализированных устройств (мультимедийных проигрывателей, калькуляторов, цифровых сигнальных процессоров) был налажен достаточно широко.

К электромеханическим цифровым сигнальным процессорам (DSP) можно отнести, в частности, знаменитую Энигму (1923-1945 гг.) и более совершенную шифровальную машину Lorenz SZ. Так как механическую часть представляли не реле, а зубчатые роторы, их можно условно отнести к минус первому поколению.

Нулевое поколение (1890-1941-1960) — реле

Устройства нулевого поколения построены на основе телеграфных реле, идея которых была предложена ещё в 1830 г. Реле состоит из металлического переключателя, который, в зависимости от положения, может либо замыкать, либо размыкать электрическую цепь, и электромагнита, управляющего положением переключателя.

Таким образом, реле — электромеханическая ячейка, которая, в отличие как от более ранней механической памяти, так и от более поздних разновидностей, может принимать два и только два состояния.

В начале XX в. на основе реле были разработаны первые автоматические телефонные станции. Для этого был разработан и запатентован релейный регистр.

Первым счётным устройством, основанным на электромеханических реле, был табулятор Германа Холлерита (1890 г.). Для его разработки была создана компания, которая позже будет переименована в IBM.

В Германии на основе реле в 1939 г. Цузе разработал компьютер Z2 с механической памятью, по архитектуре практически полностью повторяющий Z1. В 1941 г. — Z3 с полностью релейной памятью, к системе команд которого было добавлено вычисление квадратного корня [23, 67]. Перфоленты для программ Z2 и Z3 делались уже не из бумаги, а из более прочной киноплёнки.

В США независимо от Цузе, но на основе проекта Бэббиджа, разрабатывались две линейки релейных вычислительных устройств — в фирме Bell (Джордж Штибитц) и в Гарвардском университете совместно с IBM (Говард Айкен).

1.4. История 33

Первый релейный калькулятор линейки Bell, «вычислитель комплексных чисел» был построен в 1940 г., последним (Bell Model V в 1946 г.) был полноценный многоядерный компьютер, где распределение заданий по ядрам выполнял аппаратный супервизор, который можно назвать ранней операционной системой. Система команд Bell Model V включала условные переходы, реализующиеся как переключение между различными перфолентами.

Первым из линейки Гарвардского университета и IBM первоначально также был калькулятор Harvard Mark I, или ASCC (1941 г.) с релейным процессором и механической памятью, который в 1944 г. был доработан до компьютера, загружающего инструкции с бумажной перфоленты.

Позже были разработаны полностью релейный Harvard Mark II (1947 г.) и релейноламповый Mark III/ADEC (1949 г.). Именно в электромеханическом реле Harvard Mark II, согласно легенде, был обнаружен первый баг.

В системе команд Mark I и Mark II, так же как и в ранних компьютерах Цузе, не было условных переходов, а циклы выполнялись закольцовыванием перфоленты. Программы Harvard Mark I и Mark II (аналогично позднему проекту Бэббиджа) хранились на перфолентах отдельно от данных, что позже получило название гарвардской архитектуры.

Из-за механического элемента в реле быстродействие таких машин было ограничено. Кроме того, у реле ограниченный ресурс срабатывания, поэтому релейные компьютеры были не слишком надёжны (хотя иногда надёжнее ламповых). Релейные компьютеры устойчивы к радиации и потребляют мало мощности.

Первое поколение (1943-1949-1965) — электронные лампы

В 1918 г. М. А. Бонч-Бруевичем было изобретено электронное реле — триггер, состоящее из двух электронных ламп — триодов. Триггер может менять своё состояние быстрее электромеханического реле, что позволило ускорить быстродействие вычислительных устройств.

Первым счётным устройством на электронных лампах считаются, согласно различным источникам, британский калькулятор Colossus Mark I и американский табулятор ENIAC. Оба этих калькулятора были построены в 1943 г.

Проект Colossus был рассекречен только в конце 1970-х гг., поэтому большая часть источников приписывает первенство ENIAC. В рамках этого проекта был разработан также Colossus Mark II (1944 г.), который не только работал в пять раз быстрее предшественника, но и был программируемым, так что Colossus Mark II может быть назван первым электронным компьютером (но не первым цифровым). В Colossus не было памяти, так что данные хранились на замкнутой перфоленте.

Табулятор ENIAC был разработан в школе Мура Пенсильванского Университета, США и обрабатывал десятичные числа. Каждый десятичный разряд представлялся десятью двоичными, при этом включён был только один из них — соответ-

ствующий нужной десятичной цифре. ENIAC иногда называют первой ЭВМ, но он не являлся вычислительной машиной (компьютером) в современном понимании, так как не имел уровня архитектуры команд. «Программирование» ENIAC выполнялось перекоммутацией связей, то есть фактически как перестройка машины.

В 1948-1950-х гг. началась повсеместная разработка ламповых компьютеров: EDVAC, BINAC и Harvard Mark III/ADEC в США, EDSAC в Британии, МЭСМ и М-1 в СССР, CSIRAC в Австралии.

Почти сразу, в 1951-1956 гг. был начат выпуск серийных компьютеров: UNIVAC, Ferranti, Минск-1, БЭСМ-1 и БЭСМ-2, серия «Стрела», Z22. В целом поколение электронно-ламповых компьютеров было многочисленным и разнообразным. В это время сложилось большинство архитектурных решений.

Кроме больших ЭВМ, занимавших иногда несколько этажей здания, стали появляться и малые. Так, первый мобильный компьютер общего назначения — Урал-1 (1955 г., СССР) — мог перевозиться на двух грузовиках.

Ненадёжность ламп приводила в том числе и к частым перестройкам и усовершенствованиям компьютеров, так что второе поколение включало множество моделей, большинство из которых существовали в единственном экземпляре. При этом программное обеспечение уже было достаточно сложным и функциональным, так что его было нерентабельно переписывать заново под язык каждой новой машины. Соответственно, в 1954—1960 гг. началось формирование двух новых уровней абстракции, обеспечивающих переносимость программ:

- декодирование машинной команды на набор микрокоманд, что позволяет нескольким различным компьютерам выполнять один и тот же набор команд (EDSAC-2);
- компиляция с языков высокого уровня (Фортран, Алгол, APL, Кобол).

Второе поколение (1955–1960–1970) — дискретные транзисторы

В 1947 г. Уолтер Браттейн и Джон Бардин создали первый твердотельный аналог лампы-триода — полупроводниковый транзистор.

Транзисторы оказались компактнее, быстрее и надёжнее, чем триоды. Первым транзисторным компьютером считается экспериментальный ТХ-0 (1955 г., США, МТИ), на основе которого позже разработали ТХ-2, а затем PDP-1 (1961 г., США, DEC).

Первые частично транзисторные компьютеры общего назначения появились в 1958 г. Сразу же началось их серийное производство: Elliot-803 в Британии, Simens-2002 в Германии, Н-1 в Японии, Раздан-2, Минск-2 (а также его модификации Минск-22 и Минск 22М) и Минск-32, М-220 и М-222, Урал-14, Наири-1 и Наири-2, МИР, БЭСМ-4 и БЭСМ-6 в СССР, PDP-1, IBM 7030 (Stretch) и СDС 6600 в США и т. д.

1.4. История 35

Новая элементная база позволила уменьшить не только габариты больших ЭВМ (до нескольких десятков шкафов), но и мобильные компьютеры общего назначения (один-два шкафа). Такими были Раздан-2 и двоично-десятичный Проминь в СССР, PDP-4, PDP-5 и PDP-8 в США. Активно разрабатывались специализированные (обычно военные) мобильные компьютеры: бортовой компьютер самолёта TRADIC в США, Гранит, Клён, Диана, Радон и т. д. в СССР.

Также ко второму поколению относится агрегатная система средств вычислительной техники (набор устройств с унифицированными внешними связями, из которых можно компоновать различные вычислительные модели, начиная от простейших вычислительных машин сбора информации до сложных многопроцессорных систем обработки данных, систем массового обслуживания и т. д.) АСВТ-Д [49]. На основе АСВТ-Д собирались такие компьютеры, как М-1000, М-1010 (Ангара-2, 40 м²), М-2000 (144 м²) и М-3000 (170-220 м²). Для сравнения — площадь, занимаемая IBM 7030, составляет около 250 м².

Появляется механизм трансляции адресов и страничная организация оперативной памяти.

Активно развиваются компьютеры на нестандартной элементной базе: Senac-1 на параметронах в Японии, троичная Сетунь в СССР, САВ-500 на магнитных элементах во Франции.

В процессе проектирования IBM 7030 (Stretch) возникло понятие байта как совокупности шести битов. В компьютерах других производителей байт мог быть равен семи или девяти битам.

Начиная со второго поколения, практически все компьютеры выпускаются сериями различного объёма. Кроме того, большинство описанных названий — не одна модель, а семейство компьютеров схожей архитектуры и, как правило, с совместимыми наборами команд. Разные семейства (даже разрабатываемые на основе друг друга, как PDP-1 и PDP-4 или IBM 7030 и IBM 360) часто были несовместимы между собой. Тем не менее, в некоторых компьютерах, в частности, Минск-32 в СССР, поддерживались режимы программной совместимости с более ранними моделями [37].

Третье поколение (1961–1966–1980) — малые и средние интегральные схемы

Первые интегральные схемы (отдельные триггеры в США и логические вентили в СССР) были созданы в 1961–1962 гг. параллельно Джеком Килби из Texas Instruments, Робертом Нойсом из Fairchild и Ю. В. Осокиным из КБ Рижского завода полупроводниковых приборов.

Первые компьютеры, построенные с использованием подобных схем, мало отличались от компьютеров, построенных только из отдельных транзисторов, то есть граница между вторым и третьим поколением достаточно условна. Некото-

рые модели компьютеров собирались вначале из дискретных элементов, затем из интегральных схем.

С увеличением степени интеграции появилась возможность выполнить на одном кристалле целый блок ЭВМ — регистр, дешифратор, счётчик и т. д. Примерно в это же время появляется понятие процессора, объединяющего в себе АЛУ (возможно, несколько специализированных АЛУ) и УУ.

К третьему поколению больших ЭВМ относятся, в частности, Днепр-2 и МИР-2, Урал-11М и Урал-25, Наири-3 и Наири-4 в СССР, серии IВМ 360 и IВМ 370 в США. Часто к третьему поколению по особенностям архитектуры относят и БЭСМ-6, хотя этот компьютер собирался из дискретных элементов.

Выросло количество мобильных компьютеров. Наиболее известны двенадцатиразрядная линейка компьютеров общего назначения PDP-8 и шестнадцатиразрядная — PDP-11 фирмы DEC. Для PDP-8 ввели термин «миникомпьютер», и, согласно легенде, это был первый компьютер, украденный частными лицами (он занимал всего один шкаф и весил менее 50 кг).

Также выпускались специализированные мобильные компьютеры. В СССР это были, в частности, Карат, Алмаз на основе модулярной арифметики и ряд программно-совместимых компьютеров Атака, Арка и Арфа, а также управляющий миникомпьютер Параметр. Параметр, в свою очередь, послужил основой для агрегатной системы средств вычислительной техники АСВТ-М, на основе которой собирались М-4000, М-6000.

Как было сказано ранее, в период создания машин из отдельных транзисторов или малых интегральных схем каждая компания устанавливала свои стандарты на аппаратные интерфейсы. К концу 1960-х гг. не было практически никаких общих стандартов. Проблема переносимости программного обеспечения, актуальная ещё в начале 1960 гг., встала крайне остро.

В капиталистических странах большая часть избыточных стандартов исчезла вместе с создавшими их фирмами, так как компьютеры без программного обеспечения были непопулярны. Остались несколько несовместимых между собой серий компьютеров разных фирм, в основном IBM и DEC.

В СССР был поставлен вопрос о создании единственного ряда компьютеров, совместимых на уровне команд друг с другом и основанных на системе команд наиболее известной западной линейки — IBM 360. Для IBM 360 к тому времени было написано много программ, но сами эти компьютеры, разработанные в начале 1960-х, устарели. Официальное сотрудничество с IBM было невозможно как из-за холодной войны, так и из-за политики самой IBM. Изначально выдвигался проект переориентации на сходные с IBM 360 архитектуры английской фирмы ICL или немецкой Siemens. Обе они были готовы официально поделиться существующими технологиями и немедленно начать совместную разработку компьютеров четвёртого поколения.

1.4. История 37

Тем не менее, в 1970 г. появился административный приказ о копировании устаревшей системы IBM 360. При этом предполагалось копировать не архитектуру команд, а микроархитектуру по нелегально полученным снимкам интегральных схем и фрагментам документации [42, 81].

Чуть позже в 1970 г. IBM анонсировала линейку IBM 370. А в 1971 г. в СССР был выпущен морально устаревший к этому времени клон IBM 360 — первый представитель линейки ЕС ЭВМ. Большая часть оригинальных разработок была прекращена и забыта; многие архитектурные решения, воплощённые в МИР и БЭСМ, были переоткрыты в Intel и AMD в 1990-2000 гг.

В описываемое время окончательно сформировались уровни архитектуры команд и языка высокого уровня.

Появляется ещё один уровень абстракции — промежуточные универсальные языки, облегчающие компиляцию (такие, как Алмо, Эпсилон, внутренний язык системы Бета в СССР). При компиляции с m языков высокого уровня для n машин через промежуточный язык достаточно разработать всего m+n трансляторов, при компиляции напрямую в машинные или ассемблерные коды $m\cdot n$. Этот уровень не прижился в 1970-е гг., но в настоящее время он активно используется для языков, подобных Java или С#, как уровень байт-кода.

Четвёртое поколение (1971–1980–настоящее время) — большие и сверхбольшие интегральные схемы

Граница между третьим и четвёртым поколением ещё более условна, чем между вторым и третьим. Часто считается, что переход к четвёртому поколению — размещение процессора на одной микросхеме (микропроцессоре).

Первой подобной микросхемой был процессор Intel 4004 (1971 г.).

Естественно, что первые микропроцессоры были относительно простыми, а сложные и высокопроизводительные процессоры четвёртого поколения попрежнему были модульными.

В это время выпускались как большие ЭВМ, в основном уменьшившиеся до одного шкафа, наиболее производительные из которых стали называть суперкомпьютерами (Cray-1 в США, серия Эльбрус на основе БЭСМ-6 в СССР), так и миникомпьютеры на основе микропроцессоров, габариты и стоимость которых также уменьшались со временем. Это DEC VAX в США, различные линии СМ ЭВМ в СССР (среди них были и продолжения АСВТ-М, и клоны PDP-11, и оригинальные разработки, совместимые на уровне архитектуры команд с VAX или, позже, с Intel х86). Из специализированных мобильных компьютеров 1980-1990 гг. в СССР можно отметить Карат-КМ-Е, Акация, Лада-2.

В 1973 г. появился прототип Xerox Alto — недорогой миникомпьютер с экраном, клавиатурой, мышью и сетевой картой Ethernet, операционная система кото-

рого, как и Unix, поддерживала графический интерфейс пользователя. Подобный миникомпьютер позже получил название персонального компьютера.

В 1975 г. поступил в продажу персональный компьютер MITS Altair 8800 на основе процессора Intel 8080 и специально разработанной системной шины S-100. В базовой комплектации он не имел ни экрана, ни алфавитной клавиатуры, но поддерживал карты расширения. Благодаря низкой цене, гибкой и открыто опубликованной архитектуре, а также качественной рекламе Альтаир стал популярен, а энтузиасты разработали для него как полноценные периферийные устройства, так и качественное программное обеспечение.

Позже, начиная с 1977 г. были выпущены несколько недорогих персональных компьютеров: Apple II, IBM 5100, Tandy TRS-80, Commodore PET, Электроника НЦ-8010 и т. д. При разработке базового программного обеспечения для них отказались от графического интерфейса.

В 1981 г. появился персональный компьютер IBM 5150, или IBM PC. В отличие от более ранних моделей IBM, в IBM PC использовались сторонние компоненты, в частности, процессор Intel 8088. Архитектура IBM PC, вопреки обычной политике IBM, была открытой, что привело к популярности и огромному количеству клонов (IBM PC-совместимых компьютеров).

В 1983 г. появился первый процессор с архитектурой ARM, предназначенной для встраиваемых систем.

Сейчас под словом «компьютер» чаще всего понимают «IBM PC-совместимый компьютер», хотя эта архитектура (и, соответственно, процессоры семейства x86) в настоящее время не является самой распространённой.

Наиболее популярными персональными компьютерами сейчас являются смартфоны и планшеты, где применяются процессоры семейства ARM. Ещё более распространены цифровые сигнальные процессоры и специализированные компьютеры. Часто специализированный компьютер реализуется в виде одной интегральной схемы — микроконтроллера.

Также в настоящее время продолжается выпуск суперкомпьютеров, таких как Cray-X1E. С ними успешно соперничают кластеры, объединяющие множество компьютеров общего назначения.

1.4.2. Операционные системы

Мы не претендуем на монополизацию революционности в искусстве. Выясним соревнованием.

В. В. Маяковский. За что борется Леф?

Уровень операционной системы, облегчающий взаимодействие прикладных программ с аппаратной частью BC, возник достаточно рано. При этом первые операционные системы были неотделимы от соответствующих компьютеров и со-

1.4. История 39

здавались той же компанией, что и сам компьютер. В них использовалось множество прогрессивных архитектурных решений и приёмов человеко-машинного взаимодействия, в частности, в 1972 г. в системе PLATO появился графический интерфейс пользователя; но при смене компьютера приходилось менять и систему.

Позже появились операционные системы, разработанные сторонними организациями. Так как при смене компьютера нерационально полностью отказываться от старой операционной системы и, соответственно, от написанного для неё ПО, появились порты таких систем на архитектуры, отличные от первоначальной, а также семейства схожих систем.

В настоящее время наиболее известным семейством являются Unix-подобные операционные системы. Для архитектуры x86 наиболее распространены такие представители этого семейства, как GNU/Linux и разнообразные ветки BSD; для ARM — основанная на ядре Linux система Android. Именно Android сейчас является наиболее распространённой операционной системой.

История семейства Unix

Наиболее известным семейством операционных систем является семейство Unix. Первоначально операционная система Unics (Uniplexed Information and Computing System) была разработана Кеном Томпсоном, Денисом Ритчи и Брайаном Керниганом как порт системы Multics (Multiplexed Information and Computing Service) на миникомпьютер DEC PDP-7. Первая версия Unics была написана на ассемблере [75].

Первая версия Unix (V1) появилась в 1971 г. Начиная с версии V6 (1975 г.) операционная система Unix распространилась в университетах, что привело к появлению множества различных веток.

В настоящее время потомки операционной системы Unix называются Unixподобными операционными системами. Для архитектуры x86 наиболее распространены такие представители этого семейства, как GNU/Linux и разнообразные ветки BSD; для ARM — основанная на ядре Linux система Android. Именно Android сейчас является наиболее распространённой операционной системой.

Понятие Unix-системы описывается семейством стандартов Single UNIX Specification (SUS). Зарегистрированными Unix-системами являются коммерческие операционные системы.

Кроме того, существует стандарт POSIX, описывающий взаимодействие операционной системы с прикладной программой, служащий для обеспечения совместимости Unix-подобных систем на уровне исходного кода. При этом операционная система может поддерживать POSIX и не являясь Unix-подобной.

Операционные системы IBM PC

Оригинальный компьютер IBM PC (1981 г), использовавший восьмиразрядный процессор Intel 8088, из-за множества аппаратных ограничений не мог использовать существовавшие в то время многозадачные и многопользовательские операционные системы.

Разработка специализированной системы, вопреки обычной политике IBM (но в соответствии с положенными в основу IBM PC принципами модульности и открытости), была поручена сторонней фирме — Microsoft, которой и была куплена и доработана простая однозадачная операционная система DOS, обладающая текстовым интерфейсом. Позже была разработана графическая надстройка над DOS — Windows. Дальнейшее развитие связки DOS и Windows привело к линейке операционных систем Microsoft Windows 95/98/Ме для IBM PC, которая так и не стала полностью многозадачной и была закрыта.

Практически сразу были предприняты попытки разработки для IBM PC альтернативных операционных систем (в частности, OS/2), а также портирования Unix. Начиная с процессора 80386, на платформе x86 возможна работа полноценных многозадачных операционных систем, наиболее известной из которых стала Unix-подобная GNU/Linux.

В настоящее время для процессоров семейства x86, кроме множества вариантов Unix-подобных систем, доступны также специфические операционные системы: линейка операционных систем с закрытым исходным кодом Microsoft Windows NT (в настоящее время NT является единственной поддерживаемой линейкой Microsoft Windows, поэтому обозначение NT часто опускают), семейство MenuetOS и так далее. Эти операционные системы не поддерживают стандарт POSIX, хотя для Microsoft Windows периодически заявляется частичная поддержка (часть POSIX, причём не для всех версий и не для всех типов Microsoft Windows).

Контрольные вопросы

- 1. Что включает архитектура системы?
- 2. Что такое вычислительная система?
- 3. Какие вы знаете единицы измерения информации?
- 4. Какие вы знаете типы наборов команд?
- Какие вы знаете виды архитектуры, различающиеся расположением программ и данных?
- 6. Какие уровни абстракции включает современная вычислительная система?

Глава 2. Представление данных

Проволока мира — число.

В. Хлебников. Зангези

Пифагорейцы в VI–IV веках до н. э. считали числа первоосновой мира. В настоящее время этот принцип воплощается на практике — всё больше информации переходит в цифровой формат, то есть описывается при помощи чисел. Числа же в свою очередь представляются в вычислительных системах при помощи специальных кодов в виде набора нулей и единиц.

2.1. Качественные и количественные данные

Всё познаваемое имеет число, потому что без числа невозможно что-либо понять или распознать.

Филолай. Антология Стобея, I, 21

Данные делятся на две основные группы — количественные и качественные. К количественным данным относятся в основном либо сведения о числе объектов, удовлетворяющих тем или иным условиям, либо числовые результаты измерений. Для таких данных имеют смысл базовые арифметические действия — сложение, вычитание, умножение на число или другую величину подходящей размерности. Именно для описания количественных данных изначально и появилось само понятие числа.

Для подсчёта количества объектов (яблок, землекопов и т. д.) используются **натуральные числа:** $1,2,3,\ldots$ Множество натуральных чисел $\{1,2,3,\ldots\}$ обычно обозначается как \mathbb{N} .

Ноль не используется при счёте, поэтому не считается натуральным числом. Тем не менее, часто удобно рассматривать множество $\mathbb{N} \cup \{0\} = \{0,1,2,3,\ldots\}$. Оно обозначается \mathbb{N}_0 . В некоторых зарубежных источниках именно \mathbb{N}_0 называется множеством натуральных чисел, но в отечественной литературе, как и в значительной части зарубежной, принято определение из предыдущего абзаца, не включающее ноль. Универсальное название элементов \mathbb{N}_0 — неотрицательные целые числа, также их часто называют **беззнаковыми** целыми числами.

Для описания некоторых величин требуются отрицательные числа $(-1, -2, -3, \ldots)$. Множество, включающее натуральные числа, противоположные им отрицательные и ноль, называется множеством целых чисел \mathbb{Z} . В противоположность беззнаковым (неотрицательным) величинам те, которые могут принимать как положительные, так и отрицательные значения, называются знаковыми.

Результаты измерений большей части величин (длина, путь, масса, время и т. д.) невозможно представить в виде целых чисел, знаковых или беззнаковых. Соответствующие им **вещественные** числа (в частности, $\frac{1}{3}$, $\sqrt{2}$, π , e) образуют множество \mathbb{R} .

Числа и, соответственно, количественные данные лучше всего подходят для обработки с помощью вычислительных систем. Таким образом, чтобы ввести и использовать какую-то информацию в вычислительной системе, эту информацию необходимо представить в виде числа или набора чисел.

Качественные данные представляют собой, как правило, элементы (символы), несравнимые между собой или цепочки (строки) подобных символов. В частности, к качественным данным относятся цвет, буквы, цифры, ноты, символы шахматных фигур, карточных мастей и т. д. Множество всех возможных символов называется алфавитом.

Для обработки с помощью вычислительных систем качественные данные также необходимо представить в виде чисел. Чтобы сделать это, символы качественных данных упорядочиваются, затем каждому символу сопоставляется его порядковый номер в списке — код символа, беззнаковое целое число. Полученное соответствие называется кодовой таблицей.

Наиболее известны кодовые таблицы, сопоставляющие коды знакам письменных языков — цифрам, буквам кириллицы, латиницы, знакам препинания и т. д. (чаще всего под термином «символ» подразумевается именно знак письменности). В частности, старейшая из принятых в настоящее время кодовая таблица ASCII (American Standard Code for Interchange of Information) описывает цифры, строчные и заглавные буквы латиницы, некоторое количество знаков препинания и специальных символов (так называемые ASCII-символы) и сопоставляет им коды в диапазоне от 0 до 127 [58]. Все более современные кодовые таблицы, включающие кириллицу и другие национальные знаки, описывает ASCII-символы этими же кодами.

Кодовая таблица ASCII настолько прочно закрепилась в информационных технологиях, что такие языки, как C/C++, вообще не делают различия между ASCII-символом и его кодом: тип char является одновременно и символьным, и коротким целым. При этом представление символов не из таблицы ASCII, в частности, кириллицы, может быть различным в разных реализациях.

Сейчас для представления различных национальных алфавитов чаще всего используется кодовая таблица Unicode, сопоставляющая кириллице коды от 1024 до 1279 (обычно коды Unicode записывают в шестнадцатеричном виде — от 0400 до 04FF). Для того, чтобы представление буквы кириллицы в памяти компьютера не могло совпасть с представлением последовательности из нескольких ASCII-символов, используются различные кодировки Unicode. Наиболее распространённая из них — UTF-8 — записывает символ в виде цепочки байтов, включающих, кроме собственно кода, ещё и служебную информацию. Соответственно,

2.2. История чисел 43

кириллица, представленная в UTF-8, занимает диапазон от D080 до D19F, так что кириллические буквы занимают два байта.

2.2. История чисел

Всякое начало трудно, — эта истина справедлива для каждой науки.

К. Маркс. Капитал

Система счисления — это представление чисел с помощью специальных письменных знаков — цифр.

Старейшая система представления чисел — единичная, когда при счёте каждому объекту сопоставляют один счётный предмет или символ — загибают палец, передвигают бусину чёток, ставят галочку на бумаге или зарубку на доске. Таким образом, чтобы записать число N, нужно поставить N галочек или зарубок. Значение счётного предмета или знака при этом не зависит от его положения и всегда равно единице. Этот громоздкий способ записи подходит только для небольших натуральных чисел.

Для подсчёта большого количества объектов естественно разбивать их на группы одного размера и подсчитывать уже эти группы. Размер такой группы называется **основанием** системы счисления.

Даже в единичной системе обычно используется группировка по какому-либо основанию. В чётках через определённое количество бусин вставляется отличная размером или цветом; пальцы рук естественным путём сгруппированы по 5 и 10, фаланги — по 12 (на всех пальцах одной руки, исключая большой), 15 (включая большой), 24 (на двух руках, исключая большие пальцы) и 30.

Исторически чаще всего использовались основания, равные 10 (по числу пальцев на руках) или 12 (по числу фаланг пальцев одной руки, кроме большого — он используется для указания на текущую фалангу-цифру). Системы счисления с такими основаниями называются соответственно десятичной и двенадцатеричной. Некоторыми народами использовались также восьмеричная система счисления (по суставам пальцев одной руки, кроме большого) и даже девятеричная. Сейчас общепринятой в быту является десятичная система счисления.

Группировка счётных знаков позволяет нагляднее представить относительно большие числа, но единичная запись всё равно будет громоздкой. Для сокращения длины логично записывать число не объектов, а групп и при этом как-то различать записи «N объектов» и «N групп объектов». Простейшее решение — ввести для группы, например, десятка, специальный счётный знак.

Подобная запись использовалась, в частности, в Древнем Египте. Там была принята десятичная система, при этом использовались различные знаки для записи

единиц (|), десятков (\cap), сотен и так далее. Например, для записи числа $29 = 2 \cdot 10 + 9 \cdot 1$ были необходимы два знака десятков и девять знаков единицы: $\left\| \begin{array}{c} \cap & |||| \\ \cap & |||| \end{array} \right\|$. Порядок записи этих знаков не был чётко определён.

Таким образом, значение счётного знака зависело только от его формы, но не от его положения относительно других знаков. Такие системы счисления называются непозиционными.

В Древнем Риме применялась смешанная система счисления — пятично-десятичная. Специальные знаки существовали для единиц (I, схематичное изображение пальца), пятёрок (V, напоминающая руку с отставленным большим пальцем), десяток (X, две руки), 50, 100 и т. д.

Значение цифры зависело от того, находилась ли она справа от более крупной цифры (в этом случае их значения складывались) или слева (в этом случае меньшее значение вычиталось из большего). В частности, $29=2\cdot 10+9=2\cdot 10+10-1=$ XXIX, $31=3\cdot 10+1=$ XXXI. Таким образом, значение счётного знака зависит и от его формы, и от его положения относительно других знаков, но при этом, например, единица и десяток обозначаются при помощи принципиально разных символов. Такая система счисления называется смешанной.

Римская запись сложна, почти так же громоздка, как египетская и, кроме, того, неоднозначна — например, число 4 записывалось и как IIII $(4\cdot 1)$, и как IV (5-1). Существуют различные виды римской записи, позволяющие либо сократить длину числа, либо убрать неоднозначность, но не то и другое сразу.

В Индии была придумана более удобная запись, в которой использовались различные счётные знаки для всех чисел от единицы до девяти, а также впервые возникло специальное обозначение для нуля. Для подобной записи числа, как и в египетской системе, разбивается на сумму некоторого числа единиц, десятков и т. д., причём для записи количества единиц и десятков будет использован один и тот же набор цифр. Значение цифры определяется её положением в записи; такая система счисления называется позиционной. Десятичная позиционная запись была перенята у индийцев арабами, а затем распространилась повсеместно. Начертание счётных знаков со временем превратилось в так называемые арабские цифры, которые сейчас привычны нам с детства, как и позиционная система записи: $2 \cdot 10 + 9 \cdot 1 = 29$.

В настоящее в быту повсеместно используется именно десятичная позиционная запись. На десятичной позиционной системе основано наиболее совершенное из простых счётных устройств — русские счёты. Ряд спиц в них соответствует позициям, десять костяшек на каждой спице — цифрам.

Одна из первых механическая суммирующая машина — Паскалина — также была построена на основе десятичной позиционной записи, несмотря на то, что использовалась для финансовых расчётов в принятой тогда недесятичной денежной системе. Каждому десятичному разряду соответствовало одно зубчатое колесо, на

2.2. История чисел 45

которое были нанесены цифры от 0 до 9. Поворачиваясь от 9 к 0, колесо сдвигало следующее за ним, формируя перенос.

Десятичная позиционная система счисления использовалась в механических калькуляторах, арифмометрах, разностной машине Бэббиджа, весившей более трёх тонн, а также в его же проекте аналитической машины, не реализованном из-за из-за своих габаритов и высокой стоимости. Даже много позже в самом известном из первых электронных (то есть построенных на вакуумных лампах) калькуляторов — ЭНИАК — использовалась десятичная система, из-за чего размеры ЭНИАК превысили размеры более поздних ламповых вычислительных машин.

При этом, как уже было сказано, основание системы счисления, равное десяти, было популярным, но не единственным. В XVI–XVII вв. различные учёные рассматривали двоичную, троичную и т. д. системы счисления и их свойства [11, 21]. Лейбниц видел в двоичной системе мистическое отражение реальности, но не рекомендовал использовать её на практике для вычислений (знаменитый арифмометр Лейбница был основан на десятичной системе).

Первая реально построенная вычислительная машина Z1 была механической и была создана в Германии Конрадом Цузе. Идеи Цузе были поразительно схожи с планами Бэббиджа (несмотря на независимую работу) и теми, что позже будут реализованы фон Нейманом. При этом Z1 помещалась в гостиной Цузе, а её масса составила всего 500 кг. Такая компактность была достигнута за счёт использования другой позиционной системы счисления — двоичной. Для ввода-вывода в Z1 было реализовано двоично-десятичное преобразование. Усовершенствованный вариант вычислителя Цузе, электромеханический Z2 на основе телеграфных реле, закрепил использование двоичной логики — реле может находиться только в двух состояниях — оно либо открыто, либо закрыто. Используемые в последующих вычислительных машинах вакуумные лампы, а затем транзисторы также могли находиться в двух состояниях. Таким образом, в настоящее время двоичная позиционная система применяется в электронике повсеместно.

Но двоичная система не является самой экономичной. Теоретически оптимальной является система счисления по основанию e, а из натуральных оснований наиболее экономичным является 3 [47]. Троичная ЭВМ — Сетунь была разработана в МГУ, выпускалась серийно и оказалась весьма эффективной. Но, так как для построения троичных логических элементов использовалась двоичная элементная база (транзисторы), существенно уменьшить габариты и стоимость за счёт экономичности основания системы счисления не удалось, так что в дальнейшем от троичной логики надолго отказались. Тем не менее, недавно о ней снова пришлось вспомнить: элементы квантовых компьютеров могут принимать как раз три значения.

Кроме позиционных систем счисления, в вычислительной технике использовались и другие, более оригинальные системы представления чисел. Наиболее интересной представляется система остаточных классов, или модулярная арифме-

тика — представление числа x в виде последовательности остатков от деления x на набор взаимно простых чисел $p_1, p_2, \dots p_n$.

$$x = (x \bmod p_1, x \bmod p_2, \dots x \bmod p_n)$$

Такое представление позволяет выполнять умножение с той же скоростью, что и сложение.

Первым модулярным компьютером была чехословацкая ЭВМ Эпос, позже в СССР разрабатывалась серия модулярных ЭВМ. Наиболее известная советская модулярная ЭВМ, К-340A, используется до сих пор из-за своей поразительной надёжности и быстродействия [38, 39]. В настоящее время на модулярной арифметике основаны многие специализированные процессоры, предназначенные для обработки сигналов в режиме реального времени.

Программная реализация модулярной арифметики в настоящее время используется для ускорения вычислений в криптографии.

2.3. Позиционные системы счисления

Человек, который дружит с тиранами, подобен камешку при вычислении, значение которого бывает иногда большое, а иногда малое.

Приписывается Солону. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

Все позиционные системы счисления строятся по одному общему принципу. Выбирается некоторое натуральное число N>1 — основание системы счисления, и каждое число $X\in\mathbb{N}_0$ представляется в виде комбинации его степеней с коэффициентами, принимающими значения от 0 до N-1, т. е. в виде

$$X = x_0 + x_1 \cdot N + \ldots + x_k \cdot N^k \tag{2.1}$$

где $0 \leqslant x_i < N$ — целые. Такое разложение существует и единственно для каждого $X \in \mathbb{N}_0$.

Далее число X сокращённо записывается в виде $x_k \dots x_1 x_0$. Для того, чтобы отличать это представление от сокращённой записи умножения $x_k \dots x_1 \cdot x_0$, над позиционной записью может быть проведена горизонтальная черта; основание системы счисления N может быть указано в виде нижнего индекса, таким образом:

$$X = x_k \cdot N^k + \ldots + x_1 \cdot N + x_0 = \overline{x_k \dots x_1 x_0}_N \tag{2.2}$$

Если позиционность представления и основание системы очевидны из контекста, эти обозначения могут опускаться. Так, запись 13 для позиционного десятичного

представления числа «тринадцать» будет, скорее всего, прочитана правильно, как и 0400-04FF для позиционного шестнадцатеричного представления диапазона кодов Unicode.

Каждому возможному значению x_i , от 0 до N-1, соответствует специальный знак — цифра. Для записи значений, не превышающих девяти, используются привычные нам знаки $0\dots 9$. Если необходимо записать одной цифрой значение «десять», для этого обычно используется знак A, одиннадцать записывается как B и так далее.

Таким образом, в часто используемой в информационных технологиях шестнадцатеричной системе счисления числа записываются с помощью шестнадцати цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Знаки $A \dots F$ в этом контексте называются именно цифрами, а не буквами, и качественно ничем не отличаются от знаков $0 \dots 9$. В двенадцатеричной системе используется двенадцать цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B.

$$13_{10} = 11_{12} = D_{16}$$

Величина, обозначаемая цифрой в записи числа, зависит от её позиции (разряда). Разряды числа, в отличие от текста, записываются по-арабски — справа налево. Цифра, записываемая крайней справа, обозначает количество единиц (младший радряд), вторая справа в десятичной системе обозначает количество десятков, в двенадцатеричной — количество дюжин и т. д. Крайний слева разряд называется старшим.

$$12345_{10} = 5 \cdot 10^{0} + 4 \cdot 10^{1} + 3 \cdot 10^{2} + 2 \cdot 10^{3} + 1 \cdot 10^{4}$$

Иногда разряды числа нумеруются, но порядок нумерации в различных источниках не совпадает. Младший разряд обозначается иногда как первый (так сложилось исторически), иногда как нулевой (так как $1=N^0$). В некоторых источниках разряды чисел фиксированной ширины (например, регистров) вообще нумеруются от старшего к младшему, по направлению текста.

В любой позиционной системе счисления ноль записывается как 0, единица — как 1. Основание этой системы счисления всегда записывается в виде 10.

2.3.1. Перевод натуральных чисел между позиционными системами счисления

- Что общего между Хэллоуином и Рождеством?
- Каждый программист знает: 31 oct = 25 dec.

Программистский фольклор

В общем случае для перевода натуральных чисел между системами счисления используется деление с остатком. Действительно, сгруппируем в (2.1) все члены,

куда входит N в степени, большей 1:

$$X = x_0 + (x_1 \cdot N + \dots + x_k \cdot N^k)$$
 (2.3)

вынесем за скобки N и обозначим оставшееся значение как X_1 :

$$X = x_0 + \underbrace{(x_1 + \dots + x_k \cdot N^{k-1})}_{X_1} \cdot N = x_0 + X_1 \cdot N, \tag{2.4}$$

где x_0 и X_1 — целые неотрицательные числа, причём $0 \le x_0 < N$. Таким образом, младшая цифра x_0 числа X в N-ичной системе счисления — остаток от целочисленного деления X на N, также в процессе этого деления мы получим частное, равное X_1 . Так как в соответствии с (2.4)

$$X_1 = x_1 + x_2 \cdot N + \dots + x_k \cdot N^{k-1},$$
 (2.5)

следующую цифру x_1 можно найти как остаток от деления X_1 на N и так далее:

Если необходимо перевести число из системы счисления по произвольному основанию N в ту систему счисления, которая используется в расчётах (при расчётах вручную это обычно десятичная система), это можно сделать, используя определение (2.2):

$$\begin{aligned} 12345_{12} &= 5 \cdot 12^0 + 4 \cdot 12^1 + 3 \cdot 12^2 + 2 \cdot 12^3 + 1 \cdot 12^4 = 24677_{10} \\ 101_2 &= 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 = 5_{10} \\ 1\text{A}_{16} &= 10 \cdot 16^0 + 1 \cdot 16^1 = 26_{10} \end{aligned}$$

Компьютер оперирует с данными, представленными в двоичной системе, таким образом, при вводе десятичных данных необходимое преобразование также можно выполнить по (2.2):

$$13_{10} = 11 \cdot 1010^0 + 1 \cdot 1010^1 = 11 + 1010 = 1101$$

Впрочем, десятично-двоичное преобразование уже реализовано в библиотеке ввода-вывода любого языка высокого уровня и выполняется неявно для программиста и тем более для пользователя.

Если число необходимо перевести из системы счисления по основанию N в систему по основанию $N^k, k \in \mathbb{N}$ или наоборот, то также нет необходимости в сложных вычислениях. В этом случае существует взаимно однозначное соответствие между группой из k разрядов в системе по основанию N и одним разрядом в системе по основанию N^k , что будет подробнее рассмотрено ниже на примере двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем.

2.3.2. Экономичность системы счисления

Ka — взаимное сближение двух точек до неподвижного предела, остановки многих точек у одной неподвижной. Звезда движений, обратная $\Im c$.

В. Хлебников. Царапина по небу

С точки зрения математики, все позиционные системы счисления равнозначны. Но, как показывает практика, вычислительные системы, обрабатывающие данные в двоичной системе, более просто устроены и, соответственно, имеют меньшие габариты, чем десятичные (при сопоставимых возможностях). Это связано с таким свойством, как экономичность, или компактность системы счисления. Считается, что понятие экономичности введено фон Нейманом.

Рассмотрим сравнительную экономичность двоичной и десятичной систем на следующем примере [47]. В десятичной системе для представления 10^3 чисел от 0 до 999 используется три разряда, каждый из которых помещает одну из десяти различных цифр, то есть всего используется 30 цифр. В двоичной системе из тех же 30 цифр можно составить 15 разрядов, каждый из которых хранит ноль или единицу. Таким образом, всего можно представить $2^{15}=32\,768$ различных чисел — более чем на порядок больше, чем в десятичной.

Обобщая эти рассуждения, можно оценить количество $E_n(N)$ различных чисел, представимых в системе счисления по основанию N с помощью n цифр:

$$E_n(N) = N^{\frac{n}{N}} \tag{2.7}$$

Хотя на практике используются только натуральные основания систем счисления, (2.7) можно распространить и на вещественные положительные N. На рис. 2.1 представлена зависимость $E_n(N)$ для трёх значений количества цифр n.




Рис. 2.1. Эффективность систем счисления

Как видно из рис. 2.1, количество используемых цифр n не влияет на то, какая из систем счисления более экономична, от него зависит только выраженность пика:

чем большее количество цифр используется, тем больше разрыв между различными системами. Для всех значений n двоичная система существенно превосходит десятичную, но отнюдь не является самой эффективной. Максимум $E_n(N)$ находится в точке $N=e=2,71828\ldots$, что можно доказать дифференцированием (2.7). Из натуральных N наибольшее значение достигается при N=3, то есть троичная система ещё экономичнее двоичной. Далее эффективность снижается с ростом N: четверичная система так же экономична, как и двоичная; при N>4 экономичность плавно снижается и асимптотически стремится к единице.

Также можно заметить, что для всех n получаем $E_n(1)=1$. Действительно (хотя единичная система не является в полной мере позиционной и, соответственно, не может однозначно рассматриваться как частный случай (2.7)): в единичной системе с помощью n цифр можно записать только одно число — оно равно n.

Таким образом, наиболее эффективной должна быть вычислительная машина, построенная с использованием троичной системы счисления. Двоичная система, использование которой связано с тем, что большинство существующих электронных компонентов может находиться только в двух состояниях, также относительно эффективна.

2.3.3. Нецифровые символы в представлении чисел

Как рассказать володение чисел, Поведать их полдням и ночам?

В. Хлебников. Дети Выдры

В позиционной системе счисления по основанию N с помощью цифр можно записать любое число из \mathbb{N}_0 . Но, как было сказано выше, для представления некоторых данных недостаточно неотрицательных целых чисел. В этих случаях используются формы записи, включающие дополнительные символы, не являющиеся цифрами.

Знак

В частности, отрицательные числа маркируются нецифровым символом «—» (минус), после которого записывается абсолютная величина (модуль) числа в используемой системой счисления. Соответственно, перед значением положительного числа может быть поставлен символ + (плюс), но он часто опускается:

$$\begin{array}{rclrcl}
-1_{10} & = & -1_2 & = & -1_{12} \\
+2_{10} & = & +10_2 & = & +2_{12} & = & 2_{12} \\
-11_{10} & = & -1011_2 & = & -A_{12}
\end{array} (2.8)$$

Дробная черта

Простые дроби $\frac{m}{n}$ представляются своими числителем и знаменателем, разделёнными горизонтальной чертой:

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{4} \end{pmatrix}_{10} = \begin{pmatrix} \frac{11}{100} \end{pmatrix}_{2} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \end{pmatrix}_{12} \\
\begin{pmatrix} \frac{12}{5} \end{pmatrix}_{10} = \begin{pmatrix} \frac{1100}{101} \end{pmatrix}_{2} = \begin{pmatrix} \frac{10}{5} \end{pmatrix}_{12} \\
\begin{pmatrix} \frac{100}{49} \end{pmatrix}_{10} = \begin{pmatrix} \frac{1100100}{110001} \end{pmatrix}_{2} = \begin{pmatrix} \frac{84}{41} \end{pmatrix}_{12}$$
(2.9)

Но не все вещественные числа можно представить в виде отношения двух натуральных; кроме того, работать с таким представлением не всегда удобно.

Разделитель дробной части

Более универсальным является расширение позиционного представления на случай вещественных чисел. Для разделения целой и дробной частей такого представления также используется нецифровой символ. В российской традиции это запятая, в западной — точка:

$$\begin{array}{rclcrcl}
11,5_{10} & = & 1011,1_2 & = & B,6_{12} \\
0,25_{10} & = & 0,01_2 & = & 0,3_{12}
\end{array}$$
(2.10)

Рассмотрим это представление подробнее.

2.3.4. Позиционное представление вещественных чисел

Прелестная бездна. Бездна — восторг!

В. В. Маяковский. Человек

Хотя определение позиционного представления по основанию N (2.2) изначально давалось для натуральных чисел, его можно расширить, введя отрицательные степени $\frac{1}{N}, \, \frac{1}{N^2},$ и так далее:

$$X = x_k \cdot N^k + \ldots + x_1 \cdot N^1 + x_0 \cdot N^0 + x_{-1} \cdot N^{-1} + \ldots + x_{-\ell} \cdot N^{-\ell} + \ldots =$$

$$= x_k \cdot N^k + \ldots + x_1 \cdot N + x_0 + \frac{x_{-1}}{N} + \ldots + \frac{x_{-\ell}}{N^\ell} + \ldots =$$

$$= \overline{x_k \cdot x_1 x_0, x_{-1} \cdot x_{-\ell} \cdot x_N}, \quad 0 \le x_i < N - \text{ целые}$$
(2.11)

Коэффициенты x_i (цифры) записываются в порядке убывания степени N; между коэффициентами при N^0 и при N^{-1} ставится запятая. В форме (2.11) (N-ичной

дроби) можно представить любое неотрицательное вещественное число X, но не всегда это можно сделать с помощью конечного количества знаков (количество отрицательных степеней N с ненулевыми коэффициентами может быть бесконечным даже для конечных рациональных чисел).

Если для какого-либо s все коэффициенты $x_{-\ell}$ для $\ell>s$ нулевые, позиционная дробь называется конечной (или, что то же самое, числом с конечной дробной частью):

$$X = x_k \cdot N^k + \ldots + x_1 \cdot N^1 + x_0 \cdot N^0 + x_{-1} \cdot N^{-1} + \ldots + x_{-s} \cdot N^{-s} =$$

$$= x_k \cdot N^k + \ldots + x_1 \cdot N + x_0 + \frac{x_{-1}}{N} + \ldots + \frac{x_{-s}}{N^s} =$$

$$= \overline{x_k \cdot x_1 x_0, x_{-1} \cdot \ldots x_{-s}}_N, \quad 0 \le x_i < N - \text{-- целые}$$
(2.12)

Число X, представимое в одной системе счисления как конечная дробь, в другой может оказаться бесконечным.

В случае N=10 получаем привычные **десятичные дроби,** а запятая (или, в западной традиции, точка), отделяющая целую часть от дробной, называется **десятичным разделителем.**

Сгруппируем члены (2.11):

$$X = \underbrace{(x_k \cdot N^k + \dots + x_1 \cdot N + x_0)}_{\lfloor X \rfloor} + \underbrace{(x_{-1} \cdot N^{-1} + \dots + x_{-\ell} \cdot N^{-\ell} + \dots)}_{\{X\}} =$$

$$= \lfloor X \rfloor + \{X\}$$

$$(2.13)$$

получаем разделение числа X на целую и дробную часть: $\lfloor X \rfloor$ — целое неотрицательное число (сумма целых неотрицательных слагаемых), $\{X\} \in [0,1]$ — дробная часть:

$$0 = 0 \cdot N^{-1} + \dots + 0 \cdot N^{-\ell} + \dots \leq \{X\} \leq$$

$$\leq (N-1) \cdot N^{-1} + \dots + (N-1) \cdot N^{-\ell} + \dots = 1$$
 (2.14)

если рассматривать только конечные дроби, то $\{X\} \in [0,1)$.

Для нуля и неотрицательных нецелых чисел представление (2.11) единственно, натуральные могут быть представлены в двух формах — с нулевой дробной частью или с бесконечной дробной частью $\sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{N-1}{N\ell} = 1$, например:

$$2_{10} = 2,000..._{10} = 1,999..._{10} =$$

$$= 10_2 = 10,000..._2 = 1,111..._2 =$$

$$= 2_{12} = 2,000..._{12} = 1,BBB..._{12}$$
(2.15)

канонической (а если есть какие-то ограничения на длину дробной части — единственной) формой записи натуральных чисел является запись с нулевой дробной частью.

Таким образом, для представления числа $X \in [0, +\infty)$ в каноническом виде (2.11) необходимо разделить его на целую часть $\lfloor X \rfloor \in \mathbb{N}_0$, которая затем записывается в позиционной форме (2.2) уже описанным способом, и дробную часть $\{X\} \in [0,1)$, которую надо представить в виде:

$$\{X\} = x_{-1} \cdot N^{-1} + \dots + x_{-\ell} \cdot N^{-\ell} + \dots$$
 (2.16)

после чего представления целой и дробной частей записываются рядом. Для их разделения используется соответствующий нецифровой символ — запятая или (в западной традиции) точка.

Геометрическая интерпретация

Рассмотрим геометрическую интерпретацию позиционной записи дробной части в виде (2.16). Представим диапазон [0,1) как полуинтервал на числовой оси (рис. 2.2). Края этого полуинтервала, показанные двумя вертикальными линиями — 0 и 1 — одинаково записываются в любой позиционной системе счисления.




Рис. 2.2. Геометрическая интерпретация позиционного представления дробной части в различных системах счисления

Каждому значению из диапазона [0,1) соответствует одна точка полуинтервала, причём её положение не зависит от используемой системы счисления. Значе-

ние $\{X\}$, которое требуется представить в форме (2.16), показано вертикальной линией внутри полуинтервала.

Первое слагаемое (2.16), то есть $\frac{x_{-1}}{N}$, можно проиллюстрировать разбиением полуинтервала на N равных полуинтервалов $[\frac{n}{N},\frac{n+1}{N})$, где n принимает значения от 0 до N-1. На рис. 2.2 показано такое разбиение для N=10 (вверху) и N=2 (внизу). Значение n для каждого полуинтервала записано на дуге, проведённой над этим полуинтервалом. Соответственно, первая цифра в позиционной записи $\{X\}$ соответствует тому полуинтервалу, которому принадлежит точка $\{X\}$. Для значения, показанного на рис. 2.2, это 1 в десятичной системе счисления и 0—в двоичной.

Вторая цифра получается делением полученного полуинтервала на N ещё меньших (показаны дугами и цифрами под осью). Для показанного на рисунке значения получаем 3 в десятичной системе счисления и 0 — в двоичной.

Дальнейшее разбиение полуинтервалов (на рисунке показано только для двоичной системы) приводит к десятичной записи 0.135 и двоичной 0.00100...

Перевод простых дробей в позиционные

Перевод простой дроби в вид (2.11) можно выполнить делением в столбик. Рассмотрим представление одной третьей в различных позиционных системах счисления.

В двоичной системе потребуется разделить 1_2 на 11_2 :

$$\begin{array}{c|c}
-1,000000 \dots & 11 \\
0 & 0 \\
\hline
-10 & 0 \\
\hline
-11 & 0 \\
\hline
-10 & 0 \\
\hline
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
\hline
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
\hline
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
\hline
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\
-11 & 0 \\$$

деление будет бесконечным, причём после первого повторения частичного остатка процесс будет циклически повторяться. Таким образом, одна треть в двоичной системе представляется как бесконечная двоичная дробь 0.(01).

В двенадцатеричной системе делим 1_{12} на 3_{12} :

$$\begin{array}{c|c}
-\frac{1,00}{0} \cdots \begin{vmatrix} \frac{3}{0,4} \\ -\frac{1}{0} & \frac{1}{3} = 0,4 \\ \frac{1}{0} & 0
\end{array}$$
(2.18)

так как $\frac{1}{3}=\frac{4}{12}$, получаем конечную двенадцатеричную дробь $0,4_{12}.$

Вообще, дробь конечна, если простые делители знаменателя простой дроби входят в число делителей основания системы счисления. Таким образом, чтобы число представлялось конечной двенадцатеричной дробью, знаменатель должен быть произведением произвольного количества двоек и троек; чтобы дробь была конечной в десятичной системе — двоек и пятёрок; а в двоичной системе конечными будут только те дроби, знаменатель которых является степенью двойки.

Перевод вещественных чисел между позиционными системами счисления

Процесс перевода вещественного числа $X \in \mathbb{R}$ в систему счисления по основанию N включает шесть стадий:

1. Знак числа отделяется от абсолютной величины:

$$X = \pm |X| \tag{2.19}$$

2. Абсолютная величина разделяется на целую и дробную части:

$$|X| = \lfloor |X| \rfloor + \{|X|\},\tag{2.20}$$

где
$$\Big||X|\Big|\in\mathbb{N}_0,\Big\{|X|\Big\}\in[0;1).$$

3. Целая часть абсолютной величины числа раскладывается на сумму неотрицательных степеней основания N:

$$[|X|] = a_0 + a_1 N + a_2 N^2 + \ldots + a_k N^k, \ a_i \in \{0, 1, \ldots, N - 1\}.$$
 (2.21)

Для нахождение коэффициентов a_i используется деление с остатком, как говорилось ранее.

4. Дробная часть раскладывается на сумму отрицательных степеней N (возможно, бесконечную — на практике в этом случае дробная часть округляется в соответствии с погрешностью числа X):

$$\left\{ |X| \right\} = \frac{b_1}{N} + \frac{b_2}{N^2} + \frac{b_3}{N^3} + \dots, \ b_i \in \{0, 1, \dots, N - 1\}.$$
 (2.22)

5. Абсолютная величина числа записывается как последовательность коэффициентов a_i и b_i , расположенных по убыванию степени (коэффициенты при отрицательных степенях отделяются запятой):

$$|X| = \overline{a_k \dots a_2 a_1 a_0, b_1 b_2 b_3 \dots}$$
 (2.23)

6. Перед записью (2.23) ставится знак «+» или «-», определённый на первой стадии (знак «+» может быть опущен).

Рассмотрим процесс перевода дробной части $\left\{|X|\right\}\in [0,1)$ в вид (2.22) подробнее. Если цифры целой части получались путём последовательного деления её с остатком на основание системы, то очередную цифру дробной части можно определить *умножением* на N:

$$\left\{ |X| \right\} \cdot N = \overline{0, b_1 b_2 b_3 \dots} \cdot N =$$

$$= \left(\frac{b_1}{N} + \frac{b_2}{N^2} + \frac{b_3}{N^3} + \dots \right) \cdot N = b_1 + \frac{b_2}{N} + \frac{b_3}{N^2} + \dots =$$

$$= \overline{b_1, b_2 b_3 \dots} = b_1 + \overline{0, b_2 b_3 \dots}$$
(2.24)

Таким образом, после умножения $\left\{|X|\right\}\in[0,1)$ на N получаем значение в диапазоне [0,N). Его целая часть — b_1 , первая цифра $\left\{|X|\right\}$ после запятой. Дробная часть $\overline{0,b_2b_3\dots}$ лежит в диапазоне [0,1). Умножая её на N, можно найти вторую цифру после запятой b_2 и так далее.

Таким образом, последовательность цифр b_i можно получить по следующей итерационной схеме:

$$\begin{cases}
b_i = |X_{i-i} \cdot N| \\
X_i = \{X_{i-i} \cdot N\}
\end{cases},$$
(2.25)

где $X_0 = \{|X|\}.$

В таблице 2.1 показан процесс перевода значения $X_0=0.135_{10}$ в двоичную систему счисления. Порядковый номер действия i соответствует позиции полученной цифры после запятой. Сама полученная цифра b_i (целая часть результата действия) показана жирным шрифтом.

На двадцать четвёртом шаге результат совпал с полученным на четвёртом шаге. Так как следующий шаг полностью определяется результатом предыдущего, далее процесс повторится, и получится бесконечная периодическая дробь:

$$0.135_{10} = 0.001(00010100011110101110)_2 (2.26)$$

Таблица 2.1

i	Действие			i	Действие			i	Действие		
1	$0,135 \cdot 2$	=	0,270	9	$0,\!560 \cdot 2$	=	1 ,120	17	$0,\!360 \cdot 2$	=	0,720
2	$0,270 \cdot 2$	=	0,540	10	$0,120 \cdot 2$	=	0,240	18	$0,720 \cdot 2$	=	1 ,440
3	$0,540 \cdot 2$	=	1 ,080	11	$0,240 \cdot 2$	=	$0,\!480$	19	$0,440 \cdot 2$	=	0,880
4	$0,080 \cdot 2$	=	0,160	12	$0,\!480 \cdot 2$	=	0,960	20	$0,880 \cdot 2$	=	1,760
5	$0,160 \cdot 2$	=	0,320	13	$0,960 \cdot 2$	=	1 ,920	21	$0,760 \cdot 2$	=	1,520
6	$0,320 \cdot 2$	=	0,640	14	$0,920 \cdot 2$	=	1 ,840	22	$0,520 \cdot 2$	=	1 ,040
7	$0,640 \cdot 2$	=	1,280	15	$0,840 \cdot 2$	=	1 ,680	23	$0,040 \cdot 2$	=	0,080
8	$0.280 \cdot 2$	=	0 .560	16	$0.680 \cdot 2$	=	1 .360	24	$0.080 \cdot 2$	=	0 .160

Перевод 0,13510 в двоичную систему счисления

Таким образом, $X_0 = 0.135_{10}$ невозможно точно представить конечной двоичной дробью. Для практической обработки его необходимо округлить.

Как определить, сколько двоичных разрядов достаточно для представления числа? Если значение 0.135_{10} точное, то есть равно $0.1350000..._{10}$, то любое конечное количество разрядов будет недостаточным, и погрешность округления будет определяться возможностями вычислителя.

Если, как чаще всего бывает для измеряемых величин, достоверно известны только приведённые цифры, то есть $X_0=(0.135\pm0.0005)_{10}$, можно отбросить все те разряды, вес которых $\frac{1}{2^\ell}$ меньше погрешности. Это разряды, для которых $2^\ell>\frac{1}{0.0005}=2000$, а именно $\ell\geqslant 11$. Так как одиннадцатый разряд нулевой, неоднозначности с округлением не возникает. Таким образом, получаем десять значащих двоичных разрядов:

$$(0.135 \pm 0.0005)_{10} = (0.0010001010 \pm 0.00000000001)_2$$
 (2.27)

Последний ноль в двоичной записи также является значащим, так как его вес больше погрешности значения.

Рассмотрим приближённое значение $\widetilde{X}_0=0.0010001010_2$ и переведём его обратно в десятичную систему. Все действия выполняются аналогично приведённым ранее — на каждом шаге выполняется масштабирование в $10_{10}=1010_2$ раз (таблица 2.2). Полученная на каждом шаге цифра b_i выделена жирным шрифтом и для наглядности продублирована в десятичном виде в последнем столбце.

Технически можно довести вычисления до конца, так как любая конечная двоичная дробь представима конечной десятичной (так как два — делитель десяти).

i		$(b_i)_{10}$			
1	0,001000101	0.1010	=	1 ,01011001	1
2	0,01011001	.1010	=	11 ,0111101	3
3	0,0111101	.1010	=	100 ,110001	4
4	0,110001	.1010	=	111 ,10101	7
5	0,10101	.1010	=	110 ,1001	6
6	0,1001	.1010	=	101 ,101	5
7	0,101	·1010	=	110 ,01	6
8	0,01	$\cdot 1010$	=	10,1	2
9	0,1	$\cdot 1010$	=	101 ,0	5

Перевод $0,0010001010_2$ в десятичную систему счисления Таблица 2.2

На девятом шаге получаем нулевую дробную часть, то есть $\widetilde{X}_0=0.0010001010_2$ представляется конечной десятичной дробью:

$$\widetilde{X}_0 = 0.0010001010_2 = 0.134765625_{10}$$
 (2.28)

Но большая часть знаков этой дроби — «мусорные».

Если в двоичной записи числа X_0 достоверны только указанные знаки, то есть $\widetilde{X_0}=0.0010001010\pm\frac{1}{2^{11}}$, то десятичные разряды с весом $\frac{1}{10^\ell}$, меньшим погрешности, не определены. Это разряды с $10^\ell>2^{11}=2048$, то есть $\ell\geqslant 4$. Таким образом, в ответе останутся три значащих десятичных цифры после запятой, а вычисления в таблице 2.2 нужно было прервать после четвёртого шага $(\widetilde{X_0}=0.1347\ldots)$ и округлить до трёх десятичных разрядов. После этого получим исходное значение $X_0=0.135_{10}$.

2.4. Двоичное представление беззнаковых целых чисел

Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

M. 5:37

В настоящее время в вычислительных системах повсеместно используются элементы, которые могут находиться в двух различных состояниях. Соответственно, применяется позиционная система счисления по основанию 2, в которой используется всего две цифры — 0 и 1 (без нецифровых символов, так что отрицательные

и вещественные числа невозможно представить привычным образом; работа с ними будет рассмотрена отдельно).

Таким образом, число $X \in \mathbb{N}_0$ представляется в виде:

$$X = x_0 + x_1 \cdot 2 + \dots + x_k \cdot 2^k = \overline{(x_k \dots x_1 x_0)}_2, \ x_i \in \{0, 1\}$$
 (2.29)

например,

$$109_{10} = 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 64 = 1101101_2$$
.

Каждому двоичному разряду (биту, от binary digit) числа, соответствует одна элементарная ячейка памяти, которая может находиться в одном из двух состояний. Эти состояния обычно также обозначаются как 0 и 1.

Количество таких ячеек в числе не может быть произвольным — оно определяется особенностями вычислительной системы и всегда кратно определённому числу, называемому размером байта. Число минимально возможного размера, соответственно, называется **байтом**. В настоящее время байт обычно содержит 8 разрядов (битов), иногда — 16, другие значения встречаются реже.

Ячейка памяти не может быть пуста — в ней обязательно содержится либо 0, либо 1. В частности, хотя двоичное представление десятичного числа 109 содержит семь значащих цифр (1101101), записать в восьмибитный байт можно только восемь (01101101).

Такая запись называется натуральным двоичным кодом (binary, сокращённо bin), так как она, с одной стороны, используется для натуральных чисел (и ещё для нуля), а с другой — является наиболее естественным их представлением.

Добавленный нулевой старший бит соответствует в разложении числа слагаемому $0 \cdot 128 = 0$, то есть не влияет на значение числа. Таким образом, ноль в старшем разряде (ведущий ноль) для числа в натуральном двоичном коде является **незначащим** и часто опускается на письме.

Минимальное число, которое можно записать в восьми битах натуральным двоичным кодом — ноль (0000 0000), максимальное — 255 (1111 1111). В общем случае N битами можно записать числа от 0 до 2^N-1 .

2.4.1. Восьмеричное и шестнадцатеричное представление

К болтовне поэтической я слишком привык, — я ещё говорю стихом, а не напрямик.

В. В. Маяковский. Пятый Интернационал

Двоичная запись даже относительно небольших чисел выглядит очень громоздко и трудно читается человеком. Обычно для ввода-вывода используется десятичная запись, но в некоторых случаях это неприемлемо.

Для того, чтобы придать числам компактный вид и при этом сохранить их двоичную структуру, используются восьмеричная (octal, oct) и шестнадцатеричная (hexadecimal, hex) системы счисления. Так как основания этих систем являются степенью двойки (то есть основания исходной системы), нет необходимости в сложных вычислениях.

Восьмеричное представление натуральных чисел

Рассмотрим двоичную запись некоторого числа в форме (2.29), сгруппируем слагаемые по тройкам (если число разрядов не кратно трём, дополним число справа одним или двумя незначащими нулями) и вынесем общий множитель за скобки:

$$X = \overline{(x_k \dots x_1 x_0)_2} =$$

$$= \underbrace{x_0 + x_1 \cdot 2 + x_2 \cdot 2^2 + \underbrace{x_3 \cdot 2^3 + x_4 \cdot 2^4 + x_5 \cdot 2^5}_{3i+1} + \dots + \underbrace{x_{3i} \cdot 2^{3i} + x_{3i+1} \cdot 2^{3i+1} + x_{3i+2} \cdot 2^{3i+2}}_{3i+1} + \dots =$$

$$= (x_0 + x_1 \cdot 2 + x_2 \cdot 2^2) + (x_3 + x_4 \cdot 2 + x_5 \cdot 2^2) \cdot 2^3 +$$

$$+ \dots + (x_{3i} + x_{3i+1} \cdot 2 + x_{3i+2} \cdot 2^2) \cdot 2^{3i} + \dots$$

$$(2.30)$$

Так как двоичные цифры могут принимать только значения 0 и 1, значение внутри каждой скобки целое, неотрицательное и не превышает семи:

$$0 = 0 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 2^{2} \leqslant x_{3i} + x_{3i+1} \cdot 2 + x_{3i+2} \cdot 2^{2} \leqslant 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2^{2} = 7 (2.31)$$

коэффициенты при скобках имеют вид $2^{3i} = \left(2^3\right)^i = 8^i$. Таким образом, получаем позиционную восьмеричную запись:

$$X = (x_0 + x_1 \cdot 2 + x_2 \cdot 4) + (x_3 + x_4 \cdot 2 + x_5 \cdot 4) \cdot 8 + + \dots + (x_{3i} + x_{3i+1} \cdot 2 + x_{3i+2} \cdot 4) \cdot 8^i + \dots = = \widetilde{x_0} + \widetilde{x_1} \cdot 8 + \dots + \widetilde{x_i} \cdot 8^i, \quad \widetilde{x_i} \in \{0, 1, 2, \dots 7\}$$

$$(2.32)$$

где
$$\widetilde{x}_i = x_{3i} + x_{3i+1} \cdot 2 + x_{3i+2} \cdot 4$$
.

На практике для перевода двоичной записи в восьмеричную достаточно разбить разряды на тройки и затем заменить каждую тройку двоичных цифр одной восьмеричной (таблица 2.3):

$$1101010_2 = 001\ 101\ 010_2 = 152_8 \tag{2.33}$$

для обратного преобразования каждая восьмеричная цифра заменяется тремя двоичными:

$$234_8 = 010\,011\,100_2 = 10011100_2 \tag{2.34}$$

Восьмеричное представление чисел используется, в частности, для записи прав доступа в Unix.

Соответствие двоичных триад восьмеричным цифрам

Таблица 2.3

\overline{bin}	000	001	010	011	100	101	110	111
oct	0	1	2	3	4	5	6	7

Шестнадцатеричное представление натуральных чисел

Аналогично предыдущему разделу, для перевода из двоичной системы в шестнадцатеричную двоичные разряды необходимо группировать по четыре, так как $16 = 2^4$:

$$X = \overline{(x_k \dots x_1 x_0)}_2 =$$

$$= \underbrace{x_0 + x_1 \cdot 2 + x_2 \cdot 2^2 + x_3 \cdot 2^3}_{+ \dots + \underbrace{x_{4i+2} \cdot 2^{4i+2} + x_{4i+3} \cdot 2^{4i+3} + \dots}_{+ \dots + \underbrace{x_{4i} \cdot 2^{4i} + x_{4i+1} \cdot 2^{4i+1} + x_{4i+2} \cdot 2^{4i+2} + x_{4i+3} \cdot 2^{4i+3} + \dots}_{+ \dots + \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 2^{4i+2} + x_{4i+3} \cdot 2^{4i+3} + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 2^2 + x_{4i+3} \cdot 2^3) \cdot 2^{4i} + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 2^2 + x_{4i+3} \cdot 2^3) \cdot 2^{4i} + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 2 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 4 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 4 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots}_{+ \dots + \underbrace{(x_{4i} + x_{4i+1} \cdot 4 + x_{4i+2} \cdot 4 + x_{4i+3} \cdot 8) \cdot 16^i + \dots$$

четыре двоичных разряда (тетрада) заменяются одним шестнадцатеричным (таблица 2.4)

$$1101010_2 = 01101010_2 = 6A_{16} (2.36)$$

и наоборот

$$2B3_{16} = 001010110011_2 = 001010110011_2 \tag{2.37}$$

Соответствие двоичных тетрад шестнадцатеричным цифрам

Таблица 2.4

\overline{bin}	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
hex	0	1	2	3	4	5	6	7
\overline{bin}	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
hex	8	9	Α	В	C	D	E	F

Шестнадцатеричное представление используется чаще, так как типичный байт (восемь бит) представляется двумя шестнадцатеричными цифрами. Часто двоичный код разделяют на тетрады просто для читабельности.

Так как восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления обычно используются для более компактной записи двоичного кода (содержимого памяти, в котором не используются нецифровые символы), а не как самостоятельные позиционные системы, они традиционно применяются только для беззнаковых целых чисел. Для более сложных структур данных под шестнадцатеричным представлением подразумевается шестнадцатеричное представление двоичного содержимого памяти, а не самих данных. Так, запись -1 = FFFF FFFF обозначает, что значение -1 представляется в памяти двоичным кодом $1111\ 1111$

В частности, функции форматированного ввода-вывода стандартной библиотеки C++ (семейства scanf и printf) предоставляют два спецификатора для десятичного представления — десятичное знаковое %d и десятичное беззнаковое %u, но шестнадцатеричное представление возможно только беззнаковое.

2.4.2. Беззнаковая арифметика в вычислительных системах

Митрофан (вычисляя, шепчет). Единожды ноль — ноль. Единожды ноль — ноль. Нуль да нуль — нуль. Один да один... (Задумался.)

Д. И. Фонвизин. Недоросль

Из-за единообразного представления чисел в позиционных системах счисления арифметические действия во всех таких системах выполняется по одному и тому же алгоритму. Соответственно, сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел, записанных в двоичной системе, выполняется по привычной нам схеме «в столбик», с одним отличием: 1+1=10.

Арифметика в вычислительных системах имеет ещё одно отличие от ручных вычислений, кроме основания системы счисления — ограниченность. Производя вычисления вручную, можно потенциально обрабатывать сколь угодно большие числа. Узел ЭВМ, предназначенный для выполнения арифметических действий, имеет фиксированную разрядность. В частности, N-разрядный сумматор — узел, выполняющий сложение — обрабатывает операнды, состоящие из N разрядов и формирует результат также длины N; и возможна ситуация, когда операнды арифметической операции попадают в допустимый диапазон, а её результат — уже нет.

Большинство современных процессоров семейства x86 имеет наборы команд для $N=8_{10}$, $N=16_{10}$, $N=32_{10}$ и $N=64_{10}$. Для наглядности все арифметические операции будут рассматриваться на примере $N=8_{10}$.

Сложение и вычитание

Сложение производится поразрядно, начиная с младшего разряда. Если сумма младших разрядов равна или превышает 10, возникает **перенос в старший разряд.**

Рассмотрим сложение двух чисел, представленных в двоичном виде. При сложении младших разрядов получаем 1+1=10, то есть младший разряд суммы равен 0, а к более старшему разряду добавляется единица переноса (перенос показан мелким шрифтом над первым слагаемым). Соответственно, для второго разряда получаем уже 1+1+1=11— единица в соответствующем разряде суммы и единица переноса — и так далее:

$$+\frac{1010011}{1011} (83_{10} + 11_{10} = 94_{10})$$
 (2.38)

В скобках показано десятичное представление слагаемых и суммы.

Как уже было сказано, одной из особенностей арифметики вычислительных систем является ограниченный диапазон представимых чисел. Все операции в ЭВМ выполняется над числами фиксированной длины N (в данном разделе рассматривается случай $N=8_{10}$).

В этом случае пример (2.38) корректнее было бы записать в виде:

$$+\frac{01010011}{00001011} \atop 01011110} (83_{10} + 11_{10} = 94_{10}) \tag{2.39}$$

так как ни один из разрядов числа не может быть пуст. Но такая запись тяжело читается, поэтому незначащие нули часто опускают.

Пусть необходимо прибавить к максимальному представимому числу (для восьми разрядов это $1111\ 1111=255_{10}$) единицу. Сумма младших разрядов слагаемых даст ноль в младшем разряде и единицу переноса (1+1=10); сумма единицы переноса и вторых разрядов слагаемых — ноль во втором разряде и единицу переноса (1+1+0=10) и так далее. Сумма старших (восьмых) разрядов тоже также даст ноль в старшем (восьмом) разряде результата и единицу переноса в девятый разряд результата (1+1+0=10), так что в неограниченной арифметике (в частности, при ручном расчёте) получилось бы:

$$+\frac{111111111}{100000000} + \frac{1}{100000000}$$
 (255₁₀ + 1₁₀ = 256₁₀) (2.40)

но у восьмибитного результата нет девятого разряда — поэтому фактический результат будет равен нулю. Такая ситуация называется **беззнаковым переполнением.** Бит переноса в несуществующий разряд результата сохраняется в специальной ячейке, называемой **флагом переноса** (CF — Carry flag).

$$\frac{+\frac{111111111}{111111111}}{\frac{1}{00000000}} (255_{10} + 1_{10} = 0_{10}) \quad CF = 1$$
(2.41)

В общем случае в N-битной арифметике $(2^N - 1) + 1 = 0$, при этом CF = 1.

Флаг переноса не является частью числа, куда записывается результат. Конструктивно ячейка CF принадлежит сумматору и, если подряд выполняется несколько операций, каждая из них будет перезаписывать CF новым значением.

Если размер суммы не превышает N разрядов, всё делается аналогично неограниченной арифметике и флаг переноса CF равен нулю.

$$+\frac{\stackrel{1}{01010011}}{\stackrel{1}{01001011}}{\stackrel{1}{10011110}} (83_{10} + 75_{10} = 158_{10}) \quad CF = 0$$
 (2.42)

Одного разряда для флага переноса достаточно. Даже при сложении двух максимально возможных восьмибитных беззнаковых значений возникает перенос в девятый, но не в десятый разряд:

Таким образом, в ЭВМ реализована циклическая двоичная арифметика: при сложении операндов a и b разрядности N результат фактически равен $(a+b) \bmod 2^N$. Программист может определить корректность результата, анализируя флаг переноса из старшего разряда CF.

Вычитание выполняется, как и сложение, поразрядно. При необходимости выполняется заём из старшего разряда:

$$-\frac{1000011}{111010} \quad (67_{10} - 9_{10} = 58_{10}) \tag{2.44}$$

В случае, когда уменьшаемое меньше вычитаемого, возможен заём из несуществующего девятого разряда. Такая ситуация также отмечается единичным значением флага переноса CF:

$$\frac{-00001001}{01000011} \frac{-00001001}{11000110} (9_{10} - 67_{10} = 198_{10}) \quad CF = 1$$
(2.45)

Как можно заметить, в неограниченной арифметике $58_{10} + 198_{10} = 256_{10}$.

Таким образом, вычитание, реализованное в ЭВМ, также циклическое: разность a и b разрядности N равна $(a-b) \bmod 2^N$, где под знаком «—» подразумевается вычитание в неограниченной арифметике. Здесь остаток $(a-b) \bmod 2^N$ всегда неотрицателен (то есть вычисляется по правилам математики, а не C++). Корректность результата можно определить, анализируя флаг CF, показывающий также заём в старший разряд.

В частности.

$$-\frac{000000000}{\frac{1}{111111111}} \quad (0_{10} - 1_{10} = 255_{10}) \quad CF = 1$$
 (2.46)

Циклическое сложение (сложение по модулю 2^N) коммутативно (a+b=b+a) и ассоциативно (a+(b+c)=(a+b)+c). Циклическое вычитание связано с ним так же, как и обычное вычитание с обычным (неограниченным) сложением. Таким образом, циклическое вычитание антикоммутативно (a-b=-(b-a)) и требует смены знаков при раскрытии скобок (a-(b-c)=(a-b)+c).

Умножение и деление

При умножении двух чисел первый множитель последовательно умножается на каждый разряд второго множителя и сдвигается влево на соответствующее количество разрядов (что соответствует умножению на 10, то есть на два). Затем результаты складываются:

$$\begin{array}{c}
\times \frac{1010011}{1010011} \\
1010011 \\
1010011 \\
0000000 \\
\underline{1010011} \\
1110010001
\end{array}$$
(83₁₀ · 11₁₀ = 913₁₀) (2.47)

Как видно из (2.47), разрядность произведения может превысить разрядность множителей более чем на один бит. Поэтому большинство команд умножения процессоров семейства x86, работающие с операндами размера N, возвращают результат размера 2N.

Действительно, рассмотрим умножение двух максимально возможных восьмибитных беззнаковых значений.

$$\begin{array}{c}
\times \frac{1111}{1111} \frac{1111}{1111} \\
1111 \frac{1111}{1111} \\
1111 \frac{1111}{1111} \\
1111 \frac{111}{111} \\
111 \frac{111}$$

В умножении столбиком, как правило, переносы между разрядами не записываются, а запоминаются, но в данном примере ввиду его громоздкости перенос показан мелким шрифтом в следующей строке после множителей. Для наглядности столбцы, соответствующие тетрадам произведения, отделены пробелами.

Таким образом, для произведения двух восьмибитных множителей достаточно шестнадцати разрядов.

Беззнаковое умножение ассоциативно $(a\cdot(b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c)$ и коммутативно $(a\cdot b=b\cdot a)$, как и сложение, так что циклическую беззнаковую арифметику в целом можно назвать ассоциативной и коммутативной.

Деление также выполняется по классической схеме:

$$\begin{array}{c|c} -\frac{1010011}{0000} & \frac{1011}{0111} \\ -\frac{10100}{10100} & \\ \hline -\frac{1011}{10011} & (83_{10}/11_{10} = 7_{10} \text{ и } 6_{10} \text{ в остатке}) \\ -\frac{1011}{10001} & \\ \hline -\frac{1011}{110} & \\ \hline \end{array}$$

обычно при ручном счёте нулевые вычитаемые опускают:

$$\begin{array}{c|c} -\frac{1010011}{1011} & \frac{1011}{1111} \\ -\frac{10011}{10011} & \frac{1011}{-\frac{10001}{110}} & (83_{10}/11_{10} = 7_{10} \text{ и } 6_{10} \text{ в остатке}) \\ -\frac{1011}{110} & \frac{1011}{110} & \end{array}$$

Так как деление обратно умножению, большинство команд деления процессоров семейства x86 для делителя и частного размера N используют делимое размера 2N.

Деление неассоциативно и некоммутативно не только для беззнаковых целых, но и для вещественных чисел в целом.

2.5. Представление отрицательных чисел

Если вы уже открываете мне лицевой счёт, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу — пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Ещё можно жить.

Натуральный двоичный код позволяет кодировать только неотрицательные целые числа. При этом в некоторых задачах необходимы целые числа со знаком. В ячейках памяти нельзя непосредственно сохранить знак числа, так что знаковые и, в частности, отрицательные числа необходимо представить в виде комбинации нулей и единиц.

Рассмотрим различные способы кодирования знаковых чисел на восьми разрядах. Всего в восьмиразрядную ячейку можно записать 256 различных комбинаций нулей и единиц. Каждой из этих комбинаций соответствует некоторое неотрицательное число u в натуральном двоичном коде.

Для кодирования знаковых чисел необходимо поставить в соответствие каждой комбинации новое число (декодированное значение x), причём около половины из этих чисел должны быть отрицательными. Это можно сделать различными способами.

К представлению знаковых чисел можно сформулировать следующие пожелания:

— код должен позволять представить с помощью N битов все целые числа некоторого диапазона $x \in [\nu_1, \nu_2]$. Представимый диапазон $[\nu_1, \nu_2]$ должен включать ноль и примерно равное количество положительных и отрицательных чисел;

- представление неотрицательных чисел должно совпадать с их натуральным двоичным кодом;
- должен существовать простой способ различения положительных и отрицательных чисел:
- сложение и вычитание должно выполняться с помощью того же сумматора, что и сложение и вычитание неотрицательных чисел.

Три наиболее известных способа представления знаковых чисел на примере восьми разрядов представлены в таблицах 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5 показывает кодирование знаковых чисел x различными способами. Первый столбец содержит десятичное представление знакового числа x, следующая группа из трёх столбцов показывает двоичный код x в виде величины со знаком, шестнадцатеричное представление этого кода, а также десятичное представление кода (так как это представление кода, а не самого числа x, оно беззнаковое). Аналогично, следующая группа из трёх столбцов содержит код с избытком (представлен избыток 128) и его шестнадцатеричное и десятичное представления, третья группа — дополнительный код.

Таблица 2.6 показывает декодирование беззнакового кода u. Первые три столбца содержат код u в десятичном, шестнадцатеричном и двоичном виде, четвёртый — значение, получаемое при декодировании u как величины со знаком, пятый — при декодировании как кода с избытком 128, шестой — как дополнительного кода.

Для кодирования целых знаковых чисел как самостоятельных величин в ЭВМ используется дополнительный код, соответствующих всем перечисленным выше критериям. Представление в виде величины со знаком или кода с избытком используются в кодировании компонент вещественных чисел.

2.5.1. Величина со знаком

Прискульптурив бороду на подбородок, из Лассаля сделает Калинина.

В. В. Маяковский. Халтурщик

Наиболее очевидный способ кодирования чисел со знаком — выделить один бит (обычно старший) для хранения знака, а в оставшихся хранить абсолютную величину (модуль) числа (столбец «Величина со знаком» таблицы 2.6). Такой код легко читается человеком и для неотрицательных чисел совпадает с натуральным. Код в виде величины со знаком из N разрядов позволяет представить числа в диапазоне $\left[-2^{N-1}+1,2^{N-1}-1\right]$ — всего 2^N-1 значений, хотя N разрядов вмещают 2^N различных двоичных кодов.

Различные способы представления знаковых чисел (кодирование)

Таблица 2.5

Значение	\mathbf{K} од u									
	Велич	ина		Ко	Код			Дополнительный код		
x_{10}	со зна		с избытком 128			(дополнение до 2)				
	u_2	u_{16}	u_{10}	u_2	u_{16}	u_{10}	u_2	u_{16}	u_{10}	
-128	отсутс	твуе	Γ	0000 0000	00	0	1000 0000	80	128	
-127	1111 1111	FF	255	0000 0001	01	1	1000 0001	81	129	
-126	1111 1110	FE	254	0000 0010	02	2	1000 0010	82	130	
-125	1111 1101	FD	253	0000 0011	03	3	1000 0011	83	131	
-124	1111 1100	FC	252	0000 0100	04	4	1000 0100	84	132	
-123	1111 1011	FB	251	0000 0101	05	5	1000 0101	85	133	
-4	10000100	84	132	0111 1100	7C	124	1111 1100	FC	252	
-3	10000011	83	131	0111 1101	7D	125	1111 1101	FD	253	
-2	10000010	82	130	0111 1110	7E	126	1111 1110	FE	254	
-1	10000001	81	129	0111 1111	7F	127	11111111	FF	255	
0	1000 0000	80	128	1000 0000	80	128	0000 0000	00	0	
U	0000 0000	00	0	1000 0000	80	120	00000000	00	U	
+1	0000 0001	01	1	1000 0001	81	129	0000 0001	01	1	
+2	00000010	02	2	1000 0010	82	130	0000 0010	02	2	
+3	00000011	03	3	1000 0011	83	131	0000 0011	03	3	
+4	00000100	04	4	1000 0100	84	132	0000 0100	04	4	
+121	0111 1001	79	121	1111 1001	F9	249	0111 1001	79	121	
+122	0111 1010	7A	122	1111 1010	FA	250	0111 1010	7A	122	
+123	0111 1011	7B	123	1111 1011	FB	251	0111 1011	7B	123	
+124	0111 1100	7C	124	1111 1100	FC	252	0111 1100	7C	124	
+125	0111 1101	7D	125	1111 1101	FD	253	0111 1101	7D	125	
+126	0111 1110	7E	126	1111 1110	FE	254	0111 1110	7E	126	
+127	0111 1111	7F	127	1111 1111	FF	255	0111 1111	7F	127	

Различные способы представления знаковых чисел (декодирование)

Таблица 2.6

	Ко	д u	Декодированное значение x						
01	01	21-	Величина	Код	Дополнительный код				
u_{10}	u_{16}	u_2	со знаком	с избытком 128	(дополнение до 2)				
0	00	00000000	+0	-128	0				
1	01	00000001	+1	-127	+1				
2	02	00000010	+2	-126	+2				
3	03	00000011	+3	-125	+3				
4	04	00000100	+4	-124	+4				
5	05	00000101	+5	-123	+5				
6	06	00000110	+6	-122	+6				
					•••				
123	7B	01111011	+123	-5	+123				
124	7C	01111100	+124	-4	+124				
125	7D	01111101	+125	-3	+125				
126	7E	0111 1110	+126	-2	+126				
127	7F	01111111	+127	-1	+127				
128	80	1000 0000	-0	0	-128				
129	81	10000001	-1	+1	-127				
130	82	10000010	-2	+2	-126				
131	83	10000011	-3	+3	-125				
132	84	10000100	-4	+4	-124				
					•••				
249	F9	11111001	-121	+121	-7				
250	FA	11111010	-122	+122	-6				
251	FB	11111011	-123	+123	-5				
252	FC	11111100	-124	+124	-4				
253	FD	1111 1101	-125	+125	-3				
254	FE	1111 1110	-126	+126	-2				
255	FF	1111 1111	-127	+127	-1				

Это связано с тем, что данный код включает два нуля: +0, совпадающий с беззнаковым нулём, и -0— с единичным знаковым битом и нулевым модулем.

Сложение таких чисел с использованием беззнакового сумматора требует большого числа дополнительных действий (в случае слагаемых одного знака модули будут складываться, для разных знаков — вычитаться).

Напротив, умножение и деление отрицательных чисел, представленных в виде величины со знаком, выполняется как беззнаковое умножение или деление величин, дополненное сложением знаков по модулю 2 (хог). Но, так как способ кодирования отрицательных чисел сложился в ранний период развития вычислительной техники, когда аппаратно были реализованы только сложение и вычитание (умножение и деление выполнялись подпрограммами), это достоинство оказалось несущественным.

Соответственно, код в виде величины со знаком не используется для целых чисел. Идея раздельного кодирования знака и абсолютной величины используется при кодировании вещественных чисел с плавающей запятой.

2.5.2. Код с избытком

Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана.

В. В. Маяковский. А вы могли бы?

Также для сопоставления знаковых чисел беззнаковым кодам можно задать некоторую константу ξ и поставить в соответствие каждому знаковому числу x беззнаковое значение $u=x+\xi$. После этого к полученному значению u применяется натуральное двоичное кодирование. Подобный код называется кодом с избытком ξ . Значение x по коду u, соответственно, можно найти как $x=u-\xi$.

Беззнаковым значение $u=x+\xi$ будет только для $x\geqslant -\xi$; соответственно, числа $x<-\xi$ невозможно закодировать подобным образом. Верхняя граница определяется не только величиной избытка ξ , но и количеством разрядов N, отведённых для кода u. Таким образом, код с избытком ξ позволяет представить N разрядами числа в диапазоне $\left[-\xi,2^N-\xi-1\right]$. В отличие от других описанных способов кодирования знаковых чисел, диапазон представимых чисел, в зависимости от значения ξ , может быть несимметричным и даже может не включать нуля. В частности, запись года двумя цифрами — код с избытком $\xi=-2000$.

В пятом столбце таблицы 2.6 показан код с избытком 128. В данном коде присутствует только один ноль, но его код не равен 0000 0000; кроме того, положительные числа кодируются не натуральным кодом.

Для сложения и вычитания чисел, представленных в коде с избытком, можно воспользоваться беззнаковым сумматором, но понадобится коррекция полученного результата. В частности, сложение двух чисел с избытком ξ даст результат с избытком 2ξ , так что необходимо вычесть ξ . Таким образом, сложение или вычитание таких чисел требует двух операций сложения/вычитания.

Код с избытком используется для представления порядка вещественных чисел с плавающей запятой, а также в специальной аппаратуре или для передачи данных по каналам связи, если диапазон данных невелик, но заведомо несимметричен относительно нуля (в частности, год или температура в помещении в градусах Цельсия).

2.5.3. Дополнительный код

Я знаю путь, который не во вред, Я знаю средство поборать сомненья, Я прохожу за поволоку лет В четвёртый год от моего рожденья...

С. А. Калугин. Когда пронзит пылающий вопрос

Для того, чтобы записывать ноль и положительное число x натуральным двоичным (прямым) кодом и при этом иметь возможность пользоваться для знаковых чисел беззнаковым сумматором без коррекции результата, необходимо записывать отрицательное число -x тем кодом, который получается в результате беззнакового вычитания 0-x (с учётом цикличности сложения и вычитания в ЭВМ беззнаковое представление этого кода 2^N-x).

Такой код называется дополнительным (или дополнением до двух) и представлен в последнем столбце таблицы 2.6. В таблице видно, что с помощью восьми двоичных разрядов можно представить:

- одно значение нуля (0 = -0 = 00000000);
- положительные значения от 1 до 127, представленные в натуральном двоичном коде, которым соответствуют коды от 0000 0001 до 0111 1111;
- соответствующие им отрицательные значения от -1 до -127 коды от $1111\ 1111\ (0-1)$ до $1000\ 0001\ (0-127)$.

Старший бит называется знаковым, так как у нуля и положительных чисел он равен нулю, у отрицательных — единице. Соответственно, код $1000\,0000$, который можно в принципе трактовать и как 128, и как 0-128=-128, считается кодом отрицательного числа -128.

Таким образом, дополнительный код позволяет представить с помощью N разрядов целые числа в диапазоне $\left[-2^{N-1},2^{N-1}-1\right]$.

Дополнительный код неотрицательных чисел совпадает с прямым (натуральным).

Для перевода отрицательного числа -x на практике используется следующая схема. Преобразуем 0-x с учётом ассоциативности и коммутативности циклического сложения и соответствующих свойств вычитания:

$$-x = 0 - x = (-1 - x) + 1. (2.51)$$

С учётом того, что дополнительный код -1 состоит из единиц во всех разрядах, -1-x — это инверсия всех битов x. Соответственно, дополнительный код -x может быть рассчитан как $\neg x+1$, где $\neg x$ — побитовое отрицание (инверсия битов) натурального двоичного представления абсолютной величины числа x.

Именно в дополнительном коде представлены отрицательные числа в современных вычислительных системах. При этом нет способа, анализируя двоичный код, в частности, $1111\,1111$, понять, кодирует ли он беззнаковое число 255 или знаковое -1 (или и вовсе что-то иное). Программист должен сам помнить, что именно было записано в данную ячейку, и применять соответствующие команды для обработки и вывода. При программировании на языке высокого уровня (в частности, C++) данную информацию хранит компилятор, но при присваивании переменных различного типа значения могут интерпретироваться по-разному.

2.5.4. Знаковая арифметика в вычислительных системах

Ничего не доводи до крайности: человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать на другой день поутру.

К. П. Прутков. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы

В большинстве вычислительных систем целые знаковые числа представляются дополнительным кодом, чтобы иметь возможность складывать и вычитать их теми же командами, что и беззнаковые. Рассмотрим подробнее действия над такими числами.

Сложение и вычитание

Дополнительный код построен таким образом, что операции с беззнаковым переполнением получают смысл.

В частности, примеры (2.41) и (2.43), демонстрирующие переполнение при беззнаковом сложении, являются корректными операциями сложения, если рас-

сматривать операнды и результат как знаковые:

Корректными станут и операции вычитания большего числа из меньшего в (2.45) и (2.46):

$$\frac{-00001001}{01000011} \qquad 9_{10} - 67_{10} = -58_{10}$$

$$\frac{-000000000}{111111111} \qquad 0_{10} - 1_{10} = -1_{10}$$
(2.53)

Операции (2.38) и (2.44), где и операнды, и результат неотрицательны и не превышают 127_{10} , корректны и при знаковой, и при беззнаковой трактовке.

Если беззнаковая операция корректна (переполнения не было), но результат превышает максимально возможное знаковое положительное число (для восьми бит 127_{10}), то при знаковой интерпретации результат перестаёт быть правильным. Например, в (2.42)

$$+\frac{\stackrel{1}{01010011}}{\stackrel{1}{01001011}}{\frac{1}{10011110}} 83_{10} + 75_{10} = -98_{10}$$
 (2.54)

В (2.54), в отличие от (2.52) и (2.53), есть перенос в старший (знаковый) разряд, но нет переноса из него в несуществующий девятый разряд.

Возможна ситуация, когда, наоборот, сумма двух отрицательных чисел имеет ноль в знаковом разряде, и, соответственно, интерпретируется как положительное число:

$$+\frac{\stackrel{1}{10010011}}{\stackrel{1}{11001011}} -109_{10} + (-53_{10}) = +94_{10}$$
 (2.55)

Здесь не было переноса в знаковый разряд, но есть перенос из него.

Подобная ситуация называется знаковым переполнением.

Классические случаи знакового переполнения — добавление единицы к максимально возможному положительному числу:

$$\frac{+0.11111111}{100000000} + \frac{127_{10} + 1_{10}}{100000000} = -128_{10}$$
(2.56)

и вычитание единицы из минимально возможного отрицательного:

Соответственно, если беззнаковое переполнение — это циклический переход через ноль, то знаковое переполнение для N бит — циклический переход между $+2^{N-1}-1$ и -2^{N-1} (код этого числа соответствует беззнаковому значению 2^{N-1}). Для восьми бит это переход от $+127_{10}$ к $-128_{10}=128_{10}$ или наоборот. Именно этот переход и демонстрирует перенос/заём в знаковый разряд, который не компенсируется переносом/заёмом из него.

Таким образом, сложение и вычитание знаковых чисел, представленных в дополнительном коде, может выполняться таким же образом, как и беззнаковых чисел. При этом для проверки корректности результата нужно анализировать не перенос/заём в несуществующий разряд (флаг переноса CF), а знаковое переполнение — комбинацию переноса/заёма в знаковый разряд и переноса/заёма из знакового разряда в несуществующий.

Наличие знакового переполнения также отражается специальным флагом — флагом переполнения (OF, Overflow flag). Так, для (2.52) и (2.53) OF = 0, для (2.54)-(2.57) получим OF = 1.

Соответственно, команды сложения и вычитания не разделяются на знаковые и беззнаковые.

По результатам выполнения устанавливается значение как флага переноса (беззнакового переполнения) CF, так и флага знакового переполнения OF. Программист должен помнить, величины какого рода он складывал и вычитал и анализировать соответствующий флаг для проверки корректности. Если оба флага переполнения после сложения или вычитания сброшены, результат корректен и при знаковой, и при беззнаковой интерпретации.

Знаковое N-битное сложение, так же как и беззнаковое, коммутативно и ассоциативно.

Умножение и деление

Умножение отрицательных чисел по беззнаковой схеме, показанное, в частности, в (2.48), явно некорректно — результат получается также отрицательным. Это связано с тем, что при сложении частичных произведений подразумевалось, что пустые ячейки в записи умножения «столбиком» — это пропущенные незначащие нули.

Но ведущий ноль в дополнительном коде обозначает положительное число, поэтому во всех пустых ячейках необходимо разместить единицы.

$$\times \dots 111 \ 1111 \\ \frac{\dots 111 \ 1111}{\dots 111 \ 1111} \\ \dots 111 \ 111 \\ \dots 111 \ 111 \\ \dots 111 \ 11 \\ \dots 111 \ 1 \\ \dots 111 \\ \dots 111 \\ \dots 11 \\ \dots 11 \\ \dots 11 \\ \dots 11 \\ \dots 1 \\ \dots 000 \ 0001$$
 (2.58)

Для того, чтобы получить все значащие цифры произведения (как и для беззнаковых чисел, максимальное их количество равно 2N), можно не рассматривать бесконечное количество ведущих единиц — достаточно ограничиться размером произведения.

$$\frac{1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111}{1111 \ 1111 \ 1111} \frac{1111}{1111 \ 1111 \ 1111} \frac{1111}{1111} \frac{11111}{11111} \frac{11111}{1111} \frac{1111}{1111} \frac{1111}{1111} \frac{1111}{1111} \frac{1111}{1111} \frac{1$$

В общем случае знаковые множители дополняются до 2N разрядов знаковым битом (см. раздел 2.7.2). После этого они перемножаются уже без учёта знака и переносов за пределы разрядной сетки, как в (2.59).

Таким образом, если для умножения вычисляются все 2N бит (а для деления — делимое имеет размер 2N), то знаковое и беззнаковое умножение и деление выполняются по различным алгоритмам и, соответственно, для них должны быть предусмотрены разные команды. Младшие N бит произведения двух N-разрядных чисел одинаковы и для беззнакового, и для знакового умножения [80].

Знаковое N-битное умножение также коммутативно и ассоциативно. Таким образом, арифметику целых знаковых чисел в дополнительном коде можно назвать в целом коммутативной и ассоциативной.

2.6. Альтернативная арифметика

Сегодня нам на доукомплектование прибыло 28 танков. Их нужно распределить по 7 ротам. Я посчитал, на каждую роту получается по 13 танков. <...>

Ты получаешь 13 танков. 3 танка отдаёшь в 3 взвода, а 1 остаётся тебе. Всё.

Фольклор

В предыдущих разделах рассматривались позиционное двоичное представление беззнаковых и знаковых целых чисел ограниченной разрядности и циклическая (по модулю 2^N) арифметика над такими числами. Но для некоторых задач удобнее использовать другое представление или другой способ обработки.

Следует помнить, что как невозможно по представлению в памяти отличить знаковое число от беззнакового, нельзя отличить их и от двоично-десятичных чисел, и от вектора остатков модулярного представления, и т. д. Программист сам должен отслеживать тип данных и применять соответствующие команды.

2.6.1. Двоично-десятичная арифметика

- Сложно со мной, сообшил он с земли.
- Мне сколько ни дай или много, или мало.

А.В.Жвалевский, И.Е.Мытько. Девять подвигов Сена Аесли. Подвиги 5-9

Двоично-десятичное представление (binary-coded decimal, BCD) беззнаковых целых чисел — это десятичное позиционное представление, в котором каждая десятичная цифра записана двоичным кодом. Если для записи используется n десятичных цифр, представимый диапазон чисел — $[0, 10^n - 1]$.

Существует множество вариантов как для размера кода десятичных цифр, так и для сопоставления различных кодовых комбинаций цифрам.

Для записи десятичных цифр, принимающих десять различных значений, недостаточно трёх бит (с их помощью можно задать восемь кодовых комбинаций), а четырёх (шестнадцать комбинаций) хватает с избытком. Таким образом, размер двоичного кода десятичной цифры в принципе может принимать значения от четырёх до бесконечности, но на практике используются всего два размера:

- четыре бита (двоичная тетрада) для максимальной компактности записи;
- байт используемой системы для упрощения поразрядных десятичных арифметических действий.

Если размер цифры равен байту, значение обычно записано в младшей тетраде байта, а все остальные (старшие) биты раны нулю. Таким образом, достаточно рассмотреть четырёхбитные двоично-десятичные коды.

Так как десятичных цифр десять, а четырёхбитных кодовых комбинаций шестнадцать, то либо шесть комбинаций будут недопустимыми (не будут обозначать никакую цифру), либо некоторые цифры будут кодироваться неоднозначно — двумя и более комбинациями.

Виды представления десятичных цифр (двоично-десятичные коды) делятся на две основные группы.

1. **Взвешенные** коды, когда значение десятичной цифры d вычисляется по битам b_3, b_2, b_1, b_0 тетрады с использованием постоянных весов:

$$d = \sum_{i=0}^{3} q_i \cdot b_i = q_0 \cdot b_0 + q_1 \cdot b_1 + q_2 \cdot b_2 + q_3 \cdot b_3.$$
 (2.60)

Взвешенный код обычно обозначается своими весами $q_3q_2q_1q_0$ (может также использоваться обозначение $q_3-q_2-q_1-q_0$ или q_3,q_2,q_1,q_0).

Натуральный двоичный код цифр (также называемый кодом прямого замещения или кодом 8421), для которого значение десятичной цифры d равно двоичному значению тетрады $\overline{b_3b_2b_1b_0}$, является частным случаем взвешенного кода. Такой код легко читается человеком и переводится в двоичный, но при выполнении сложения и вычитания при помощи двоичного сумматора сложно выделить десятичный перенос. Тетрады $1010_2 - 1111_2$, соответствующие значениям $10_{10} - 15_{10}$, не являются корректными двоично-десятичными цифрами в коде прямого замещения.

Хотя код прямого замещения наиболее популярен в ЭВМ (ВСD без уточнения обычно означает именно код прямого замещения), на практике используются и другие взвешенные коды, в частности, код Айкена—Эмери 2421. Веса также могут быть отрицательными.

Основным недостатком взвешенных кодов является то, что, если при передаче будет искажён один из разрядов с большим по модулю весом (в частности, ± 8 или ± 7), ошибка будет значительно больше, чем при искажении разряда с малым по модулю весом. С этой точки зрения лучше применять невзвешенный код, у которого ошибки, вызванные помехами, были бы одинаковыми для любого разряда.

2. **Невзвешенные** коды — значение десятичной цифры не может быть представлено в виде (2.60). Перечислим некоторые невзвешенные двоично-десятичные коды:

- код с избытком 3 (код 8421 + 3)

$$d = b_0 + 2 \cdot b_1 + 4 \cdot b_2 + 8 \cdot b_3 + 3 \tag{2.61}$$

позволяет относительно просто осуществлять коррекцию после сложения или вычитания двоичным сумматором, в частности, десятичный перенос равен двоичному переносу из тетрады [41];

- код Грея (двоичный рефлексный, или двоичный отражённый код), для которого инверсия любого одного бита изменяет значение на ± 1 [85].

Процессоры семейства x86 содержат набор команд, облегчающих арифметические действия над цифрами двоично-десятичных чисел в коде прямого замещения. Эти команды доступны при разрядности кода до 32 включительно. В 64-разрядном режиме они исключены, так что коррекцию при операциях с двоично-десятичными цифрами необходимо осуществлять программно [76].

Двоично-десятичные числа, поддерживаемые командами x86, делятся на две разновидности по размеру цифры:

- упакованные каждый байт содержит две десятичные цифры, представленные в коде прямого замещения; например, 12_{10} кодируется одним байтом $0001\ 0010$;
- неупакованные байт содержит одну цифру в коде прямого замещения, так что 12_{10} кодируется двумя байтами $0000\,0010\,0000\,0001$.

Упакованные числа складываются и вычитаются побайтово (по две десятичные цифры) в два этапа. Сначала выполняется двоичное сложение или вычитание байтов, затем — соответствующая команда коррекции.

Цифры неупакованных чисел можно не только складывать и вычитать, но и умножать и делить. При делении одной цифрой (то есть одним байтом) записываются делитель и частное, делимое состоит из двух десятичных цифр, остаток не вычисляется. Обработка также выполняется в два этапа — сначала двоичная операция над байтом, затем команда коррекции.

Действия над двоично-десятичными числами, содержащими несколько цифр, реализуются программно. Соответственно, длина таких чисел потенциально не ограничена.

В 32-разрядном режиме х86 доступен полный набор команд для обработки неупакованных двоично-десятичных цифр, сложения и вычитания упакованных пар цифр (две четырёхбитных цифры в восьмибитном байте), а также преобразований между упакованной и неупакованной формами. В 64-разрядном режиме многие из этих команд исключены.

Кроме того, математический сопроцессор FPU включает команды для импорта и экспорта 80-битных двоично-десятичных чисел со знаком.

2.6.2. Модулярная арифметика

Новое отношение к времени выводит на первое место действие деления и говорит, что дальние точки могут быть более тождественны, чем две соседние, и что точки m и n тогда подобны, если m-n делится без остатка на y.

В. Хлебников. Наша основа

Модулярная арифметика основана на представлении целого неотрицательного числа X в виде последовательности остатков от деления X на набор взаимно простых чисел $p_1, p_2, \ldots p_n$:

$$X = (x_1, x_2, \dots x_n), \tag{2.62}$$

где

$$\begin{array}{rcl} x_1 & = & X \bmod p_1 \\ x_2 & = & X \bmod p_2 \\ & & &$$

Согласно китайской теореме об остатках, такое представление единственно для любого целого $X \in [0, P)$, где $P = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n$.

Для вычисления суммы (или произведения) двух чисел, представленных подобным образом, достаточно сложить (или перемножить) каждую пару соответственных остатков.

Так, пусть

$$\begin{cases} X = (x_1, x_2, \dots x_n) \\ Y = (y_1, y_2, \dots y_n) \end{cases}, \tag{2.63}$$

тогда

$$X + Y = ((x_1 + y_1) \bmod p_1, (x_2 + y_2) \bmod p_2, \dots (x_n + y_n) \bmod p_n)$$

$$X - Y = ((x_1 - y_1) \bmod p_1, (x_2 - y_2) \bmod p_2, \dots (x_n - y_n) \bmod p_n)$$

$$X \cdot Y = ((x_1 \cdot y_1) \bmod p_1, (x_2 \cdot y_2) \bmod p_2, \dots (x_n \cdot y_n) \bmod p_n)$$

$$(2.64)$$

Здесь остаток от деления (mod) вычисляется по правилам математики, а не C/C++ — он неотрицателен (то есть $(-1) \mod 7 = 6$).

При этом действия с различными парами остатков можно выполнять параллельно, так как действия выполняются независимо друг от друга. При использовании небольших $p_1, p_2, \ldots p_n$ возможно вместо вычисления результата операции воспользоваться предварительно вычисленной таблицей. Таким образом, любая операция при соответствующей конвейеризации будет выполняться за один машинный такт.

Подобная арифметика в целом циклична по модулю P, так что, в частности, (P-1)+1=0; ассоциативна и коммутативна.

Некоторые операции выполняются сложнее, чем в позиционных системах счисления. Такие операции называются **немодульными.** Это, прежде всего, **сравнение**, то есть установление порядка (установление равенства — модульная операция), и все операции, в реализации которых оно используется:

- контроль переполнения;
- деление;
- квадратный корень и т. п.

Из-за немодульности сравнения расширение модулярного представления на все целые числа возможно только в виде значения со знаком. При использовании для отрицательных чисел кода со смещением $x \to x + \xi$ или дополнительного кода $(-x) \to P - x$ нет простого способа отличить отрицательное число от положительного. На вещественные числа модулярное представление естественным путём не расширяется.

Модулярная арифметика позволяет реализовать очень быстрые вычисления над неотрицательными целыми числами, а также контролировать корректность результата в процессе вычислений, что позволяет обнаруживать аппаратные ошибки.

2.6.3. Арифметика с насыщением

— Чего? — спросил Дуб.— Стоять и не выпускать, — перевела Мергиона.

А.В.Жвалевский, И.Е.Мытько.

Личное дело Мергионы или Четыре чёртовы дюжины

В предыдущих разделах рассматривалась циклическая арифметика, то есть, если обрабатываемые числа находятся в диапазоне [Min, Max], то Max+1=Min и Min-1=Max. Это основная используемая в ЭВМ схема.

Для некоторых задач в случае выхода за границы допустимого диапазона удобнее схема с насыщением — если «правильный» результат операции превышает наибольшее представимое значение Max, то он считается равным Max, если он меньше Min, то, соответственно, формируется результат Min.

Таким образом, Max + 1 = Max и Min - 1 = Min.

Арифметика с насыщением коммутативна, но неассоциативна, в частности

$$(Max - 1) - (Max - 1) = 0,$$

но

$$Max - (1 + Max) + 1 = Max - Max + 1 = 1.$$

Процессоры семейства x86 поддерживают арифметику с насыщением в рамках команд расширения MMX.

Арифметика чисел с плавающей запятой (раздел 2.8.2) не является арифметикой с насыщением.

2.7. Битовые операции

- Умная игра, подтвердил Дубль таким же низким голосом,
- клеточек куда больше, чем в крестиках-ноликах!

А.В. Жвалевский, И.Е. Мытько. Девять подвигов Сена Аесли. Подвиги 5-9

Битовые операции — операции, производимые над цепочками битов.

Существует три основных класса битовых операций:

- поразрядные операции (not, and, or, xor);
- операции расширения (увеличения разрядности);
- сдвиги.

Все поразрядные операции рассматривают операнды как однородные цепочки битов; операции расширения и сдвиги делятся на два типа — знаковые, особым образом обрабатывающие старший (знаковый) бит цепочки, и беззнаковые.

2.7.1. Поразрядные операции

Почему так? Потому что развитое тело легче изучать, чем клеточку тела.

К. Маркс. Капитал

Поразрядные операции применяются к каждому разряду операнда (для унарных операций) или к каждой паре соответствующих разрядов операндов (для бинарных операций) независимо от соседних разрядов.

Так как один двоичный разряд может принимать только два значения, которые можно трактовать как «ложь» и «истина», набор поразрядных операций обычно включает все логические операции (таблица 2.7).

Логические операции над разрядами

Таблица 2.7

a	b	$\neg a \ (\text{not}, \sim)$	$a \wedge b \text{ (and, } \&)$	$a \vee b \text{ (or,)}$	$a \oplus b \text{ (xor, ^)}$
0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	U	1	1	0

Для поразрядных операций применяются различные обозначения, наиболее популярные из них показаны в шапке таблицы 2.7. В последующих примерах используются обозначения, принятые в языке C++ для поразрядных операций $(\sim, \&, |, \hat{})$. Отметим, что для соответствующих логических операций, рассматривающих переменную не как совокупность разрядов, а как единое целое (любое ненулевое значение — как «истину», а ноль как «ложь») приняты другие обозначения $(!, \&\&, |\cdot|,$ логического аналога $\hat{}$ не существует).

Результат в каждом разряде рассчитывается независимо от соседних (отсутствует перенос между разрядами). Разрядность результата соответствует разрядности операндов, для бинарных операций разрядность обоих операндов должна быть одинаковой. Поразрядные операции не могут быть знаковыми или беззнаковыми: обработка старшего бита не отличается от остальных.

Таким образом, поразрядное отрицание (битовая инверсия, дополнение до единицы) — это унарная операция, где к каждому разряду единственного операнда применяется логическое отрицание:

$$\sim 2_{10} = \sim 0000\,0010 = 1111\,1101 \tag{2.65}$$

Полученное значение можно трактовать как -3_{10} , если интерпретировать результат как знаковый, либо как 253_{10} , если интерпретировать его как беззнаковый. Ни одно из этих двух значений здесь не будет «правильным» или «ошибочным».

Если трактовать операнды как знаковые и представленные в дополнительном коде, $\forall x: \sim x = -x - 1.$

При этом необходимо помнить, что если операнд 2_{10} имеет бо́льшую разрядность (и, соответственно, включает больше ведущих нулей), то и результат будет содержать больше ведущих единиц. Таким образом, равенство $\sim 2_{10} = \mathrm{FD}_{16} = 253_{10}$ верно только для восьмибитных переменных (так, для 16-битных $\sim 2_{10} = \mathrm{FFFD}_{16} = 65533_{10}$). В общем случае разрядности N значение $\sim 2_{10}$ в знаковой интерпретации всегда будет иметь значение -3_{10} , а в беззнаковой — $(2^N-3)_{10}$.

Поразрядное «и» (конъюнкция) — бинарная операция, к каждой паре разрядов операндов применяется логическое «и»:

$$3_{10} \& 5_{10} = 0000\,0011 \& 0000\,0101 = 0000\,0001 = 1_{10}$$
 (2.66)

разряд результата равен нулю, если хотя бы один операнд содержит ноль в соответствующем разряде.

При помощи поразрядного «и» можно получить неотрицательный остаток от деления целого числа x на 2^n . В этом случае второй операнд («маска») состоит из n единиц: $x \mod 2^n = x \& (2^n - 1)$.

$$189_{10} \mod 8_{10} = 189_{10} & 7_{10} =$$

$$= 10111101 & 00000111 = 00000101 = 5_{10}$$
(2.67)

Поразрядное «или» (дизъюнкция) — бинарная операция, к каждой паре разрядов операндов применяется логическое «или»:

$$3_{10} \mid 5_{10} = 0000 \, 0011 \mid 0000 \, 0101 = 0000 \, 0111 = 7_{10}$$
 (2.68)

разряд результата равен единице, если хотя бы один операнд содержит единицу в соответствующем разряде.

Поразрядное исключающее «или» (также называется сложением по модулю два, но, в отличие от арифметической операции сложения, нет переноса между разрядами) — бинарная операция, к каждой паре разрядов операндов применяется исключающее «или»:

$$3_{10} \hat{5}_{10} = 0000 \, 0011 \hat{0}_{000} \, 0101 = 0000 \, 0110 = 6_{10}$$
 (2.69)

разряд результата равен единице, если один и только один операнд содержит единицу в соответствующем разряде.

Так как для одного разряда $\forall b \in \{0,1\}: 1 \oplus b = \neg b$, для чисел любой разрядности верно $\forall x: (-1)\hat{\ } x = \sim x$.

Поразрядные логические операции используются как в алгоритмах криптографии, так и, в некоторых ситуациях, для ускорения арифметических вычислений. Последнее возможно, только если один из операндов является константой специфического вида.

2.7.2. Расширение целых чисел

...Даже самые абстрактные категории <...> представляют собой в такой же мере и продукт исторических условий и обладают полной значимостью только для этих условий и в их пределах.

К. Маркс. Капитал

Часто необходимо увеличить разрядность числа, сохранив его значение. В C++ подобное происходит, в частности, при присваивании переменных разного размера:

```
i int i;
short int s = -1;
i = s; // расширение short int до int (знаковое)
```

Операция увеличения разрядности называется расширением n-разрядного числа x до m разрядов (m>n). Младшие n разрядов результата совпадают с расширяемым значением x, старшие m-n должны быть как-то инициализированы.

Существует две операции расширения, по-разному инициализирующие расширяемую часть:

- беззнаковое расширение расширяемая часть заполняется нулями (такая операция сохраняет значение беззнаковой интерпретации x);
- знаковое расширение расширяемая часть заполняется значением знакового бита (сохраняет значение знаковой интерпретации x).

В языках высокого уровня знаковость расширения определяется знаковостью используемых типов (так, в C++ расширение short int до int — знаковое, short unsigned до unsigned — беззнаковое). В ассемблере знаковое и беззнаковое расширение выполняются разными командами.

В таблице 2.8 показаны примеры знакового и беззнакового расширения восьмибитных чисел до шестнадцати бит.

Знаковое и беззнаковое расширение

Таблица 2.8

Значение	bin	hex	$dec_{\scriptscriptstyle 3HAK}$	$dec_{\mathrm{беззн}}$
<i>х</i> (8 бит)	0000 0000	00	0	0
$x \xrightarrow{\text{беззнаковое}} 16$ бит	0000 0000 0000 0000	0000	0	0
$x \xrightarrow{\text{знаковое}} 16$ бит	0000 0000 0000 0000	0000	0	0
<i>х</i> (8 бит)	0000 0001	01	1	1
$x \xrightarrow{\text{беззнаковое}} 16$ бит	0000 0000 0000 0001	0001	1	1
$x \xrightarrow{\text{знаковое}} 16$ бит	0000 0000 0000 0001	0001	1	1
х (8 бит)	00001111	OF	15	15
$x \xrightarrow{\text{беззнаковое}} 16$ бит	0000 0000 0000 1111	000F	15	15
$x \xrightarrow{\text{знаковое}} 16$ бит	0000 0000 0000 1111	000F	15	15
х (8 бит)	1000 0000	80	-128	128
$x \xrightarrow{\text{беззнаковое}} 16$ бит	0000 0000 1000 0000	0800	128	128
$x \xrightarrow{\text{знаковое}} 16$ бит	1111 1111 1000 0000	FF80	-128	65408
х (8 бит)	1111 1111	FF	-1	255
$x \xrightarrow{\text{беззнаковое}} 16$ бит	0000 0000 1111 1111	OOFF	255	255
$x \xrightarrow{\text{знаковое}} 16$ бит	1111 1111 1111 1111	FFFF	-1	65 535

Каждая строка таблицы соответствует одному значению (цепочке битов). Во втором столбце показано его двоичное представление, в третьем — шестнадцатеричное, в четвёртом — десятичное представление его знаковой интерпретации, в пятом — десятичное представление беззнаковой интерпретации. Строки сгруппированы по три — восьмибитное значение x, его беззнаковое расширение до шестнадцати бит и знаковое расширение до того же размера.

Видно, что для неотрицательных (в знаковой интерпретации) чисел знаковое и беззнаковое расширение выполняется одинаково.

2.7.3. Битовые сдвиги

Заметьте: справа налево двигать могу и слева направо.

В. В. Маяковский. Человек

Битовые сдвиги — семейство бинарных операций с несимметричными операндами. Один из операндов представляет собой цепочку битов, второй — неотрицательное целое число — величину сдвига. Цепочка битов смещается вправо или влево на указанное количество битов. Разрядность результата равна разрядности операнда-цепочки. Кроме явных операндов и результата, в сдвигах используется флаг переноса CF.

Сдвиг на n разрядов эквивалентен повторённому n сдвигу на один разряд, соответственно, для простоты ниже рассматривается только сдвиги на один бит.

Как было сказано выше, сдвиги различаются направлением — вправо (в сторону младших разрядов) или влево (в сторону старших). Кроме того, при сдвиге крайний с одной стороны разряд выдвигается за пределы разрядной сетки (его значение попадает в ячейку флага переноса CF), а крайняя ячейка с другой стороны освобождается.

В зависимости от способа заполнения освободившейся ячейки различаются следующие типы сдвига:

- знаковые (арифметические);
- беззнаковые (логические);
- циклические.

Ниже различные виды сдвигов рассматриваются на примере восьмибитных значений.

Знаковый и беззнаковый сдвиги вправо

В случае беззнакового (логического) сдвига вправо (в сторону младших разрядов) освободившийся старший разряд инициализируется нулём (рис. 2.3, а). В случае знакового (арифметического) сдвига вправо — копией знакового бита (рис. 2.3, б).

Логический сдвиг вправо соответствует беззнаковому делению на 2 с остатком, арифметический — знаковому. Знаковое деление при этом выполняется по правилам математики, подразумевающим неотрицательный остаток даже при отрицательном делимом, то есть при делении минус единицы на 2 частное равно минус единице, а остаток — плюс единице.




Рис. 2.3. Беззнаковый (а) и знаковый (б) сдвиги вправо

Остаток как для знакового, так и для беззнакового деления на 2 сдвигом на один бит равен биту CF (вышедшему за разрядную сетку младшему биту исходного числа).

Сдвиг вправо на n разрядов соответствует делению на 2^n , причём в случае знакового (арифметического) сдвига отрицательных чисел также выполняется «математическое» деление, подразумевающее неотрицательный остаток.

Во многих языках программирования (в частности, в C/C++) считается, что при делении знаковых чисел остаток может быть отрицательным, то есть при делении минус единицы на 2 частное будет равно нулю, а остаток — минус единице. Команды знакового деления ЭВМ реализуют именно эту схему.

Результат «программистского» деления отрицательного числа x на 2^n в общем случае не равен результату «математического» (подразумевающего неотрицательный остаток и рассчитываемого сдвигом x sar n). Они совпадают только в том случае, когда x делится на 2^n нацело. Для всех остальных x < 0 результат «программистского» деления будет на единицу больше.

Таким образом, чтобы получить при помощи арифметического сдвига значение «программистского» частного, необходимо до сдвига прибавить к отрицательному делимому значение 2^n-1 . Для положительного делимого или нуля коррекция не требуется.

Знаковый и беззнаковый сдвиг влево

В случае сдвига влево (в сторону старших разрядов) освободившийся младший бит инициализируется нулём (рис. 2.4).

Знаковый и беззнаковый (арифметический и логический) сдвиги влево не различаются. Сдвиг влево на один бит эквивалентен умножению на 2 (так как разрядность результата равна разрядности исходной цепочки, неважно — знаковому или нет). Коррекция операндов не требуется.




Рис. 2.4. Знаковый (беззнаковый) сдвиг влево

Битовые сдвиги выполняются гораздо быстрее, чем умножение и деление с помощью специализированных команд. Соответственно, умножение и деление на специальные константные значения часто выполняются оптимизирующими компиляторами при помощи сдвигов или комбинации сдвигов и сложения.

Циклические сдвиги

В случае простого циклического сдвига освободившаяся ячейка с одной стороны замещается разрядом, вышедшим с другой стороны за разрядную сетку (рис. 2.5, а) и б).




Рис. 2.5. Простой циклический сдвиг: а) влево, б) вправо

В случае циклического сдвига через флаг переноса освободившаяся ячейка инициализируется значением флага переноса CF, а ячейка CF замещается разрядом, вышедшим за разрядную сетку (рис. 2.6, а) и б). Таким образом, результат зависит не только от операндов, но и от текущего значения CF.




Рис. 2.6. Циклический сдвиг через флаг переноса: a) влево, б) вправо

Если простой циклический сдвиг N-разрядного числа циклически перемещает разряды N-битной цепочки, то сдвиг через флаг переноса — (N+1)-битной цепочки (операнд + CF).

Циклические сдвиги не эквивалентны какой-либо арифметической операции. Они широко используются в криптографии.

2.8. Представление вещественных чисел

Опять скажу: никто не обнимет необъятного!

К. П. Прутков. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы

Какой бы код ни использовался, с помощью N битов $b_{N-1}\dots b_1b_0$ можно получить только 2^N разных кодовых комбинаций и, соответственно, представить не более 2^N значений. При этом, в отличие от целых чисел, вещественных значений в любом диапазоне $[\nu_1,\nu_2]\subseteq\mathbb{R}$ бесконечно много (причём эта бесконечность несчётна, то есть количество вещественных чисел, помещающихся на любом интервале, превышает общее число существующих целых чисел).

Таким образом, для того, чтобы закодировать вещественные числа, необходимо не только ограничить допустимый диапазон, но и проредить его внутреннюю часть. Большую часть вещественных чисел описываемого диапазона $[\nu_1, \nu_2] \subseteq \mathbb{R}$ невозможно точно представить в ЭВМ.

Представление вещественных чисел основано на описанной в разделе 2.3.4 позиционной двоичной записи.

2.8.1. Представление вещественных чисел с фиксированной запятой

Сие редко встречающееся явление требует двоякого объяснения.

М.В.Ломоносов. Явление Венеры на Солнце

Представим неотрицательное вещественное число X в виде бесконечной двоичной дроби (2.11), округлим до n разряда после запятой, обозначив результат округления \check{X} :

$$X \approx \breve{X} = x_k \cdot 2^k + \ldots + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0 + x_{-1} \cdot 2^{-1} + \ldots + x_{-n} \cdot 2^{-n} =$$

$$= x_k \cdot 2^k + \ldots + x_1 \cdot 2 + x_0 + \frac{x_{-1}}{2} + \ldots + \frac{x_{-n}}{2^n} =$$

$$= \overline{x_k \ldots x_1 x_0, x_{-1} \ldots x_{-n}}, \ 0 \leqslant x_i < 2$$
— целые

и последовательно запишем цифры $x_{-n}, \dots x_k$ в биты кода $b_0, \dots b_{N-1}$, начиная с младшей цифры x_{-n} и младшего бита b_0 . После старшей цифры x_k записываются нули. Таким образом, из N битов, отведённых под представление числа, для дробной части используется n, для целой остаётся N-n.

$$X = b_{N-1} \cdot 2^{N-n-1} + \dots + b_{n+1} \cdot 2 + b_n + \frac{b_{n-1}}{2} + \dots + \frac{b_0}{2^n} = \overline{b_{N-1} \dots b_n, b_{n-1} \dots b_0}$$
(2.71)

Двоичная запятая, отделяющая дробную часть от целой, всегда расположена между разрядами n и n-1. Соответственно, такой способ кодирования называется представлением с фиксированной запятой.

Целая часть числа может принимать значения от 0 до $2^{N-n}-1$, дробная — от $0=\overline{0,00\dots00}$ до $1-\frac{1}{2^n}=\overline{0,11\dots11}$ (всего 2^n значений). Таким образом, числа, представимые в формате с фиксированной запятой с помощью N бит, n из которых отведены под дробную часть, заключены в диапазоне $\left[0,2^{N-n}-\frac{1}{2^n}\right]$. На каждом полуинтервале $\left[\nu,\nu+1\right)$ находится 2^n чисел, представимых в виде с фиксированной запятой с n-битной дробной частью.

Точность двоичных чисел с фиксированной запятой

При округлении вещественного числа $X \in \left[0, 2^{N-n}\right)$ до n двоичных разрядов после запятой абсолютная погрешность округления не превышает $\frac{1}{2^n}$:

$$\left|X - \breve{X}\right| < \frac{1}{2^n} \tag{2.72}$$

относительная погрешность увеличивается при уменьшении абсолютной величины числа:

$$\left| \frac{X - \breve{X}}{X} \right| < \frac{1}{2^n \cdot |X|} \tag{2.73}$$

Таким образом, абсолютная погрешность округления при сохранении числа X в формат с фиксированной запятой постоянна и зависит только от характеристик формата (от количества n бит, отведённых под дробную часть).

Арифметика чисел с фиксированной запятой

Нетрудно заметить, что при умножении (2.71) на 2^n получим целое число:

$$2^{n} \cdot \breve{X} = 2^{n} \cdot \overline{b_{N-1} \dots b_{n}, b_{n-1} \dots b_{0}} =$$

$$= 2^{n} \cdot \left(b_{N-1} \cdot 2^{N-n-1} + \dots + b_{n+1} \cdot 2 + b_{n} + \frac{b_{n-1}}{2} + \dots + \frac{b_{0}}{2^{n}} \right) =$$

$$= b_{N-1} \cdot 2^{N-1} + \dots + b_{n+1} \cdot 2^{n+1} + b_{n} \cdot 2^{n} + b_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + b_{0} \cdot 2^{0} =$$

$$= \overline{b_{N-1} \dots b_{n} b_{n-1} \dots b_{0}} = x, \quad x \in \{0, 1, \dots, 2^{N} - 1\}$$

$$(2.74)$$

то есть существует взаимно однозначное соответствие между числами с фиксированной запятой и целыми числами в диапазоне $\lceil 0, 2^N - 1 \rceil$:

$$\check{X} = \frac{x}{2^n} \tag{2.75}$$

причём \breve{X} и x записываются одной и той же комбинацией бит.

В некоторых вычислительных машинах работа с числами с фиксированной запятой реализована аппаратно. При этом отрицательные числа часто кодируются как значение со знаком.

Если специального набора команд нет, арифметика с фиксированной запятой может быть реализована программно с использованием целочисленных команд. Сложение и вычитание чисел с фиксированной запятой можно выполнять целочисленным сумматором без коррекции результата:

$$\ddot{X} + \ddot{Y} = \frac{x}{2^n} + \frac{y}{2^n} = \frac{x+y}{2^n}$$
 (2.76)

После целочисленного умножения требуется коррекция в виде деления результата на 2^n :

$$\ddot{X} \cdot \ddot{Y} = \frac{x}{2^n} \cdot \frac{y}{2^n} = \frac{x \cdot y}{2^{2n}} = \frac{\frac{x \cdot y}{2^n}}{2^n} \tag{2.77}$$

после целочисленного деления потребовалась бы коррекция в виде умножения результата на 2^n , если бы этот результат был вещественным:

$$\frac{\ddot{X}}{\ddot{Y}} = \frac{\frac{x}{2^n}}{\frac{y}{2^n}} = \frac{x}{y} = \frac{\frac{x}{y} \cdot 2^n}{2^n}$$

$$(2.78)$$

но коррекция целочисленного частного умножением даст нулевые значения младших n бит, то есть дробной части числа с фиксированной запятой, что неправильно. Поэтому необходимо проводить коррекцию перед делением:

$$\frac{\breve{X}}{\breve{Y}} = \frac{\frac{x \cdot 2^n}{y}}{2^n} \tag{2.79}$$

В случае, если используемая разрядность не позволяет умножить делимое на 2^n без переполнения, можно воспользоваться тем, что целочисленное деление возвращает результат в виде двух целых чисел — частного q и остатка r:

$$\frac{x}{y} = q + \frac{r}{y} \tag{2.80}$$

Тогда корректное частное чисел в представлении с фиксированной запятой с дробной частью длины n равно:

$$\frac{x}{y} \cdot 2^n = \left(q + \frac{r}{y}\right) \cdot 2^n = q \cdot 2^n + \frac{r \cdot 2^n}{y} \tag{2.81}$$

Умножение и деление на 2^n может быть выполнено при помощи битовых сдвигов, что практически не замедлит работу.

Таким образом, представление с фиксированной запятой позволяет представить числа в малом диапазоне с ограниченной абсолютной погрешностью и позволяет использовать для арифметических действий над вещественными числами быстрые целочисленные и логические операции.

2.8.2. Представление вещественных чисел с плавающей запятой

И наш Ефрем, не видя дальше носа, Упал с откоса И вмиг остался без хвоста...

Б. Б. Гребенщиков. Басня №1

В основе представления вещественных чисел с плавающей запятой лежит экспоненциальный (научный) формат:

$$X = N^p \cdot \mu \tag{2.82}$$

где N — основание системы счисления (в современных ЭВМ N=2, стандарт арифметики с плавающей точкой IEEE 754 [13, 14, 86] описывает также случай N=10), μ называется мантиссой числа X, целое число p — порядком (иногда из-за английского exponent используется термин «экспонента», но он не принят в отечественной литературе).

В настоящее время чаще всего, кроме порядка и мантиссы, отделяется ещё и знак числа:

$$X = (-1)^s \cdot N^p \cdot \mu, \ s \in \{0, 1\}, p \in \mathbb{Z}, \mu \geqslant 0$$
 (2.83)

В форме (2.83) можно представить любое конечное вещественное число, но не единственным способом:

$$512,12 = 512,12 \cdot 10^0 = 51212 \cdot 10^{-2} = 51,212 \cdot 10^1 = 0,051212 \cdot 10^4$$

Представление (2.83) называется нормализованным, если $0.1_N \leqslant \mu < 1$:

$$X = (-1)^s \cdot N^p \cdot \mu, \ s \in \{0, 1\}, p \in \mathbb{Z}, \ 0, 1_N \leqslant \mu < 1$$
 (2.84)

В нормализованной форме (2.84) можно представить любое конечное вещественное число, кроме нуля, причём единственным образом. В частности, $512,12=0,51212\cdot 10^3$. В двоичной системе счисления то же самое число и его нормализованное экспоненциальное представление записываются как $10000000000,0001111\ldots=0,10000000000001111\ldots2^9$.

Найдём порядок нормализованного представления числа X:

$$\log_N |X| = \log_N (N^p \cdot \mu) = p + \log_N \mu \tag{2.85}$$

так что $p = \log_N |X| - \log_N \mu$. Так как $0, 1_N \leqslant \mu < 1$, то $-1 \leqslant \log_N \mu < 0$:

$$\log_N |X|$$

с учётом того, что $p \in \mathbb{Z}$, получаем

$$p = \left| \log_N |X| + 1 \right| \tag{2.87}$$

Если записать мантиссу нормализованного представления числа X в позиционной форме, получим

$$\mu = \overline{0, m_1 m_2 m_3 m_4 \dots}, \ m_1 \neq 0. \tag{2.88}$$

где $m_i \in \{0,1,\ldots N-1\}$ — цифры. Если для представления с фиксированной запятой до определённого знака округляется дробная часть числа X (что даёт ограниченную абсолютную погрешность), то для представления с плавающей запятой до определённой длины округляется мантисса (что приводит к ограниченной относительной погрешности округления).

Структура двоичного числа с плавающей запятой согласно IEEE 754

Представим вещественное число $X \neq 0$ в нормализованной двоичной форме (2.83)

$$X = (-1)^s \cdot 2^p \cdot \mu, \ s \in \{0, 1\}, p \in \mathbb{Z}, 0, 1_2 \leqslant \mu < 1$$
 (2.89)

Запишем мантиссу в позиционной двоичной форме $\mu=\overline{0,m_1m_2m_3m_4\ldots}$, где m_i — двоичные цифры, 0 или 1. Так как представление (2.89) нормализовано, $m_1\neq 0$. В двоичной системе если m_1 не равна нулю, то она равна единице, то есть $\mu=\overline{0,1}m_2m_3m_4\ldots$

$$X = (-1)^s \cdot 2^p \cdot \overline{0,1m_2m_3m_4\dots}, \quad s \in \{0,1\}, \ p \in \mathbb{Z}$$
 (2.90)

Рис. 2.7. Структура числа с плавающей запятой согласно стандарту IEEE 754: а) нормализованное число, б) денормализованное, в) ноль, г) бесконечность, д) неопределённость или нечисло

Запишем в память компоненты такого представления (рис. 2.7). Знак s занимает старший бит.

Следующие w бит занимает порядок p. Порядок представляется кодом с избытком, то есть после знакового бита следует натуральный код значения $p+\xi$, где $\xi=2^{w-1}-2$ постоянно для формата. Значение $p+\xi$ называется смещённым порядком.

Минимально представимое значение смещённого порядка кодируется строкой из одних нулей, максимально представимое — строкой из единиц. Оба они считаются специальными — смещённому порядку $000\dots000$ соответствуют нули и денормализованные числа, $111\dots111$ — бесконечности, неопределённость и нечисла.

Таким образом, минимальное допустимое значение смещённого порядка нормализованного числа кодируется как $000\dots001$, а собственно порядок равен $p_{min}=1-\xi=3-2^{w-1}$, максимальное — кодируется как $111\dots110$, соответственно максимальный порядок числа $p_{max}=2^w-2-\xi=2^{w-1}$.

Последние n бит числа с плавающей запятой занимает округлённая мантисса. Так как для нормализованного числа старший бит мантиссы m_1 всегда равен единице, его не имеет смысла хранить. Соответственно, n бит мантиссы хранят разряды от m_2 до m_{n+1} . В поле смещённого порядка нормализованного числа записывается натуральный двоичный код $p + \xi$ (рис. 2.7, a).

Если порядок числа X слишком мал ($p < p_{min}$), число представляют в виде:

$$X = (-1)^s \cdot 2^{p_{min}} \cdot \mu, \quad s \in \{0, 1\}, \quad 0 \le \mu < 0, 1_2$$
(2.91)

и называют денормализованным.

Старший бит m_1 мантиссы денормализованного числа всегда равен нулю ($\mu = \overline{0,0}m_2m_3m_4\ldots$), так что его тоже не имеет смысла хранить. В поле мантиссы записываются разряды от m_2 до m_{n+1} . В поле смещённого порядка денормализованного числа записывается специальное значение $000\ldots000$ (рис. 2.7, б).

Если смещённый порядок равен 000...000 и при этом все биты мантиссы равны нулю, получаем значение ± 0 (рис. 2.7, в):

$$X = (-1)^s \cdot 2^{p_{min}} \cdot \mu, \ s \in \{0, 1\}, \ \mu = \overline{0,0000...0}$$
 (2.92)

Нули считаются не денормализованными, а специальными значениями, хотя и могут быть декодированы по формуле (2.91).

Если смещённый порядок состоит только из единиц (равен 111...111), а поле мантиссы — только из нулей, получаем специальное значение бесконечности (рис. 2.7, г).

В зависимости от поля знака, существуют два значения бесконечности и два нуля, так что $\frac{1}{+0}=+\infty$ и $\frac{1}{-0}=-\infty$. На рис. 2.7, в) и г) это показано как $(-1)^s\cdot 0$ и $(-1)^s\cdot \infty$ соответственно.

Если смещённый порядок равен 111...111, а поле мантиссы содержит не только нули, получаем так называемые нечисла (рис. 2.7, д). Нечисла не имеют знака, бит s игнорируется.

Если при этом старший сохраняемый бит мантиссы (q на рис. 2.7, д) равен единице, это так называемое тихое нечисло, или вещественная неопределённость (получаемая, в частности, как $\frac{0}{0}$). Если q=0, нечисло называется сигнальным и не может быть результатом вещественной операции.

Форматы двоичных чисел с плавающей запятой согласно IEEE 754

Стандарт IEEE 754-1985 описывает два двоичных формата с плавающей запятой — 32-битный формат одинарной точности и 64-битный формат двойной точности. В IEEE 754-2008 были добавлены 16- и 128-битный двоичный форматы (от названий в новой версии формата отказались), а также описана общая формула k-битного двоичного формата для $k \geqslant 128$ (таблица 2.9).

Также IEEE 754-2008 описывает возможность расширения стандартных форматов с увеличением как точности мантиссы, так и диапазона порядка.

Кроме двоичных, IEEE 754-2008 описывает два десятичных формата длины 64 и 128 бит, а также формулы для десятичного формата длины $k=32\kappa$. Десятичные

Общая длина $n+w+1$, бит		32	64	128	$\mathbf{k}\geqslant 128$
Длина кода знака s , бит	1	1	1	1	1
Длина кода порядка w , бит	5	8	11	15	$round(4 \cdot \log_2 k) - 13$
Длина кода мантиссы n , бит	10	23	52	112	k-w-1

Стандартные двоичные форматы с плавающей запятой Таблица 2.9

форматы IEEE 754-2008 имеют более сложную структуру, чем двоичные. Для экономии памяти в мантиссе для цифр $m_2, m_3, m_4 \dots$ используется кодирование троек десятичных цифр группами по десять бит (так как число кодовых комбинаций $2^{10}=1024>10^3$, это возможно), а код порядка соединён с кодом старшей цифры $m_1\neq 0$.

Структура нестандартного числа FPU x87

В математическом сопроцессоре x87 (FPU), входящем в состав процессоров линейки x86, используется нестандартный формат вещественных чисел (рис. 2.8), так как первый подобный сопроцессор был выпущен задолго до первой редакции стандарта IEEE 754.

Порядок этого формата занимает w=15 бит, мантисса — n=64 бита. Общий размер числа k=n+w+1=80 бит.

Формат сопроцессора x87 отличается от стандартных не только разрядностью полей (IEEE 754 предусматривает расширенные форматы с увеличенной разрядностью), но и тем, что мантисса включает старший бит (единицу для нормализованных чисел и ноль для денормализованных). Благодаря этому, кроме тихих и сигнальных нечисел, возможны недопустимые значения, для которых старший бит мантиссы не соответствует порядку.

Также FPU x87 различает несколько видов тихих нечисел (рис. 2.8, e). Только один из них является вещественной неопределённостью (рис. 2.8, д).

Недопустимыми считаются значения, не соответствующие ни одному из шаблонов рис. 2.8, а-ж). Для порядка, состоящего из всех нулей, недопустим единичный старший бит мантиссы (рис. 2.9, а). Для $p_{min} \leq p \leq p_{max}$ недопустим нулевой старший бит мантиссы (рис. 2.9, б). Для порядка, состоящего из всех единиц, недопустима ненулевая мантисса с нулевым старшим битом (рис. 2.9, в).

Возможен экспорт из описанного нестандартного представления в стандартные форматы одинарной и двойной точности.

е) тихое нечисло, ж) сигнальное нечисло

a)
$$\begin{bmatrix} x & 000 \dots 000 & 1xx \dots x \\ \hline 79 & 78 & 64 & 63 & 0 \end{bmatrix}$$

6) $\begin{bmatrix} x & yyy \dots yyy & 0xx \dots x \end{bmatrix}$ $\exists y \neq 0, \exists y \neq 1$



64 63

Рис. 2.9. Недопустимые значения в FPU x87: а) с нулевым порядком, б) с порядком $p_{min} \le p \le p_{max}$, в) с порядком, состоящим из единиц

Точность двоичных чисел с плавающей запятой

Как и в случае фиксированной запятой, формат с плавающей точкой не может описать все вещественные значения в заданном диапазоне.

При сохранении вещественного числа X в формате с плавающей запятой оно округляется до ближайшего представимого числа \check{X} .

Если $\ddot{X}=(-1)^s\cdot 2^p\cdot \mu$ нормализовано, то абсолютная погрешность округления не превышает веса младшего разряда мантиссы:

$$\left|X - \breve{X}\right| < \frac{2^p}{2^{n+1}} = 2^{p-n-1}.$$
 (2.93)

Эта величина зависит от порядка числа p, а также от количества бит в мантиссе n (n постоянно для формата), и превышает единицу при p > n + 1.

Таким образом, с ростом абсолютной величины X (и, соответственно, порядка p) абсолютная погрешность округления катастрофически растёт.

Относительная погрешность округления до нормализованного \check{X} может быть оценена сверху как $\frac{1}{2^n}$:

$$\left| \frac{X - \check{X}}{X} \right| < \frac{2^{p}}{2^{n+1} \cdot |X|} \approx \frac{2^{p}}{2^{n+1} \cdot |\check{X}|} = \frac{2^{p}}{2^{n+1} \cdot 2^{p} \cdot \mu} =$$

$$= \frac{1}{2^{n+1} \cdot \mu} \leqslant \frac{1}{2^{n+1} \cdot 0.1_{2}} = \frac{1}{2^{n}}.$$
(2.94)

Оценка на самом деле точная, так как хотя настоящая мантисса X не равна μ , она также больше или равна 0.1_2 .

Если X невозможно представить в нормализованном виде, абсолютная погрешность округления не превышает $\frac{2^{p_{min}}}{2^{n+1}} = 2^{p_{min}-n-1}$, относительная погрешность будет расти при уменьшении абсолютной величины X, так как мантисса денормализованного числа может быть сколь угодно близка к нулю.

Погрешность округления при сохранении числа X в формате с плавающей запятой одинарной точности составит $2^{-23} \cdot X \approx 1, 2 \cdot 10^{-7} \cdot X$. Соответственно, такое число сохранит шесть верных десятичных цифр (не после запятой, а всего!) и седьмую — с погрешностью. Остальные будут полностью потеряны. При сохранении в формат двойной точности погрешность составит $2^{-52} \cdot X \approx 2 \cdot 10^{-16} \cdot X$, то есть сохраняется пятнадцать десятичных цифр.

Арифметика чисел с плавающей запятой

Пусть два числа $X_1, X_2 \in \mathbb{R}$ представлены в формате с плавающей запятой:

$$\begin{cases} X_1 = (-1)^{s_1} \cdot N^{p_1} \cdot \mu_1, & 0, 1_N \leqslant \mu_1 < 1 \\ X_2 = (-1)^{s_2} \cdot N^{p_2} \cdot \mu_2, & 0, 1_N \leqslant \mu_2 < 1 \end{cases}$$
 (2.95)

Числа, представленные подобным образом, удобно умножать:

$$X_1 \cdot X_2 = (-1)^{s_1} \cdot N^{p_1} \cdot \mu_1 \cdot (-1)^{s_2} \cdot N^{p_2} \cdot \mu_2 = (-1)^{s_1 \oplus s_2} \cdot N^{p_1 + p_2} \cdot \left(\mu_1 \cdot \mu_2\right) \ (2.96)$$

Здесь $0.01_N \leqslant \mu_1 \cdot \mu_2 < 1$. Если $\mu_1 \cdot \mu_2 < 0.1_N$, мантисса дополнительно нормализуется; соответственно корректируется порядок результата. Таким образом,

$$X_1 \cdot X_2 = (-1)^{s_1 \oplus s_2} \cdot N^{p_1 + p_2 + p_\mu} \cdot \mu \tag{2.97}$$

где

$$\mu_1 \cdot \mu_2 = N^{p_\mu} \cdot \mu, \ 0.1_N \leqslant \mu < 1.$$
 (2.98)

Умножение чисел с плавающей запятой коммутативно и в большинстве случаев ассоциативно. Ассоциативность может нарушиться, если на каком-то шаге получится денормализованное число или бесконечность. Так, если все вычисления выполняются с одинарной точностью, то $(2^{-64} \cdot 2^{64}) \cdot 2^{64} = 1 \cdot 2^{64} = 2^{64}$, но $2^{-64} \cdot (2^{64} \cdot 2^{64}) = 2^{-64} \cdot (+\infty) = +\infty$.

Аналогично выполняется деление:

$$\frac{X_1}{X_2} = \frac{(-1)^{s_1} \cdot N^{p_1} \cdot \mu_1}{(-1)^{s_2} \cdot N^{p_2} \cdot \mu_2} = (-1)^{s_1 \ominus s_2} \cdot N^{p_1 - p_2} \cdot \frac{\mu_1}{\mu_2} =$$

$$= (-1)^{s_1 \ominus s_2} \cdot N^{p_1 - p_2 + p_\mu} \cdot \mu$$
(2.99)

где

$$\frac{\mu_1}{\mu_2} = N^{p_\mu} \cdot \mu, \ \ 0, 1_N \leqslant \mu < 1. \tag{2.100}$$

Порядок и нормализованная мантисса записываются в виде, соответствующем формату.

Сложение двух чисел одного порядка $p=p_1=p_2$ сводится к сложению или вычитанию — с учётом знаков чисел — мантисс (с последующей нормализацией):

$$X_1 + X_2 = (-1)^{s_1} \cdot N^p \cdot \mu_1 + (-1)^{s_2} \cdot N^p \cdot \mu_2 = N^p \cdot \left((-1)^{s_1} \cdot \mu_1 + (-1)^{s_2} \cdot \mu_2 \right) (2.101)$$

Для того, чтобы сложить два числа различных порядков, их вначале необходимо привести к одному порядку (наибольшему). Пусть для определённости $p_1>p_2$. Тогда

$$X_2 = (-1)^{s_2} \cdot N^{p_2} \cdot \mu_2 = (-1)^{s_2} \cdot N^{p_1} \cdot \frac{\mu_2}{N^{p_1 - p_2}}$$
 (2.102)

Приведение к большему порядку соответствует беззнаковому сдвигу мантиссы μ_2 вправо. При этом, так как длина мантиссы ограничена n битами, часть цифр теряется. При достаточно большой разнице порядков $(p_1-p_2>n$ для двоичных форматов) приведённая мантисса $\frac{\mu_2}{N^{p_1-p_2}}$ окажется равной нулю, так что в итоге получим $X_1+X_2=X_1$.

После приведения выполняется собственно сложение/вычитание:

$$X_1 + X_2 = N^{p_1} \cdot \left((-1)^{s_1} \cdot \mu_1 + (-1)^{s_2} \cdot \frac{\mu_2}{N^{p_1 - p_2}} \right)$$
 (2.103)

Вычитание чисел с плавающей запятой сводится к сложению сменой знака.

В общем случае $(X_1+X_2)-X_1\neq X_2$. Чем больше разница порядков X_1 и X_2 , тем сильнее теряется точность. Соответственно, сложение чисел с плавающей запятой не будет ассоциативным практически ни для каких слагаемых. Это отличает его от сложения с насыщением, где ассоциативность нарушается только в случае, когда промежуточный результат выходит за границы допустимого диапазона.

Таким образом, арифметика чисел с плавающей запятой не является ни циклической, ни арифметикой с насыщением и в общем случае коммутативна, но неассоциативна. Для того, чтобы уменьшить ошибку вычислений, необходимо выстроить алгоритм так, чтобы избежать вычитания очень близких друг к другу чисел. Сложение множества чисел существенно разного порядка желательно начинать с ближайших к нулю.

Для любого действия возможна ситуация, когда порядок результата непредставим в используемом формате. Если порядок слишком велик для используемого формата, результат будет равен специальному значению — бесконечности с соответствующим знаком, $+\infty$ или $-\infty$. Если порядок слишком мал — результат будет денормализован.

Для специальных значений $+\infty$ и $-\infty$ и любого конечного числа x выполняется $+\infty+x=+\infty, -\infty+x=-\infty$. Если при этом x>0, то $(+\infty)\cdot x=+\infty$, $(+\infty)\cdot (-x)=-\infty$, а также $\frac{x}{+\infty}=+0, \frac{x}{-\infty}=-0$ и т. п.

Кроме того, арифметика с плавающей запятой включает такое специальное значение, как вещественная неопределённость (обычно обозначаемая nan — not a number). Результат принимается равным nan, в частности, для таких операций, как $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, +\infty - \infty, 0 \cdot \infty$, а также для всех тех, где хотя бы один из операндов равен nan.

Практика показывает, что одинарная точность недостаточна почти всегда (исключение составляют простые одношаговые вычисления и те, погрешность которых не принципиальна, в частности, графика игр). Двойная точность и точность нестандартного формата FPU подходят для большинства приложений. Алгоритмы, требующие предсказуемой погрешности вычислений (в частности, арифметическое сжатие), вообще не могут быть реализованы для чисел с плавающей запятой. В подобных случаях может использоваться представление с фиксированной запятой, но чаще всего алгоритм модифицируется так, чтобы работать с целыми числами.

Нормализованное представление в отечественной и зарубежной традиции

В зарубежных источниках (2.83) называется нормализованным в случае, когда $1 \leqslant \mu < 10_N$ [16]. Там считается, что мантисса нормализованного числа включает целую часть (хотя суть от этого не меняется). Действительно, пусть

$$X = (-1)^s \cdot N^p \cdot \mu, \quad s \in \{0, 1\}, \ p \in \mathbb{Z}, \ 0, 1_N \le \mu < 1, \tag{2.104}$$

то есть $\mu = \overline{0, m_1 m_2 m_3 m_4 \dots}, \ m_1 \neq 0$. Пусть также

$$X = (-1)^{\widetilde{s}} \cdot N^{\widetilde{p}} \cdot \widetilde{\mu}, \ \ \widetilde{s} \in \{0, 1\}, \ \widetilde{p} \in \mathbb{Z}, \ 1 \leqslant \mu < 10_N$$
 (2.105)

Тогда

$$\begin{cases} \widetilde{s} = s \\ \widetilde{p} = p - 1 \\ \widetilde{\mu} = N \cdot \mu = 10_N \cdot \mu = \overline{m_1, m_2 m_3 m_4 \dots} \end{cases}$$
 (2.106)

Так как двоичная/десятичная запятая является нецифровым символом, она не может быть записана в память, а только *подразумевается* на той или иной позиции, двоичное представление мантиссы в формах (2.104) и (2.105) *полностью совпадает*.

Порядок \widetilde{p} формы (2.105), соответственно, записывается с избытком $\widetilde{\xi}=\xi+1$. Одна из основных особенностей кода со смещением — невозможность «визуально» определить ноль, так что полученный код (смещённый порядок) также *полностью совпадает* для форм (2.104) и (2.105).

Таким образом, двоичное представление одинаковых чисел (как нормализуемых в формате расширенной точности, так и денормализованных) одинаково и не зависит от формы нормализованного представления.

В отдельных источниках мантисса и вовсе рассматривается как целое беззнаковое число $\overline{m_1m_2m_3m_4\dots m_n}$ [86]. Такая трактовка также допустима и равносильна (2.104) и (2.105) при соответствующей коррекции порядка и смещения.

Контрольные вопросы

- 1. Чем различаются качественные и количественные данные?
- 2. Какие числа называются натуральными?
- 3. Какие числа называются неотрицательными целыми?
- 4. Какие нецифровые символы используются в представлении чисел?
- 5. Какие способы представления беззнаковых целых чисел используются в ЭВМ?
- 6. Какие способы представления знаковых целых чисел используются в ЭВМ?
- 7. Какие логические и битовые операции вы знаете?
- 8. Какие способы представления вещественных чисел используются в ЭВМ?
- 9. Как выглядит нормализованное представление вещественного числа?

Глава 3. Архитектура команд семейства х86

Знающий сокровенное и явное, силён, мудр.

Коран. 64.18

Обозначением x86 описывают целый класс вычислительных систем, включающий уже практически не используемую шестнадцатибитную архитектуру (8086—i286), тридцатидвухбитную архитектуру IA-32 (i386—i686), шестидесятичетырёхбитную x86-64 (amd64, Intel 64 или IA-32e).

Все модели этого многочисленного семейства совместимы между собой на уровне архитектуры команд, то есть все современные процессоры в определённом режиме теоретически могут выполнять программы, написанные для более старых (тем не менее из-за особенностей современных операционных систем, а также сильно изменившихся временных характеристик процессоров на практике чаще используются эмуляторы).

Несовместимая с набором команд x86 архитектура IA-64 (Itanium) не рассматривается в данной книге.

В данной главе рассматриваются режимы работы x86-совместимых процессоров, доступные регистры, флаги, режимы адресации, а также структура команды и вытекающие из неё ограничения.

3.1. Развитие линейки х86 и режимы работы

В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем не отличается от искусства; мало того, мы видим, что имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлечённым знанием, но не имеет опыта.

Аристотель. Метафизика

В данном пособии рассматривается тридцатидвухбитный и шестидесятичетырёхбитный режимы работы, как более простые для прикладного программирования и более распространённые в настоящее время. Подробное описание качественно отличного от них шестнадцатибитного режима можно найти, в частности, у Питера Абеля [26].

Тем не менее, так как многие особенности архитектуры x86 обусловлены исторически и поддерживаются для совместимости, необходимо сделать краткий экскурс в историю данной линейки.

3.1.1. История семейства х86

Я родился в таможне, Когда я выпал на пол. Мой отец был торговец, Другой отец — Интерпол...

Б. Б. Гребенщиков. Таможенный блюз

Архитектура x86 основана на архитектуре четырёхразрядного микропроцессора Intel 4004. Так как микросхема 4004 была разработана для настольного калькулятора, в ней не были реализованы многие механизмы, давно и успешно применявшиеся в более ранних компьютерах, в частности, аппаратная трансляция адресов. Позже была выпущена улучшенная версия 4004 — процессор 4040, а на его основе был разработан восьмиразрядный 8008, включавший два восьмибитных регистра общего назначения a и b. В улучшенном 8080 их было уже семь — a,b,c,d,e,h,l, объединявшиеся в три пары bc,de,hl. Шина адреса в 8080 была шестнадцатиразрядной (то есть можно было адресовать до 2^{16} байт, или 64 килобайта), адрес задавался парой регистров hl.

Шестнадцатибитные процессоры

Процессор 8086 — родоначальник семейства x86 — был шестнадцатибитным, из-за чего 16 бит при программировании для x86 обычно называют **словом.** Он включал четыре шестнадцатибитных регистра общего назначения ax, bx, cx, dx, каждый из которых фактически был парой восьмибитных (в частности, ax = ah: al), и четыре неделимых шестнадцатибитных регистра bp, sp, si, di. У каждого из них было и специальное назначение: A — accumulator (неявный аргумент большинства команд), C — counter (счётчик), D — data (данные), B — base (базовый регистр). В отличие от 32-разрядного режима, невозможно было использовать в косвенной адресации любые регистры. Для задания адреса в памяти использовались только tx и tx (base pointer), индексными — только tx и tx (source index и destination index). Масштабирование индекса не использовалось.

Шина адреса при этом была двадцатиразрядной. Для того, чтобы адресовать 2^{20} байт (один мегабайт) памяти шестнадцатибитными адресами, была введена **сегментная модель памяти.** Полный адрес складывался из шестнадцатибитного адреса и значения специального сегментного регистра, умноженного на 16.

Область памяти, адресуемая с помощью одного сегментного регистра, называлась сегментом. Сегмент занимал 2^{16} байт, то есть 64 килобайта; разные сегменты могли пересекаться или полностью совпадать. В 8086 было четыре сегментных регистра, соответственно в программе использовалось четыре сегмента:

- cs (code segment) сегмент кода; значение регистра cs добавлялось к адресам команд;
- -ds (data segment) сегмент данных, его значение добавлялось к адресам статических переменных;
- es (extra segment) дополнительный сегмент данных, иногда там располагалась куча;
- -ss (stack segment) сегмент стека, добавлялся к адресам в стеке.

Добавляемый сегментный регистр определялся процессором автоматически; для данных при необходимости можно было использовать префикс замены сегмента.

Хотя в настоящее время используется плоская модель памяти (сегментные регистры присутствуют, но содержат другую структуру данных — селектор сегмента) по традиции области адресного пространства, где располагаются код, данные, стек и т. д., часто называются сегментами.

Так как четырёх сегментов по 64 килобайта часто не хватало, программисту приходилось изменять значения сегментных регистров во время работы программы для доступа к различным областям памяти. Управлять сегментами приходилось вручную.

В 8086 всё ещё не было механизма трансляции адресов, так что прикладные программы использовали реальные физические адреса ОЗУ; из-за этого режим совместимости с моделью памяти 8086 в более поздних процессорах называется **реальным режимом.** При этом каждой программе реального режима была доступна вся память компьютера, что не позволяло реализовать полноценную многозадачность.

Для 8086 был разработан математический сопроцессор 8087, предназначенный для вычислений с плавающей запятой. Сопроцессор устанавливался в отдельный сокет на материнской плате. Начиная с этой модели, стали выпускаться урезанные варианты процессоров. Так, 8086 с восьмибитной шиной данных получил название 8088.

На основе 8088 был построен компьютер IBM PC, так что большинство последующих процессоров Intel (и неинтеловских х86-совместимых процессоров) совместимы с 8086 на уровне машинного кода. Теоретически любой современный персональный компьютер можно загрузить в специальном режиме совместимости и выполнить программу, написанную для 8086. Практически с этим возникнут трудности, в частности, из-за несоответствия временных характеристик.

Непосредственно следующая модель, 80186, отличалась от 8086 незначительно. В 80286 появилась частичная поддержка **защищённого режима**, когда память разных программ изолирована (защищена) друг от друга за счёт аппаратной трансляции адресов. Шина адреса была увеличена до 24 разрядов.

Тридцатидвухбитные и шестидесятичетырёхбитные процессоры

Полноценная реализация защищённого режима появилась в тридцатидвухбитном процессоре 80386 (часто называемом просто 386). Так как разрядность процессора сравнялась с разрядностью шины адреса, в защищённом режиме 386 используется плоская модель памяти. Количество сегментных регистров возросло до шести. При этом сегментные регистры защищённого режима содержат не часть адреса, а селектор, кодирующий ссылку на запись в специальной таблице дескрипторов, которая, в свою очередь, задаёт границы сегмента в плоском адресном пространстве и атрибуты защиты.

Современные операционные системы используют именно защищённый режим процессора (либо очень схожий с ним шестидесятичетырёхбитный режим), в котором прикладной программе недоступны многие функции реального. При этом, так как эти функции прозрачно обеспечиваются операционной системой, прикладное программирование заметно упрощено.

Тем не менее, из-за используемого программного обеспечения даже более поздние модели (до Pentium 4) постоянно или часть времени работали в реальном режиме, так что многие учебники ассемблера описывают его наравне с защищённым.

В целом разработка 386 — наиболее существенный шаг в развитии архитектуры семейства x86. В настоящее время «x86» обозначает, как правило, 386-совместимый процессор (такая архитектура обозначается i386 или IA-32). Дальнейшее развитие в основном сводилось к добавлению новых команд, наращиванию параллелизма и увеличению частоты.

В определённый момент четырёх гигабайт памяти, адресуемых 32-битным указателем в плоской модели, оказалось недостаточно. В первую очередь это проявилось на серверах и специализированных высокопроизводительных рабочих станциях. Разработчики ПО и аппаратного обеспечения не стали возрождать неудобную сегментную модель памяти, вместо этого начали продвигаться решения с 64-битными виртуальными адресами.

Результатом совместной разработки Intel и Hewlett Packard стала архитектура IA-64, схожая с суперкомпьютером Эльбрус и свободная от недостатков, унаследованных от калькулятора 4004 и шестнадцатибитного 8086. IA-64 несовместима с набором команд х86. Она не получила популярности в основном из-за недостаточного количества портированного под неё ПО и несовершенства компиляторов, а также дороговизны и некоторых конструктивных недоработок воплощавших её процессоров Itanium. В мае 2017 г. официально объявили о закрытии этой линейки.

Ведущий конкурент Intel, компания AMD, предложила расширение архитектуры IA-32, увеличивающее разрядность адресов до 64 бит и дающее возможность увеличить разрядность данных с помощью специального префикса REX. Именно это расширение, которое в настоящее время поддерживается и процессорами

Intel — наиболее популярный способ увеличить адресуемую память персонального компьютера.

Разработанная компанией AMD шестидесятичетырёхбитная архитектура x86-64 (также называемая amd64, IA-32e и Intel 64, но не IA-64) не слишком существенно отличается от тридцатидвухбитной x86.

3.1.2. Режимы работы процессора

У меня есть две фазы, мама, Я — чистый бухарский эмир. Когда я трезв, я — Муму и Герасим, мама; А так я — Война и Мир.

Б. Б. Гребенщиков. Таможенный блюз

Процессоры тридцатидвухбитной архитектуры x86 (IA-32) поддерживают четыре режима работы (рис. 3.1) [2, 16]:

- шестнадцатибитный реальный режим (Real Mode);
- шестнадцатибитный режим виртуального 8086 (Virtual-8086 Mode), используемый тридцатидвухбитными операционными системами для запуска устаревших программ;
- тридцатидвухбитный защищённый режим (Protected Mode);
- режим системного управления (System Management Mode, SMM) сверхпривилегированный режим, в котором обрабатываются скрытые от операционной системы события.

Процессоры семейства x86-64 добавляют к ним ещё два режима, в совокупности обозначаемые в документации [2] как Long Mode (на рис. 3.1 эти два режима объединены серым овалом вверху рисунка):

- тридцатидвухбитный режим совместимости;
- шестидесятичетырёхбитный режим.

Шестидесятичетырёхбитный режим использует по умолчанию тридцатидвухбитные данные и смещения и концептуально отличается от тридцатидвухбитного режима гораздо меньше, чем шестнадцатибитный. Соответственно, его иногда называют шестидесятичетырёхбитным расширением защищённого режима, а архитектуру x86-64 обозначают как IA-32e.

Порядок переключения режимов

При загрузке или сбросе процессор переходит в реальный режим. Из реального режима он может переключиться в защищённый, в котором работают все тридцатидвухбитные операционные системы. При необходимости выполнения шестнадцатибитного кода процессор может временно переключаться в режим виртуального 8086.




Рис. 3.1. Режимы работы современных процессоров

Из тридцатидвухбитного защищённого режима процессор может переключиться в тридцатидвухбитный режим совместимости, а затем в шестидесятичетырёхбитный режим. Эти два режима используются шестидесятичетырёхбитными операционными системами. Таким образом, для выполнения тридцатидвухбитных приложений процессор может временно переключаться обратно в режим совместимости. Выполнить шестнадцатибитное приложение в шестидесятичетырёхбитной операционной системе невозможно — необходимо использовать эмулятор или перезагрузить компьютер под другой операционной системой.

На рис. 3.1 переключения режимов, возможные в процессе работы, показаны сплошными стрелками, переключения по перезагрузке — пунктиром.

Из любого из этих режимов процессор при возникновении соответствующего события может ненадолго перейти в режим системного управления, а после обработки события — вернуться в исходный режим.

В принципе, возможен переход из шестидесятичетырёхбитного режима через режим совместимости в защищённый и из защищённого в реальный, но, как правило, подобной необходимости не возникает и в современных операционных системах она не реализована. Прикладная программа, запущенная в защищённом режиме, не может перевести процессор в реальный (или, соответственно, из шестидесятичетырёхбитного в защищённый).

3.2. Сегменты памяти

Пара двух точек, разделённая растущим пространством.

В. Хлебников. Царапина по небу

В памяти вычислительной машины фон-неймановской архитектуры хранится как код программы, так и данные.

Данные (переменные) в программе на языке высокого уровня, в частности, C++, делятся на:

- глобальные, время жизни которых равно времени жизни программы, а имя доступно в любой области программы;
- статические локальные, время жизни которых также равно времени жизни программы, но имя доступно только в ограниченной области;
- локальные каждый вызов функции порождает новую копию переменной, время жизни которой не превышает времени работы функции и которая доступна только в ограниченной области;
- динамические память выделяется и освобождается с помощью операторов new/delete или функций malloc()/free().

Различные виды переменных и программы находятся в разных областях диапазона доступных виртуальных адресов — адресного пространства процесса, исторически называемых **сегментами** (сейчас иногда используется также термин «**секция»**, чтобы подчеркнуть использование плоской модели памяти и связь областей памяти с секциями исполняемого файла).

На рис. 3.2 представлено возможное распределение виртуальных адресов процесса в тридцатидвухбитной операционной системе GNU/Linux.

Конкретное расположение сегментов в адресном пространстве процесса может различаться для различных операционных систем. Состав также может различаться, но основные сегменты — кода, данных, кучи и стека — присутствуют всегда.

Хотя все сегменты располагаются в одном адресном пространстве, они могут иметь разные атрибуты защиты. В частности, сегмент кода для предотвращения

3.2. Сегменты памяти 109




Рис. 3.2. Распределение памяти процесса в тридцатидвухбитной операционной системе GNU/Linux

вредоносных модификаций доступен только для чтения, но не для записи, а для сегментов, доступных программе на запись (данные, стек, куча) запрещено исполнение.

Нулевой адрес и ближайшие к нему считаются некорректными для выявления и предотвращения ошибок (разыменования переменных, которые указателями не являются).

Кроме того, между динамически растущими сегментами (данных и кучи, кучи и стека, стека и пространства ядра) добавляются «зазоры» случайного размера для затруднения атак на соответствующие области памяти. Размеры этих смещений определяются при загрузке программы в память.

Часть адресного пространства процесса (в тридцатидвухбитных системах по умолчанию 1 Гб, в шестидесятичетырёхбитных — 512 Гб) занимает ядро операционной системы [74].

3.2.1. Код и статические данные

Центральная станция всех явлений, путаница штепселей, рычагов и ручек.

В. В. Маяковский. Человек

Код выполняемой программы находится в сегменте кода.

Глобальные переменные программы, доступные в любой её точке и статические переменные, отличающиеся от глобальных только областью видимости, расположены в **сегменте данных.** Те глобальные и статические переменные, которые не были инициализированы при объявлении, отделяются в специальный **сегмент BSS.**

Адреса глобальных и статических переменных в программе — неотрицательные целые константы. Для адресов в коде (в частности, функций) возможно задать как фиксированный адрес, так и смещение относительно текущего значения указателя команд ip.

Размеры кода программы и переменных, время жизни которых совпадает со временем жизни программы, могут быть определены ещё на этапе загрузки программы в память, поэтому размеры соответствующих областей памяти постоянны.

При этом адрес, по которому могут быть загружены код и статические данные, в принципе может варьироваться (это особенно актуально для разделяемых библиотек). В этом случае требуется каким-то образом сохранить работоспособность программы и доступность данных.

Для кода программы это достигается использованием для кода относительных адресов (так называемых команд ближнего перехода, содержащих не сам адрес, а его смещение относительно текущего значения указателя команд ip).

Для данных в тридцатидвухбитном режиме адресация относительно ip невозможна. Соответственно, используются два варианта. Первый — коррекция фиксированных адресов в программе при загрузке исполняемого файла в память (это мешает совместному использованию библиотек, так как, если несколько программ попытаются загрузить библиотеку по разным адресам, получится разный код). Вто-

3.2. Сегменты памяти 111

рой — копирование текущего значения ip в регистр общего назначения обходным путём и ручной расчёт смещений относительно полученного значения.

В шестидесятичетырёхбитном режиме добавлена возможность задавать для данных адрес в виде смещения относительно текущего значения ip. Для Mac OS X адресация глобальных и статических переменных относительно ip обязательна, для других операционных систем — рекомендуется.

3.2.2. Куча

Главный склад всевозможных лучей. Место выгоревшие звёзды кидать, Ветхий чертёж — неизвестно чей — первый неудавшийся проект кита.

В. В. Маяковский. Человек

Динамические переменные расположены в **сегменте динамической памяти,** или **куче** (heap). Первоначально программе выделяется определённый объём динамической памяти, из которого средствами языка высокого уровня (new/new[]/malloc() для C++) выделяются области памяти под запросы прикладной программы. Распределённые области помечаются в куче как занятые. Если в свободных областях кучи недостаточно памяти для обработки запроса, new/new[]/malloc() обращается к операционной системе для расширения кучи. Соответственно, количество корректных адресов сегмента кучи увеличивается.

Когда прикладной программе уже не нужна какая-то динамическая переменная, соответствующую область памяти необходимо освободить. Для этого в C++ используются операторы delete/delete[] или функция free(), помечающие область как свободную. При этом освобождать область памяти необходимо способом, соответствующим выделению. Таким образом, если память была выделена оператором new[]:

```
int *p_array = new int[N];
ocвобождать её нужно оператором delete[]:
delete[] p_array;
```

После вызова несоответствующего оператора delete p_array будет помечен как свободный только первый элемент массива. В некоторых языках есть механизм автоматического сбора мусора, который освобождает те области памяти, к которым программа уже не обращается, но в C/C++ его нет.

Если память не освобождена, динамические переменные существуют до завершения программы, даже если адрес, по которому можно обратиться к ним, утрачен

(подобная ситуация называется утечкой памяти). Таким образом, время жизни динамических переменных фактически определяется программистом.

3.2.3. Стек

Всё в страшном порядке, в покое, в чине.

В. В. Маяковский. Человек

Локальные переменные подпрограмм находятся в **сегменте стека**, также оптимизирующие компиляторы могут помещать часть целочисленных переменных в регистры общего назначения.

Стек назван так потому, что организован по принципу LIFO (last in, first out) — последним зашёл, первым вышел. Указателем вершины стека служит специальный регистр sp — stack pointer. Он содержит адрес начала последнего записанного в стек элемента. Соответственно, адреса локальных переменных в программе отсчитываются относительно вершины стека sp.

Команды семейства x86, предназначенные для работы со стеком (push и pop) могут записывать в стек элементы размером либо в машинное слово (64 бита в шестидесятичетырёхбитном режиме и 32 в тридцатидвухбитных режимах, рис. 3.3),




Рис. 3.3. Стек

либо в 16 бит. Вручную изменяя значение sp, можно разместить в стеке элемент любого размера (что используется для компактного размещения локальных переменных). Тем не менее, в тридцатидвухбитном GNU/Linux стек по соглашению выравнен по long, то есть на 32 бита, а в шестидесятичетырёхбитных системах — на 128 бит, то есть должно выполняться sp=16x (при этом сразу после входа в функцию sp=16x-8, так как шестидесятичетырёхбитный адрес возврата занимает 8 байт).

3.2. Сегменты памяти 113

Стек растёт вниз (в сторону уменьшения адресов). Таким образом, операция помещения элемента в стек (push) уменьшает указатель стека sp, операция извлечения (pop) — увеличивает. Таким образом, с учётом порядка байт Intel sp указывает на крайний (с наименьшим адресом) занятый байт стека.

В частности, рассмотрим рекурсивное вычисление факториала небольшого целого числа (листинг 3.1). Это крайне неэффективный способ вычисления, но

Листинг 3.1. Рекурсивный вызов функции

```
1 int fact(int n)
                                          10 int main(int argc,
2 {
                                               char *argv[])
3
    int f;
                                          12 €
    if (n \le 2)
4
                                          13
                                               int x;
5
      f = n;
                                          14
                                               x = fact(3);
                                               cout << x;
6
7
      f = n * fact(n-1);
                                               return 0;
8
    return f;
                                          17 }
9 }
```

в учебниках он традиционно рассматривается как наглядный пример рекурсии.

После запуска программы стартовый код запускает головную функцию main(). Соответственно, в стеке находятся данные этой функции (рис. 3.4, a): локаль-




Рис. 3.4. Изменение указателя стека при вызове и возврате из функций

ная переменная x, адрес возврата, показывающий, какой команде будет передано управление после возврата из main(), а также аргументы main() — количество

параметров командной строки, переданных при запуске программы и указатель на массив этих параметров. В зависимости от используемого соглашения о вызове (подробнее в разделе 6.2.1), часть или все аргументы функции main() могут находиться в регистрах общего назначения; но в тридцатидвухбитном режиме они все передаются через стек.

Размер каждого из параметров, а также общий размер блока локальных переменных по соглашению о выравнивании должны быть кратны 32 битам.

После вызова функции fact(3) в стек добавляется ещё один слой данных (рис. 3.4, б): параметр n=3, адрес возврата из fact(3) (в данном случае это адрес команды, записывающей результат в переменную x в main()) и локальная переменная f. После анализа n следует рекурсивный вызов fact(2), добавляющий в стек новый параметр n=2, новый адрес возврата (адрес команды умножения на n в fact(3)) и ещё одна копия локальной переменной f (данные fact(2) на рис. 3.4, в). Таким образом, каждому вызову функции fact() соответствует свой набор параметров и локальных переменных.

После анализа параметра n следует возврат значения n из функции fact(2). При этом управление передаётся команде по адресу возврата, а сам адрес возврата вместе с локальными переменными и параметрами этой функции удаляется из стека (рис. 3.4, г). Удаление выполняется путём изменения указателя sp, содержимое памяти при этом не перезаписывается (рис. 3.5, а) и б). Соответственно,




Рис. 3.5. Удаление данных из стека — изменение указателя

в незанятых ячейках стека содержатся «мусорные» данные, поэтому значение неинициализированных локальных переменных непредсказуемо.

После умножения результата fact(2) на n происходит возврат в main() (рис. 3.4, д).

3.3. Регистры 115

Некоторые модели процессоров, в том числе ранние не-x86 совместимые процессоры Intel, организуют стек вызовов не в памяти, а в специальном наборе регистров. Это ограничивает количество вложенных вызовов функций, зато ускоряет процесс вызова и возврата.

3.3. Регистры

Маленькое усовершенствование — бережёт огромное время.

В. В. Маяковский. О мелочах

Процессоры семейства x86 содержат как множество недоступных и ограниченно доступных программисту специальных регистров, так и определённое количество регистров общего назначения, которые можно адресовать на уровне архитектуры команд по номерам, а в программе на ассемблере — явно указанными в коде именами.

В частности, команда безусловного перехода jmp label, аналог оператора C++ $goto\ label$, модифицирует специальный регистр ip (указатель команд), но не содержит его имени. Напротив, команда загрузки значения в регистр общего назначения mov \$13, %eax содержит его имя (eax) в явном виде, а соответствующий машинный код B8 00 00 00 0D содержит номер регистра A (первый байт команды $B8_{16}=10111000_2$ включает пятибитный код 10111 загрузки непосредственного значения в регистр, последние три бита 000 задают регистр-приёмник A; завершающие четыре байта $00\,00\,00\,00$ — загружаемое тридцатидвухбитное значение $13_{10}=D_{16}$, подробнее см. раздел 3.6). Если это имя или номер заменить именем или номером другого регистра общего назначения, получим корректную команду загрузки значения в этот регистр.

Граница между специальными регистрами и регистрами общего назначения в наборе команд x86 достаточно размыта. Так как регистров в оригинальном процессоре 8086 было мало, все адресуемые регистры имели ещё и какое-либо специальное назначение. В частности, регистр $A\left(rax/eax/ax/al\right)$ — регистр-аккумулятор. Он используется командами знакового расширения, деления и множеством других команд как неявный аргумент.

Со временем специализация адресуемых регистров сглаживается, но многие команды, унаследованные от оригинального набора, обращаются к неявному аргументу в конкретном регистре общего назначения.

Основной набор команд x86 предназначен для обработки целых чисел, так что в регистрах процессора могут находиться целочисленные переменные (адреса, индексы и собственно целые числа).

Регистры, доступные различным расширениям набора команд, в частности, команд обработки вещественных чисел, хранят данные соответствующего типа.

Такие регистры, как правило, недоступны командам из основного набора и будут рассматриваться отдельно.

3.3.1. Регистры общего назначения, доступные в тридцатидвухбитном режиме

Иначе и нельзя. Разделение труда.

В. В. Маяковский. Мелкая философия на глубоких местах

Под номер регистра в команде (её структура более подробно рассматривается в разделе 3.6.2) отведено всего три бита [17, 36], так что регистров общего назначения в тридцатидвухбитном режиме x86 доступно только восемь (рис. 3.6).




Рис. 3.6. Регистры общего назначения в тридцатидвухбитном режиме

В некоторых источниках к регистрам общего назначения относят только четыре регистра — A, B, C и D (на рис. 3.6 показаны слева). Каждый из них конструктивно имеет размер машинного слова (сейчас, как правило, 64 бита), но в тридцатидвух-битном режиме доступны только младшие 32. Разные их части называются разными именами.

В частности, младший байт регистра A обозначается al (low), следующий байт — ah (high). Пара однобайтовых регистров ah:al составляет младшие 16 бит регистра — ax (для шестнадцатибитного 8086 это означало eXtended). Младшие 32 бита (максимально доступный в тридцатидвухбитном режиме размер регистра) обозначаются как eax, доступные только в шестидесятичетырёхбитном режиме 64 бита — rax. Для краткости будем использовать однобуквенное обозначение

3.3. Регистры 117

регистра, когда его разрядность может быть любой или совпадает с разрядностью системы, в частности, A вместо rax/eax/ax/al.

Также имена и номера существуют для регистров si, di, bp и указателя вершины стека sp, которые иногда также причисляют к регистрам общего назначения (на рис. 3.6 справа). Эти имена соответствуют младшим 16 битам регистров. Их 32-битные варианты называются соответственно esi, edi, ebp и esp, 64-битные — rsi, rdi, rbp и rsp. Младшие байты этих регистров не имеют имён в тридцатидвух-битном режиме.

Для краткости будем использовать оригинальное имя регистра, когда его разрядность совпадает с разрядностью системы, например, sp вместо rsp/esp/sp. Это не вызовет путаницы, так как шестнадцатиразрядный код сейчас практически не используется.

Хотя sp можно адресовать как регистр общего назначения, использовать его иначе, чем как указатель вершины стека, категорически не рекомендуется. Кроме того, как будет показано в разделе 3.6.3, возможности адресации sp ограничены. Таким образом, будем считать регистрами общего назначения следующие семь — A, B, C, D, si, di и bp.

3.3.2. Регистры общего назначения, доступные в шестидесятичетырёхбитном режиме

Царь потрясающего величия, Дарующий спасение тем, кто не отчаялся, Спаси меня, источник милосердия.

День гнева

В шестидесятичетырёхбитном режиме доступны все описанные выше регистры. При этом для регистров общего назначения, доступных в тридцатидвухбитном режиме, используются те же имена. Для шестидесятичетырёхбитных регистров имена соответствуют тридцатидвухбитным вариантам, но вместо префикса e используется префикс r (rax, rdi и т. д).

Кроме того, в 64-разрядном режиме может быть использован специальный префикс REX (расширения регистров, подробнее в разделе 3.6.5), который добавляет ещё один бит к номерам регистров в команде, так что можно адресовать ещё восемь регистров общего назначения r8-r15 (рис. 3.7). В 32-разрядном режиме они недоступны.

Младшие части регистров r8-r15 имеют имена r8b-r15b (размер этих регистров равен одному байту — 8 бит), r8w-r15w (размер равен слову — 16 бит), r8d-r15d (размер равен двойному слову — 32 бита). Также префикс REX позволяет адресовать младшие байты регистров si, di, bp и sp — они имеют имена sil, dil, bpl и spl [16] и доступны наравне с al-dl и r8b-r15b.




Рис. 3.7. Регистры общего назначения в шестидесятичетырёхбитном режиме

3.3. Регистры 119

Старшие байты младшего слова (разряды 8-15, аналогично ah-dh) не имеют собственных имён ни для каких регистров, кроме A-D. В некоторых источниках сказано, что ah-dh в шестидесятичетырёхбитном режиме недоступны. Это не совсем так. Регистры ah-dh доступны, но только в командах без префикса REX.

3.3.3. Специальные регистры и регистры расширений

В руке подполковника красовалась странная медаль: стальной кружок даже без намёка на гравировку на колодке ускользающего цвета.

> А.В. Жвалевский, И.Е. Мытько. Сестрички и другие чудовища

Из специальных регистров следует отметить регистры состояния и управления: уже упоминавшийся указатель команды ip (в 32- и 64-битных системах иногда называется eip и rip соответственно) и регистр флагов flags (eflags/rflags). Разряды регистра флагов либо показывают те или иные характеристики последней операции процессора (флаги состояния), либо влияют на выполнение команд (управляющие флаги).

Современные процессоры семейства x86, кроме основного набора команд, поддерживают несколько расширений. Для них реализованы несколько групп регистров общего назначения, доступных в командах соответствующих наборов:

- восемь 80-разрядных регистров FPU х87 (r_0-r_7) могут быть использованы как командами FPU как st(0)-st(7), хранящие числа с плавающей запятой, так и командами расширения MMX как 64-разрядные регистры mm0-mm7, (mm0-mm7— мантиссы r_0-r_7);
- восемь 128-разрядных регистров расширения SSE, или XMM (xmm0-xmm7). Каждый из них предназначен для хранения вектора вещественных чисел одинарной точности, а не длинного 128-битного числа. В 64-битных системах количество XMM-регистров, как и количество регистров общего назначения, увеличено до шестнадцати (xmm0-xmm15). Расширение AVX (YMM) вдвое увеличило их разрядность до 256-разрядных ymm0-ymm15, недавно появившееся AVX-512 (ZMM) до 512-разрядных ymm0-ymm31 (в 32-битных системах доступны только первые восемь). При этом регистры ymm_i младшие половины регистров zmm_i , а xmm_i , соответственно, младшие половины ymm_i . Регистры ZMM есть не во всех современных процессорах.

Также расширения могут иметь свои специальные регистры, в частности, регистры флагов. Например, FPU имеет обширный набор специальных регистров, так как изначально команды набора FPU выполнялись отдельным устройством — математическим сопроцессором.

3.4. Математический сопроцессор (FPU x87)

На заборе сидит заяц в алюминиевых клешах, Сам себе начальник и сам падишах, Он поставит им мат и он поставит им шах, И он глядит на них глазами.

Б. Б. Гребенщиков. Иван и Данило

Математический сопроцессор (Floating Point Unit, FPU) — устройство для обработки числовых данных в формате с плавающей точкой. Первый математический сопроцессор для линейки х86 — FPU 8087 — был выпущен в 1980 году. Он представлял собой отдельную микросхему, устанавливаемую в специальный сокет на системной плате. Взаимодействие с основным процессором выполнялось в основном через оперативную память.

Начиная с процессора i486DX математический сопроцессор интегрирован в процессор. При этом сопроцессор долгое время (вплоть до линейки микропроцессоров Atom) имел почти независимое ядро, так что обработка целых чисел CPU и вещественных FPU могла выполняться параллельно. Из-за этого в систему команд была введена команда ожидания завершения работы сопроцессора, а многие команды управления сопроцессором реализованы в двух вариантах — с ожиданием и без. В современных процессорах FPU настолько плотно интегрирован с ядром CPU, что их параллельная работа невозможна и ожидание не требуется.

3.4.1. Регистры FPU

Да, я — разомкнутый круг, обретаю смыкание круга!

С. А. Калугин. Скульптор лепит автопортрет

FPU x87 предоставляет восемь 80-разрядных регистров для хранения данных и шесть вспомогательных регистров [5, 16]. При обращении к ним в GAS надо указывать тот же префикс %, что и для регистров основного процессора (CPU).

Восемь регистров данных, согласно документации Intel [16], носят имена r_0-r_7 , но обратиться к ним по этим именам невозможно. Они образуют стек с плавающей вершиной, построенный по принципу кольцевого буфера. К регистру, находящемуся сейчас в вершине стека, можно обратиться как к st(0); если стек содержит более одного элемента, то к более глубоким элементам можно обращаться по именам st(1), st(2) и так далее до st(7) [34]. Регистры данных сопроцессора хранят вещественные числа в 80-битном расширенном формате. Мантисса занимает 64 бита, порядок — 15 бит, под знак отводится один бит.



Рис. 3.8. Регистры FPU

Шестнадцатибитный регистр (слово) тегов tw (Tag Word, также используется сокращение twr — Tag Word Register) хранит состояние регистров данных. Каждому регистру $r_0 - r_7$ соответствует два бита слова тегов (рис. 3.9):

- а) 00 в соответствующем регистре корректное ненулевое значение;
- б) 01 в регистре ноль;
- в) 10 в регистре специальное значение: некорректное значение (nan или значение, не соответствующее формату вещественного числа с расширенной точностью), бесконечность или денормализованное число;
- г) 11 регистр пуст.

tag(7)		tag(6)		tag(5)		tag(4)		tag(3)		tag(2)		tag(1)		tag(0)	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Рис. 3.9. Слово тегов FPU

Если регистр r_i помечен в слове тегов как пустой, его значение при этом может быть каким угодно — попытка чтения из него приведёт к ошибке стека.

Флаги математического сопроцессора разбиты на два шестнадцатибитных регистра (рис. 3.10) — управляющие флаги составляют управляющее слово cw (Control

Word, также cwr), флаги состояния сгруппированы в слово состояния — sw (Status Word, также swr).



Рис. 3.10. Слово состояния и управляющее слово FPU

Управляющее слово содержит шесть масок исключений (IM-PM), поле управления точностью PC и поле управления округлением RC.

Слово состояния отображает текущее состояние сопроцессора после выполнения последней команды. Младший байт слова состояния включает семь флагов, показывающих корректность операций (IE-SF) и флаг ES, показывающий, что сбой не только был, но и привёл к прерыванию. Старший байт включает флаги C0-C3, хранящие признаки последней операции FPU (в частности, устаревшие команды сравнения чисел помещают в них результат сравнения), а также трёхбитный текущий номер вершины стека top. Последний бит B в настоящее время не используется.

Таким образом, стек сопроцессора организован с помощью восьми регистров данных r_0-r_7 , соответствующих восьми полей слова тегов tag(0)-tag(7) и поля top слова состояния. Вершина стека st(0) находится в регистре r_{top} , обозначение st(1) получает следующий регистр r_{top+1} и так далее. За r_7 по принципу кольцевого буфера следует r_0 . На рис. 3.11 показаны соотношения между физическими r_i и логическими st(i) именами регистров данных сопроцессора при различных значениях номера вершины стека top.

Положение дна стека определяется словом тегов tw (первый пустой регистр). После инициализации стек пуст. После завершения вычислений (перед выходом из функции или ассемблерной вставки) его также необходимо оставить пустым. Если функция возвращает вещественное значение через стек сопроцессора, в стеке не должно остаться ничего, кроме возвращаемого значения.

Для вычислений хотя бы один операнд должен быть загружен в стек сопроцессора.

Два 48-битных регистра указателей (на последнюю команду — FPU Instruction Pointer, fip, в некоторых источниках также ipr [51] и последний загруженный операнд Data (Operand) Pointer, fdp, также dpr), а также десятибитный регистр




Рис. 3.11. Стек FPU

кода операции последней неуправляющей команды (FPU Opcode Register, fop) используются в обработке исключений для определения места сбоя.

3.4.2. Исключения FPU

Не боись! На всякую инструкцию есть своя обструкция!
 Стихи. Сам придумал!

А.В. Жвалевский, И.Е. Мытько. Порри Гаттер и Каменный Философ

Во время работы сопроцессора возможны ситуации, когда по какой-то причине невозможно корректно выполнить требуемые вычисления. Подобные ситуации называются исключительными ситуациями, или просто исключениями FPU.

Рассмотрим исключения FPU подробнее. Любое из них приводит к общему исключению недействительной операции (#I).

#I — недействительная операция (Invalid operation). Может быть стековой ошибкой **#IS** или недопустимой арифметической операцией **#IA**.

Стековая ощибка

#IS — стековая ошибка (Stack Fault) — попытка записи в полностью заполненный стек или чтения из пустой ячейки стека FPU.

Недопустимые арифметические операции

Недействительной арифметической операцией (#IA) считается операция, проводимая над некорректными аргументами. В этом случае может также возникнуть одна из следующих пяти ситуаций.

- **#D** денормализованный операнд (Denormalized operand) выполнение арифметической операции над денормализованным числом или загрузка такого числа в стек FPU.
 - #Z деление на ноль (Zero Divide) деление на ноль.
- **#О** переполнение порядка (Overflow) порядок результата выходит за максимально допустимое значение.

Для команд выгрузки из стека f*st переполнение возможно в том случае, если размер порядка приёмника недостаточен.

#U — антипереполнение, или исчезновение порядка (Underflow) — порядок результата выходит за минимально допустимое значение (денормализованный результат).

Для команд выгрузки из стека f*st антипереполнение возможно в том случае, если выгружаемое значение слишком близко к нулю и не может быть корректно представлено в формате приёмника.

#P — неточный результат (Precision) — результат невозможно точно представить в формате назначения (например, $\frac{1}{3}$, $\sqrt{2}$).

Команды вычисления трансцендентных функций (fsin, fcos, fsincos, fptan, fpatan, f2xm1, fyl2x, fyl2xp1) всегда приводят к неточному результату.

Маски исключений

Если в языках высокого уровня термин «исключение» подразумевает прерывание нормального хода программы и переход к обработчику, то FPU на некоторые (арифметические) исключения может реагировать двояко: помещать на место результата специальное значение (вещественную неопределённость) или инициировать прерывание вычислений.

Поведением FPU управляют шесть масок исключений (IM-PM), расположенных в первых шести битах управляющего слова cw. На тех же местах в слове состояния sw располагаются соответствующие флаги IE-PE.

Если бит маски установлен в единицу, то соответствующее исключительная ситуация не вызывает прерывания выполнения программы (то есть того, что обычно и называется в языке высокого уровня исключением). Такое исключение называется замаскированным.

Стековую ошибку замаскировать невозможно.

Флаги FPU

Математический сопроцессор имеет собственный регистр флагов — слово состояния sw. Аналогично flags, биты слова состояния сопроцессора представляют те или иные характеристики последней операции сопроцессора [16, 77].

На рис. 3.10 показано расположение семи флагов ошибок разных видов, флага суммарной ошибки и флагов C0-C3, куда, в частности, помещают результат устаревшие команды сравнения. Команды вещественной арифметики не выставляют флаги C0-C3 аналогично командам сравнения, но могут использовать эти биты иначе.

Первые семь битов слова состояния соответствуют исключениям FPU. Каждой исключительной ситуации соответствует свой флаг ошибки, который устанавливается в единицу при возникновении этой исключительной ситуации.

IE (**бит 0**) — флаг недействительной операции.

Устанавливается в единицу при выполнении недопустимой стековой (в этом случае устанавливается также флаг SF) или арифметической операции. В последнем случае могут быть установлены также флаги DE, ZE, OE, UE или PE.

DE (бит 1) — флаг денормализованного операнда.

ZE (бит 2) — флаг деления на ноль.

ОЕ (бит 3) — флаг переполнения порядка.

UE (бит 4) — флаг антипереполнения, или исчезновения порядка.

РЕ (бит 5) — флаг неточного результата.

SF (бит 6) — флаг стековой ошибки.

Также по результатам операции выставляется флаг суммарной ошибки, которому не соответствует ни одно из исключений.

ES (бит 7) — флаг суммарной ошибки (Error Summary Status). Он равен единице, если возникает хотя бы одно незамаскированное исключение.

В некоторых источниках говорится, что ES равен единице в том случае, когда в разрядах 0...6 есть хотя бы одна единица [27]. Это в общем случае неверно. Если какое-то исключение замаскировано, ES не дублирует состояние соответствующего флага.

В частности, в С++ деление на ноль не должно приводить к прерыванию работы программы, поэтому соответствующее исключение при настройке сопроцессора стартовым кодом маскируется.

Соответственно, при попытке деления единицы на ноль, как можно убедиться при помощи отладчика, результат принимает специальное значение (inf, то есть $+\infty$, если делителем был +0, или $-inf=-\infty$, если единица делилась на -0), устанавливается флаг ZE, но флаг ES не устанавливается.

3.5. Флаги

Мечтой увенчанный язык Плохой товарищ, где нет чисел, К числа жезлу наш ум привык.

В. Хлебников. Двух юных слышу разговор...

Во время выполнения многих команд формируется не только результат в виде числа, но и те или иные признаки результата (в частности, корректен ли он) — флаги состояния. Флаг занимает один бит и считается установленным, когда он равен 1, и сброшенным, когда равен 0.

В частности, как было сказано в разделе 2.5, при сложении и вычитании целых беззнаковых чисел ограниченной разрядности может образоваться бит переноса/заёма из старшего разряда, который сохраняется процессором в особой ячейке — флаге переноса CF. При сложении и вычитании знаковых чисел формируется флаг переполнения OF. Как CF, так и OF являются флагами состояния.

Аналогично флагам состояния, однобитовые переменные, не отражающие признаков результата последней операции, но влияющие на выполнение некоторых команд, называются управляющими флагами. Некоторые флаги состояния или управляющие флаги доступны только операционной системе и, соответственно, называются системными.

Флаги и некоторые системные переменные часто объединяются в специальный регистр — регистр флагов. Процессоры семейства x86 исторически имеют два регистра флагов — собственно регистр флагов flags, связанный с командами основного набора и слово состояния FPU sw, связанное с командами математического сопроцессора FPU.

3.5.1. Флаги основного процессора

Я посвящён. Я принял взгляд извне. Так зеркало, уснувшее на дне, В себя приемлет отблеск ледяной...

С. А. Калугин. Rosarium. Венок сонетов. Сонет 9

Процессоры семейства x86 объединяют ячейку CF и подобные ей биты, показывающие те или иные свойства последней целочисленной арифметической операции — флаги состояния — в специальный регистр флагов flags (таблица 3.1).

Кроме флагов состояния, регистр флагов включает один бит, не отражающий выполнение последней операции, но влияющий на выполнение некоторых команд (управляющий флаг направления DF), а также несколько битов, недоступных прикладным программам (системные флаги) [18, 77, 84]. Часть битов зарезервиро-

3.5. Флаги 127

вана и не используется сейчас как флаги (зарезервированный бит может иметь как произвольное, так и фиксированное значение).

Доступные прикладным программам флаги состояния в основном сосредоточены в младших восьми разрядах flags, поэтому многие команды сохранения/восстановления регистра флагов оперируют только с младшим байтом. Старшие восемь бит содержат один флаг состояния OF, управляющий флаг DF и несколько системных. В тридцатидвухбитном регистре eflags в старших шестнадцати битах добавлено ещё шесть системных флагов; старшие тридцать два бита шестидесятичетырёхбитного rflags не используются.

Регистр флагов flags

Таблица 3.1

	flags										
0	CF	Carry Flag	Флаг переноса (беззнакового переполнения)	Состояние							
1	1	_	Зарезервирован								
2	PF	Parity Flag	Флаг чётности	Состояние							
3	0	_	Зарезервирован								
4	AF	Auxiliary Carry Flag	Флаг вспомогательного переноса	Состояние							
5	0	_	Зарезервирован								
6	ZF	Zero Flag	Флаг нуля	Состояние							
7	SF	Sign Flag	Флаг знака	Состояние							
8	TF	Trap Flag	Флаг трассировки	Системный							
9	IF	Interrupt Enable Flag	Флаг разрешения прерываний	Системный							
10	DF	Direction Flag	Флаг направления	Управляющий							
11	OF	Overflow Flag	Флаг знакового переполнения	Состояние							
12–13	IOPL	I/O Privilege Level	Уровень приоритета ввода-вывода	Системный							
14	NT	Nested Task	Флаг вложенности задач	Системный							
15	0	_	Зарезервирован								
			eflags								
16	RF	Resume Flag	Флаг возобновления	Системный							
17	VM	Virtual-8086 Mode	Режим виртуального процессора 8086	Системный							
18	AC	Alignment Check	Проверка выравнивания	Системный							
19	VIF	Virtual Interrupt Flag	Виртуальный флаг разрешения прерывания	Системный							
20	VIP	Virtual Interrupt Pending	Ожидающее виртуальное прерывание	Системный							
21	ID	ID Flag	Проверка на доступность инструкции CPUID	Системный							
22–31		_	Зарезервированы								

Регистр flags не может быть явно указан как операнд команды, но является неявным результатом большинства арифметических команд и неявным операндом условных команд.

Флаги состояния

Флаги состояния отображают результаты целочисленных арифметических операций (сложения и вычитания; ограниченно умножения и поразрядных логических операций и пр.); этими флагами являются биты 0, 2, 4, 6, 7 и 11 регистра flags.

СF (**бит 0**) Флаг переноса (Carry Flag = CF), также флаг беззнакового переполнения. Устанавливается, если происходит перенос из старшего разряда результата за пределы разрядной сетки при сложении или заём в старший разряд из несуществующего (выходящего за пределы операнда, воображаемого) разряда при вычитании, таким образом, этот флаг показывает переполнение при выполнении беззнаковых арифметических операций.

Флаг CF часто используется и для других целей, тогда его значение не связано с беззнаковым переполнением. Так, этот бит используется командами сдвига — именно в него выдвигается «лишний» бит, командами извлечения бита — для хранения извлечённого значения и многими другими.

- **PF** (бит 2) Флаг чётности (Parity Flag = PF). Устанавливается, если младший байт результата команды содержит чётное число единиц, иначе сбрасывается. Флаг чётности использовался для подсчёта контрольных сумм.
- **АF** (**бит 4**) Флаг вспомогательного переноса (Auxiliary Carry Flag = AF), также используется название «флаг коррекции» (Adjust Flag = AF). Устанавливается, если арифметическая операция производит перенос (заём) из младшей тетрады младшего байта, т.е. из бита 3 в старшую тетраду при сложении (вычитании). Используется только для двоично-десятичной (BCD Binary-Coded Decimal) арифметики, которая оперирует исключительно младшими байтами.
- **ZF** (**бит 6**) Флаг нуля (Zero Flag = ZF). Устанавливается, если результат операции нуль, иначе сбрасывается.
- **SF** (бит 7) Флаг знака (Sign Flag = SF). Всегда равен значению старшего бита результата. Этот бит интерпретируется как знаковый в некоторых арифметических операциях (0/1 число положительное/отрицательное).
- **ОF** (**бит 11**) Флаг знакового переполнения (Overflow Flag = OF). Устанавливается, если при знаковой интерпретации результат операции не помещается в операнд (слишком большое положительное или слишком маленькое для отрицательных знаковых чисел); иначе сбрасывается. При сложении этот флаг устанавливается в 1, если происходит перенос в старший бит и нет переноса из старшего бита (то

3.5. Флаги 129

есть сумма положительных чисел даёт результат, интерпретируемый как отрицательный), или имеется перенос из старшего бита, но отсутствует перенос в него (сумма отрицательных чисел положительна); в противном случае, флаг OF устанавливается в 0. При вычитании он устанавливается в 1, когда возникает заём из старшего бита, но заём в старший бит отсутствует, либо имеется заём в старший бит, но отсутствует заём из него.

Флаг переполнения сигнализирует о потере старшего бита результата в связи с переполнением разрядной сетки при работе со знаковыми числами. Таким образом, если при вычитании OF=1, то старший (знаковый) бит результата, а также флаг SF, равен не истинному знаку результата, а его инверсии.

Знаковые и беззнаковые команды Флаги состояния используются командами целочисленной арифметики, использующимися для вычислений трёх типов — знаковых, беззнаковых и (в тридцатидвухбитном режиме) двоично-десятичных ВСD, командами битовых сдвигов а также командами условного перехода (ветвления) и условного присваивания.

Устанавливаются флаги состояния по результатам выполнения последней команды. Влияние различных команд на флаги различается, и этот момент желательно уточнять в документации.

В частности, при выполнении операций сложения или вычитания все флаги состояния получают определённые значения. Индикатором переполнения в этом случае является:

- для знаковой арифметики флаг OF,
- для беззнаковой арифметики флаг CF.
- для BCD-арифметики флаг AF.

Так как беззнаковые и представленные в дополнительном коде знаковые числа складываются с помощью одного и того же сумматора и одной командой, этот сумматор на всякий случай формирует при сложении и вычитании и OF, и CF, и остальные флаги состояния. Выбор для анализа того флага, который соответствует реальному типу операндов — ответственность программиста.

3.5.2. Флаги FPU

Я повторяю, говорят иное, Я странствую, как остаюсь в покое, Забыта цель и потому права.

С. А. Калугин. Rosarium. Венок сонетов. Сонет 14

Математический сопроцессор FPU включает собственный регистр флагов — слово состояния sw (раздел 3.4.2). Старший байт sw может быть загружен в младший байт флагов основного процессора. Чаще всего для этого используются коман-

ды fnstsw %ax (выгрузка sw в ax) и sahf (загрузка ah — старшего байта ax — в flaqs).

В таблице 3.2 представлено краткое описание структуры слова состояния FPU sw (слева), а также соответствие старшего байта sw и младшего байта регистра флагов основного процессора flags (справа).

Загрузка состояния FPU в регистр флагов

Таблица 3.2

		sw						
0	ΙE	Недействительная операция						
1	DE	Денормализованный операнд						
2	ZE	Деление на ноль						
3	OE	Переполнение						
4	UE	Антипереполнение						
5	PE	Неточный результат						
6	SF	Стековая ошибка						
7	ES	Бит суммарной ошибки		flags, fnstsw + sahf				
8	C0		0	CF	Carry Flag			
9	C1			игнорируется				
10	C2		2	PF	Parity Flag			
11			•]	игнорируется			
12	TOP	Указатель вершины стека сопроцессора	4	AF	Auxiliary Carry Flag			
13				1	игнорируется			
14	C3		6	ZF	Zero Flag			
15	В	Дублирует ES	7	SF	Sign Flag			

Некоторые устаревшие команды сравнения вещественных чисел помещают признак отрицательности в бит C0 слова состояния sw, признак несравнимости — в C2, признак нуля — в C3 (более современные команды сравнения помещают результаты напрямую в биты CF, PF, ZF регистра flags). При загрузке старшего байта sw во flags C0 помещается во флаг беззнакового переполнения CF, признак нуля C3 — в аналогичный ему по смыслу ZF, а C2 — во флаг чётности PF. Другие флаги младшего байта flags получают фактически неопределённое значение.

Не имеющие аналогов среди флагов CPU признаки исключительных ситуаций FPU (младший байт sw) не загружаются в регистр flags.

Биты C0, C1, C2, C3 слова состояния sw используются не только командами сравнения, но и арифметическими командами. В отличие от команд основного набора, арифметические команды FPU помещают в эти биты не сведения об отрицательном или нулевом результате, а другие признаки.

3.6. Структура команды и методы адресации

Тот ли идёт прямо по дороге, кто ходит потупив лице своё? Или тот на прямом пути, кто ходит, держа себя прямо?

Коран. 67.22

Набор команд процессоров семейства x86 имеет тип CISC. Он создавался в условиях жёсткой экономии памяти, так что команды имеют максимально компактную (и, соответственно, сложную для декодирования и понимания) структуру и используют разнообразные методы адресации операндов.

Необходимость программирования в машинных кодах возникает крайне редко, но знание формата команды помогает лучше представлять себе возможности и ограничения архитектуры.

3.6.1. Методы адресации

Я, конечно, не в курсе, но знаю одно мурло, которое знает одно чучело, которое знает одного обормота, который может что-то знать...

А.В. Жвалевский, И.Е. Мытько. Здесь вам не причинят никакого вреда

Адрес операнда в машинной команде может быть задан одним из следующих способов [53]. Они называются методами адресации операндов.

- Неявная адресация. Местоположение операнда фиксировано и определяется кодом операции.
- 2. **Непосредственная** адресация. Операнд константа, которая включается непосредственно в команду.
- 3. **Прямая абсолютная** (прямая) адресация. Операнд переменная в памяти по фиксированному адресу (глобальная или статическая). Этот адрес включается непосредственно в команду.
- 4. **Прямая относительная** адресация. В команде содержится смещение, которое прибавляется к значению указателя команд ip.
 - Этот режим используется в командах передачи управления и позволяет загружать код в память по произвольному адресу без нарушения корректности переходов.
 - Шестидесятичетырёхбитное расширение позволяет использовать прямую относительную адресацию также и для данных.
- 5. **Регистровая** адресация. Операнд находится в регистре общего назначения. В команду включается номер этого регистра.
- 6. **Косвенно-регистровая** (косвенная) адресация. Операнд переменная в памяти и её адрес находится в регистре (регистрах) общего назначения.

Иногда выделяют следующие виды косвенной адресации:

- базовая адресация адрес операнда в регистре (базовом регистре, базе);
- базовая адресация со смещением адрес операнда вычисляется как сумма базового регистра и константы (смещения);
- базово-индексная адресация адрес операнда вычисляется как сумма двух регистров — базового регистра и индексного;
- базово-индексная адресация со смещением адрес операнда вычисляется как сумма двух регистров и константы.

Если необходимо обработать значение, адрес которого получается более сложным образом (в частности, переменная в памяти, указатель на которую также находится в памяти), этот адрес надо вычислить отдельно и поместить в регистр.

3.6.2. Структура команды

Наше знание — сила и оружие.

В. В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин

Команды процессоров семейства x86 имеют переменную длину. Структура команды показана на рис. 3.12.




Рис. 3.12. Структура команды в архитектуре х86

Все поля, кроме кода операции, необязательны [17, 36].

Команда может предваряться одним или несколькими префиксами, изменяющими её поведение. Из префиксов x86 следует отметить префикс изменения размера операнда 0x66 и префикс изменения размера адреса 0x67. Для тридцатидвухбитного режима (и его шестидесятичетырёхбитного расширения) они уменьшают разрядность операнда или адреса соответственно до 16 бит, для шестнадцатибитного — повышают до 32. Восьмибитные варианты команд, как правило, представлены отдельными опкодами.

Далее идёт код операции (опкод), занимающий один, два или три байта (и, может быть, ещё три бита в байте $Mod\ R/M$). Следующий байт, $Mod\ R/M$, согласно [17], задаёт адресацию операндов. За ним следует необязательный байт SIB, уточняющий расположение операнда в памяти, если такой есть и для него

используется косвенная базово-индексная адресация. Каждый из байтов $Mod\ R/M$ и SIB состоит из трёх полей.

Поле *Displacement* содержит смещение адреса при косвенной адресации. Оно трактуется как знаковое тридцатидвухбитное (при использовании понижающего разрядность адреса префикса 0x67 — шестнадцатибитное) или восьмибитное число.

Поле Immediate — непосредственное значение («магическое число», включённое непосредственно в команду). Оно присутствует, если опкод соответствует операции с непосредственным операндом.

3.6.3. Общие для тридцатидвухбитного и шестидесятичетырёхбитного режимов сведения об адресации

Это не костыль — это уже экзоскелет.

Программистский фольклор

Адресация в системе команд х86 частично задаётся опкодом. Это относится не только к неявной адресации (что логично), но и к непосредственной. Более того, для самых компактных команд номер операнда-регистра также может быть указан внутри опкода. Так, тот вариант команды mov, который записывает непосредственное значение в регистр, состоит из однобайтового опкода и поля Immediate; при этом собственно код операции занимает пять старших бит опкода, а последние три бита задают регистр-приёмник.

При этом, если опкодом задаётся использование только одного операнда или двух операндов, один из которых непосредственный, а второй адресуется полем R/M, то в освободившееся поле Reg байта $Mod\ R/M$ может быть записана часть опкода. В частности, однобайтовый опкод FF, требующий байта $Mod\ R/M$ (в зависимости от значений $Mod\ u\ R/M$ также возможны $SIB\ u\ Displacement$) соответствует, в зависимости от поля Reg, четырём различным однооперандным командам: inc, dec, call и push. Таким образом, полный код операции в этом случае занимает не восемь, а одиннадцать бит и записывается в двух полях.

Кроме непосредственного, команда может иметь два операнда, расположение которых задаётся байтом $Mod\ R/M$ и при необходимости уточняется байтом SIB и полем Displacement.

Поле Reg байта $Mod\ R/M$ содержит трёхбитовый номер операнда-регистра. Является ли он источником или приёмником, определяет специальный бит опкода — поле направления.

Поле R/M в зависимости от поля Mod может как содержать номер второго операнда-регистра, так и определять адрес операнда в памяти. При необходимости совместно с полями R/M и Mod используются также SIB и Displacement (таблица 3.3).

Mod	$Dis-\ place-\ ment$	R/M	SIB	Операнд			
11	_	Reg2	_	Reg2			
		$Base \neq 100$	_	*(Base + Disp8)			
01	Disp8	100	$(Scale, Index, Base) $ $\downarrow 100$	$*(Base + 2^{Scale} \cdot Index + Disp8)$			
		100	(Scale, 100, Base)	*(Base + Disp8)			
		$Base \neq 100$	_	*(Base + Disp32)			
10	Disp32	100	(Scale, Index, Base) 100	$* \Big(Base + 2^{Scale} \cdot Index + Disp32 \Big)$			
		100	(Scale, 100, Base)	*(Base + Disp32)			
	_	$Base \notin \{100, 101\}$	_	*(Base)			
00		100	$(Scale, Index, Base) \begin{picture}(40,0) \put(0,0){\line(1,0){101}} \pu$	$*(Base + 2^{Scale} \cdot Index)$			
	Disp32	100	(Scale, Index, 101) 100	$*(2^{Scale} \cdot Index + Disp32)$			
		100	(Scale, 100, 101)	*(Disp32)			
				зависит от разрядности режима			
		101	_	*(Disp32)			
				64-битный: $*(rip + Disp32)$			

Адресация операнда при помощи полей Mod и R/M Таблица 3.3

При Mod=11 поле R/M — номер второго операнда-регистра. Остальные три возможных значения Mod соответствуют косвенной адресации, то есть операнд находится в памяти по некоторому адресу.

Адрес операнда в памяти в общем случае может включать до четырёх компонент:

$$Aдрес = Base + 2^{Scale} \cdot Index + Displacement$$
 (3.1)

где масштаб $Scale \in [0,3]$ — константа, Base и Index — регистры.

Каждая из компонент может быть опущена; таким образом, прямая адресация в x86 является частным случаем косвенной.

Значения поля Mod~01 и 10 показывают наличие поля Displacement различной длины (при Mod=01 — восьмибитное, при Mod=10 — тридцатидвухбитное), содержащего смещение. При Mod=00 смещение может отсутствовать или быть тридцатидвухбитным в зависимости от значения других полей.

Байт SIB следует за байтом $Mod\ R/M$, если поле R/M принимает специальное значение 100. Первые два его бита — масштаб — целое число $Scale \in [0,3]$,

определяющее коэффициент, на который умножается индексный регистр (соответственно 1,2,4 или 8), далее следуют трёхбитные поля Index и Base, хранящие номера регистров. Значение поля Index=100 является специальным, в этом случае считается Index=0 (то есть получается базовая адресация без индекса). Таким образом, индексный регистр в (3.1) не может иметь код 100 ни при каких значениях прочих полей.

Если значение поля R/M отлично от 100, байт SIB отсутствует.

При Mod=01 или Mod=10 любое значение $R/M\neq 100$ трактуется как номер базового регистра Base в базовой адресации со смещением, то есть адрес операнда в памяти равен Base+Displacement, где Base не может иметь код 100. При R/M=100 используется базово-индексная адресация со смещением $Base+2^{Scale}\cdot Index+Displacement$, где $(Scale,Index,Base)\in SIB$. Используя специальное значение Index=100, можно получить базовую адресацию со смещением; в этом случае базовый регистр $Base\in SIB$ может быть любым, включая Base=100.

Режим Mod=00 — самый запутанный. По умолчанию используется косвенная адресация без смещения (поле Displacement отсутствует). При этом значение базового регистра (безразлично, записанного в поле R/M или в поле SIB) Base=101 является специальным и соответствует отсутствию в (3.1) базового регистра (Base=0) и одновременно — присутствию в команде тридцатидвухбитного смещения. Таким образом, базовый регистр в адресации без смещения не может иметь код 101 (но обратиться к подобному адресу можно — например, используя Mod=01, где 101 является допустимым номером базового регистра, и указав восьмибитное смещение, равное нулю).

В шестидесятичетырёхбитном режиме случай R/M=Base=101 при Mod=00 трактуется как особый случай и соответствует адресации относительно адреса следующей команды (специального регистра rip — указателя команд), то есть адрес операнда в памяти равен rip+Displacement [3]. В тридцатидвухбитном режиме аналога этой адресации нет.

В шестидесятичетырёхбитном режиме разрядность номеров регистров может быть увеличена с помощью префиксов расширения регистра. Разрядность поля Displacement в шестидесятичетырёхбитном режиме не повышается до 64 бит.

Таким образом, всего у команды x86 может быть не более трёх явных операндов, среди которых не более одного непосредственного значения, не более одного значения в памяти и не более двух регистров, причём два операнда-регистра исключают операнд в памяти.

Адрес операнда в памяти складывается из четырёх компонент по базовоиндексной схеме со смещением, причём базовым может быть любой регистр общего назначения (в шестидесятичетырёхбитном режиме — ещё и указатель команд, но только в базовой адресации без индекса), индексным не может быть регистр с кодом 100.

3.6.4. Адресация в тридцатидвухбитном режиме

Какая ни на есть вчерашняя, но техника! Серьёзное дело.

В. В. Маяковский. Париж. Быт

В тридцатидвухбитном режиме номера операндов-регистров задаются только трёхбитовыми полями байтов $Mod\ R/M$ и SIB. Каждому трёхбитному номеру соответствует определённый регистр общего назначения с учётом типа и разрядности команды (таблица 3.4).

Номера (коды) регистров

Таблица 3.4

			Код			
32 бита	16 бит 8 бит		Команда ММХ	Команда ХММ	Код	
eax	ax	al	mm0	xmm0	000	
ecx	cx	cl	mm1	xmm1	001	
edx	dx	dl	mm2	xmm2	010	
ebx	bx	bl	mm3	xmm3	011	
esp	sp	ah	mm4	xmm4	100	
ebp	bp	ch	mm5	xmm5	101	
esi	si	dh	mm6	xmm6	110	
edi	di	bh	mm7	xmm7	111	

В зависимости от разрядности команды и от того, входит ли команда в основной набор инструкций или в какое-либо из расширений, один и тот же номер адресует разные регистры. Из таблицы 3.4 видно, что в тридцатидвухбитном режиме младшие байты регистров sp, bp, si, di не могут иметь имён, потому что соответствующие номера уже заняты ah-dh.

В качестве компонент адреса операнда можно без ограничений использовать регистры A,B,C,D,si,di,bp необходимой разрядности. У казатель стека sp может быть базовым, что широко используется при адресации элементов стека, но не индексным, так как его код совпадает со специальным значением 100 поля Index.

Адресация собственно операнда относительно указателя команды ip (прямая относительная адресация) в тридцатидвухбитном режиме недоступна. Для адресов команд прямая относительная адресация неявно реализуется так называемыми командами ближнего перехода, которые трактуют операнд как смещение относительно ip, но само это смещение адресуется описанными выше средствами. Также

для адресов команд доступна и прямая абсолютная адресация (дальние переходы). Ближние и дальние переходы соответствуют разным опкодам.

3.6.5. Расширение регистров в шестидесятичетырёхбитном режиме

В последний момент Мари отдавала команду «Двоись!», и близняшки разбегались в разные стороны.

А.В.Жвалевский, И.Е.Мытько. Здесь вам не причинят никакого вреда

В шестидесятичетырёхбитном режиме между историческими префиксами и опкодом может находиться специальный однобайтовый префикс расширения регистров REX (рис. 3.13). Его младшие три бита (биты 0-2, обозначаемые в документации как B, X, R) используются для увеличения разрядности номеров регистров, следующий (третий) бит W определяет, используются ли шестидесятичетырёхбитные операнды (REX.W=1) или разрядность операндов не изменяется (REX.W=0). Старшие четыре бита равны 0100 и служат для идентификации. Таким образом, префиксы REX — байты в диапазоне 40-4F. Соответственно, команды с опкодами 40-4F (это однобайтовые формы команд inc и dec) в шестидесятичетырёхбитном режиме недоступны (при этом доступны двухбайтовые формы inc и dec с полем ModR/M, так что изменения в программы, написанные на ассемблере, вносить не нужно).




Рис. 3.13. Префикс расширения регистров REX в структуре команды х86-64

Бит 2 префикса REX (REX.R) добавляется к полю Reg байта $Mod\ R/M$, бит 1 (REX.X) — к полю Index байта SIB, младший бит 0 (REX.B), в зависимости от используемой адресации — к полю R/M байта $Mod\ R/M$, полю Base байта SIB или номеру регистра внутри опкода.

Таким образом, количество адресуемых регистров общего назначения возрастает до шестнадцати. Номера регистров A-di, указанные в таблице 3.4, соответствуют отсутствию префикса REX или нулю в соответствующем бите REX (в последнем случае с учётом REX получаем четырёхбитовые коды 0100-0111). Единица в REX в сочетании с трёхбитовым полем в команде даёт номера регистров 1000-1111, то есть r8-r15 (таблица 3.5).

Номера (коды) регистров общего назначения при использовании REX

Таблица 3.5

	Реги	істр		Код		Код			
64 бита			8 бит	Код	64 бита	32 бита	16 бит	8 бит	Код
rax	eax	ax	al	0000	r8	r8d	r8w	r8b	1000
rcx	ecx	cx	cl	0001	r9	r9d	r9w	r9b	1001
rdx	edx	dx	dl	0010	r10	r10d	r10w	r10b	1010
rbx	ebx	bx	bl	0011	r11	r11d	r11w	r11b	1011
rsp	esp	sp	spl	0100	r12	r12d	r12w	r12b	1100
rbp	ebp	bp	bpl	0101	r13	r13d	r13w	r13b	1101
rsi	esi	si	sil	0110	r14	r14d	r14w	r14b	1110
rdi	edi	di	dil	0111	r15	r15d	r15w	r15b	1111

Изменяя бит 3 префикса REX (REX.W), можно получить разрядность от 8 до 64 как для r8-r15, так и для A-di. При использовании восьмибитной команды в сочетании с REX с нулевым третьим битом (то есть разрядность не изменяется и операнды занимают 8 бит) коды регистров 0100-0111 описывают младшие байты регистров sp-di — в документации и коде программы они обозначаются spl-dil. Таким образом, в шестидесятичетырёхбитном режиме доступны как ah-dh, так и spl-dil. При этом в одной и той же команде нельзя адресовать, например, ah и sil, так как для первого требуется обязательное отсутствие у команды префикса REX, а для второго — наличие REX с нулевым третьим битом.

REX — не единственный префикс расширения регистров. В частности, команды расширения AVX (YMM) Intel используют двух- или трёхбайтовый префикс VEX, одной из функций которого также является расширение номеров регистров ymm; расширение AVX512 (ZMM) — префикс EVEX. В расширении SSE5 (XOP) AMD также используется похожий, но при этом несовместимый с VEX префикс [4].

3.6.6. Операнды и адресация в шестидесятичетырёхбитном режиме

Эта техника не застоялась, эта техника растёт.

В. В. Маяковский. Моё открытие Америки

Шестидесятичетырёхбитный режим процессоров семейства x86 является расширением тридцатидвухбитного и отличается от него менее существенно, чем тридцатидвухбитный защищённый режим от шестнадцатибитного реального. В частности, структура команды аналогична описанной ранее. Режимы адресации также в основном сохраняются. Основным новшеством шестидесятичетырёхбитной адресации является возможность адресовать данные относительно указателя команд.

Количество доступных регистров общего назначения в шестидесятичетырёх-битном режиме увеличено за счёт возможности использования префикса REX, хранящего дополнительный бит номера регистра. При этом при формировании адреса операнда в памяти вначале определяются его компоненты, для чего трёхбитовые поля байтов $Mod\ R/M$ и SIB проверяются на соответствие специальным значениям, а затем уже рассматривается префикс REX для определения номеров используемых регистров. Таким образом, в шестидесятичетырёхбитном режиме индексным не может быть ни один регистр, младшие три бита номера которого равны специальному значению 100. Это указатель стека sp с номером 0100 и r12, обозначаемый номером 1100.

Разрядность операндов в регистрах и памяти

Для большинства команд в шестидесятичетырёхбитном режиме размер операнда по умолчанию — 32 бита. Разрядность операндов может быть понижена до 16 бит соответствующим префиксом или повышена до 64 префиксом REX с единичным третьим битом REX.W [1, 17].

В шестидесятичетырёхбитном режиме есть две группы команд, которые по умолчанию (без указания префикса REX) используют шестидесятичетырёхбитные операнды: это команды, работающие с указателями (условные и безусловные переходы) и команды, неявно использующие указатель стека (по умолчанию это rsp). Команды вызова и возврата из функций относятся к обеим группам, так что они по умолчанию используют шестидесятичетырёхбитные адреса и шестидесятичетырёхбитный указатель стека rsp. Разрядность операндов этих команд может быть понижена с 64 бит до 16 указанием соответствующего префикса, но способа понизить её до 32 бит не существует [3].

Разрядность непосредственных операндов и смещения

Размер полей Immediate (кроме команды пересылки непосредственного значения в регистр) и Displacement в шестидесятичетырёхбитном режиме не повышается до 64 бит даже при использовании префикса REX.

Таким образом, непосредственные операнды занимают 1, 2 или 4 байта. Если непосредственный операнд (обычно тридцатидвухбитный) присутствует в шестидесятичетырёхбитной команде, он расширяется до 64 бит во время исполнения команды.

Единственная команда, включающая непосредственный операнд размером 8 байт — команда пересылки непосредственного операнда в регистр в сочетании с единичным REX.W (что повышает разрядность регистра-приёмника до 64). В документации Intel эта форма команды обозначается мнемоникой mov, как и другие варианты пересылки значения. Синтаксис AT&T выделяет форму с шестидесятичетырёхбитным непосредственным операндом как мнемонику movabs.

3.6.7. Адресация относительно указателя команды

В ней есть одна странная черта — снаружи, внешне эта техника производит недоделанное, временное впечатление.

В. В. Маяковский. Моё открытие Америки

В тридцатидвухбитном режиме, как указано в таблице 3.3, существует два способа прямой адресации (указания на фиксированный адрес Displacement в памяти):

- без использования байта SIB, при R/M = 101;
- с использованием SIB со специальными значениями как поля базы, так и поля индекса, то есть при R/M=100, Base=101, Index=100.

Оба они доступны при Mod=00, так что адрес Displacement тридцатидвухразряден.

В шестидесятичетырёхбитном режиме к фиксированному адресу можно обратиться, только указав специальные значения байта SIB, а при R/M=101 используется адресация относительно счётчика команд ip (в шестидесятичетырёхбитном режиме — rip) [3]:

$$\mbox{Адрес} = \left\{ \begin{array}{ll} ip + Displacement, & R/M = 101 \\ Displacement, & R/M = 100, Base = 101, Index = 100 \\ \end{array} \right. \label{eq:Appec} \tag{3.2}$$

Таким образом, хотя шестидесятичетырёхбитный указатель команд rip по-прежнему не является регистром общего назначения и не имеет собственного номера, он может быть базовым при Mod=00 без байта SIB.

Адресация относительно ір используется для решения двух задач:

- получение кода библиотек, работоспособность которого не зависит от адреса библиотеки в памяти (в тридцатидвухбитном режиме эта задача решалась либо вручную, либо корректировкой фиксированных адресов при загрузке [50]);
- обращение к переменным по произвольному шестидесятичетырёхразрядному адресу (поле смещения в шестидесятичетырёхбитном режиме осталось тридцатидвухбитным [62], так что прямая адресация позволяет обратиться только к адресам в пределах младших четырёх гигабайт).

Контрольные вопросы

- 1. Какие вы знаете режимы работы процессора?
- 2. Какие вы знаете сегменты памяти?
- 3. Чем различается размещение в памяти локальных, глобальных и статических переменных?
- 4. Какие вы знаете регистры общего назначения х86?
- 5. Какие регистры используются в FPU для хранения вещественных данных?
- 6. Какие вы знаете флаги?
- 7. Какие методы адресации вы знаете?

Глава 4. Связь уровней абстракции

Мы выходим по приборам на великую глушь Назад в Архангельск.

Б. Б. Гребенщиков. Назад в Архангельск

Современная вычислительная система включает шесть уровней абстракции, но только нижние четыре из них интерпретируются вычислительной машиной или операционной системой. Для трансляции программы с языка высокого уровня, в частности, С++, или даже с языка ассемблера в исполняемый файл, пригодный для запуска операционной системой, необходимы специализированные программные средства.

Более того, подобные средства должны обеспечивать не только прямую вертикальную связь соседних уровней, то есть компиляцию с языка на язык, но и «диагональные» связи — сборку исполняемого файла из множества фрагментов (модулей, функций), возможно, написанных на различных языках.

Универсальный способ объединения функций, написанных на различных языках — использование промежуточного (так называемого объектного) представления с последующей компоновкой модулей, содержащих эти функции, в единое целое. Так, в частности, из программы, написанной на языке Паскаль, можно вызвать функцию, описанную на С++, если они будут следовать одному соглашению о вызове.

Для соединения языка высокого уровня и языка ассемблера также используется механизм ассемблерных вставок в код. С помощью специальной конструкции ЯВУ можно вставить в код несколько команд ассемблера, не используя вызова и возврата из функции.

4.1. Компиляция

Если это дело наших рук, то какая дверь перед нами не отворится?

В. В. Маяковский. Мистерия-буфф

В простейшем случае вертикальная связь уровней абстракции осуществляется через компиляцию — перевод программы с языка более высокого уровня на язык следующего уровня абстракции.

4.1. Компиляция 143

4.1.1. Инструменты разработки

Средство труда есть вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда, и которые служат для него в качестве проводника его воздействий на этот предмет.

К. Маркс. Капитал

В настоящее время разработка программного обеспечения невозможна без вспомогательных программ — инструментов разработчика. Для перевода программы с языка высокого уровня, в частности, С++, или даже с языка ассемблера, в машинный код, необходима программа-компилятор, для получения исполняемого файла — компоновщик и т. д.

Компиляторы С++

Для платформы x86 разработано множество компиляторов C++. Большинство из них входит в состав той или иной коллекции. В подобные коллекции входят компиляторы с языков С и C++, часто ассемблер, а также компилятор с Фортрана и других ЯВУ. Некоторые коллекции включают, кроме компиляторов, и другие средства разработки, иногда даже специализированные отладчик и IDE.

Перечислим наиболее известные коллекции.

- GNU Compiler Collection (GCC) реализована более чем для 45 платформ, поддерживает большинство ОС (порт под Microsoft Windows исторически носит название MinGW), семь языков (в том числе С и С++, со строгим соблюдением стандартов) и распространяется под лицензией GNU GPL 3+, позволяющей как образовательную, так и коммерческую разработку (в том числе разработку приложений с закрытым исходным кодом).
- ТепDRA/Ten15 первоначально британская оборонная разработка, сейчас поддерживает архитектуры x86, x86-64, IA-64 (Itanium), DEC Alpha; POSIXсовместимые ОС и распространяется под лицензией BSD, позволяющей любые виды разработки.
- Portable C Compiler (PCC) ранний компилятор C, какое-то время поддерживавшийся в OpenBSD, в настоящее время x86, x86-64, Unix-подобные OC, в том числе GNU/Linux, Microsoft Windows; лицензия BSD.
- Intel C++ compiler x86, x86-64, IA-64, GNU/Linux, MacOS X, Microsoft Windows, коммерческая собственническая лицензия.
- **Oracle Solaris Studio** x86, x86-64, SPARC; Solaris, OpenSolaris, GNU/Linux; собственническая лицензия. В настоящее время распространяется бесплатно.
- Open Watcom DOS, OS/2 и Microsoft Windows; лицензия Sybase Open Watcom Public License version 1.0, неполная поддержка стандарта.

– **Microsoft Visual Studio** — x86, x86-64, IA-64 и .NET, только Microsoft Windows, коммерческая собственническая лицензия, грубые нарушения стандарта.

Коллекция GCC портирована на наибольшее количество платформ. В её состав входят, в частности, \mathbf{gcc} — компилятор C и $\mathbf{g++}$ — компилятор C++, а также ассемблер $\mathbf{gas.}$

Ассемблеры х86

Если синтаксис языка высокого уровня описан соответствующим стандартом, то синтаксис ассемблера не стандартизирован. Хотя набор мнемонических обозначения ассемблера определяется набором команд процессора, их символьное представление может существенно различаться. Кроме того, практически у каждого ассемблера уникальный набор директив и других синтаксических элементов, которые не транслируются непосредственно в машинные команды, но необходимы для корректной сборки программы.

Таким образом, фактически каждый ассемблер, предназначенный для архитектуры x86, обладает уникальным синтаксисом, несовместимым с остальными. При этом их можно разбить на две большие группы: синтаксис AT&T, традиционно используемый в Unix, но реализованный и для других операционных систем, и множество диалектов синтаксиса Intel.

GNU Assembler (GAS) из коллекции GCC (лицензия GNU GPL 3+) используется на одном из этапов компиляции, поэтому реализован для всех поддерживаемых платформ. GAS использует для всех процессоров единообразный синтаксис (так называемый синтаксис AT&T).

Другие трансляторы поддерживают только архитектуру x86 и её шестидесятичетырёхбитный вариант x86-64.

- Flat Assembler (FASM) реализован для Unix-подобных операционных систем (GNU/Linux, OpenBSD и др.), FreeDOS и Microsoft Windows, распространяется по лицензии BSD. Несколько операционных систем написаны полностью на FASM — MenuetOS и KolibriOS.
- NASM/Yasm также реализован для Unix-подобных систем, FreeDOS и Microsoft Windows под лицензией BSD.
- Turbo Assembler (TASM)/Lazy Assembler поддерживает FreeDOS и Microsoft Windows. Оригинальный Turbo Assembler имел два режима режим совместимости с MASM и более удобный режим Ideal. Lazy Assembler использует синтаксис режима Ideal и при этом поддерживает современные наборы команд.
- **MASM** от Microsoft также поддерживает только FreeDOS и Microsoft Windows. Они используют различные варианты (диалекты) синтаксиса Intel, предложенного разработчиком x86 и не используемого на неинтеловских процессорах.

4.1. Компиляция 145

Хотя все эти диалекты обычно объединяются термином «синтаксис Intel», они несовместимы между собой как из-за различных директив, так и из-за неодно-значности трактовки операндов. В частности, команда пересылки (её мнемоническое обозначение mov происходит от move — перемещать) mov ecx, dword ptr [0xCCCCCCC] записана в соответствии с синтаксисом Intel (очевидный приёмник — регистр общего назначения ecx — указан первым, размер операндаконстанты задан с помощью конструкции dword ptr, то есть равен 32 битам), но по-разному трактуется различными ассемблерами.

Так, MASM преобразует её в код В9 СС СС СС, который запишет в регистр ecx значение указателя, то есть константу 0xCCCCCCC (что в синтаксисе Intel также может быть записано как mov ecx, 0xCCCCCCC). Для синтаксиса AT&T это действие записывается как mov1 \$0xCCCCCCCC, %ecx, где суффикс 1 после имени команды означает разрядность операндов 32 бита (long), префикс \$— непосредственное значение, а префикс %— имя регистра.

Другой популярный ассемблер с синтаксисом Intel, NASM, преобразует mov ecx, dword ptr [0xCCCCCCC] в код 8В 0D СС СС СС, который записывает в ecx значение из памяти по заданному указателю (для синтаксиса AT&T это соответствует команде movl 0xCCCCCCCC, %ecx — отсутствие префикса перед константой означает разыменование её как указателя).

GAS также поддерживает синтаксис Intel для архитектуры x86, но в данном пособии будет рассматриваться синтаксис AT&T как более наглядный и универсальный.

Интегрированные среды разработки

Интегрированные среды разработки (integrated development environment, IDE) включают редактор кода и множество инструментов, облегчающих разработку, в том числе интерфейс для запуска компилятора.

Набор файлов исходного кода, настроек и сценариев сборки объединяется в проект. Формат проекта различается для разных IDE. Один и тот же проект может быть собран с различными комплектами настроек. Такой комплект может называться целью или конфигурацией. Для каждого проекта IDE по умолчанию создаёт как минимум две цели сборки: отладочную (Debug) и лишённую отладочной информации (Release). Интерактивная отладка на уровне инструкций языка высокого уровня (в частности, точка останова на конкретном операторе ЯВУ) возможна только для отладочной сборки.

Большинство интегрированных сред может работать с различными компиляторами и отладчиками. Если на компьютере разработчика установлено несколько коллекций компиляторов, в настройках потребуется выбрать необходимый вариант. Многие среды могут поставляться как отдельно, так и комплекте с какойлибо коллекцией компиляторов и отладчиком. Некоторые среды, в частности, IDE

Visual Studio от Microsoft, поставляющаяся только с соответствующей коллекцией компиляторов, ограничены в функциональности и полностью поддерживают только одну коллекцию (хотя в последних версиях появилась частичная поддержка GCC). Соответственно, IDE Visual Studio непригодна для разработки на ассемблере с синтаксисом AT&T. Наиболее распространена IDE Qt Creator. Также для разработки с помощью GCC можно использовать IDE Code::Blocks или TheIDE.

Дизассемблер

Так как язык ассемблера близок к машинному коду, возможно преобразовать машинные команды в инструкции ассемблера. Такое преобразование не всегда однозначно. Соответствующие инструменты — дизассемблеры — широко применяются в Microsoft Windows для исследования программного обеспечения с закрытым исходным кодом.

В GNU/Linux дизассемблер используется в основном как компонент интерактивного отладчика, позволяющий работать с программой, собранной без отладочной информации.

4.1.2. Этапы компиляции

Являясь уже продуктом, сам первоначальный сырой материал должен, однако, пройти ещё целый ряд различных процессов, в которых он в постоянно изменяющемся виде каждый раз снова функционирует как сырой материал вплоть до последнего процесса труда, из которого он выходит уже как готовое жизненное средство или готовое средство труда.

К. Маркс. Капитал

Компиляция программы на языке C++ в исполняемый файл включает четыре этапа (рис. 4.1): препроцессинг, собственно компиляция (с C++ в ассемблерный код), ассемблирование и компоновка [56].

Некоторые компиляторы объединяют этапы компиляции и ассемблирования, преобразуя исходный код на языке высокого уровня, обработанный препроцессором, напрямую в объектный файл.

Компиляторы коллекции GCC позволяют выделить все четыре описанных выше этапа. Выполнить их все по порядку и получить исполняемый файл, соответствующий программе main.cpp, можно командой:

Здесь и далее, знак доллара (\$) обозначает стандартное приглашение к вводу команды в консоли (приглашение, оканчивающееся знаком \$, традиционно используется в командных интерпретаторах Unix-подобных систем). Писать знак доллара не требуется. Регистр важен.

4.1. Компиляция 147




Рис. 4.1. Этапы компиляции программы на С++

Задавая дополнительные ключи, можно остановить компиляцию после какоголибо этапа. Рассмотрим их подробнее.

1. **Препроцессинг** (предобработка). Препроцессор копирует содержимое включённых директивой #include заголовочных файлов в исходный код модуля, раскрывает макросы и, в том числе, выполняет текстовые замены «констант», определённых с помощью директивы #define, на их значения, а также отрабатывает директивы условной компиляции, выбрасывая из кода те или иные фрагменты.

При использовании компилятора из коллекции GCC увидеть результат препроцессинга можно, воспользовавшись ключом -E. Результат будет выведен в стандартный поток вывода (в представленном примере перенаправлен в файл main.E).

2. **Компиляция.** Код, обработанный препроцессором, транслируется компилятором в ассемблерный код для соответствующей платформы.

Для остановки компиляции после этого этапа для компилятора g++ следует воспользоваться ключом -S:

На этапе компиляции выполняется **декорирование** имён функций; таким образом, если остановить ключом –S сборку после этого этапа, то в полученном

ассемблерном файле имена будут изменены компилятором. В декорированное имя С++-функции включается информация обо всех её параметрах (явных и неявных). Имена С-функций изменяются более предсказуемо, так как для них не поддерживается перегрузка (в большинстве случаев имена не изменяются; на некоторых платформах к ним может добавиться фиксированный префикс или суффикс).

Конкретный алгоритм декорирования зависит от компилятора, платформы и указанного соглашения о вызове. В статье Aгнера Фога «Calling conventions for different C++ compilers and operating systems» [9] приведено, в числе прочего, описание алгоритмов декорирования наиболее популярных компиляторов. В частности, имена С-функций при компиляции gcc на платформах GNU/Linux и BSD не изменяются вообще. На 32-разрядной платформе Microsoft Windows имена С-функций при компиляции приобретают дополнительное ведущее подчёркивание (то есть printf преобразуется в _printf). Подробнее искажение имён на этапе компиляции рассматривается в разделе 6.2.6.

3. **Ассемблирование.** Ассемблерный код, созданный компилятором, транслируется в объектный код для соответствующей платформы. Останов компиляции файла после этапа ассемблирования обеспечивается ключом -с:

При ассемблировании имена функций сохраняются.

Компоновка (линковка). Объектные файлы, созданные ассемблером, объединяются компоновщиком (линкером, редактором связей) в исполняемый файл.

На данном этапе компоновщик ищет реализации для всех внешних (extern) функций по именам. Соответственно, имена, которые в разных модулях носит одна и та же функция, на этапе компоновки должны совпадать.

Интегрированные среды разработки (IDE) выполняют все этапы автоматически.

4.1.3. Особенности GCC

Дверь почти полностью состояла из маленьких дверок и окошек, на которых значилось «Для собак», «Для мелких собак», «Для кошек», «Для мышек», «Для сов», «Для жаворонков», «Для дятлов»...

А.В. Жвалевский, И.Е. Мытько. Личное дело Мергионы или Четыре чёртовы дюжины

Рассмотрим расширения, распознаваемые компиляторами GCC, а также некоторые особенности их использования при сборке программы вручную. В частности, как было сказано выше, для остановки сборки после заданного этапа используются ключи командной строки (так, -E — останов после препроцессинга, -S — компиляции, -с — ассемблирования); для запуска сборки с нужного этапа — расширение файла.

4.1. Компиляция 149

Расширения файлов исходного кода

Чтобы начать сборку с определённого этапа, достаточно задать для файла расширение, соответствующее этому этапу. Вообще, компилятор — одна из немногих программ, которые учитывают расширение файла при его обработке [59].

Расширение .s соответствует ассемблерному файлу. Таким образом, команды \$ g++ main.s и \$ gcc main.s эквивалентны и выполняют ассемблирование и компоновку ассемблерного файла main.s, минуя этапы препроцессинга и компиляции с ЯВУ.

Расширение .o соответствует объектному файлу, так что команды \$ g++ main.o и \$ gcc main.o выполняют только компоновку файла main.o.

В случае, когда необходимо выполнить препроцессинг, ассемблирование и компоновку, выбросив только этап компиляции с ЯВУ (именно такая последовательность оптимальна при сборке модулей, вручную написанных на ассемблере), используется расширение .S.

Большинство современных файловых систем чувствительны к регистру имён, а современные операционные системы, такие как GNU/Linux и BSD, различают регистр при обработке, так что имена main.s и main.S будут различаться.

Операционная система Microsoft Windows не различает регистра имён файлов (хотя наиболее часто используемая ею файловая система NTFS теоретически чувствительна к регистру), так что для файлов, требующих препроцессинга, используется расширение .sx. Компиляторы GCC трактуют расширение .sx аналогично .s.

Многие интегрированные среды разработки «не знают» расширений .s и .sx, так что их необходимо не только вручную добавить в проект, но и указать, что они должны компилироваться и компоноваться как в режиме отладочной сборки, так и в оптимизированном.

Изменение имени выходного файла

Исполняемый файл, полученный после компиляции и ассемблирования GCC, независимо от количества и имён файлов с исходным кодом по умолчанию будет называться a.out (assembler output).

Это имя можно изменить, используя ключ -0, после которого указывается желаемое имя выходного файла:

Таким образом исполняемый файл, полученный после сборки main.cpp (отсутствие ключей остановки сборки соответствует выполнению всех этапов), получит имя prog.

Исполняемый файл в большинстве операционных систем не имеет расширения и отличается от неисполняемого правами доступа. При желании, используя ключ -0, можно задать для результирующего исполняемого файла любое имя с любым расширением.

Компиляция проекта, состоящего из нескольких модулей

При компиляции проекта, включающего несколько модулей, шаги препроцессинга, компиляции и ассемблирования повторяются для каждого файла исходного кода. Затем из полученных объектных файлов компоновщик собирает единый исполняемый файл (рис. 4.2).




Рис. 4.2. Совместная компиляция нескольких модулей

Это можно выполнить одним запуском компилятора из коллекции GCC, указав в командной строке имена всех файлов исходного кода:

Если попытаться собрать каждый из модулей отдельно, мы получим ошибки компоновки (так как во всех модулях, кроме главного, отсутствует головная функция — main(), а в главном — нет функций, описанных в остальных).

Можно остановить сборку после этапа компиляции модулей:

```
1 g++ -c prog1.cpp
```

² g++ -c prog3.cpp

4.1. Компиляция 151

Затем из полученных объектных файлов одним запуском компоновщика можно получить исполняемый файл:

Ручная сборка небольших проектов обычно выполняется одной командой, в интегрированных средах разработки этапы, как правило, разделяются.

Импорт и экспорт функций

Наиболее универсальным способом использования в одной программе нескольких языков программирования является статическая совместная компоновка модулей, написанных на разных языках.

При статической компоновке каждый модуль необходимо скомпилировать из соответствующего языка и ассемблировать, остановив сборку на стадии объектных файлов (напомним, что в GCC для этого используется ключ -с). Полученные объектные файлы собираются компоновщиком в единый исполняемый файл (рис. 4.3).




Рис. 4.3. Совместная компиляция модулей на разных языках

Сочетание модулей на языке высокого уровня и на ассемблере используется так часто, что компиляторы коллекции GCC корректно собирают подобный набор модулей одной командой сборки многомодульного проекта, как показано на рис. 4.3:

Останов сборки и компоновка отдельной командой в этом случае не нужны.

Интегрированные среды разработки, поддерживающие компиляторы коллекции GCC, также автоматически выполняют сборку проекта на языке высокого уровня, содержащего ассемблерные модули.

Необходимо отметить, что для корректной работы проекта с ассемблерными модулями необходимо соблюсти несколько условий, подробно рассмотренных в разделе 6.2. Так, чтобы функцию можно было использовать в других модулях, её необходимо сделать видимой для компоновщика. В C++ для этого служит спецификатор extern, в языке ассемблера GAS — директива .globl. Чтобы имена одной и той же функции на этапе компоновки были одинаковы во всех модулях, необходимо учесть декорирование имён (а также неотключаемое их искажение в некоторых версиях Microsoft Windows). И, наконец, чтобы функция корректно отработала на этапе выполнения программы, необходимо, чтобы её описание в одном модуле и вызов в другом следовали одному и тому же соглашению о вызове.

4.2. Препроцессор

Чрез горы, степь, моря, леса, Вседневно ты по свету скачешь, Волшебною ширинкой машешь И производишь чудеса.

Г. Р. Державин. На счастие

Первая стадия компиляции программы на C/C++ — обработка исходного кода препроцессором. Препроцессор «не понимает» языков C, C++ или ассемблера и обрабатывает собственный язык — директивы препроцессора. Директива начинается с символа # и заканчивается переводом строки, в частности, #define, #undef, #include, #if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif, #endif.

После завершения препроцессинга в тексте программы не остаётся ни директив препроцессора, ни имён определяемых ими макросов.

В настоящее время в программировании на языке C++ препроцессор используется в основном для двух задач — условной компиляции и копирования файла, содержащего заголовки функций, классов и т. п. в несколько файлов исходного кода. Также препроцессор поддерживает **макросы**, которые могут применяться как для обеспечения корректного решения описанных выше задач, так и самостоятельно.

Макросы представляют собой текстовую подстановку, выполняющуюся на этапе препроцессинга, и никак не связаны с особенностями используемого языка — С/С++ или ассемблера. Для того, чтобы отличать их от конструкций языка, принято

4.2. Препроцессор 153

давать макросам имена, состоящие только из заглавных букв. Их возможности не ограничиваются использованием в условной компиляции.

Тем не менее использование макросов небезопасно и не должно (за исключением условной компиляции) применяться при программировании на высоком уровне.

4.2.1. Включение файла

Не в совокупности ищи единства, но более — в единообразии разделения.

К. П. Прутков. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы

Включение файлов с заголовками выполняется директивой #include: запись #include имя_файла целиком копирует указанный файл на место, где была эта директива. Имя включаемого файла может содержать путь к нему и заключается в угловые скобки или кавычки. Если имя файла заключено в угловые скобки (#include <iostream>), файл должен располагаться в одной из папок со стандартными заголовочными файлами, если имя файла в кавычках (#include "myheader.h") — он должен находиться в папке проекта.

В имени включаемого файла не должно быть комментариев (сочетание /* трактуется как маска имени файла, в частности, "dir/*" — все файлы в папке dir). Зато имя может включать макросы, что позволяет реализовать различные наборы включаемых файлов для различных версий или платформ.

Заголовочные файлы могут включаться как в файлы, содержащие определения функций, так и в другие заголовочные файлы. В первом случае возможна ситуация, когда в файл с определениями в итоге включается несколько копий одного и того же заголовочного файла. Для предотвращения многократного включения внутри заголовочного файла необходимо применять директивы условной компиляции, как показано в листинге 4.1.

Листинг 4.1. Защита от повторного включения

```
1 #ifndef THIS_UNIT_ALREADY_INCLUDED
2 #define THIS_UNIT_ALREADY_INCLUDED
3 ... // весь текст заголовочного файла
4 #endif
```

В актуальный стандарт C++ планировалось включить поддержку модулей, аналогичных модулям языка Паскаль. Это позволило бы отказаться как от использования директивы #include, так и от ручной защиты от многократного включения, но в окончательную редакцию C++17 модули не вошли.

4.2.2. Условная компиляция

```
И... заколдованное место: вдруг проспект обрывает разбег.
```

В. В. Маяковский. Хорошо!

Условная компиляция обеспечивается директивами #if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif, #endif, обеспечивающими удаление части текста до начала этапа компиляции.

Директивы семейства #if* и #elif используют условие, которое не должно зависеть от кода C/C++ или ассемблера. Для этого используются макросы препроцессора, определяемые директивой #define.

Условие директивы #if может включать целочисленные литералы, арифметические операторы, макросы и специальный оператор препроцессора defined. Истинным считается ненулевое значение условия. Унарный оператор defined (NAME) может использоваться только в условиях препроцессора. С его помощью можно узнать, определён ли макрос с именем NAME. Для часто употребляемой конструкции #if defined(NAME) существует синоним #ifdef NAME, для #if !defined(NAME) — синоним #ifndef NAME.

В простейшем случае текст, расположенный от директивы #if* до #endif остаётся в коде после препроцессинга в том случае, когда условие истинно и исключается, если условие ложно. Подобная конструкция, в частности, используется для описания отладочных фрагментов которые не должны войти в окончательную сборку программы (листинг 4.2), а также в заголовочных файлах для защиты от повторного включения в один и тот же файл (листинг 4.1).

Листинг 4.2. Отладочный фрагмент

```
1 #ifdef DEBUG
2 ... // включается, если определён макрос DEBUG
3 #endif
```

Если между директивой семейства #if* и #endif находится директива #else (листинг 4.3), то в том случае, когда условие истинно, остаётся фрагмент между #if* и #else, а фрагмент от #else до #endif удаляется, в случае, если условие ложно — наоборот.

Листинг 4.3. Выбор одного из фрагментов

```
    #ifdef FLAG
    ... // включается, если макрос FLAG определён
    #else
```

4.2. Препроцессор 155

```
4 ... // включается, если макрос FLAG не определён 5 #endif
```

Используя директиву #elif, можно организовать выбор из нескольких фрагментов. В окончательный вариант текста, который будет компилироваться, войдёт только один из фрагментов, расположенных между директивами #if* и соответствующей #endif и разделённых директивами #elif и #else.

4.2.3. Макросы

Для лёгких, для мелких вещей такое перемещение можно и надо делать (да оно так и само делается) искусственно.

В. В. Маяковский. Как делать стихи

Макрос определяется с помощью директивы #define. В простейшем случае за директивой следует имя определяемого макроса, а за ним до конца строки — текст, на который производится замена (значение или определение макроса). Имя макроса отделяется от директивы #define и значения пробельными символами.

Листинг 4.4. Определение макроса без параметров

1 #define THE_NUMBER 13

После определения макроса THE_NUMBER согласно листингу 4.4, приведённого в файле с исходным кодом (непосредственно в его тексте или в тексте включённого заголовочного файла) строка THE_NUMBER будет до конца файла с исходным кодом (либо до удаления определения с помощью директивы #undef) заменяться на строку 13. Вхождения строки THE_NUMBER, находящиеся до определения этого макроса, останутся без изменений.

При использовании макроса без параметров в тексте его имя заменяется на значение без каких-либо изменений, то есть int $i = THE_NUMBER+1$ будет заменяться на int i = 13+1. Имя макроса заменяется только в том случае, когда оно является целым словом (то есть отделено от других строк пробельными символами или знаками препинания), в частности, строка THE_NUMBER_2 не будет заменена на 13_2 .

При этом заменяется любое вхождение макроса как целого слова, то есть, в частности, описание функции int f(int THE_NUMBER) будет заменено на int f(int 13), что вызовет ошибку компиляции. В менее благоприятном случае сообщения об ошибке может и не быть. В частности, определение #define true 0 не приведёт к сбою, но работа программы будет некорректной. Для предупреждения подобных ситуаций необходимо отделять имена макросов препроцессора от имён, используемых в программе. Обычно имена макросов записываются заглавными буквами и не должны быть слишком короткими (в частности, имя N с большей веро-

ятностью будет использовано в программе, чем THE_NUMBER, поэтому определение #define N 13 не очень удачно).

Если после имени макроса в строке определения нет ничего, кроме, может быть, пробельных символов, такой макрос имеет пустое значение.

Листинг 4.5. Определение макроса с пустым значением

1 #define FLAG

Макросы с пустым значением обычно используются только в директивах условной компиляции #ifdef или #ifndef, которые проверяют не значение, а факт наличия макроса. Если такой макрос встречается в тексте, он заменяется на пустую строку.

Удалить определение макроса можно с помощью директивы #undef.

Листинг 4.6. Удаление макроса

1 #undef THE_NUMBER

В тексте, лежащем после директивы, приведённой в листинге 4.6, строка THE_NUMBER останется без изменения.

Параметры макросов

С помощью директивы #define можно также определить макросы с параметрами — лексемы, которые принимают параметры подобно функциям, но фактически являющиеся текстовой заменой (более гибким аналогом меню Replace текстового редактора) и раскрываются не во время выполнения (как функции) и не во время компиляции (как шаблоны C++), а до анализа и компиляции программы, никак не сообразуясь с типами переменных, текстом программы и так далее.

При описании макроса после директивы #define указывается имя макроса, за которым в скобках (без пробелов) следуют имена параметров, отделённые запятыми и определение макроса, отделённое пробелом.

Листинг 4.7. Определение макроса с двумя параметрами

При использовании макроса в тексте после его имени также ставятся круглые скобки, где перечисляются фактические значения параметров макроса.

```
1 int j = MAX(9, i);
```

При подстановке макрос заменяется своим значением, причём на место имён параметров вписывается соответствующий текст.

4.2. Препроцессор 157

Параметры макроса при подстановке никак не проверяются. Если в результате такой текстовой подстановки возникнет ошибка, это выяснится только на этапе компиляции, причём не всегда сообщение об ошибке будет вменяемым.

В листинге 4.7 параметры макроса в его определении берутся в скобки, чтобы избежать неприятных ситуаций в том случае, если параметрами будут не имена переменных и литералы, а строки, представляющие собой более сложные выражения С++. Если макрос представляет собой вычисление выражения, то и его тоже лучше взять в скобки, что также сделано в листинге 4.7.

Например, определим макрос SQUARE(x) для вычисления квадрата параметра x. Макрос, определённый как в листинге 4.8, вычисляет неверное значение в случае, если его параметр является выражением.

Листинг 4.8. Неудачное определение макроса с параметрами

```
1 #define SQUARE(x) x*x
```

В частности, текст i = SQUARE(2+2) раскроется в i = 2+2*2+2, что даст i, равное 2+4+2=8, а не $(2+2)^2=16$. Определение из листинга 4.9 заменит SQUARE(2+2) на ((2+2)*(2+2)) так что значение квадрата параметра в данном случае будет рассчитано корректно.

Листинг 4.9. Более корректное определение макроса с параметрами

```
1 #define SQUARE(x) ((x)*(x))
```

Значение квадрата выражения, модифицирующего свои переменные, будет всё равно вычисляться некорректно. В частности, SQUARE(i++) будет раскрыто как ((i++)*(i++)), так что переменная i будет увеличена два раза. Единственный выход — не использовать такие выражения как параметры подобных макросов.

Объёмные макросы

Определение макроса должно занимать одну строку. Если строка-подстановка не помещается в строку файла, то в качестве знака переноса строки используется обратная косая черта.

Листинг 4.10. Определение объёмного макроса

```
1 #define DISPLAY_ARRAY(arr, size) {\
2          int i;\
3          for (i = 0; i < size; i++) {\
4              printf("%d_", arr[i]);\
5          }\
6          printf("\n");\
7 }</pre>
```

«Склейка» нескольких строк в одну с помощью косой черты допустима не только в макросах, но и в любом месте программы, но в большинстве прочих случаев не имеет смысла, так так перевод строки в С/С++ является корректным пробельным символом.

Закавычивание строк

Параметры макроса можно взять в кавычки, используя оператор #.

Листинг 4.11. Макрос, заключающий аргумент в кавычки

```
1 #define QUOTES(x) #x
```

Тогда следующий код

```
1 cout << QUOTES(1+2) << "_" << QUOTES(x) << "_" << QUOTES(msy) << "_" << QUOTES("Msy") << endl;
```

выведет

```
ı 1+2 x мяу "мяу"
```

Чаще всего этот оператор используется в отладочной печати, так как позволяет вывести на стандартный вывод или сохранить в файл имя переменной.

Конкатенация строк

Параметры можно «склеивать» друг с другом и с произвольными строками с помощью оператора ##. Пример такого макроса приведён в листинге 4.12.

Листинг 4.12. Макрос, объявляющий две переменные

```
1 #define DEF_X_Y(typename) typename x##typename = 1, \
2     y##typename = 0; \
3     cout << typeid(x##typename).name() << "_" \
4     << x##typename << endl;</pre>
```

Получив имя типа как параметр (например, int), макрос DEF_X_Y формирует текст, который объявляет и инициализирует две переменные x<имя типа> и у<имя типа>, а также выводит на стандартный вывод характеристику типа и значение переменной x<имя типа>. Следующий код не вызовет ошибок компиляции.

```
DEF_X_Y(int)
yint = xint+1;
```

Конкатенация строк может быть использована для изменения имён функций или переменных «на лету» в зависимости от версии программы или используемой платформы, что иногда необходимо.

4.3. Ассемблерные вставки в код С++

Растопи мой лёд, А и достань Бел-камень Из горюч-ключа.

С. А. Калугин. Весна

Для вставки одной или нескольких инструкций ассемблера в код на C++ используется ключевое слово asm [7, 10, 25].

Стандарт C++ описывает использование asm следующим образом:

```
1 asm ( string-literal );
```

конкретный вид string-literal при этом не регламентируется. Обычно такие вставки используются для передачи кода непосредственно ассемблеру.

Содержимое таких вставок зависит как от архитектуры целевого аппаратного обеспечения (набор команд, регистров и т. д.), так и от компилятора (мнемоники команд, порядок операндов, синтаксис и т. д.).

Используемая операционная система определяет только обращения *непосредственно к интерфейсам операционной системы* (системные вызовы Linux и BSD, функции API Windows т. п.). Вычисления, а в тридцатидвухбитных системах также и обращение к стандартной библиотеке С (libc) или к кроссплатформенным библиотекам типа Qt, описываются одинаково под любой операционной системой (при этом имена функций могут отличаться, что подробнее описано в разделе 6.2.6).

Таким образом, механизм ассемблерных вставок в код на языке C++ позволяет получить переносимую между различными операционными системами программу, включающую фрагменты на ассемблере.

4.3.1. Синтаксис ассемблерных вставок в GCC

Дай мне Света суть, Дай мне сутры Света — Я застыл во снах.

С. А. Калугин. Весна

Ассемблерная вставка в программу, собираемую компилятором GCC, может быть описана с использованием двух ключевых слов: asm либо __asm__ [64, 68]. Эти формы равнозначны и используют одинаковый синтаксис. Форма __asm__ применяется, когда стандартное ключевое слово asm конфликтует с чем-либо в программе.

Базовая форма

Базовая форма ассемблерной вставки выглядит следующим образом.

Листинг 4.13. Базовая форма вставки

```
      1 asm [volatile] (

      2 "командыцицирективыцассемблера"

      3 "какцпоследовательнаяцтекстоваяцстрока"

      4 );
```

Ключевое слово volatile для базовой формы не оказывает никакого эффекта, так как такая вставка не оптимизируется компилятором никогда.

Например:

```
l asm("movl<sub>\\\\</sub>ecx,<sub>\\\\</sub>eax"); // eax = ecx
или
l __asm__("movb<sub>\\\\</sub>bh,<sub>\\\\</sub>(\\\eax)"); // *eax = bh (байт)
```

Если код во вставке содержит более одной строки, то каждая строка помещается в кавычки. Тем не менее, этого недостаточно для разделения инструкций.

Разделение инструкций

При компиляции соседние строки ассемблерной вставки склеиваются, как склеиваются части любой строковой константы — точно так же, как в объявлении вида

которое задаёт строку "abcdABCD", не разделённую посередине никаким символом. То есть вставка

На самом деле выглядит как

```
1 asm ("movl_\%eax,_\%ebxmovl_\$56,_\%esi");
```

и вызывает логичное сообщение о некорректном имени регистра «ebxmovl».

Таким образом, если во вставке необходимо использовать более одной инструкции, то в конце каждой строки необходимо поместить суффикс \n для разделения инструкций (если желательно иметь красивый выходной файл, можно использовать суффикс \n\t, если форматирование выходного файла безразлично — можно использовать вместо \n разделитель;).

```
1 asm ("movl_\mathered eax,\mathered ea
```

Доступные в базовой форме вставки имена

Внутри ассемблерной вставки можно обращаться по именам к регистрам, а также к глобальным переменным программы (листинг 4.14).

Листинг 4.14. Увеличение глобальной переменной n

```
1 int n = 12;
2
3 int main(){
4    asm ("incl_n");
5    cout << n <<endl;
6    return 0;
7 }</pre>
```

Локальные переменные функций размещаются компилятором в стеке (причём не всегда в порядке объявления), поэтому к ним необходимо обращаться, используя расширенный ассемблер GCC, а именно **параметры вставок.**

Необходимо также учитывать, что в регистрах, используемых во вставке, ранее компилятором могла быть размещена какая-либо регистровая переменная. В этом случае компилятор не определяет автоматически, что регистр изменён, что может привести к краху программы.

На практике описанную выше базовую форму ассемблерных вставок (без параметров) не стоит использовать $никог \partial a$.

Только расширенная форма даёт возможность корректного взаимодействия с программой на ЯВУ.

4.3.2. Расширенная форма

Простопи мне путь, А из глубин рассвета — В голубиный взмах... Растопи мой лёд!

С. А. Калугин. Весна

Синтаксис вставки (расширенный) в GCC может иметь две формы. Первая выглядит следующим образом (листинг 4.15).

Листинг 4.15. Расширенная форма с выходными параметрами

```
    asm [volatile] (
    "команды_и_директивы_ассемблера"
    "как_последовательная текстовая строка"
    : [<выходные параметры>] : [<входные параметры>] : [<перезаписываемые регистры>]
    );
```

Ключевое слово volatile используется для того, чтобы указать компилятору, что вставляемый ассемблерный код может обладать побочными эффектами, поэтому попытки оптимизации могут привести к логическим ошибкам.

Вторая форма расширенной ассемблерной вставки имеет вид, приведённый в листинге 4.16.

Листинг 4.16. Расширенная форма с метками выхода

```
    asm [volatile] goto (
    "команды_и_директивы_ассемблера"
    "как_последовательная_текстовая_строка"
    :: <входные параметры> : <перезаписываемые регистры> : <метки>
    );
```

Ключевое слово goto указывает, что ассемблерный код может делать переходы на метки, перечисленные в соответствующем разделе.

Обращение к параметру-метке предваряется префиксом %1 (от label), за которым идёт порядковый номер метки в списке всех параметров; псевдоним для метки указать нельзя. В частности, данный код переходит к метке carry: (и функция возвращает 1), если в числе p1 взведён бит с номером p2 (младший бит имеет нулевой номер).

Листинг 4.17. Переход к метке саггу по значению бита

```
1 asm goto (
2    "btl_\%[BitIdx],_\%[Val]\n\t"
3    "jc_\%12"
4    :: [Val]"r" (p1), [BitIdx]"r" (p2)
5    : "cc"
6    : carry
7 );
8
9 return 0;
10
11 carry:
12 return 1;
```

Команда bt копирует из первого параметра [Val] один бит (номер бита передаётся вторым параметром [BitIdx]) в флаг CF. Затем происходит условный переход на метку label: в том случае, если флаг CF взведён.

Параметры указываются как %0, %1 и т. д. или как %[Value], где Value — определённый в разделе параметров псевдоним (если параметр соответствует какойлибо переменной ЯВУ, то псевдоним может как совпадать, так и не совпадать с именем этой переменной). Чтобы избежать конфликтов с именами регистров, регистры во вставке с расширенным синтаксисом указываются с префиксом %%, например, %%eax.

Общее количество параметров ограничено: $input + output + goto \leq 30$.

Выходные параметры

Раздел выходных параметров состоит из описаний отдельных параметров (операндов), разделённых запятыми.

Описание выходного параметра в общем случае имеет вид [24]:

```
[ [asmSymbolicName] ] constraint (cvariablename)
```

где

asmSymbolicName определяет псевдоним для операнда. Область определения такого псевдонима — вся ассемблерная вставка. Псевдоним может быть любым допустимым идентификатором C++. Два разных операнда не могут использовать один псевдоним.

Псевдоним выходного параметра может быть указан как ограничение расположения входного. В этом случае параметр с данным псевдонимом является входным и выходным одновременно (как правило, это изменяемая во вставке переменная).

Если псевдоним не определён, используются номер операнда, начиная с нуля: %0 для первого, %1 для второго и т. д.

constraint — строковая константа, описывающая ограничения на расположение операнда.

Для выходного параметра начинается с символа = (если значение параметра перезаписывается) или + (если значение параметра используется как для чтения, так и для записи).

После префикса указывается одно или более ограничение. Чаще всего используются ограничения r (выходной параметр размещается в регистре) и m (выходной параметр размещается в памяти). Если указано несколько вариантов размещения, компилятор выбирает наиболее эффективный.

При выборе регистра для размещения выходного параметра компилятор не рассматривает регистры из списка перезаписываемых.

cvariablename — выражение C++ (lvalue), куда будет записано значение выходного параметра (обычно имя переменной).

Если для выходного параметра указано размещение в регистре и имя соответствующей переменной, это не значит, что переменная обязательно будет размещена в регистре. Возможно, в регистре будет сформировано выходное значение, которое затем будет скопировано в локальную стековую переменную. Например, данный фрагмент записывает константу 12 в переменную x.

Листинг 4.18. Перезапись выходного параметра

```
1 int x;
2 asm
3 (
4    "movl_\$12,\\"[x]\n"
5    :[x]"=rm"(x)
```

начальное значение параметра [x] не определено.

Следующий фрагмент кода удваивает x:

Листинг 4.19. Модификация выходного параметра

```
1 asm
2 (
3     "addl_\%[x],_\%[x]\n"
4     :[x]"+r"(x)
5 );
```

Символ + в строке расположения указывает на то, что данный параметр является не чисто выходным, а модифицируемым. Начальное значение параметра [x] берётся из выражения-приёмника, в данном случае — переменной x.

Входные параметры

Раздел входных параметров состоит из описаний отдельных параметров (операндов), разделённых запятыми.

Описание входного параметра в общем случае:

```
[ [asmSymbolicName] ] constraint (cexpression)
```

где

asmSymbolicName определяет псевдоним для операнда, аналогично псевдонимам выходных параметров.

Если псевдоним не определён, используются номер операнда, начиная со следующего за последним выходным параметром. Если есть два выходных параметра, то первый входной будет обозначен %2 и т. д.

constraint — строковая константа, описывающая ограничения на расположение операнда.

Для входного параметра не может начинаться ни c = 0, ни c + 0.

После префикса указывается одно или более ограничение. Чаще всего используются ограничения r (входной параметр размещается в регистре) и m (входной параметр размещается в памяти). Если указано несколько вариантов размещения, компилятор выбирает наиболее эффективный.

Если входной параметр должен располагаться там же, где один из выходных, расположение также может быть указано цифрой или псевдонимом данного выходного параметра.

При выборе регистра для размещения входного параметра компилятор не рассматривает регистры из списка перезаписываемых.

cvariablename — выражение C++, откуда берётся значение входного параметра (также может быть именем переменной).

Например, конструкция:

```
1 asm ("movl_%0, \\\mathcal{movl} eax"::"i"(1) : "\\eax");
```

превратится после компиляции в:

```
1 movl $1, %eax
```

Данный фрагмент эквивалентен foo += bar:

причём, если переменная foo не располагается в регистре изначально, её значение будет скопировано в регистр, а после добавления bar результат будет скопирован обратно в foo. Для параметров в памяти это в общем случае не так. Если исходное значение находится не в памяти, при компиляции возможно сообщение о некорректном расположении.

Перезаписываемые элементы

Код в ассемблерной вставке может прямо или косвенно изменять значения не только выходных параметров, но и прочих регистров. Эти регистры перечисляются в списке перезаписываемых (clobber) регистров [24].

В частности, команда умножения в своей классической форме ($eax = eax \cdot srm$) записывает старшую часть произведения в edx.

Листинг 4.20. Неявно перезаписываемый регистр

Если во вставке явно модифицируется какой-либо регистр (что не рекомендуется; в случае, если нужен регистр для хранения временного значения, лучше объявить фиктивный входной параметр, как описано в следующем подразделе), его также необходимо указать в списке перезаписываемых элементов.

Листинг 4.21. Явно перезаписываемый регистр

```
1 asm ("movl_\%[One],_\%\eax"
2 ::[One]"i"(1)
3 : "\eax"); // movl $1, \eax
```

Неуказание таких регистров в списке перезаписываемых, скорее всего, приведёт к тому, что компилятор поместит один из параметров вставки или переменных ЯВУ в этот же регистр и, соответственно, к непредсказуемому значению в нём.

Специальные аргументы для списка перезаписываемых регистров:

"сс" показывает, что код изменяет регистр флагов.

Флаги изменяют все арифметические инструкции.

Листинг 4.22. Перезапись флагов

```
1 asm("addl_\$12,\"\[X]\n"
2 : [X]"=rm"(foo)
3 : "[X]"(foo)
4 : "cc"
5 ); // foo += 12
```

"memory" показывает, что код меняет значение в памяти (не считая явно указанных выходных параметров) — например, интерпретирует какой-либо из параметров как указатель.

Листинг 4.23. Перезапись памяти по указателю

```
1 asm("movl_\$12,_\(\%[p])\n"
2 ::[p]"r"(&foo)
3 :"memory"
4 ); // foo = 12
```

При указании "memory" в списке перезаписываемых элементов все операции работы с памятью, которые были в программе до ассемблерной вставки, выполнятся до неё, а те, что стоят в программе после — будут после. В противном случае компилятор может поменять местами как операторы C++, так и ассемблерные вставки.

4.3.3. Практическое использование параметров

Серебром в ночи, Пропитавши почвы, Прорастаю свод...

С. А. Калугин. Весна

Временные регистры

Использовать под временные данные фиксированные регистры и указывать их в списке перезаписываемых не вполне корректно [52].

Более правильным будет ввести фиктивный выходной параметр, размещаемый в регистре (=r или =&r, либо более конкретное ограничение — подробнее указано в разделе 4.3.4), так как это даст компилятору больше свободы при оптимизации.

В тексте вставки можно использовать данный параметр для хранения произвольных временных данных.

Пересылка через временный регистр:

Листинг 4.24. Фиктивный выходной параметр как временный регистр

```
1 int src = 1, dst, tmp;
2 asm
3 (
4     "movl_\%[SRC],_\%[TMP]\n"
5     "movl_\%[TMP],_\%[DST]\n"
6     :[DST]"=g"(dst), [TMP]"=r"(tmp)
7     :[SRC]"g"(src)
8 );
```

Модификация входных параметров

Модифицировать входные параметры, не являющиеся одновременно и выходными, нельзя.

Если возникает необходимость изменить значение, переданное как входной параметр, оно должно быть описано ещё и как выходной.

Рассмотрим код, который увеличивает переменную foo на значение переменной bar. В данном случае bar может быть только входным параметром, а foo — модифицируемым, то есть одновременно и входным, и выходным.

В следующем фрагменте неименованный параметр %0 является входным и выходным одновременно (точнее, входной параметр %1 располагается там же, где и выходной %0). Это определяется ограничением размещения входного параметра %1 — там указан номер параметра %0.

Аналогичные вычисления с использованием именованных параметров ([S] здесь — выходной параметр в регистре, и в том же регистре расположен неименованный входной параметр) выглядят следующим образом.

```
1 asm ("addl_%[A],_%[S]"
2 : [S]"=r" (foo)
3 : "[S]"(foo), [A]"g"(bar)
4 : "cc"
5 ); // foo += bar
```

Мы используем неименованный выходной параметр %1, чтобы задать начальное значение входному [S]. В данном случае (входной параметр инициализируется исходным значением foo — приёмника совмещённого с ним выходного параметра [S]) можно было и не вводить дополнительный входной параметр, а заменить описание [S] на [S]"+r" (foo).

Описание параметра как выходного и входного одновременно (точнее, однорасположенной пары параметров «выходной-входной»), в частности, делает параметр сохраняющим предсказуемое значение на всём протяжении вставки. Если такой параметр размещается в регистре, никакой другой параметр данной вставки не будет помещён в этот регистр.

Отличие такого описания параметра от выходного с начальным значением (расположение которого начинается c+) — то, что источник начального значения может отличаться от исходного значения назначения. Так, следующий фрагмент кода устанавливает начальное значение параметра-регистра [S] нулём, а значение этого регистра после завершения вставки записывается в переменную foo:

Также для входного параметра, расположенного на месте выходного, можно задать отдельный псевдоним.

Конфликт выходных и входных долгоживущих параметров

При размещении параметров в регистрах компилятор считает, что входные параметры используются в начале вставки, а выходные — в конце, *после* использования всех входных. Соответственно, «только входные» параметры часто располагаются в тех же регистрах, что и «только выходные», чтобы освободить максимальное количество регистров для других переменных.

Это может привести к конфликту, если какой-либо входной параметр используется в конце вставки, после присваивания хотя бы одного из выходных параметров. При размещении этих двух параметров в одном регистре присваивание уничтожит оригинальное значение входного параметра.

В частности, данный фрагмент (вычисляющий $y = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{array} \right.$) в случае размещения входного параметра [Zero] и выходного [y] в одном регистре работает некорректно (y всегда равен 1, так как инициализация выходного параметра [y] единицей выполняется до чтения входного параметра [Zero], и в момент условного присваивания cmovll %[Zero], %[y] регистр, где расположены оба этих параметра, равен 1).

Листинг 4.25. Параметр y конфликтует с Zero

```
1 int x = 10, y;
2 asm
3 (
4  "cmpl_$0,_%[x]\n"
5  "movl_$1,_%[y]\n"
6  "cmovll_%[Zero],_%[y]\n"
7  :[y]"=r"(y)
8  :[x]"rm" (x), [Zero]"rm"(0)
9  : "cc"
10 ); // y = 1 независимо от х
```

Это можно исправить, объявив [у] выходным параметром с начальным значением (+ вместо = в расположении), хотя нам и не требуется исходное значение переменной y. Такое ограничение не позволит компилятору совместить какой-либо входной параметр с [у].

Листинг 4.26. Указание на долгое время жизни y

```
1 asm
2 (
3   "cmpl_\$0,\\%[x]\n"
4   "movl_\$1,\\%[y]\n"
5   "cmovll_\%[Zero],\\%[y]\n"
6   :[y]"+r"(y)
7   :[x]"rm"(x), [Zero]"rm"(0)
8   : "cc"
9 );
```

Другой способ — явно указать, какой входной параметр следует расположить на месте выходного [y]. Здесь мы можем совместить с [y] входной [x], так как последнее чтение [x] (сравнение [x] с нулём) выполняется до инициализации [y]:

Листинг 4.27. Совмещение y и x

```
1 asm
2 (
3   "cmpl_$0,_%[x]\n"
4   "movl_$1,_%[y]\n"
5   "cmovll_%[Zero],_%[y]\n"
6   :[y]"=r"(y)
7   :[x]"[y]" (x), [Zero]"rm"(0)
8   : "cc"
9 );
```

Оба этих способа позволяют разрешить конфликт и получить корректное значение y.

4.3.4. Ограничения на расположение операнда

Синевой во льдах Облегло мой лог, Облик льдом облит.

С. А. Калугин. Весна

Некоторые общие ограничения (типы размещения параметров) [24]:

- **r** регистр;
- **m** память;
- **i** непосредственное значение (константа), известное на этапе компиляции или компоновки (без ограничений по значению в диапазоне 0..0xfffffffff);
- ${f g}$ память, регистр общего назначения или непосредственное значение (обычно этот тип эквивалентен rim);
- **n** непосредственное значение (константа), известное на этапе компиляции.

Некоторые ограничения (типы), специфичные для i386 (определены в файле i386.h GCC)

 ${\bf q}$ — регистр, который можно адресовать по байтам младшего слова (A,B,C,D);

 \mathbf{A} — пара регистров D:A;

a, b, c, d, S, D — регистры A, B, C, D, si, di соответственно;

І..Р — машинно-зависимые ограничения для констант:

I — непосредственное значение в диапазоне 0..31 (32-битный сдвиг);

J — непосредственное значение в диапазоне 0..63 (64-битный сдвиг);

М — непосредственное значение в диапазоне 0..3 (сдвиги, которые может выполнить lea);

N — непосредственное значение в диапазоне 0..255 (беззнаковое однобайтовое).

4.3.5. Модификаторы параметров

Слышишь — капли там — Из обломанной ветки, да по губам, И кора мокра...

С. А. Калугин. Весна

Иногда в коде программы требуется подставить не значение параметра в неизменённом виде, а какую-либо его характеристику. В этом случае необходимо использовать так называемые модификаторы параметров (таблица 4.1).

Модификатор указывается между префиксом % и именем параметра.

В частности, при инициализации параметра [dmem], находящегося в памяти, необходимо указать размер приёмника. В GCC это делается при помощи суффикса размера (раздел 5.1.5). Явное указание суффикса сделает программу неустойчивой к изменению типа переменной, передающейся как [dmem]. Если суффикс указан с помощью модификатора z:

```
mov\%z[dmem]_{\sqcup}0,_{\sqcup}%[dmem]_{n}
```

данная команда будет корректно инициализировать переменную как типа short, так и int или $long\ long$.

Печать константы без префикса \$ необходима, если эта константа используется не как непосредственный операнд команды, а как-то иначе. В частности, такая константа может быть частью адреса.

```
"movlu$13,uu%c[FieldDisp](%[Struct])\n"
```

Приведённый фрагмент ассемблерной вставки инициализирует поле структуры, расположенной по адресу [Struct]. Смещение поля задано параметром [FieldDisp].

Модификаторы параметров ассемблерных вставок GCC

Таблица 4.1

Модификатор	Действие
z	Печать суффикса команды для размера операнда
c	Печать константы без префикса \$
b	Печать имени младшего байта регистра (%al для регистра A)
h	Печать имени старшего байта младшего слова регистра (%ah для регистра A)
w	Печать имени младшего слова регистра (% α x для регистра A)
k	Печать имени младшего двойного слова регистра (%eax для регистра A)
q	Печать 64-битного варианта имени регистра (% rax для регистра A)

Модификаторы печати имени части регистра доступны только для параметров в регистрах, причём печать младшего байта и старшего байта младшего слова — только в тех, где эти байты можно адресовать. В тридцатидвухбитном режиме как младший байт, так и следующий за ним можно адресовать только для A-D. В шестидесятичетырёхбитном младший байт адресуется для всех шестнадцати регистров общего назначения с помощью префикса REX. Второй байт доступен только для A-D, причём не в любой ситуации (использование префикса REX запрещает доступ к ah-dh).

Контрольные вопросы

- 1. Какие стадии включает компиляция программы с помощью GCC?
- 2. Какое расширение имеет файл с исходным кодом на языке ассемблера?
- 3. Какое расширение имеет файл с исходным кодом на языке С++?
- 4. Как изменить имя выходного файла при сборке?
- 5. Как собрать программу, состоящую из нескольких модулей?
- 6. Каким ключевым словом открывается ассемблерная вставка?
- 7. Как из ассемблерной вставки обратиться к локальным переменным?
- Какие вы знаете ограничения на размещение параметров ассемблерных вставок?

Глава 5. Синтаксис и команды GNU Assembler x86

А потому, после того, как будешь свободен, будь деятелен.

Коран. 94.7

Язык ассемблера — простейший символический язык программирования, каждая команда которого транслируется в одну команду машинного языка. Также существуют операторы ассемблера, не соответствующие машинным командам — директивы, комментарии, пустые операторы.

Набор команд ассемблера определяется как архитектурой используемого компьютера, так и собственно ассемблером — транслятором с символического языка в объектный код. Команды имеют текстовые мнемонические обозначения (мнемоники). При этом одной и той же мнемонике может соответствовать несколько опкодов, выполняющих схожие действия над операндами, расположенными в разных местах или разного размера. Часто существует один опкод для восьмибитных операндов и другой — для операндов, имеющих размер 32, 64 или 16 бит (для него разрядность операндов определяется текущим режимом и префиксами). Таким образом, иногда команды обрабатывают восьмибитные операнды немного иначе, чем любые другие. Кроме того, одному опкоду может соответствовать несколько разных мнемонических обозначений.

В данной главе описывается часть набора команд GNU Assembler (GAS) для архитектуры x86 с использованием традиционного синтаксиса AT&T, а также особенности этого синтаксиса.

5.1. Особенности GNU Assembler

А тот, кто сторожит баржу, спесив И вообще не святой; Но тот, кто сторожит баржу, красив Неземной красотой.

Б. Б. Гребенщиков. Стерегущий баржу

GAS, как и его предок, ассемблер Unix as, использует так называемый синтаксис AT&T System V/386, часто называемый просто синтаксисом AT&T или синтаксисом GAS [8, 43].

Также для процессоров семейства Intel x86 часто используется синтаксис, предложенный фирмой Intel. Основными отличиями синтаксиса Intel от AT&T считаются обратный порядок операндов, другие обозначения адресации и невозможность явного указания разрядности операции. Менее известно различие в мнемонических

обозначениях команд. Современные версии ассемблера GAS поддерживают оба варианта синтаксиса.

Основными недостатками синтаксиса Intel является неоднозначность и трудность чтения инструкций. Кроме того, синтаксис Intel используется только для процессоров Intel или совместимых с ними.

Синтаксис AT&T иногда называется кроссплатформенным, так как GCC и, соответственно, GAS реализован для множества различных архитектур. Полной кроссплатформенности при использовании языка ассемблера достичь невозможно, так как у каждой платформы свой набор команд, регистров и методов адресации, но использование схожего синтаксиса облегчает переход между ними.

Также инструкции, записанные в соответствии с синтаксисом AT&T, легче читаются. Даже обозначение адреса в памяти, которое вначале кажется контринтуитивным, распознаётся однозначно. Косвенный адрес в памяти, записанный по правилам синтаксиса AT&T, невозможно перепутать с непосредственным значением, что происходит в диалектах Intel.

5.1.1. Общие правила

И малое замкнулось на великом, И Млечный Путь раскрылся для меня!

С. А. Калугин. Млечный путь

Так как GAS в основном используется на одном из этапов компиляции программы на C/C++, многие синтаксические конструкции GAS и C/C++ совпадают.

В программе могут использоваться латинские буквы, цифры, а также нижнее подчёркивание и точка. Допустимые пробельные символы — пробел и табуляция; они могут сочетаться в любом порядке. Перевод строки является разделителем операторов.

Допускаются многострочные комментарии /* в стиле C */ и однострочные // в стиле C ++. Также для различных платформ поддерживаются платформоспецифичные виды однострочных комментариев. В частности, для x86, кроме однострочного комментария в стиле C++, поддерживается символ комментария #, но он считается устаревшим.

Оператор ассемблера целиком размещается на одной строке. В начале строки может быть одна или несколько меток, заканчивающихся двоеточием. Если первый символ оператора — точка, то это — директива ассемблера (первая строка листинга 5.1). Набор основных директив совпадает для всех архитектур, но для многих платформ есть и специфичные (в частности, директивы определения данных).

Листинг 5.1. Директива и команда

1 the_label: .directive ..

```
2 another_label: // Пустой оператор
3 instruction operand_1, operand_2, ...
```

Пустой оператор может состоять только из пробельных символов или быть пустой строкой (вторая строка). Оператор, начинающийся с буквы, представляет собой мнемоническое обозначение машинной команды, за которым при необходимости следуют операнды, разделённые запятыми (третья строка листинга 5.1).

Строковые литералы ограничиваются двойными кавычками, экранирующим символом является обратный слеш «\», спецсимволы кодируются аналогично С/С++. Числовые литералы также описываются аналогично С/С++.

5.1.2. Основные директивы

Кто море удержал брегами И бездне положил предел, И ей свирепыми волнами Стремиться дале не велел?

М. В. Ломоносов. Ода, выбранная из Иова

Директива ассемблера не соответствует никакой машинной команде. Рассмотрим несколько наиболее употребительных директив; их можно разбить на несколько классов.

Директивы определения секций

Как было описано в разделе 3.2, код программы и различные виды данных должны располагаться в различных диапазонах адресного пространства. По историческим причинам эти диапазоны называются сегментами (соответствующие фрагменты исходного кода и исполняемого файла — секциями). Начало содержимого того или иного сегмента в исходном ассемблерном коде отмечается специальными директивами.

С начала файла до первой директивы располагается сегмент кода. Указать продолжение сегмента кода можно директивой .text.

Сегмент данных открывается директивой .data. В принципе, описание статических данных в сегменте кода не вызовет ошибки, но такие данные будет невозможно модифицировать, так как сегмент кода защищён от изменений.

Для сегментов стека и кучи нет соответствующих секций, они заполняются динамически в процессе выполнения программы.

Директивы определения данных

В сегменте . data статические данные описываются также с помощью директив.

После директивы определения данных указывается литерал подходящего типа или несколько литералов, перечисленных через запятую. В памяти соответственно резервируется одна или несколько ячеек соответствующего размера, которые инициализируются указанными значениями.

Для того, чтобы дать адресу ячейки имя, перед соответствующим определением необходимо поставить метку (листинг 5.2).

Листинг 5.2. Определение статических данных

```
1 foo: .long 0, 1, 2
2 bar: .double -8.7
```

Важно помнить, что ассемблер, в отличие от языков высокого уровня, не является типизированным. Таким образом, если, в частности, по адресу bar расположено восьмибайтовое значение двойной точности -8,7, а программист обратится к нему как к числу одинарной точности (четыре байта), это не вызовет сообщения об ошибке, но прочитанное значение будет другим.

Для инициализации памяти цельми значениями различного размера используются следующие директивы: .byte — однобайтовое (восьмибитное) целое, .short — шестнадцатибитное, .long — тридцатидвухбитное, .quad — шестидесятичетырёхбитное. Размер и порядок байтов определяются платформой; приведены размеры для x86 (они же наиболее распространённые). Также существуют директивы .word и .int, для x86 определяющие шестнадцати- и тридцатидвухбитные целые соответственно.

Значения с плавающей запятой одинарной (32 бита) и двойной (64 бита) точности описываются директивами .float (.single) и .double.

Для инициализации памяти строковыми константами различного вида используются директивы .string (.asciz) и .ascii.

Функции стандартной библиотеки С используют строки, завершающиеся нулём; их можно описать директивой .string (.asciz) (листинг 5.3).

Листинг 5.3. Определение строки, завершающейся нулём

```
1 msg: .string "Hello, world!\n"
```

Если после директивы указывается несколько строковых литералов через запятую, завершающий ноль добавляется после каждого.

Строка без завершающего нуля описывается директивой .ascii (листинг 5.4).

Листинг 5.4. Определение строки без завершающего нуля

```
1 msg:
2 .ascii "Hello,⊔world!\n"
3 len = . - msg // символу len присваивается длина строки
```

Для обработки подобных строк нужно знать их длину (её нельзя определить, анализируя содержимое памяти). Для этого используется специальный символ «.» — адрес текущего оператора (в том числе ячейки с данными).

Директивы определения данных точно так же сработают и будучи размещёнными в сегменте кода (.text или неименованная секция в начале программы), но такое размещение будет ошибкой. Если данные попадут во фрагмент кода, который выполняется, они будут интерпретированы как команды, что, скорее всего, приведёт к сбою при декодировании. Даже если данные находятся в той части кода, которая не получает управления, их будет невозможно модифицировать.

Прочие директивы

Парные директивы **.rept** . . . **.endr** соответствуют повторению фрагмента между ними, в частности

Листинг 5.5. Директива .rept

- 1 .rept 4
- 2 .long 0
- 3 .endr

интерпретируется как четырёхкратное повторение оператора .long 0:

Листинг 5.6. Эквивалентное описание данных без использования .rept

- 1 .long 0
- 2 .long 0
- 3 .long 0
- 4 .long 0

Директивы .reptendr могут применяться и к командам. При этом происходит именно многократное дублирование фрагмента кода в исполняемом файле, а не циклическое повторение одной и той же его копии.

Директива **.globl** (**.global**) делает символ доступным компоновщику (видимым из других модулей).

Листинг 5.7. Перевод символа main в глобальную область видимости

1 .globl main

Переменные и функции, имена которых сделаны общедоступными при помощи директивы .globl или .global (возможны оба написания), могут быть импортированы, в частности, в модуль на C++ с помощью ключевого слова extern.

Парные директивы **.func** . . . **.endfunc** включают в исполняемый файл отладочную информацию о функции (только при сборке в отладочном режиме).

Таким образом, если в файле несколько функций, можно указать для отладчика их границы.

Листинг 5.8. Границы функции sqr()

Директивы .funcendfunc не влияют ни на что, кроме отладочной информации. В режиме Release игнорируются.

5.1.3. Порядок операндов

Путь-дорога, господа! Вы откуда и куда?

П. П. Ершов. Конёк-горбунок

В GAS принят порядок записи операндов слева направо, следуя европейскому направлению письма. Соответственно, инструкция GAS обычно имеет вид:

```
1 mnemonic source, destination
```

то есть вначале указывается источник, затем приёмник.

Для команд с тремя операндами (один из них в x86 — всегда непосредственное значение) вначале записывается непосредственное значение, затем источник, затем приёмник.

```
1 mnemonic immediate, source, destination
```

Если среди операндов нет приёмника (в частности, команды с двумя непосредственными операндами, такие как enter), порядок в AT&T совпадает с порядком, указанным в документации Intel [8, 72].

При этом, если команда принимает операнды в регистрах или памяти, но не модифицирует их (в частности, команды сравнения стр или выделения бита bt), в большинстве случаев один из операндов всё равно считается приёмником. Каждая из приведённых команд входит в семейство, большая часть команд которого модифицирует этот операнд.

В частности, рассмотрим одну из наиболее употребительных мнемоник ассемблера — команду пересылки (копирования) mov. Она соответствует оператору присваивания языков высокого уровня. Её операнды — источник (обозначим его

src) и приёмник (dest). В синтаксисе Intel пересылка dest = src имела бы вид mov dest, src; в используемом в данном пособии синтаксисе AT&T она имеет вид mov src, dest. Например, команда movb \$0x05, %al помещает значение 5 в регистр al.

5.1.4. Адресация операндов

Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру.

В. Хлебников. Зангези

Параметры команд ассемблера, в отличие от операндов ЯВУ, не могут быть произвольными выражениями. В разделе 3.6.1 были описаны различные виды адресации. Рассмотрим обозначения, принятые в GAS для методов адресации явно передаваемых параметров команд x86.

- 1. **Непосредственная** константа, значение которой при компиляции непосредственно включается в код команды (адрес глобальной переменной или выражение, вычисляемое на этапе компиляции, также является непосредственным значением).
- 2. **Прямая** (абсолютная) переменная в памяти по фиксированному адресу (статическая или глобальная), адрес при компиляции также включается в код команды.
 - Операнды, описываемые статическим адресом в памяти, не имеют префикса. Например, 0 (вызовет ошибку чтения по нулевому адресу), n (значение глобальной переменной n).
- 3. **Прямая относительная**, также rip-relative или PC-relative, от program counter переменная или функция располагается в памяти по фиксированному адресу, но в команду включается не сам адрес, а его смещение относительно указателя команд ip.
 - Для адресов в коде (функций, меток для перехода) неявно применяется по умолчанию как в тридцатидвухбитном, так и в шестидесятичетырёхбитном режиме. Операнд не имеет префикса и в ассемблером коде выглядит так же, как и прямой абсолютный адрес: call func, jmp label.
 - В шестидесятичетырёхбитном режиме появилась возможность использовать прямую относительную адресацию и для данных. Операнд выглядит как базовый адрес со смещением, где базой явно задан указатель команд: lea msg(%rip), %rsi (здесь msg метка в секции данных). Относительная адресация используется только для базового регистра rip. Аналогичная запись

с другой базой соответствует косвенной адресации и использованию *абсолютного*, а не относительного адреса msg.

4. **Регистровая** — переменная в регистре, в команду при компиляции включается имя (номер) регистра.

Операнды в регистрах отмечаются префиксом %. Например, %eax, %dh, %bp, %rsi, %r13.

5. **Косвенно-регистровая (косвенная)** — переменная в памяти, указатель на неё в регистре (или наборе регистров).

Например, (%ebp) — значение в памяти по адресу ebp. Можно указать смещение относительно адреса, хранимого в регистре: 4 (%esp) — значение в памяти по адресу esp+4.

В x86-совместимых процессорах для косвенной адресации можно использовать до двух регистров и, кроме того, до двух констант. Таким образом, для вычисления адреса используется до четырёх параметров: 4 (%ebp, %edi,

8) — значение в памяти по адресу ebp + 8edi + 4. Часть параметров может отсутствовать: (%edx, %esi, 8) — значение по адресу edx + 8esi, (%edx, %esi) — по адресу edx + esi, (,%esi, 8) — по адресу 8esi.

Компоненты адреса

В языке ассемблера x86 конструкция косвенной адресации включает в себя вычисление адреса и его разыменование (частичным аналогом может быть оператор обращения к элементу массива на ЯВУ — [], а для сокращённых форм — разыменование указателя — *, но при этом косвенная адресация — более сложный и гибкий механизм).

Как было сказано в разделе 3.6.3, команда x86 может содержать до четырёх полей, задающих адрес — номер базового регистра Base, номер индексного регистра Index, показатель масштаба индексного регистра Scale и смещение Displacement.

Используя для обозначения разыменования *, как в C++, результат вычисления адреса с разыменованием в полной форме (с четырьмя параметрами) можно записать как

$$*(Base + \sigma \cdot Index + Displacement)$$
 (5.1)

где Base и Index — значения соответствующих регистров (32-разрядные для соответствующей платформы), Displacement — целое знаковое число (смещение), σ — натуральное число (масштабный коэффициент — степень двойки 2^{Scale} , причём только 1,2,4 или 8 из-за размера соответствующего поля в теле команды). Одно или оба числовых значения, а также любой из регистров могут быть опущены (если не указан масштаб, используется $\sigma=1$, вместо остальных пропущенных параметров используется 0).

Полная форма косвенной адресации

Полная форма косвенной адресации (вычисления адреса с разыменованием) в GAS, соответствующая (5.1), имеет вид:

```
1 displacement (%base, %index, \sigma)
```

Любой из компонентов может отсутствовать, в этом случае опускается и соответствующий разделитель (только в одном случае — когда отсутствует база, но есть индекс — разделяющая их запятая сохраняется, чтобы отличать эту ситуацию от базы без индекса).

Таким образом, прямая адресация в принципе может рассматриваться как частный случай косвенной, когда оба регистра и масштабный коэффициент опущены вместе со скобками, и адрес равен смещению Displacement.

Например, следующая команда использует все четыре параметра и загружает в A значение $*(bp+D\cdot 4-4)$ (команда mov src, dest загружает в приёмник dest значение источника src, 1 — суффикс размера).

1 movl
$$-4(\%ebp, \%edx, 4), \%eax // A = *(bp + 4*D - 4)$$

Чаще используются сокращённые варианты адресации, когда указывается только часть параметров [6, 8].

Базовая косвенная адресация со смещением

Если используется только параметр Base, получим эквивалент разыменования указателя в C++. В частности, следующая команда записывает четырёхбайтовое значение по адресу C в регистр D.

С параметрами Base и Displacement получим *(Base+Displacement), что соответствует обращению к полю структуры (Base — адрес структуры, константа Displacement — относительное смещение нужного поля), к параметру функции или к локальной переменной. Следующая команда загружает значение из адреса bp-4) в регистр A.

1 movl
$$-4(\%ebp)$$
, $\%eax // A = *(bp - 4)$

При передаче параметров функции через стек обратиться к ним внутри функции можно только используя адресацию относительно указателя стека sp. На вершине стека, то есть по адресу *sp = (% esp), находится адрес возврата. Под ним (но по бо́льшему адресу, так как стек растёт вниз) помещаются параметры.

Базово-индексная косвенная адресация

При использовании всех параметров, кроме Displacement, получим $*(Base+\sigma\cdot Index)$, что соответствует обращению к элементу массива. Действительно, адрес элемента одномерного массива складывается из адреса начала массива, индекса элемента и размера элемента, то есть запись M[i] эквивалентна $*(M+i\cdot sizeof(M[0]))$. Если размер элемента равен 1,2,4 или 8, он может быть масштабным коэффициентом (σ) и к элементу можно обратиться, используя три из четырёх параметров адреса: $*(Base+Index\cdot\sigma)$.

В частности, адрес i-го элемента массива M из чисел типа int равен $M+i\cdot 4$. Если адрес начала массива M находится в регистре C, а индекс — в si, то элемент M[i], или $*(M+i\cdot 4)$, будет записан как (%ecx, %esi, 4). Соответственно, запись M[i] типа int в регистр A будет выглядеть следующим образом:

```
1 movl (%ecx, %esi, 4), %eax // A = *(C + 4*si) = C[si]
```

Если размер элемента равен одному байту (тип char), адрес можно записать ещё компактнее:

```
1 movl ((ecx, esi), eax // A = *(C + si) = C[si]
```

На платформах, отличных от x86 и x86-64, могут использоваться другие методы адресации и, соответственно, немного другие обозначения для них.

5.1.5. Размер операндов команды

Еду я на своём камазике... А из-за поворота навстречу мне жигулище!

Фольклор

Большая часть мнемоник соответствует не одной команде уровня архитектуры команд, а целому семейству однотипных команд, которые выполняют одни и те же действия над операндами различного расположения или различных размеров и, соответственно, имеют разные коды.

Размер операндов маркируется суффиксом, добавляемым к базовой форме мнемоники; например, копирование (базовая форма команды — mov) из edx в eax (размер операндов long) записывается как movl %edx, %eax. Суффиксы перечислены в таблице 5.1.

Необходимо отметить, что для целочисленных команд и команд обработки вещественных чисел одни и те же суффиксы означают различную разрядность. Некоторые суффиксы допустимы только для одного семейства команд. Для целочисленных команд суффиксы в и w обозначают 16-битное целое и в целом равноправны (для команды mov используется только w, так как существует другая команда с базовой формой movs).

Суффиксы размера операндов

Таблица 5.1

Суффикс	Целый	Вещественный
Суффикс	операнд (бит)	операнд (бит)
b	byte (8)	
S	short (16)	single (32)
W	word (16)	
1	long (32)	double (64)
q	quad (64)	
t		ten bytes (80)

У команд с операндами разных размеров указывается два суффикса. Порядок суффиксов, как и порядок операндов — слева направо (от источника к приёмнику). Так, копирование целого числа со знаковым расширением (базовая форма команды — movs) из al в edx выглядит как movsbl %al, %edx. Возможны двойные суффиксы bl (от byte к long), bw (от byte к word) и wl (от word к long) и так далее. Суффикс в не используется как компонент составного суффикса (таблица 5.2).

Двойные суффиксы размера для копирования целых чисел с расширением

Таблина 5.2

Суффикс	Источник (бит)		Приёмник (бит)
bw	byte (8)	\rightarrow	word/short (16)
bl	byte (8)	\rightarrow	long (32)
bq	byte (8)	\rightarrow	quad (64)
wl	word/short (16)	\rightarrow	long (32)
wq	word/short (16)	\rightarrow	quad (64)
lq	long (32)	\rightarrow	quad (64)

Если суффикс не указан, GAS определяет размер по регистровому операнду. Такое поведение несовместимо с оригинальным ассемблером AT&T Unix, который предполагает, что отсутствие суффикса означает размер операнда *long*. Эта несовместимость не влияет на компиляцию с ЯВУ, так как компиляторы всегда выставляют суффиксы размера [8].

Если размер не удалось определить по операндам (то есть используются либо непосредственные операнды, либо расположенные в памяти), по умолчанию для основного набора команд принимается размер long (32 бита). Такая ситуация не всегда вызывает ошибку компиляции, но в некоторых случаях приводит к странному результату.

При отсутствии суффикса размера у команды FPU для целых операндов, находящихся в памяти, используется размер short (16 бит), а для вещественных — одинарная точность (float, 32 бита), так что при работе с FPU надо быть особенно внимательным к суффиксам.

5.1.6. Мнемоники

Научный вестник, пожалуйста, не пугайтесь! Полный перечень так называемых ругательств!

В. В. Маяковский. Клоп

Первоначальные мнемонические обозначений команд процессора предлагаются его разработчиками в документации, описывающей набор команд. В дальнейшем ассемблеры в основном используют именно их. Большая часть мнемоник GAS (их базовые формы) также совпадает с документацией Intel.

Тем не менее, часть обозначений различается. В частности, отличаются базовые формы команд копирования со знаковым расширением (movs в GAS, movsx в Intel) и копирования с беззнаковым расширением (movz в GAS, movzx в Intel); подробнее они описаны в разделе 5.2.4. Впрочем, для данных команд некоторые шестидесятичетырёхбитные версии GAS используют обозначения Intel; для этих версий мнемоники movs и movz некорректны.

Синтаксис AT&T предлагает для команд знакового расширения (их неявным аргументом всегда является регистр A; подробнее в разделе 5.2.4) обозначения, построенные по схеме cStD (convert S to D), где S — суффикс размера источника, D — суффикс размера или обозначение расположения (в случае расширения в пару регистров) приёмника. В документации Intel приведены другие обозначения: они построены по схеме cSD или cSDe и используют другие обозначения размера. При программировании в GAS с использованием синтаксиса AT&T можно без ограничений использовать для команд расширения регистра A как вариант AT&T, так и вариант Intel.

Опкоды дальнего перехода (с указанием сегмента и абсолютного адреса) в AT&T соответствуют мнемоникам lcall/lret (long call/long return) и ljmp (long jump), в то время как Intel обозначает их как call far/retf и jump far. Для этих команд GAS также поддерживает оба варианта.

Для несимметричных арифметических команд обработки чисел с плавающей точкой (fsub/fsubr и fdiv/fdivr) GAS использует те же мнемоники, что и Intel, но при этом реализует качественно иное поведение (раздел 5.3.5).

В шестидесятичетырёх-битном режиме команда загрузки шестидесятичетырёх-битного непосредственного значения в регистр обозначается movabs в синтаксисе AT&T (загрузка абсолютного адреса). Синтаксис Intel не выделяет единственную команду с шестидесятичетырёх-битным непосредственным операндом из семейства команд пересылки и обозначает её как mov.

5.1.7. Префиксы

Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях!

К. П. Прутков.

Мысли и афоризмы, не включённые в «Плоды раздумья»

Как уже было сказано, регистры и непосредственные операнды обозначаются специальными префиксами. Для ассемблера x86 имена регистров начинаются с % (%eax, %d1), а непосредственные значения (константы) отмечаются префиксом \$, например, add1 \$5, %eax (добавить константу 5 к регистру A).

Дополнительно возможны префиксы 0х для шестнадцатеричных констант, 0 для восьмеричных и 0b для двоичных. Десятичные константы записываются без ведущих нулей, шестнадцатеричные и двоичные могут иметь ведущие нули после префикса.

Префикс непосредственного операнда \$ указывается перед префиксом системы счисления (\$0xFF, \$0577, \$0b101).

На платформах, отличных от x86 и x86-64, могут использоваться другие префиксы для указания метода адресации операнда.

5.2. Основные команды

ЭТО не работает на восьмиразрядных машинах.

Программистский фольклор

Основной набор команд x86 включает команды обработки целых чисел и разнообразные команды управления вычислениями. Полный список команд приведён в первом томе руководства разработчика программного обеспечения для архитектур Intel 64 (так архитектура x86-64 называется в документации Intel) и IA-32 [16], а подробное описание — во втором [17]. Также набор инструкций описан в третьем томе руководства разработчика AMD [3].

Структура команды такова, что если у команды два операнда, они не могут оба находиться в памяти. Таким образом, если указано, что операнды могут быть

переменными в памяти или регистрами, то возможны комбинации регистр-память, память-регистр и регистр-регистр.

Если не указано иное, используются следующие обозначения. Операнд, принимающий значение (приёмник) может быть обозначен либо как dest, если он может быть регистром или переменной в памяти, либо как dreg или dmem, если он может быть соответственно только регистром или только в памяти. Неизменяемый операнд (источник) может быть обозначен как src (регистр, переменная в памяти или непосредственное значение), srm (регистр или переменная в памяти), sreg (регистр), smem (переменная в памяти). Непосредственно адресуемая константа обозначается как imm.

Для большинства команд источник и приёмник должны быть одного размера. Это может быть байт, два байта и четыре байта (для шестидесятичетырёхбитных систем — до восьми байт).

Наиболее часто используемые команды доступны как в тридцатидвухбитном, так и в шестидесятичетырёхбитном режимах (mov, lea и т. д.); некоторые — только в шестидесятичетырёхбитном (в частности, movabs). Некоторые команды тридцатидвухбитного режима недоступны в шестидесятичетырёхбитном, но для аналогичных операций введены новые (syscall вместо sysenter).

Есть и такие команды, которые доступны в тридцатидвухбитном режиме, но полностью исключены из шестидесятичетырёхбитного. В частности, это команды коррекции двоично-десятичной арифметики, проверка выхода за границы bound, условный вызов прерывания into и другие [76].

В данном пособии описывается только малая часть доступных команд x86. В частности, во избежание путаницы в описание не вошли команды, полностью исключённые из шестидесятичетырёхбитного режима.

5.2.1. Общие команды

Повесть строится из слов как строительной единицы здания.

В. Хлебников. Зангези

В таблице 5.3 приведены некоторые наиболее употребительные команды x86совместимых процессоров.

Команда пор ничего не делает и не изменяет флагов. Её опкод соответствует команде xchg %al, %al. Используется в основном для реализации малых задержек, а также компиляторами и программистами уровня архитектуры команд для выравнивания кода.

Команда xchg, в свою очередь, меняет местами значения источника и приёмника. Соответственно, источник не может быть непосредственным значением.

Основные общие команды

Таблина 5.3

Команда	Действие
nop	Ничего не делает (no operation)
nop srm	
mov src, dest	Присваивание $dest = src$ (move)
movabs imm64, dreg64	В 64-битном режиме присваивание абсолютного 64-битного адреса $dreg64 = imm64$
lea smem, dreg	Вычисление адреса $smem$ и запись его в $dreg$ $dreg = \&smem$ ($load$ $effective$ $address$)
xchg srm, dest	Обмен значений srm и $dest$
	Работа со стеком
push src	Помещение src в стек (уменьшает указатель стека)
pop dest	Выталкивание значение из стека в $dest$ (увеличивает указатель стека)

Присваивание и вычисление адреса

Наверное, самой популярной командой является команда пересылки mov src, dest — аналог оператора присваивания dest=src языков высокого уровня. Рассмотрим некоторые примеры её работы:

Аналогом оператора получения адреса (оператор & в C++) является команда lea. Если mov smem, dreg загружает в регистр dreg значение по адресу smem, то lea smem, dreg загружает в dreg сам адрес smem.

Например, следующая команда загружает в A значение *(bp+4D-4), используя косвенную адресацию — вычисление адреса из четырёх компонент с разыменованием:

```
movl -4(\%ebp, \%edx, 4), \%eax // A = *(bp + 4*D - 4)
```

Команда lea загружает в приёмник адрес источника, что компенсирует разыменование, то есть команда

leal
$$-4(\%ebp, \%edx, 4), \%eax // A = bp + 4*D - 4$$

загружает в A значение bp + 4D - 4.

Адрес статической переменной в тридцатидвухбитном режиме (то есть при использованими прямой абсолютной адресации) может быть загружен в регистр двумя способами — копированием адреса как тридцатидвухбитной константы или с помощью вычисления адреса:

```
movl $msg, %esi // si = &msg
leal msg, %esi // si = &msg
```

Непосредственным операндом первой команды и смещением без базы во второй будет абсолютный тридцатидвухбитный адрес метки msg.

В шестидесятичетырёх битном режиме предпочтительной является прямая относительная (rip-relative) адресация. В этом случае загрузка должна осуществляться командой 1ea:

Смещением в соответствующей команде будет не абсолютный шестидесятичетырёхбитный адрес метки msg, а вычисленная ассемблером тридцатидвухбитная знаковая разность адреса msg и адреса следующей команды ip.

Использование в данной команде вместо rip любого другого регистра приведёт к тому, что в поле смещения будет записана не разность шестидесятичетырёхбитного адреса метки msg и значения базового регистра, а собственно адрес msg [62], причём усечённый до 32 бит:

lea
$$msg(%rsp)$$
, %rsi // $si = sp + \&msg$

Таким образом, прямая относительная адресация не является частным случаем косвенной, хотя для их описания используется одна синтаксическая конструкция; эти виды адресации необходимо различать.

Если по какой-то причине требуется загрузить именно абсолютный шестидесятичетырёхбитный адрес как константу, это можно сделать командой movabs:

Команда mov в шестидесятичетырёхбитном режиме может содержать не более чем тридцатидвухбитный непосредственный операнд.

Хотя операндом команды lea является указатель на адрес в памяти, этот адрес не обязан быть корректным и вообще существовать (ошибка доступа выдаётся при попытке чтения или записи по некорректному адресу, а не при вычислении его значения); соответственно, lea часто используется как команда целочисленной

арифметики для вычисления линейной комбинации $r_1 + 2^s \cdot r_2 + \delta$, так как позволяет выполнить умножение на константу и сложение за один шаг:

```
leal 8(,%eax,4), %eax // A = A*4 + 8
leal (%eax,%eax,2), %eax // A = A*2 + A = A*3
```

В отличие от «настоящих» арифметических команд, lea не изменяет флагов.

Работа со стеком

Для работы со стеком предназначены в основном команды push и pop. Они работают только с операндами размером 4 или 2 байта, то есть указатель вершины стека всегда выравнен на 2 байта (его начальное значение делается двоично-круглым). В GNU/Linux стек по соглашению выравнен по lonq (на 4 байта).

Команда push \mbox{src} помещает источник в стек. При этом указатель стека \mbox{sp} уменьшается на размер источника.

Таким образом, если попытаться смоделировать работу команды push при помощи команды пересылки, то, в частности push1 \$13 (здесь суффикс l=long необходим, так как разрядность операнда невозможно определить без явного указания) эквивалентна последовательному уменьшению sp и записи значения в память:

```
sub $4, %esp  // esp -= sizeof(long)
movl $13, (%esp) // *esp = 13
```

Комбинация команд изменения sp и пересылки неэффективна, так как она и выполняется медленнее, чем push, и занимает больше места в памяти. Тем не менее, иногда необходимо зарезервировать в стеке место для локальных переменных, начальное значение которых пока неизвестно. В этом случае можно воспользоваться командой sub size, %esp.

Команда pop dest — извлечение значения из стека и помещение его в приёмник dest — увеличивает указатель стека sp на размер приёмника.

Таким образом, popl %eax можно также выполнить с помощью команд:

```
1 movl (%esp), %eax // eax = *esp
2 add $4, %esp // esp += sizeof(int)
```

Комбинация команд изменения sp и пересылки здесь так же менее эффективна, чем рор. При этом отдельная команда add \$size, %esp для удаления элемента или набора элементов из стека «в никуда» используется очень часто. Она быстрее, чем однократный вызов рор, так как не обращается к памяти; короче множественного вызова рор, а также не требует указания приёмника.

5.2.2. Передача управления, вызов и возврат

Он один остался в живых. Он вошёл сквозь контуры двери. Он поднялся на башню. Он вышел в окно. И он сделал три шага — и упал не на землю, а в небо. Она взяла его на руки, потому что они были одно.

Б. Б. Гребенщиков. На её стороне

Команды передачи управления (таблица 5.4) делятся на две основные группы. Некоторые из них просто замещают указатель команд новым адресом, то есть передают управление новому фрагменту кода аналогично оператору goto языка С++. Другие перед передачей управления запоминают адрес следующей по счёту команды, так что затем можно вернуться к выполнению последовательности команд. Такие команды соответствуют вызовам разного рода подпрограмм (в том числе функций, прерываний, системных вызовов); каждой из них соответствует своя команда возврата, которая должна находиться в конце соответствующей подпрограммы.

Простая передача управления

К командам «безвозвратной» передачи управления относятся команда безусловного перехода jmp src и семейство команд условного перехода jCC src. Команды условного перехода отличаются только тем, что передача управления осуществляется только при наличии некоторой комбинации флагов CC в регистре flags.

Операнд команд передачи управления src может быть непосредственным значением (обычно меткой label), регистром или памятью. В первом случае неявно используется прямая относительная адресация, так что в соответствующий машинный код включается не абсолютный адрес label, а смещение относительно текущего указателя команд label-ip. Это позволяет получить переносимый код.

Если операнд команды перехода находится в регистре или памяти, то это — абсолютный адрес перехода. Использование такой адресации позволяет выбирать адрес перехода во время выполнения программы.

Вызов и возврат

Команды вызова используются для передачи управления подпрограмме — последовательности команд, завершающихся командой возврата. Команды вызова и возврата всегда бывают парными.

Любая команда вызова сохраняет в определённом месте адрес той команды, которая следует за ней (адрес возврата), некоторые из них также сохраняют и другие

Команды передачи управления, вызова и возврата

Таблица 5.4

Команда	Действие		
jmp src	Безусловный переход по адресу $src\ (goto\ src)$		
jCC src	Условный переход по адресу src (если верно условие src)		
	Вызов и возврат из функций		
call src	Вызов подпрограммы — помещает в стек адрес следующей инструкции (адрес возврата) и переходит по адресу src		
ret [imm]	Возврат из подпрограммы — снимает со стека адрес возврата и помещает его в указатель команд. Если указан параметр imm , снимает со стека ещё imm байтов.		
	Вызов и возврат из программного прерывания		
int imm8	Вызов прерывания с номером $imm8$ — помещает в стек флаги $flags$, затем адрес возврата, после чего переходит к обработчику прерывания $imm8$		
iret	Возврат из прерывания — снимает со стека адрес возврата и флаги, возвращает к прерванной программе		
	Вызов и возврат из системного вызова (32 бита)		
sysenter	Быстрый системный вызов		
sysexit	Возврат из системного вызова		
	Вызов и возврат из системного вызова (64 бита)		
syscall	Быстрый системный вызов		
sysret	Возврат из системного вызова		

данные (флаги, указатель стека и т. д). Парная к ней команда возврата восстанавливает сохранённые элементы и помещает в указатель команд адрес возврата. Таким образом, после выполнения подпрограммы управление перейдёт обратно к вызвавшей её программе и продолжится именно с той команды, которая следует за командой вызова.

Для вызова подпрограммы любого вида (функции или системного вызова) допустимо использовать только ту команду, которая является парной к завершающей эту подпрограмму команде возврата. В противном случае произойдёт крах.

Команды вызова и возврата не осуществляют передачу в подпрограмму параметров и возврат значения. Эти действия выполняются вручную и регламентируются соглашениями о вызовах (подробнее механизм вызова рассматривается в разделе 6.2).

В систему команд х86 входят три пары команд вызова/возврата.

- 1. Команды call/ret предназначены для вызова функций и процедур, описанных в самой программе и прикладных библиотеках.
- Команды int/iret предназначены для программного обращения к прерыванию.
 - В современной прикладной программе явный вызов программного прерывания обычно используется только для обращения к ядру операционной системы (системного вызова, подробнее в разделе 6.2.9).
- 3. Команды, предназначенные специально для системных вызовов. В тридцатидвухбитном режиме это sysenter/sysexit, в шестидесятичеты-pëxбитном syscall/sysret.

Вызов и возврат из функций

Вызов функции в ассемблере выполняется командой call. Эта команда имеет один операнд — адрес подпрограммы в памяти.

Команда call foo сохраняет указатель команд в стеке, управление передаётся foo. Возврат из подпрограммы выполняется командой ret, которая должна находиться в конце кода подпрограммы. — управление передаётся адресу, снятому со стека.

В листинге 5.9 показана подпрограмма foo(), прибавляющая к значению регистра eax константу 5, а также её вызов.

Листинг 5.9. Функция и её вызов

```
1 // Вызывающая программа
2 movl $10, %eax
3 call foo
4 // теперь %eax == 15
5 ...
6 // Функция foo()
7 foo:
8 addl $5, %eax
9 ret
```

Так же, как и для команд перехода jmp/jCC, если операндом команды call является метка label, неявно используется прямая относительная адресация (в машинный код включается смещение относительно текущего указателя команд label-ip), а если операнд в регистре или памяти — это абсолютный адрес перехода, задаваемый соответственно регистровой или косвенной адресацией.

Вызов подпрограммы по указателю применяется, в частности, для реализации механизма виртуальных функций, адрес которых выбирается из таблицы виртуальных методов на этапе выполнения программы.

Вызов и возврат из прерывания

Для вызова прерывания необходимо указать его восьмибитный номер imm8 (то есть номера прерываний могут принимать значения от 0 до 255). Каждому номеру прерывания соответствует специальный системный регистр, содержащий адрес обработчика этого прерывания.

Команда вызова прерывания int imm8 помещает в стек сначала регистр флагов flags, затем адрес возврата. Если обработчик выполняется с привилегиями ядра операционной системы, в специальном регистре сохраняется также указатель стека, так как система использует другой стек. После этого управление передаётся обработчику прерывания imm8.

Команда возврата из прерывания iret восстанавливает указатель стека (при необходимости), флаги и передаёт управление по адресу возврата (из стека при этом извлекаются оба помещённых туда командой int машинных слова).

Необходимо отметить, что в документации AMD команда вызова программного прерывания int относится к командам общего назначения, а соответствующая команда возврата iret — к системным [3].

Один из номеров прерываний в тридцатидвухбитных операционных системах обычно используется для системных вызовов.

Вызов и возврат из системных вызовов

Haчиная с Pentium II, доступна предложенная Intel команда sysenter, ускоряющая обращение к ядру. Адрес возврата и другие сохраняемые данные помещаются командой sysenter в специальные регистры, что быстрее обращения к памяти. В конце обработчика системного вызова их восстанавливает команда sysexit.

В шестидесятичетырёхбитном режиме использование команды sysenter невозможно.

Для быстрого обращения к функциям ядра в шестидесятичетырёхбитном режиме применяется команда syscall, предложенная AMD. Она также сохраняет данные для возврата в регистрах. Для возврата из системного вызова в шестидесятичетырёхбитном режиме предназначена команда sysret.

Отметим, что команда возврата из системного вызова (sysexit или sysret) используется только в обработчике этого вызова, то есть в коде ядра операционной системы.

Конкретная команда, используемая для системного вызова (int, sysenter или syscall), определяется используемым ядром. Используемые в Linux команды и соглашения системных вызовов описаны в разделе 6.2.9.

5.2.3. Обнуление регистра

— Начало? — лицо Эдуарда приобрело обиженное выражение. — То есть к нулю? Но это же вырожденный случай!

А. В. Жвалевский, И. Е. Мытько. Сестрички и другие чудовища

Исторически для обнуления регистров использовались команды побитового исключающего «или» с одинаковыми операндами хот %reg, %reg и вычитания регистра из самого себя sub %reg, %reg, так как они выполнялись быстрее команды пересылки mov \$0, %reg, а также занимали меньше места. Зависимость по данным в ранних моделях процессора не имела значения, так как вычисления не были конвейеризированы.

После введения конвейера традиция обнуления регистров командами xor и sub сохранилась. Поэтому в современных моделях процессоров команды обнуления регистров (zero idioms) распознаются при декодировании и выполняются как не имеющие зависимостей по данным.

Таким образом, сейчас руководство по оптимизации Intel [15] снова рекомендует использовать для обнуления регистров общего назначения команды:

- 1 xor %reg, %reg
- 2 sub %reg, %reg

Для регистров расширения XMM распознаются следующие команды обнуления:

- 1 xorps/pd %xmmreg, %xmmreg
- 2 pxor %xmmreg, %xmmreg
- 3 subps/pd %xmmreg, %xmmreg
- 4 psubb/w/d/q %xmmreg, %xmmreg

Для некоторых архитектур используются и другие команды обнуления регистров расширения X/Y/ZMM [15].

При этом команды xor и sub, не распознающиеся как zero idioms, выполняются медленнее из-за зависимости по данным (даже если результатом будет ноль).

5.2.4. Команды целочисленной арифметики

В одном потоке чехарды Игра числа и чисел сроки.

В. Хлебников. Зангези

Из-за ограниченного количества операндов в системе команд х86 практически нет привычных по языкам высокого уровня неразрушающих арифметических

операторов. Один из операндов, как правило, используется и как исходное данное, и как ячейка для записи результата. В частности, аналогом ассемблерной команды сложения add src, dest в C++ будет не оператор «плюс», не изменяющий свои операнды $(dest = src_1 + src_2)$, а оператор «+=» (dest + src), то есть dest = dest + src).

Некоторые команды, предназначенные для обработки целых чисел, перечислены в таблице 5.5. Также в таблице 5.5 представлены команды, которые часто используются для выполнения арифметических операций над целыми числами, но не относятся к арифметическим — вычисление эффективного адреса lea и битовые сдвиги.

Команды сложения и вычитания

К этой группе, кроме собственно сложения и вычитания, относятся также команды сравнения и изменения знака. В некоторых источниках [77] к командам сложения и вычитания относят также команды инкремента и декремента. которые выставляют только пять из шести флагов состояния (PF, AF, ZF, SF, OF).

Команда сравнения cmp src, dest эквивалентна команде вычитания sub src, dest, но не изменяет приёмник — только выставляет флаги в соответствии со знаком разности dest-src. Команды инкремента (увеличения приёмника dest на единицу) и декремента (уменьшения на единицу) выполняются быстрее, чем добавление или вычитание единицы командами add/sub и не меняют флаг CF.

Как было сказано в разделе 2.5, представление отрицательных чисел выбиралось так, чтобы знаковые числа можно было складывать и вычитать с помощью беззнакового сумматора. Соответственно, операции сложения и вычитания не делятся на знаковые и беззнаковые. Команды из группы сложения и вычитания выставляют значения всех шести флагов состояния (CF, PF, AF, ZF, SF, OF) соответственно результату, так что программист, понимая, какого рода числа он обрабатывает, может выбрать для анализа нужные флаги.

Числа, разрядность которых превышает разрядность системы, при необходимости можно складывать и вычитать по частям. Для этого вначале младшие части обрабатываются командами add/sub, затем к остальным в порядке возрастания адресов — adc/sbb, учитывающие перенос из младшей части. Части могут иметь любую разрядность (в частности, шестибайтовые целые можно разбить на две части — четыре и два байта или на шесть однобайтовых), но логичнее использовать четырёхбайтовые части на тридцатидвухбитной системе и восьмибайтовые — на шестидесятичетырёхбитной.

Команды целочисленной арифметики

Таблица 5.5

Команда	Действие			
inc dest	Инкремент $++dest$	(dest = dest + 1)		
dec dest	Декремент $dest$	(dest = dest - 1)		
	Сложение и вычитание			
add src, dest	Сложение $dest += 0$	src $(dest = dest + src)$		
adc src, dest	Сложение с переносом из пр	редыдущей части		
	dest += src + CF	$\left(dest = dest + (src + CF)\right)$		
sub src, dest		src $(dest = dest - src)$		
cmp src, dest	Вычитание $dest-src$ без из	вменения $dest$ (сравнение $dest$		
	и src)			
sbb src, dest	Вычитание с переносом из п	* / ' ' ' ' ' ' ' '		
	dest = src + CF	$\left(dest = dest - (src + CF)\right)$		
neg dest	Изменение знака	dest = -dest		
	Расчёт линейной комбинал	ции		
lea $\delta(r1,r2,\sigma)$, dreg	lea δ (r1,r2, σ), dreg $dreg = r1 + \sigma \cdot r2 + \delta$ (не изменяет флагов)			
Умножение и деление				
mul srm	Беззнаковое умножение	$D{:}A = A \cdot srm$ (таблица 5.6)		
imul srm	Знаковое умножение	$D{:}A = A \cdot srm$ (таблица 5.6)		
imul srm, dreg	Умножение dreg	$*=srm \ (dreg = dreg \cdot srm)$		
imul imm, srm, dreg	Знаковое умножение	$dreg = imm \cdot srm$		
div srm	Беззнаковое деление	$\int A = (D:A)/srm$		
	с остатком (таблица 5.6)	D = (D:A)%srm		
idiv srm	Знаковое деление	$\begin{cases} A = (D:A)/srm \\ D = (D:A)/srm \end{cases}$		
N/	с остатком (таблица 5.6)	D = (D:A)%srm		
Масштабирование (битовый сдвиг)				
shr times, dest	Беззнаковое деление	$dest/=2^{times}$		
sar times, dest	Знаковое математическое де предполагается неотрицател	еление $dest / = 2^{times}$ (остаток пьным)		
shl times, dest	Умножение	$dest *= 2^{times}$		
sal times, dest	J MITORCHITC	ucsi r— 2		

Вычисление линейной комбинации регистров

Также для арифметических вычислений используется команда вычисления эффективного адреса lea, которая, в соответствии с возможностями косвенной

адресации, может рассчитать выражение $dreg = r1 + \sigma \cdot r2 + \delta$, где dreg, r1, r2 — регистры, σ — константа 1, 2, 4 или 8, δ — произвольная тридцатидвухбитная константа (может быть опущен любой из регистров и любая из констант).

Команда 1 еа предназначена для манипуляций с беззнаковыми данными (указателями), но смещение δ интерпретируется как знаковое. Так как разрядность r1 и r2 совпадает с разрядностью результата dreg, результат совпадает со знаковым.

В отличие от «настоящих» арифметических команд, 1ea не изменяет флагов.

Команды умножения и деления

Самые старые команды умножения рассчитывают произведение заданного множителя srm на неявный операнд — регистр A той же разрядности, что и srm. Разрядность произведения при этом вдвое больше разрядности множителей, так что младшая половина $A \cdot srm$ помещается в регистр A на место неявного множителя, а старшая — в регистр D той же разрядности. Исключением является случай с восьмибитными множителями — так как на момент появления команд умножения уже существовали шестнадцатибитные регистры, результат $al \cdot srm$ размещается в ax (таблица 5.6). Старшая половина результата отличается для знаковой и беззнаковой интерпретации множителей, так что существуют две команды описанного действия — mul для беззнакового умножения и imul для знакового.

Команды умножения и деления неявного аргумента A Таблица 5.6

Размер srm	Действие [i]mul srm	Действие [i]div srm	
4 байта	$edx: eax = eax \cdot srm$	$\begin{cases} eax = (edx : eax)/srm \\ edx = (edx : eax)\%srm \end{cases}$	
2 байта	$dx: ax = ax \cdot srm$	$\begin{cases} ax = (dx : ax)/srm \\ dx = (dx : ax)\%srm \end{cases}$	
1 байт	$ax = al \cdot srm$	$\begin{cases} al = ax/srm \\ ah = ax\%srm \end{cases}$	

Введённая позже команда imul srm, dreg рассчитывает только младшую половину произведения, а она совпадает для знаковых и беззнаковых чисел. Таким образом, двухоперандную форму команды imul можно использовать и для знакового, и для беззнакового умножения.

Трёхоперандная форма imul imm, srm, dreg также рассчитывает только младшую половину произведения, но перед этим константа imm при необходимости расширяется. Данная форма соответствует двум опкодам — с константой imm, разрядность которой соответствует разрядности источника и приёмника (в этом случае расширение не требуется) и с восьмибитной константой imm8 [17]. Во

втором случае случае imm8 расширяется как знаковое, поэтому трёхоперандную форму imul следует считать командой знакового умножения.

Если произведение помещается в младшей половине произведения, все формы команд mul/imul сбрасывают оба флага CF и OF. Если в старшей половине есть значащие биты (для двух- и трёхоперандной форм imul это значит, что результат некорректен), оба этих флага взводятся [53]. Значения флагов нуля и знака не определены [77].

Для деления существуют только однооперандная форма. Делимое (неявный операнд) всегда вдвое больше делителя (явного операнда srm) и располагается в паре регистров D:A (старшая половина — в D, младшая — в A), кроме случая восьмибитного делителя (таблица 5.6). Необходимо помнить об этом и корректно инициализировать регистр D перед делением.

Таким образом, команды деления обратны однооперандной форме умножения. Соответственно, деление также будет беззнаковым (div) и знаковым (idiv).

После деления D:A на srm частное помещается на место младшей половины делимого (в A), остаток — на место старшей половины (в D). Если старшая половина делимого содержит значащие биты, возможна ситуация, когда частное не помещается в отведённом для него регистре. Соответственно, результат деления будет некорректным.

Масштабирование (умножение и деление на 2)

Умножение и деление на 2^{times} (times трактуется как беззнаковое число) может также быть выполнено с помощью битовых сдвигов (раздел 5.2.5).

Умножение на 2^{times} выполняется сдвигом влево (sh1/sa1), беззнаковое деление — беззнаковым сдвигом вправо (shr). Остаток при делении сдвигом не вычисляется (при делении сдвигом на 2 однобитовый остаток равен CF). Необходимо отметить, что знаковый сдвиг вправо соответствует математическому определению деления с остатком (остаток предполагается неотрицательным даже при dest < 0), а не тому, что реализовано в команде div (подробнее см. раздел 2.7.3).

Расширение целых чисел

Также к командам целочисленной арифметики можно отнести команды расширения (таблица 5.7).

Современная система команд x86 включает два вида команд, которые используются для расширения — пересылка из источника малой разрядности в приёмник большей и удвоение разрядности неявного операнда в регистре A.

Существует две команды пересылки с расширением — movz для беззнакового расширения (дополнения нулями) и movs для знакового (дополнения знаковым

Команды расширения (увеличения разрядности)

Таблина 5.7

Команда	Действие	
movz srm, dreg	dreg = srm с беззнаковым расширением	
	(размер srm меньше $dreg)$	
movs srm, dreg	dreg = srm со знаковым расширением (размер srm меньше $dreg$)	
cStD	Знаковое расширение регистра А (таблица 5.8)	

битом). Некоторые версии GCC, а также документация Intel, используют для них соответственно мнемоники movzx и movsx.

В отличие от простой пересылки mov, для команд пересылки с расширением приёмник может быть только регистром, источник — регистром или переменной в памяти.

При пересылке возможно увеличение разрядности более чем в два раза, поэтому, если источник находится в памяти, для команды обязательно нужно указывать два суффикса (раздел 5.1.5).

Также существует набор команд для удвоения разрядности неявного операнда в регистре A (таблица 5.8).

Мнемоники команд знакового расширения A Таблица 5.8

Размер	Расширение в регистр A		Pасширение в пару $D:A$			
Тазмер	Действие	Intel	AT&T	Действие Intel		AT&T
$8 \rightarrow 16$	$al \rightarrow ax$	cbw	cbtw	_	_	
$16 \rightarrow 32$	$ax \rightarrow eax$	cwde	cwtl	$ax \to dx : ax$	cwd	cwtd
$32 \rightarrow 64$	$eax \rightarrow rax$	cdqe	cltq	$eax \rightarrow edx : eax$	cdq	cltd
$64 \rightarrow 128$		_		$rax \rightarrow rdx : rax$	cqo	cqto

Практически для всех случаев есть две команды — расширение A до A вдвое большей разрядности и расширение A до пары D:A. Последний вариант необходимо использовать перед командами, использующими пару регистров D:A как источник, в частности, командами деления (D:A)/srm.

Для команд удвоения разрядности регистра A есть два набора мнемоник — исторически используемые в ассемблере Unix (AT&T) и предложенные Intel.

Мнемоники AT&T для команд удвоения разрядности регистра A строятся по схеме cStD (convert S to D), где S — размер источника, D — размер приёмника или символ d для пары регистров (кроме cqto).

Мнемоники Intel построены по одной из двух схем — cSD или cSDe. Исторически на шестнадцатибитных машинах первыми доступными вариантами удвоения были $al \to ax$ и $ax \to dx: ax$, так что они получили имена без суффикса e. В дальнейшем суффикс e использовался для расширения $A \to A$, а расширение $A \to D: A$ выполняется командой без суффикса.

Для команд удвоения разрядности A GAS поддерживает оба набора мнемоник — AT&T и Intel — перечисленные в таблице 5.8.

Увеличить разрядность неявного операнда A более чем в два раза с помощью команд таблицы 5.8 можно только последовательным применением нескольких команд удвоения.

Все команды удвоения разрядности A выполняют знаковое расширение. Беззнаковое расширение $A \to D: A$ может быть выполнено явным обнулением регистра D.

5.2.5. Битовые операции

Она может двигать, Она может двигать собой, В полный рост — Она знает толк в полный рост

Б. Б. Гребенщиков. Она может двигать

Некоторые команды, предназначенные для обработки битовых строк, перечислены в таблице 5.9.

Система команд x86 включает поразрядные логические операции, все описанные в разделе 2.7 битовые сдвиги, а также команды выделения бита по номеру.

Поразрядные логические операции «и», «или», «не» и «исключающее или» изменяют в соответствии с полученным результатом три флага состояния — флаги нуля, знака и чётности.

Команды битового сдвига принимают два операнда: сдвигаемое значение dest и беззнаковое количество сдвигов times. Количество times может быть непосредственным значением или регистром cl, причём даже в шестидесятичетырёхбитных системах используются только младшие шесть его бит (в тридцатидвухбитных — пять).

При times=1 происходит сдвиг в указанную сторону на один бит. Значение бита, вышедшего за разрядную сетку, после выполнения команды заносится в CF. Освободившаяся с другого конца dest ячейка инициализируется в соответствии с видом сдвига.

При times > 1 однобитовый сдвиг повторяется times раз.

Знаковый и беззнаковый сдвиги используется для быстрого умножения и деления на степени двойки. Сдвиги вправо эквивалентны соответственно знаковому

Основные битовые операции

Таблица 5.9

Команда	Действие	
Поразрядные операции		
not dest	Побитовая инверсия $dest = \sim dest$	
and src, dest	Побитовое «и» $dest \&= src \ (dest = dest \ \& \ src)$	
test src, dest	Побитовое «и» $dest \& src$ без изменения $dest$	
or src, dest	Побитовое «или» $dest \mid = src \; (dest = dest \mid src)$	
xor src, dest	Побитовое «исключающее или» $dest = src \ (dest = dest src)$	
	Битовые сдвиги	
shr times, dest Беззнаковый (логический) сдвиг вправо $dest = (unsigned)dest >> times$ Освободившиеся старшие разряды заполняются нулями, младшие теряются, кроме последнего, который попадает в CF		
sar times, dest Знаковый (арифметический) сдвиг вправо $dest = (signed)dest >> times$ Освободившиеся старшие разряды заполняются знаковым бит младшие теряются, кроме последнего, который попадает в C		
shl times, dest sal times, dest	Сдвиг влево (shl и sal — синонимы) $dest = dest << times$ Освободившиеся младшие разряды заполняются нулями, старшие теряются, кроме последнего, который попадает в CF	
ror times, dest	Циклический сдвиг $dest$ вправо	
rol times, dest	Циклический сдвиг $dest$ влево	
rcr times, dest	st Циклический сдвиг через флаг переноса $dest \cup CF$ вправо	
rcl times, dest Циклический сдвиг через флаг переноса $dest \cup CF$ влево		
Загрузка idx -го бита числа во флаг CF		
bt idx, dest	CF = dest[idx]	
btc idx, dest	$CF = dest[idx]$ с последующей инверсией бита $dest[idx] = \neg dest[idx]$	
btr idx, dest	CF = dest[idx] с последующим сбросом бита $dest[idx] = 0$	
bts idx, dest	CF = dest[idx] с последующей установкой бита $dest[idx] = 1$	

(в этом случае остаток предполагается неотрицательным как для положительных, так и для отрицательных делимых) или беззнаковому делению на 2^{times} . В случае однобитового сдвига (деления на два) остаток попадает в CF. Для бо́льших значений сдвига остаток не вычисляется.

Сдвиг влево эквивалентен умножению на 2^{times} , если результат умножения помещается в dest. Если не помещается, старшая часть произведения теряется.

Кроме того, с помощью команд семейства btX можно выделить отдельный бит числа. Эти команды принимают два операнда — число-приёмник, один бит которого будет скопирован в флаг CF и затем изменён, и номер бита idx — непосредственное значение или регистр. Для младшего бита idx = 0. Одна из команд семейства, bt, не изменяет значение битов в числе, но для единообразия её операнд, из которого выделяется бит, также считается приёмником.

5.2.6. Флаги

Грудью вперёд бравой! Флагами небо оклеивай!

В. В. Маяковский. Левый марш

Все арифметические команды устанавливают по результатам вычислений флаги состояния.

Команды группы сложения/вычитания (add/sub и т. д., но не inc/dec) выставляют все шесть флагов состояния CF, PF, AF, ZF, SF, OF в соответствии с результатом:

- флаг переноса (беззнакового переполнения) CF в случае переноса/заёма за пределы разрядной сетки (беззнакового переполнения);
- флаг чётности PF, если количество единиц в младшем байте результата чётно;
- $-\,$ флаг вспомогательного переноса AF, если в младшем байте был перенос между тетрадами;
- флаг нуля ZF, если результат равен нулю;
- флаг знака SF, если старший (знаковый) бит результата равен 1;
- флаг знакового переполнения OF, если произошло знаковое переполнение (перенос/заём из знакового бита, но не за пределы разрядной сетки, или наоборот). Команды inc/dec не меняют CF, выставляя PF, AF, ZF, SF, OF.

При этом add \$-1, dest и sub \$1, dest устанавливают флаги по-разному, в частности, при сложении числа -1 (что на 32-разрядной платформе равно 0xfffffff) с нулём не происходит переноса в старший бит (OF=0); при вычитании единицы из нуля возникает заём из старшего бита (OF=1).

Побитовые команды (and, or, xor) выставляют флаги SF, ZF и PF в соответствии с результатом аналогично группе сложения/вычитания, флаги переноса и знакового переполнения сбрасываются: CF=OF=0. Значение флага AF не определено.

Команды умножения выставляют флаги CF = OF в зависимости от того, выходит ли результат за разрядность множителей. Значение остальных флагов

не определено. После команд ∂ еления все шесть флагов имеют неопределённое значение.

Существуют команды, которые только выставляют флаги и не меняют значения своих операндов. Они предназначены для сравнения чисел. Это:

- стр то же самое, что и sub (группа сложения/вычитания), но операндприёмник не изменяется (используется для сравнения целых чисел);
- test то же самое, что и and (группа побитовых операций), но операндприёмник не изменяется (используется для сравнения битовых строк).

Основной набор инструкций х86 не содержит команд для обработки и, в частности, сравнения вещественных чисел. Предназначенные для этого инструкции сравнения относятся к набору команд FPU (раздел 5.3.7), но могут взаимодействовать с регистром flags. Вещественные числа можно сравнить командой f соті и подобными ей. После сравнения флаги состояния сопроцессора копируются в flags (вручную или автоматически — в зависимости от используемой команды сравнения) таким образом, что результат сравнения можно анализировать так же, как для целых беззнаковых чисел: ZF указывает на равенство, CF — на dest < src; кроме того, в PF копируется флаг несравнимости операндов.

Кроме того, флаги можно установить или сбросить вручную с помощью специальных команд или загрузив изменённый регистр flags (таблица 5.10).

Команды обработки флагов

Таблина 5.10

Команда	Действие		
	Установка отдельных флагов		
stc/clc/cmc	Установка (set, $CF=1$)/сброс (clear, $CF=0$)/инверсия ($CF=!\ CF$) флага переноса CF		
std/cld	Установка/сброс флага направления DF		
sti/cli	Установка/сброс флага разрешения прерываний IF		
Обр	Обработка $flags$ в целом или фрагментов		
lahf/sahf	Сохранение младшего байта $flags$ в ah /загрузка ah в $flags$		
pushf/pushfd/pushfq	Загрузить младшие 16/32/64 бита $flags$ в стек		
popf/popfd/popfq	Выгрузить 16/32/64 бита из стека в $flags$ (в младшую часть)		

Младший байт регистра флагов, содержащий большую часть флагов состояния, можно загрузить для анализа в регистр ah командой lahf (Load Flags into AH Register). Обратная операция выполняется командой sahf (Store AH into Flags). Регистр flags/eflags можно полностью поместить в стек командами pushf/pushfd, загрузить из стека — командами popf/popfd соответственно. При загрузке флагов из ah или стека зарезервированные биты не загружаются в flags.

5.2.7. Условные команды

Жезлом правит, чтоб вправо шёл Пойду направо. Очень хорошо.

В. В. Маяковский. Хорошо!

Существует несколько семейств команд, действие которых определяется значением флагов состояния в регистре flags. Это команды условного перехода jCC, условной установки байта setCC и условной пересылки сmovCC и f cmovCC.

Команда f cmovCC относится к набору команд FPU и описана также в разделе 5.3.4 (таблица 5.15), но условие CC определяется значением регистра flags, а не собственного регистра состояния FPU.

Мнемоники таких команд состоят из двух частей — общего для всех команд семейства обозначения действия (j от jump, set и т. п.) и обозначения условия CC. Условие не может быть произвольным. Существует определённый набор обозначений CC, каждому из которых соответствует некоторое состояние флагов в регистре flags — условие.

Условия

Рассмотрим доступные варианты условий, их обозначения и связь с арифметическими операциями (таблица 5.11).

Каждое из условий имеет некоторое буквенное обозначение CC, приведённое в первом столбце. Одно и то же условие может обозначаться по-разному, в частности, «меньше или равно» — 1е и «не больше» — ng, но машинный код в таких случаях одинаков. Различные обозначения одного условия помещены в одну ячейку таблицы и разделяются косой чертой.

Мнемоники одного семейства с разными условиями, в частности, условные переходы је и j1, ассемблируются в разные машинные коды.

Условие складывается из некоторой комбинации флагов состояния в регистре flags, указанной во втором столбце. Эти флаги определяются результатом последней команды. Различные виды арифметических команд выставляют их в соответствии с полученным результатом (см. раздел 5.2.6). В частности, команды группы сложения/вычитания изменяют все шесть флагов состояния (часто используемые для реализации цикла команды inc/dec— все, кроме CF); побитовые команды — флаги SF, ZF и PF. В третьем столбце таблицы указаны свойства результата, приводящие к подобному сочетанию флагов.

Условия и их связь с флагами состояния flags Таблица 5.11

CC	Флаги	Арифметика	sub src, dest / cmp src, dest	
e/z	ZF = 1	Результат равен нулю if zero	dest = src $src = dest$ $if equal$	
ne/nz	ZF = 0	Результат не равен нулю if not zero		
c/ b/nae	CF = 1	Есть беззнаковое переполнение if carry	dest < src как беззнаковое $src > dest$ if below / if not above or equal	
be/na	$\begin{bmatrix} CF = 1 \\ ZF = 1 \end{bmatrix}$	Есть беззнаковое переполнение или результат равен нулю	$dest \leqslant src$ как беззнаковое $src \geqslant dest$ if below or equal / if not above	
nc/ nb/ae	CF = 0	Нет беззнакового переполнения if not carry	$dest \geqslant src$ как беззнаковое $src \leqslant dest$ if not below / if above or equal	
nbe/a	$\begin{cases} CF = 0 \\ ZF = 0 \end{cases}$	Нет беззнакового переполнения и результат не равен нулю	dest > src как беззнаковое $src < dest$ if not below or equal / if above	
s	SF = 1	Старший (знаковый) бит результата равен 1 <i>if sign</i>		
ns	SF = 0	Старший (знаковый) бит результа	га равен 0 if not sign	
0	OF = 1	Есть знаковое переполнение	if overflow	
no	OF = 0	Нет знакового переполнения	if not overflow	
l/nge	$SF \neq OF$	Результат отрицателен (знак равен 1 и корректен или равен 0, но некорректен)	dest < src как знаковое $src > dest$ if less / if not greater or equal	
le/ng	$\begin{bmatrix} SF \neq OF \\ ZF = 1 \end{bmatrix}$	Результат отрицателен или равен нулю	$dest \leqslant src$ как знаковое $src \geqslant dest$ if less or equal / if not greater	
nl/ge	SF = OF	Результат неотрицателен (знак равен 0 и корректен или равен 1, но некорректен) $dest \geqslant src$ как знаковое $src \leqslant dest$ if not less / if greater or equal		
nle/g	$\begin{cases} SF = OF \\ ZF = 0 \end{cases}$	Результат положителен (неотрицателен и не равен нулю) $dest > src$ как знаковое $src < dest$ if not less or equal / if greater		
p/pe	PF = 1	Число единичных бит младшего байта результата чётно if parity / if parity even		
np/po	PF = 0	Число единичных бит младшего байта результата нечётно if not parity / if parity odd		
u	PF = 1	src и $dest$ несравнимы (только для f cmovCC) if unordered		
nu	PF = 0	src и $dest$ сравнимы (только для $fcmovCC$) if not unordered		

Часто перед условной командой вызывается команда сравнения cmp src, dest, выставляющая флаги аналогично команде sub src, dest (то есть её результатом будет dest-src), но не изменяющая dest. В четвёртом столбце указаны соотношения между dest и src для каждого условия. Большинство обозначений условий образовано именно от них.

Для беззнаковых операндов dest и src признаком отрицательности результата dest-src (то есть соотношения dest< src) будет заём в старший бит при вычитании, то есть беззнаковое переполнение CF=1. Равенство операндов достигается при dest-src=0, что отмечается флагом нуля ZF=1. Соответственно, dest>src может быть, если $dest \not < src$ и при этом $dest \not = src$, то есть CF=ZF=0. Таким образом, любое соотношение между беззнаковыми операндами можно выразить через флаги CF и ZF.

Чтобы отличить условия знакового и беззнакового сравнения, для беззнакового вместо термина «меньше» часто используется термин «ниже» (below), вместо «больше» — «выше» (above). Соответственно, условие CF=1, когда dest-src<0 и dest< src, обозначается как b (below), а CF=0, то есть $dest-src\geqslant 0$ и $dest\geqslant src$ — как ae (above or equal).

Для знаковых операндов знак результата невозможно определить только по знаковому биту (флагу SF), так как этот бит может быть искажён знаковым переполнением. То есть если знак равен единице (SF=1), но в процессе вычислений произошло знаковое переполнение (OF=1), то знаковый бит неверен и результат на самом деле положителен. Таким образом, результат будет отрицательным в двух случаях: $\begin{cases} SF=1 \\ OF=0 \end{cases}$ (знаковый бит — единица и переполнения не было) и $\begin{cases} SF=0 \\ OF=1 \end{cases}$ (было переполнение и знаковый бит — ноль). Обычно это условие записывается в виде $SF \neq OF$. Отрицательность результата команды сравнения dest-src означает, что dest < src как знаковое, так что условие $SF \neq OF$ записывается как 1 (less).

Соответственно, при SF=OF знаковый результат неотрицателен, а для команды сравнения $dest-src\geqslant 0$ означает $dest\geqslant src$ — ge (greater or equal).

Флаг переноса CF используется многими командами «не по назначению», поэтому, кроме обозначений b/nae и nb/ae, условия CF=1 и CF=0 имеют синонимы с и nc (эти синонимы не могут быть использованы для условной пересылки вещественных чисел f cmovCC).

После сравнения вещественных чисел флаг вещественной несравнимости выгружается в бит PF регистра flags, поэтому для команд условной пересылки вещественных чисел (и только для них) условие PF=1 записывается как и (операнды несравнимы), а PF=0 — как пи (операнды сравнимы).

Условные и безусловные переходы

В системе команд x86, а соответственно, и в языке ассемблера, нет операторов, аналогичных операторам C++ if, while, for и т.п. Ветвления и циклы реализуются при помощи команд условного и безусловного перехода [53].

В таблице 5.12 приведены эти команды.

Команды передачи управления

Таблица 5.12

Команда	Действие	
jmp label	в Безусловный переход (goto) по адресу label	
jCC label	е Переход по адресу $label$, если верно условие CC (кроме u и nu)	

Безусловный переход jmp является аналогом оператора goto языка C++ передаёт управление команде по адресу label.

Команды условного перехода јСС передают адресу label при выполнении какого-либо условия (чаще всего при определённой комбинации флагов в регистре flags). Если условие не выполнено, јСС не делает ничего, и выполняется команда, следующая за јСС по тексту программы.

Условие CC может быть любым из перечисленных в таблице 5.11, кроме u и nu (но могут использоваться p/pe и np/po).

В частности, команда jnae label (jump if not above or equal) передаст управление на метку label в случае CF=1. Если перед командой условного перехода выполнялась команда cmp src, dest, управление будет передано на метку label в случае, если $dest \not \geqslant src$ как беззнаковые числа. Это условие эквивалентно dest < src. Действительно, команды jnae и jb (jump if below) имеют один и тот же опкод. Также этот опкод соответствует мнемонике jc (jump if carry).

Кроме того, в набор инструкций современных процессоров входят унаследованные от Intel 8086 команды псевдоцикла loop, псевдоцикла с анализом флага нуля loope/loopz и loopne/loopnz, а также такие команды условного перехода, как jcxz и jecxz (переход, если регистр cx/ecx равен нулю). По своему действию команда loop label эквивалентна командам dec %ecx; jz label, при этом loop не меняет флаги flags. В случае команд loope/loopz и loopne/loopnz анализируется не только cx/ecx, но и флаг нуля ZF (управление на метку передаётся, если $\begin{cases} cx \neq 0 \\ ZF = 1 \end{cases}$ и $\begin{cases} cx \neq 0 \\ ZF = 0 \end{cases}$ соответственно).

Эти команды были введены в набор 8086 для получения более компактного кода (однобайтовая инструкция loop заменяет связку двух однобайтовых dec+jz) и экономии дорогой памяти. При этом пара инструкций dec+jz выполняется быстрее loop [10, 28], легче читается и позволяет организовывать вложенные

циклы. В настоящее время оптимизация направлена на ускорение, соответственно, использования команд псевдоцикла loop, loope/loopz, loopne/loopnz (а также команд jcxz и jecxz) следует избегать.

Условная пересылка

Для каждого условия CC, кроме команды условного перехода jCC, существует команда условной пересылки сmovCC src, dest, выполняющая присваивание dest=src, если соответствующее условие верно.

В таблице 5.13 показаны различные команды безусловной и условной пересылки.

Команды пересылки данных

Таблица 5.13

Команда	Действие	
mov src, dest	dest = src	
movabs imm64, dreg64	dreg64 = imm64	
	(только шестидесятичетырёхбитный режим)	
movs srm, dreg	dreg = srm с расширением	
movz srm, dreg	areg = srm с расширением	
cmovCC srm, dreg	dreg = srm, если верно CC (кроме и и пи)	
fcmovCC %st(i), %st(0)	st(0) = st(i) (регистры FPU), если верно CC	
	(e, ne, b/nae, be/na, ae/nb, a/nbe, u и nu)	
setCC dest8	$dest8 = egin{cases} 1, & ext{если верно } CC \text{ (кроме u и nu)} \\ 0, & ext{иначе} \end{cases}$	

Команды условной пересылки не полностью аналогичны mov: источник может быть только регистром или в памяти, приёмник — только регистром. Пересылаемое значение не может иметь размер 8 бит.

Для флагов, которые могут быть установлены командами сравнения FPU (CF, ZF, PF) существует также команда условной пересылки в стеке FPU из st(i) в st(0) fcmovCC %st(i), %st(0) (раздел 5.3.4, таблица 5.16).

Установка байта по условию

Для каждого условия CC существует команда установки байта по условию setCC dest8, выполняющая присваивание dest8=1, если соответствующее условие верно, и dest8=0 иначе (последняя строка таблицы 5.13).

Приёмник dest8 может быть как регистром, так и переменной в памяти, но только однобайтовыми.

5.3. Команды FPU 209

5.3. Команды FPU

Я — разомкнутый круг, обрету в этом браке смыкание круга. Мой укрывшийся в глине двойник, я ищу твою руку!

С. А. Калугин. Скульптор лепит автопортрет

Команды расширения FPU, или математического сопроцессора, предназначены для обработки числовых данных в формате с плавающей точкой.

FPU выполняет все вычисления в 80-битном расширенном формате. Для обмена данными с памятью используются также вещественные числа одинарной (32 бита) и двойной (64 бита) точности, соответствующие стандарту IEEE 754-2008, а также знаковые целые числа в дополнительном коде (16 или 32 бита) и знаковые упакованные двоично-десятичные числа (ВСD, 80 бит).

Регистры данных FPU образуют стек с плавающей вершиной. Соответственно, система команд FPU идеологически отличается от основной системы команд. Один из операндов вычислений — всегда вершина стека FPU.

Мнемоническое обозначение команд сопроцессора характеризует особенности их работы. Все мнемонические обозначения начинаются с символа f (FPU). Вторая буква мнемонического обозначения (если она не является частью имени действия, как в finit) определяет тип операнда в памяти, с которым работает команда:

- і целое двоичное число со знаком;
- b целое двоично-десятичное (BCD) число;
- отсутствие буквы для арифметических команд обозначает вещественное число. Последняя буква р в мнемоническом обозначении команды означает, что последним действием команды обязательно является извлечение операнда из стека (удвоенная pp из стека извлекаются оба операнда).

Размер операнда в памяти, если он используется, задаётся суффиксом команды в соответствии с правилами синтаксиса AT&T. Если суффикс опущен, подразумевается в (вещественное число одинарной точности или шестнадцатибитное целое). Размер BCD-операнда всегда составляет 80 бит.

Команды FPU не могут иметь непосредственных операндов и, за исключением команды выгрузки слова состояния, не могут работать с регистрами основного процессора. Также команды FPU, за исключением современных команд сравнения вещественных чисел, не влияют на флаги основного процессора.

Если не указано иное, используются следующие обозначения. Операнд-приёмник может быть обозначен либо как dest, если он может быть регистром сопроцессора или переменной в памяти либо как dmem, если он может быть только в памяти. Операнд-источник может быть обозначен как src (регистр сопроцессора или переменная в памяти) или smem (переменная в памяти).

5.3.1. Внутреннее представление чисел

Мое сердце из масти,

Кровь — диэтиламид;

Не надо смотреть на меня,

Потому что иначе ты вымрешь, как вид.

Б. Б. Гребенщиков. Таможенный блюз

Значения в сопроцессоре представлены в нестандартном 80-битном формате с плавающей запятой, называемом форматом с двойной расширенной (или просто расширенной) точностью, описанном в разделе 2.8.2.

Нормализованное двоичное представление вещественного числа имеет вид [51, 79]:

$$(-1)^s \cdot 2^p \cdot \mu, \ 0, 1_2 \leqslant \mu < 1$$
 (5.2)

где p — порядок числа, μ — мантисса, s определяет знак. Таким образом, все значащие разряды мантиссы находятся в дробной части. Старший из них (следующий сразу после запятой) для нормализованного числа всегда равен единице.

Старший бит 80-битного формата — знак s, порядок занимает следующие 15 бит и представляется кодом с избытком $2^{14}-2$ (так называемый смещённый порядок). В оставшиеся 64 бита записывается дробная часть мантиссы, включая ведущую единицу.

В частности, единица в нормализованном представлении имеет вид $(-1)^0 \cdot 2^1 \cdot 0.1_2$. Тогда значение смещённого порядка (после добавления избытка) будет равно $2^{14}-1$:

$$1=(-1)^0\cdot 2^1\cdot 0, 1_2$$
 $ightarrow$ 0 $2^{14}-1$ $100...$ $=$ 0 $011...11$ $100...$

Таким образом, вещественное число расширенной точности, равное единице, имеет вид 3FFF 8000 0000 0000 0000 0000 0000. Это подтверждает исследование с помощью отладчика.

Значение порядка, состоящее из пятнадцати нулей, зарезервировано под специальные значения, таким образом, минимально возможное значение порядка корректного вещественного числа имеет вид 00...001 и равно $p_{min}=1+\left(-2^{14}+2\right)=-2^{14}+3$. Соответственно, минимальное положительное число, представимое в нормализованном виде в формате расширенной точности, равно $X_{min}=2^{p_{min}}\cdot 0, 1_2=2^{-2^{14}+2}=0001\,8000\ldots00$. Числа в диапазоне $(0,X_{min})$ представляются в виде $2^{p_{min}}\cdot \mu, \quad 0<\mu<0,1_2$ и называются денормализованными. В поле смещённого порядка таких чисел при этом записываются нули. В частности, $\frac{X_{min}}{2}=$

5.3. Команды FPU 211

 $2^{p_{min}} \cdot 0.01_2 = 2^{p_{min}-1} \cdot 0.1_2$, но представляется это число как 0000 4000 00, в чём можно убедиться при помощи отладчика. Если попытаться прочесть такую запись как корректное число, то получим нулевой знаковый бит, нулевой смещённый порядок, что соответствует порядку $p_{min}-1$, и мантиссу $0.0100..._2$, то есть $(-1)^0 \cdot 2^{p_{min}-1} \cdot 0.01_2 = \frac{X_{min}}{4}$, что неверно. Денормализованные числа — один из видов **специальных значений**, которые нельзя раскодировать по общему правилу.

Представление отрицательных вещественных чисел, в том числе из диапазона $(-X_{min},0)$, отличается от представления их модулей только знаковым битом.

Как было сказано в разделе 2.8.2, в некоторых источниках нормализованной формой мантиссы считается число, включающее один разряд целой части и 63 бита дробной [16] или целое беззнаковое 64-битное число с единицей в старшем разряде [86]. Обе этих трактовки приводят к тому же самому двоичному представлению, что и описанная выше.

Виды значений

Регистры сопроцессора могут содержать следующие значения:

- вещественные числа порядок не равен 0 и не состоит из всех единиц, старший бит мантиссы равен 1;
- денормализованные вещественные числа порядок и старший бит мантиссы равны 0, но мантисса не равна нулю;
- нули (+0.0 и -0.0, в соответствии со знаковым битом) порядок и мантисса равны нулю;
- бесконечности ($+\infty$ и $-\infty$, в соответствии со знаковым битом, обозначаются как +inf и -inf) порядок состоит из всех единиц, старший бит мантиссы единица, остальные равны нулю;
- нечисла двух типов:
 - сигнальные нечисла (при появлении такого значения в стеке генерируется исключение недействительной операции);
 - тихие нечисла (не генерируют исключения, но результат вычислений с операндом-нечислом — тоже нечисло):
 - вещественная неопределённость nan (знаковый бит не имеет значения) порядок состоит из всех единиц, два старших бита мантиссы единицы, остальные нули;
 - другие тихие нечисла порядок состоит из всех единиц, два старших бита мантиссы — единицы, остальные — не все нули;
- недопустимые значения.

Начиная с 80387 некоторые ранее недопустимые значения стали нечислами различного типа, и наоборот — многие недопустимые для современных сопроцессоров значения были корректными нечислами в ранних дискретных моделях.

Если один из операндов равен произвольному тихому нечислу, он интерпретируется как вещественная неопределённость. Если вещественная неопределённость является результатом операции, она может быть равной только описанному значению nan.

5.3.2. Возможные форматы экспорта-импорта

У меня есть что-то, я могу поделиться с тобой. И это алая дверь.

Б. Б. Гребенщиков. Алая дверь

Регистры сопроцессора могут содержать только вещественные числа расширенной точности или специальные значения формата расширенной точности. Тем не менее, при выгрузке значений из стека возможно преобразовать их в различные форматы трёх основных видов — с плавающей запятой, целые двоичные и целые двоично-десятичные.

Соответственно, при явной загрузке значений из памяти в стек FPU или выполнении вычислений с операндом в памяти возможен экспорт значений из этих форматов.

Форматы с плавающей запятой

FPU поддерживает импорт и экспорт в стандартные форматы с плавающей запятой одинарной и двойной точности, соответствующие стандарту IEEE 754-2008. Также возможен импорт-экспорт в нестандартный 80-битный формат двойной расширенной точности, совпадающий с внутренним представлением чисел FPU.

Конкретный выбор формата определяется суффиксом команды (раздел 5.1.5). Суффикс s соответствует одинарной точности (32 бита, float), l — двойной (64 бита, double), t — нестандартному формату расширенной точности (80 бит, для GCC этот формат соответствует типу $long\ double$).

Если суффикс размера не указан, используется одинарная точность (float).

Целые форматы

Поддерживается импорт и экспорт в двоичные знаковые целые форматы от двух до восьми байт. При экспорте значение округляется в соответствии с текущими настройками FPU. Отрицательные числа представлены в дополнительном коде.

Выбор формата определяется суффиксом команды (раздел 5.1.5). Суффикс s соответствует короткому целому (16 бит, short), l — длинному (32 бита, long и чаще всего int). Импорт и экспорт в шестидесятичетырёхбитное целое (то есть суффикс q) в FPU не поддерживается.

5.3. Команды FPU 213

Если суффикс размера не указан, число импортируется или экспортируется как короткое (16-битное) знаковое целое, в большинстве реализаций языка C++ соответствующее типу short.

Двоично-десятичный формат

FPU поддерживает экспорт и импорт только в один вид двоично-десятичных чисел — это 80-битный упакованный целый BCD-формат в виде значения со знаком.

Всего такое число занимает десять байт. Старший из них — знаковый. Его старший бит хранит знак числа — ноль соответствует положительному числу, единица — отрицательному. Младшие семь бит знакового байта не имеют значения. Остальные девять байтов содержат модуль числа в виде восемнадцати упакованных десятичных цифр.

Таким образом, BCD-формат FPU, как и форматы с плавающей запятой, включает два нуля: +0 и -0.

5.3.3. Общие команды

- Статус-кво! раздался каменный голос судьи.— Восстановим статус-кво!
 - А.В.Жвалевский, И.Е.Мытько. Девять подвигов Сена Аесли. Подвиги 5-9

Исторически набор команд FPU включает команды для начальной настройки сопроцессора, а также для синхронизации с центральным процессором. В настоящее время синхронизация не требуется.

Сброс FPU

Так как ранние модели сопроцессора FPU были отдельными устройствами, перед началом работы было необходимо определить, есть ли сопроцессор в системе, и, в случае его наличия, инициализировать сопроцессор. Для инициализации предназначена команда finit — сброс сопроцессора.

Команда finit восстанавливает значения по умолчанию в регистрах cw, sw, tw, а начиная с 80387 - fip и fdp. Управляющее слово инициализируется значением 0x037F (округление к ближайшему, 64-битная мантисса, все исключения замаскированы — то есть можно спокойно делить на 0, брать корень из отрицательных чисел и т. п., но результат будет не числом). Слово состояния обнуляется (top = 0, никакие флаги исключений не установлены). Регистры данных никак не изменяются, но все они помечаются пустыми в слове тегов tw. Регистры fip и fdp обнуляются.

Современные операционные системы сбрасывают и настраивают сопроцессор во время загрузки. Выполнять сброс вручную не стоит, так как это может повлиять на выполнение дальнейших расчётов на ЯВУ.

Ожидание синхронизации

Оригинальный арифметический сопроцессор, выполненный в виде отдельной микросхемы, мог работать параллельно с центральным процессором. Для их синхронизации использовалась команда wait/fwait. Этим мнемоникам соответствует один и тот же машинный код. Эта команда приостанавливает работу либо FPU, либо центрального процессора — в зависимости от того, какой из них «вырвался вперёд» — и ждёт отстающего. Кроме того, многие команды управления сопроцессором реализованы в двух вариантах — с ожиданием и без. Мнемоника команды без ожидания отличается префиксом п после префикса FPU f, например, fnstsw и fstsw. При этом, согласно документации Intel, машинный код команды без префикса п состоит из кода команды wait/fwait и кода команды с префиксом n. В частности, команда fstsw полностью эквивалентна последовательности fwait + fnstsw.

В современных процессорах параллельная работа команд FPU и основного набора невозможна, так что команда wait/fwait эквивалентна nop. Соответственно, из двух команд — с префиксом n и без — в настоящее время необходимо выбирать вариант с префиксом.

5.3.4. Загрузка, выгрузка и пересылка данных

И падут предо мною преграды стекла, Я смогу без препятствий входить в зеркала!

С.А. Калугин. Скульптор лепит автопортрет

Невозможно напрямую загрузить в стек сопроцессора значение регистра основного процессора или, наоборот, выгрузить значение из стека FPU в регистр CPU. Также невозможно загрузить в стек произвольную константу. Допускается только загрузка данных из памяти в вершину стека FPU (имена соответствующих команд включают суффикс ld, от load) и выгрузка вершины стека в память (суффикс st, от store).

Это необходимо учитывать при написании ассемблерных вставок — все входные и выходные параметры, использующиеся как аргументы инструкций сопроцессора, должны располагаться в памяти. В частности, листинг 5.10 показывает вычисление значения выражения x+a и запись результата в y.

Для этого в стек FPU загружается x (значение x оказывается на вершине стека и получает обозначение st(0)), затем к нему прибавляется a, затем полученное значение выгружается в y.

5.3. Команды FPU 215

Листинг 5.10. Вычисление y = x + a вставкой в код C++

```
1 const volatile double a = 12;
2 double x = 1, y;
3 asm(
4    "fldl_\( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \
```

Параметры (как входные [X] и [A], так и выходной [Y]) расположены в памяти. К константе a (значению входного параметра [A]) применён модификатор volatile, чтобы компилятор не оптимизировал её и разместил в памяти, как и необходимо.

В списке перезаписываемых регистров GCC не позволяет описывать элементы стека сопроцессора. Это не приводит к ошибкам, так как временные переменные не помещаются в стек сопроцессора.

Если вычисления должны быть не вставкой в код C++, а частью программы на ассемблере, все числа, включая константы (кроме, может быть, тех, для загрузки которых есть специальные команды), необходимо разместить в памяти.

Листинг 5.11. Вычисление y = x + a

```
1 .data
2 a: .double 12
3 x: .double 1
4 y: .double
5 .text
6  fldl x
7  faddl a
8  fstpl y
```

При выходе из вставки или функции стек сопроцессора должен быть таким же, как на входе — обычно пустым, если только через него не возвращается значение (тогда в стеке не должно быть ничего, кроме возвращаемого значения).

Размер числа, загружаемого из памяти или выгружаемого в память, определяется суффиксом команды (таблица 5.1). При отсутствии суффикса целый операнд загружается из 16 бит или соответственно усекается при экспорте до 16 бит (short), а вещественный загружается или записывается с одинарной точностью (float, 32 бита). Таким образом, в отличие от команд основного набора, для команд FPU, работающих с данными в памяти, при неуказании суффикса размера подразумевается суффикс s.

Загрузка данных в стек FPU

Для загрузки данных в стек сопроцессора предназначен набор инструкций f*ld (load, таблица 5.14).

Команды загрузки данных в стек FPU

Таблица 5.14

Команда	Действие
fld src	Помещает вещественное число src на вершину стека FPU
	Если источник src в памяти, его размер определяется суффиксом
	команды (по умолчанию — 32 бита, $float$)
Загрузка целых чисел	
fild smem	Помещает целое знаковое число $smem$ на вершину стека FPU
	Размер источника определяется суффиксом команды
	(по умолчанию — 16 бит, $short$)
fbld smem	Помещает целое двоично-десятичное число $smem$ на вершину стека
	FPU
	Размер источника — 80 бит
Загрузка констант	
fldz	Загрузка 0
fld1	Загрузка 1
fldpi	Загрузка π
fldl2t	Загрузка $\log_2 10$
fldl2e	Загрузка $\log_2 e$
fldlg2	Загрузка $\log_{10} 2$
fldln2	Загрузка ln 2

После загрузки значение преобразуется в число с двойной расширенной точностью (80 бит). Ячейка, куда было помещено значение, получает обозначение st(0), номера ранее занятых ячеек увеличиваются на единицу (ранее обозначавшееся как st(0) значение становится st(1) и так далее).

В стек можно поместить значение одного из элементов стека сопроцессора, значение из памяти или одну из предопределённого набора констант. Невозможно напрямую загрузить в стек сопроцессора значение регистра основного процессора (если подобная необходимость возникает, это делается в два приёма через промежуточную переменную в памяти).

Выгрузка данных из стека FPU

Для выгрузки данных из стека сопроцессора предназначен набор инструкций f*st[p] (таблица 5.15).

Выгружаемое значение — вершина стека FPU st(0). Суффикс p (pop), который может присутствовать в имени команды после суффикса st (store), соответствует выталкиванию st(0) из стека, так что значение, ранее обозначавшееся как st(1), получает обозначение st(0). Отсутствие суффикса p соответствует копированию, так что старое значение st(0) остаётся на вершине стека. Суффикс размера располагается после полного имени команды, включающего суффиксы st и (при необходимости) p.

Команды выгрузки данных из стека FPU

Таблина 5.15

Команда	Действие
fst dest	Копирует $st(0)$ в $dest$
fstp dest	Выталкивает $st(0)$ в $dest$
	Приёмник $dest$ может быть переменной в памяти или пустым регистром
	FPU
	Если $dest$ в памяти, его размер определяется суффиксом команды
	(по умолчанию — 32 бита, $float$)
	Выгрузка с округлением
fist dmem	Копирует $st(0)$ в $dmem$ как целое
fistp dmem	Выталкивает $st(0)$ в $dmem$ как целое
	Размер приёмника определяется суффиксом команды
	(по умолчанию — 16 бит, $short$)
fbst dmem	Копирует $st(0)$ в $dmem$ как двоично-десятичное целое
fbstp dmem	Выталкивает $st(0)$ в $dmem$ как двоично-десятичное целое
	Размер приёмника — 80 бит

Ниже показан пример использования команд загрузки и выгрузки (листинг 5.12).

Листинг 5.12. Последовательная загрузка и выгрузка данных

```
"fld1\n"
                      // в стеке: 1, 0, х
       "fildl_{\sqcup}%[i]\n" // в стеке: i, 1, 0, х
10
       "fstps_{\sqcup}%[f]^{n}" // в стеке: 1, 0, х f = i
11
       "fstpt_{\sqcup}%[L]^{n}" // в стеке: 0, х
                                                  L = 1
       "fstpl<sub>\\</sub>"[y]\n" // в стеке: х
                                                  v = 0
13
       "fistpl_%[i]\n" // стек пуст
                                                  i = x
14
       :[v]''=m''(v), [i]''+m''(i), [f]''=m''(f), [L]''=m''(L)
16
17
       : [x]''m''(x)
       :"cc"
19 )
20
21 #define PRINT(val) cout << #val << "__=_" << val << "___";
22
23 PRINT(x)
24 PRINT(y)
25 PRINT(i)
26 PRINT(f)
27 PRINT(L)
```

Вначале в стек сопроцессора последовательно загружаются четыре значения: вещественная переменная двойной точности x=5,7, константы — ноль и единица, а также целое 32-битное число i=10.

После загрузки всех четырёх значений в стеке сопроцессора находятся следующие значения:

$$st(0) = 10 = i$$

 $st(1) = 1$
 $st(2) = 0$
 $st(3) = 5,7 = x$

Все они внутри стека хранятся в 80-битном вещественном формате.

Затем верхнее значение st(0), равное последнему загруженному значению i=10, выталкивается из стека и записывается по адресу параметра [f], преобразованное в вещественное число одинарной точности. Новое значение вершины стека st(0) после выталкивания — единица. Соответственно, изменятся и обозначения более глубоких элементов стека: st(1)=0 и st(2)=x.

Затем новое значение вершины стека, равное единице, выталкивается в параметр [L] как 80-битное число (суффикс t— $ten\ bytes$, что для компиляторов GCC соответствует типу $long\ double$). Ноль выталкивается из стека и записывается в [y] как число двойной точности. Последний оператор выталкивает значение x в параметр [i] как длинное целое (int), после чего стек остаётся пустым. Значение 5.7 округляется в соответствии с текущими настройками округления, в данном случае — к ближайшему, то есть получим [i]=6.

Соответственно, результат отладочной печати в конце листинга выглядит следующим образом: x = 5.7 y = 0 i = 6 f = 10 L = 1.

Используя команды выгрузки или загрузки из памяти, необходимо внимательно следить за суффиксами команд. В вышеописанном примере команда fstp %[y] не вызвала бы ошибки ни во время компиляции, ни во время выполнения, но переменная y получила бы весьма странное значение. По умолчанию (без указания суффикса) fstp записывает снятое с вершины стека значение как вещественное число одинарной точности, то есть из 64 бит переменной y будут перезаписаны только первые 32, причём в формате, не соответствующем типу double.

Пересылка данных внутри стека FPU

Для пересылки данных внутри стека сопроцессора можно использовать команды fld st(i) для загрузки копии значения st(i) в вершину стека и fst st(i) для помещения значения st(0) в ранее пустую ячейку st(i). Кроме того, существует две специализированные команды (таблица 5.16).

Команды пересылки данных FPU

Таблица 5.16

Команда	Действие
fcmovCC %st(i), %st(0)	Присваивание $st(0)=st(i)$, если верно CC (e, ne,
	b/nae, be/na, ae/nb, a/nbe, u и nu)
fxch	Меняет местами $st(0)$ и $st(1)$
fxch %st(i)	Меняет местами $st(0)$ и $st(i)$

Команда условного копирования f cmovCC использует как условие флаги регистра flags, а не регистра состояния sw. При этом для неё доступны не все условия CC, перечисленные в таблице 5.11, и даже не все синонимы доступных условий. Используемые условия перечислены в таблице 5.17.

Условия f cmovCC включают те биты регистра флагов flags, которые могут быть прямо или косвенно (путём сохранения слова состояния sw и загрузки его части в flags) установлены командами сравнения FPU, то есть флаги CF, ZF, PF.

Команда обмена регистров fxch на самом деле не копирует данные, а переименовывает регистры, так что её выполнение практически не занимает времени. Так как большинство команд работает с вершиной стека, переименование регистров с помощью fxch часто бывает удобным.

Условия fcmovCC и их связь с флагами состояния flags Таблица 5.17

CC	Условие (флаги)	Условие (f*cmp src)	
е	ZF = 1	st(0) = src	if equal
ne	ZF = 0	$st(0) \neq src$	if not equal
b/nae	CF = 1	st(0) < src	if below / if not above or equal
be/na	CF = 1 $ZF = 1$	$st(0) \leqslant src$	if below or equal / if not above
nb/ae	CF = 0	$st(0) \geqslant src$	if not below / if above or equal
nbe/a	$\begin{cases} CF = 0 \\ ZF = 0 \end{cases}$	st(0) > src	if not below or equal / if above
u	PF = 1	src и $st(0)$ несравнимы	if unordered
nu	PF = 0	src и $st(0)$ сравнимы	if not unordered

Загрузка и выгрузка управляющих регистров

Содержимое управляющих регистров также может быть сохранено в памяти (таблица 5.18).

Команды загрузки и выгрузки управляющих регистров FPU

Таблица 5.18

Команда	Действие
fnstcw dmem16	Выгрузка управляющего слова cw в память
fldcw smem16	Загрузка управляющего слова cw из памяти
fnstsw dest16	Выгрузка (разрушающая) слова состояния sw в память или
	регистр ax

Управляющее слово cw можно как выгрузить в память по заданному адресу, так и загрузить из неё.

Слово состояния сопроцессора sw можно только сохранить в память, а также в регистр ax (и только в этот регистр).

После выгрузки слова состояния sw командой fnstsw теряется значение специальных флагов C0-C3.

5.3.5. Основные арифметические команды

Багровый и белый пришли в мои песни.

Мы здесь не ради парада.

Мы стоим вместе и падаем вместе;

И я буду петь тебе, если ты будешь рада.

Б. Б. Гребенщиков. Поутру

Основные арифметические команды сопроцессора выполняют базовые бинарные арифметические операции — сложение, вычитание, умножение и деление. Хотя бы один операнд должен быть в вершине стека сопроцессора st(0). Результат помещается на место одного из операндов (приёмника) в стек сопроцессора, заменяя старое значение. Приёмник должен быть в стеке сопроцессора, но не обязательно на его вершине.

Каждая из основных арифметических команд может быть записана в нескольких формах. Они различаются положением источника и приёмника, также некоторые из форм после вычисления результата выталкивают источник из стека сопроцессора, что обозначается суффиксом р.

Обозначения основных арифметических команд

Четырём арифметическим операциям в FPU соответствует шесть различных операций. При этом каждой из симметричных относительно перестановки операндов арифметических операций — сложению и умножению — соответствует по одной операции FPU: сложение fadd и умножение fmul. Несимметричным операциям — вычитанию и делению — соответствует по две операции FPU, отличающиеся порядком операндов. Это соответственно прямое вычитание fsub и обратное вычитание fsubr, а также прямое деление fdiv и обратное деление fdivr (таблица 5.19).

Все формы основных арифметических команд используют два явно или неявно заданных операнда. Один из них всегда в вершине стека st(0), другой (обозначим его ξ) может быть в памяти или в регистре st(i). Кроме того, один из этих операндов является приёмником dest, второй — источником src.

Внимание!

Ассемблер Unix исторически использовал для основных арифметических команд FPU те же мнемонические обозначения, что и предложенные Intel, но другую семантику операндов.

Таким образом, в GAS поведение мнемоник несимметричных операций (fsub/fsubr и fdiv/fdivr) качественно иное, чем описанное в документации Intel и учебниках, описывающих синтаксис Intel.

Таблина 5.19

Команда Действие Intel Действие GAS* $dest = dest + src = st(0) + \xi$ fadd (сложение) $dest = st(0) - \xi$ dest = dest - srcfsub (вычитание) dest = src - dest $dest = \xi - st(0)$ fsubr (обратное вычитание) $dest = dest \cdot src = st(0) \cdot \xi$ fmul (умножение) dest = dest/src $dest = st(0)/\xi$ fdiv (деление) fdivr (обратное деление) dest = src/dest $dest = \xi/st(0)$

Основные арифметические операции FPU

Может быть как источником src, так и приёмником dest, в зависимости от используемой формы.

Согласно документации Intel (и в ассемблерах с синтаксисом Intel) прямое вычитание fsub вычисляет dest-src, а обратное fsubr — src-dest, то есть результаты команд fsub %st(0), %st(i) и fsub %st(i), %st(0) не только записываются в различные регистры, но и отличаются знаком.

В GAS, в соответствии с традиционным поведением Unix-ассемблеров, fsub вычисляет $st(0)-\xi$ даже в том случае, если приёмником является ξ . В частности, команды fsub %st(0), %st(i) и fsub %st(i), %st(0) вычисляют одно и то же значение, но помещают его в разные регистры. Обратное вычитание fsubr вычисляет $\xi-st(0)$.

Таким образом, команде fsub %st(0), %st(i) соответствует опкод, который, согласно документации Intel, должен соответствовать команде fsubr [60]. Анализ сгенерированного компилятором из коллекции GCC кода это подтверждает. Аналогично ведут себя fdiv/fdivr. Такое поведение в случае сочетания синтаксиса AT&T и платформы x86 в некоторых источниках описывается как баг GCC [54], но из соображений совместимости с имеющимся кодом меняться не будет.

Поведение Intel и GAS совпадает в тех случаях, когда приёмником является st(0), в том числе в ситуациях, когда источник находится в памяти. Также поведение Intel и GAS полностью совпадает для симметричных операций — сложения и умножения.

^{*} ξ — операнд, не лежащий на вершине стека.

Формы основных арифметических команд

Согласно документации Intel, сопроцессор использует шесть форм [48] основных арифметических команд (таблица 5.20). Строка XXX соответствует выполняемой операции (add, sub, subr, mul, div, divr).

Шесть форм основных арифметических команд FPU

Таблица 5.20

Команда	Действие
fXXXp	Источник — $st(0)$, приёмник — $st(1)$,
	после выполнения источник $st(0)$ извлекается из стека
	(то есть результат получает обозначение $st(0)$).
	Данная форма эквивалентна fXXXp %st(0), %st(1)
	(ассемблируется в тот же опкод)
fXXX smem	Источник — память (вещественное число), приёмник —
	st(0), указатель стека не изменяется.
	Размер источника определяется суффиксом команды,
	может быть одинарной или двойной точности,
	но не 80-битным (по умолчанию — 32 бита, $float$)
fiXXX smem	Источник — память (целое знаковое число), приёмник —
	st(0), указатель стека не изменяется.
	Размер источника определяется суффиксом команды,
	может быть 16- или 32-, но не 64-битным
	(по умолчанию — 16 бит, $short$)
fXXX %st(i), %st(0)	Источник — $st(i)$, приёмник — $st(0)$,
	указатель стека не изменяется
fXXX %st(0), %st(i)	Источник — $st(0)$, приёмник — $st(i)$,
	указатель стека не изменяется
fXXXp %st(0), %st(i)	Источник — $st(0)$, приёмник — $st(i)$,
	после выполнения источник $st(0)$ извлекается из стека
	(то есть результат получает обозначение $st(i-1)$)

Если посмотреть на опкоды этих форм [17], видно, что опкод формы без параметров fXXXp полностью совпадает с опкодом формы с двумя параметрами fXXXp st(0), st(1). Напротив, формы f[i] add smem для различной разрядности источника smem имеют по два различных опкода.

В частности, для операции сложения fadd возможны следующие формы:

- а) faddp выполняет сложение st(1)=st(0)+st(1) и выталкивание st(0) из стека, так что после этой операции результат оказывается в st(0) (эквивалент faddp %st(0), %st(1));
 - б) fadd smem st(0) = st(0) + вещественное smem;

- в) fiadd smem st(0) = st(0) + целое smem;
- r) fadd %st(i), %st(0) st(0) = st(0) + st(i);
- д) fadd %st(0), %st(i) st(i) = st(0) + st(i);
- e) faddp %st(0), %st(i) st(i) = st(0) + st(i) и выталкивание st(0) из стека, так что после этой операции результат оказывается в st(i-1).

Большинство ассемблеров, в частности, GAS, поддерживает и некоторые дополнительные формы основных арифметических команд, оба операнда которых находятся в стеке. В частности, для формы без операндов fXXXp практически во всех ассемблерах принят синоним fXXX. Но, так как мнемоника без суффикса р не отражает выполняемое выталкивание st(0) из стека, её использование не рекомендуется.

Кроме того, по аналогии с fXXX smem поддерживается форма fXXX %st(i) с приёмником в st(0), а также fXXXp %st(i) с приёмником изначально в st(i), а после выталкивания st(0) — в st(i-1).

В GAS, кроме всего прочего, доступна «нелегальная» форма записи fXXXp %st(i), %st(0), например, fsubp %st(i), %st(0). Такая запись вызывает при компиляции предупреждение, но не ошибку (хотя по сути является ошибочной, источник st(i) невозможно вытолкнуть из стека) и преобразуется в fsubp %st(0), %st(i).

Подобные формы лучше не использовать из-за неочевидности расположения операндов. При этом неуказание части операндов в программе не даёт преимущества в исполняемом файле, так как любая форма из перечисленных дополнительных форм арифметических команд будет ассемблироваться в тот же опкод, что и форма с двумя явно указанными операндами.

Практическое использование основных арифметических команд

Ниже показано использование основных арифметических команд для расчёта значения выражения $x+\frac{1}{i}+a\cdot\pi$. Так как используется GAS, команда fdivr без операндов рассчитывает st(1)/st(0), после чего источник st(0) выталкивается из стека FPU.

В листинге 5.13 приведена функция double foo(double x, int i, double a), соответствующая тридцатидвухбитному соглашению о вызове cdecl (см. раздел 6.2.4).

Листинг 5.13. Расчёт $y = x + \frac{1}{i} + a \cdot \pi$ как функция

```
7
    fdivr
                         // 1/i,
                                    pi,
                                             X
    fldl 16(%esp)
                         // a,
8
                                     1/i,
                                             pi,
    fmulp %st(0), %st(2) // 1/i,
                                    pi*a,
                                             X
10
    faddp
                       // 1/i+pi*a, x
    faddp
                        // 1/i+pi*a+x (результат)
11
```

Операнды, в соответствии с соглашением cdecl, передаются в стеке в памяти (первый параметр x находится по адресу sp+4 и занимает восемь байт, так что следующий параметр, i, располагается по адресу &x+8=sp+4+8=sp+12 и параметр a — по адресу sp+16), поэтому их можно загрузить командами f*ld в стек регистров FPU. Возвращаемое вещественное значение, согласно тому же соглашению, передаётся в st(0), поэтому оно не выталкивается после вычислений.

Далее показан тот же код расчёта значения выражения $x + \frac{1}{i} + a \cdot \pi$, оформленный как вставка в программу на C++, где x, i и a — значения переменных (листинг 5.14).

Листинг 5.14. Расчёт $y = x + \frac{1}{i} + a \cdot \pi$ как вставка

```
1 const volatile double a = 0.01;
2 double x = 5, y;
3 \text{ int } i = 10;
4 asm(
                        //
                                     st(0), st(1), st(2), st(3)
       "fldl<sub>|</sub> | %[x] \n"
                       // в стеке: х
5
       "fldpi\n"
                       // в стеке: рі,
6
                       // в стеке: 1,
       "fld1\n"
7
                                           рi,
       "fildl<sub>||</sub>%[i]\n" // в стеке: i,
                                           1,
                                                   рi,
9
       "fdivr\n"
                    // в стеке: 1/і,
                                            рi,
       "fldl<sub>|||</sub>%[A]\n" // в стеке: A,
                                            1/i,
10
                                                   рi,
       "fmulp_\%st(0),_\%st(2)\n" // B CTEKE: 1/i,
11
       "faddp\n"
                   // в стеке: 1/i+pi*A, x
12
       "faddp\n"
                       // в стеке: 1/i+pi*A+x
13
       "fstpl_{\square}%[y]\n" // стек пуст, y = 1/i + pi*A + x
14
15
16
       :[y]"=m"(y)
       :[x]"m"(x), [A]"m"(a), [i]"m"(i)
17
       :"cc"
18
19 );// y = x + 1/i + a*pi
```

Приведённый код — не единственный способ расчёта значения указанного выражения. В зависимости от того, в каком порядке программист будет рассчитывать компоненты выражения, может различаться как порядок команд, так и сами команды (в частности, возможно использование прямого деления fdiv, а не обратного fdivr).

5.3.6. Дополнительные арифметические и трансцендентные команды

Тарелки не влетали в окно, и все мои слова оставались со мной.

Б. Б. Гребенщиков. Джунгли

Дополнительные арифметические и трансцендентные команды [17, 34] работают с вершиной стека st(0) и, при необходимости, с st(1). Для них не указывают явных операндов. Соответственно, каждая из команд этой группы имеет только одну форму.

Некоторые дополнительные арифметические и трансцендентные команды перечислены в таблице 5.21.

Использование этих команд не перезаписывает значения, лежащие в стеке ниже неявных аргументов. Если у команды только один аргумент в st(0) и один результат, результат записывается в st(0) на место аргумента. Если у команды один аргумент в st(0) и два результата (fptan, fsincos и т. д.), то один из результатов помещается в st(0), второй затем помещается в стек сверху (так что первый результат оказывается в st(1), второй — в st(0)).

В случае команд с двумя аргументами st(0), st(1) и одним результатом чаще всего результат помещается в st(1), затем st(0) выталкивается из стека, так что после этой операции результат оказывается в st(0). Таким образом, результат замещает собой аргументы (в таблице 5.21 такая ситуация соответствует обозначению $[st(1) \to st(0)]$ для результата).

Иногда (в частности, fscale) команда с двумя аргументами в st(0) и st(1) записывает результат в st(0), оставляя аргумент в st(1) в стеке.

Pезультат трансцендентных и тригонометрических команд (fsin, fcos, fsincos, fptan, fpatan, f2xm1, fyl2x, fyl2xp1) всегда помечается как неточный (исключительная ситуация #P).

Пример использования тригонометрических команд для расчёта значения выражения $a \cdot \cos(x) + \sin(x)$ показан в листинге 5.15.

Листинг 5.15. Расчёт $y = a \cdot \cos(x) + \sin(x)$

```
1 const volatile double a = 100;
2 double x = M_PI/6, y;
                        // B CTEKE: st(0),
3 asm(
                                                 st(1)
       "fldl<sub>|</sub> | % [X] \n" // в стеке: X
4
       "fsincos\n" // в стеке: \cos(X)
                                                      sin(X)
5
       "fmull_{\perp}%[A]\n" // в стеке: A*cos(X)
                                                       sin(X)
7
       "faddp\n"
                       // B cTeke: A*cos(X) + sin(X)
       "fstpl_{\perp}%[Y]\n" // cTEK HYCT, Y = A*cos(X) + sin(X)
       :[Y]"=m"(y)
10
```

Дополнительные арифметические и трансцендентные команды FPU

Таблица 5.21

Команда	Действие
fabs	st(0) = st(0)
fchs	st(0) = -st(0)
frndint	округление $st(0)$ до целого по текущим правилам
fsqrt	$st(0) = \sqrt{st(0)}$
fptan	$\begin{cases} st(0) = 1 \\ st(1) = \operatorname{tg}\left(st(0)\right) \end{cases}$ — частичный тангенс $st(0)$
fsincos	$\begin{cases} st(0) = \cos\big(st(0)\big) \\ st(1) = \sin\big(st(0)\big) \end{cases}$ fsincos выполняется столько же времени, сколько fsin или fcos (и вдвое меньше раздельного расчёта синуса и косинуса)
fsin	$st(0) = \sin\left(st(0)\right)$
fcos	$st(0) = \cos\left(st(0)\right)$
fpatan	$\left[st(1) o st(0) ight]=parctg\left(rac{st(1)}{st(0)} ight)$ — частичный арктангенс $rac{st(1)}{st(0)}.$ Результат в диапазоне $\left[-\pi,\pi ight]$
fxtract	st(0) — мантисса и знак $st(0), st(1)$ — несмещённый порядок $st(0)$
fscale	$st(0) = st(0) \cdot 2^{\lfloor st(1) \rfloor}, st(1)$ остаётся в стеке
f2xm1	$st(0) = 2^{st(0)} - 1$ Значение $st(0)$ должно лежать в пределах от -1 до $+1$, иначе результат не определён
fyl2x	$\boxed{\left[st(1) \rightarrow st(0)\right] = st(1) \cdot \log_2\left(st(0)\right), st(0) \geqslant 0.}$
	Если регистр $st(0)$ содержал ноль, результат (если $ZM=1$) будет равен бесконечности со знаком, обратным $st(1)$
fyl2xp1	$\boxed{st(1) \to st(0)} = st(1) \cdot \log_2 \big(st(0) + 1\big),$
	$st(0)$ от $-(1-\frac{\sqrt{2}}{2})\approx -0.3$ до $(1+\frac{\sqrt{2}}{2})\approx 1.7$, иначе результат не определён.
	Команда fyl2xp1 дает бо́льшую точность для $st(0)$, близких к нулю, чем fyl2x для суммы того же $st(0)$ и 1
fprem1	$\left[st(1) o st(0) ight]=st(0)\mathrm{mod}st(1)$ — частичный остаток по IEEE-754.
	Применяется, в частности, для уменьшения аргументов периодических функций: остаток от деления $3 \cdot \pi + 1,2$ на π равен $1,2$

```
11 : [X] "m"(x), [A] "m"(a)

12 : "cc"

13 ); // y = a*cos(x) + sin(x)
```

Для всех тригонометрических команд операнд считается заданным в радианах и не может быть больше 2^{63} или меньше -2^{63} . Если операнд выходит за эти пределы, флаг C2 устанавливается в единицу, значение st(0) и стек не изменяются.

Частичный арктангенс fpatan отличается от математического определения арктангенса тем, что принимает два аргумента, соответствующие координатам некоторой точки $\begin{cases} st(0) = x \\ st(1) = y \end{cases}$ и возвращает результат в диапазоне $[-\pi,\pi]$, равный азимуту заданной точки (x,y). Соответственно, знаки аргументов определяют квадрант результата.

Чтобы получить результат в диапазоне $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, то есть в соответствии с математическим определением arctg(x), необходимо задать точку в первом или четвёртом квадрантах, то есть с положительной абсциссой — $\begin{cases} st(0) = 1 \\ st(1) = x \end{cases}$.

Остальные обратные тригонометрические функции можно получить с помощью команды fpatan и арифметических команд, используя основное тригонометрическое тождество и задавая координаты соответствующих точек.

5.3.7. Сравнение вещественных чисел

Я крушу зеркала, чтоб не видеть, как смотрит двойник; Зеркала, разбиваясь, сочатся багровым и алым.

С. А. Калугин. Скульптор лепит автопортрет

FPU включает несколько семейств команд сравнения вещественных чисел. Все они сравнивают приёмник st(0) с некоторым источником src. По аналогии с командой целочисленного сравнения можно сказать, что анализируется знак разности st(0)-src. Так как приёмником является st(0), поведение команд сравнения не различается для GAS и Intel.

Некоторые из них помещают результат в слове состояния sw, откуда его надо вручную копировать в регистр флагов flags (при этом осмысленное значение приобретают CF, ZF, PF). Они поддерживаются, но считаются устаревшими. Более современные команды сравнения помещают результат непосредственно во флагах CF, ZF, PF регистра flags.

Также система команд FPU включает fxam, которая определяет вид значения в st(0) в соответствии с разделом 5.3.1.

Знак нуля при сравнении не учитывается, то есть считается, что -0 = +0.

Команды сравнения

Все команды сравнения вещественных чисел [77] сравнивают вершину стека — приёмник st(0) с другим операндом — источником src (таблица 5.22).

Команды сравнения FPU

Таблица 5.22

Команда	Источник	Флаги	Особенности
fcom[p[p]]	st(1)		
fcom[p] src	src		
fucom[p[p]]	st(1)	C0, C3, C2	Не генерируется исключения
fucom[p] src	src		при сравнении с nan
ficom[p] smem	smem		smem — целое число
ftst	0		
fcomi[p] %st(i), %st(0)	st(i)	CF, ZF, PF	
fucomi[p] %st(i), %st(0)	st(i)		Не генерируется исключения при сравнении с nan

По результатам сравнения (в соответствии со знаком разности st(0)-src) устанавливается значение трёх флагов: отрицательности, нуля и несравнимости (таблица 5.23). Операнды считаются несравнимыми, если хотя бы один из них — тихое нечисло (любые тихие нечисла как операнды команд обрабатываются, как вещественная неопределённость nan, поэтому обычно говорят, что операнды несравнимы, если хотя бы один из них равен nan).

Значение флагов при сравнении

Таблица 5.23

	Флаги				
Соотношения	Отрицательности	Нуля	Несравнимости		
	C0/CF	C3/ZF	C2/PF		
st(0) > src st(0) - src > 0	0	0	0		
st(0) = src st(0) - src = 0	0	1	0		
st(0) < src st(0) - src < 0	1	0	0		
st(0) и src несравнимы	1	1	1		

Действие команд сравнения одинаково для синтаксиса AT&T и синтаксиса Intel. Мнемоника может включать суффикс p, в этом случае приёмник st(0) после сравнения выталкивается из стека. Если явный операнд не задан (то есть источником считается st(1)), может также использоваться суффикс pp — в этом случае после сравнения из стека выталкиваются оба операнда, st(0) и st(1). Если источник задан явно и находится в памяти, необходимо указывать также суффикс размера по тем же правилам, что и для арифметических команд.

Если хотя бы одно из сравниваемых значений — нечисло, для бо́льшей части команд сравнения (без префикса u) это недействительная арифметическая операция #IA. Если соответствующее исключение не замаскировано (раздел 3.4.2), работа программы прерывается, если замаскировано — устанавливается флаг несравнимости. Команды неупорядоченного сравнения, мнемоники которых включают префикс u, считают операцию сравнения с тихим нечислом, в частности, вещественной неопределённостью, действительной и устанавливают в этом случае флаг несравнимости. Если хотя бы одно из сравниваемых значений — неподдерживаемое значение или сигнальное нечисло, операция сравнения недействительна (#IA) для всех команд.

По набору используемых флагов команды сравнения делятся на две группы — часть их выставляет биты слова состояния sw (C0,C3 и C2), часть — биты регистра flags (CF,ZF и PF).

В слове состояния сопроцессора sw результат сохраняют команды сравнения оригинального FPU 8087 и 80387. В настоящее время такой способ также доступен в силу преемственности набора команд x86, но неоптимален. Начиная с Pentium Pro, доступен более быстрый вариант. Современные процессоры включают команды сравнения с суффиксом і (fcomi, fcomip, fucomi, fucomip), которые напрямую устанавливают флаги CF, ZF, PF в flags. Неиспользуемые три флага состояния flags сбрасываются в 0; биты C0, C2, C3 слова состояния сопроцессора не изменяются.

Если при сравнении целых чисел в регистре flags выставляется значение тех же флагов, которые выставляются по результатам арифметических действий, то в FPU флаги, выставляемые устаревшими командами сравнения в слове состояния sw, отличаются от тех, что устанавливаются, в частности, при вычитании.

Анализ результатов сравнения

Условные команды, даже из набора FPU, не могут анализировать флаги слова состояния FPU sw. Соответственно, если используется одна из устаревших команд сравнения, сохраняющая результат в cw, после её выполнения необходимо вручную перенести его в регистр флагов flags основного процессора.

Это выполняется в два этапа:

- слово состояния sw выгружается в регистр ax командой fnstsw;

— старший байт ax загружается в младший байт регистра флагов flags командой sahf.

При загрузке старшего байта sw во flags флаг отрицательности C0 помещается во флаг беззнакового переполнения CF, флаг нуля C3 — в аналогичный ему по смыслу ZF, а флаг несравнимости C2 — во флаг чётности PF. Другие флаги младшего байта flags получают фактически неопределённое значение. Таким образом, результат можно анализировать как результат сравнения беззнаковых целых чисел.

Результат современных команды сравнения, напрямую устанавливающих флаги CF, ZF, PF и обнуляющих остальные флаги состояния в регистре flags, можно анализировать как результат сравнения беззнаковых целых чисел без дополнительных действий.

Определение вида значения

Кроме команд сравнения, анализирующих разность двух значений st(0)-src как число, набор команд FPU включает также команду fxam, которая анализирует тип содержимого вершины стека (нормальное число, ноль, бесконечность, денормализованное число и т. д.). Эта команда достаточно старая, поэтому записывает результат в слово состояния FPU.

Команда f хат выставляет в соответствии с значением st(0) все четыре специальных флага C0-C3 слова состояния sw (таблица 5.24).

Значение флагов при определении вида st(0) Таблица 5.24

Значение в $st(0)$	Флаги					
	C0	C1	C2	C3		
Недопустимое значение	0		0	0		
Ноль	0	st(0)	0	1		
Денормализованное число	0	бит а	1	1		
Нормализованное число	0		1	0		
Бесконечность	1	.0Bb	1	0		
Неопределённость (nan)	1	Знаковый	0	0		
Пустой регистр	1		0	1		

Флаг C1 всегда устанавливается равным знаковому биту st(0), даже если в нём находится значение, не имеющее знака (вещественная неопределённость или недопустимое значение). Необходимо отметить, что при загрузке флагов FPU

в регистр flags бит C1 попадает на зарезервированный разряд и, соответственно, игнорируется.

Команда f хат корректно работает даже при пустом стеке. Если регистр данных r_{top} , соответствующий вершине стека, помечен в регистре тегов tw как пустой, флаги C0, C3, C2 получают значения, указанные в последней строке таблицы 5.24, а C2 — значение знакового бита r_{top} .

Если st(0) не пуст, флаги C0, C3, C2 соответствуют виду содержащегося в нём значения (более подробно виды значений FPU описаны в разделе 5.3.1).

Контрольные вопросы

- 1. Какой порядок операндов принят в синтаксисе АТ&Т?
- 2. Какие вы знаете команды передачи управления?
- 3. Какие вы знаете команды пересылки данных?
- 4. Какие команды используются для обнуления регистра?
- Какие команды используются для выполнения арифметических операций над целыми числами?
- 6. Какие команды используются для выполнения арифметических операций над вещественными числами?
- 7. Какие команды используются для выполнения тригонометрических операций?
- 8. Какие команды используются для сравнения вещественных чисел?
- 9. Какие флаги регистра flags содержат результат сравнения вещественных чисел?

Глава 6. Программирование на языке Ассемблера

Есть великая правда у тех, кем хранится завет Но для тех, кто им стал, нет завета и истины нет.

С. А. Калугин. Королевская свадьба

Некоторые приёмы программирования на ассемблере существенно отличаются от используемых в языках высокого уровня. При этом GNU Assembler является неотъемлемой частью процесса компиляции этих языков, в первую очередь — C/C++. Соответственно, структура программы на GNU Assembler аналогична C/C++, кроме того, полностью доступна стандартная библиотека libc. Данная глава показывает как возможную связь программ на C/C++ и ассемблере, так и различия в реализации алгоритмов.

Если не указано иное, примеры соответствуют тридцатидвухбитной платформе. Вызовы функций описываются в соответствии с тридцатидвухбитным соглашением cdecl и без учёта искажения имён (см. раздел 6.2).

6.1. Структура программы на ассемблере

Я родился уже помня тебя, просто не знал, как тебя звать Дох от жажды в твоих родниках — я не знал, как тебя знать

Б. Б. Гребенщиков. Если бы не ты

Программа обязательно должна включать точку входа — адрес, с которого начинается её выполнение. По умолчанию компоновщик GCC ищет точку входа по имени $_start$ (здесь нижнее подчёркивание — неотъемлемая часть имени, а не компенсация возможного искажения имён компилятором). Для программ на C/C++ по адресу $_start$ находится стартовый код библиотеки libc, который, в частности, инициализирует все используемые библиотекой ресурсы и вызывает так называемую головную функцию main(). После этого программа выполняется по определённому программистом алгоритму (в частности, с помощью цикла обработки сообщений можно реализовать событийно-ориентированную модель) и при определённых обстоятельствах должна корректно завершать свою работу.

Минимальная программа запускается и немедленно завершает работу. Также в учебных целях часто описывается программа, выводящая на экран приветствие «Hello, world!».

Использование libc можно отключить при компиляции. В этом случае необходимо отказаться не только от вспомогательных функций этой библиотеки, но и от main() (либо вручную реализовать вызывающий её стартовый код).

6.1.1. Программирование с использованием libc

Какое наслаждение для шляпника сознавать, что весь мир приходит в движение для того, чтобы он мог произвести и продать эту шляпу!

К. Маркс. Капитал

По умолчанию в GCC программа (как на языке C/C++, так и на языке ассемблера) собирается с поддержкой стандартной библиотеки libc. Соответственно, стартовой (главной) функцией программы является C-функция int main(int argc, char *argv[]).

Стартовая функция main() может находиться как в модуле на языке C/C++, так и в ассемблерном модуле. В последнем случае необходимо, чтобы эта функция была доступна компоновщику и чтобы её имя соответствовало имени C-функции main() с учётом искажения имён, а если используются параметры argc и argv — чтобы соглашение о вызове соответствовало C-функциям на данной платформе. Подробнее эти моменты будут рассмотрены в разделе 6.2.

Минимальная программа с использованием libc

Минимальная программа на С/С++ выглядит следующим образом (листинг 6.1).

Листинг 6.1. Минимальная программа с использованием libc (C++)

```
1 int main()
2 {
3     return 0;
4 }
```

Головная функция main() здесь завершается с кодом 0 сразу после запуска. Параметры функции main() — argc и argv — здесь не используются и, как позволяет стандарт, опущены.

Приведём код соответствующей ей минимальной программы на ассемблере GAS с использованием стандартной библиотеки libc (листинг 6.2).

Листинг 6.2. Минимальная программа с использованием libc

Директива .globl main делает функцию main() видимой для компоновщика. Метка main: показывает начало самой функции.

Команда ret, в отличие от оператора C++ return, не принимает возвращаемое значение как параметр. Целочисленный результат в соответствии с соглашениями о вызовах (раздел 6.2) всегда подразумевается в регистре A.

Соответственно, чтобы вернуть код успешного завершения программы (0), необходимо обнулить регистр A (eax для 32-битного кода и rax для 64-битного). В данном случае это делается при помощи побитового исключающего «или» (эта команда компактнее явного копирования нуля в регистр и выполняется быстрее) При этом для быстрого обнуления 64-битного регистра rax также рекомендуется 32-битная команда хот "eax, "eax без префикса REX, так что минимальная программа 6.2 корректна как в 32-битном, так и в 64-битном режиме.

Параметры argc и argv располагаются в соответствии с используемом соглашением о вызове, то есть находятся в стеке для тридцатидвухбитных систем и в регистрах для шестидесятичетырёхбитных.

Имя функции main(), как и имена других функций libc, в GNU/Linux и BSD (кроме Mac OS X) не искажается (здесь и далее, если не сказано иное, рассматривается 32-битный либо 64-битный GNU/Linux).

Для того, чтобы минимальная программа работала также под Microsoft Windows и Mac OS X, необходимо компенсировать искажение имени main (подробнее в разделе 6.2.6):

Листинг 6.3. Минимальная программа с использованием libc (искажение имён компенсировано)

Макрос препроцессора FNNAME, предназначенный для компенсации искажения имён, также описан в разделе 6.2.6.

Приветствие миру

Для вывода на экран строки "Hello, world!\n" используем функцию библиотеки libc printf() (листинг 6.4), так как воспользоваться в ассемблерной программе потоком стандартного вывода std::cout и оператором вывода в поток << затруднительно из-за декорирования имён. Также можно использовать более простую функцию libc puts().

Листинг 6.4. Программа, выводящая на экран приветствие (C++)

```
1 int main()
2 {
```

```
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}
```

Аналогичная программа на ассемблере уже не может быть реализована одинаково для разных ОС и разрядности (листинг 6.5).

Листинг 6.5. Программа, выводящая на экран приветствие (ассемблер)

```
a) 32 бита, cdecl
                                 6 FNNAME(main):
 Начало (общее)
                                     sub $12, %esp
1 .data
                                     pushl $msg
    msg:
    .string "Hello, world!\n"
                                     call FNNAME(printf)
                                     add $4, %esp
4 .text
                                 11
5 .globl FNNAME(main)
                                     add $12, %esp
                                12
                                     xor %eax, %eax
                                13
                                14
                                     ret
 б) 64 бита, System V
                                 в) 64 бита, Microsoft
6 FNNAME(main):
                                 6 main:
    sub $8, %rsp
                                     sub $8, %rsp
    lea msg(%rip), %rdi
                                     lea msg(%rip), %rcx
                                 8
    mov $0, %al
                                     sub $32, %rsp
                                 9
10
    call FNNAME(printf)
                                     call printf
                                10
                                     add $32, %rsp
11
                                11
                                     add $8, %rsp
   add $8, %rsp
12
                                12
    xor %eax, %eax
                                     xor %eax, %eax
13
    ret
                                     ret
```

Начало (строки 1-5 листинга 6.5) не зависит от платформы и содержит описание строки "Hello, $_{\square}$ world!\n" в сегменте данных (директива . data). Адрес начала строки зафиксирован меткой msg.

Директива .text в строке 4 говорит о том, что последующие строки уже относятся к сегменту кода.

Внутреннее содержание функции main() (строки 6-14) различается в зависимости от используемого соглашения о вызове.

Вариант а) соответствует 32-битным GNU/Linux, BSD (включая Mac OS X) и Microsoft Windows; вариант б) — 64-битным GNU/Linux и BSD (включая Mac OS X); вариант в) — 64-битной Microsoft Windows (макрос FNNAME не используется, так

как 64-битное соглашение Microsoft использует только одна ОС, и она не искажает имена С-функций).

В строке 7 указатель стека sp выравнивается на 16 (пролог). Соответственно, в строке 13 (эпилог) восстанавливается исходное значение sp — чтобы при выполнении команды ret на вершине стека находился адрес возврата.

В строке 8 адрес msg строки "Hello, world!\n" помещается на место, соответствующее первому параметру функции.

В строке 9 листинга 6.5, б), так как функция printf() имеет переменное число параметров, указывается количество параметров, передаваемых через xmm-регистры (для функций с постоянным набором параметров это не требуется). В строке 9 листинга 6.5, в) резервируется теневое пространство согласно 64-битному соглашению Microsoft.

В строке 10 вызывается функция printf(). В строке 11 из стека удаляются стековые параметры (листинг 6.5, а) или теневое пространство (листинг 6.5, в).

В строке 13 в регистр A помещается нулевой код завершения. Строка 14 завершает функцию main().

Подробнее все действия описаны ниже (разделы 6.2.4, 6.2.6, 6.2.5).

В листинге (листинг 6.5, а) строки 11 (зачистка параметров printf()) и 12 (восстановление sp после выравнивания) можно объединить, заменив командой add \$16, %esp. В листинге (листинг 6.5, в) также можно объединить пары строк 7 и 9 (в sub \$40, %rsp), а также 11 и 12 (в add \$40, %rsp). Они разнесены исключительно для наглядности.

Форматированный вывод

Если необходимо передать функции вывода несколько параметров

Листинг 6.6. Программа, выводящая на экран два числа (C++)

```
1 char *pfmt = "Переменные: _ %d_ %d \n";
2 int foo = 13;
3 int main()
4 {
5    printf(pfmt, 19, foo);
6    return 0;
7 }
```

по соглашению cdecl (листинг 6.7, a) эти параметры передаются в обратном порядке (то есть на вершине стека оказывается первый).

Как и выше, вариант а) соответствует 32-битным GNU/Linux, BSD (включая Mac OS X) и Microsoft Windows; вариант б) — 64-битным GNU/Linux и BSD (включая Mac OS X); вариант в) — 64-битной Microsoft Windows.

Листинг 6.7. Программа, выводящая на экран два числа (ассемблер)

```
a) 32 бита, cdecl
                                            6 FNNAME(main):
                                                sub $12, %rsp
 Начало (общее)
                                            8
                                                pushl foo
1 .data
                                                pushl $19
    fmt: .string "Переменные: "%d / n"
                                                pushl $fmt
    foo: .int 13
4 .text
                                                call FNNAME(printf)
                                                addl $3*4, %esp
5 .globl FNNAME(main)
                                           13
                                                add $12, %esp
                                                xor %eax, %eax
                                           15
                                                ret
                                           16
 б) 64 бита, System V
                                 в) 64 бита, Microsoft
6 FNNAME(main):
                                 6 main:
    sub $8, %rsp
                                     sub $8, %rsp
                                 7
    lea fmt(%rip), %rdi
                                     lea fmt(%rip), %rcx
8
                                 8
                                     mov $19, %edx
9
    mov $19, %esi
                                 9
    mov foo(%rip), %edx
                                     mov foo(%rip), %r8d
10
                                 10
    mov $0, %al
                                     sub $32, %rsp
11
                                     call printf
    call FNNAME(printf)
12
                                 12
                                     add $32, %rsp
13
                                 13
                                     add $8, %rsp
    add $8, %rsp
14
                                 14
    xor %eax, %eax
                                     xor %eax, %eax
15
                                 15
    ret
                                     ret.
16
                                 16
```

Программа 6.7, как и 6.6, вызывает printf(&fmt, 19, foo), то есть на экран будет выведено: Переменные: 19 13.

В программе 6.7 две глобальные (расположенные в сегменте данных) переменные — строка fmt и целое число foo. При этом в функцию printf() необходимо передать адрес начала строки & fmt и значение числа foo.

Обращение к адресу в памяти (операнду без префикса) для всех команд ассемблера, кроме lea, предполагает чтение значения по этому адресу, что и используется для записи параметра foo в стек (строка 8 листинга 6.7, а) и в регистры (строки 10 листингов 6.7, б) и в).

Для того, чтобы оперировать не со значением по адресу, а непосредственно с адресом, используется команда lea (строки 8 листингов 6.7, б) и в), запись адреса

строки fmt в регистры). Для 32-битного кода также можно загрузить адрес fmt в регистр (lea fmt, %eax) и затем уже загрузить его в стек (push %eax); но, так как в 32-битном режиме fmt адресуется не относительно rip, а абсолютно, то же действие можно выполнить более компактно — записав абсолютный адрес fmt в стек как константу (строка 10 листинга 6.7). В 64-битном режиме адрес глобальной переменной не может быть записан в стек как константа, потому что константой не является (рассчитывается по смещению относительно rip).

6.1.2. Программирование без libc

Натурализм здесь — видимость, и только эстетическая видимость, создаваемая большими и малыми робинзонадами.

К. Маркс. Капитал

Минимальная программа с libc (листинг 6.2) после ассемблирования занимает 4704 байт. В этот размер входят библиотечные функции, обеспечивающие обработку параметров, вызов стартовой функции main() и завершение программы после возврата управления из main().

Отключить использование libc при сборке позволяет ключ -nostdlib. В этом случае взаимодействие с операционной системой, в том числе завершение программы, необходимо осуществлять напрямую, с помощью системных вызовов.

Точкой входа в этом случае будет непосредственно метка $_start$.

Каждая операционная система имеет свой набор функций и свой способ их вызова (раздел 6.2.9). В большинстве тридцатидвухбитных операционных систем системные вызовы осуществляются с помощью программных прерываний. При этом, если в GNU/Linux, BSD и FreeDOS системные вызовы хорошо документированы, то в Microsoft Windows как механизм их вызова, так и набор функций постоянно меняются и скрыты от прикладного программиста. Вместо прямых системных вызовов под Microsoft Windows предлагается использовать функции библиотеки Windows API.

В GNU/Linux к функциям операционной системы в тридцатидвухбитном режиме можно обратиться с помощью прерывания 0х80. Номер функции указывается в регистре eax. Вызов может принимать до шести аргументов в регистрах ebx, ecx, edx, esi, edi, ebp.

Минимальная программа без libc

Рассмотрим минимальную программу, не использующую функции libc (в том числе main()) для GNU/Linux. Сразу после запуска она должна завершиться с кодом 0. Для завершения программы используется системный вызов с номером 1 — $sys_exit()$. Его единственный параметр — код возврата.

Листинг 6.8. Минимальная программа без libc

Если код 6.8 сохранён как файл nsmin.S, собрать его без стандартной библиотеки можно командой:

```
1 $ gcc -o nsmin nsmin.S -nostdlib
```

Полученный исполняемый файл занимает 600 байт.

Приветствие миру

Для вывода строки на экран ядром Linux используется системный вызов с номером $4-sys_write()$. Он предназначен для записи в файл; требует трёх параметров — дескриптор файла, указатель на начало записываемых данных и длина этих данных в байтах. Согласно концепции Unix всё есть файл; для вывода на экран используется специальный дескриптор $1 \ (stdout)$.

Листинг 6.9. Вывод приветствия при помощи системных вызовов Linux

```
1 .data
2
      msg:
      .ascii "Hello, world!\n"
      len = . - msg // длина строки
5 .global _start // точка входа в программу
6 start:
      movl $4, %eax // № функции 4 (sys_write)
7
                 %ebx // - поток №1 (stdout)
      movl $1.
      movl $msg, %ecx // - указатель на выводимую строку
      movl $len, %edx // - длина строки
      int $0x80
                     // системный вызов
11
      movl $1, %eax // № функции 1 (sys_exit)
12
      xorl %ebx, %ebx // параметр: код завершения 0
13
      int $0x80
                      // системный вызов
14
```

Для вывода более сложных данных, в частности, чисел, необходимо вручную сформировать в программе выводимую в файл stdout строку. Такой код, предназначенный для взаимодействия с системными вызовами, займёт существенный объём, так что в итоге выигрыш от неиспользования libc может оказаться несущественным.

6.2. Подпрограммы и функции

Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть.

В. Хлебников, Зангези

Как сказано в разделе 4.1.3, одним из способов соединения кода на различных языках программирования является вызов внешних функций, описанных в модулях, соединяемых с головным на этапе компоновки.

Функции языка высокого уровня являются частным случаем **подпрограмм** — последовательностей команд, завершающихся командой возврата. Для вызова подпрограммы используется команда call, которая помещает в стек адрес возврата, а затем передаёт управление на начало вызываемой подпрограммы; для возврата управления вызывающей программе — команда ret, которая передаёт управление адресу, снятому со стека.

Таким образом, при вызове внешних функций необходимо решить четыре основные задачи. Первые две связаны с возможностью связать вызов функции из одного модуля с её описанием в другом на стадии компоновки; третья и четвёртая требуются для корректного взаимодействия вызывающей программы и функции на этапе выполнения.

1. Имена функций (как вызываемых из данного модуля, так и тех, которые описаны в данном модуле и могут быть вызваны извне) должны быть видимы для компоновщика.

Для этого используются ключевое слово extern в C++ и директива .globl в языке ассемблера.

2. Имя одной и той же функции на этапе компоновки должно выглядеть одинаково как в том модуле, где она описана, так и в том, где она вызывается.

Для этого необходимо отказаться от такой возможности языка C++, как перегрузка (она приводит к декорированию имён) с помощью дополнительной строки "С" для ключевого слова extern. Кроме того, многие версии операционной системы Microsoft Windows требуют от компиляторов дополнительно искажать имена; это необходимо компенсировать вручную при помощи макросов.

3. Параметры должны помещаться вызывающей программой именно туда, где их будет искать вызываемая функция; возвращаемое значение функции также должно оказаться на том месте, где его ожидает вызывающая программа.

Для языков высокого уровня протокол взаимодействия вызывающей и вызываемой программ называется соглашением о вызовах. Используемое соглашение определяется платформой, операционной системой, языком высокого уровня, компилятором, а также специальными ключевыми словами при описании функции. Соответственно, функцией можно назвать подпрограмму, следующую необходимому соглашению о вызове.

4. Функция перед возвратом должна удалить из стека все те данные, которые она поместила поверх адреса возврата, и ни в коем случае не удалять больше, чем поместила.

Баланс стека должен быть сохранён, иначе во время возврата из функции управление будет передано не туда (а именно — по адресу, равному значению в текущей вершине стека), что приведёт к некорректной работе программы и, возможно, к её краху.

Рассмотрим процесс взаимодействия вызывающей программы и функции подробнее.

6.2.1. Требования к вызовам функций

И может быть мы сразу друг друга поймём, Если у нас один и тот же разъём.

Б. Б. Гребенщиков. Жёлтая луна (USB)

К механизму вызова подпрограммы (в различных языках используется также термины «функция», «метод», «процедура») можно сформировать ряд требований.

- 1. Возможность передачи управления на произвольный адрес.
- 2. Возврат управления назад после завершения подпрограммы.
- 3. Вложенные вызовы подпрограмм.
- 4. Сохранение и восстановление регистров вызывающей программы.
- 5. Передача заданного количества аргументов.
- 6. Возврат значения.
- 7. Выделение и освобождение памяти под локальные переменные подпрограмм. В системе команд x86 реализованы только первые три из них. Обеспечить выполнение остальных можно только в том случае, если вызывающая и вызываемая программа «договорятся», где будут находиться передаваемые аргументы и локальные переменные.

В некоторых источниках считается, что функцией можно назвать только подпрограмму, написанную на языке высокого уровня. При этом подпрограмма, написанная на ассемблере и соответствующая используемому в данном языке высокого уровня соглашению о вызове, может быть вызвана наравне с написанными на ЯВУ. Таким образом, логичнее считать термин «функция» либо синонимом подпрограммы, либо обозначать им подпрограмму, соответствующую одному из общепринятых соглашений.

6.2.2. Механизм вызова подпрограммы

Что такое заклинание, понятно всем. Это когда говоришь — а оно случается.

> А.В. Жвалевский, И.Е. Мытько. Порри Гаттер. Приложения

В системе команд x86 для реализации механизма подпрограмм используются всего две команды:

- команда вызова подпрограммы call, единственным аргументом которой является адрес начала подпрограммы;
- команда возврата из подпрограммы ret.

Пусть следующая команда, расположенная по адресу c_i — call f (рис. 6.1, a). Команда call помещает в стек адрес следующей по порядку команды c_{i+1} —




Рис. 6.1. Изменение указателя стека командами вызова и возврата

адрес возврата, после чего в указатель команд ip помещается адрес f, так что эта команда становится следующей для исполнения процессором (рис. 6.1, 6). Когда в процессе исполнения подпрограммы f встретится команда ret (рис. 6.1, 8), из стека извлекается верхнее машинное слово — там должен быть адрес возврата — и помещается в указатель команд ip (рис. 6.1, r). Соответственно, выполнение вызывающей программы продолжится со следующей за call команды.

Параметры и возвращаемое значение

Параметры могут передаваться в подпрограмму через стек или регистры. Вызывающая программа должна разместить параметры в условленных местах до того, как управление будет передано подпрограмме. Соответственно, параметры,

передаваемые через стек, окажутся под адресом возврата, то есть будут иметь большие адреса.

Возвращаемое значение функции не может передаваться вызывающей подпрограмме через стек, так как при выполнении команды ret в стеке не должно остаться ничего после адреса возврата. Соответственно, возвращаемое значение может передаваться в вызывающую подпрограмму только через регистр.

Иногда значение, которое, согласно синтаксису языка высокого уровня, является возвращаемым, не может быть размещено в регистре (в частности, это может быть объект). В этом случае зарезервированное для него место (или его адрес) фактически передаётся как ещё один параметр.

Таким образом, «настоящее» возвращаемое значение может быть только числом. Если это целое число или указатель, в программах для х86 для возврата используется регистр A. Вещественное значение возвращается через вершину стека FPU st(0) или через x/y/zmm0.

Конкретное расположение параметров и возвращаемого значения определяется **соглашением о вызове** (см. раздел 6.2.4).

Локальные переменные

Локальные переменные также могут располагаться в регистрах или памяти (стеке).

Так как память под стековые локальные переменные подпрограммы выделяется подпрограммой после передачи управления на её начало, эти переменные будут расположены в стеке над адресом возврата (так как стек растёт вниз — по меньшим адресам).

6.2.3. Локальные переменные

Чужой нос другим соблазн.

К. П. Прутков. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы

Как уже говорилось в разделе 3.2, локальные переменные подпрограммы хранятся в стеке; также программист или оптимизирующий компилятор может поместить часть локальных переменных в регистрах общего назначения. Это не предписано системой команд, но является общепринятым.

Размещение локальных переменных в регистрах, которые по соглашению (см. раздел 6.2.4) могут изменяться подпрограммой (изменяемые — обычно A, C, D и др.) не требует дополнительных действий.

Напротив, размещение локальных переменных в регистрах, которые по соглашению не могут изменяться подпрограммой (неизменяемые — обычно B, bp и др.), а также в стеке, требует помещения в начало и конец подпрограммы специальных фрагментов кода — пролога и эпилога соответственно.

Локальные переменные в неизменяемых регистрах

Если внутри функции нужно использовать неизменяемые регистры, то в прологе их исходное значение необходимо сохранить в стеке, а в эпилоге — восстановить (рис. 6.2).




Рис. 6.2. Сохранение-восстановление неизменяемых регистров (часть пролога и эпилога)

Из-за принципа работы стека восстановление регистров (рис. 6.2, г-е) происходит в порядке, обратном сохранению (рис. 6.2, а-в).

Локальные переменные в стеке, классический пролог/эпилог

В шестнадцатибитном режиме работы x86 переменные нельзя было адресовать через sp (базовыми регистрами в косвенной адресации могли быть только B и bp),

поэтому старейший вариант пролога/эпилога (рис. 6.3) предполагает адресовать




Рис. 6.3. Размещение локальных переменных в стеке (классический вариант пролога и эпилога)

их через bp. Регистр bp во всех соглашениях относится к неизменяемым, поэтому сохраняется в начале пролога (рис. 6.3, a-б) и восстанавливается в конце эпилога (рис. 6.3, д-е).

Далее в прологе в bp помещалась копия текущего значения sp (таким образом, непосредственно по адресу bp после этого находится копия старого значения bp), а в стеке резервировались size байтов под локальные переменные (рис. 6.3, б-в).

Соответственно, в эпилоге f() старое значение sp восстанавливалось из его копии bp (рис. 6.3, г-д).

Тогда внутри f() относительно bp можно адресовать как стековые локальные переменные (с отрицательными смещениями), так и стековые параметры (под адресом возврата в стеке, растущем вниз, то есть с положительными смещениями).

Для большей компактности в системе команд 80186 были введены специальные команды — enter как эквивалент пролога с сохранением bp и leave для соответствующего эпилога (команда enter в настоящее время не используется, так как выполняется дольше, чем пролог из трёх отдельных команд).

Основным недостатком классического пролога/эпилога является то, что регистр bp уже не может быть использован внутри функции f для чего-то иного, чем адресация локальных переменных. Это критично для тридцатидвухбитного режима, где уже возможна адресация стековых переменных и параметров непосредственно через sp, но регистров общего назначения всё ещё только восемь.

Локальные переменные в стеке, оптимизированный пролог/эпилог

Оптимизирующие компиляторы тридцатидвухбитного и шестидесятичетырёхбитного режимов адресуют локальные переменные через sp (рис. 6.4).

В этом случае после сохранения старого значения bp в этом регистре можно разместить дополнительную локальную переменную (var_{n+1} на рис. 6.4). Если это не нужно, и внутри функции регистр bp не используется — не нужны и команды push bp и pop bp соответственно в прологе и эпилоге.

Если в процессе выполнения функции f() вершина стека sp не меняется, в эпилоге указатель sp увеличивается на ту же величину size (рис. 6.4, в) и г), так что к моменту выхода из подпрограммы на вершине стека окажется адрес возврата (рис. 6.4, г). В противном случае необходимо соответственно корректировать как смещения переменных относительно sp после kascdoloro изменения sp, так и добавляемое в эпилоге значение (size на рис. 6.4).

Чтобы избежать этого, изначальное значение size при ручном программировании часто выбирают с запасом (под все локальные стековые переменные самой f() и ещё стековые параметры вложенных вызовов) и с учётом выравнивания — тогда $\widetilde{size} = size$ и смешения постоянны.

Локальные переменные над стеком

Если внутри функции f() нет вложенных вызовов, компилятор часто не резервирует место под локальные переменные, а располагает их в формально незанятой области над вершиной стека sp (по меньшим адресам) — рис. 6.5.




Рис. 6.4. Размещение локальных переменных в стеке (оптимизированный вариант пролога и эпилога, 32/64)

Соответственно, пролог и эпилог сокращаются до сохранения-восстановления неизменяемых регистров (а если внутри функции ни один из них не используется — исчезают вовсе, как и показано на рис. 6.5).

Адресация локальных переменных в этом случае так же проста, как и для классического пролога/эпилога. Переменные имеют отрицательные постоянные смещения относительно sp: на рис. 6.5 адрес четырёхбайтовой переменной var_1 равен

&
$$var_1 = sp - \operatorname{sizeof}(var_1) = sp - 4;$$




Рис. 6.5. Размещение локальных переменных над стеком — только если внутри f() нет вложенных вызовов (32/64)

адрес var_2 , если переменные расположены без зазоров — значению

$$\&var_2 = \&var_1 - \operatorname{sizeof}(var_2) = sp - \operatorname{sizeof}(var_1) - \operatorname{sizeof}(var_2) = sp - 8$$

и так далее.

Тем не менее при наличии вложенных вызовов функций в теле функции f подобный вариант невозможен, так как команда call перезапишет локальные переменные новым адресом возврата.

Кроме того, незанятая формально область над вершиной стека может быть перезаписана обработчиками исключений и прерываний (исключение — красная зона соглашения System V).

Размещение локальных переменных происходит внутри вызываемой подпрограммы и не затрагивает данные вызывающей программы. При ручном программировании можно использовать как классическую, так и любую из оптимизированных форм пролога и эпилога.

Следует отметить два момента:

- при компиляции с языка высокого уровня порядок локальных переменных в стеке может не совпадать с порядком их объявления;
- содержимое резервируемой в стеке памяти, как и начальное значение регистров, не определено, поэтому локальные переменные обязательно нужно инициализировать.

6.2.4. Соглашения о вызовах

Если же вы хотите, чтобы произошло не что-то где-то, а что надо и здесь, придётся подбирать выражения. Точнее — заклинания.

А. В. Жвалевский, И. Е. Мытько. Порри Гаттер. Приложения

Соглашение о вызовах определяет протокол взаимодействия вызывающей и вызываемой программ; в частности, необходимо согласовать следующие правила.

- 1. Способ передачи параметров (через стек, через регистры, смешанный; а также используемые регистры и их порядок).
- 2. Порядок размещения параметров в стеке (порядок Pascal подразумевает, что первый параметр помещается в стек первым, порядок С что первый параметр помещается последним, непосредственно перед адресом возврата).
- 3. Как передаётся указатель this (для методов объекта).
- 4. Какие регистры могут изменяться подпрограммой.
- 5. Кто очищает стек и сохраняет/восстанавливает регистры.
- 6. Инструкции вызова и возврата из подпрограмм.
- 7. Возврат значения из подпрограммы (функции).

На платформе x86 для вызова и возврата из подпрограммы используются соответственно команды call и ret; а значение обычно возвращается через регистр A. Параметры обычно передаются либо через стек, либо смешанным способом: первые из тех, что можно разместить в отведённых регистрах, передаются через регистры, оставшиеся — через стек.

Остальные пункты по-разному реализованы в различных языках, компиляторах, операционных системах и для различной разрядности. Подробно эти различия рассмотрены в исследовании Агнера Фога [9].

Тридцатидвухбитные соглашения о вызовах

В таблице 6.1 приведены наиболее популярные соглашения о вызовах, используемые на 32-битных платформах. Регистры для передачи параметров используются в указанном порядке. Параметры, не поместившиеся в регистрах, передаются через стек. Если столбец «Параметры в регистрах» пуст, через стек передаются все параметры. Если параметр меньше стекового слова — он расширяется до стекового слова (в 32-битном режиме — 32 бита, то есть 4 байта).

Указатель this обычно передаётся первым параметром. Для соглашения gnu regparm можно указать количество параметров в регистрах (от одного до трёх).

Кроме того, регистры делятся на те, которые подпрограмма может изменять по своему усмотрению (соответственно, если они используются в вызывающей программе, вызывающей программе необходимо сохранить их перед обращением

Тридцатидвухбитные соглашения о вызовах

Таблица 6.1

Соглашение	Параметры в регистрах	Порядок	Очистка стека	Изменяемые регистры	Неизме- няемые регистры	Результат
cdecl		С	вызывающая программа			
pascal		Pascal	функция			
winapi (stdcall)		С	функция	eax,		eax,
gnu		С	this — функция, остальные — вызывающая программа	$ ecx, edx, \\ st(0) - st(7), \\ x/y/zmm $	$ebx, ebp, \\ esi, edi$	edx:eax, $st(0)$
gnu fastcall	ecx, edx	C	функция			
gnu regparm (3)	eax, edx, ecx	C	функция			
Borland fastcall	ecx, edx	Pascal	функция			
Microsoft fastcall	ecx, edx	С	функция			

к подпрограмме и восстановить после того, как подпрограмма закончит работу) и те, которые должны сохранить своё значение (если в подпрограмме потребуется использовать один из таких регистров, то сохранить и потом восстановить их исходное значение должна сама подпрограмма).

Согласно Фогу, в тридцатидвухбитных программах, как в Microsoft Windows, так и в Unix-подобных операционных системах (GNU/Linux, BSD, Mac OS X), подпрограмма может изменять регистры eax, ecx, edx, регистры сопроцессора st(0)-st(7) и регистры расширений xmm/ymm/zmm. Неприкосновенными должны остаться ebx, ebp и esi, edi.

Целочисленное возвращаемое значение размером не более четырёх байт (32 бит) возвращается через регистр eax. Целочисленное значение размером 64 бита $(long\ long)$ — через пару регистров edx:eax (старшие 32 бита возвращаемого значения находятся в регистре edx, младшие — в eax). Вещественное возвращаемое значение — через стек FPU: на вершине стека st(0) должен находиться результат функции, прочие ячейки стека FPU должны быть пусты.

Стек выравнивается как минимум на одно стековое слово (4 байта). При этом некоторые компиляторы (в частности, GCC для GNU/Linux и Mac OS X) выравнивают стек на 16 байт перед вызовом функции (таким образом, непосредственно после вызова sp=16x-4), но это не закреплено соглашением нигде, кроме Mac OS X [9].

Шестидесятичетырёхбитные соглашения о вызовах

На шестидесятичетырёхбитных платформах применяется всего два соглашения о вызовах (таблица 6.2). Оба они развивают 32-битное соглашение cdecl (порядок

Шестидесятичетырёхбитные соглашения о вызовах

Таблица 6.2

Соглашение	Параметры в регистрах	Порядок в стеке	Очистка стека	Особенности работы со стеком	Изменяемые регистры	Неизменяемые регистры	Результат
System V amd64 psABI	$rdi, rsi, \\ rdx, rcx, \\ r8, r9, \\ xmm0- \\ -xmm7 \\ при перем-м \\ кол-ве пар-в \\ кол-во \\ xmm в al$	С	вызывающая программа	красная зона 128 байт над стеком (обеспечивает ОС)	$rax, rcx, rdx, \\ rsi, rdi, \\ r8-r11, \\ st(0)-st(7), \\ x/y/zmm$	$rbx, rbp, \\ r12-r15$	$rax, \\ rdx:rax, \\ xmm0, \\ st(0)$
Microsoft 64	rcx/xmm0, $rdx/xmm1,$ $r8/xmm2,$ $r9/xmm3$		вызывающ	теневые 32 байта под адресом возврата (обеспечивает вызывающая программа)	x/y/zmm,	$rbx, rbp, \\ rsi, rdi, \\ r12-r15, \\ xmm6- \\ -xmm15$	$rax, \\ xmm0$

параметров в стеке С, очистка стека вызывающей программой) и позволяет передать часть параметров через регистры. К сожалению, они несовместимы между собой.

Соглашение System V используют все современные операционные системы (GNU/Linux, BSD, в том числе Mac OS X, и т.п.), кроме Microsoft Windows. Соответственно, 64-битное соглашение Microsoft используется в ОС Microsoft Windows.

Основные различия между соглашениями System V и Microsoft

1. Использование регистров для передачи параметров.

System V предполагает передачу первого из целочисленных параметров через регистр di, второго и далее — через si, D, C, r8, r9. Параметры с плавающей запятой (double или float, но не десятибайтовые $long\ double$) передаются через регистры от xmm0 до xmm7, по одному в каждом регистре. Всего через регистры может передаваться 6+8=14 параметров. Седьмой целочисленный параметр, девятый вещественный или параметры сложных типов (большие структуры, объекты, десятибайтовый вещественный тип расширенной точности FPU $long\ double$) передаются через стек.

Таким образом, функции foo(int i, double x) и bar(double x, int i) согласно System V получают параметры одинаковым образом: целочисленный 32-битный параметр i передаётся через di, x с плавающей запятой — через xmm0.

Если функция имеет переменное число параметров (как printf() или scanf()), то количество параметров, передаваемых через xmm-регистры (то есть параметров типа double или float), необходимо поместить в регистр al.

Соглашение **Microsoft** предполагает передачу первого параметра, если он целочисленный, через C, а если вещественный — через xmm0. Второй параметр передаётся либо через D, либо через xmm1; третий — через r8 или xmm2; четвёртый — через r9 или xmm3. Всего через регистры может передаваться до четырёх параметров. Пятый параметр любого типа, а также параметры сложных типов (большие структуры, объекты) передаются через стек. Использование десятибайтового типа расширенной точности FPU в 64-битных программах не рекомендуется Microsoft. Более того, при переключении между потокам состояние FPU сохраняется только для пользовательских программ, но не для драйверов 64-битного ядра ОС Microsoft Windows.

Таким образом, функция foo(int i, double x) согласно Microsoft получает первый (целочисленный) параметр i через ecx, второй (с плавающей запятой) x — через xmm1; функция $bar(double \ x, int \ i)$ — первый (с плавающей запятой) x — через xmm0, второй (целочисленный) i — через D.

2. Изменяемые и неизменяемые регистры.

По соглашению System V регистры si и di являются изменяемыми.

По соглашению Microsoft регистры xmm6-xmm15 (младшие 128 бит соответствующих y/zmm-регистров) являются неизменяемыми и должны сохраняться функцией.

3. Особенности работы со стеком.

Соглашение System V предусматривает красную зону над стеком (в незанятом пространстве с адресами, меньшими rsp) размером 128 байт. Красная зона не изменяется прерываниями и системными вызовами, что обеспечивается ОС и обработчиками прерываний. Соглашение System V не требует от вызывающей программы выделять дополнительное пространство в стеке.

Соглашение Microsoft требует от вызывающей программы обеспечить 32 байта теневого пространства в стеке перед вызовом функции. Теневое пространство располагается над стековыми параметрами функции, если они есть (но, после вызова — под адресом возврата) и предназначено, согласно документации Microsoft [65], для сохранения регистровых параметров ($32=4\cdot8$). Тем не менее, согласно Фогу, теневое пространство размером в 32 байта необходимо обеспечить (и оно может быть перезаписано), даже если функция не принимает параметров в регистрах. Соглашение Microsoft не обеспечивает сохранности незанятой области над стеком.

4. Возвращение результата. Соглашение System V позволяет использовать пару регистров D:A для возвращения небольших структур и объектов, а также st(0) для 10-байтового числа расширенной точности.

Общие положения соглашений System V и Microsoft

1. Выравнивание стека.

Стек в 64-битных системах перед вызовом функции выравнивается как минимум на 16 байт (два 8-байтовых стековых слова): sp=16x. Если среди стековых параметров есть 32- или 64-байтовое целое, то стек выравнивается соответственно на 32 или 64 байта.

После вызова функции в стек помещается 8-байтовый адрес возврата, соответственно, стек оказывается невыравненным (sp=16x-8). Если функция содержит вложенные вызовы, её пролог должен включать выравнивание стека (а эпилог, соответственно — восстановление исходного значения sp). В частности, возможно использование классических пролога/эпилога, которые включают сохранение/восстановление 8-байтового регистра rbp и выравнивают тем самым стек. Также выравнивание можно восстановить, зарезервировав 8 байт (либо 32-8=24 байт, либо 64-8=56 байт) памяти в стеке под локальные переменные путём уменьшения значения sp на 8 (либо соответственно 24 или 56) в прологе (и увеличения на ту же величину в эпилоге).

2. Возвращение результата.

Целочисленный результат размером 32 бита и менее (char, short, int) расширяется до 32 бит (знаковый — знаковым битом, беззнаковый — нулями) и возвращается через регистр eax. При изменении младших 32 бит (eax) старшие 32 бита rax автоматически обнуляются, так что старший (знаковый) бит 64-битного регистра rax при возвращении результата размером не более 32 бит всегда будет нулём.

Целочисленный результат размером 64 бита $(long\ long)$ возвращается через регистр rax.

Результат с плавающей запятой (double или float, но не десятибайтовый $long\ double$) возвращается через регистр xmm0.

3. Передача целочисленных параметров через 32- и 64-битные регистры.

Целочисленные параметры размером 32 бита и менее расширяются до 32 бит (знаковые — знаковым битом, беззнаковые — нулями) и передаются через 32-битные регистры (для System V — edi, esi, edx, ecx, r8d, r9d, для Microsoft — ecx, edx, r8d, r9d); старшие 32 бита соответствующих регистров при этом автоматически обнуляются.

Целочисленные параметры размером 64 бита ($long\ long$) передаются через 64-битные регистры (для System V — rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9, для Microsoft — rcx, rdx, r8, r9).

Указатель this для нестатических методов объекта передаётся первым параметром.

4. Изменяемые и неизменяемые регистры.

Для обоих 64-битных соглашений изменяемыми (scratch) являются регистры A, C, D, r8-r11, стек FPU st(0)-st(7), первые шесть AVX-регистров x/y/zmm0-x/y/zmm5, регистры маски операндов k0-k7 расширения AVX-512 (расширения zmm).

Неизменяемыми (callee-save) для обоих соглашений являются регистры $B,\,bp,\,r12-r15.$

6.2.5. Описание функций на ассемблере

Итак, в предыдущих главах вы узнали о сути колдовства, секрете вечного счастья и основных правилах техники безопасности.

А. В. Жвалевский, И. Е. Мытько. Порри Гаттер. Приложения

Пусть требуется описать функцию foo(), рассчитывающую для целых беззнаковых чисел x,y значение z=x/8+y+1. На языке высокого уровня она будет иметь вид, приведённый в листинге 6.10.

Листинг 6.10. Функция foo() на языке C++

```
1 unsigned foo(unsigned x, unsigned y)
2 {
3    return x/8 + y + 1;
4 };
```

Так как делитель $8=2^3$ является степенью двойки, беззнаковое деление x/8 можно заменить беззнаковым сдвигом x>>3.

В принципе, если функция предназначена для использования внутри ассемблерного файла и гарантированно не будет вызываться языком высокого уровня, она может и не соответствовать стандартным соглашениям о вызове. Таким образом, можно реализовать собственные нестандартные соглашения, позволяющие,

в частности, передать параметры через регистры даже на тридцатидвухбитной платформе или вернуть несколько результатов в разных регистрах.

Тем не менее, если нестандартного поведения от функции не требуется, лучше использовать стандартные соглашения, так как в перспективе может понадобиться вызвать функцию из модуля на ЯВУ.

Описание функции foo() на ассемблере

Рассмотрим описание функции foo() на ассемблере в соответствии с 32-битным соглашением cdecl (листинг 6.11, а), а также 64-битными соглашениями System V (6.11, б) и Microsoft (6.11, в).

Листинг 6.11. Функция foo() на ассемблере

```
a) 32 бита, cdecl
                        б) 64 бита, System V
                                                в) 64 бита, Microsoft
1 .globl foo
                        1 .globl foo
                                               1 .globl foo
                                               2 foo:
2 foo:
                        2 foo:
   sub $12, %esp
                            sub $8, %rsp
                                                   sub $8, %rsp
3
   mov 16(%esp), %eax
                       4
                            mov %edi, %eax
                                                   mov %ecx, %eax
   shr $3, %eax
                          shr $3, %eax
                                               5 shr $3, %eax
                          add %esi, %eax
6
  add 20(%esp), %eax
                                               6
                                                   add %edx, %eax
   inc %eax
                        7 inc %eax
                                                   inc %eax
   add $12, %esp
                         8 add $8, %rsp
                                                   add $8, %rsp
   ret
                            ret
                                                   ret
```

Директива .globl в строке 1 делает функцию foo() видимой для внешних модулей. Если функцию планируется вызывать только из того же модуля, где она описана, она не нужна.

В строке 2 находится метка foo:, показывающая начало одноимённой функции. Если функцию foo() планируется вызывать из ЯВУ, необходимо учесть не только соглашение о вызове, но и декорирование имён (отключение декорирования описано в разделе 6.2.7), а также искажение при отключённом декорировании (так, в 32-битной ОС Microsoft Windows и всех версиях Мас OS X даже при отключённом декорировании функция С foo на уровне ассемблера превращается в foo; подробное описание в разделе 6.2.6).

В строке 3 указатель стека sp выравнивается на 16 (пролог). Соответственно, в строке 8 (эпилог) восстанавливается исходное значение sp — чтобы при выполнении команды ret на вершине стека находился адрес возврата. В cdecl (листинг 6.11, а) выравнивание на 16 байт в явном виде требуется только для Mac OS X; тем не менее, компиляторы GCC выравнивают sp и для GNU/Linux.

В добавленном для выравнивания пространстве можно расположить локальные переменные функции foo().

Если в функции foo() нет вложенных вызовов других функций и не используются AVX-команды, выравнивать стек не обязательно даже на 64-битной платформе, и строки 3 и 8 (пролог и эпилог) не нужны. В 32-битной ОС Microsoft Windows стек выравнивается на 4 байта, и строки 3 и 8 также не нужны (листинг 6.12).

В строках 4-7 на основе параметров x и y вычисляется возвращаемое значение foo().

В соответствии с 32-битным соглашением сdec1 (листинг 6.11, a), параметры x и y находятся в стеке и занимают там по одному 4-байтовому стековому слову. Таким образом, после вызова foo() на вершине стека (ячейка (%esp)) находится адрес возврата; в ячейке памяти, смещённой на четыре байта относительно вершины стека sp (по адресу sp+4, что обозначается как 4(%esp)) — первый параметр x, по адресу sp+8 (ячейка 8(%esp)) — второй параметр y (листинг 6.12, без дополнительного выравнивания).

Листинг 6.12. Функция foo() (выравнивание на 4 — для 32-битной ОС Microsoft Windows)

```
1 .globl FNNAME(foo)
2 FNNAME(foo):
3  mov 4(%esp), %eax
4  shr $3, %eax
5  add 8(%esp), %eax
6  inc %eax
7  ret
```

После выравнивания $(sp+12 \to sp)$ смещения изменятся: смещение x превратится в 4+12=16=0х10, смещение y — в 8+12=20=0х14.

В соответствии с 64-битными соглашениями, 32-битные целочисленные параметры x и y находятся в 32-битных регистрах: согласно System V — в регистрах edi и esi, согласно Microsoft — в ecx и edx соответственно.

Таким образом, в строке 4 первый параметр x копируется в регистр eax; в строке 5 выполняется беззнаковый, или логический сдвиг вправо (shift right) eax на три бита, что эквивалентно беззнаковому делению на 8. в строке 6 к eax добавляется второй параметр y; в строке 7 — единица. После выполнения строк 4-7 eax = x/8 + y + 1.

Согласно всем соглашениям x86/x86-64, целочисленный результат размером не более 4 байт возвращается через регистр eax. Результат вычислений находится именно там.

В строке 9 следует возврат из функции (ret).

Вызов функции foo()

Вызов описанной функции, в частности, расчёт значения foo(17,2), выглядит следующим образом (листинги 6.13, a-в).

Листинг 6.13. Вызов функции foo() на ассемблере

a) 32 бита, cdecl	б) 64 бита, System V	в) 64 бита, Microsoft	
ı pushl \$2	1 mov \$17, %edi	1 mov \$17, %ecx	
2 pushl \$17	2 mov \$2, %esi	2 mov \$2, %edx	
3	3	3 sub \$32, %rsp	
4 call foo	4 call foo	4 call foo	
5 add \$2*4, %esp	5	5 add \$32, %rsp	
6 mov %eax,	6 mov %eax,	6 mov %eax,	

Команда call, в отличие от оператора вызова функции на ЯВУ, не позволяет передать параметры и получить возвращаемое значение. Она только помещает в стек адрес команды, следующей после вызова подпрограммы (адрес возврата), а затем передаёт управление на начало подпрограммы.

Таким образом, перед вызовом подпрограммы командой call фактические параметры необходимо вручную поместить туда, где их ожидает увидеть подпрограмма, а после завершения подпрограммы — вручную скопировать результат из условленного места.

Если подпрограмма является функцией ЯВУ, расположение параметров и возвращаемого значения регламентируется соглашением о вызовах, соответствующим ЯВУ, ОС и разрядности программы.

Для 32-битного соглашения cdecl (листинг 6.13, а) параметры должны находиться в стеке, причём на вершине находится первый параметр x. Соответственно, фактические параметры x=17 и y=2 нужно загрузить в стек, что и делает команда pushl (суффикс l, то есть long, явно задаёт размер).

Для 64-битных соглашений System V и Microsoft (листинг 6.13, б-в) они должны находиться в регистрах, куда и помещаются командой mov.

Это делают строки 1-2 листингов а-в).

Функция foo() имеет постоянный набор параметров, так что модификация регистра al перед вызовом для соглашения System V не требуется.

Строка 3 листинга 6.13, в) резервирует теневое пространство согласно соглашению Microsoft.

В строке 4 вызывается функция foo(). При этом в стек помещается адрес следующей команды (строки 5) — адрес возврата, после чего управление передаётся на метку foo, то есть начало функции.

После завершения работы функции стековые параметры (а для соглашения Microsoft — ещё и теневые 32 байта) необходимо вручную удалить из стека. Это делает строка 5 листингов 6.13, а) (к указателю стека esp добавляется общий размер параметров — $2 \cdot 4 = 8$ байтов) и в) (к указателю стека rsp добавляется 32 байта — размер теневого пространства).

Строка 6 листингов 6.13, а-в) копирует результат функции foo() из регистра eax (где foo() его оставляет по соглашению) куда-то ещё.

Сохранение изменяемых функцией регистров

Если вызывающая подпрограмма хранит какие-то долгоживущие данные в регистре, изменяемом подпрограммой $(A,\,C,\,D$ и т. д.) их необходимо сохранить перед вызовом функции (в стеке) и восстановить после её завершения.

В частности, в листинге 6.14 сохраняется и восстанавливается регистр A.

Листинг 6.14. Вызов функции foo() с сохранением/восстановлением регистра A

б) 64 бита, System V	в) 64 бита, Microsoft
ı push %rax	ı push %rax
2	2 sub \$32, %rsp
3 mov \$17, %edi	3 mov \$17, %ecx
4 mov \$2, %esi	4 mov \$2, %edx
5 call foo	5 call foo
6	6 add \$32, %rsp
7 mov %eax,	7 mov %eax,
8 pop %rax	<pre>8 pop %rax</pre>
	<pre>push %rax mov \$17, %edi mov \$2, %esi call foo mov %eax,</pre>

Так как в этом регистре по соглашению после выхода из функции содержится её возвращаемое значение, оно (если оно требуется вызывающей программе) должно быть скопировано или использовано до восстановления оригинального значения eax.

При этом значения регистров, которые по используемому соглашению о вызове могут быть изменены функцией, в вызывающей программе необходимо сохранять, даже если текущая реализация конкретной функции foo() их не меняет (в следующей версии функции они могут быть использованы).

Наилучшим выходом будет использовать изменяемые функциями регистры только как временные и не хранить там долгоживущие переменные.

Для хранения долгоживущих переменных предназначены неизменяемые функциями регистры (B, bp и т. д.). Их использование (как и создание локальных переменных подпрограмм) подробнее рассмотрено в разделе 6.2.3.

6.2.6. Искажение имён при компиляции

...Подразделение было секретным и для конспирации его фамилию официально сокращали до одной буквы — О. Теперь лейтенант скучал по прежней фамилии, которая состояла из тринадцати букв и начиналась с «3».

А.В.Жвалевский, И.Е.Мытько. Здесь вам не причинят никакого вреда

Имена функций, задаваемые программистом, в процессе компиляции искажаются; наиболее заметные изменения связаны с процессом декорирования (name mangling). Механизм декорирования имён отсутствовал в языке С. Язык С++, в отличие от С, поддерживает перегрузку функций, то есть программа, написанная на С++, может содержать множество функций, носящих одно и то же имя. При этом на этапе компоновки для корректной сборки программы у каждой функции должно быть уникальное имя. Соответственно, на этапе компиляции в имя каждой функции включается информация о всех её параметрах (явных и неявных), причём так, что в изменённом имени используются только допустимые символы.

Алгоритм декорирования не стандартизирован; различные компиляторы для различных платформ используют разные схемы.

Декорирование имён можно отключить вместе с возможностью перегрузки, объявив функцию внешней С-функцией extern "С". Большинство современных операционных систем вообще не искажает имён таких функций (рис. 6.6, а).




Рис. 6.6. Компиляция С-функции без искажения имён (а) и с искажением, принятым в Mac OS X и 32-разрядной Microsoft Windows (б)

Тем не менее, некоторые компиляторы искажают имена неперегружаемых функций — к ним может быть приписан префикс или суффикс. Конкретный способ искажения зависит от используемого ЯВУ (и, соответственно, соглашения о вызове), ОС, разрядности и компилятора.

Так, 32-битные компиляторы для Microsoft Windows, а также компиляторы любой разрядности для всех версий Mac OS X при компиляции добавляют к именам C-функций (то есть при отключённом декорировании) префикс _ (ведущее нижнее подчёркивание).

Функции стандартной библиотеки C (libc) и головная функция main() являются C-функциями, и их имена в этом случае также подвергаются искажению (то есть printf преобразуется в _printf, main — в _main).

Ассемблер не искажает имён даже в Mac OS X и 32-битной Microsoft Windows, так что совместное использование C++-модулей (срр-файлов) и ассемблерных модулей (S-файлов) без учёта искажения в этих ОС приводит к ошибкам компоновки (рис. 6.6, б).

Действительно, если используемый компилятор искажает имена внешних С-функций, то ссылка на внешнюю функцию extern "C" int foo(), упоминаемую в некотором С++-модуле (main.cpp), на этапах ассемблирования и компоновки будет выглядеть как _foo и не может быть сопоставлена с функцией foo, описанной в ассемблерном модуле (unit.S).

Таким образом, для корректной компоновки под Mac OS X и 32-битной Microsoft Windows имя данной функции в объектном файле, полученном из unit.S (а значит, и в самом unit.S), также должно быть _foo. При этом в других операционных системах имена не искажаются, так что для корректной компоновки в GNU/Linux имя этой же функции должно выглядеть как foo.

Кроссплатформенности (частичной) в этом случае можно достичь использованием макросов для компенсации искажения имён в unit.S. Опишем макрос FNNAME с параметром s — именем функции, который либо добавляет к s ведущее подчёркивание (тогда его нужно описать как #define FNNAME(s) _##s), либо ничего с s не делает (#define FNNAME(s) s) и вместо имени функции, например, foo, будем указывать FNNAME(foo) (рис. 6.7, a) и б).

Подчёркивание необходимо добавлять под любой версией компилятора для $Mac\ OS\ X$ и 32-битной версией компилятора для $Microsoft\ Windows$ (и не нужно для остальных, в том числе для 64-битных компиляторов для $Microsoft\ Windows$).

Для этого можно воспользоваться предопределёнными макросами препроцессора: __APPLE__ для Mac OS X и _WIN32. При этом макрос _WIN32 определён также и в 64-битных компиляторах для Microsoft Windows, так что необходимо отдельно проверить также наличие макроса _WIN64 (листинг 6.15).

Листинг 6.15. Макрос для компенсации искажения имён




Рис. 6.7. Компиляция С-функции без искажения имён (a) и с компенсацией искажения (б)

```
2 #define FNNAME(s) _##s
```

- 3 #elif _WIN64
- 4 #define FNNAME(s) s
- 5 #elif _WIN32
- 6 #define FNNAME(s) _##s
- 7 #else
- 8 #define FNNAME(s) s
- 9 #endif

Данное определение можно поместить в начало ассемблерного файла с расширением .S или в файл, включаемый в него директивой #include.

После этого макрос FNNAME можно применять для компенсации искажения имён на уровне ассемблера во всех случаях — при экспорте имени функции (листинг 6.16):

Листинг 6.16. Файл unit.S: кроссплатформенный экспорт

- 1 .globl FNNAME(foo)
- 2 FNNAME(foo):
- 3 ...

при импорте (call FNNAME(foo)) или при вызове библиотечных функций (call FNNAME(printf)).

На уровне ЯВУ (в C/C++) применять макрос FNNAME не нужно — там для искажения имён есть компилятор.

6.2.7. Импорт функций из модулей на ассемблере в код на С++

Вы представляете, какой жест при взмахе волшебной палочкой выглядит наиболее эффектно, куда её направлять в начальной фазе ворожбы и куда прятаться, если она вдруг заработает.

А. В. Жвалевский, И. Е. Мытько. Порри Гаттер. Приложения

Функции, описанные в ассемблерном модуле, необходимо описать в коде C++ как внешние (extern). После спецификатора extern, согласно стандарту C++, могут быть указаны строки "C++" (подразумевается по умолчанию) или "С" (различные компиляторы могут поддерживать и иные строки) для указания компоновщику, какой язык использовался при написании внешней функции. Конкретные свойства таких функций не описываются в стандарте. На практике "C++" подразумевает декорирование (mangling) имён функций (так как C++-функции должны поддерживать полиморфизм) и, для 32-битных систем, разные соглашения для разных компиляторов (передачу параметров по возможности через регистры для ускорения).

Указание "С" отключает декорирование имён (искажение имён в Mac OS X и 32-битной Microsoft Windows может быть компенсировано макросом FNNAME, описанным в разделе 6.2.6). Для 32-битных платформ для С-функций используется соглашение о вызовах cdecl. Для 64-битных платформ С-функции, как и С++функции, следуют соглашению, соответствующему операционной системе (System V или Microsoft).

Рассмотрим функцию unsigned foo(unsigned x, unsigned y) из листингов 6.11, a-в) предыдущего раздела.

Чтобы не разделять 32-битную Microsoft Windows и 32-битные Unix-подобные системы (использующие одно соглашение о вызовах cdecl), а также 64-битную Mac OS X и 64-битные GNU/Linux и BSD (использующие соглашение System V), компенсируем искажение имён (листинги 6.17, а-в).

Вариант а) соответствует 32-битным GNU/Linux, BSD (включая Mac OS X) и Microsoft Windows (в 32-битной Microsoft Windows можно опустить строки 3 и 8 и соответственно скорректировать смещения); вариант б) — 64-битным GNU/Linux и BSD (включая Mac OS X); вариант в) — 64-битной Microsoft Windows.

Ассемблерный модуль — в файл с расширением .S (назовём его unit.S). Он должен содержать описание макроса FNNAME (листинг 6.15) и код функции foo(), соответствующий платформе (листинги 6.17).

Директива .globl FNNAME(foo) делает функцию foo() видимой для внешних модулей (с учётом искажения имён), то есть она может быть импортирована в модуль на C/C++.

Листинг 6.17. Функция foo() на ассемблере (искажение имён компенсировано)

```
a) 32 бита, cdecl
                    б) 64 бита, System V
                                         в) 64 бита, Microsoft
1 .globl FNNAME(foo) 1 .globl FNNAME(foo) 1 .globl FNNAME(foo)
2 FNNAME(foo):
                     2 FNNAME(foo):
                                        2 FNNAME(foo):
                   3 sub $8, %rsp
                                        3 sub $8, %rsp
  sub $12, %esp
4 mov 16(%esp), %eax 4 mov %edi, %eax 4 mov %ecx, %eax
 shr $3, %eax
                     5 shr $3, %eax
                                        5 shr $3, %eax
 add 20(%esp), %eax 6 add %esi, %eax 6 add %edx, %eax
  inc %eax
                    7 inc %eax
                                        7 inc %eax
                     8 add $8, %rsp
                                       8 add $8, %rsp
 add $12, %esp
 ret
                        ret
                                            ret
```

Для импорта в C/C++, как сказано выше, используется ключевое слово extern. После импорта функция может использоваться так же, как и функция, описанная на языке C/C++:

Листинг 6.18. Файл main.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 extern "C" unsigned foo(unsigned x, unsigned y);
4
5 int main()
6 {
7     unsigned y = foo(45, 5);
8     cout << y <<endl;
9     return 0;
10 }</pre>
```

В чистом C нет необходимости отключать декорирование, поэтому импорт функции foo() выглядит как extern unsigned foo(unsigned x, unsigned y).

6.2.8. Импорт функций из модулей на С++ в код на ассемблере

Если заклинание не сработало нужным образом, обратитесь к разработчику. Возможно, вы неправильно его активировали (заклинание, а не разработчика).

А. В. Жвалевский, И. Е. Мытько. Порри Гаттер. Приложения

Подпрограмма на ассемблере может обращаться не только к другим подпрограммам из того же модуля на ассемблере, но и к внешним, в частности, к функциям из других объектных файлов проекта или к стандартной библиотеке libc.

Для того, чтобы функция, описанная на языках C/C++, была доступна для экспорта в другие модули, используется ключевое слово extern, как и для импорта внешних функций (для отключения декорирования C++ также используется extern "C"):

Листинг 6.19. Файл bar. срр

```
1 extern "C" int bar(int x);
2 int bar(int x)
3 {
4    return 3*x+1;
5 };
```

Для импорта функции в ассемблере не требуется никаких директив, достаточно знать её имя (с учётом искажения). Для работы с параметрами, если они есть, необходимо также знать соглашение о вызове.

Так, листинги 6.20 а-в) показывают вызов bar(1).

Листинг 6.20. Вызов функции bar() на ассемблере

```
a) 32 бита, cdecl б) 64 бита, System V в) 64 бита, Microsoft

1 pushl $1 1 mov $1, %edi 1 mov $1, %ecx

2 2 sub $32, %rsp

3 call FNNAME(bar) 3 call FNNAME(bar) 3 call bar

4 add $4, %esp 4 4 add $32, %rsp

5 mov %eax, ... 5 mov %eax, ... 5 mov %eax, ...
```

Как и выше, вариант а) соответствует 32-битным GNU/Linux, BSD (включая Mac OS X) и Microsoft Windows; вариант б) — 64-битным GNU/Linux и BSD (включая Mac OS X); вариант в) — 64-битной Microsoft Windows (макрос FNNAME не используется, так как 64-битное соглашение Microsoft использует только одна ОС, и она не искажает имена С-функций).

6.2.9. Системные вызовы

По пояс в траве босыми ногами Вот мы пришли, мы танцуем с богами.

Б. Б. Гребенщиков. Поутру

Системный вызов (system call) — обращение прикладной программы к ядру операционной системы для выполнения какой-либо операции. В принципе, системные вызовы соответствуют определению подпрограмм, но, так как ядро системы работает в привилегированном режиме, нельзя давать программе возможность передать управление на произвольный фрагмент кода ядра. Соответственно, количество функций, выполняемых ядром, ограничено. Сами эти функции, как правило, пронумерованы и для обращения к ним необходим номер, а не адрес. Кроме того, для системных вызовов используются другие соглашения; в частности, вместо call/ret применяются другие команды вызова и возврата.

Для обращения к ядру используются следующие способы:

- 1. Программное прерывание (команда int) этот способ доступен на всех x86совместимых системах. Как правило, для вызова всех функций ядра используется какой-то один номер прерывания, а номер самой функции передаётся через один из регистров.
- 2. Быстрый вызов ядра в тридцатидвухбитном режиме выполняется командой sysenter.
- 3. Быстрый вызов ядра в шестидесятичетырёхбитном режиме командой syscall.

Системные вызовы различных ОС

Как и для функций, соглашение о вызовах описывает команду вызова, а также передачу параметров и возврат значения. Ядра различных операционных систем поддерживают различные соглашения.

- к ядру Linux на платформе x86 можно обратиться по программному прерыванию int 0x80, на x86-64 с помощью команды syscall, номер функции и параметры передаются в регистрах;
- BSD на x86 также использует int 0x80, номер функции в регистре eax, параметры в стеке;
- FreeDOS предоставляет большую часть функций через int 0x21, также используются int 0x20 (завершение программы), int 0x29 (печать символа), int 0x2E (выполнение команды).

В большинстве операционных систем функции, выполняемые ядром, документированы и могут быть напрямую вызваны прикладной программой. Операционная система Microsoft Windows, напротив, скрывает их и меняет от версии к версии как сами функции, так и механизм их вызова. Прикладным программам предлага-

ется использовать обёртки для обёрток над обёртками системных вызовов ядра Windows — функции Windows API из разделяемых библиотек.

Teм не менее, в различных источниках сообщается, что линейка Microsoft Windows NT/2000/XP/2003/Vista использует прерывание int 0x2E, а в Microsoft Windows XP/7/8 для обращения к ядру используется команда sysenter в тридцатидвухбитной версии и syscall в шестидесятичетырёхбитной.

Системные вызовы Linux

Обращение к ядру Linux в тридцатидвухбитном и шестидесятичетырёхбитном режимах производится разными командами (таблица 6.3). В регистре A должен быть номер функции (распределение функций по номерам также различается). Кроме того, системный вызов принимает до шести параметров в регистрах. Результат ядро помещает в регистр A.

Механизм системных вызовов Linux

Таблица 6.3

Разрядность	Вызов	№ функции	Параметры	Результат
32 бита	int 0x80	eax	$ebx, ecx, edx, \\ esi, edi, ebp$	eax
64 бита	syscall	rax	$ \begin{array}{c c} rdi, rsi, rdx, \\ r10, r8, r9 \end{array} $	rax

В тридцатидвухбитном режиме, в частности, номеру 1 соответствует вызов $sys_exit()$, $2-sys_fork()$, $3-sys_read()$, $4-sys_write()$ и т. д. Каждая функция ядра имеет свой набор параметров [63, 71]. Так, при завершении программы вызовом $sys_exit()$ (eax=1) в ebx должен находиться код завершения программы. Если требуется передать от семи параметров и выше, из них формируется структура, адрес которой передаётся в ebx.

В шестидесятичетырёхбитном режиме номера иные, чем для тридцатидвух-битного ядра [70, 71]: $0 - sys_read()$, $1 - sys_write()$, $2 - sys_open()$, $3 - sys_close()$ и т. д.

6.3. Программирование нелинейных алгоритмов

То есть — происходящее ясно, но не поддаётся линейному описанию.

Б. Б. Гребенщиков. Козебар Мат

В языках высокого уровня существуют операторы цикла и условные операторы, используемые для реализации нелинейных алгоритмов. Система машинных команд предлагает только команды условного и безусловного перехода (хотя в наборе команд х86 есть команда 100р, она не является полноценным аналогом цикла, к тому же не рекомендуется к использованию из-за медленной работы).

Тем не менее, с помощью команд перехода можно реализовать все нелинейные алгоритмические конструкции, а режим косвенной адресации позволяет обращаться к элементам составных структур данных. Для визуализации нелинейных алгоритмов воспользуемся схемами программы [31].

6.3.1. Условие с операторами в одной ветви

Сло́ва — нет, есть движения в пространстве и его части — точек, площадей.

В. Хлебников. Зангези

Рассмотрим задачу, где в зависимости от некоторого условия требуется выполнить либо не выполнить некоторое действие.

Пусть необходимо заменить значение целой знаковой переменной x нулём, если оно отрицательно.

$$x = \begin{cases} x, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \tag{6.1}$$

На языке С++ код, решающий эту задачу, будет использовать условный оператор (листинг 6.21).

Листинг 6.21. Условие (6.1), C++

Так как условный оператор включает только ветвь «да», а в ней — только простой оператор присваивания, эту конкретную задачу можно решить с помощью команд условной пересылки. Начиная с Pentium Pro, это наиболее быстрый способ присваивания по условию.

Кроме того, можно воспользоваться командой условного перехода для обхода кода ветви «да» в случае, когда условие не выполнено. Этот способ не только

поддерживается начиная с оригинального 8086, но и универсален. Так можно реализовать условный оператор со сколь угодно сложным кодом внутри.

Условная пересылка

Сравним x с нулём (оценим знак разности x-0). Присваивание необходимо выполнить в случае, когда x<0 как знаковое. Это соответствует условию 1 (*if less*) или, что то же самое, nge (*if not greater or equal*). С учётом размера типа int можно также добавить суффикс размера 1 (листинг 6.22).

Листинг 6.22. Условие (6.1), cmovCC

```
1 int x = -6;
2 asm
3 (
4   "cmpl_$0,_%[X]\n"
5   "cmovngel_%[Zero],_%[X]\n"
6   : [X]"+r"(x)
7   : [Zero]"rm"(0)
8   : "cc"
9 );
```

Так как источником для команды cmovCC не может быть константа, вводится входной параметр [Zero], расположенный в памяти или регистре и равный нулю.

Обход части операторов с помощью команд условного перехода

Построим схему алгоритма (рис. 6.8, а) для решения этой задачи.

В отличие от операторов if большинства языков высокого уровня, ветвь, где должны выполняться операторы, лучше сделать ветвью «нет» (таким образом, по ветви «да» будет выполняться обход части программы).

Построим по данной схеме программу (рис. 6.8, б). Основная вертикаль схемы будет соответствовать последовательности команд в памяти, потоки, отходящие от вертикали — командам передачи управления, потоки, входящие в основную вертикаль — меткам, на которые передаётся управление. Если команда не является командой передачи управления, после неё выполняется непосредственно следующая, что соответствует движению вниз по основной вертикали.

Каждому блоку процесса здесь будет соответствовать линейный фрагмент кода (строка 6); блок решения включает установку флагов и завершится условным переходом по метке (строки 4-5); точка соединения двух потоков соответствует метке на строке 7.

Подобным способом можно реализовать условный оператор со сколь угодно объёмным кодом только в одной ветви. Необходимый код помещается на место строки 7, между командой условного обхода ветви и соответствующей меткой.




Рис. 6.8. Алгоритм и реализация ветвления с операторами в одной ветви

6.3.2. Условие с операторами в двух ветвях

Как на тенеписи, числаборцы пройдут перед вами, снятые в разных сечениях времени, в разных плоскостях времени.

В. Хлебников. Зангези

Рассмотрим задачу, где в зависимости от некоторого условия требуется выполнить либо одно действие, либо другое.

Пусть в зависимости от условия необходимо выполнить один из двух операторов:

$$y(x) = \begin{cases} 1, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \tag{6.2}$$

На языке C++ код, решающий эту задачу, будет использовать условный оператор с двумя ветвями (листинг 6.23).

Листинг 6.23. Условие (6.2), C++

```
1 if (x >= 0)
2 {
3     y = 1;
4 }
5 else
6 {
7     y = 0;
8 }
```

Из-за специфического кода ветвей данную задачу можно решить на ассемблере тремя способами.

Условная установка байта

Так как y равен либо нулю, либо единице, задачу можно решить с помощью команды условной установки байта.

Единичное значение y соответствует случаю, когда $x \geqslant 0$ как знаковое (*if greater or equal*), то есть мнемоника условия может быть записана как ge.

Листинг 6.24. Условие (6.2), setCC

```
1 int x = -7, y;
2 asm
3 (
4  "cmplu$0,u%[X]\n"
5  "movlu$0,u%[Y]\n"
6  "setgebu%[Y]\n"
7  :[Y]"=m"(y)
8  :[X]"rm"(x)
9  : "cc"
10 );
```

Здесь мы записываем ноль в четырёхбайтовую переменную y, находящуюся в памяти (это не изменяет флагов), а затем устанавливаем по условию её младший байт (так как платформа х86 использует порядок байтов Intel, адрес младшего байта y совпадает с адресом y). Оба возможных значения y неотрицательны, поэтому дополнение нулями является корректным расширением и для знаковой, и для беззнаковой их интерпретации.

Также можно было использовать для хранения параметра [Y] регистр A, установить по условию байт al и специальными командами расширить его вначале до ax, а затем до четырёхбайтового eax. После завершения вставки значение eax (параметра [Y]) будет скопировано в переменную y.

При использовании для y однобайтового типа char вместо четырёхбайтового int расширение не будет нужным.

Условная пересылка

Данную конкретную задачу также можно решить с помощью команд условной пересылки. Такая реализация так же компактна, как листинг 6.24, и гораздо компактнее и быстрее универсальной реализации ветвления при помощи команд условного перехода.

Листинг 6.25. Условие (6.2), стоосС

```
1 int x = 10, y;
2 asm
3 (
4   "cmpl_$0,_%[X]\n"
5   "movl_$1,_%[Y]\n"
6   "cmovll_%[Zero],_%[Y]\n"
7   : [Y]"+r"(y)
8   : [X]"rm"(x), [Zero]"rm"(0)
9   : "cc"
10 );
```

Вначале x сравнивается с нулём, затем y инициализируется единицей (что не влияет на флаги), затем значение y заменяется нулём в случае x < 0.

Обход части операторов с помощью команд условного перехода

Построим схему алгоритма (рис. 6.9, a) для решения этой задачи и затем выстроим блоки линейно вдоль одной вертикали (рис. 6.9, б).




Рис. 6.9. Алгоритм ветвления

Схема на рис. 6.9, б) не вполне соответствует ЕСПД (стандарт предписывает минимизировать количество изломов и не удлинять линии потоков без необходимости, так как схемы алгоритмов предназначены в основном для чтения человеком)

но при таком расположении можно однозначно сопоставить расположение блоков на схеме и расположение команд в памяти.

Сопоставим каждому блоку рис. 6.9, б) одну или несколько команд ассемблера (рис. 6.10). В этом случае излом потока (отход от базовой вертикали без ветвления)




Рис. 6.10. Алгоритм и реализация ветвления

будет соответствовать безусловному переходу, блок решения включает вычисление условия и условный переход, а точки входа боковых потоков-переходов в основной вертикальный поток соответствуют меткам (рис. 6.10, б).

У схемы на рис. 6.9, а) два возможных варианта «вертикализации» — изображённый на рис. 6.9, б) и тот, где ветвь «да» окажется выше ветви «нет». Эти варианты равноправны и оба приведут к одинаково корректным, но различным между собой программам. В данном разделе рассматривается вариант рис. 6.9, б).

Соответственно, и в программе код ветви «нет» (строка 6) окажется выше кода ветви «да» (строка 9).

В самом начале условного фрагмента вычисляется условие ветвления (строка 4). После него следует условный обход ближайшей ветви, для рис. 6.10 — пропуск ветви «нет», если условие $x \geqslant 0$ верно (ge, строка 5). Затем следует код ветви «нет» (строка 6; управление на неё передаётся естественным путём, если условие неверно). Чтобы после ветви «нет» выполнение естественным путём не перешло к ветви «да», в конце вставлена команда безусловного перехода к коду, следующему за условным фрагментом (переход к метке end_check, строка 7).

Затем следует метка начала ветви «да» и код самой ветви «да» (строки 8-9); после его окончания управление естественным путём переходит к end_check, которая завершает условный фрагмент (строка 10).

Описанный способ наиболее универсален и позволяет реализовать условный оператор со сколь угодно объёмным кодом ветвей. Необходимый код ветвей «нет» и «да» заместит соответственно строки 6 и 9.

6.3.3. Цикл

Это войска пехотные Эм размололи глыбу объёма невозможного, камень-дикарь невозможного на муку <...> — и целое стало мукой бесконечно малых частей.

В. Хлебников. Зангези

Цикл — единственная алгоритмическая конструкция высокого уровня, позволяющая передать управление назад. Соответственно, цикл на ассемблере можно реализовать только с помощью команд передачи управления.

Пусть необходимо найти сумму двоичных цифр беззнакового числа x.

Цикл с предусловием

Построим схему алгоритма для решения этой задачи, не используя парный блок цикла и выстроив блоки линейно вдоль одной вертикали (рис. 6.11, а), реализован цикл с предусловием).

При соединении блоков ещё немного отступим от требований ЕСПД и отделим точку, где боковой поток случая $CF \neq 0$ входит в основную вертикаль, от точки, где поток отходит от вертикали, чтобы перейти назад к началу итерации. Расположение этих точек выберем так, чтобы поток основной вертикали на каждом её участке шёл в естественном направлении — сверху вниз (это не только позволяет не рисовать стрелку для обозначения направления, но и соответствует выполнению кода, не включающего команд передачи управления).

Теперь сопоставим каждому блоку одну или несколько команд ассемблера. Отход потока от базовой вертикали будет соответствовать команде перехода, точки входа боковых потоков в основной вертикальный — меткам (рис. 6.11, б).

На рис. 6.11, б) в строках 1-4 представлена инициализация перед циклом, в строке 5 — метка начала итерации, строки 6-7 — вычисление и проверка условия выхода из цикла. Строки 8-11 представляют тело цикла. Строка 12 — возврат управления после окончания итерации назад (к предусловию выхода). Метка в строке 13 показывает начало неповторяющихся действий после выхода из цикла; в строках 14-16 представлены действия после цикла. Искомая сумма двоичных цифр x накапливается в переменной sum.




Рис. 6.11. Алгоритм и реализация цикла с предусловием

Цикл с постусловием

Построим схему алгоритма, где условие анализируется в конце итерации цикла (рис. 6.12).

Здесь как схема, так и код компактнее, чем для цикла с предусловием, так как анализ условия цикла и возврат управления назад совмещены (строки 10-11 и соответствующий блок решения). Так как условие проверяется после итерации, тело цикла, независимо от начального значения условия выхода, выполнится хотя бы один раз.

Цикл с параметром можно реализовать либо как цикл с предусловием, как и в C/C++, либо как цикл с постусловием.

При этом, если счётчик цикла не является одновременно индексом массива в памяти, имеет смысл инициализировать счётчик максимальным значением $i=i_{max}$ и уменьшать его на каждом шаге i=i-1. Это позволит избавиться от команды сравнения, так как команды декремента и вычитания не только изменяют




Рис. 6.12. Алгоритм и реализация цикла с постусловием

операнд i, но и выставляют флаги. При переходе от ненулевого значения к 0 получим ZF=1, при переходе от неотрицательного значения, в частности нуля, к отрицательному — CF=1 (при использовании вычитания, но не декремента) и $SF\neq OF$.

6.4. Взаимодействие со структурами данных

Мы закрываем шапкой-невидимкой глаза и уши, чтобы иметь возможность отрицать самое существование чудовищ.

К. Маркс. Капитал

Языки высокого уровня скрывают расположение сложных структур данных в памяти, предоставляя взамен такие абстракции, как массивы, структуры, объекты, а также высокоуровневые операторы для обращения к их компонентам. Для обращения к компонентам сложных структур данных из ассемблерного кода

необходимо уметь вычислять их адреса, а для этого необходимо представлять реализацию той или иной сложной структуры в одномерном пространстве памяти.

6.4.1. Массивы

Эм — распыление объёма на бесконечно малые части.

В. Хлебников, Зангези

Массив — структура данных в виде набора однородных компонент (элементов массива), расположенных в памяти непосредственно друг за другом (независимо от настроек выравнивания). Каждый элемент характеризуется своим номером — индексом. Элемент с наименьшим индексом располагается по младшему адресу.

В языке C++ наименьший индекс массива всегда равен 0, а имя массива является константным указателем на его начало. Таким образом, адрес i-го элемента массива M равен $M+i\cdot size$, где size — размер одного элемента и, в случае, когда длина массива не равна нулю, может быть определён как sizeof (M[0]).

Для большинства простых типов (char, bool, short, int, long, long long, float, double, size_t, ptrdiff_t, void*) размер как на 32-, так и на 64-битной платформе равен 1, 2, 4 или 8.

Соответственно, в ассемблере для получения элемента массива (если элементы массива имеют размер 1,2,4 или 8) будут использованы три из четырёх компонент эффективного адреса displacement(base, index, multiplier) — база (адрес начала массива M), индекс и масштаб (размер элемента).

В частности, адрес i-го элемента массива M из чисел типа int на 32-разрядных и многих 64-разрядных платформах равен $M+i\cdot 4$, и элемент будет записан как (M, i, 4). При этом база M и индекс i должны быть 32-разрядны (на соответствующей платформе) и располагаться в регистрах.

Листинг 6.26. Инициализация четырёхбайтового элемента массива M[i]

```
1 const int N = 8;
2 int M[N], i = 0;
3 asm
4 (
5 "movl_$0,_(%[M],_\%[I],_\4)\n"
6 : [I]"+r"(i)
7 : [M]"r"(M)
8 :"memory"
9 );
```

Так как мы модифицируем во вставке элементы массива (а не сами параметры [I] и [M]), необходимо указать в списке перезаписываемых элементов специальное значение "memory".

Для инициализации массива в целом необходим цикл. В листинге 6.27 показана инициализация нулями массива из элементов типа int (на большинстве платформ он четырёхбайтовый) циклом с предусловием, аналогичным циклу for языка C++.

Листинг 6.27. Инициализация массива М из четырёхбайтовых элементов

```
1 const int N = 8;
2 int M[N], i;
3 asm
4 (
5 "xorl_\%[I],_\%[I]\n"
6 "begin_iteration:\n"
7 "cmpl_%[M_len],_%[I]\n"
8 "jge_end_loop\n"
9 "movl<sub>||</sub>$0,_{||}(\%[M],\%[I],4)\n"
10 "incl<sub>|</sub>%[I]\n"
11 "jmp_begin_iteration\n"
12 "end_loop:\n"
13 :[I] "=&r"(i)
14 : [M_len]"i"(N), [M]"r"(M)
15 : "cc", "memory"
16);
17
18 for(i = 0; i < N; ++i)
19 {
20
     cout << M[i] << "";
21 }
22 cout << endl;</pre>
```

Действительно, при выводе массива М мы увидим нули:

```
0 0 0 0 0 0 0 0
```

Если в массиве гарантированно есть хотя бы один элемент, можно сократить код, использовав постусловие (листинг 6.28).

Листинг 6.28. Инициализация непустого массива М

```
1 asm
2 (
3 "xorl_%[I],_%[I]\n"
4 "begin_iteration:\n"
5 "movl_$0,_(%[M],%[I],4)\n"
6 "incl_%[I]\n"
7 "cmpl_%[M_len],_/%[I]\n"
```

```
8 "jnge_begin_iteration\n"
9 :[I]"=&r"(i)
10 :[M_len]"i"(N), [M]"r"(M)
11 : "cc", "memory"
12 ):
```

В приведённом выше коде на тип int у элементов массива указывают как суффикс 1 у команды mov, так и масштаб 4 при вычислении адреса. Обе характеристики важны: попытка опустить суффикс команды приведёт к ошибке, так как ни один из операндов команды mov здесь не является регистром и, следовательно, не имеет определённого размера.

Также суффикс и вычисление адреса должны соответствовать друг другу: хотя команды movw \$0, (%[M], %[I], 4) и movl \$0, (%[M], %[I], 2) синтаксически корректны и не вызовут ошибок компиляции, обе они при обработке массива из элементов типа int некорректны по смыслу. Команда movw \$0, (%[M], %[I], 4) запишет по адресу M[i] 16-битный ноль, который инициализирует только младшие два байта из четырёх; таким образом, значение элемента M[i] останется неопределённым. Команда movl \$0, (%[M], %[I], 2) перезапишет не M[i], а либо элемент M[i/2] (для чётного i), либо два старших байта одного элемента и два младших следующего (для нечётного i).

Избавиться от явного указания суффикса и масштаба можно, используя модификаторы параметров:

Листинг 6.29. Инициализация элемента массива M[i] размера el_size

```
1 const int N = 8;
2 short M[N];
3 int i = 3;
4 asm
5 (
6 "mov%z[el_type]_$0,_(%[M],_%[I],_%c[el_size])\n"
7 :[I]"+r"(i)
8 :[M]"r"(M), [el_size]"i"(sizeof(M[0])), [el_type]"m"(M[0])
9 : "memory"
10 );
```

Такой код будет компилироваться и выполняться корректно для любого типа элементов массива M, причём для типа short выбирается тот из синонимичных суффиксов, который не вызовет неоднозначности с командой movs. К сожалению, это потребовало введения двух новых входных параметров: константа [el_size] для масштаба sizeof (M[0]) и [el_type], равный M[0], для определения суффикса размера (так как ни один из ранее использованных параметров — ни указатель M, ни индекс i — в общем случаем не совпадает по размеру с элементом массива).

В листинге 6.30 показана инициализация нулями массива из элементов целого типа.

Листинг 6.30. Инициализация массива М из элементов 2-8 байт

```
1 const int N = 8;
2 short M[N];
3 int i:
4 asm
5 (
6 "xorl, %[I], , | %[I] \n"
7 "begin_iteration:\n"
8 "mov%z[el_type]_{\sqcup}$0,_{\sqcup}(%[M],%[I],%c[el_size])\n"
9 "incl_\%[I]\n"
10 "cmpl_\%[M_len],_\%[I]\n"
11 "jnge_begin_iteration\n"
12 : [I] "=&r"(i)
13 : [M_len]"i"(N), [M]"r"(M),
14 [el_size]"i"(sizeof(M[0])),
15 [el_type]"m"(M[0])
16 : "cc", "memory"
17);
18
19 for(i = 0; i < N; ++i)
20 €
       cout << M[i] << "":
21
22 }
23 cout << endl;
```

Тип short (2 байта) в листинге 6.30 может быть заменён на типы long (4 байта) или $long\ long$ (8 байт).

Код отработает корректно и в случае замены short на однобайтовое целое char, но вывод будет выглядеть пустым. При выводе на экран числа типа char стандартными средствами C++ отображается символ ASCII, код которого равен числу. Нулевой символ отображается как конец строки, то есть никак. Если же заменить в команде mov константу \$0 на номер печатного символа ASCII, в частности, на $$^*y^*$, вывод на экран покажет N заданных символов.

Масштаб, равный 1, может быть опущен. Таким образом, если размер элемента равен одному байту, то адрес i-го элемента массива M равен M+i и сам элемент может быть записан и как (M, i, 1), и как (M, i).

Рассмотрим инициализацию массива кодами последовательных строчных латинских букв, начиная с 'a' (листинг 6.31). Для хранения текущей буквы исполь-

зуется младший байт фиктивного выходного параметра [X], помещаемого в один из регистров A-D.

Листинг 6.31. Инициализация массива строчными латинскими буквами

```
1 const int N = 8;
2 int i, x;
3 char M[N];
4 asm
5 (
     "movb<sub>||</sub>$'a',<sub>||</sub>%b[X]\n"
     "xorl, %[I], , | %[I] \n"
  "begin_iteration:\n"
    "cmpl_\%[M_len],_\%[I]\n"
    "jge_end_loop\n"
    "movb<sub>|</sub>%b[X],_{\square}(%[M],%[I])\n"
11
    "incb| \%b[X] \n"
12
    "incl_\%[I]\n"
13
    "jmp_begin_iteration\n"
15 "end_loop:\n"
16 : [I] = \&r''(i), [X] = \&q''(x)
17 : [M_len]"i"(N), [M]"r"(M)
18 : "cc", "memory"
19);
```

Вывод инициализированного таким образом массива приведёт к следующему результату:

```
abcdefgh
```

Если размер size элемента отличен от 1,2,4 или 8, он не может быть масштабом при вычислении адреса; таким образом, смещение i-го элемента относительно начала массива

$$\textit{offset} = i \cdot size$$

необходимо вычислить отдельно и затем получить элемент как (M, offset). Так как элементы массива, как правило, обрабатываются в цикле, это можно сделать последовательным сложением с size на каждой итерации.

Один из возможных вариантов инициализации массива из элементов типа $long\ double$ (в GCC число $long\ double$ имеет размер 10 байт, а выделяемая под него память может занимать как 12, так и 16 байт) показан в листинге 6.32.

Листинг 6.32. Инициализация массива 80-битных вещественных чисел

```
1 const int N = 8;
```

```
2 int i;
3 long double M[N], *p;
4 asm
5 (
6 "movl, [M_len], [rev_idx] \n"
7 "movl, %[M], ..., %[el_addr]\n"
8 "begin_iteration:\n"
9 "fldpi\n"
10 "fstpt,(%[el_addr])\n"
"addl | [el_size], | [el_addr] \n"
12 "decl | %[rev_idx] \n"
13 "jnz_begin_iteration\n"
14 : [rev_idx] "=&r"(i), [el_addr] "=&r"(p)
15 : [M_len]"i"(N), [M]"r"(M), [el_size]"i"(sizeof(M[0]))
16 : "cc", "memory"
17);
```

Каждый элемент получает значение π .

Для инициализации массива нулями можно воспользоваться тем, что нулевое вещественное значение состоит из одних нулей (листинг 6.33).

Листинг 6.33. Инициализация массива вещественных чисел нулями

```
1 asm
2 (
3 "xorl_\%[I],_\%[I]\n"
4 "begin_iteration:\n"
5 "movl_\$0,_\(\%[M],\%[I],4)\n"
6 "incl_\%[I]\n"
7 "cmpl_\%[M_len],_\%[I]\n"
8 "jnge_\begin_iteration\n"
9 :[I]"=&r"(i)
10 :[M_len]"i"(N*sizeof(M[0])/4), [M]"r"(M)
11 : "cc","memory"
12 );
```

Память, отведённая под массив M ($N \cdot \operatorname{sizeof}(M[0])$ байтов) целиком заполняется четырёхбайтовыми нулевыми блоками. В результате каждый элемент $M[i], \ i \in [0, N-1]$ получает нулевое значение, что можно увидеть, выведя M на экран поэлементно.

Многомерные массивы

Если массивы с одним индексом естественно отображаются на одномерное адресное пространство памяти, то о расположении элементов двумерного массива необходимо условиться дополнительно.

В большинстве ЯВУ элементы статических многомерных массивов располагаются в памяти так, что при движении от начала массива по возрастанию адресов быстрее всего меняется последний индекс. После того, как последний индекс достигнет максимального значения, увеличивается предпоследний и так далее.

В частности, статические двумерные массивы (матрицы) развёрнуты в одномерный по строкам — сначала идёт вся нулевая строка, затем вся первая и так далее, то есть в массиве

```
1 const int I = 8, J = 8;
2 int M[I][J];
```

адрес элемента M[i][j] равен $M+(i\cdot J+j)\cdot size$, где size=sizeof(M[0][0]).

При обработке всех элементов матрицы можно рассматривать её как одномерный массив длины $I\cdot J$, так как все её элементы однородны и расположены в памяти непосредственно друг за другом. В этом случае индекс элемента M[i][j] в этом массиве $index=i\cdot J+j$.

Обратное преобразование (расщепление при необходимости эффективного индекса на номера строки и столбца) выглядит следующим образом:

$$\begin{cases} i = index/J \\ j = index \operatorname{mod} J \end{cases}$$

и может быть выполнено одной командой беззнакового деления.

Если требуется выполнить одно и то же действие, в частности, инициализацию, над всеми элементами матрицы, достаточно выполнить один проход, как по массиву $M[I\cdot J]$.

Динамические массивы

Динамические массивы, память под которые выделяется из кучи с помощью оператора new[] или функций *alloc() и освобождается delete[]/free(), могут быть только одномерными. При необходимости размещения в куче многомерного массива программист вручную либо разворачивает его в длинный одномерный, либо размещает в древоподобной структуре данных из нескольких небольших одномерных массивов. Способ обращения к элементу в таком случае зависит от способа организации данных.

Обращение к одномерному динамическому массиву, после того, как адрес его начала помещён в регистр, ничем не отличается от обращения к одномерному статическому.

6.4.2. Структуры и объекты

9c — пути движений, имеющие общую начальную и неподвижную точку (сой, солнце, сад, село).

В. Хлебников. Царапина по небу

Структуры и объекты в C++ сочетают в себе несколько в общем случае разнородных компонент (полей), расположенных в определённом порядке. Каждое из полей имеет собственное имя, которое в сочетании с именем содержащей его структуры используется для доступа к полю.

В отличии от элементов массива, поля структуры могут располагаться в памяти с промежутками, размер которых может различаться в зависимости от настроек выравнивания.

Выравнивание данных

Хотя оперативная память — устройство с произвольным доступом, то есть возможно читать значения по любым адресам в любом порядке, время доступа различается в зависимости от расположения данных. Конкретные особенности временных характеристик обращения к оперативной памяти зависят от особенностей процессора и чипсета.

Тем не менее, есть несколько общих правил, позволяющих не потерять в производительности слишком сильно.

1. Выравнивание. Фактически процессор не работает с данными, взятыми напрямую из оперативной памяти. При чтении данные поступают в сверхоперативную память (кеш); изменения вначале фиксируются в кеше, затем попадают в оперативную память. Обмен между памятью и кешем производится пакетами, длина которых составляет от 32 до 128 байт. Начало пакета кратно его длине.

Таким образом, если элемент попадает на границу таких блоков-пакетов, для его загрузки потребуется два запроса к памяти [35].

Чтобы избежать таких ситуаций, достаточно (хотя и не всегда необходимо), чтобы граница между элементами в памяти была кратна определённому числу (таблица 6.4) — выравнена.

По умолчанию в C++ как размер простых типов, так и величина, которой кратен адрес начала такой переменной — величина выравнивания (кроме $long\ double$) соответствуют этим значениям.

Десятибайтовый тип $long\ double$ может иметь размер (sizeof) как 16, так и 12 байт; в последнем случае он выравнивается на 4 байта (а компиляторы из коллекции Microsoft Visual Studio полагают $long\ double = double$, таким образом, и размер, и величина выравнивания там равны 8).

Размер выравнивания для данных различных типов Таблица 6.4

Размер данных	Граница
1 байт (8 бит)	Произвольная
2 байта (16 бит)	Кратная 2 байтам
4 байта (32 бита)	Кратная 4 байтам
8 байт (64 бита)	Кратная 8 байтам
10 байт (80 бит)	Кратная 16 байтам
16 байт (128 бит)	Кратная 16 байтам

2. Обход последовательно расположенных элементов в порядке возрастания адресов выполняется быстрее, чем в обратном.

Поля структур

Доступ к отдельным полям структуры на языке высокого уровня осуществляется по имени. При обработке на языке ассемблера придётся использовать смещение поля относительно начала структуры, которое будет зависеть не только от состава структуры, но и от компилятора и его настроек.

Обычно поля следуют в порядке объявления и начало поля кратно некоторой величине, значение которой для конкретного поля/типа, а также текущей версии и настроек в GCC можно получить с помощью оператора __alignof__ (синтаксис аналогичен sizeof). При этом между началом одного поля и концом предыдущего может образоваться промежуток, также промежуток может образоваться после последнего элемента структуры. Соответственно, размер структуры может быть больше суммы размеров её полей; также размер структуры может меняться от перестановки полей между собой.

Изменить максимальную кратность выравнивания (часто называемую просто выравниванием) в GCC можно с помощью флага компиляции -fpack-struct[=n]. Также GCC для совместимости с компиляторами Microsoft поддерживает набор директив препроцессора #pragma расk, позволяющих задать различную кратность выравнивания для различных определений типов:

- #pragma pack(n) просто устанавливает новое значение выравнивания;
- #pragma pack() возвращает выравнивание по умолчанию (возможно, заданное -fpack-struct[=n]);
- #pragma pack(push[,n]) сохраняет текущее выравнивание во внутреннем стеке и, при заданном n, устанавливает новое значение;

 - #pragma pack(pop) восстанавливает выравнивание из вершины внутреннего стека (и удаляет эту запись оттуда).

Рассмотрим расположение полей и размер структур при различных настройках выравнивания (листинг 6.34).

Листинг 6.34. Структуры при различных значениях выравнивания

```
1 const int N = 10;
2 struct TSomeStruct
3 {
4
      char Tag;
      int Val;
6 }
7 s1, a1[N];
9 #pragma pack (push, 1)
10 struct TSqueezedStruct
11 {
     char Tag;
13
      int Val;
14 }
15 s2, a2[N];
16
17 #pragma pack (pop)
18 struct TAnotherStruct
19 {
20
      char Tag;
      int Val;
21
22 }
23 s3, a3[N];
25 TSqueezedStruct s20, a20[N];
26
27 #define PRINT(I) cout << reinterpret_cast<char *>(&s##I.Tag) \
      - reinterpret_cast<char *>(&s##I) << "_" \
28
29 << reinterpret_cast<char *>(&s##I.Val) \
      - reinterpret_cast<char *>(&s##I) \
   << ""<< sizeof(s##I) << "" << sizeof(a##I) << endl;</pre>
31
                // 0 4 8 80
33 PRINT(1)
                 // 0 1 5 50
34 PRINT(2)
                // 0 4 8 80
35 PRINT(3)
36 PRINT(20)
                 // 0 1 5 50
```

Первое поле Tag всегда имеет нулевое смещение. Второе поле Val для структур s1 и s3 (выравнивание по умолчанию) смещено на четыре байта, так как адрес переменной типа int для наилучшей производительности должен быть кратен 4. В структурах s2 и s20 — при максимальной кратности выравнивания 1 — поле Val следует непосредственно за Tag. Следует отметить, что настройки выравнивания задаются при определении типа TSqueezedStruct, а не конкретных переменных s2 и s20.

Следует также отметить, что в массиве элементы всегда следуют друг за другом без промежутков.

На практике не рекомендуется изменять настройки выравнивания (особенно директивой #pragma pack, приводящей к несовместимости одинаково описанных структур), так как это может замедлить работу программы или даже нарушить её работоспособность.

При необходимости записи структуры в файл для избавления от дыр неопределённого размера лучше воспользоваться покомпонентной записью.

Для придания размеру дыр определённости необходимо по возможности описывать поля структуры в таком порядке (и, возможно, добавить ещё несколько неиспользуемых полей), чтобы границы между полями независимо от настроек выравнивания совпадали с рекомендуемыми значениями таблицы 6.4.

Листинг 6.35. Структура, выравненная вручную

```
1 struct TRobustStruct
2 {
3          char Tag;
4          char dummy[3]; // неиспользуемые поля для выравнивания
5          int Val;
6 };
```

Листинг 6.35 показывает подобное описание. Независимо от настроек выравнивания размер структуры TRobustStruct составляет 8 байт, а смещение поля Val — 4 байта.

Обращение к полю структуры

Адрес поля структуры равен сумме адреса структуры base и смещения нужного поля displacement. Для обращения к полю структуры необходимо разыменовать его адрес *(base+displacement).

Это соответствует косвенной адресации с двумя компонентами — базой base и смещением displacement, что в GAS обозначается displacement (base).

В листинге 6.36 показана инициализация полей Tag и Val структуры TSomeStruct, описанной в листинге 6.34.

Листинг 6.36. Инициализация структуры с выравниванием на 4 байта

```
1 TSomeStruct s;
2 asm
3 (
4 "movb_$'a',__(%[S])\n"
5 "movl_$13,__4(%[S])\n"
6 :
7 :[S]"r"(&s)
8 : "memory"
9 );
10 cout << s.Tag << "_" << s.Val << endl;</pre>
```

Вывод программы показывает корректность инициализации

a 13

Так как расположение полей зависит от настроек компиляции, более надёжно передавать смещения полей как параметры вставки (листинг 6.37).

Листинг 6.37. Инициализация структуры с неизвестным выравниванием

Полученный код не зависит от настроек выравнивания, но очень тяжело читается.

Если код оформляется не как ассемблерная вставка, а как функция, принимающая структуру, описанную на С++, необходимо либо передавать смещения полей как параметры функции и рассчитывать адреса вручную (что сильно замедлит выполнение), либо задаться конкретными значениями (возможно, при помощи макросов препроцессора), либо, что лучше всего, описывать структуру таким образом, чтобы при любых настройках выравнивания отсутствовали дыры между полями и не менялись смещения полей (аналогично листингу 6.35).

Контрольные вопросы

- 1. Какая команда передаёт управление подпрограмме?
- 2. Какая команда возвращает управление вызывающей программе?
- 3. Что такое адрес возврата?
- 4. Какие вы знаете соглашения о вызове?
- 5. Как импортировать ассемблерную функцию в проект на С++?
- 6. Как, согласно ЕСПД, изображается блок «терминатор»?
- 7. Как, согласно ЕСПД, изображается блок «процесс»?
- 8. Как, согласно ЕСПД, изображается блок «решение»?
- 9. Как располагаются в памяти элементы массива?
- 10. Как найти размер массива, зная размер элемента и их количество?
- 11. Что такое выравнивание полей структуры?
- 12. Зачем нужно выравнивание данных?

Глава 7. Программирование на языке высокого уровня: С++

Два программиста быстро находят общий язык. Как правило, это C++.

Программистский фольклор

Для разработки программного обеспечения часто используется язык общего назначения C, а также разработанный на его основе объектно-ориентированный язык C++.

Программированию на C++ посвящён отдельный курс. Вспомним некоторые особенности этого языка, полезные при исследовании содержимого оперативной памяти или сочетании программы на C++ с ассемблерными функциями или вставками.

Синтаксис языков С и С++ стандартизирован. В настоящее время существует четыре стандарта языка С:

- **C89** (**ANSI C**) ANSI X3.159-1989;
- **C90** ISO/IEC 9899:1990;
- **С99** ISO/IEC 9899:1999, последняя правка от 2007-11-15;
- **C11** ISO/IEC 9899:2011 от 2011-12-19.

Доступ к текстам стандартов платный. Последний бесплатно доступный черновик C11 - n1570 от 2011-04-12.

Также существует четыре стандарта C++. Последний, C++17, опубликован в декабре 2017 г. Начато обсуждение пятой версии — C++20.

- **C++98** ISO/IEC 14882:1998;
- **C++11** ISO/IEC 14882:2011;
- C++14 ISO/IEC 14882:2014;
- C++17 ISO/IEC 14882:2017 (последний бесплатно доступный черновик n4659 от 2017-03-21).

Не все компиляторы поддерживают последние стандарты в полном объёме. Некоторые компиляторы (особенно это касается коллекции Microsoft Visual Studio) реализованы с нарушениями стандарта. Кроме того, многие компиляторы дополнительно поддерживают не описанные в стандарте языка расширения, такие, как OpenMP.

В данном пособии рассматриваются основные возможности языка, реализованные для всех компиляторов.

7.1. Структура программы

Но вот Эм шагает в область сильного слова «Могу». Слушайте, слушайте моговест мощи!

В. Хлебников, Зангези

Выполнение программы на С или С++ начинается с функции main(). Она называется головной, стартовой или главной функцией программы.

Функция main() описана в разделе [basic.start.main] стандарта C++. Она должна быть определена как $int\ main()$ или как $int\ main(int, char**)$. Обычно используются обозначения $int\ main(int\ argc, char* argv[])$.

Функцию main() иногда называют точкой входа в программу, но это не совсем так. С точки зрения компоновщика, точка входа — это метка $_start$. Для программ на C/C++ по адресу $_start$ находится стартовый код библиотеки libc, который, в частности, инициализирует все используемые библиотекой ресурсы и глобальные объекты, готовит параметры для стартовой функции main(), вызывает её, а после возврата управления из main() завершает программу.

При вызове исполняемого файла программы ему часто передаются так называемые параметры командной строки. Обычно это имя обрабатываемого файла (например, pdflatex paper.tex) или настройки для работы (ls -la) В частности, щелчок мыши в графической оболочке по файлу с данными эквивалентен запуску какой-либо программы с именем щёлкнутого файла в качестве параметра.

Параметры командной строки разделяются пробелами; например, здесь

программа grep (поиск в текстовых файлах) вызывается с тремя параметрами — str (искомая строка), */*.tex и *.tex (имена файлов для поиска). Нулевым параметром командной строки считается само имя исполняемого файла.

Общее количество параметров, включая имя исполняемого файла — это argc, первый аргумент функции main(). Массив строк argv содержит сами эти параметры.

Возвращаемое значение функции main() — код завершения программы. Он равен нулю в случае успешного завершения и ненулевому коду ошибки в противном случае.

Корректный код завершения позволяет оболочке учитывать итоги выполнения программы. В частности, следующий однострочный скрипт оболочки

запускает программу bibtex (сборка библиографии) только в том случае, если программа pdflatex (сборка текста) корректно завершилась.

7.2. Типы данных

На данные свои взирая объективно, Задумал типы я и идеал создал...

К. П. Прутков. Безвыходное положение

Базовые типы C++ описаны в разделе Fundamental types ([basic.fundamental]) стандарта C++ [25]. Раздел Туреs ([basic.types]) описывает общие характеристики хранения данных в памяти.

7.2.1. Целые типы

Чтобы мы не увидели войну людей, шашек Азбуки, а услышали стук длинных копий Азбуки.

В. Хлебников. Зангези

Существует пять стандартных знаковых целых типов:

- signed char;
- signed short int (синонимы: short, signed short);
- signed int (синонимы: int, signed);
- signed long int (синонимы: long, signed long);
- signed long long int (синонимы: long long, signed long long); и пять соответствующих **беззнаковых целых типов** (каждый из них имеет тот же размер и те же требования к выравниванию, что и соответствующий знаковый):
- unsigned char;
- unsigned short int (синонимы: unsigned short);
- unsigned int (синонимы: unsigned);
- unsigned long int (синонимы: unsigned long);
- unsigned long long int (синонимы: unsigned long long).

Тип char, в зависимости от реализации, может быть знаковым или беззнаковым. Типы char, signed char и unsigned char имеют один размер и одинаковые требования к выравниванию.

Стандарт С++ не содержит явных значений разрядности типов.

Согласно стандарту, char, signed char и unsigned char занимают 1 байт. При этом, если байт на используемой программно/аппаратной платформе не восьмибитен, то и char $o\partial$ нобайтовый, но не $o\partial$ нооктетный, то есть занимает не 8 бит.

Таким образом, всякий объект любого типа (обозначим его T) может быть скопирован в массив char [sizeof(T)].

7.2. Типы данных 293

В ряду целых типов каждый следующий тип имеет размер (и диапазон значений) не меньше предыдущего:

Размеры стандартных целых типов C++ также должны соответствовать ограничениям раздела 5.2.4.2.1 стандарта С [20]. В этом разделе описаны значения, которые обязательно должны быть включены в диапазоны значений соответствующих типов (при этом указанные значения не обязательно должны быть граничными). Анализ этих значений приводит к следующим выводам о минимально допустимой разрядности стандартных типов (таблица 7.1).

Минимальная разрядность стандартных целых типов Таблица 7.1

Тип	Разрядность, бит (не менее)
char	8
short	16
int	16
long	32
long long	64

Тип int должен соответствовать «естественной» разрядности архитектуры (расплывчатость этой формулировки и то, что по умолчанию разрядность данных в шестидесятичетырёхбитном режиме равна 32, приводит к тому, что практически на 64-битной платформе тип int чаще всего 32-разряден).

Типы char, signed char и unsigned char называются ещё узкими (narrow) символьными типами, так как они могут быть интерпретированы не только как числа, но и как символы; соответственно их размер должен быть таким, чтобы хранить представление любого символа из базового набора.

Единственное отличие узких символьных типов от других целых (кроме размера) — то, что операторы ввода/вывода в поток для них перегружены так, что отображают не значение переменной, а символ, код которого равен этому значению. Отображение чисел, не равных кодам символов ASCII, не определено и может быть разным для различных реализаций,

Bce арифметические операции для char, signed char и unsigned char выполняются точно так же, как и для любого другого целого типа.

Для типа unsigned char каждой возможной комбинации разрядов должно соответствовать отдельное число. Для других типов это не обязательно.

Для представления **расширенного набора символов** введён специальный тип wchar_t, имеющий такой же размер, знаковость и требования к выравниванию, что и один из целых типов.

Тип bool может хранить только два значения — true и false.

Практическая реализация

Всё, что явно не прописано в стандарте С++, может быть реализовано по-разному на различных платформах.

Всё, написанное в этом разделе и в аналогичных разделах ниже, описывает в основном платформу x86 и наиболее популярные компиляторы. На других программно/аппаратных платформах (в частности, при использовании экзотического компилятора) эти закономерности могут быть нарушены.

Для представления беззнаковых чисел используется натуральный двоичный код (см. раздел 2.4 настоящего пособия); знаковые представляются дополнительным кодом (см. разделы 2.4–2.5). Таким образом, для всех целых типов, в частности, для unsigned char, каждой возможной комбинации разрядов соответствует отдельное число.

Для знаковых и беззнаковых типов по-разному реализованы некоторые арифметические и битовые операции, в частности, умножение (оператор *), деление (оператор получения частного / и оператор получения остатка от деления %), битовые сдвиги (операторы <<,>>), расширение при присваивании (если приёмник больше источника).

Беззнаковые целые типы должны подчиняться циклической арифметике по модулю 2^N .

char, wchar_t Тип char — восьмибитный и знаковый. При этом char и signed char не являются синонимами, хотя вычисления с их использованием компилируются в одинаковые конструкции. Именно, при перегрузке f(char) и f(signed char) считаются разными функциями и их имена декорируются по-разному (для сравнения, f(int) и f(signed int) не различаются и декорируются одинаково).

Базовым набором символов является ASCII. При интерпретации переменной типа char как символа значение этой переменной трактуется как ASCII-код. Таким образом, 64, 0x40 и '@' — это разные формы записи одного и того же числа (ASCII-код символа «собака» равен шестидесяти четырём).

Символы не из ASCII, в частности, русские буквы, в зависимости от реализации, могут быть представлены одной переменной типа char (кодировки koi8, cp1251, cp866; в этом случае с учётом знаковости char коды русских букв — 128-255 — трактуются как отрицательные, то есть 'ы' < 0 < 's') или цепочкой из несколь-

7.2. Типы данных 295

ких char'ов (кодировка UTF-8; в этом случае можно описать строку из русских букв как char [], но невозможно описать одну такую букву как char).

Понятие расширенного набора символов и тип wchar_t возникли с появлением Unicode. Широкий символьный тип wchar_t может содержать любое количество байтов. Как правило, при хранении символьной информации в wchar_t используются такие юникодные кодировки или их части, в которых каждый логический символ занимает не менее одного wchar_t (UTF-32, или, если поддерживается только часть набора символов Unicode — UTF-16). Расширенный набор символов, соответственно — та часть набора символов Unicode, которая поддерживается и может быть записана одним wchar_t.

Литералы, соответствующие широким строкам и символам, предваряются префиксом L. Для ввода/вывода широких символов и строк используются те же операторы, что и для узких, но другие потоки (wcin/wcout). Поток cout при выводе wchar_t отображает число, при выводе wchar_t* — адрес в шестнадцатеричном виде.

int, short, long, long long Тип int на 16-разрядных платформах занимал 16 бит, на 32-разрядных — 32 бита. На 64-битной платформе int чаще всего 32-разряден. Тип short 16-разряден на 16-, 32- и 64-разрядных платформах.

Тип long на 16- и 32-разрядных платформах занимал 32 бита. На 64-битной платформе — 64.

Тип long long, если поддерживается, 64-разряден.

Таким образом в С++ не существует гарантированно 32-разрядного фундаментального целого типа.

Кроме фундаментальных типов, описанных в стандарте C++, поддерживаются также типы, описанные в стандарте C [20]. Современный стандарт языка C включает типы фиксированной разрядности, в частности, тридцатидвухразрядный $int32_t$.

7.2.2. Вещественные типы

Страшен очерк их лиц: смуглого дико и нежно пространства.

В. Хлебников. Зангези

Существует три стандартных вещественных типа:

- float;
- double;
- long double.

тип double oбеспечивает не меньшую точность, чем float, long double — не меньшую точность, чем double.

Mножество значений типа float является подмножеством множества значений типа double; множество значений типа double является подмножеством множества значений типа long double:

$${\tt float} \subseteq {\tt double} \subseteq {\tt long \ double}$$

Все они хранят данные с плавающей запятой.

Практическая реализация

Вещественные числа представляются в форматах с плавающей запятой различной точности, в соответствии со стандартом двоичной арифметики с плавающей точкой IEEE 754 [14, 86].

Процессоры семейства x86 имеют два набора команд для работы с вещественными числами с плавающей запятой. Это команды математического сопроцессора FPU и команды расширений XMM и YMM.

Модуль операций с плавающей запятой процессоров семейства x86 (floating point unit, FPU) поддерживает три типа вещественных чисел

- одинарной точности (32 бита);
- двойной точности (64 бита);
- с двойной расширенной точностью (80 бит, внутренний нестандартный формат FPU — 15 разрядов отводится под порядок, 64 под мантиссу).

Расширения XMM и YMM поддерживает два типа вещественных чисел — одинарной и двойной точности.

Типу float соответствует число одинарной точности, типу double — двойной. Типу long double чаще всего соответствует 10-байтовое число расширенной точности. Размер выделяемой под переменную long double памяти при этом в зависимости от флагов компиляции (-m96bit-long-double и -m128bit-long-double в GCC), может быть равен 12 или 16 байт. Используются только первые 80 бит (10 байт), остальное — неиспользуемая память (заполнение).

B Microsoft Visual Studio типу long double соответствуют числа двойной точности (64 бита), хотя long double не считается синонимом double.

7.2.3. Специальные типы

Волю осязаем как пустоту, как отсутствие преград, как отрицательный объём для движения.

В. Хлебников. Мысли и заметки

Множество значений типа void пусто. Он, в частности, используется для описания функций, которые не возвращают значения, так как в C++ нет отдельного понятия процедуры или подпрограммы, не возвращающей значения.

7.2. Типы данных 297

Любое выражение может быть приведено к типу void.

Указатель void* считается нетипизированным. К типу void* может быть преобразован любой указатель.

7.2.4. Указатели

Пространство звучит через Азбуку.

В. Хлебников. Зангези

Каждому, простому или сложному, типу данных T в C++ соответствует свой тип указателя T* — адрес участка памяти, где лежит переменная типа T или массив таких переменных.

Все указатели — целые беззнаковые величины одного размера. По разрядности указателей в настоящее время определяется разрядность системы, так что на 32-битной платформе указатели занимают 32 бита, на 64-битной — 64.

Любой указатель может быть разыменован как массив, причём с использованием произвольного целого индекса. Таким образом, программист должен сам следить за количеством элементов по адресу, хранящемуся в переменной-указателе.

В C++ указатели на различные типы сами считаются различными типами. Соответственно, механизм типизации не позволяет неявно преобразовать указатели на различные типы друг в друга (в частности, int* в char*). Возможно только приведение к нетипизированному указателю void*. Это логично для строго типизированного языка высокого уровня, но не всегда удобно для низкоуровневого исследования данных.

Тем не менее, физически все указатели имеют одно строение — ячейка, где хранится адрес в памяти. Таким образом, указатели на разные типы могут быть преобразованы друг в друга с помощью оператора преобразования reinterpret_cast либо в два этапа через void*. Вначале исходный тип неявно или с помощью static_cast приводится к нетипизированному указателю void*, затем с помощью static_cast нетипизированный указатель приводится к требуемому типу.

Также с указателями связано два целых типа той же разрядности. Это знаковая разность указателей — ptrdiff_t и беззнаковая длина массива — size_t.

В C/C++ нет фундаментального строкового типа, хотя есть строковые литералы. Функции стандартной библиотеки С обрабатывают как строки указатели на массивы чисел типа char. Признаком конца строки служит нулевое значение очередного элемента массива (символ с кодом, равным нулю).

Указатель на массив чисел типа wchar_t, завершающийся элементом, равным нулю, также может быть интерпретирован как строка (так называемые «широкие» строки). Для их обработки используются функции с префиксом w.

7.3. Приведение типов

При встрече с медвежьим капканом Пойди объясни, что ты не медведь.

Б. Б. Гребенщиков. Я хотел петь

В C++ есть четыре оператора явного преобразования (приведения) типов: const_cast, static_cast, dynamic_cast и reinterpret_cast. Кроме того, для совместимости поддерживается приведение в стиле С [78, 83].

const_cast убирает (или добавляет, но это редко используется) так называемые cvспецификаторы (cv qualifiers) — const и volatile. Спецификатор volatile встречается редко, так что const_cast обычно применяется для снятия const при обращении к некорректно написанным сторонним библиотекам. При использовании остальных операторов приведения типов cv-спецификаторы остаются неизменными.

Листинг 7.1. Снятие спецификатора const

```
1 double x;
2 const double *px = &x;
3 // *px umeer run const double, no nepementar x nekonctantha
4 double *y = const_cast<double *> (px); // const mowno charb
```

Если приведение невозможно, выдаётся ошибка на этапе компиляции. Необходимо помнить, что попытка записи в изначально константный объект или переменную приводит к неопределённому поведению. Таким образом, если const_cast требуется использовать в собственной программе, обычно лучше изменить программу так, чтобы его использование не требовалось.

- static_cast статически (то есть на этапе компиляции) преобразует выражение одного типа к другому типу. Может быть использован везде, где допустимо неявное преобразование типов (в частности, преобразования чисел вроде int
 - i = 1.3, преобразование указателя произвольного типа в нетипизированный указатель void*, указателя на производный класс в указатель на базовый или перечислимого типа в интегральный), а также для приведения:
 - любого типа к типу void (допустимое, но обычно ненужное на практике преобразование);
 - нетипизированного указателя void* к указателю произвольного типа;
 - базового класса к ссылке на производный класс (допустимо, если объект на самом деле производного класса, но опасно, если это не так; чтобы иметь возможность проверить корректность, для такого преобразования лучше использовать dynamic_cast — но применимо это только для полиморфного базового класса);

- указателя на базовый класс к указателю на производный класс (аналогично, надёжнее использовать dynamic_cast, если это возможно);
- интегральных типов (int, char и т. п.) к перечислимым (enum).

Если приведение невозможно, выдаётся ошибка на этапе компиляции.

Позволяет привести одно значение к другому значению. Именно оператор static_cast наряду с неявными преобразованиями наиболее часто используется на практике.

dynamic_cast динамически (на этапе выполнения) приводит полиморфный базовый класс к производному с проверкой преобразования. Таким образом, чтобы можно было воспользоваться оператором dynamic_cast, в базовом классе должна быть хотя бы одна виртуальная функция (таблица виртуальных функций используется для определения реального типа объекта). Если это условие не соблюдено, выдаётся ошибка на этапе компиляции.

Используется для приведения

- указателя на базовый класс к указателю на производный класс:

```
1 dynamic_cast<derived_class *>(base_class_ptr_expr)
```

если приведение невозможно, будет возвращён NULL;

- базового класса к ссылке на производный класс:

```
1 dynamic_cast<derived_class &>(base_class_ref_expr)
```

если приведение невозможно, будет выброшено исключение bad_cast. В отличие от других операторов приведения типов, dynamic_cast позволяет определить корректность преобразования на этапе выполнения программы и при необходимости обработать ошибку (NULL или исключение bad_cast).

reinterpret_cast интерпретирует память в соответствии с заданным типом без проверок. Используется для приведения указателя к указателю на другой тип, указателя к целому, целого к указателю, ссылки к ссылке, объекта к ссылке (в последнем случае фактически интерпретируется адрес объекта). Не может быть приведено одно значение к другому значению (для приведения значений используется static_cast).

Возможные варианты использования

Листинг 7.2. Варианты использования reinterpret_cast

```
1 reinterpret_cast<T2 *>(T1 *)
```

- 2 reinterpret_cast<integer_expression>(T *)
- 3 reinterpret_cast<T *>(integer_expression)

Например, допустимо:

Листинг 7.3. Корректное использование reinterpret_cast

```
1 double x = 1;
2 int i = -1;
3 char *pc = reinterpret_cast<char *>(&x);
5 // refu - ссылка на то же место в памяти, где расположена
      переменная і,
6 // но интерпретируется этот фрагмент памяти уже как unsigned
7 unsigned &refu = reinterpret_cast<unsigned &>(i);
9 // ри указывает на то же место в памяти, где расположена
      переменная і (аналогично)
10 unsigned *pu = reinterpret_cast<unsigned *>(&i);
12 // и - новая переменная, инициализированная текущим
      значением і в беззнаковой интерпретации (0xFFFFFFFF)
13 unsigned u = reinterpret_cast<unsigned &>(i);
14
15 // lox ссылается на первые (в x86 - младшие) 4 байта x и
      интерпретирует их как беззнаковое целое
16 unsigned &lox = reinterpret_cast<unsigned &>(x);
17 unsigned &hix = *(&lox + 4); // старшие 4 байта x
```

Но нельзя выполнить

```
1 int i;
2 unsigned u = reinterpret_cast<unsigned>(i);
```

Для приведения разнотипных указателей рекомендуется использовать не reinterpret_cast, а двухступенчатое преобразование — вначале к нетипизированному указателю void*, а затем к необходимому типу — через static_cast.

Приведение в стиле С (C-style cast) — самое медленное преобразование, так как последовательно перебираются следующие вызовы:

```
1) const_cast;
2) static_cast;
3) static_cast + const_cast;
```

1) static_cast | const_cast,

4) reinterpret_cast;

5) reinterpret_cast + const_cast.

Таким образом, приведение в стиле С универсально.

Листинг 7.4. Приведение в стиле С

```
1 double x = 1;
2 int i = -1;
```

7.4. Литералы С++

```
3 char *pc = (char *)(&x);
4 unsigned &refu = (unsigned &)i;
5 unsigned *pu = (unsigned *)&i;
6 unsigned u = (unsigned)i;
```

Допустимо во всех случаях, но не рекомендуется из-за внешнего вида (считается, что приведение в стиле С найти в коде труднее, чем операторы XXX_cast).

7.4. Литералы С++

Так что в лучших книгах всегда нет имён и в лучших картинах — лиц.

Б. Б. Гребенщиков. Сельские леди и джентльмены

Литералы (символические константы) — фиксированное значение в коде программы (3, 0xFF, 7.8). Литералы могут использоваться как для инициализации именованных констант и переменных (в этом случае тип литерала приводится к типу соответствующей константы или переменной), так и непосредственно в теле программы (магические числа).

7.4.1. Целые

Таковы числа 48, 317, 1053, 768, 243.

В. Хлебников. В мире иифр

Целочисленные литералы начинаются с цифры или знака (+ или -) и не содержат десятичной запятой и показателя степени.

Для тех чисел, которые соответствуют кодам ASCII для печатных и некоторых управляющих символов, есть альтернативная форма записи — соответствующий символ в одинарных кавычках, например 1 0 равен 0, 1 1 равен 0, 1 2 — 50, 1 8 — 82, 1 7 — 114. Для чисел, соответствующих номерам Unicode, добавляется префикс L, так, L 1 1 равен 1099, или 0х044В.

Префиксы системы счисления

Целочисленные литералы могут предваряться префиксом, обозначающим систему счисления:

0х, 0Х — шестнадцатеричная;

0 (ведущий ноль) — восьмеричная;

0b, 0В — двоичная;

по умолчанию (без префикса) используется десятичная система. Так, одно и то же число может быть записано как 13, 015, 0хD и 0b1101.

Знак может быть поставлен только перед префиксом системы счисления, но не после него.

Суффиксы знаковости и размера

Целый литерал без суффикса имеет тип int (если значение выходит за пределы int, то используется минимальный знаковый тип, в который литерал помещается; ACSII-коды имеют тип char, Unicode-номера — wchar_t).

Для указания беззнакового типа литерала (без суффикса размера это тип unsigned) используется суффикс и или U.

Для указания размера используются следующие суффиксы:

l, L -long;

II, LL — long long.

Так, 2ul — беззнаковое число типа unsigned long (возможна также запись 2lu). Если значение литерала не помещается в тип, соответствующий суффиксу, выбирается более ёмкий.

К альтернативной символьной записи целых чисел суффиксы неприменимы.

7.4.2. Вещественные

 Πu далее и далее в ночную темноту.

В. Хлебников. Царапина по небу

Литералы с плавающей запятой задают значения, которые должны иметь дробную часть (возможно, нулевую). Эти значения содержат разделитель целой и дробной частей (в соответствии с западной традицией — точку, .) и/или показатели степени: 34.56 $(34+\frac{56}{100})$, 0.12 $(\frac{12}{100})$, 1. (вещественное число 1), 1e4 (10^4) , 5e-4 $(5\cdot 10^{-4})$, 2.12e+2 $(2,12\cdot 10^2=212)$, 0x1p10 $(1\cdot 2^{10}=1024)$, 0xF.Fp4 $(F,F_{16}\cdot 2^4=FF_{16}=255)$, 0x.8p0 $(0,8_{16}=\frac{1}{2})$, 0x.8p-1 $(0,8_{16}\cdot 2^{-1}=\frac{1}{4})$.

Системы счисления

Вещественные литералы могут быть заданы в двух системах счисления — десятичной и шестнадцатерично-двоичной.

Литерал в десятичной системе может иметь вид

$$M[eS] = M[\cdot 10^S] \tag{7.1}$$

где M — значащие цифры, записанные в виде десятичного числа (возможно, со знаком и/или с дробной частью), S — десятичный порядок, записанный в виде целого десятичного числа. Порядок может быть опущен вместе с символом е. Регистр символа е может быть любым (e/E).

7.4. Литералы С++

Литерал в шестнадцатерично-двоичной системе предваряется шестнадцатеричным префиксом 0х или 0X и обязательно включает двоичный порядок

$$0xMpS = M \cdot 2^S \tag{7.2}$$

M — значащие цифры, записанные в виде беззнакового шестнадцатеричного числа (возможно, с дробной частью), S — двоичный порядок, записанный в виде целого десятичного числа. Так как символ e/E является корректной шестнадцатеричной цифрой, порядок отделяется символом p/P (регистр может быть любым). В шестнадцатерично-двоичном вещественном литерале должны присутствовать обе компоненты M и S, даже если M=1 или S=0.

Знак может быть поставлен перед префиксом 0х.

Суффиксы размера

Вещественный литерал без суффикса имеет тип double (если значение выходит за пределы double, то — long double). Для указания размера используются следующие суффиксы:

f, F — float;

I, L — long double.

Если значение литерала не помещается в тип, соответствующий суффиксу, выбирается более ёмкий.

7.4.3. Строки

И уже из этого зерна росло дерево особой буквенной жизни.

В. Хлебников. Художсники мира!

Строковые литералы заключаются в двойные кавычки. Перед «широкими» строками ставится префикс L.

Русские строковые литералы могут быть как узкими, так и широкими. При этом представление полученной константы в памяти зависит от реализации. Если используются «узкие» строки, то количество символов в полученной строке, как правило, превышает количество букв в литерале за счёт того, что используется восьмибитный байт и кодировка UTF-8, так что одна русская буква представляется двумя элементами типа char.

Строковый литерал имеет тип const char* или const wchar_t* и является адресом соответствующего массива символов, завершающегося нулём — строки, расположенной в памяти.

Таким образом, узкая строка "test" занимает в памяти не четыре байта, а пять. Объявления

char s[] = { 't', 'e', 's', 't', '
$$\$$
';

И

char s[] = "test";

эквивалентны.

7.5. Средства автоматизации С++

— А почему ты решила, что я стою только у этих ворот? — хмыкнула МакКанарейкл.

А.В. Жвалевский, И.Е. Мытько. Личное дело Мергионы или Четыре чёртовы дюжины

Языки С и С++ строго типизированы. Это позволяет избежать множества ошибок, но иногда требуется выполнить какое-нибудь одно действие над данными различных типов.

Для этого в языке C++ доступны два средства — шаблоны C++ и унаследованные от языка C макросы препроцессора.

Шаблоны раскрываются на этапе компиляции; при формировании нужной реализации учитываются фактические типы и значения параметров шаблона. Макросы — текстовая замена, производящаяся на этапе препроцессинга без учёта семантики текста.

7.5.1. Шаблоны С++

Ряд волшебных изменений Милого лица.

А. А. Фет. Шёпот, робкое дыханье...

В языке C++ для выполнения единообразных действий над данными различных типов используются шаблоны. Существует два основных вида шаблонов — шаблонные функции и шаблонные классы.

Перед заголовком соответствующей функции или класса указывается дополнительный заголовок шаблона, который начинается с ключевого слова template, после которого в угловых скобках через запятую перечисляются параметры шаблона. Для каждого параметра указываются его тип и имя. Тип параметра шаблона может быть перечислимым (в частности, int, char, любое описанное пользователем перечисление) или описан ключевым словом typename или class (раздел [temp.param] стандарта утверждает, что семантика этих ключевых слов не различается), тогда параметр представляет собой имя типа C++.

Листинг 7.5. Шаблонная функция

```
1 template<typename T> int foo(T x)
2 {
3    T y = x;
4 ...
5 }
```

Внутри шаблонной функции или шаблонного класса имя параметра может быть использовано как целочисленная именованная константа или как имя типа C++, в соответствии с типом параметра.

Листинг 7.6. Шаблонный класс

```
1 template <typename T, int Rows, int Cols> class TMatrix
2 {
3     T data[Rows][Cols];
4     ...
5 };
```

При вызове шаблонной функции достаточно просто передать ей набор параметров — j = foo(1). Компилятор сформирует по шаблону нужную реализацию и подставит её вызов. При необходимости можно явно указать вызываемую реализацию, подставив после имени функции список фактических параметров шаблона — foo<int>(1.7). Пустые угловые скобки после имени — foo<>(0) — предписывают компилятору вызывать шаблон, а не одноимённую нешаблонную функцию, но реализация подбирается по фактическим параметрам функции. Если же указано только имя и существуют и шаблон, и подходящая нешаблонная функция, компилятор чаще выбирает нешаблонную функцию даже при неполном соответствии типов параметров. Шаблон будет вызван только в том случае, если на его основе можно сгенерировать функцию, лучше подходящую по всем параметрам [29].

Можно явно описать реализацию шаблона для какого-либо конкретного типа (специализацию). Чтобы компилятор имел возможность отличить специализацию от обычного описания функции или класса, перед её заголовком указывается заголовок шаблона с пустым списком параметров.

Листинг 7.7. Частная реализация шаблона для типа long

```
1 template <typename T> T f(T x)
2 {
3     return x;
4 }
5 template <> long f(long x)
6 {
7     return 2*x;
```

8 }

В этом случае при вызове шаблонной функции f() с аргументом любого типа, кроме long, в том числе с аргументом типа int, она вернёт значение переданного аргумента x, а если вызвать f() с аргументом типа long — его удвоенное значение 2x.

7.5.2. Макросы препроцессора С/С++

Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер.

В. В. Маяковский. Левый марш

Для выполнения единообразных действий над величинами разных типов также могут использоваться макросы препроцессора, подробнее описанные в разделе 4.2.

Так как макрос является по сути текстовой заменой, описанные в нём действия могут быть применены к данным любого типа. Невозможно описать отдельную реализацию для параметров определённого типа, имени, длины или вида. Не выполняется никаких проверок (а ошибки, возникающие на этапе компиляции из-за некорректного использования макросов, часто сложно интерпретировать).

При этом в макросе, в отличие от шаблонной функции, возможно обработать не только значение или тип переменной, но и её имя. В частности, макрос PRINT, описанный в листинге 7.8, выводит на стандартный вывод имя переменной (для этого используется оператор закавычивания строк препроцессором #) и её значение.

Листинг 7.8. Определение макроса отладочной печати переменной

```
1 #define PRINT(val) cout << #val << "_=_" << val << "__";</pre>
```

Таким образом, строка PRINT(x)PRINT(y) будет преобразована препроцессором в:

```
1 cout << "x" << "_=_" << x << "__";cout << "y" << "_=_" << y << "__";
```

и, если переменные x и y существуют, выведет их значение. В частности, при вещественном x=5.7 и целом y=0 будет напечатано x=5.7 у = 0.

7.6. Ввод-вывод 307

7.6. Ввод-вывод

Человек ведёт переписку со всем земным шаром, а через печать сносится даже с отдалённым потомством.

К. П. Прутков. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы

В языке C++ доступно два варианта платформонезависимого ввода-вывода — полиморфные операторы ввода-вывода в поток и функции стандартной библиотеки C (libc).

7.6.1. Ввод-вывод в поток

Тонут гении, курицы, лошади, скрипки. Тонут слоны. Мелочи тонут.

В. В. Маяковский. Человек

В библиотеке C++ описаны шаблонные классы потоков — объектов, куда может быть направлен ввод или откуда взят вывод. В качестве операторов ввода и вывода используются перегруженные операторы битового сдвига << и >>. Если левым операндом является поток, то оператор << выводит туда правый операнд и возвращает ссылку на этот поток. Аналогично перегружен оператор >>.

Используемые для вывода в поток перегруженные операторы << и >> реализованы для разных типов по-разному. Типы char, signed char и unsigned char отображаются в потоке как символы, код которых равен значениям переменных. Вывести значение такой переменной как число можно, преобразовав её в другой целый тип, в частности, int или unsigned, для чего можно использовать static_cast:

Листинг 7.9. Вывод первого байта x в поток как числа со знаком

```
char *p = reinterpret_cast<char *>(&x);
cout << static_cast<int>(*p);
```

или

Листинг 7.10. Вывод первого байта x в поток как числа без знака

```
unsigned char *p = reinterpret_cast<unsigned char *>(&x);
cout << static_cast<unsigned>(*p);
```

оба эти листинга выводят в поток cout первый байт объекта x, первый — как знаковое число, второй — как беззнаковое.

Прочие целые типы отображаются как значение в десятичной, восьмеричной или шестнадцатеричной системе счисления. Используемую систему счисления можно изменить, используя манипуляторы hex, oct, dec или setbase(). Манипуляторы hex, oct и dec меняют вывод целых чисел (но не char) на шестнадцатеричный, восьмеричный и десятичный соответственно. Манипулятор setbase (int base) позволяет задать основание; фактически можно выбрать только 8, 10 и 16. Теми же манипуляторами можно задать систему счисления для ввода чисел.

Регистр шестнадцатеричных цифр A...F (а также символа E в экспоненциальной форме вывода вещественных чисел) задаётся манипуляторами uppercase и lowercase.

Манипулятор setfill(int ch) устанавливает символ заполнения равным ch. В частности, setfill('0') указывает, что числа нужно дополнять до ширины, указанной манипулятором setw(), не пробелами, а ведущими нулями.

Действие манипуляторов hex, oct, dec, setbase(), uppercase, lowercase и setfill() не прекращается после вывода/ввода одного числа и длится до изменения другим аналогичным манипулятором.

Ширина вывода устанавливается манипулятором setw(int w) только для следующего выводимого значения. Если выводимое значение не помещается в w знакомест, оно выводится целиком.

Таким образом, строка

Листинг 7.11. Вывод нескольких чисел в поток

поместит в поток cout

```
1 000a 14 00 0000001e 101
```

манипулятор hex действует на все целые числа; setfill('0') — на все выводимые данные, для которых ширина поля вывода превышает ширину данных (включая пробел, для которого установлена ширина поля вывода в 3 знакоместа); манипулятор setw(4) действует только на число 10 (0xA), setw(3) — только на выводимый после него пробел, setw(8) — только на число 30 (0x1E); setw(2) не влияет на вывод числа 257 (0x101), так как для его вывода нужно три знакоместа.

7.6. Ввод-вывод 309

Порядок использования манипуляторов не важен.

7.6.2. Ввод-вывод с помощью libc

И при железных дорогах лучше сохранять двуколку.

К. П. Прутков. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы

Стандартная библиотека языка С (libc) включает множество функций вводавывода. Как и для любых функций стандартной библиотеки, подробную информацию о них можно найти в третьем разделе man-страниц GNU/Linux. В частности, команда \$ man 3 printf выводит в консоль данные о функции printf(), а также об используемых ею форматных полях.

Вывод

Простой вывод строки s на стандартный вывод можно выполнить с помощью функции int puts(const char *s).

Форматированный вывод данных различных простых типов осуществляется с помощью функции int printf(const char *format, ...). Первый аргумент этой функции — форматная строка, содержащая некоторый набор форматных полей, а следующие — выводимые данные простых типов. Каждому полю обычно соответствует один параметр, выводимый функцией printf() на экран, для некоторых видов полей также требуется один или два дополнительных целых параметра, уточняющих формат вывода.

Несмотря на то, что второй и последующие аргументы могут иметь различные типы, функция printf(), как и scanf(), не является ни шаблонной, ни перегруженной. Соответственно, её имя не декорируется и изменяется по правилам С-функций.

Форматное поле начинается с символа % и заканчивается буквой, обозначающей обобщённый вид формата, в соответствии с которым выводится значение (таблица 7.2). Символ процента можно вывести с помощью поля %, которому не должно соответствовать никакого параметра функции printf().

Между символом процента и форматом вывода могут присутствовать (но не обязательно) символы, уточняющие формат. Они располагаются в следующем порядке:

- флаги (таблица 7.3; флагов может быть несколько, один или ни одного);
- минимальная ширина поля вывода число, звёздочка * (значение задаётся параметром) или другое описанное в документации значение;
- точность вывода (для целых форматов общее количество выводимых цифр, для вещественных — после запятой); точность описывается аналогично мини-

Основные форматы вывода print f()

Таблица 7.2

Обозначение	Преобразование					
Форматы вывода целых чисел						
d, i	Целое число выводится как знаковое десятичное значение					
o, u, x, X	Целое число выводится как беззнаковое восьмеричное (o), десятичное (u) или шестнадцатеричное (x, X) значение без префикса					
С	Целое число преобразуется к типу unsigned char, после чего выводится символ с соответствующим кодом					
Форматы вывода вещественных чисел						
e, E	Вещественное число выводится в десятичном экспоненциальном формате					
f, F	Вещественное число выводится в формате с десятичной запятой					
g, G	Вещественное число выводится в десятичном экспоненциальном формате или формате с десятичной запятой, так, чтобы результат был наиболее компактным					
a, A	Вещественное число выводится в шестнадцатеричном экспоненциальном формате с двоичным порядком с префиксом					
Форматы вывода указателей						
s	Байты по указанному адресу выводятся как строка, завершающаяся нулём					
р	Указатель выводится как шестнадцатеричное значение					

мальной ширине поля — число, звёздочка * или другое описанное в документации значение и отделяется от минимальной ширины точкой;

- модификатор размера.

Любой из уточняющих символов может быть опущен.

Кроме форматных полей, в форматной строке printf() могут присутствовать произвольные символы и управляющие последовательности (\n, \t, \\ и т.п.). Символы выводятся на экран «как есть», вместо управляющих последовательностей выводятся соответствующие символы (в частности, \n — перевод строки, \t — табуляция, \\ — одиночная обратная косая черта). Таким образом, строка

поместит на стандартный вывод

1 ⊔+19⊔00d

Регистр шестнадцатеричных цифр А-F соответствует регистру буквенного обозначения формата.

7.6. Ввод-вывод 311

Основные флаги вывода printf()

Таблица 7.3

Обозначение	Действие					
#	Значение выводится в «альтернативной форме».					
	В частности, для форматов о и х/Х добавляется префикс системы					
	счисления (0 и 0х/0Х соответственно)					
0	Если длина значения в заданном формате меньше заданной					
	минимальной ширины поля вывода, значение дополняется ведущими					
	нулями до заданной ширины.					
	При одновременном задании 0 и - флаг 0 игнорируется					
-	Если длина значения в заданном формате меньше заданной					
	минимальной ширины поля вывода, значение выравнивается по левому					
	краю поля					
« » (пробел)	Перед беззнаковыми числами (в позиции, соответствующей знаку)					
	вставляется пробел.					
	При одновременном задании « » и + флаг « » игнорируется					
+	Перед положительными числами указывается знак +					

Если целому аргументу функции printf() поставить в соответствии вещественный формат вывода или наоборот, к нужному типу приводится не сам аргумент, а его адрес. То есть число, выведенное на экран, не будет соответствовать значению аргумента.

Ввод

Ввод данных в соответствии с заданным форматом осуществляется функцией int scanf (const char *format, ...). Форматная строка функции scanf() и подобных ей функций ввода состоит из последовательного описания ожидаемого формата вводимых данных и способа их обработки. Следующие за форматной строкой аргументы — адреса, куда записываются прочитанные и обработанные данные (количество этих адресов, как правило, соответствует количеству полей форматной строки).

Форматная строка функции scanf() может содержать:

пробельные символы, при этом любая комбинация любых пробельных символов (собственно пробела, табуляции, перевода строки и т. п.) в форматной строке соответствует любой, в том числе другой, вводимой комбинации любых пробельных символов либо их полному отсутствию в указанном месте;

- форматные поля, каждое из которых соответствует последовательности символов, которая может быть преобразована в некоторое значение (в частности, слово, символ, число), а значение — записано по одному из аргументов-адресов;
- иные символы, которые должны присутствовать во вводимых данных «как есть», в противном случае чтение прервётся и scanf() завершит работу.

Форматное поле scanf() начинается, как и для printf(), знаком процента % и заканчивается обозначением формата (таблица 7.4).

Основные форматы ввода scan f()

Таблица 7.4

Обозначение	Преобразование						
Форматы ввода целых чисел							
d	Знаковое десятичное значение сохраняется как int						
i	Знаковое значение с префиксом системы счисления (восьмеричное десятичное или шестнадцатеричное) сохраняется как int						
0	Беззнаковое восьмеричное значение сохраняется как unsigned int						
u	Беззнаковое десятичное значение сохраняется как unsigned int						
х, Х	Беззнаковое шестнадцатеричное значение без префикса сохраняется как $unsigned\ int$						
Форматы ввода вещественных чисел							
e, E, f, g, a	Вещественное значение сохраняется как $float$						
d	Рорматы ввода символьных последовательностей						
s	Слово (последовательность непробельных символов) сохраняется как строка, завершающаяся нулём						
[множество]	Последовательность символов из заданного множества сохраняется как строка, завершающаяся нулём						
С	Последовательность произвольных символов (включая пробельные; количество ограничено максимальной шириной поля ввода, по умолчанию — один символ) сохраняется как строка без завершающего нуля						

Между ними могут присутствовать символы, уточняющие формат:

- символ *, обозначающий, что значение этого форматного поля не сохраняется (такие поля не учитываются при подсчёте возвращаемого значения scanf());
- максимальная ширина поля ввода (в символах широких wchar_t или узких char, в зависимости от типа сохраняемой строки) — десятичное число;
- модификатор размера (таблица 7.5), изменяющий тип сохраняемого значения.
 Любой из уточняющих символов может быть опущен.

7.6. Ввод-вывод 313

Основные модификаторы размера

Таблица 7.5

Модификатор	Тип приёмника				
hh	$signed\ char\ для\ знаковых\ целых\ значений,\ unsigned\ char\ для$ беззнаковых				
h	$short$ для знаковых целых значений, $unsigned\ short$ для беззнаковых				
1	$long$ для знаковых целых значений, $unsigned\ long$ для беззнаковых, $double\ $ для вещественных; для символьных последовательностей — использование широких символов				
11, L	$long\ long\ для\ целых\ значений,\ long\ double\ для\ вещественных$				

Для scanf() форматы х и X полностью эквивалентны, то есть любой из них соответствует чтению шестнадцатеричного числа с произвольным регистром цифр. Эквивалентны также e, E, f, g, a— любой из них позволяет прочесть вещественное число в любой форме.

Допустимое множество символов для формата %[...] задаётся так же, как для регулярных выражений в стиле Perl — перечисляется в квадратных скобках без разделителей. Так, %[ab] соответствует любому количеству символов a и b в любом порядке. С помощью дефисоминуса можно задать диапазон: %[0-9] соответствует любому набору цифр; с помощью символа циркумфлекса (крышки), следующего сразу после открывающей квадратной скобки, получается дополнение множества: %[^\r\n] соответствует символам, не равным возврату каретки и переводу строки, то есть всем символам до конца строки. Если необходимо указать среди символов закрывающую квадратную скобку, то этот символ должен перечисляться первым после открывающей квадратной скобки или циркумфлекса; циркумфлекс — на любом месте, кроме первого после открывающей скобки; дефисоминус — последним перед закрывающей скобкой. Так, %[^]0-9-] — любые символы, кроме закрывающей квадратной скобки, цифр и дефисоминуса.

Пробельные символы перед значениями любого формата, кроме %с и %[...] (но включая %%, соответствующий одиночному знаку процента), игнорируются. Все элементы форматной строки — жадные.

Если для форматов %s и %[...] не задана максимальная ширина поля ввода, то длина сохраняемой строки зависит только от того, что вводит пользователь и потенциально не ограничена. Это легко может привести к переполнению буфера, адрес которого передан соответствующим аргументом. При этом необходимо учесть, что максимальная ширина поля ввода не включает завершающий ноль, а также задаётся в символах char/wchar_t, а не в буквах, так что, если при вводе

русских строк в кодировке UTF-8 указать недостаточную максимальную ширину, строка может быть оборвана на полубукве.

Функция scanf() возвращает количество успешно прочитанных и присвоенных значений. При корректных вводимых данных scanf() вернёт число, равное количеству аргументов-адресов; в случае сбоя возвращаемое значение может быть меньше, в том числе равным нулю или константе EOF (она определяется как -1). Если на каком-то этапе реальные вводимые данные не соответствуют форматной строке, дальнейший ввод не читается и scanf() завершает свою работу (при этом введённые, но не прочитанные данные остаются в буфере, так что следующий вызов scanf() или другой функции ввода начнёт чтение с них).

Кроме printf()/scanf(), использующих стандартный вывод и стандартный ввод, библиотека libc включает аналогичные пары функций, отличающиеся использованием иного приёмника или источника данных — это sprintf()/sscanf() для формирования и анализа строк и fprintf()/fscanf() для записи и чтения текстовых файлов. Адрес источника/приёмника передаётся в них первым параметром, перед форматной строкой.

7.7. Отладочная печать

Читай запись дел твоих! Ныне ты сам в состоянии требовать от себя отчёт.

Коран. 17.15

В некоторых случаях использование окон отладчика по какой-то причине неудобно, в частности, иногда необходимо сформировать файл протокола, содержащий шестнадцатеричные представления множества объектов.

7.7.1. Средства исследования переменных

Спрашивается: можно ли сделать инструмент оптический, помощью которого можно б было видеть вещи в море или в реках глубже, нежели как простыми глазами усмотреть можно.

М. В. Ломоносов. Задача, которую следует предложить на соискание премии

Язык C++ предоставляет множество средств для исследования структуры объектов во время выполнения программы.

7.7. Отладочная печать 315

Идентификация типа

Для получения информации о типе объекта во время исполнения программы (run-time type identification — RTTI, раздел [expr.typeid] стандарта) в C++ используется оператор typeid. Оператор typeid принимает в качестве параметра имя типа или переменной и возвращает const std::type_info.

Класс std::type_info включает метод name(), возвращающий строку, характеризующую тип (не имя типа и не формат вывода). В частности, typeid(int).name() вернёт "i", typeid(double).name() — "d", a typeid(long double).name() — "e". Составные типы характеризуются длинными многокомпонентными строками.

Размер объекта

Размер выделяемой под объект памяти можно узнать, используя оператор sizeof. Согласно стандарту C++ (раздел [expr.sizeof]), оператор sizeof возвращает количество байтов, используемое для представления операнда.

Pазмеры узких символьных типов sizeof(char), sizeof(signed char) и sizeof(unsigned char) равны 1, для остальных стандартных типов определяется реализацией.

Дамп памяти

С точки зрения языка высокого уровня, указатели, хранящие адреса объектов различных типов, сами имеют разные типы. Это сделано для защиты от ошибок, чтобы не попытаться рассмотреть в памяти то, чего там нет (и не получить очень странное значение, например, нечаянно прочитав часть вещественного числа как целое) или не испортить соседние переменные, записывая объект большого размера в область, зарезервированную под меньший.

С точки зрения более низкого уровня, адреса объектов различных типов ничем не различаются, и программист сам должен помнить размер, структуру и назначение каждого объекта в памяти. Все адреса имеет один размер, соответствующий разрядности платформы, и, теоретически, любой адрес может быть преобразован к любому типу указателя.

На практике не любое преобразование указатель-указатель имеет смысл. Так как размер любого типа кратен размеру char, адрес любого объекта х может быть преобразован в указатель типа char *. Таким образом мы получим доступ к байтам, составляющим объект, как к массиву char'ов; размер этого массива — количество байтов в х — равен sizeof(x).

Язык C++ позволяет преобразовать указатели на разные типы только с помощью самого наглого и не портируемого оператора преобразования — reinterpret_cast:

```
char *p = reinterpret_cast<char *>(&x);
```

В программировании на высоком уровне не рекомендуется использование reinterpret_cast вообще и преобразование типов указателей в частности, так как это небезопасно.

Низкоуровневое программирование небезопасно само по себе.

Тем не менее, преобразование адреса объекта в адрес цепочки байт, которая затем выводится в отладочный протокол — весьма эффективное средство исследования структуры этого объекта.

Вывод в поток

Для формирования файла-протокола можно воспользоваться потоками вывода. Ассоциировав в программе какой-либо файл с потоком типа fstream, мы получим возможность записи протокола непосредственно в этот файл. Выводя протокол в стандартный поток вывода (cout), мы сможем наблюдать протокол в консоли или сохранить его в файл, используя перенаправление стандартного потока вывода в командном интерпретаторе (в частности, bash):

```
1 $ program > /tmp/log.txt
```

(данная команда запускает программу program и направляет её стандартный вывод не в консоль, а в файл /tmp/log.txt). Второй способ более универсален, поэтому во всех примерах будем рассматривать стандартный поток вывода.

Таким образом, вывести в поток cout первый байт по адресу р в том, виде, который использован в окне Memory dump (две шестнадцатеричные цифры с ведущим нулём), можно следующим образом:

Листинг 7.12. Вывод первого байта по адресу p в шестнадцатеричном виде

```
1 unsigned char *p;
2 cout << hex << setfill('0') << setw(2) << static_cast<unsigned>(*p);
```

используется тип unsigned char, чтобы расширение до unsigned гарантированно было беззнаковым, и выводимое значение поместилось в два знакоместа.

Адрес следующего элемента (с учётом того, что р — указатель на однобайтовый тип — следующего байта) равен p+1 и так далее. Соответственно, зная адрес начала переменной, можно вывести в поток все составляющие её байты, сымитировав функциональность окна Memory dump.

Зная размер переменной (sizeof(x)), можно вывести на экран её побайтовое представление. Оно может не совпадать с шестнадцатеричным представлением из-за порядка байтов в словах. В шестнадцатеричном представлении цифры выводятся по-арабски, от старшей к младшей; побайтовый вывод показывает реальный

7.7. Отладочная печать 317

порядок байтов в памяти (на платформе x86 — от младшего к старшему), при этом цифры каждого байта выводятся от старшей к младшей.

7.7.2. Автоматизация отладочной печати

Всё, что они делают, вносится в книги.

Коран. 54.52

Для автоматизации отладочной печати лучше реализовать её в виде отдельной функции, чтобы упростить внесение изменений. Назовём эту функцию MemoryDump(). Пусть MemoryDump() получает в качестве аргумента исследуемый объект x, печатает данные о нём в стандартном потоке вывода и возвращает ничего (void).

Чтобы избежать приведения типа аргумента и, соответственно, искажения данных о нём, необходима отдельная реализация MemoryDump() для каждого возможного типа аргумента; при этом текст реализаций MemoryDump() для различных типов аргументов будет полностью совпадать. Для этого идеально подходит механизм шаблонов (templates).

Эта возможность C++ позволяет определить семейство функций, которые могут работать с различными типами данных. Так как нам нужно варьировать только тип аргумента, у шаблона будет один параметр — имя типа аргумента функции:

Листинг 7.13. Параметр шаблона — тип печатаемого значения

```
1 template<typename T>
2 void MemoryDump(T ...x)
3 {
4 ...
5 }
```

Для доступа к памяти, где реально находится объект, необходимо передать этой функций указатель или ссылку на него. С точки зрения низкого уровня указатель и ссылка — одно и то же; на уровне С++ передача по ссылке позволит использовать те же синтаксические конструкции, что и для исследования локальной переменной.

Листинг 7.14. Заголовок шаблона для печати дампа памяти

```
1 template<typename T>
2 void MemoryDump(T &x)
3 ...
```

Так как планируется не изменение, а только печать аргумента, правила хорошего тона требуют для него спецификатора const (соответственно, используемый в тексте MemoryDump() указатель р тоже должен быть константным). Получим окончательный вариант шаблонной функции отладочной печати дампа памяти в виде листинга 7.15.

Листинг 7.15. Шаблон для печати дампа x

```
1 template<typename T>
2 void MemoryDump(const T &x)
3 {
4
       const unsigned char *p
5
           = reinterpret_cast<const unsigned char *>(&x);
6
7
       cout << "Type: " << typeid(x).name()
            << "''\Value:'' << x << endl
8
            << "Size: " << sizeof(x) << endl
            << "Dump: " << hex << uppercase << setfill('0');
10
11
       for(size_t i = 0; i < sizeof(x); ++i)</pre>
12
13
           cout << setw(2)<< static_cast<unsigned>(*(p+i)) << "\";</pre>
14
15
       cout << dec << endl << endl;</pre>
16
17 }
```

Эта функция позволяет вывести в стандартный поток вывода байты любой переменной в том порядке, в котором они лежат в памяти. В частности, результатом следующего кода:

Листинг 7.16. Печать сведений о трёх переменных

```
1 int i = 1;
2 double d = 1;
3 long double ld = 1;
4
5 MemoryDump(i);
6 MemoryDump(d);
7 MemoryDump(ld);
```

будет:

Листинг 7.17. Значения, размеры и дамп переменных

```
1 Type: i Value: 1
2 Size: 4
3 Dump: 01 00 00 00
4
5 Type: d Value: 1
6 Size: 8
7 Dump: 00 00 00 00 00 00 F0 3F
```

7.7. Отладочная печать 319

```
8
9 Type: e Value: 1
10 Size: 12
11 Dump: 00 00 00 00 00 00 80 FF 3F 00 00
```

Для каждого такого вызова компилятор формирует отдельную функцию — реализацию шаблона MemoryDump() для конкретного типа аргумента. Такие реализации перегружают друг друга и имеют одно имя для C++; с точки зрения компоновщика разные реализации имеют разные имена, так как по-разному декорируются.

При вызове шаблонной функции MemoryDump() конкретная вызываемая реализация определяется типом передаваемого фактического параметра. Указывать реализацию явно (например, MemoryDump<int>(i)) здесь не только не нужно, но и вредно — если указанный тип реализации не совпадёт с настоящим типом передаваемого параметра, результат будет некорректен.

Для указателя данная функция выведет размер и представление в памяти самой переменной-указателя, а не тот фрагмент памяти, куда он указывает.

Если необходимо напечатать именно память, на которую указывает аргумент, необходимо модифицировать шаблонную функцию MemoryDump(). Получим листинг 7.18 (CellCount — количество ячеек типа T по адресу рх).

Листинг 7.18. Шаблон для печати дампа памяти по адресу px

```
1 template<typename T>
2 void PointerMemoryDump(T *px, int CellCount)
3 {
       const unsigned char *p
4
           = reinterpret_cast<const unsigned char *>(px);
5
       size_t BytesCount = sizeof(*px)*CellCount;
6
7
       cout << "Type:" << typeid(px).name()</pre>
            << "...Value:..." << px << endl
            << "Size: " << sizeof(px) << endl
            << "Dump:" << hex << uppercase << setfill('0');</pre>
12
       for(size_t i = 0; i < BytesCount; ++i)</pre>
13
14
           cout << setw(2)<< static_cast<unsigned>(*(p+i)) << "__";</pre>
15
16
       cout << dec << endl << endl;</pre>
17
18 }
```

Тогда результатом выполнения листинга 7.19, печатающего сведения об указателе s и восьмибайтовом значении по этому указателю,

Листинг 7.19. Печать сведений об указателе и о значении

```
1 char *s = "abcdef";
2
3 MemoryDump(s);
4 PointerMemoryDump(s,8);
```

будет следующий вывод:

Листинг 7.20. Дамп памяти собственно указателя и значения по указателю

```
1 Type: Pc Value: abcdef
2 Size: 4
3 Dump: 08 96 04 08
4
5 Type: Pc Value: abcdef
6 Size: 4
7 Dump: 61 62 63 64 65 66 00 54
```

Таким образом, шаблонная функция MemoryDump(s) выводит данные об указателе s, а PointerMemoryDump(s,8) — о строке s, включающей семь узких символов (шесть латинских букв и завершающий строку нулевой символ). Видно, что, кроме семи байт строки, листинг 7.19 выводит ещё один, лишний, байт.

В отладочной печати, как и при изучении содержимого памяти при помощи инструментов интерактивной отладки, необходимо различать те переменные, которые содержат интересующее программиста значение и переменные-указатели, которые содержат адрес интересующего значения.

Контрольные вопросы

- 1. Как называется головная функция программы на С++?
- 2. Какие целые типы языка С++ вы знаете?
- 3. Какие вещественные типы языка С++ вы знаете?
- 4. Какие операторы преобразования типов С++ вы знаете?
- 5. Как записываются целые, вещественные, строковые литералы?
- 6. Как автоматизировать отладочную печать в С++?

Заключение

Усердный в службе не должен бояться своего незнанья; ибо каждое новое дело он прочтёт.

К. П. Прутков. Плоды раздумья. Мысли и афоризмы

В данном пособии описана только малая часть безграничных возможностей Ассемблера.

Многие возможности низкоуровневого программирования доступны только на уровне операционной системы и тесно связаны с её архитектурой и особенностями. Соответственно, дальнейшее изучение архитектуры и системы команд x86, а также программирования на языке Ассемблера, неизбежно сопряжено с изучением операционных систем.

Прикладное программирование на ассемблере широко применяется в задачах криптографии. При программной реализации большинства современных алгоритмов использование только команд языков высокого уровня, позволяющих программисту абстрагироваться от конкретного представления данных, неэффективно. Ассемблер, напротив, легко позволяет рассмотреть блок данных одновременно как число и битовую строку. Кроме того, разработчики современных процессоров постоянно вводят новые команды, облегчающие реализацию популярных асимметричных схем.

Приложение A. Лабораторный практикум GNU Assembler

Требования к выполнению лабораторных работ

В данном разделе описаны базовые требования к лабораторным и курсовым работам, а также основные правила их оценивания. Все особые случаи обсуждаются с преподавателем индивидуально, решение в каждом случае принимается отдельно и только после воплощения соответствующего случая в реальность.

Компилятор, IDE, отладчик

Программы для всех заданий необходимо собирать **компилятором из коллекции GCC** (для C++ — компилятор g++, для чистого C — gcc; для проектов, содержащих только ассемблер, подходят оба).

Для разработки программ на языке C++ могут быть использованы текстовый редактор и консольные инструменты разработки, а также любая IDE, поддерживающая GCC. Рекомендуется свободная и бесплатная кроссплатформенная среда Qt Creator. Также возможно использование сред Code::Blocks, TheIDE (Ultimate++), Codelite. Среда Microsoft Visual Studio не поддерживает других компиляторов, кроме Microsoft, и не может быть использована там, где иное не сказано явно. Для отладки используется GNU Debugger (GDB), консольный либо встроенный в IDE.

Язык программирования

Задания всех лабораторных работ, если не указан язык, выполняются на ассемблере, в виде вставок в программу на языке C/C++ либо отдельных модулей.

Программы на чистом C++ (без ассемблерных вставок) должны собираться на любой платформе любым компилятором (недопустимо использование платформозависимых элементов).

Отчёт и оформление

При выполнении лабораторной работы непосредственно перед защитой отчёт оформлять не обязательно; достаточно демонстрации результатов и устных комментариев.

В ином случае по результатам выполнения лабораторной работы оформляется отчёт в формате plain text, LATEX, OpenDocument или PDF, а также программный код. Заголовок отчёта должен включать имя группы и ФИО авторов, а также тему работы. Отчёт должен содержать для каждого задания:

- номер и текст задания;
- номер и текст варианта (если есть);

- операционную систему и разрядность, для которых предназначена программа; если для всех заданий эти данные совпадают — можно указать это один раз в начале отчёта;
- ключевые фрагменты программного кода;
- результат выполнения задания: результаты измерений с комментариями и ссылки на программы.

Если отчёт оформлен не как комментарии к коду, полный текст программ копировать в отчёт не нужно (текст программ предоставляется отдельно).

Отчёт в формате plain text может быть совмещён с программным кодом (помещён в комментарии соответствующих модулей).

В начале каждого файла с исходным кодом должен находиться *комментарий*, содержащий краткое описание модуля. Описание модуля с головной функцией должно включать *тему лабораторной работы*.

Перед реализацией каждого задания должен находиться комментарий, содержащий *номер задания и номер варианта задания* в формате **Л1.3, вариант 2;** при возможности — полный текст задания и соответствующего варианта.

Командная работа

Лабораторная работа выполняется совместно командой (двумя сидящими рядом студентами, при желании — одним или тремя). Команда из трёх человек выполняет дополнительные задания в некоторых лабораторных работах. Команды из четырёх и более студентов не допускаются.

Команда, независимо от количества участников, выполняет **один вариант задания, соответствующий номеру команды** и оформляет один отчёт.

Номер пары или команды в группе должен быть уникален. В спорных случаях номер пары или команды может быть назначен преподавателем.

Каждый из соавторов должен уметь объяснить все результаты лабораторной работы (программный код, результаты измерений) и модифицировать свою часть кода.

Оценивание

Максимально возможная оценка лабораторной работы — 12 баллов. Работа, выполненная не полностью или с ошибками, может быть зачтена с оценкой ниже максимальной.

Работа с явными признаками несамостоятельного выполнения (несоответствие варианту, несоответствие программы заявленным ОС и разрядности, использование заданий 2020 года и ранее, использование снимков экрана пособия 2017 года и ранее, дословное совпадение отчёта, неумение его пояснить и т.п.) может быть зачтена только после выполнения дополнительного задания (при попытке сдать одновременно серию таких работ может быть дано одно задание

объединённой тематики) и не более чем на 8 баллов (если с учётом опоздания максимум составляет менее 8 баллов — не более максимума). Бонусные задания такой работы не засчитываются. Таким образом, фактически в этом случае оценивается только дополнительное задание.

Из оценки лабораторной работы, сданной с опозданием более чем на одно занятие без уважительной причины, вычитается величина опоздания (таблица ЛР.1).

График снижения оценок за базовую часть лабораторных работ

Таблица ЛР.1

Неделя	$\max{(\Pi 1)}$	$\max{(\Pi 2)}$	max (Л3)	$\max{(\Pi 4)}$	max (Л5)	max (Л6)	max (Л7)
1, 2	12						
3, 4	12	12					
5, 6	11	12	12				
7, 8	10	11	12	12			
9, 10	9	10	11	12	12		
11, 12	8	9	10	11	12	12	
13, 14	7	8	9	10	11	12	12
15, 16	6	7	8	9	10	11	12
17	5	6	7	8	9	10	11
сессия (досд.)	5	6	7	8	8	8	8
сессия (с нуля)	Н	Н	50 в совокупности			Н	

Если лабораторные работы выполняются не по порядку, но при этом на каждом занятии (кроме, возможно, первого) выполняется и сдаётся какая-либо работа, то они оцениваются как сданные без опоздания.

Не зачтённые лабораторные работы помечаются в ОРИОКС литерой «н». Если курс в целом зачтён, перед закрытием ведомости «н» заменяется для корректной работы ОРИОКС значением «0,1».

Необязательные (бонусные) задания

Задания, отмеченные как **«Бонус»**, *необязательны*; за их выполнение начисляются дополнительные баллы. Баллы за необязательные задания добавляются к колонке «бонус (π/p) ».

Бонусные задания могут быть сданы либо одновременно с соответствующей лабораторной работой, либо (при условии, что это не помешает преподавателю принимать у других студентов обязательные задания) после неё.

В тексте задания указано *максимальное* количество дополнительных баллов. Количество баллов, начисленных за бонусные задания, зависит только от качества выполнения задания, но не от времени сдачи.

Бонусные задания работы с явными признаками несамостоятельного выполнения не засчитываются (см. выше).

Курсовая работа

Вместо работ Л1-Л7 может быть выполнена одна курсовая работа (оценивается от 0 до 100 баллов); тематика должна быть согласована с преподавателем.

Зачёт

Дифзачёт (зачёт с оценкой) выставляется по сумме баллов: отлично (5) от 86, хорошо (4) от 70, удовлетворительно (3) от 50 баллов.

Минимальные требования в случае выполнения в семестре лабораторных работ: зачтённые ЛЗ, Л4, Л5, а также общая сумма баллов не менее 50.

Минимальные требования в случае выполнения в семестре курсовой работы: демонстрация хоть каких-то результатов до 14 недели включительно (если чтото не получилось — лучше покажите неполную работу, но вовремя), описание разработки (устное, отчёт не обязателен), ответы на вопросы.

«Чего можно на троечку сдать» на зачётной неделе или в сессию:

- получить и выполнить индивидуальное задание (оценивается от 0 до 80 баллов);
- выполнить лабораторные работы Л3, Л4, Л5, Л6 (оцениваются совокупно от 0 до 50 баллов);
- выполнить Л3, Л4, Л5 и ещё часть лабораторных работ (каждая из работ оценивается отдельно в соответствии с таблицей **ЛР.1**), при этом:
 - а) на зачётной неделе сумма без бонусов не превысит 11+10+9+8+7+6+5=56 баллов;
 - б) если хотя бы в одной работе есть признаки несамостоятельного выполнения бонусные задания не засчитываются для всех.

Замечания и дополнения

Замечания и дополнения к данному документу можно отправить в письменном виде по адресу illinc@inbox.ru.

Принятое замечание/дополнение приносит первому приславшему его студенту от 1 до 8 бонусных баллов.

Лабораторная работа 1 **Представление данных в ЭВМ**

Цель работы: изучить форматы представления чисел и символьной информации в ЭВМ.

Все задания данной лабораторной работы выполняются на чистом С/С++, без использования ассемблера.

Штраф за одно пропущенное обязательное задание -2 балла.

Л1.1. Задание на лабораторную работу

Задание Л1.№1. При помощи оператора sizeof языка C/C++ выясните, сколько байтов занимают переменные следующих типов языка C/C++: char, signed char, unsigned char, char*, wchar_t, wchar_t*, short, short*, int, int*, long, long*, long long, long long*, float, float*, double, double*, long double, long double* на платформах, доступных на ВЦ (штраф -2 балла за платформу, если в аудитории она доступна, а данных по ней нет; если платформа недоступна в лабораторной аудитории либо её убрали с ВЦ вообще, штраф не начисляется):

OC	компилятор	разрядность сборки
GNU/Linux 64	GCC	64
MS Windows 64	GCC (MinGW)	64
MS Windows 64	GCC (MinGW)	32
MS Windows 64	Microsoft	64
MS Windows 64	Microsoft	32

Результаты оформите в отчёте в виде таблицы.

Бонус (+2 балла за платформу). При подготовке к работе выполните измерения на платформе, отличной от доступных на ВЦ (укажите ОС, компилятор, режим (разрядность) сборки, архитектуру процессора, назначение платформы — без этих сведений баллы не начисляются).

Для дистанционных занятий без доступа к ВЦ: измерения выполняются на доступной автору платформе (укажите ОС, компилятор, режим (разрядность), архитектуру процессора, назначение платформы).

Штрафы за отсутствие иных платформ не начисляются (бонусы тоже).

Обратите внимание на размеры указателей, а также целочисленных знаковых типов char, short, int, long, long long на той платформе, для которой планируется выполнять последующие задания.

Задание Л1.№2. Изучите, как интерпретируется одна и та же область памяти, если она рассматривается как знаковое или беззнаковое целое число, а также — как одно и то же число записывается в различных системах счисления.

Для этого на языке C/C++ разработайте функцию void print16 (void * p), которая печатает для 16-битной области памяти по заданному адресу p:

- а) целочисленную беззнаковую интерпретацию в шестнадцатеричном (и опционально двоичном) представлении;
- б) целочисленную беззнаковую интерпретацию в десятичном представлении;
- в) целочисленную знаковую интерпретацию в шестнадцатеричном (и опционально двоичном) представлении;
- г) целочисленную знаковую интерпретацию в десятичном представлении.

Примечание: Для получения различных интерпретаций одного и того же участка памяти в C++ можно использовать объединения (union) или преобразование указателя p в указатель на другой тип оператором reinterpret_cast или приведением в стиле C. Обратите внимание, что преобразование значения в значение оператором static_cast или приведением в стиле C не обеспечивает необходимого эффекта, хотя для целых типов чаще всего работает так же.

Имена беззнаковых целочисленных типов C++ содержат ключевое слово unsigned (так, беззнаковый тип того же размера, что и short, называется $unsigned\ short$). Имена знаковых целочисленных типов могут содержать ключевое слово $signed\ n$ ибо никакого (так, $signed\ short\ u\ short\ —$ синонимы).

Соответственно, целочисленную беззнаковую интерпретацию памяти по адресу p для (a) и (б) можно получить, как *(reinterpret_cast<unsigned short *>(p)), знаковую для (в) и (г) — как *(reinterpret_cast<short *>(p)) (см. разделы 7.2 и 7.3).

Шестнадцатеричное и десятичное представление целых чисел можно получить, используя различные форматы вывода функции printf() библиотеки libc либо манипуляторы hex и dec потокового вывода.

Шестнадцатеричный формат вывода для целочисленных переменных соответствует компактной записи двоичного кода, поэтому совпадает для беззнаковой и знаковой интерпретации (и равен беззнаковой интерпретации в шестнадцатеричной системе счисления).

Проверьте работу функции print16() на 16-битных целочисленных переменных, принимающих следующие значения:

- минимальное целое 16-битное значение без знака;
- максимальное целое 16-битное значение без знака;
- минимальное целое 16-битное значение со знаком;
- максимальное целое 16-битное значение со знаком;
- значение y, соответствующее варианту (таблица $\Pi 1.1$);
- значение z, соответствующее варианту (таблица $\Pi 1.1$);

(запишите каждое из значений в 16-битную целочисленную переменную и передайте её адрес функции).

Убедитесь, что (a) и (в) — одно и то же представление.

Полученные результаты внесите в отчёт в таблицу, каждая строка которой соответствует значению, столбец — представлениям (a), (б), (Γ).

Варианты значений

Таблина Л1.1

$(N_2 - 1)\%2 + 1$	Вариант
1 $x = 0$ xA1B2C3D4, $y = 3$, $z = -8$	
2 x = 0x04030201, y = 5, z = -4	

Задание Л1.№3. Разработайте на языке C/C++ функции print32() и print64(), аналогичные print16() для размеров 32 и 64 бита, и дополните их интерпретацией памяти как числа с плавающей запятой соответствующего размера:

- -print32() печатает для 32-битной области памяти по заданному адресу p целочисленные представления (а)—(г) и 32-битное представление с плавающей запятой (с одинарной точностью) д).
- -print64() печатает для 64-битной области памяти по заданному адресу p целочисленные представления (а)–(г) и 64-битное представление с плавающей запятой (с двойной точностью) д).

Проверьте работу функций на целочисленных переменных соответствующего размера, принимающих значения:

- минимальное целое значение без знака соответствующего размера;
- максимальное целое значение без знака соответствующего размера;
- минимальное целое значение со знаком соответствующего размера;
- максимальное целое значение со знаком соответствующего размера;
- значение x, соответствующее варианту;
- значение y, соответствующее варианту;
- значение z, соответствующее варианту;

и переменных с плавающей запятой соответствующего размера, принимающих значения:

- значение x, соответствующее варианту;
- значение y, соответствующее варианту;
- значение z, соответствующее варианту;
- (x, y, z) смотрите в таблице Л1.1).

Выпишите в отчёт полученные результаты (дополните таблицу задания Л1.№2 столбцом д).

Задание Л1.№4. Разработайте программу на языке C++, которая расширяет значение целочисленной переменной из 16 бит до 32 бит, рассматривая числа как:

- знаковые (signed);
- беззнаковые (unsigned).

Проверьте её работу на значениях y и z (таблица $\Pi 1.1$).

Исходное значение, а также результаты беззнакового и знакового расширения должны печататься в представлениях (а)– (Γ) (функциями print16() и print32()).

Примечание: Расширение числа происходит, в частности, при присваивании — если размер приёмника больше размера источника. Для явного расширения в C++ можно использовать оператор static_cast.

При этом источник и приёмник должны быть либо оба знаковыми, либо оба беззнаковыми, иначе — неопределённое поведение C/C++.

Полученные результаты внесите в отчёт.

Задание Л1.№5. Изучите, как располагаются в памяти байты, составляющие число или структуру данных. Для этого на языке C/C++ разработайте функцию void $printDump(\mathrm{void} * p, \mathrm{size_t} N)$, которая печатает для области памяти по заданному адресу p значения N байтов, начиная с младшего, в шестнадцатеричном представлении (шестнадцатеричный дамп памяти).

С помощью printDump() определите и выпишите в отчёт, как хранятся в памяти компьютера в программе на C/C++:

- целое число x (типа int; таблица $\Pi 1.1$); по результату исследования определите порядок следования байтов в словах для вашего процессора:
 - а) прямой (младший байт по младшему адресу, порядок Intel, Little-Endian, от младшего к старшему);
 - б) обратный (младший байт по старшему адресу, порядок Motorola, Big-Endian, от старшего к младшему);
- массив из трёх целых чисел (статический или динамический, но не высокоуровневый контейнер) с элементами x, y, z;
- число с плавающей запятой y (типа double; таблица $\Pi 1.1$);
- строки "bcdxy" и "ёжзий" (массив из char; при выборе N учитывайте всю длину строки, а не только видимые буквы);
- «широкие» строки L"bcdxy" и L"ёжзий" (массив из $wchar_t$; при выборе N учитывайте всю длину строки).

Укажите ОС, компилятор, режим (разрядность) сборки, архитектуру процессора, назначение платформы.

Бонус (+2 балла за платформу). При подготовке к работе выполните измерения на платформе, где архитектура процессора отлична от x86/x86-64.

Л1.2. Дополнительные бонусные и штрафные баллы

- +1 балл корректная автоматизация с помощью макросов препроцессора С или шаблонов С++ (то есть такая, что с макросами или шаблонами код короче или хотя бы красивее, чем был бы без них).
- -4 балла за $\kappa a \gg \partial y \omega$ утечку памяти (то есть выделенный, но не освобождённый блок динамической памяти).

Л1.3. Рекомендации

Для просмотра содержимого памяти используйте возможности отладчика (окно Memory или подобное ему) или отладочную печать побайтового дампа. Не стоит использовать для исследования представления объектов в памяти окно Watches, так как оно по определению показывает состояние объекта, абстрагированное от представления.

Перенаправить стандартный вывод программы в файл в большинстве оболочек, в том числе bash, возможно с помощью символа >.

Скопировать вывод программы из терминала в отчёт можно, используя буфер обмена primary. Для этого необходимо выделить мышью необходимый текст в терминале и затем щёлкнуть средней кнопкой мыши в том месте редактора, где планируется вставка. После закрытия текста-источника содержимое буфера primary теряется, поэтому вставку желательно проводить непосредственно после выделения фрагмента вывода в терминале.

В Microsoft Windows буфер primary недоступен.

Л1.4. Теоретические сведения

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить следующие разделы:

- 1.2.1. Единицы измерения.
- 1.2.2. Порядок следования байтов.
- 3.2. Сегменты памяти.
- 2. Представление данных.
- 7. Программирование на языке высокого уровня: С++.
- 4.1.2. Этапы компиляции.

Л1.5. Вопросы

- 1. Как представляются целые числа со знаком и без знака?
- 2. Как перевести число в дополнительный код?
- 3. Что такое расширение чисел со знаком и без знака? Для чего нужны операции расширения?
- 4. Для чего нужно знать порядок следования байтов на вашем компьютере?

- 5. Как располагаются в памяти элементы массива?
- 6. Как найти размер массива, зная размер элемента и их количество?
- 7. Как представляется символьная информация в компьютере в кодах ASCII, расширениях ASCII и различных кодировках Unicode?
- 8. Как хранятся русские буквы в «классических» и «широких» строках?
- 9. Как строковые функции libc (stdlib) определяют конец строки?
- 10. Сколько символов (для узких строк узких символов char, для широких $wchar_t$) необходимо для представления строки из пяти символов?

Лабораторная работа 2 Отладка кола

Цель работы: научиться использовать инструменты отладки.

Данная лабораторная работа не является обязательной. Если во время защиты Л3—Л7 демонстрируется корректная работа с отладчиком, Л2 засчитывается автоматически на текущий (с учётом даты) максимум.

Штраф за одно пропущенное обязательное задание -3 балла (если $\Pi 2$ защищается как отдельная лабораторная работа).

Л2.1. Задание на лабораторную работу

Задание Л2.№1. Разработайте программу на языке C/C++, вычисляющую целое выражения от целого аргумента (в соответствии с вариантом). Переменные x, y, z — локальные переменные функции main().

$(N^{\underline{0}} - 1)\%5 + 1$	Вариант	
1	z = f(x,y) = x + y + 177	
2	z = f(x,y) = x - y - 512	
3	z = f(x, y) = -x - y + 789	
4	z = f(x, y) = -x + y - 348	
5	z = f(x, y) = x + y - 451	

Примечание: Не обязательно вводить x и y с клавиатуры. Инициализация локальной переменной «узнаваемым» литералом упростит поиск её адреса.

Поставьте точку останова на начало кода, вычисляющего f(x,y).

Установите для отображения дизассемблированного кода синтаксис АТ&Т.

Запустите программу, после останова переключитесь на уровень инструкций и изучите ассемблерный код, соответствующий вычислениям.

Определите и прокомментируйте (по возможности):

- обращение к переменным x, y и z;
- обращение к регистрам общего назначения;
- арифметические и логические операции.

Выполните код по шагам на уровне инструкций (выполняя за один шаг одну команду ассемблера).

Задание Л2.№2. Откройте окно «Регистры» и отследите изменение регистров общего назначения и регистра флагов при вычислении f(x,y).

Л2. Отладка кода 333

Задание Л2.№3. Откройте окно «Память» и отследите изменение переменных x, y и z. Сопоставьте адреса локальных нестатических переменных и значение регистра sp (указателя вершины стека: rsp в 64-битном режиме и esp в 32-битном).

Л2.2. Дополнительные бонусные и штрафные баллы

+2 балла — использование консольного интерфейса GDB вместо графического, предоставляемого IDE.

Л2.3. Теоретические сведения

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить следующие разделы:

- 3.2. Сегменты памяти.
- 3.3. Регистры.
- 4.1.2. Этапы компиляции.
- 5.1. Особенности GNU Assembler.
- 5.2.1. Обшие команды.

Л2.4. Отладка в интегрированных средах разработки

Различные IDE для отладки программ используют собственные инструменты или (чаще) предоставляют графический интерфейс к внешним отладчикам. Обычно используется отладчик gdb (GNU Symbolic Debugger).

Базовые инструменты различных отладчиков и различных IDE схожи. Рассмотрим основные инструменты отладки на примере среды Qt Creator [82]; также следует упомянуть особенности сред Code::Blocks [55] и TheIDE [69].

Точки останова

Точки останова представляют место или набор мест в коде, которые при выполнении прервут отлаживаемую программу и передадут управление пользователю. Пользователь может просмотреть состояние прерванной программы или продолжить выполнение построчно или непрерывно.

Обычно точки останова связаны с файлом исходных кодов и строкой или началом функции (рис. Л2.1).

Если выполнение не останавливается в точке останова, проверьте конфигурацию сборки. В большинстве сред разработки отладка возможна только для отладочной (Debug), но не для оптимизированной (Release) сборки. В Qt Creator возможна пошаговая отладка Release-сборки с использованием окон дизассемблера, регистров и памяти, но точки останова в исходном коде C++ в этом режиме игнорируются.

```
💠 冗 😌 🕒 × 💠 🏓 🔐 main.cpp
Проекты
 📊 demo
                                       #include <iostream>
    📸 demo.pro
                                       using namespace std;
   deployment
                                   4
   Псходники
                                      int f(int x)
        main.cpp
                                           return (x + 2)/4 + (x - 2)%2;
                                  10 ▼ int main()
                                           register int x=1, y;
                                           [y] = f(x);
                                           cout << [y] <<endl:
                                  14
                                           return 0;
                                  16
                                       }
```

Рис. Л2.1. Точка останова в коде

Локальные и наблюдаемые переменные

Окно «Локальные и наблюдаемые переменные» отображает информацию о верхнем кадре стека (параметры функции и локальные переменные), а также о заданных выражениях. Данное окно может быть использовано для изменения содержимого переменной простого типа данных (такого как int или float) во время останова программы (рис. $\Pi 2.2$).




Рис. Л2.2. Локальные и наблюдаемые переменные в Qt Creator

В среде Code::Blocks окно просмотра переменных можно открыть, используя меню $Debug o Debugging\ windows o Watches$ (рис. Л2.3, внизу).

В TheIDE для просмотра переменных используются вкладки Autos, Locals и Watches панели Debug (доступна во время отладки внизу экрана, скрывается/показывается по Esc).

Л2. Отладка кода 335




Рис. Л2.3. Отладочные окна Memory и Watches в Code::Blocks

Обозреватель и редактор памяти

Обозреватель и редактор памяти отображают содержимое памяти. В Qt Creator как обозреватель, так и редактор памяти можно открыть для просмотра конкретной переменной, используя контекстное меню переменной в окне «Локальные и наблюдаемые переменные» (рис. Л2.4), при этом подсвечивается не только начало, но и размер объекта.




Рис. Л2.4. Обозреватель и редактор памяти Qt Creator

В среде Code::Вlocks окно просмотра содержимого фрагмента памяти можно открыть, используя меню $Debug \to Debugging\ windows \to Memory\ dump$ (рис. Л2.3, вверху). Адрес начала отображаемого фрагмента может быть литералом (конкретным адресом в памяти, как 0х401060), адресом переменной (&x), регистром, в котором содержится адрес (\$eax) или выражением C++ (результатом выражения должен быть указатель, например, (char*) (&x) -4 — адрес на 4 байта меньше, чем начало переменной x).

В текущей версии TheIDE нет инструмента для просмотра дампа памяти.

Содержимое памяти отображается как последовательность байтов. Каждый байт представлен как беззнаковое целое (в виде двух шестнадцатеричных цифр)

и как ASCII-символ (справа). Байты разбиты на строки по 16; слева перед строкой показан адрес первого байта в строке в шестнадцатеричном виде.

Дизассемблер

Окно дизассемблера отображает дизассемблированный код для текущей функции (рис. Л2.5). В Qt Creator по умолчанию спрятано, перейти в режим работы на уровне инструкций процессора возможно во время отладки.




Рис. Л2.5. Дизассемблированный код программы (Qt Creator)

В среде Code::Blocks окно дизассемблера можно открыть, используя меню $Debug o Debugging\ windows o Disassembly\ (для редактирования кода и для отладки используются разные наборы окон, поэтому открывать дизассемблер необходимо уже в процессе отладки). Опция <math>Mixed\ mode$ в этом окне включает отображение строки C++ перед соответствующей ей группой команд. Кнопка Adjust позволяет перемотать дизассемблированный код к текущей команде. Кнопка $Save\ to\ text\ file\ —$ сохранить его.

Рис. Л2.6 показывает окно дизассемблера среды Code::Blocks с включённой опцией $Mixed\ mode$ (синтаксис AT&T).

Л2. Отладка кода 337




Рис. Л2.6. Дизассемблированный код программы (Code::Blocks)

Иногда при внесении изменений в программу и включённой опции $Mixed\ mode$ ассемблерный код и операторы высокого уровня в окне дизассемблера не изменяются даже после пересборки проекта. В этом случае необходимо выключить и снова включить $Mixed\ mode$ (останавливать отладку и пересобирать проект между этими действиями не надо).

В TheIDE панель дизассемблера всегда доступна во время отладки (справа). Её содержимое можно скопировать в буфер обмена, используя пункт меню $Debug \to Copy\ disassembly$.

Содержимое окна дизассемблера в любой среде разработки — именно читабельное представление машинного кода отлаживаемой программы, а не промежуточная стадия компиляции модуля в машинный код, формируемая командой g++ -S (промежуточный результат компиляции можно увидеть, запустив команду g++ -S <путь к срр-файлу> в консоли; в TheIDE можно использовать пункт меню $Build \rightarrow Show \ assembler \ code \ for \ldots$).

Настройка синтаксиса ассемблерного кода В зависимости от используемого отладчика и его настроек может различаться используемый синтаксис. Настроить вид дизассемблированного кода можно в настройках отладчика среды (для Code::Blocks $Settings \rightarrow Debugger \rightarrow GDB/CDB\ debugger: default \rightarrow Choose\ disassembly\ flavor$).

В Qt Creator настроить синтаксис дизассемблера можно в окне параметров (меню Инструменты \rightarrow Параметры). Для этого используется переключатель «Стиль

Intel для дизассемблера», находящийся в разделе «Отладчик» этого окна на вкладке GDB.

Регистры

Окно «Регистры» отображает текущее содержимое регистров (рис. Л2.7). В Qt Creator по умолчанию спрятано, включается через контекстное меню или меню «Окно».




Рис. Л2.7. Регистры (Qt Creator)

В среде Code::Blocks содержимое основных регистров можно увидеть, используя окно CPU registers (меню $Debug oup Debugging\ windows oup CPU\ registers$). Регистры сопроцессора отображаются в окне FPU status (меню $Debug oup Information oup FPU\ status$), но, в отличие от окна основных регистров, открытое окно FPU status не позволяет продолжить отладку.

В TheIDE содержимое основных регистров показывается под панелью дизассемблера и всегда доступно во время отладки (справа).

Лабораторная работа 3

Использование ассемблерных вставок в программах на С++

Цель работы: научиться вставлять в программы на языке высокого уровня ассемблерные фрагменты.

Штраф за одно пропущенное обязательное задание -2 балла.

ЛЗ.1. Задание на лабораторную работу

Задание ЛЗ.№1. Реализуйте расчёт беззнакового целочисленного выражения (таблица ЛЗ.1) как ассемблерную вставку в программу на C/C++, помещая временные значения в регистры общего назначения A,C,D (в зависимости от разрядности данных — eax,ecx,edx или rax,rcx,rdx).

Переменные x, y, z, w — локальные переменные функции main() (или другой функции C/C++) и передаются во вставку как параметры (z и w — выходные, x и y — входные). Проверьте расчёт, реализовав то же самое на C/C++.

Варианты выражений для расчёта

Таблица Л3.1

(№ – 1)%3 +1	Вариант
1	$\begin{cases} z = (x+79)/y \\ w = (x+79)\%y \end{cases}$
2	$\begin{cases} z = x/(y-134) \\ w = x\%(y-134) \end{cases}$
3	$\begin{cases} z = (x+8)/y \\ w = (x+8)\%y \end{cases}$

Задание ЛЗ.№2. Реализуйте задание ЛЗ.№1, передав вставке в качестве входных параметров не значения x и y, а указатели p = &x и q = &y.

Задание ЛЗ.№3. Бонус +2 балла для пар, обязательное для троек. Реализуйте задание ЛЗ.№1, не используя в тексте вставки конкретных имён регистров (для размещения параметров в нужных регистрах использовать ограничения).

В секции перезаписываемых элементов конкретные имена регистров, если это необходимо, указывать надо!

Задание ЛЗ.№4. На языке C/C++ выделите память под массив M (статический или динамический) из N целых чисел и инициализируйте M нулями.

Реализуйте для заданного $k \in [0, N)$ запись значения $x \neq 0$ на место элемента M[k], используя компоненты эффективного адреса $(Base, Index, 2^{Scale})$.

Задание ЛЗ.№5. Реализуйте для заданного $j \in [0, N), j \neq k$ запись значения FF в старший байт элемента M[j], используя все компоненты эффективного адреса.

ЛЗ.2. Дополнительные бонусные и штрафные баллы

-4 балла за неуказание в списке перезаписываемых элементов модифицируемых в ассемблерной вставке регистров общего назначения, памяти, флагов, даже если это не влечёт некорректного расчёта.

Исключение — те регистры, которые текущая версия компилятора не позволяет указать в списке перезаписываемых (для некоторых версий это esi, edi) — их надо сохранять/восстанавливать вручную.

-4 балла за *каждую* утечку памяти (то есть выделенный, но не освобождённый блок динамической памяти).

ЛЗ.З. Теоретические сведения

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить следующие разделы:

- 7.2. Типы данных.
- 4.3. Ассемблерные вставки в код С++.
- 5.2. Основные команды.

ЛЗ.4. Вопросы

- 1. Каким ключевым словом открывается ассемблерная вставка?
- 2. Где описываются выходные параметры ассемблерных вставок расширенного синтаксиса GCC? Что означают символы =, =&, + в начале строки ограничений выходного параметра?
- 3. Где описываются входные параметры?
- 4. Где указывается список [clobbers] перезаписываемых во вставке регистров (кроме параметров)? Какая строка соответствуют изменению флагов flags? Какая строка соответствуют изменению памяти (кроме параметров)?
- 5. Какое ключевое слово нужно указать после asm, чтобы запретить компилятору оптимизировать вставку?
- 6. Какое ключевое слово нужно указать после asm, чтобы показать, что управление из вставки может передаваться на ту или иную метку C/C++ (зато у этой вставки нет выходных параметров)?

- 7. Какие вы знаете регистры общего назначения х86 и х86/64?
- 8. Какие вы знаете команды ассемблера х86?

Лабораторная работа 4 **Модули и функции на ассемблере**

Цель работы: изучить процесс компиляции программы на C++; научиться включать в проекты на языке C++ ассемблерные модули; изучить стандартные соглашения о вызовах и их соответствие платформам; научиться описывать функции и вызывать из программы на языке C++.

Штраф за одно пропущенное обязательное задание -2 балла.

Л4.1. Задание на лабораторную работу

Задание Л4.№1. Разработайте ассемблерную функцию, вычисляющую целое выражение от двух целых аргументов (в соответствии с вариантом), а также головную программу на языке С/С++, использующую разработанную функцию.

(№ – 1)%5 +1	Вариант	
1	$z(x,y) = 1234 + x - 5 \cdot y$	
2	$z(x,y) = x^2 - y^2$	
3	z(x,y) = y + 576 + x%16	
4	$z(x,y) = 4 \cdot x + 234 + y$	
5	$z(x,y) = 657 + 5 \cdot x + 2 \cdot y$	

Остаток от деления на 2^n считать по правилам математики (неотрицательным даже для отрицательных чисел). Для проверки реализуйте вычисление того же выражения на C/C++.

Задание Л4.№2. Разработайте программу, целиком написанную на ассемблере, вычисляющую (вызывая ранее разработанную функцию) значение z(x,y) для $x=1,\,y=0$ и выводящую полученное значение на стандартный вывод с использованием библиотеки libc (в частности, функции printf).

Задание Л4.№3. Опишите на произвольном языке высокого уровня (включая C/C++) функцию с пятью целочисленными параметрами, которая выводит свои параметры на экран и возвращает результат, равный пятому параметру. Вызовите её из ассемблерной функции (в том числе из написанной на ассемблере main()).

Задание Л4.№4. Бонус +2 балла для пар, обязательное для троек. Опишите на ассемблере одну подпрограмму с комплексным параметром z=(z.re,z.im) и комплексным результатом w=(w.re,w.im) (вещественные и мнимые части считать целочисленными) и вызовите её из другой ассемблерной программы.

Используемое нестандартное соглашение должно быть реентерабельным (в том числе при многопоточном выполнении).

$(N^{\underline{0}} - 1)\%2 + 1$	Вариант
1	$w = z^2 + (100, 200)$
2	$w = z^2 + z$

Для каждого из заданий указывайте ОС, разрядность программы и соответствующее им соглашение.

В задании Л4.№4, где необходимо разработать и использовать нестандартное соглашение — либо подробно опишите его, либо, если оно незначительно отличается от одного из стандартных — укажите базовое стандартное соглашение и отличия разработанного вами от него.

Л4.2. Дополнительные бонусные и штрафные баллы

-4 балла — использование глобальных (расположенных в сегменте данных) переменных для хранения локальных данных функции. Это нарушает реентерабельность!

Л4.3. Теоретические сведения

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить следующие разделы:

- 4.1. Компиляция.
- 7.2. Типы данных.
- 6.2. Подпрограммы и функции.
- 6.1. Структура программы на ассемблере.
- 5.2. Основные команлы.

Подключение к проекту модулей на ассемблере

Qt Creator Файл проекта Qt Creator для добавления ассемблерного модуля sqr.S необходимо отредактировать вручную, добавив строку SOURCES += sqr.S, так как мастер добавления файлов не воспринимает расширения .S и .s как допустимые для исходного кода.

- 1 TEMPLATE = app
- 2 CONFIG += console
- 3 CONFIG -= app_bundle
- 4 CONFIG -= qt

```
5
6 SOURCES += main.cpp
7 SOURCES += sqr.S
8
9 include(deployment.pri)
10 qtcAddDeployment()
```

Файл sqr. S должен находиться в той же папке, что и проект (иначе в строке после SOURCES += необходимо указать относительный путь к нему). Других настроек, кроме редактирования файла проекта, делать не нужно.

Code::Blocks Создать ассемблерный модуль в Code::Blocks можно, используя меню $File \to New \to Empty\ file$. Имя файла обязательно должно иметь расширение .S (заглавное; расширение .s не воспринимается Code::Blocks как допустимое).

После создания в проекте файла с таким расширением он во время сборки проекта обрабатывается препроцессором и компилируется gcc; полученный объектный файл в дальнейшем используется линкером. Дополнительных настроек делать не нужно.

Л4.4. Вопросы

- 1. Какие вы знаете соглашения о вызове?
- 2. Какое соглашение соответствует используемой вами платформе?
- 3. Какая команда передаёт управление подпрограмме?
- 4. Какая команда возвращает управление вызывающей программе?
- 5. Что такое адрес возврата?

Лабораторная работа 5 **Работа с числами с плавающей запятой**

Цель работы: познакомиться с арифметикой чисел с плавающей запятой, а также с работой FPU и расширения AVX.

Штраф за одно пропущенное обязательное задание -2 балла.

Л5.1. Задание на лабораторную работу

Задание Л5.№1. Разработайте программу на языке C/C++, выполняющую вычисления над числами с плавающей запятой одинарной точности (float). Проверьте, что программа действительно работает с операндами одинарной точности, а не приводит к типу float окончательный результат.

Для частичной суммы гармонического ряда $S(N)=\sum_{i=1}^N \frac{1}{i}\in \mathbb{R}$ найдите две её оценки: $S_d(N)$ — последовательно складывая члены, начиная от 1 и заканчивая

N, и $S_a(N)$ — от N к 1. Сравните $S_d(N)$ и $S_a(N)$ для различных значений N: $10^3, 10^6, 10^9.$ Объясните результат.

Измените тип операндов на double. Объясните результат.

Задание Л5.№2. Разработайте программу на языке C/C++, рассчитывающую с заданной точностью ε сумму лейбницевского ряда:

$(N_{\overline{2}} - 1)\%5 + 1$	Вариант		
1	$S = \sum_{i=2}^{\infty} (-1)^{i} \frac{i+1}{i^{2}-1}$ $S = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^{i} \frac{i-1}{i^{2}+1}$		
2	$S = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{i-1}{i^2 + 1}$		
3	$\sum_{i=0}^{\infty} i^{2} + 1$ $S = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i} \frac{i^{2} + 1}{i^{3}}$		
4	$S = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i} \frac{1}{i^{3}}$		
5	$S = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \frac{3}{i+3}$		

Штраф -2 балла за «наивный» алгоритм суммирования (добавление к сумме по одному члену, начиная с наименьшего возможного i и продвигаясь по направлению к ∞).

Задание Л5.№3. Бонус (+2 балла).

Разработайте программу на языке C/C++, рассчитывающую с заданной точностью ε сумму обобщённого гармонического ряда $S=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^{\alpha}}.$

Штрафы: -2 балла за «наивный» алгоритм суммирования и -2 балла за лейбницевскую оценку остатка ряда.

Чем ближе будет рассчитанное число к значению суммы S на \mathbb{R} , тем лучше.

Задание Л5.№4. Рассчитайте (используя FPU) значение выражения от числа x с плавающей запятой (double):

(№ – 1)%3 +1	Вариант		
1	$\frac{7.9 - \sin(x)}{1 - \cos(x)}$		
2	$(2^x - 1)(2 + 2x)$		
3	$(-2.12+x)\cdot\log_2(x)$		

Для проверки реализуйте вычисление того же выражения на C/C++ (вызывая функции libc).

Можно ли реализовать задание, используя AVX? Если да, то как (не обязательно приводить полную реализацию; нужны алгоритм и основные команды)?

Задание Л5.№5. Рассчитайте (используя AVX) для массивов $(x_0,...x_3)$ и $(y_0,...y_3)$ из четырёх чисел с плавающей запятой (double), аналогичный массив $(z_0,...z_3)$, где

$$z_i = (x_i + y_i) \cdot (x_i - y_i).$$

Выделение памяти под x, y, z и заполнение массивов x, y может быть выполнено на C/C++. Можно ли реализовать задание, используя FPU? Если да, то как?

Задание Л5.№6. Разработайте программу, целиком написанную на ассемблере, вычисляющую (вызывая функции libc) выражение:

$(N^2 - 1)\%2 + 1$	Вариант
1	$4.6 \cdot x^y - 1.3$
2	$\sqrt[3]{x+5,3}+y$

Для проверки реализуйте вычисление того же выражения в виде функции C/C++ double $fp_var_math(double\ x,\ double\ y)$ и вызовите её из той же программы.

Задание Л5.№7. Бонус +2 балла для пар, обязательное для троек. Реализуйте задание Л4.№4 для комплексных чисел, где вещественная и мнимая части хранятся как числа с плавающей запятой (double).

Л5.2. Дополнительные бонусные и штрафные баллы

- +1 балл корректное использование ключевого слова typedef, макросов препроцессора С или шаблонов С++ для упрощения кода.
 - +1 балл за поясняющие текущее содержимое стека FPU комментарии.
- -2 балла за несбалансированный стек FPU после завершения вычислений. При использовании вместо балансировки сброса FPU в середине расчёта (-2) балла за $\kappa a \varkappa c \partial o e$ использование команды finit.
- -2 балла за включение в отчёт заведомо недостоверных цифр (более 2 недостоверных десятичных знаков в округлённом результате).
- -2 балла за использование глобальных (расположенных в сегменте данных) переменных для хранения локальных данных функции.
- -4 балла за *каждую* утечку памяти (то есть выделенный, но не освобождённый блок динамической памяти).

Л5.3. Теоретические сведения

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить следующие разделы:

- 3.4. Математический сопроцессор (FPU x87).
- 5.3. Команлы FPU.

Л5.4. Вопросы

- 1. Какие регистры используются в FPU для хранения операндов?
- 2. Какие регистры используются расширением AVX для хранения операндов?
- 3. Какие наборы команд используются для выполнения арифметических операций над числами с плавающей запятой?
- 4. Какие команды используются для выполнения тригонометрических операций?
- 5. Какие команды используются для сравнения чисел с плавающей запятой?

Лабораторная работа 6 **Работа с условными командами**

Цель работы: ознакомиться с командами условной пересылки, условной установки байта, а также условного и безусловного перехода; научиться использовать их для реализации ветвящихся и циклических алгоритмов.

Штраф за одно пропущенное обязательное задание -2 балла.

Л6.1. Задание на лабораторную работу

Задание Л6.№1. Вычислите для заданного целого знакового x:

$(N_{\overline{2}} - 1)\%3 + 1$	Вариант
1	f(x) = (x < 7)
2	$f(x) = (x \geqslant 8)$
3	$f(x) = (x \neq 9)$

Задание Л6.№2. Вычислите для заданного целого знакового x:

(№ – 1)%2 +1				Вариант
1	y(x) =	$ \begin{array}{c} 23, \\ 5x + 76, \end{array} $	x > 7 иначе	
2	y(x) =	$\begin{cases} 4, \\ 8x - 52, \end{cases}$	x < 3 иначе	

 ${
m III}$ траф -1 балл, если вычисление выражения в ветке «иначе» длиннее одной команлы.

Задание Л6.№3. Вычислите для заданного вещественного x

(№ - 1)%2 +1	Вариант		
1	y(x) =		
2	y(x) =	$\left\{ egin{array}{ll} 4,6, & x < 3,3 \ x + 6,9, & ext{иначe} \end{array} ight.$	

Задание Л6.№4. Задайте с клавиатуры N и x_0 и напечатайте первые N членов целочисленной последовательности: $x_{i+1} = \left\{ \begin{array}{ll} x_i/2, & x_i\%2 = 0 \\ 3x_i+1, & x_i\%2 \neq 0 \end{array} \right.$

Задание Л6.№5. Опишите вставку либо функцию, инициализирующую целочисленный массив заданной длины N первыми N элементами последовательности из задания **Л6.№4**.

Задание Л6.№6. Реализуйте задание Л5.№2 лабораторной работы Л5 (расчёт суммы лейбницевского ряда) как функцию на ассемблере. **Штраф** -2 балла за существенную потерю точности из-за округления промежуточных расчётов либо неподходящего алгоритма.

Л6.2. Дополнительные бонусные и штрафные баллы

- —2 балла использование только ј∗ из всего набора условных команд.
- -4 балла за *каждое* использование команд loop*, jcx* или jecx*.

Хотя команды 1oop* занимают меньше места, чем комбинация команды dec с условным переходом jz/jnz, но последняя выполняется вдвое быстрее, чем 1oop*. Кроме того, организация цикла при помощи явной модификации счётчика и условных переходов более гибка и, в частности, позволяет организовать вложенный цикл.

- -4 балла за $\kappa a \varkappa \alpha \partial y \omega$ утечку памяти (то есть выделенный, но не освобождённый блок динамической памяти).
- -2 балла за использование глобальных (расположенных в сегменте данных) переменных для хранения локальных данных функции.

Л6.3. Теоретические сведения

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить следующие разделы:

- 5.2.6. Флаги.
- 5.2.7. Условные команды.
- 6.3. Программирование нелинейных алгоритмов.

Л6.4. Вопросы

- 1. Какие вы знаете регистры флагов?
- 2. Какие флаги регистра flags выставляются командами сложения и вычитания?
- 3. Какие флаги регистра flags выставляются командами сравнения FPU/AVX? Значение каких флагов не определено?
- 4. Какие вы знаете условные команды?

Лабораторная работа 7 **Использование структур и массивов**

Цель работы: ознакомиться с расположением элементов структуры в памяти компьютера; научиться обрабатывать массивы структур, используя ассемблер.

Штраф за одно пропущенное обязательное задание -2 балла.

Л7.1. Задание на лабораторную работу

Задание Л7.№1. Создайте, используя язык С/С++, матрицу (двумерный статический массив) M[i,j] из целых знаковых чисел (int).

Изучите расположение элементов матрицы (используя возможности языка высокого уровня или IDE).

- 1. Каков размер элемента (в байтах)?
- 2. Насколько отличаются адреса соседних элементов строки (в байтах)?
- 3. Насколько отличаются адреса соседних элементов столбца (в байтах)?
- 4. Каков общий размер матрицы (в байтах)?
- 5. Как получить адрес элемента матрицы, зная номера строки и столбца, а также адрес начала матрицы?

Задание Л7.№2. Рассчитайте для массива $\alpha[]$ из целых знаковых чисел (int). Выделение памяти и заполнение массива может быть выполнено на языке C/C++.

(№ – 1)%2 +1	Вариант
1	Найти сумму элементов массива
2	Найти произведение элементов массива

Бонус (+2 балла). Выполните задание для заданной (с номером i) строки матрицы M. Выполните задание для заданного (с номером j) столбца матрицы M. Что отличается в коде?

Задание Л7.№3. Реализуйте задание $\overline{\text{Л7.№2}}$ для массива $\beta[]$ из чисел с плавающей запятой (double). Выделение памяти и заполнение массива может быть выполнено на языке C/C++.

Задание Л7.№4. Опишите на языке С/С++ структуру, состоящую из двух полей:

- целочисленное поле int key ключ;
- поле с плавающей запятой double val значение.

Каков размер структуры (в байтах)? Каков суммарный размер её полей (в байтах)? Пересоберите программу, указав максимальную кратность выравнивания 4,

для чего либо укажите в командной строке ключ компилятора -fpack-struct=4,

либо добавьте в начало файла директиву препроцессора #pragma pack(4). Что изменилось?

Пересоберите программу, указав максимальную кратность выравнивания 8.

Что надо добавить в структуру, чтобы её размер не зависел от максимальной кратности выравнивания? Как получить адрес поля полученной структуры, зная адрес начала структуры и её состав?

Задание Л7.№5. Создайте, используя язык высокого уровня, массив $\gamma[]$ из структур задания **Л7.№4**. Реализуйте задание **Л7.№2** для значений тех элементов массива $\gamma[]$, ключ которых равен заданному числу κ .

Если таких нет, выведите корректное сообщение об этом.

Задание Л7.№6. Бонус +2 балла для пар, обязательное для троек. Опишите функцию size_t $snorm(\mathrm{void}*M,\mathrm{size_t}\ N,\mathrm{double}\ E)$, нормирующую элементы с ключом E массива $M=\gamma$ длины N.

После обработки snorm() результат выполнения задания Л7.№5 с $\kappa=E$ (сумма или произведение значений соответствующих элементов) должен быть равен единице.

Л7.2. Дополнительные бонусные и штрафные баллы

- —2 балла за использование глобальных (расположенных в сегменте данных)
 переменных для хранения локальных данных функции.
 - -4 балла за $\kappa a \varkappa c \partial o e$ использование команд loop*, jcx* или jecx*.
- -4 балла за *каждую* утечку памяти (то есть выделенный, но не освобождённый блок динамической памяти).

Л7.3. Теоретические сведения

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить следующие разделы:

- 5.1.4. Адресация операндов.
- 6.3. Программирование нелинейных алгоритмов.

Л7.4. Вопросы

- 1. Что такое выравнивание полей структуры?
- 2. Зачем нужно выравнивание данных?

Приложение Б. Коды ASCII

ASCII CONTROL CODE CHART

1.77	10 10	0 10	1 1	1 1
ь7	0 0	0	1	1
ь6	0 0	1 1	0 0	1 1
b5	0 1	0 1	0 1	0 1
BITS	- 1	1	-	- 1
DITO	CONTROL	CVMBOLC	LIDDED	LOWED
	CONTROL	SYMBOLS	UPPER	LOWER
		NUMBERS	CASE	CASE
b4 b3 b2 b1		NOWIBERS	C/ISE	CASE
	0 16	32 48	64 80	96 112
0 0 0 0	NUL DLE		@ P	4
0 0 0 0				р р
	0 0 10 20			
	1 17	33 49	65 81	97 113
0 0 0 1	SOH DC1	! 1	A Q	a q
	1 1 11 21	21 41 31 61	41 101 51 121	61 141 71 161
	2 18	34 50	66 82	98 114
0 0 1 0	STX DC2	" 2	BR	b r
	2 2 12 22	22 42 32 62		
	3 19	35 51	67 83	99 115
0 0 1 1	ETX DC3		C S	
0 0 1 1				
	3 3 13 23	23 43 33 63 36 52	43 103 53 123 68 84	63 143 73 163 100 116
	4 FOT 20 DC4			
0 1 0 0	EOT DC4	\$ 4	D T	d t
	4 4 14 24	24 44 34 64		
	5 21	37 53	69 85	101 117
0 1 0 1	ENQ NAK	% 5	E I U	e u
	5 5 15 25	25 45 35 65	45 105 55 125	65 145 75 165
-	6 22	38 54	70 86	102 118
0 1 1 0	ACK SYN	& 6	FV	f v
0 1 1 0	6 6 16 26			
	7 23	39 55	71 87	103 119
0 1 1 1				
0 1 1 1	BEL ETB	' 7	•	g w
	7 7 17 27			
	8 24 6 4 1	40 56	72 88	104 120
1 0 0 0	BS CAN	(8	H X	h x
	8 10 18 30	28 50 38 70	48 110 58 130	68 150 78 170
	9 25	41 57	73 89	105 121
1 0 0 1	HT EM) 9	I Y	i y
	9 11 19 31		49 111 59 131	69 151 79 171
	10 26	42 58	74 90	106 122
1 0 1 0	LF SUB	* .	JZ	i z
1 0 1 0		2A 52 3A 72	J _	
	A 12 1A 32 11 27	2A 52 3A 72 43 59	4A 112 5A 132 75 91	6A 152 7A 172 107 123
1 0 1 1	VT ESC	+ ;	K [k {
	B 13 1B 33		4B 113 5B 133	
	12 28	44 60	76 92	108 124
1 1 0 0	FF FS	, <	L \	
		2C 54 3C 74	4C 114 5C 134	6C 154 7C 174
	13 29	45 61	77 93	109 125
1 1 0 1	CR GS	_ =	M 1	m }
- 1 0 1	D 15 1D 35	2D 55 3D 75	4D 115 5D 135	6D 155 7D 175
	14 30	46 62	78 94	110 126
1 1 1 0		"-		~
1 1 1 0	SO RS	>	N	n
	E 16 1E 36		4E 116 5E 136	6E 156 7E 176
	15 31	47 63	79 95	111 127
1 1 1 1	SI US	/ ?	0 "	o DEL
	F 17 1F 37	2F 57 3F 77	4F 117 5F 137	6F 157 7F 177
	•			

LEGEND:



Victor Eijkhout Dept. of Comp. Sci. University of Tennessee Knoxville TN 37996, USA Литература 353

Литература

1. AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 1: Application Programming. USA, Sunnyvale: Advanced Micro Devices Inc., 2013. T. 1. 390 c.

- 2. AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 2: System Programming. USA, Sunnyvale: Advanced Micro Devices Inc., 2013. T. 2. 690 c.
- 3. AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 3: General-Purpose and System Instructions. USA, Sunnyvale: Advanced Micro Devices Inc., 2017. T. 3. 681 c.
- 4. AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 4: 128-Bit and 256-Bit Media Instructions. USA, Sunnyvale: Advanced Micro Devices Inc., 2017. T. 4. 1045 c.
- AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 5: 64-Bit Media and x87 Floating-Point Instructions. USA, Sunnyvale: Advanced Micro Devices Inc., 2016. T. 5. 372 c.
- 6. Bartlett J. Programming from the Ground Up. USA: Bartlett Publishing, 2003. 326 c.
- 7. Coleman C. L. Using Inline Assembly With gcc. USA, Boston: Free Software Foundation, Inc, 2000. 25 c.
- 8. Elsner D., Fenlason J. Using as. USA, Boston: Free Software Foundation, Inc, 2009. 318 c.
- 9. Fog A. Calling conventions for different C++ compilers and operating systems. Denmark, Copenhagen: Technical University of Denmark, 2014. 57 c.
- Fog A. Optimizing subroutines in assembly language. An optimization guide for x86 platforms. Denmark, Copenhagen: Technical University of Denmark, 2017.
 170 c.
- 11. Glaser A. History of binary and other nondecimal numeration. USA: Tomash publishers, 1981. 231 c.
- 12. IBM 7090 Data Processing System. USA, New York: International Business Machines Corporation, 1959. 16 c.
- 13. IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic. USA, New York: IEEE, 1985. 23 c.
- 14. IEEE Std 754TM-2008 (Revision of IEEE Std 754-1985). IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. USA, New York: IEEE, 2008. 70 c.
- 15. Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual. USA, Santa Clara: Intel Corporation, 2016. 672 c.
- 16. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual. Basic Architecture. USA, Santa Clara: Intel Corporation, 2017. T. 1. 482 c.
- 17. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual. Instruction Set Reference, A-Z. USA, Santa Clara: Intel Corporation, 2017. T. 2. 2234 c.

- 18. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual. System Programming Guide. USA, Santa Clara: Intel Corporation, 2017. T. 3. 1660 c.
- 19. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual. Model-Specific Registers. USA, Santa Clara: Intel Corporation, 2017. T. 4. 420 c.
- ISO/IEC 9899:201x. Programming languages C. Committee Draft April 12, 2011. ISO/IEC, 2011. 701 c.
- 21. Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath / Под ред. Р. Dvořák, J. Schmutz. Czech Republic, Prague: Filosofia, 2008. 408 с.
- 22. Neumann J. v. First Draft of a Report on the EDVAC: Tech. rep.: 1945.
- 23. Rojas R. Konrad Zuse's Legacy: The Architecture of the Z1 and Z3 // Annals of the History of Computing, IEEE. 1997. apr-jun. Vol. 19, no. 2. P. 5–16.
- 24. Stallman R. M., the GCC Developer Community. Using the GNU Compiler Collection For GCC version 5.4.0. USA, Boston: GNU Press, 2015. 810 c.
- 25. Working Draft, Standard for Programming Language C++. ISO/IEC, 2014. 1368 c.
- 26. Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования. М.: Высшая школа, 1992. 447 с.
- 27. Александров Е. К., Грушвицкий Р. И., Купрянов М. С., Мартынов О. Е. Микропроцессорные системы. СПб: Политехника, 2002. 935 с.
- 28. Бурдаев О. В., Иванов М. А., Тетерин И. И. Ассемблер в задачах защиты информации. М.: Кудиц-образ, 2004. 538 с.
- 29. Вандевурд Д., Джосаттис Н. М. Шаблоны С++: справочник разработчика. М: Вильямс, 2008. 544 с.
- 30. Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь. М: Физматлит, 2003. 760 с.
- 31. ГОСТ 19.701-90 Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. М: Стандартинформ, 2010. 158 с.
- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. М: Стандартинформ, 2009. 16 с.
- 33. Ершов А. П., Шура-Бура М. Р. Становление программирования в СССР. Новосибирск: Сибирское отделение РАН Институт систем информатики им. А. П. Ершова, 2016. 79 с.
- 34. Зубков С. В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. М: ДМК-Пресс, 2017. 638 с.
- 35. Касперски К. Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти. СПб: БХВ-Петербург, 2003. 464 с.
- Касперски К., Рокко Е. Искусство дизассемблирования. СПб: БХВ-Петербург, 2009. 896 с.
- 37. Кушнерев Н. Т., Неменман М. Е., Цагельский В. И. Программирование для ЭВМ «Минск-32». М: Статистика, 1973. 248 с.

Литература 355

38. Малашевич Б. М. Неизвестные модулярные супер-ЭВМ // PCWeek Russian Edition. 2005. № 9. С. 44–45.

- 39. Малашевич Б. М. Модулярная арифметика и модулярные компьютеры // История информационных технологий в СССР. Знаменитые проекты: компьютеры, связь, микроэлектроника. М.: Книма, 2016. С. 228–257.
- 40. Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем. Фундаментальный курс по архитектуре и структуре современных компьютерных средств. 3-е издание. СПб: Питер, 2014. 688 с.
- 41. Пухальский Г. И., Новосельцева Т. Я. Цифровые устройства: Учебное пособие для втузов. СПб: Политехника, 1996. 885 с.
- 42. Ревич Ю. В., Малиновский Б. Н. Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники. СПб: BHV, 2014. 336 с.
- 43. Садыхов Р. Х., Поденок Л. П., Отвагин А. В. и др. Средства параллельного программирования в ОС Linux. Мн.: ЕГУ, 2004. 475 с.
- 44. Смоленцев М. Программирование на языке Ассемблера для 32/64-разрядных микропроцессоров семейства 80х86. Иркутск: ИрГУПС, 2009. 192 с.
- 45. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. СПб: Питер, 2014. 816 с.
- 46. Федотов А. М. Современные проблемы информатики и вычислительной техники. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2010. 43 с.
- 47. Фомин С. В. Системы счисления. М: Наука, 1987. 48 с.
- 48. Фролов А., Фролов Г. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. М: Диалог-МИФИ, 1997. 304 с.
- 49. Шелихов А. А., Селиванов Ю. П. Вычислительные машины. Справочник. М: Энергия, 1973. 216 с.
- 50. Юричев Д. Reverse Engineering для начинающих. China: PTPress publisher, 2017. 1063 с.
- 51. Юров В. И. Архитектура компьютера. СПб: Питер, 2010. 637 с.
- 52. A Brief Tutorial on GCC inline asm (x86 biased) [Электронный ресурс]. URL: http://www.osdever.net/tutorials/view/a-brief-tutorial-on-gcc-inline-asm (дата обращения: 07.07.2017).
- 53. Asmworld. Программирование на ассемблере для начинающих и не только [Электронный ресурс]. URL: http://asmworld.ru/ (дата обращения: 07.07.2017).
- 54. AT&T Syntax bugs [Электронный ресурс]. URL: http://sourceware.org/binutils/docs/as/i386_002dBugs.html (дата обращения: 07.07.2017).
- 55. Code::Blocks. Официальный сайт. URL: www.codeblocks.org/ (дата обращения: 07.07.2017).
- 56. CSCI 241 Intermediate Programming in C++ Spring 2015 (The C++ compilation process) [Электронный ресурс]. URL: http://faculty.cs.niu.edu/~mcmahon/CS241/Notes/compile.html (дата обращения: 07.07.2017).

- 57. David John Wheeler [Электронный ресурс]. URL: http://www.thocp.net/biographies/wheeler_david.htm (дата обращения: 07.07.2017).
- 58. Eijkhout V. ASCII control code chart [Электронный ресурс]. URL: http://mirror.macomnet.net/pub/CTAN/help/Catalogue/entries/ascii-chart.html (дата обращения: 07.07.2017). 2009.
- 59. GCC and File Extensions [Электронный ресурс]. URL: http://labor-liber.org/en/gnu-linux/development/extensions (дата обращения: 07.07.2017).
- 60. Guyver M. The Trouble With FSUB [Электронный ресурс]. URL: http://www.mindfruit.co.uk/2012/03/trouble-with-fsub.html (дата обращения: 07.07.2017). 2012.
- 61. History of operating systems [Электронный ресурс]. URL: http://www.osdata.com/kind/history.htm (дата обращения: 07.07.2017).
- 62. How to use RIP Relative Addressing in a 64-bit assembly program? [Электронный pecypc]. URL: https://stackoverflow.com/questions/3250277/how-to-use-rip-relative-addressing-in-a-64-bit-assembly-program (дата обращения: 07.07.2017).
- 63. Linux Syscall Reference [Электронный ресурс]. URL: http://syscalls.kernelgrok.com/ (дата обращения: 07.07.2017).
- 64. Lonesome TSH/Digital Daemons. Inline Assembler в GCC [Электронный ресурс]. URL: http://sysbin.com/files/lowlevel/gcc_inline_assembly. htm (дата обращения: 07.07.2017).
- 65. Microsoft. x64 calling convention [Электронный ресурс]. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/x64-calling-convention?view=msvc-160 (дата обращения: 11.11.2020).
- 66. Padua S. The Marvellous Analytical Engine How It Works [Электронный pecypc]. URL: http://sydneypadua.com/2dgoggles/the-marvellous-analytical-engine-how-it-works/ (дата обращения: 07.07.2017). 2015.
- 67. Rojas R. Наследие Конрада Цузе: Архитектура Z1 и Z3 [Электронный ресурс]. URL: https://geektimes.ru/post/210412/ (дата обращения: 07.07.2017).
- 68. Sandeep.S. GCC-Inline-Assembly-HOWTO [Электронный ресурс]. URL: http://ibiblio.org/gferg/ldp/GCC-Inline-Assembly-HOWTO.html (дата обращения: 07.07.2017).
- 69. Ultimate++. Getting started with TheIDE. URL: https://www.ultimatepp.org/app%24ide%24GettingStarted%24en-us.html (дата обращения: 07.07.2017).
- 70. Valsorda F. Searchable Linux Syscall Table for x86 and x86_64 [Электронный ресурс]. URL: https://filippo.io/linux-syscall-table/ (дата обращения: 07.07.2017).

Литература 357

71. Алексеев А. Написание и отладка кода на ассемблере x86/x64 в Linux [Электронный ресурс]. URL: https://eax.me/linux-assembler/ (дата обращения: 07.07.2017). 2016.

- 72. Алексеев А. Шпаргалка по основным инструкциям ассемблера x86/x64 [Электронный ресурс]. URL: https://eax.me/assembler-basics/ (дата обращения: 07.07.2017). 2016.
- 73. Архитектура системы [Электронный ресурс]. URL: http://infosys2006.narod.ru/struct/architec.htm (дата обращения: 07.07.2017).
- 74. Гончаров В. Управление памятью в сетевой подсистеме и ядре FreeBSD в целом [Электронный ресурс]. URL: https://nuclight.livejournal.com/129544.html?nojs=1 (дата обращения: 07.07.2017).
- 75. Ильин E. История UNIX-систем [Электронный ресурс]. URL: http://jenyay.net/blog/2012/02/04/history-unix-systems/ (дата обращения: 07.07.2017). 2012.
- 76. Караваев Д. Ю. Об исключенных командах или за что «списали» инструкцию INTO? [Электронный ресурс]. URL: http://rsdn.org/article/pl1/pl1ex12/pl1ex12.xml (дата обращения: 07.07.2017).
- 77. Клуб 155. Архитектура и система команд микропроцессоров x86 [Электронный ресурс]. URL: http://www.club155.ru/programming (дата обращения: 07.07.2017).
- 78. Михайличенко A. Приведение типов [Электронный ресурс]. URL: https://habrahabr.ru/post/106294/ (дата обращения: 07.07.2017).
- 79. Поляков А. В. Нормализованная запись числа [Электронный ресурс]. URL: http://av-assembler.ru/asm/afd/asm-real-normalization.htm (дата обращения: 07.07.2017).
- 80. Потёмкин А. Основы компьютера для маньяков [Электронный ресурс]. URL: http://phg.su/basis2/base.htm (дата обращения: 07.07.2017).
- 81. Ревич Ю. В. ЕС ЭВМ. Крупнейший промах или всеобщее счастье? [Электронный ресурс]. URL: http://nnm.me/blogs/2bytes/es_evm_krupneyshiy_promah_ili_vseobshee_schaste/ (дата обращения: 07.07.2017).
- 82. Руководство по Qt Creator [Электронный ресурс]. URL: http://doc.crossplatform.ru/qtcreator/2.0.1/ (дата обращения: 07.07.2017).
- 83. Сагалаева Е. Приведение типов в C++ [Электронный ресурс]. URL: http://alenacpp.blogspot.ru/2005/08/c.html (дата обращения: 07.07.2017).
- 84. Семенко A. Smart ASM [Электронный ресурс]. URL: http://sasm.narod.ru (дата обращения: 07.07.2017).
- 85. Холодилов С. А. Код Грея [Электронный ресурс]. URL: http://rsdn.org/article/alg/gray.xml (дата обращения: 07.07.2017).
- 86. Яшкардин В. IEEE 754 стандарт двоичной арифметики с плавающей точкой [Электронный ресурс]. URL: http://www.softelectro.ru/ieee754.html (дата обращения: 07.07.2017). 2012.

Предметный указатель

0х66, префикс изменения размера опе-	Harvard Mark I, 33
ранда, 132, 139	Harvard Mark II, 33
0х67, префикс изменения размера ад-	Harvard Mark III, 33, 34
peca, 132, 139	
1C, 28	IBM 360, 35–37
	IBM 370, 36, 37
APL, 28, 34	IBM 7030, 34, 35
Apple II, 38	IBM 704, 26
ARM, 38, 39	IBM 709, 26
ASCII, 42, 280, 293, 294, 301, 336, 352	IBM PC, 38, 40, 104
	IDE Code::Blocks
Bash, 27, 291, 316	дамп памяти, 335
Bell Model V, 26, 33	окно дизассемблера, 336, 337
BINAC, 27, 34	переменные, 334
BIOS, 8	подключение модуля на ассем-
C# 28 27	блере, 344
C#, 28, 37 CDC 6600, 34	регистры, 338
	синтаксис дизассемблера, 337
CISC, 17, 24, 131	IDE Qt Creator
Colossus Mark I, 33	дамп памяти, 335
Colossus Mark II, 33	окно дизассемблера, 336
Commodore PET, 38	переменные, 334
cp1251, 294	подключение модуля на ассем-
cp866, 294	блере, 343
Cray-1, 37	регистры, 338
Cray-X1E, 38	синтаксис дизассемблера, 337
CSIRAC, 34	точки останова, 334
EDSAC, 27, 34	IDE TheIDE
EDSAC-2, 34	окно дизассемблера, 337
EDVAC, 34	переменные, 334
Elliot-803, 34	регистры, 338
ENIAC, 33, 34	Intel 4004, 37, 103
EVEX, префикс, 138	Intel 4040, 103
L V LA, HPCPINC, 130	Intel 8008, 103
Ferranti, 34	Intel 80186, 104
EPIL 96 104 120 129 209	mer 00100, 10 1

Intel 80286, 104	Unicode, 42, 295
Intel 80386, 40, 105	UNIVAC, 34
Intel 8080, 103	Unix, 39
Intel 8086, 103, 104	UTF-16, 295
Intel 8087, 104	UTF-32, 295
Intel 8088, 38, 40, 104	UTF-8, 42, 295, 303, 314
Intel Itanium, 105	
	VEX, префикс, 138
Java, 28, 37	void, специальный тип C++, 296
koi8, 294	Xerox Alto, 37
Lorenz SZ, 32	Z1, 31, 32, 45
	Z2, 32, 45
main(), 233, 291	Z22, 34
PDP-1, 34, 35	Z3, 32
PDP-11, 36	Адресация
PDP-4, 35	виды, 131, 179
PDP-5, 35	косвенная, 131, 134, 180, 188, 192,
PDP-7, 39	277
PDP-8, 35, 36	непосредственная, 131, 133, 179
Perl, 28	неявная, 131
PHP, 28	прямая, 131, 134, 179, 188
POSIX, 39, 40	прямая относительная, 131, 135,
Python, 28	179, 188, 190, 192
REX, префикс, 105, 117, 137, 139, 140,	регистровая, 131, 133, 136, 180, 192
RISC, 17, 24	Айкен, Говард, 32
	Акация, 37
Ruby, 28	АЛУ, 9, 23, 31, 36
Simens-2002, 34	Алгол, 28, 34
SUS, 39	Алмаз, 36
	Альтаир, 38
Tandy TRS-80, 38	Арифметика
TRADIC, 35	беззнаковая, 62, 129, 195, 197,
TX-0, 34	198
TX-2, 34	вычитание, 64

деление, 66	Бэкус, Джон, 28	
сложение, 63		
умножение, 65	Вещественные типы С++, 295	
двоично-десятичная, 79, 129, 186	Виберг, Мартин, 31	
знаковая, 73, 129, 195, 197, 198	Гранит, 35	
вычитание, 74		
сложение, 73	Декорирование, 148, 260	
умножение, 76	Диана, 35	
модулярная, 80	Днепр-2, 36	
с насыщением, 81		
с плавающей запятой, 98	да Винчи, Леонардо, 31	
с фиксированной запятой, 91	де Кольмар, Тома, 31	
Арифмометр, 25, 29, 31		
Арка, 36	EC 3BM, 37	
Арфа, 36	Жаккар, Жозеф, 25, 30	
Архитектура	жаккар, жөзеф, 23, 30	
гарвардская, 18	Защищённый режим, 104, 106	
фон-неймановская (принстонская),	1	
17	K-340A, 46	
Ассемблирование, 148	Калькулятор, 23, 25, 29–31	
Атака, 36	Карат, 36	
- v	Карат-КМ-Е, 37	
Байт, 10, 24, 35	Качественные данные, 41	
порядок байтов, 11	Керниган, Брайан, 39	
Бардин, Джон, 34	Кеш-память, 10, 18	
Бейсик, 28	Килби, Джек, 35	
Бит, 10, 23, 31	Клён, 35	
Битовые операции, 82	Кобол, 28, 34	
Битовые сдвиги, 86, 196, 198, 200	Количественные данные, 41	
Бонч-Бруевич, Михаил Александро-	Команды	
вич, 33	adc, 196	
Браттейн, Уолтер, 34	add, 164–166, 189, 195, 196, 202	
БЭСМ-1, 34	and, 200, 202	
БЭСМ-2, 34	bound, 186	
БЭСМ-4, 34	bt, 162, 200	
БЭСМ-6, 34, 36, 37	btc, 200	
Бэббидж, Чарльз, 18, 25, 30–33, 45	btr, 200	

bts, 200	fist[p], 124, 217
call, 139, 191, 192, 236, 243, 266	fisub[p], 221, 222
cbw/cbtw, 184, 199	fisubr[p], 221, 222
cdqe/cltq, 184, 199	fld, 215, 216
clc, 203	fld1, 216
cld, 203	fldcw, 220
cli, 203	fldl2e, 216
cmc, 203	fld12t, 216
cmovCC, 204, 208, 269, 271	fldlg2, 216
cmp, 196, 203, 269–273, 275, 276,	fldln2, 216
278	fldpi, 216
cqo/cqto, 184, 199	fldz, 216
cwd/cwtd, 184, 199	fmul[p], 221, 222
cwde/cwtl, 184, 199	fnstcw, 220
dec, 196, 202, 204, 207	fnstsw, 220, 230
div, 196, 197	fpatan, 124, 226–228
enter, 178, 247	fprem1, 227
f2xm1, 124, 226, 227	fptan, 124, 226, 227
fabs, 227	FPU
fadd[p], 215, 221, 222	арифметические, 221
fbld, 216	выгрузки, <mark>21</mark> 7
fbst[p], 124, 217	дополнительные, 226
fchs, 227	загрузки, <mark>21</mark> 6
fcmovCC, 204, 208, 219	пересылки, 217
fcom[p[p]], 229	сравнения, 229
fcomi, 203	трансцендентные, 124, 226
fcomi[p], 229, 230	frndint, 227
fcos, 124, 226, 227	fscale, 227
fdiv[p], 185, 221, 222	fsin, 124, 226, 227
fdivr[p], 185, 221, 222	fsincos, 124, 226, 227
fiadd[p], 221, 222	fsqrt, 227
ficom[p], 229	fst[p], 124, 215, 217
fidiv[p], 221, 222	fsub[p], 185, 221, 222
fidivr[p], 221, 222	fsubr[p], 185, 221, 222
fild, 216	ftst, 229
fimul[p], 221, 222	fucom[p[p]], 229, 230
finit, 209, 213	fucomi[p], 229, 230

fwait/wait, 214	pushf/pushfd/pushfq, 203
fxam, 228	rcl, 200
fxch, 219	rcr, 200
fxtract, 227	ret, 139, 191, 192, 243, 266
fyl2x, 124, 226, 227	rol, 200
fyl2xp1, 124, 226, 227	ror, 200
idiv, 196, 197	sahf, 203, 230
imul, 165, 196, 197, 202, 262	sal, 196, 200
inc, 196, 202, 204, 275, 276, 278	sar, 196, 200
int, 191–193, 239, 266, 267	sbb, 196
into, 186	setCC, 204, 208, 271
iret, 191–193	shl, 196, 200
jCC, 190, 191, 204, 207, 208, 270,	shr, 196, 200, 275, 276
272, 273, 275, 276, 278	stc, 203
jcxz, 207	std, 203
jecxz, 207	sti, 203
jmp, 190, 191, 207, 272, 273, 275,	sub, 189, 196, 202
276, 278	syscall, 186, 191-193, 266, 267
lahf, 203	sysenter, 186, 191-193, 266, 267
lea, 171, 186, 188, 196	sysexit, 191-193
leave, 247	sysret, 191–193
loop, 207, 268	test, 200, 203
loopCC, 207	xor, 200, 202, 235, 275, 276, 278
mov, 27, 115, 133, 140, 145, 164-	арифметические, 194, 202, 204
166, 178, 182, 186, 188, 208,	обнуления регистра, 194, 235
262	передачи управления, 190, 207
movabs, 140, 185, 186, 188	пересылки, 186
movs, 183, 184, 198, 208	расширения, 184, 198
movz, 184, 198, 208	сравнения, 203
mul, 196, 197, 202	удвоения разрядности А, 184,
neg, 196	198
nop, 186, 214	условной пересылки, 208, 219
not, 200, 202	установки байта, 208
or, 200, 202	Компилятор, 17, 26–28, 143–150
pop, 112, 139, 186, 189, 236, 243	Компиляция
popf/popfd/popfq, 203	модули, 150
push, 112, 139, 186, 189, 236, 243	этапы, 146

Компоновка, 148, 151, 261	Неопределённость вещественная, 94—
Компьютер, 25, 29, 30	97, 124, 211, 212, 229–231
Конвейер, 16, 17	Нецифровые символы, 50
Куча, 111, 175	знак, 50, 67
	простые дроби, 51
Лада-2, 37	разделитель дробной части, 51
Лейбниц, Готфрид, 31, 45	Нойс, Роберт, 35
Лисп, 28	O P 21
Литералы, 175, 301	Однер, Вильгодт, 31
вещественные, 302	Октет, 10
строковые, 303	Осокин, Юрий Валентинович, 35
целочисленные, 301	Память
Логический вентиль, 23, 35	виды, 19
M 1 24	внешняя, 7
M-1, 34	оперативная, 7
M-220, 34	плоская модель, 20, 105, 108
M-222, 34	просмотр содержимого, 314, 335
Мантисса, 92–96, 98, 101, 120, 121,	распределение адресов, 108
210, 211	сегментная модель, 103
Массивы	Параметр, 36
динамические, 283	Параметры командной строки, 26,
матрицы, 283	291
многомерные, 283	Паскаль, 27, 28, 142, 153
одномерные, 277	Паскаль, Блез, 31
МИР, 34	Перезаписываемые элементы, 161–163,
МИР-2, 36	165, 167, 215, 277, 340
Минск-1, 34	память, 166
Минск-2, 34	флаги, 166
Минск-32, 34	ПЗУ, 8
Мокли, Джон, 17, 27	
MЭCM, 34	Планкалкюль, 28
II 1 24	Подпрограммы, 190, 241
H-1, 34	вызов, 243
Наири-1, 34	соглашения о вызовах, 114, 250
Наири-2, 34	стек вызовов, 113
Наири-3, 36	Поразрядные операции, 82, 200
Наири-4, 36	Порядок, 92, 94, 95, 101, 120, 121, 210,
Наур, Питер, 28	211

1111-1, 28	Раздан-2, 34, 35		
Представление вещественных чисел	Расширение целых чисел, 84, 198		
двойной точности, 95, 296	Реальный режим, 104, 106		
одинарной точности, 95, 296	Регистры, 9, 115		
позиционное, 51	общего назначения, 115-117		
простые дроби, 51	расширений, 119		
расширенной точности, 96, 210,	специальные, 119		
296	флагов, 126		
с плавающей запятой, 72, 92, 210,	Реле, 32, 33, 45		
212, 296	Ритчи, Денис, 39		
с фиксированной запятой, 89			
Представление знаковых целых чи-	CAB-500, 35		
сел, 67, 212, 294	Сегмент, 103, 108, 175		
двоично-десятичное, 212, 213	Сетунь, 23, 35, 45		
дополнительный код, 72	Синтаксис		
код с избытком, 71	AT&T, 144, 173, 174, 221		
код со знаком, 68	Intel, 144, 173, 174		
Представление натуральных чисел,	Система		
58, 294	автоматизированная, 5, 6		
восьмеричное, 59, 60	архитектура, 5		
двоично-десятичное, 77	вычислительная, 5, 6, 11, 19, 22,		
двоичное, 58	29, 41, 42, 49, 58, 59, 62, 63,		
модулярное, 45, 80	73, 142		
перевод, 47	Системная (материнская) плата, 6, 7		
позиционное, 46	Системные вызовы, 26, 190, 239, 240,		
троичное, 45	266, 267		
шестнадцатеричное, 61	Слово		
экономичность, 45, 49	x86, 10, 103		
Препроцессинг, 147	двойное, 10		
Препроцессор, 147	машинное, 10, 24, 31, 243		
включение файла, 153	четверное, 10		
макросы, 155, 306	Стандарты С/С++, 290		
условия, 154	Стек, 104, 108, 112, 117, 136, 139, 161,		
Проминь, 35	175, 181, 189, 192, 235, 237,		
Процессор, 6, 9, 36	243–247, 250, 257, 258		
	Стрела, 34		
Радон, 35	Суперскалярность, 16, 17		

Табулятор, <mark>2</mark> 9	проверка, 204, 207, 208, 219
Тактовый генератор, 7	состояния, 128
Томпсон, Кен, 39	установка, 129, 202
Транзистор, 34, 35, 45	Фортран, 26, 28, 34, 143
Триггер, 33, 35	
Триод, 33, 34	фон Нейман, Джон, 17, 49
Трит, 23	Холлерит, Герман, 32
Уилер, Дэвид Джон, 27	Хоппер, Грейс, 28
Урал-1, 34	Harris murry C. L. 202
Урал-11М, 36	Целые типы C++, 292
Урал-14, 34	Цикл выполнения команды, 14
Урал-25, 36	Цузе, Конрад, 17, 25, 28, 30–33, 45
УУ, 9, 23, 31, 36	Шаблоны С++, 304, 317
Фаулер, Томас, 31 Феликс, 31 Флаги, 14, 15 АF (вспомогательного перено- са), 127–129, 202, 205 СF (переноса), 64, 75, 86, 126– 130, 200, 202, 205, 208, 228– 231, 276 DF (направления), 127 FPU, 125 С0, 129, 220, 229–232 С1, 129, 220, 231	Шестидесятичетырёхбитный режим, 106, 107, 111, 117, 119, 134, 135, 137–140, 179, 186, 188, 192, 193, 252 Шиккард, Вильгельм, 31 Штибитц, Джордж, 32 Шутц, Георг, 31 Экерт, Джон Преспер, 17, 27 Электроника НЦ-8010, 38 Эльбрус, 37, 105 ЭНИАК, 45
C2, 129, 220, 229–232	Энигма, 32
C3, 129, 220, 229–232	Эпос, 46
OF (знакового переполнения), 75, 126–129, 202, 205, 276 PF (чётности), 127–130, 202, 205, 208, 228–231 SF (знака), 127, 128, 202, 205, 276	
ZF (нуля), 127–130, 202, 205, 208, 228–231, 276	

Список таблиц

2.1	Перевод $0,155_{10}$ в двоичную систему счисления	31
2.2	Перевод $0,0010001010_2$ в десятичную систему счисления	58
2.3	Соответствие двоичных триад восьмеричным цифрам	61
2.4	Соответствие двоичных тетрад шестнадцатеричным цифрам	61
2.5	Различные способы представления знаковых чисел (кодирование)	69
2.6	Различные способы представления знаковых чисел (декодирование)	70
2.7	Логические операции над разрядами	82
2.8	Знаковое и беззнаковое расширение	85
2.9	Стандартные двоичные форматы с плавающей запятой	96
3.1	Регистр флагов $flags$	127
3.2	Загрузка состояния FPU в регистр флагов	130
3.3	Адресация операнда при помощи полей Mod и R/M	134
3.4	Номера (коды) регистров	136
3.5	Номера (коды) регистров общего назначения при использовании	
	REX	138
4.1	Модификаторы параметров ассемблерных вставок GCC	172
5.1	Суффиксы размера операндов	183
5.2	Двойные суффиксы размера для копирования целых чисел с расши-	
	рением	183
5.3	Основные общие команды	187
5.4	Команды передачи управления, вызова и возврата	191
5.5	Команды целочисленной арифметики	196
5.6	Команды умножения и деления неявного аргумента $A \ \dots \ \dots$	197
5.7	Команды расширения (увеличения разрядности)	199
5.8	Мнемоники команд знакового расширения $A \ \dots \dots \dots$	199
5.9	Основные битовые операции	201
5.10	Команды обработки флагов	203
5.11	Условия и их связь с флагами состояния $flags$	205
5.12	Команды передачи управления	207
5.13	Команды пересылки данных	208
5.14	Команды загрузки данных в стек FPU	216

Список таблиц 367

5.15	Команды выгрузки данных из стека FPU	217
5.16	Команды пересылки данных FPU	219
5.17	Условия f cmovCC и их связь с флагами состояния $flags$	220
5.18	Команды загрузки и выгрузки управляющих регистров FPU	220
5.19	Основные арифметические операции FPU	222
5.20	Шесть форм основных арифметических команд FPU	223
5.21	Дополнительные арифметические и трансцендентные команды FPU	227
5.22	Команды сравнения FPU	229
	Значение флагов при сравнении	229
5.24	Значение флагов при определении вида $st(0)$	231
	m	251
6.1	Тридцатидвухбитные соглашения о вызовах	251
6.2	Шестидесятичетырёхбитные соглашения о вызовах	252
6.3	Механизм системных вызовов Linux	267
6.4	Размер выравнивания для данных различных типов	285
7.1	Минимальная разрядность стандартных целых типов	293
7.2	Основные форматы вывода $printf()$	310
7.3	Основные флаги вывода $printf()$	311
7.4	Основные форматы ввода $scanf()$	312
7.5	Основные модификаторы размера	313
ΠD 1	Freshing annually a grant of free property and a grant of the grant of	224
	График снижения оценок за базовую часть лабораторных работ	324
	Варианты значений	328
Л3.1	Варианты выражений для расчёта	339

Список иллюстраций

1.1	Схема системнои платы	8
1.2	Структура системной шины	9
1.3	Двухбайтовое число: а) биты старшего и младшего байтов, б) пря-	
	мой порядок байтов в памяти, в) обратный порядок байтов в памяти	12
1.4	Четырёхбайтовое число: а) байты и биты числа, б) прямой порядок	
	байтов в памяти, в) обратный порядок байтов в памяти	13
1.5	Цикл выполнения команды	15
1.6	Расположение программ и данных в фон-неймановской (а) и гар-	
	вардской (б) архитектурах	18
1.7	Иерархия запоминающих устройств. Сверху вниз увеличивается	
	объём и уменьшается скорость обмена	19
2.1	Эффективность систем счисления	49
2.2	Геометрическая интерпретация позиционного представления дроб-	
	ной части в различных системах счисления	53
2.3	Беззнаковый (а) и знаковый (б) сдвиги вправо	87
2.4	Знаковый (беззнаковый) сдвиг влево	88
2.5	Простой циклический сдвиг: а) влево, б) вправо	88
2.6	Циклический сдвиг через флаг переноса: а) влево, б) вправо	88
2.7	Структура числа с плавающей запятой согласно стандарту IEEE 754:	
	а) нормализованное число, б) денормализованное, в) ноль, г) беско-	
	нечность, д) неопределённость или нечисло	94
2.8	Структура внутреннего представления чисел в FPU x87: a) норма-	
	лизованное число, б) денормализованное, в) ноль, г) бесконечность,	
	д) вещественная неопределённость, е) тихое нечисло, ж) сигналь-	
	ное нечисло	97
2.9	Недопустимые значения в FPU x87: а) с нулевым порядком, б) с по-	
	рядком $p_{min}\leqslant p\leqslant p_{max}$, в) с порядком, состоящим из единиц	97
3.1	Режимы работы современных процессоров	107
3.2	Распределение памяти процесса в тридцатидвухбитной операцион-	
	ной системе GNU/Linux	109
3.3	Стек	112
3.4	Изменение указателя стека при вызове и возврате из функций	113
3.5	Удаление данных из стека — изменение указателя	114

Список иллюстраций 369

3.6	Регистры общего назначения в тридцатидвухбитном режиме	116
3.7	Регистры общего назначения в шестидесятичетырёхбитном режиме	118
3.8	Регистры FPU	121
3.9	Слово тегов FPU	121
3.10	Слово состояния и управляющее слово FPU	122
3.11	Стек FPU	123
3.12	Структура команды в архитектуре х86	132
3.13	Префикс расширения регистров REX в структуре команды х86-64	137
4.1	Этапы компиляции программы на С++	147
4.2	Совместная компиляция нескольких модулей	150
4.3	Совместная компиляция модулей на разных языках	151
6.1	Изменение указателя стека командами вызова и возврата	243
6.2	Сохранение-восстановление неизменяемых регистров (часть проло-	
	га и эпилога)	245
6.3	Размещение локальных переменных в стеке (классический вариант	
	пролога и эпилога)	246
6.4	Размещение локальных переменных в стеке (оптимизированный ва-	
	риант пролога и эпилога, 32/64)	248
6.5	Размещение локальных переменных над стеком — только если внут-	
	ри $f()$ нет вложенных вызовов (32/64)	249
6.6	Компиляция С-функции без искажения имён (а) и с искажением,	
	принятым в Mac OS X и 32-разрядной Microsoft Windows (б)	260
6.7	Компиляция С-функции без искажения имён (а) и с компенсацией	
	искажения (б)	262
6.8	Алгоритм и реализация ветвления с операторами в одной ветви	270
6.9	Алгоритм ветвления	272
6.10	Алгоритм и реализация ветвления	273
6.11	Алгоритм и реализация цикла с предусловием	275
6.12	Алгоритм и реализация цикла с постусловием	276
Л2.1	Точка останова в коде	334
Л2.2	Локальные и наблюдаемые переменные в Qt Creator	334
Л2.3	Отладочные окна Memory и Watches в Code::Blocks	335
Л2.4	Обозреватель и редактор памяти Qt Creator	335
Л2.5	Дизассемблированный код программы (Qt Creator)	336
Л2.6	Дизассемблированный код программы (Code::Blocks)	337
Л2.7	Регистры (Ot Creator)	338

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Понятие вычислительной системы (ВС)	5
1.1. Терминология	5
1.2. Структурная декомпозиция вычислительной системы	6
	10
	11
	14
	17
	19
	21
	22
	22
1.3.2. Микроархитектурный уровень	23
	24
1.3.4. Уровень операционной системы	25
	26
	27
	29
	29
1.4.2. Операционные системы	38
	40
	41
2.1. Качественные и количественные данные	4 1 41
	41 43
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+3 46
2.3.1. Перевод натуральных чисел между позиционными системами	+0
	47
	+7 49
	+9 50
Fig.	50 51
	51 58
1.74	58 59
2.4.2. Беззнаковая арифметика в вычислительных системах	32

Оглавление 371

	2.5. Представление отрицательных чисел		67
	2.5.1. Величина со знаком		68
	2.5.2. Код с избытком		71
	2.5.3. Дополнительный код		72
	2.5.4. Знаковая арифметика в вычислительных системах		73
	2.6. Альтернативная арифметика		77
	2.6.1. Двоично-десятичная арифметика		77
	2.6.2. Модулярная арифметика		80
	2.6.3. Арифметика с насыщением		81
	2.7. Битовые операции		82
	2.7.1. Поразрядные операции		82
	2.7.2. Расширение целых чисел		84
	2.7.3. Битовые сдвиги		86
	2.8. Представление вещественных чисел		89
	2.8.1. Представление вещественных чисел с фиксированной запятой		89
	2.8.2. Представление вещественных чисел с плавающей запятой		92
	Контрольные вопросы		01
			02
1 ла	лва 3. Архитектура команд семейства х86	. I	02 02
	3.1. Развитие линейки x86 и режимы работы	. I	02 03
	3.1.1. История семейства x86	. I	
	3.1.2. Режимы работы процессора	. I	06 08
•	3.2. Сегменты памяти		
	3.2.1. Код и статические данные		10
	3.2.2. Куча		11
	3.2.3. Стек		12
	3.3. Регистры		15
	3.3.1. Регистры общего назначения, доступные в тридцатидвухбитном		
	режиме		16
	3.3.2. Регистры общего назначения, доступные в шестидесятичеты-		
	рёхбитном режиме		17
	3.3.3. Специальные регистры и регистры расширений		
	3.4. Математический сопроцессор (FPU x87)		
	3.4.1. Регистры FPU		
	3.4.2. Исключения FPU		
	3.5. Флаги		
	3.5.1. Флаги основного процессора		
	3.5.2. Флаги FPU	. 1	29

372 22 мая 2021 г. 12:17

3.6. Структура команды и методы адресации	131
3.6.1. Методы адресации	131
3.6.2. Структура команды	132
3.6.3. Общие для тридцатидвухбитного и шестидесятичетырёхбитно-	
го режимов сведения об адресации	133
3.6.4. Адресация в тридцатидвухбитном режиме	136
3.6.5. Расширение регистров в шестидесятичетырёхбитном режиме .	137
3.6.6. Операнды и адресация в шестидесятичетырёхбитном режиме .	139
3.6.7. Адресация относительно указателя команды	140
Контрольные вопросы	141
Глава 4. Связь уровней абстракции	142
4.1. Компиляция	142
4.1.1. Инструменты разработки	143
1.	146
4.1.3. Особенности GCC	148
	152
4.2.1. Включение файла	153
	154
4.2.3. Макросы	155
4.3. Ассемблерные вставки в код С++	159
	159
4.3.2. Расширенная форма	161
4.3.3. Практическое использование параметров	167
4.3.4. Ограничения на расположение операнда	170
4.3.5. Модификаторы параметров	171
Контрольные вопросы	172
Глава 5. Синтаксис и команды GNU Assembler x86	173
5.1. Особенности GNU Assembler	173
5.1.1. Общие правила	174
5.1.2. Основные директивы	175
5.1.3. Порядок операндов	178
5.1.4. Адресация операндов	179
 5.1.5. Размер операндов команды	182
5.1.6. Мнемоники	184
5.1.7. Префиксы	185
* *	185
5.2.1. Общие команды	186
5.2.2. Передача управления, вызов и возврат	
5.2.3. Обнуление регистра	
	194

Оглавление 373

5.2.5. Битовые операции	200
5.2.6. Флаги	202
5.2.7. Условные команды	204
5.3. Команды FPU	209
5.3.1. Внутреннее представление чисел	210
5.3.2. Возможные форматы экспорта-импорта	212
5.3.3. Общие команды	213
5.3.4. Загрузка, выгрузка и пересылка данных	214
5.3.5. Основные арифметические команды	221
5.3.6. Дополнительные арифметические и трансцендентные команды.	226
5.3.7. Сравнение вещественных чисел	228
Контрольные вопросы	232
Глава 6. Программирование на языке Ассемблера	233
6.1. Структура программы на ассемблере	
6.1.1. Программирование с использованием libc	
6.1.2. Программирование без libc	
6.2. Подпрограммы и функции	
6.2.1. Требования к вызовам функций	
6.2.2. Механизм вызова подпрограммы	
6.2.3. Локальные переменные	
6.2.4. Соглашения о вызовах	
6.2.5. Описание функций на ассемблере	
6.2.6. Искажение имён при компиляции	
6.2.7. Импорт функций из модулей на ассемблере в код на С++	
6.2.8. Импорт функций из модулей на С++ в код на ассемблере	265
6.2.9. Системные вызовы	266
6.3. Программирование нелинейных алгоритмов	268
6.3.1. Условие с операторами в одной ветви	268
6.3.2. Условие с операторами в двух ветвях	270
6.3.3. Цикл	274
6.4. Взаимодействие со структурами данных	276
6.4.1. Mассивы	277
6.4.2. Структуры и объекты	
Контрольные вопросы	288
Глава 7. Программирование на языке высокого уровня: С++	290
7.1. Структура программы	
7.2. Типы данных	
7.2.1. Целые типы	
7.2.2. Вещественные типы	
7.2.3. Специальные типы	

	297
7.3. Приведение типов	298
7.4. Литералы С++	301
7.4.1. Целые	301
7.4.2. Вещественные	302
7.4.3. Строки	303
7.5. Средства автоматизации С++	304
7.5.1. Шаблоны С++	304
7.5.2. Макросы препроцессора С/С++	306
7.6. Ввод-вывод	307
7.6.1. Ввод-вывод в поток	307
7.6.2. Ввод-вывод с помощью libc	
7.7. Отладочная печать	314
7.7.1. Средства исследования переменных	314
7.7.2. Автоматизация отладочной печати	317
Контрольные вопросы	320
Заключение	321
Приложение A. Лабораторный практикум GNU Assembler	322
Требования к выполнению лабораторных работ	
Л1. Представление данных в ЭВМ	
Л2. Отладка кода	332
ЛЗ. Использование ассемблерных вставок в программах на С++ 3	339
Л4. Модули и функции на ассемблере	342
Л5. Работа с числами с плавающей запятой	345
Л6. Работа с условными командами	348
Л7. Использование структур и массивов	350
	250
Приложение Б. Коды ASCII	552
Приложение Б. Коды ASCII	
Литература	353
	353 358