24 de agosto de 2021

# 1 Associação entre variáveis

## 1.1 Coeficiente de Correlação Linear de Pearson

O coeficiente de correlação Linear de Pearson mensura a relação linear entre duas **variáveis quantitativas** X e Y  $(\rho_{xy})$ . Não implica, necessariamente, em causalidade. A relação de causa e efeito entre as variáveis é determinada com estudo detalhados.

O coeficiente  $\rho_{xy}$  mede se existe uma relação entre as variações de aumento ou diminuição entre duas variáveis X e Y. Por exemplo, existe alguma relação entre massa e altura? Isto é, pessoas mais altas tendem a ter maior massa? Essa medida amplamente utilizada nas pesquisas Filho e Júnior (2009).

Para o cálculo, considere  $X = \{x_1, x_2, x_3, ..., x_n\}$  e  $Y = \{y_1, y_2, y_3, ..., y_n\}$  duas variáveis que podem ser organizadas em pares  $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n)\}$ . A medida de correlação é calculada por:

$$\rho_{xy} = \frac{COV(x,y)}{\sigma_x \times \sigma_y} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^n (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^n y_i)}{n}\right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right)^2} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}\right)^2}}$$
(1.1)

Considere  $X = \{x_1, x_2, x_3, ..., x_n\}$  e  $Y = \{y_1, y_2, y_3, ..., y_n\}$  duas variáveis que podem ser organizadas em pares  $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n)\}$ . Seja  $\mu_x$  e  $\mu_y$  a média aritmética de X e Y, respectivamente. Seja  $\sigma_x^2$  e  $\sigma_y^2$  a variância de X e Y, respectivamente. Mostre que:

$$\rho_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left[ \left( \frac{(x_i - \mu_x)}{\sqrt{\sigma_x^2}} \right) \left( \frac{(y_i - \mu_y)}{\sqrt{\sigma_y^2}} \right) \right]}{n} = \frac{\left( \frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n} \right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left( \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \right)^2 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left( \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} \right)^2}}$$
(1.2)

O coeficiente de assume valores entre -1 e 1, podendo ser classificado nesse intervalo de acordo com direção (positiva ou negativa) e intensidade (muito forte, forte, moderada, fraca e muito fraca). É uma medida sensível a valores extremos (outliers) e paramétrica que exige que os dados tenham comportamento de normalidade (Distribuição Normal). Falaremos disso nas próximas aulas quando falaremos de distribuições de probabilidade.




Figura 1 – Tipos de relação Correlação de Pearson

Intervalos	Classificação
1.0 a 0.8	Muito forte
$0.8 \ a \ 0.6$	Forte
0.6  a  0.4	Moderada
$0.4~\mathrm{a}~0.2$	fraca
$0.2~\mathrm{a}~0.0$	Muito fraca

Tabela 1 – Intervalos de  $\rho_{xy}$ e classificação

Existem variações da equação 1.2, considerando uma amostra. Também veremos isso em aulas futuras, quando falaremos de estimação.

Nesse momento estamos focados em realizar o cálculo de  $\rho_{xy}$  e compreender como interpretar a direção e intensidade. Para isso, vamos utilizar as imagens 1 com exemplos de gráficos de dispersão (bivariado), apresentadas no livro Morettin e Bussab (2017), que nos ajudam a compreender o direção do coeficiente de correlação. Cada ponto indica um par  $\{(x_i, y_i)\}$ .

A imagem (a) é um exemplo de relação positiva entre duas variáveis, isto é, quando há um aumento de uma variável também se observa o aumento da outra. Nesse caso o valor de  $\rho_{xy}$  será positivo. Por outro lado, a imagem (b) mostra uma relação negativa entre variáveis, isto é, quando há um aumento de uma variável se observa uma diminuição da outra variável. Nesse caso o valor de  $\rho_{xy}$  será negativo.

A imagem (c) mostra um padrão de dados sem relação evidente. Nesse caso o valor de  $\rho_{xy}$  será próximo de 0. Já a imagem (d) sugere que o padrão da relação é quadrático, o que vai além das capacidades da medida  $\rho_{xy}$  que mensura apenas a relação linear (reta) entre duas variáveis.

A intensidade de  $\rho_{xy}$  é medida de acordo com a proximidade com os extremos +1 e -1, isto é, quanto mais próximo, mais intenso a relação linear entre as variáveis. Valores próximos de zero indicam relação fraca entre as variáveis, parecida com a imagem (c) da figura 1

PA sistólica (mmHg)	PA diastólica(em mmHg)	Peso (kg)	Altura (cm)
126	76	71,7	176,7
95	52	49,3	166,8
121,5	68,5	66,1	170
122,5	72	67,4	160,5
132,6	90	80	178
107,4	64,4	84,2	169,2
112,5	67,5	48,6	166
104	63,5	55	177
113	69	55,4	165,3
112,5	72,5	57,6	184,6
112	63	58,9	182
103	69,5	67,2	167,1
108	61,5	70,3	182,6
116	77	72	170
106,5	60	102,4	182,5
101	60	46	167,8
109	63,5	49,1	158
119,5	80,5	50,2	164,6
135	86,5	52,3	164,3

Figura 2 – Dados coletados na Pesquisa Nacional de Saúde.




Figura 3 – Dispersão entre pressões arteriais.

#### 1.1.0.1 Exemplo na medidas antropométricos

Para compreender e exemplificar esse cálculo, considere a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre outras informações coletadas, essa pesquisa investiga, entre outras, as característica físicas, massa e altura, e relacionadas à saúde do brasileiro, pressão arterial sistólica e diastólica.

Para exemplificar o procedimento de cálculo, a tabela 2 a seguir apresenta os dados de alguns brasileiros para características como massa, altura, pressão sistólia e diastólica coletados pela PNS.

A figura 3 apresenta o gráfico de dispersão entre as medidas de pressão arteria sistólia e diastólica. Baseado nos dados, percebe-se que uma relação positiva entre essas variáveis. Isto é, a medida que aumenta-se o valor da pressão arterial Sistólica, observa-se maiores mensurações para pressão arterial Diastólica.

A figura 4 apresenta o gráfico de dispersão entre a massa e a altura. Baseado nos dados, percebe-se que se parece uma relação positiva entre essas variáveis, no entanto, não é tão evidente quando o outro par de variáveis.

A tabela 5 apresenta os somátorios apresentados na equação 1.2 para o cálculo da correlação linear de pearson.

A primeira linha indica o número de observações (n), que é igual para todas as variáveis. A segunda linha indica o somatório de cada uma das variáveis  $(\sum x)$ . A terceira linha indica o somatório do quadrado de cada uma das variáveis  $(\sum x^2)$ , isto é, somando cada um dos valores apresentados na tabela 2 elevados ao quadrado. Esses dois




Figura 4 – Dispersão entre massa e altura.

Estatística	PA sistólica (mmHg)	PA diastólica(em mmHg)	Peso (kg)	Altura (cm)
n	19	19	19	19
Σx	2157,0	1316,9	1203,7	3253,0
Σx²	246887,0	92914,6	80125,9	558108,2
Σχ	15	207	073,3	

Figura 5 – Somatórios para cálculo da correlação.

somatórios também são utilizados para o cálculo da média e da variância, apresentados anteriormente.

A última medida necessária para o cálculo do coeficiente de correlação de pearson, é a multiplicação de  $(x_i \times y_i)$  de cada par  $(x_i, y_i)$ . Como estamos investigando a correlação entre a par de pressões e a massa e altura, apresentada na tabela 2, a quarta medida  $(\sum xy)$  indica o produto entre os pares. Por exemplo, para o primeir par, o valor de 151117,6 é resultado da soma:

$$151117.6 = (126 \times 76) + (95 \times 52) + (121.5 \times 68.5) + ...(135 \times 86.5)$$

.

Dessa forma, para calcular a correlação entre o gasto com energia elétrica e o número de funcionários, precisamos saber que n=19,  $\sum_{i=1}^n x_i=2157,0$ ,  $\sum_{i=1}^n x_i^2=246887,0$ ,  $\sum_{i=1}^n y_i=1316,9$ ,  $\sum_{i=1}^n y_i^2=92914,6$ ,  $\sum_{i=1}^n x_iy_i=151117,6$ , então:

$$\rho_{xy} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}\right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{151117,6}{19} - \frac{(2157,0)}{19} \frac{(1316,9)}{19}\right)}{\sqrt{\frac{246887,0}{19} - \left(\frac{2157,0}{19}\right)^2} \sqrt{\frac{92914,6}{19} - \left(\frac{1316,9}{19}\right)^2}} = +0,889$$

$$(1.3)$$

Dessa forma, a correlação entre pressão diastólica e sistólica é positiva e muito forte. Isto é, baseado nos dados, a medida em que aumentamos observamos um valor elevado de pressão sistólica também observamos aumento da pressão diastólica.

De maneira análoga, para calcular a correlação entre massa e altura, precisamos saber que n=19,  $\sum_{i=1}^n x_i=1203,7$ ,  $\sum_{i=1}^n x_i^2=80125,9$ ,  $\sum_{i=1}^n y_i=3253,0$ ,  $\sum_{i=1}^n y_i^2=558108,2$ ,  $\sum_{i=1}^n x_iy_i=207073,3$ , então:

$$\rho_{xy} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}\right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{207073,3}{19} - \frac{(1203,7)}{19} \frac{(3253,0)}{19}\right)}{\sqrt{\frac{80125,9}{19} - \left(\frac{1203,7}{19}\right)^2} \sqrt{\frac{558108,2}{19} - \left(\frac{3253,0}{19}\right)^2}} = +0,466$$

$$(1.4)$$

Dessa forma, a correlação entre massa e altura é positiva e moderada. Isto é, baseado nos dados, a medida em que aumentamos a altura, também observamos um aumento da massa. No entanto, esse padrão de concordância não é tão forte e evidente quanto a relação linear das pressões.

Esses resultados são baseados nos resultados apresentados nesse estudo para fins didáticos. Para compreender melhor as relações e característica desse tema é necessário aprofundar o estudo, assim como em Peixoto, Benício e Jardim (2006). Além disso, é importante destacar que não é uma relação de causalidade.

### 1.1.0.2 Exemplo na Engenharia

Para compreendermos isso, considere os dados da pesquisa de Yeh (2007) para elaboração de concreto. Essa base de dados investiga de que maneira se pode obter o melhor resistência à compressão de um concreto? Para isso são investigados os seguintes parâmetros em uma pesquisa com coleta de dados (informações) baseado em um experimento com parâmetros controlados. Os pesquisadores controlam os seguintes parâmetros: cimento, escória, água, areia grossa, areia fina e tempo de cura.

Para exemplificar o procedimento de cálculo, a tabela 15 a seguir apresenta as 25 primeiras observações da base de resistência a compressão da UCI. Clique aqui e leia sobre elaboração de concreto.

A figura 16 apresenta o gráfico de dispersão entre a resistência do concreto e a quantidade de água. Baseado nos dados, percebe-se que não há uma relação clara entre a resistência do concreto e a água.

A figura 17 apresenta o gráfico de dispersão entre a resistência do concreto e a quantidade de escória. Baseado nos dados, percebe-se que uma relação negativa entre a resistência do concreto e escória. Isto é, a medida que aumenta a quantidade de escória, observa-se menor resistência do concreto.

A figura 13 apresenta o gráfico de dispersão entre a resistência do concreto e a quantidade de cimento. Baseado nos dados, percebe-se que uma relação positiva entre a resistência do concreto e cimento. Isto é, a medida que aumenta a quantidade de cimento, observa-se maior resistência do concreto.

A tabela 14 apresenta os somátorios apresentados na equação 1.2 para o cálculo da correlação linear de pearson.

A primeira linha indica o número de observações (n), que é igual para todas as variáveis. A segunda linha indica o somatório de cada uma das variáveis  $(\sum x)$ . A terceira linha indica o somatório do quadrado de cada uma das variáveis  $(\sum x^2)$ , isto é, somando cada um dos valores apresentados na tabela 15 elevados ao quadrado. Esses dois somatórios também são utilizados para o cálculo da média e da variância, apresentados anteriormente.

A última medida necessária para o cálculo do coeficiente de correlação de pearson, é a multiplicação de  $(x_i \times y_i)$  de cada par  $(x_i, y_i)$ . Como estamos investigando a correlação de cada variável apresentada na tabela 15 e a variável resistência do concreto, a quarta medida  $(\sum xy)$  indica o produto entre cada variável e a variável resistência do cimento. Por exemplo, para a segunda coluna ("cement (kg in  $m^3$  mixture"), o valor de 369.905,6 é resultado da soma:

$$369.905, 6 = (79,99 \times 540) + (61,89 \times 540) + (40,27 \times 332,5) + ...(52,52 \times 380)$$

•

Concrete compressive strength(MPa	a m³ mixture)	Blast Furnace Slag(kg in a m² mixture)	Water (kg in a m³ mixture)	Coarse Aggregate(kg in a m <sup>3</sup> mixture)	Fine Aggregate (kg in a m <sup>3</sup> mixture)	Age (day)
79,99	540,0	0.0	162,0	1040.0	676,0	28
61.89	540.0	0,0	162,0	1055,0	676.0	28
40,27	332.5	142.5	228.0	932.0	594.0	270
41.05	332,5	142,5	228,0	932,0	594,0	365
44,30	198,6	132,4	192,0	978.4	825,5	360
47.03	266,0	114,0	228,0	932.0	670,0	90
43,70	380,0	95,0	228,0	932,0	594,0	365
36,45	380,0	95,0	228,0	932,0	594,0	28
45,85	266,0	114,0	228,0	932,0	670,0	28
39,29	475,0	0,0	228,0	932,0	594,0	28
38,07	198,6	132,4	192,0	978,4	825,5	90
28,02	198,6	132,4	192,0	978,4	825,5	28
43,01	427,5	47,5	228,0	932,0	594,0	270
42,33	190,0	190,0	228,0	932,0	670,0	90
47,81	304,0	76,0	228,0	932,0	670,0	28
52,91	380,0	0,0	228,0	932,0	670,0	90
39,36	139,6	209,4	192,0	1047,0	806,9	90
56,14	342,0	38,0	228,0	932,0	670,0	365
40,56	380,0	95,0	228,0	932,0	594,0	90
42,62	475,0	0,0	228,0	932,0	594,0	180
41,84	427,5	47,5	228,0	932,0	594,0	180
28,24	139,6	209,4	192,0	1047,0	806,9	28
8,06	139,6	209,4	192,0	1047,0	806,9	3
44,21	139,6	209,4	192,0	1047,0	806,9	180
52,52	380,0	0,0	228,0	932,0	670,0	365

Figura 6 – Dados das 25 primeiras observações do experimento de concreto




Figura 7 – Dispersão entre Resistência e água.




Figura 8 – Dispersão entre Resistência e escória.




Figura 9 – Dispersão entre Resistência e cimento.

	Concrete compressive strength(MPa)	Cement (kg in a m³ mixture)	Blast Furnace Slag(kg in a m³ mixture)		Coarse Aggregate(kg in a m³ mixture)	Fine Aggregate (kg in a m³ mixture)	Age (day)
<u>n</u>	25	25	25	25	25	25	25
$\Sigma x$	1.085,5	7.972,2	2.431,8	5.316,0	24.130,2	17.092,1	3.667,0
$\Sigma x^2$	51.042,9	2.926.345,5	369.494,7	1.142.280,0	23.349.244,7	11.880.477,2	960.381,0
Σxv	51.042.9	369.905.6	91.200.3	229.844.6	1.046.858.3	733.694.4	165.925.9

Figura 10 - Somatórios para cálculo da correlação.

Dessa forma, para calcular a correlação entre a quantidade de cimento e resistência do concreto, fazemos:

$$\rho_{xy} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}\right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{36905, 6}{25} - \frac{(1085, 5)}{25} \frac{(7972, 2)}{25}\right)}{\sqrt{\frac{51042, 9}{25} - \left(\frac{1085, 5}{25}\right)^2} \sqrt{\frac{2926345, 5}{25} - \left(\frac{7972, 2}{25}\right)^2}} = +0, 61$$

Dessa forma, a correlação entre o cimento e resistência do concreto é positiva e forte. Isto é, baseado nos dados, a medida em que aumentamos a quantidade de cimento, também observamos um aumento da resistência do concreto.

De maneira análoga, temos que a correlação entre escória e resistência do cimento é:

$$\rho_{xy} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}\right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{91200,3}{25} - \frac{(1085,5)}{25} \frac{(2431,8)}{25}\right)}{\sqrt{\frac{51042,9}{25} - \left(\frac{1085,5}{25}\right)^2} \sqrt{\frac{369494,7}{25} - \left(\frac{2431,8}{25}\right)^2}} = -0,63$$

Dessa forma, a correlação entre a escória e resistência do concreto é negativa e forte. Isto é, baseado nos dados, a medida em que aumentamos a quantidade de escória, também observamos uma diminuição da resistência do

Mês	Energia Elétrica(R\$ mil)	Funcionários	Produção (R\$ mil)
1	94	250	506
2	89	249	437
3	130	253	500
4	130	258	512
5	153	258	562
6	158	264	600
7	169	267	607
8	182	318	645
9	132	320	596
10	168	320	603
11	182	322	649
12	149	314	554

Figura 11 – Dados de despesas indiretas com energia da empresa Alpha

concreto.

Esses resultados são baseados em uma pequena quantidade de observações desse estudo para fins didáticos. Para compreender melhor as relações e característica é necessário aprofundar o estudo Velten et al. (2006).

# 1.1.1 Exemplo na Contabilidade

Conhecer os custos, no entanto, é fundamental para se ter a capacidade mínima e necessária para conduzir os negócios neste competitivo ambiente, conforme aponta o trabalho de Elias et al. (2009).

Neste campo, a Contabilidade tem um papel fundamental no gerenciamento dos custo diretos e indiretos e na contribuição para a tomada de decisão. Seja no desenvolvimento de métodos de custeio que facilitem o conhecimento e a administração dos custos de produção, ou no entendimento dos processos produtivos, bem como na adequação destes processos sempre com o objetivo de aperfeiçoar o processo de produção

Nos processos industriais, os custos claramente evidenciados (Custos Diretos) são efetivamente alocados aos produtos de maneira objetiva e direta.

O quadro começa a ficar complexo na medida em que existem custos de difícil mensuração (Custos Indiretos) e precisam ser efetivamente alocados aos produtos fabricados por meio de rateios.

Entre eles:

- Mão-de-obra indireta: supervisores, controle de qualidade, etc.
- Materiais indiretos: graxas e lubrificantes, lixas etc.
- Outros custos indiretos: depreciação, seguros, manutenção de equipamentos, etc.

Para compreendermos isso, considere os dados da pesquisa de Elias et al. (2009) que investiga critérios de apropriação dos custos indiretos são mais adequados para avaliar a realidade do custo final do produto. Para isso, são investigados, por exemplo qual a melhor variável entre número de funcionários e produção está relacionada aos custos associados ao custo com Energia elétrica.

Para exemplificar o procedimento de cálculo, a tabela 11 a seguir apresenta os dados de 12 meses dos gastos em milhares com energia elétrica, o número de funcionários e o valor de produção em milhares para a Empresa Alpha.

A figura 17 apresenta o gráfico de dispersão entre o valor gasto com energia elétrica e o número de funcionários. Baseado nos dados, percebe-se que uma relação positiva entre essas variáveis. Isto é, a medida que aumenta-se o número de funcionários, observa-se maior gasto com energia.




Figura 12 – Dispersão entre gasto com energia e número de funcionários.




Figura 13 – Dispersão entre gasto com energia e produção produzido.

	Energia Elétrica(R\$ mil)	Funcionários	Produção (R\$ mil)
n	12	12	12
Σχ	1.736	3.393	6.771
Σx²	261.588	970.827	3.866.409
Σχν	261.588	497.666	999.416

Figura 14 - Somatórios para cálculo da correlação.

A figura 13 apresenta o gráfico de dispersão entre o valor gasto com energia elétrica e o valor produzido. Baseado nos dados, percebe-se que uma relação positiva entre essas variáveis. Isto é, a medida que aumenta-se a produção, observa-se maior gasto com energia.

A tabela 14 apresenta os somátorios apresentados na equação 1.2 para o cálculo da correlação linear de pearson.

A primeira linha indica o número de observações (n), que é igual para todas as variáveis. A segunda linha indica o somatório de cada uma das variáveis  $(\sum x)$ . A terceira linha indica o somatório do quadrado de cada uma das variáveis  $(\sum x^2)$ , isto é, somando cada um dos valores apresentados na tabela 11 elevados ao quadrado. Esses dois somatórios também são utilizados para o cálculo da média e da variância, apresentados anteriormente.

A última medida necessária para o cálculo do coeficiente de correlação de pearson, é a multiplicação de  $(x_i \times y_i)$  de cada par  $(x_i, y_i)$ . Como estamos investigando a correlação de número de funcionários e produção, apresentada na tabela 15, com a variável gasto com energia elétrica, a quarta medida  $(\sum xy)$  indica o produto entre cada variável e a variável gasto com energia elétrica. Por exemplo, para a segunda coluna ("Funcionários"), o valor de 497666 é resultado da soma:

$$497666 = (94 \times 250) + (89 \times 249) + (130 \times 253) + \dots (149 \times 314)$$

Dessa forma, para calcular a correlação entre o gasto com energia elétrica e o número de funcionários, precisamos saber que  $n=12, \sum_{i=1}^n x_i=3393, \sum_{i=1}^n x_i^2=970827, \sum_{i=1}^n y_i=1736, \sum_{i=1}^n y_i^2=261588, \sum_{i=1}^n x_iy_i=497666, \sum_{i=1}^n x_iy_i=1736, \sum_{i=1$ então:

 $\rho_{xy} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^{(y_i x_i)} - \frac{(\sum_{i=1}^{(y_i x_i)} y_i)}{n}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{n}} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n}\right)^2 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{497666}{12} - \frac{(3393)}{12} \frac{(1736)}{12}\right)}{\sqrt{\frac{970827}{12} - \left(\frac{3393}{12}\right)^2} \sqrt{\frac{261588}{12} - \left(\frac{1736}{12}\right)^2}} = +0,623$ 

Dessa forma, a correlação entre gasto com energia elétrica e número de funcionários é positiva e forte. Isto é, baseado nos dados, a medida em que aumentamos a quantidade de funcionários, também observamos um aumento do gasto com energia elétrica.

De maneira análoga, para calcular a correlação entre o gasto com energia elétrica e a produção, precisamos saber

$$que \ n = 12, \ \sum_{i=1}^{n} x_i = 6771, \ \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 3866409, \ \sum_{i=1}^{n} y_i = 1736, \ \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 261588, \ \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 999416, \ \text{ent\~ao:} \\
\rho_{xy} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}\right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n}\right)^2 - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}\right)^2}\right)} = \frac{\left(\frac{999416}{12} - \frac{(6771)}{12} \frac{(1736)}{12}\right)}{\sqrt{\frac{3866409}{12} - \left(\frac{6771}{12}\right)^2} \sqrt{\frac{261588}{12} - \left(\frac{1736}{12}\right)^2}} = +0,867$$

Dessa forma, a correlação entre gasto com energia elétrica e a produção é positiva e muito forte. Isto é, baseado nos dados, a medida em que aumentamos o a produção, também observamos um aumento do gasto com energia

O custos indiretos com Energia para a empresa Alpha estão mais associados com a produção, correlação muito forte, do que com o número de funcionários, forte. Isto é, saber sobre a produção nos fornece mais informação sobre o custo com energia. Para além desse resultados, podemos ter evidências de que o funcionamento da empresa Alpha depende mais da produção e menos da mão-de-obra. Esse resultado faz sentido em empresas que funcionam com um nível maior de mecanização. Esse resultado não seria esperado, por exemplo, em empresas do setor de serviços que dependam mais dos funcionários.

Esses resultados são baseados nos resultados apresentados nesse estudo para fins didáticos. Para compreender melhor as relações e característica desse tema é necessário aprofundar o estudo. Além disso, é importante destacar que não é uma relação de causalidade.

#### 1.1.2 Exemplo na Química

Para compreendermos isso, considere os dados da pesquisa de Panero et al. (2009) no estudo da composição química de quiabos. Essa base de dados investiga as característica dos quiabos nos estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Para isso são investigados os seguintes parâmetros em uma pesquisa com coleta de dados (informações) baseado em um experimento amostral: Cu,Zn,Na,Fe,K,Ca,Mn,Mg,P04,SO4 e CI. A tabela 15 a seguir apresenta os valores das observações e as medidas descritivas dos quiabos.

A figura 16 apresenta o gráfico de dispersão entre a CL e Na. Baseado nos dados, percebe-se que há uma relação clara entre a quantidade de CL e Na, isto é, quiabos que apresentam um desses elementos tendem a apresentar o outro.

A figura 17 apresenta o gráfico de dispersão entre a Mg e Na. Baseado nos dados, percebe-se que há uma relação clara entre a quantidade de Mg e Na, isto é, quiabos que apresentam elevados níveis de um desses elementos tendem a apresentar baixos níveis do outro.

A tabela 15 apresenta os somátorios apresentados na equação 1.2 para o cálculo da correlação linear de pearson.

Amostra	Na (X)	CI (Y)	Mg (Z)	P04 (W)
XPE1	5,98	12,80	676,59	114,07
XPE2	5,86	12,60	677,36	115,17
XPE3	6,10	12,85	676,82	114,72
VSAPE1	1,50	12,04	935,33	92,46
VSAPE2	1,41	12,12	938,57	94,44
VSAPE3	1,58	12,09	937,73	93,56
CRN1	11,81	37,63	300,13	93,50
CRN2	12,23	37,75	302,17	94,55
CRN3	11,95	37,69	303,37	94,12
MRN1	9,87	34,41	506,76	85,49
MRN2	9,02	34,57	507,19	87,76
MRN3	9,36	34,48	506,57	87,12
ERN1	18,01	39,90	364,81	102,46
ERN2	17,82	40,12	366,22	100,83
ERN3	17,23	40,07	365,72	101,23
Σχ	139,73	411,12	8.365,34	1.471,48
Σx²	1751,07	13562,6	5454803	145711
Σχν	1751,07	4737,63	60932,97	13698,93

Figura 15 – Dados da composição química dos quiabos




Figura 16 – Dispersão CL e Na.




Figura 17 – Dispersão Mg e Na.

A primeira linha indica o somatório de cada uma das variáveis  $(\sum x)$ . A segunda linha indica o somatório do quadrado de cada uma das variáveis  $(\sum x^2)$ , isto é, somando cada um dos valores apresentados na tabela 15 elevados ao quadrado. Esses dois somatórios também são utilizados para o cálculo da média e da variância, apresentados anteriormente.

A última medida necessária para o cálculo do coeficiente de correlação de pearson, é a multiplicação de  $(x_i \times y_i)$  de cada par  $(x_i, y_i)$ . Como estamos investigando a correlação de cada variável apresentada na tabela 15 e a variável Na do, a quarta medida  $(\sum xy)$  indica o produto entre cada variável e a variável Na. Por exemplo, para a segunda coluna ("Cl"), o valor de 4737,63 é resultado da soma:

$$4737,63 = (5,98 \times 12,8) + (5,86 \times 12,60) + ...(17,23 \times 40,0)$$

Dessa forma, para calcular a correlação entre a quantidade de Na e Cl, fazemos:

$$\rho_{xy} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}\right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{4737,6}{16} - \frac{(139,7)}{16} \frac{(411)}{16}\right)}{\sqrt{\frac{1751}{16} - \left(\frac{139,7}{16}\right)^2} \sqrt{\frac{13562,6}{16} - \left(\frac{411,1}{16}\right)^2}} = +0,89 \quad (1.5)$$

Dessa forma, a correlação entre o Cl e Na é positiva e muito forte. Isto é, baseado nos dados, a medida em que observamos quiabos com elevada quantidade de Cl, também observamos níveis mais altos de Na.

De maneira análoga, temos que a correlação entre Mg e Na é:

$$\rho_{xy} = \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i x_i)}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)}{n} \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}\right)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{60932,9}{16} - \frac{(139,7)}{16} \frac{(8365,3)}{16}\right)}{\sqrt{\frac{1751}{16} - \left(\frac{139,7}{16}\right)^2} \sqrt{\frac{5454803}{16} - \left(\frac{8365,3}{16}\right)^2}} = -0,90$$

Dessa forma, a correlação entre Mg e Na é negativa e muito forte. Isto é, baseado nos dados, a medida em que obervamos quiabos com elevadas quantidades de Mg, observamos níveis menores de Na.

### 1.2 Correlação de Spearman

Uma medida não paramétrica de associação entre variáveis quantitativas pode ser feita por meio do coeficiente de correlação de Spearman. Essa medida de correlação é indicada quando os dados tem padrão assimétrico ou uma curtose muito diferente de 0.26. Veremos que esse é o padrão de comportamentos diferentes da distribuição Normal.

Esse coeficiente baseia-se nas diferença entre o ordenamento da variável X e Y  $(d_i)$ . Por exemplo, suponha que tenhamos 4 pares:  $(x_1 = 6, y_1 = 1), (x_2 = 5, y_2 = 2), (x_3 = 7, y_1 = 3)$  e  $(x_4 = 8, y_4 = 0)$ .

Inicialmente vamos ordenar os dados. O menor elemento entre os valores X é o  $x_2 = 5$ , então ele fica com o valor "1". O segundo valor é o  $x_1$ . De maneira análoga, o valor de  $y_4$  está na posição 1 e  $y_1$  na posição 2.

Com isso, o valor  $d_1$  será a diferença entre a posição de  $x_1$  e a posição de  $y_1$ . Nesse caso,  $d_1 = 2 - 2 = 0$ . O mesmo é feito para os demais. A medida de  $Spearman_{xy}$  é feita calculando:

$$Spearman_{xy} = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{(n^3 - n)}$$
 (1.6)

Sendo  $d_i$  a diferença entre a posição da observação i.

.

# Referências

ELIAS, Z. dos S. et al. Rateio dos custos indiretos: aplicação da análise de correlação e de regressão. Revista de contabilidade do mestrado em ciências contábeis da UERJ, v. 14, n. 2, p. 50–66, 2009.

FILHO, D. B. F.; JÚNIOR, J. A. d. S. Desvendando os mistérios do coeficiente de correlação de pearson (r). Universidade Federal de Pernambuco, 2009.

MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. Estatística básica. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.

PANERO, F. d. S. et al. Aplicação da análise exploratória de dados na discriminação geográfica do quiabo do rio grande do norte e pernambuco. *Eclética Química*, SciELO Brasil, v. 34, n. 3, p. 33–40, 2009.

PEIXOTO, M. d. R. G.; BENÍCIO, M. H. D.; JARDIM, P. C. B. V. Validade do peso e da altura auto-referidos: o estudo de goiânia. *Revista de Saúde Pública*, SciELO Public Health, v. 40, p. 1065–1072, 2006.

VELTEN, R. Z. et al. Caracterização mecânica de misturas solo-escória de alto-forno granulada moída para aplicações em estradas florestais. *Revista Árvore*, SciELO Brasil, v. 30, n. 2, p. 235–240, 2006.

YEH, I.-C. Concrete Compressive Strength Data Set. 2007. Disponível em: (https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Concrete+Compressive+Strength).