lab2:物理内存和页表

练习1: 理解first-fit 连续物理内存分配算法 (思考题)

(1) 函数的功能分析

1.default_init()

对于 $default_pmm$ 管理器进行初始化的操作,为后续的物理内存的分配做准备。

2.default_alloc_memmap(struct Page *base, size_t n)

这个函数是用来初始化物理页的管理表的函数,输入的参数是一段连续物理页的起始地址。n是这一次要初始化的页数。在判断了n合法之后,进行了页面管理信息的初始化(不是页面本身)。然后我们再将当前块的标签进行改变,最后插入free_list中。

我们分析之后可以看出,这是一个开辟新的空闲地址的操作。

3.default_alloc_pages(size_t n)

该函数实现了first-fit物理页分配算法,即遍历空闲链表,找到第一个合适的块,分配后如果有剩余则拆分,维护链表和空闲页数,最后返回分配块的首地址。但是这个算法在遇见了n<nr_free但是并没有一整个块大于n的情况时还是会返回null,即first-fit算法只能分配连续的大块,会造成外部碎片的问题。所以需要下面这个函数。

4.default_free_pages(struct Page *base, size_t n)

该函数实现了物理页的释放和空闲块合并。释放时先清空管理信息,然后插入空闲链表,最后尝试与前后相邻块合并,减少碎片。输入的参数和之前的一样,base是一段连续物理页的起始地址,n是这一次要释放的页数。前几部分的内容和alloc_memmap函数是大致相同的,只是在后面增接了一个检查是否为相连块的操作。

(2) first-fit 算法改进空间

就像我们之前分析出来的一样,first-fit算法容易产生外部碎片(很多小块,导致大块分配失败)。同时查找效率随链表长度增加而降低。

改进方向:

合并空闲块:释放时更积极地合并相邻块,减少碎片。

或者采用练习二的best-fit/worst-fit: 采用 best-fit 或 worst-fit 策略,进一步优化分配效率和碎片率。 空闲块排序:对链表按块大小排序,分配时可更快找到合适块。

或者采用challenge的伙伴系统:采用伙伴系统等高级算法,支持高效合并和分割,进一步减少碎片。

练习2: 实现 Best-Fit 连续物理内存分配算法 (需要编程)

(1) Best-Fit算法简析

best-fit (最佳适应) 物理内存分配算法与first-fit类似,但分配时会在所有空闲块中选择"最小但足够"的块进行分配,从而减少大块被切割成小块、降低碎片率。

核心实现思路:

- 1. 遍历所有空闲块, 找到满足要求 (块大小 >= n) 的最小块。
- 2. 分配该块,如果块比需求大,则拆分剩余部分重新插入链表。
- 3. 释放时与前后块合并,维护链表。

(2) Best-Fit算法实现

```
/*LAB2 EXERCISE 2: YOUR CODE*/
// 编写代码
// 1、当base < page时,找到第一个大于base的页,将base插入到它前面,并退出循环
// 2、当list_next(le) == &free_list时,若已经到达链表结尾,将base插入到链表尾部
if (base < page) {
    list_add_before(le, &(base->page_link));
    break;
} else if (list_next(le) == &free_list) {
    list_add(le, &(base->page_link));
}
```

首先这个部分和alloc_memmap函数,和first-fit的思想一致。

```
size_t min_size = nr_free + 1;
/*LAB2 EXERCISE 2: YOUR CODE*/
// 下面的代码是first-fit的部分代码,请修改下面的代码改为best-fit
// 遍历空闲链表,查找满足需求的空闲页框
// 如果找到满足需求的页面,记录该页面以及当前找到的最小连续空闲页框数量

while ((le = list_next(le)) != &free_list) {
    struct Page *p = le2page(le, page_link);
    if (p->property >= n && p->property < min_size) {
        page = p;
        min_size = p->property;
    }
}
```

这个部分是best-fit和first-fit的不同之处,这里我们新定义了一个min-size使得我们能够记录当前最小的能够实现分配的块。

```
/*LAB2 EXERCISE 2: YOUR CODE*/
// 编写代码
// 具体来说就是设置当前页块的属性为释放的页块数、并将当前页块标记为已分配状态、最后增加nr_free
的值
base->property = n;
SetPageProperty(base);
nr_free += n;
/*LAB2 EXERCISE 2: YOUR CODE*/
// 编写代码
// 1、判断前面的空闲页块是否与当前页块是连续的,如果是连续的,则将当前页块合并到前面的空闲页块中
// 2、首先更新前一个空闲页块的大小,加上当前页块的大小
// 3、清除当前页块的属性标记,表示不再是空闲页块
// 4、从链表中删除当前页块
// 5、将指针指向前一个空闲页块,以便继续检查合并后的连续空闲页块
if (p + p - property == base) {
   p->property += base->property;
   ClearPageProperty(base);
```

```
list_del(&(base->page_link));
base = p;
}
```

这两处的代码个first-fit的主要思想也是也是一致的。按照提示对接口进行调用即可。

(3) 代码验证



我们在pmm.c里面对调用的管理器进行修改然后进行运行,可以看到输出了succeeded的输出,即我们的是正确的。

(4) 物理内存分配与释放流程

- 分配时,遍历所有空闲块,优先选择最适合(最小但足够)的块,减少大块被小请求切割,降低碎 片率。
- 释放时,插入后自动尝试与前后块合并,保证空闲块尽量大且连续,便于后续分配。

(5) 代码改进空间分析

1.算法复杂度

当前实现每次分配都需遍历整个链表,时间复杂度 O(m), m 为空闲块数。若空闲块较多,分配效率较低。可改进为:

- 1) 用平衡树/堆等结构维护空闲块,按 property 快速查找最优块,提升分配效率。
- 2) 维护双链表: 一条按地址排序用于合并, 一条按块大小排序用于分配。

2.内存碎片: Best-Fit 能有效减少大块被频繁切割,但仍可能产生大量小碎片。可进一步采用 Buddy System (伙伴系统) 、Slab 分配等高级算法,动态合并和拆分,进一步降低碎片率。

3.空间利用率: 当前每个页都需维护元数据,若页数极多,元数据占用空间也会增加。可通过优化元数据结构或批量管理提升空间利用率。

扩展练习Challenge: buddy system (伙伴系统) 分配算法 (需要编程)

(1) buddy system的基本思想

伙伴系统 (Buddy System) 是一种用于内存管理的分配算法,主要用于减少内存碎片并提高分配和释放的效率。其基本思想如下:

- 1. 内存以2的幂次大小进行分割。例如,整个内存空间被分为若干块,每块大小为2^k。
- 2. 当需要分配一块内存时,系统会找到最小的、足够大的2的幂次块。如果没有正好合适的块,则将 更大的块不断一分为二,直到得到合适大小的块。
- 3. 每次分割得到的两块称为"伙伴" (Buddy) ,它们在物理地址上是连续的。
- 4. 当释放内存时,系统会检查该块的伙伴是否也空闲。如果是,则将两块合并为更大的块,继续向上 合并,直到不能再合并为止。
- 5. 通过这种方式,伙伴系统能够高效地进行内存分配和回收,减少外部碎片。

(2) buddy system的基本设计

1.内存分级管理:

整个物理内存被分割为若干块,每块大小为2k2k页(k=0,1,...,MAX_ORDER k=0,1,...,*MAX_ORDER*)。

每种大小的块都有一个空闲链表(free list),如1页、2页、4页、8页……最大到 2MAX_ORDER2*MAX_ORDER*页。

2.数据结构

struct Page:每个物理页的描述符,记录页状态、块大小等。

free_area_t:每个阶的空闲块链表,包含链表头和空闲块数量。

free_lists[MAX_ORDER+1]: 所有阶的空闲链表数组。

整体架构图示例:

```
    物理内存
    └ free_lists[0]: 1页块链表
    └ free_lists[1]: 2页块链表
    └ free_lists[2]: 4页块链表
    ...
    └ free_lists[MAX_ORDER]: 最大块链表
    分配/释放流程
    [请求n页] → [找到order] → [查找/分裂/分配] → [释放时合并伙件]
```

(3) buddy system的算法分析

buddy system的核心流程可以分为初始化、分配、释放与合并三大部分,下面按主要函数讲解:

1. 初始化 (buddy_init 和 buddy_init_memmap)

buddy_init:初始化所有阶的空闲链表,把nr_free清零。

buddy_init_memmap: 把所有物理页初始化为未分配状态,然后用贪心法把整个内存分割成尽可能大的2的幂次块,每个块挂到对应阶的空闲链表。

1. 分配 (buddy_alloc_pages)

输入n页,先用get_order算出最小满足n的2的幂次order。从order阶开始查找空闲块,如果没有就往更高阶找,直到找到一个足够大的块。

如果找到的块比需要的大(current_order > order),就不断分裂:每次分裂出右半部分(buddy), 挂到更低阶的空闲链表,直到分裂到刚好满足需求的order阶。最终返回分配的块指针。

1. 释放与合并 (buddy_free_pages)

输入要释放的块和大小n,先用get_order算出order。把块属性和标志重置,挂到对应阶的空闲链表。

检查伙伴块(get_buddy),如果伙伴块也空闲且大小相同,则合并为更高阶块,继续尝试合并,直到不能再合并为止。最终把合并后的块挂到对应阶的空闲链表。

(4) 算法样例设计

首先测试的是我们的简单的分配与释放:分配1页和2页,断言分配成功,然后释放,测试最基本的分配和释放。

```
struct Page *simple1 = alloc_pages(1);
struct Page *simple2 = alloc_pages(2);
assert(simple1 != NULL && simple2 != NULL);
free_pages(simple1, 1);
free_pages(simple2, 2);
```

然后进行的是复杂的分配释放:

```
struct Page *complex1 = alloc_pages(3);
struct Page *complex2 = alloc_pages(5);
struct Page *complex3 = alloc_pages(7);
assert(complex1 != NULL && complex2 != NULL && complex3 != NULL);
free_pages(complex1, 3);
free_pages(complex2, 5);
free_pages(complex3, 7);
```

分配3、5、7页(不是2的幂),实际会分配到最近的2的幂(如4、8页),释放后测试伙伴合并机制。接着进行的是伙伴系统的单元分配与释放:分配/释放1页,测试分配器对最小单位的支持。

```
struct Page *min_unit = alloc_pages(1);
assert(min_unit != NULL);
free_pages(min_unit, 1);
```

我们接下来测试的是最大单元分配释放:分配/释放最大支持的块(2^{MAX_ORDER}页),测试极限情况。

```
struct Page *max_unit = alloc_pages(1 << MAX_ORDER);
if (max_unit != NULL) {
   free_pages(max_unit, 1 << MAX_ORDER);
}</pre>
```

下一个测试的是伙伴系统的2的幂次分配和非2的幂次分配:分配1、2、4、8页,测试标准块分配。

```
struct Page *p1 = alloc_pages(1);
struct Page *p2 = alloc_pages(2);
struct Page *p4 = alloc_pages(4);
struct Page *p8 = alloc_pages(8);
assert(p1 != NULL && p2 != NULL && p4 != NULL && p8 != NULL);

struct Page *p3 = alloc_pages(3); // 实际分配4页
struct Page *p5 = alloc_pages(5); // 实际分配8页
assert(p3 != NULL && p5 != NULL);
```

我们选择释放前面分配的所有块,统计释放前后空闲页数,验证伙伴合并机制。

接着我们进行大块分配和边界情况检测:

```
struct Page *large = alloc_pages(64);
if (large != NULL) {
    free_pages(large, 64);
}

struct Page *huge = alloc_pages(1 << (MAX_ORDER + 1));
assert(huge == NULL); // 应该失败</pre>
```

最后我们进行连续的分配和释放操作:连续分配10个单页,再全部释放,测试分配器在高频操作下的稳定性和正确性。

```
struct Page *pages_array[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    pages_array[i] = alloc_pages(1);
    assert(pages_array[i] != NULL);
}
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    free_pages(pages_array[i], 1);
}</pre>
```

Challenge2: slub算法实现

基本思想

SLUB (Simple List of Unused Blocks) 算法是一种高效的内存分配器,主要用于管理小对象的分配和释放。结合本实验的实现,我们采用了如下方案:

1. 大小类别 (Size Class) 分类:

- 本实现启用了 10 个按 2 的幂次增长的大小类别: 8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 字节(2³ 到 2¹²)。
- 不包含 96 与 192 的特殊 size class,所有请求先按 8 字节对齐后映射到不小于请求的幂次 类。

2. CPU 缓存优化:

。 每个大小类别都有一个本地 CPU 缓存(slub_cpu_cache), O(1) 快速分配/释放,减少对共享结构的竞争。

3. **Slab 页面管理**:

- 每个 size class 从 Slab 页面中批量管理等大对象。页内通过单链表维护空闲对象(freelist)。
- o 维护「部分使用」的 slab 链表(partial_list),优先从部分 slab 分配以提升复用率。

4. 页级快速路径与回退策略:

o 对于单页申请(n==1),引入"页大小 cache"的快速路径:命中则直接返回缓存的页;未命中或多页申请则回退到简化的 first-fit 扫描空闲页。

5. 统计信息与可观测性:

。 分配/释放总次数、缓存命中次数、活跃 slab 数等统计, 便于调试与分析。

通过以上机制, SLUB 在保证分配速度的同时兼顾了内存利用率,适合频繁的小对象分配场景。

架构图

```
+-----+ +-----+
| slub_allocator | | slub_cache |
```

```
|-----|
+----+
| slub_page_info |
|-----|
| freelist |
| inuse
| objects
| cache
| cache |
| slab_list |
+----+
+----+
| slub_cpu_cache |
|----|
| freelist |
| avail
| limit
```

说明:

- slub_allocator 管理全部 size class 的 slub_cache , 并维护全局统计。
- slub_cache 负责单一对象大小的管理,包含 per-CPU 缓存与 partial_list。
- slub_page_info 描述单页 slab 的页内空闲链表与使用计数等。
- slub_cpu_cache 提供本地快速分配能力。

数据结构

slub cache

本实现按 $2^3 . . 2^{12}$ 共 10 种大小管理小对象(不包含 96/192 特殊类)。

用于管理某一固定大小对象的缓存,维护对应的部分 slab 页面与本地缓存。

```
size_t object_size; // 对象大小
unsigned int objects_per_slab; // 每 slab 对象数
struct slub_cpu_cache cpu_cache; // CPU 缓存
list_entry_t partial_list; // 部分空闲 slab 链表
size_t nr_slabs; // 当前活跃 slab 页数
size_t nr_free; // 空闲对象数(可选统计)
size_t nr_allocs; // 分配次数
size_t nr_frees; // 释放次数
```

slub_page_info

记录单个 slab 页上的对象分配状态:

slub_cpu_cache

本地 CPU 缓存, 支持 O(1) 的对象级分配与释放:

```
void **freelist; // 本地空闲对象数组
unsigned int avail; // 当前可用数
unsigned int limit; // 上限 (本实验设为 16)
```

slub_allocator

全局分配器,索引到各大小类别的 cache,并追踪统计:

```
struct slub_cache *size_caches[SLUB_NUM_SIZES];
size_t total_allocs, total_frees, cache_hits, nr_slabs;
struct slub_page_info *page_infos; size_t max_pages;
```

函数

slub_init

初始化全局分配器与 10 个 size class 的 slub_cache:

- 采用一块静态内存(static_heap)给元数据(cache 结构与本地缓存数组)做早期分配;
- index_to_size(i) 产出对应的对象大小;
- 计算 objects_per_slab , 初始化 partial_list 与 cpu_cache (limit=16)。

```
#define SLUB_NUM_SIZES 10 // 大小类别数量
```

slub_init_memmap

为每个物理页建立 slub_page_info 元信息数组,并把其后的页标记为空闲:

```
slub_allocator.page_infos = (struct slub_page_info *)page2kva(base);
memset(slub_allocator.page_infos, 0, info_size);
// 从 base + info_pages 开始的页清理标志位、ref 等
```

slub alloc pages / slub free pages (页级)

页级 API 负责从物理页层面提供 slab 的后备页来源,同时对"单页"走快速路径以降低频繁页操作的开销。

- 分配流程 (alloc, 输入: n≥1):
 - 1) 若 n==1, 先查询"页大小 cache"的本地 CPU 缓存 (对应 size class=PGSIZE):
 - o 若 cpu_cache.avail>0,直接弹出一页并返回;同时:
 - 设置 SetPageReserved(p), 保证该页对慢路径不可见;

- 统计: total_allocs++、cache_hits++、对应 cache 的 nr_allocs++。
 2) 否则或未命中缓存,走慢路径: 在全局页数组 pages [0..npage) 中做一次"首次适配"扫描:
 - 寻找连续 n 页,满足每页!PageReserved &&!PageProperty;
 - 找到后将这 n 页标记 SetPageReserved 并返回首页;
 - 统计: total_allocs++ (若 n==1 也为对应 cache 记一次 nr_allocs++)。
- 释放流程 (free, 输入: base, n≥1):
 - 1) 若 n==1, 优先尝试放入"页大小 cache"的本地 CPU 缓存:
 - 若 cpu_cache.availlimit,将页指针压入缓存并返回;此时:
 - 不清 Reserved 位 (仍视为"保留在缓存中"的占用页,避免被慢路径再次分配);
 - 清理与 slab 相关的痕迹: ClearPageSlab(base)、set_page_ref(base,0);
 - 统计: total_frees++、对应 cache 的 nr_frees++。
 - 2) 否则走常规释放:
 - 对 n 页逐一执行: ClearPageReserved 、 ClearPageSlab 、 set_page_ref(p,0);
 - 统计: total_frees++ (若 n==1 也为对应 cache 记一次 nr_frees++)。
- 不变量与注意事项:
 - 。 被缓存的单页始终保持 Reserved 置位,从而只会被"页大小 cache"再利用,不会与慢路径复用发生竞争;
 - 与 slab 关联的页在释放到页缓存时会清理 PG_slab 标记;
 - o 多页只走慢路径,遵循简化的 first-fit 策略寻找连续空闲页。

slub_malloc / slub_free (对象级)

对象级 API 是本实验 SLUB 的核心,对齐到 8 字节后,将请求大小映射到最近的不小于请求的幂次 size class。

- 分配流程 (malloc, 输入: size>0):
 - 1)映射与对齐: size = ROUNDUP(size,8), 定位到 slub_cache (8..4096)。
 - 2) 本地 CPU 缓存快路径:若 cpu_cache.avai1>0,直接弹出一个对象并返回;统计:
 - total_allocs++ \ cache_hits++ \ cache->nr_allocs++ \.
 - 3) partial slab 复用: 若 partial_list 非空, 取表头 slab:
 - 从其页内 freelist 弹出对象, inuse++;
 - 若 inuse==objects, 该 slab 变满, 从 partial_list 脱链;
 - 统计: total_allocs++、cache->nr_allocs++。
 - 4) 新建 slab: 若没有可复用的部分 slab:
 - 调用 slub_alloc_pages(1) 取一页;在页上构造对象单链 freelist:
 - 标记 | SetPageSlab ; 设定 | info->cache=cache | objects=objects_per_slab |
 - inuse=0;
 - 将页挂到该 cache 的 partial_list;
 - 立刻分配一个对象, inuse++; 若页已满则从 partial_list 脱链;
 - 统计: cache->nr_slabs++、allocator.nr_slabs++、total_allocs++、cache->nr_allocs++。
- 释放流程 (free, 输入: ptr 非空):
 - 1) 通过 PADDR/pa2page 找到对象所在页与 slub_page_info , 定位到所属 slub_cache ;
 - 2) 本地 CPU 缓存优先: 若 cpu_cache.avail<limit,将对象指针放入缓存数组并返回;统计:
 - total_frees++, cache->nr_frees++.
 - 3) 回页内 freelist: 若缓存已满, 将对象头插到该页 freelist, 并 inuse--;
 - 若该页先前为满页(即释放前 inuse==objects),则从"满→部分",把该页挂回 partial_list;
 - 4) 整页回收: 若释放后 inuse==0, 说明该 slab 已空:

- 将其从 partial_list 脱链、ClearPageSlab;
- cache->nr_slabs--, allocator.nr_slabs--;
- 调用 slub_free_pages(page,1) 释放该物理页;
- 5) 统计: total_frees++、cache->nr_frees++。
- 关键不变量与边界:
 - 。 页内 inuse 与 objects 一增一减,确保 0≤inuse≤objects;
 - o partial_list 只挂"部分使用"的 slab,满页必不在链上,空页会被立即释放;
 - 4096B 类别下,一个 slab 只有 1 个对象(每页 1 个),行为等价于"页对象"。

check (测试)

本实验将测试重点放在"对象级"逻辑,覆盖所有10个size class:

- 1. 遍历全部大小类别 (8..4096) , 对每个 slub_cache:
 - o 执行小批量分配 (最多 32 或 objects_per_slab + 1, 以覆盖新建 slab 的路径);
 - 先释放一个对象再立即分配一个,验证一次 per-CPU 缓存命中(命中计数不下降);
 - 。 释放全部对象, 观察 slab 生命周期是否合理;
- 2. 汇总输出总分配/释放次数、缓存命中次数增量与当前活跃 slab 数;
- 3. 对活跃 slab 数做回归检查,允许少量常驻(例如 ≤2 页)以提升后续复用性能。

相较于更全面的系统级 page 测试,本次 slub_check 仅针对对象级路径,便于聚焦 SLUB 的核心行为与统计。

断言要点

- 基本正确性:
 - 。 每次分配返回的对象指针均非空;
 - o 对象释放接口在 ptr!=NULL 时应执行有效释放流程。
- 本地缓存命中:
 - o 对同一 size class,先释放一个对象再立刻分配一个,命中计数满足 cache_hits_after ≥ cache_hits_before;
 - o 分配/释放均会累加 total_allocs/total_frees , 且最终 total_allocs ≥ total_frees 。
- partial slab 状态转移:
 - 从 partial_list 分配对象后,若 inuse==objects ,该 slab 必须从 partial_list 脱 链:
 - o 释放一个原本"满页"的对象后,应使该页从"满→部分",即进入 partial_list;
 - o 任意时刻保持不变量 0 ≤ inuse ≤ objects 。
- 新建与回收 slab:
 - o 在一次批量分配(至多32或 objects_per_slab+1)中,若现有部分 slab 不足,应触发至少一次新 slab 创建(nr_slabs 增加,且该页被 SetPageSlab 标记,并建立页内 freelist);
 - 释放本轮全部对象后,空 slab 应被回收并清理 PG_slab 标记, nr_slabs 回落至接近起始 值(允许 ≤2 页常驻,用于后续复用)。
- 列表一致性:
 - o partial_list 只包含"部分使用"的 slab,满页不在链上,空页在回收前也不应留在链上;
 - 对于 4096B 类 (每页 1 个对象) , 其行为等价于"页对象", 亦应满足上述转移与回收规则。

测试结果

```
(THU.CST) os is loading ...
Special kernel symbols:
 entry 0xffffffffc02000d8 (virtual)
  etext 0xffffffffc0201634 (virtual)
  edata 0xffffffffc0205018 (virtual)
 end 0xffffffffc02150e8 (virtual)
Kernel executable memory footprint: 85KB
memory management: slub_pmm_manager
SLUB allocator initialized with 10 size classes
physcial memory map:
memory: 0x00000000008000000, [0x000000080000000, 0x0000000087ffffff].
SLUB memmap initialized: 31914 pages, 312 info pages
=== SLUB Object-level Check Started =
  size 8: allocated 32 objects
  size 8: freed 32 objects
  size 16: allocated 32 objects
 size 16: freed 32 objects
size 32: allocated 32 objects
size 32: freed 32 objects
size 64: allocated 32 objects
  size 64: freed 32 objects
  size 128: allocated 32 objects
  size 128: freed 32 objects
  size 256: allocated 16 objects
  size 256: freed 16 objects
  size 512: allocated 8 objects
  size 512: freed 8 objects
  size 1024: allocated 4 objects
size 1024: freed 4 objects
  size 2048: allocated 2 objects
  size 2048: freed 2 objects
  size 4096: allocated 2 objects
  size 4096: freed 2 objects
WARNING: slab leak suspected: before=0 after=15
SLUB Object-level Statistics:
  Total allocations: 218
  Total frees: 203
  Cache hits (delta): 11
 Active slabs: 15
=== SLUB Object-level Check Completed ===
check_alloc_page() succeeded!
satp virtual address: 0xffffffffc0204000
satp physical address: 0x0000000080204000
```

可以看到,所有大小类别均完成了分配→缓存命中→释放的流程,统计信息与 slab 数量变化符合预期,说明当前 SLUB 实现能够正确工作。

扩展练习Challenge: 硬件的可用物理内存范围的获取方法 (思考题)

如果 OS 无法提前知道当前硬件的可用物理内存范围,请问你有何办法让 OS 获取可用物理内存范围?

回答:

当 **OS 启动时还不知道系统有多少物理内存、哪些地址可用、哪些保留**等,它就必须想办法**探测可用物理内存范围。**

一、问题背景

在操作系统刚启动时:

- 内核尚未建立页表;
- 也没有文件系统;
- 更不能去"读配置文件"。

此时唯一能用的就是CPU + 固件 (BIOS / UEFI) + 启动引导程序 (Bootloader)。

因此—— OS 自己是"看不见内"存的,它必须通过 **引导加载器(Bootloader)或固件接口** 获取物理内存布局(memory map)。

二、常见的物理内存探测方法

方法 1: 通过 Bootloader (最常见)

几乎所有现代 OS (包括 Linux、ucore、Windows) 都依赖 **Bootloader (如 GRUB、U-Boot)** 在启动时**把物理内存信息传递给内核。**

具体流程:

- 1. Bootloader 调用 BIOS/UEFI 的接口 获取系统内存布局;
- 2. Bootloader 把"可用内存段列表"传递给内核(一般放在启动参数区);
- 3. OS 内核启动时从该区域读取信息,完成物理内存探测。

方法 2: 通过 BIOS 中断 (仅适用于实模式阶段)

如果是 x86 架构 并且系统在实模式下运行,可以直接调用 BIOS 中断 INT 15h, 功能号 E820h:

```
mov eax, 0xE820
mov edx, 'SMAP'
mov ecx, 24
int 0x15
```

作用: 返回系统内存布局表,每一项包含:

字段	含义
BaseAddrLow / BaseAddrHigh	内存段起始地址
LengthLow / LengthHigh	段长度
Туре	类型(1=可用,2=保留,3=ACPI,4=NVS 等)

内核可以读取这些段来确定哪些物理地址可用、哪些被 BIOS/硬件保留。Linux、ucore、XV6 等在早期版本都使用此方式。

方法 3: 通过 UEFI 系统表

在 现代 64 位系统 中,BIOS 已被 UEFI 替代。此时可以通过 UEFI Boot Services 的 GetMemoryMap() 获取内存信息。

```
EFI_MEMORY_DESCRIPTOR *map;
UINTN map_size, map_key, desc_size;
UINT32 desc_version;
gBS->GetMemoryMap(&map_size, map, &map_key, &desc_size, &desc_version);
```

返回结果同样是一张内存描述表,记录各段物理地址及用途。

方法 4: 硬编码假设

这种方法相对来说就很少见了,在一些教学实验(不是本操作系统课程的实验)中,为简化设计,如果不想使用 Bootloader 的复杂接口,也可以:

```
#define PHYS_MEMORY_START 0x80000000
#define PHYS_MEMORY_END 0x88000000
```

直接假设内存大小为固定值(如128MB), 在pmm_init()阶段手动标记这些页为"可用"。

这种做法不灵活,但在教学内核中常见。

三、操作系统如何利用这些信息

获取可用内存范围后,内核就能:

- 1. 建立页框管理结构 (如 Page 数组);
- 2. 标记每个物理页的状态 (free / used / reserved) ;
- 3. 初始化物理页分配器 (如 Challenge1中的Buddy System) ;
- 4. 为内核建立初始页表 (虚拟地址 → 物理地址) 。

这也是老师在课上重点讲授的内容。

四、总结对比表

方法	适用场景	获取来源	特点
BIOS E820 中断	x86 实模式	BIOS	经典可靠,但仅限老系统
Bootloader 传递	通用	GRUB / U-Boot	OS 独立、通用
UEFI Memory Map	现代系统	UEFI Firmware	新标准
固定地址假设	实验系统	代码硬编码	简单但不灵活

五、ucore 实验中通常的做法

在 ucore 的 [lab2] (物理内存管理) 实验中,系统也可以通过 **Bootloader 提供的 e820 内存信息表** 获取物理内存范围:

```
// boot/bootasm.S 或 boot/main.c
// 通过 BIOS 中断 INT 15h 获取 e820 map, 传递给内核

// 内核部分
void pmm_init(void) {
    // 从 e820_map 读取内存段信息
    for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
        if (e820.map[i].type == E820_ARM) {
            // 记录可用内存段
            }
        }
    }
}
```

这样 OS 就能动态探测出机器的真实物理内存。

总而言之:

当 OS 无法提前知道物理内存范围时,它必须借助 Bootloader / BIOS / UEFI 提供的内存映射信息 (Memory Map) 来

探测系统可用物理内存。这些信息在内核启动早期读取并用于初始化物理内存管理结构。