

Gepubliceerd op *MuseScore* (<u>http://www.musescore.org</u>)

<u>Home</u> > Handboek

Handboek

Dit handboek is voor MuseScore versie 0.9.2 en hoger.

Van start gaan

Installatie

Windows

U vindt het Windows-installatieprogramma op de <u>download</u> pagina van deze website. Klik op de link om het downloaden te starten. Uw Internet browser zal een bevestiging vragen of je dat bestand wilt downloaden. Klik op "Bestand opslaan".

Wanneer het downloaden is voltooid dubbelklik dan op het bestand om de installatie te starten. Windows opent een venster met een veiligheidswaarschuwing waarin wordt gevraagd of je het toestaat dat het programma geïnstallerd wordt. Klik op 'Toestaan' om verder te gaan.



De setup wizard toont de voorwaarden van de vrije software-licentie die u wellicht wilt lezen. Klik op "I Agree" om verder te gaan.

In het volgende scherm bevestig je de plaats waar MuseScore geïnstalleerd zal worden. Wanneer je een nieuwere versie van MuseScore wilt installeren maar de oude versie op je computer wilt behouden verander dan de locatie. Zoniet, klik dan op "Volgende" om verder te gaan.

Daarna wordt de naam MuseScore bevestigt die in de menulijst van het Startmenu zal worden toegevoegd. Klik " Install" om verder te gaan.


De wizard heeft een paar minuten nodig voor het installeren van de benodigde bestanden en configuraties. Wanneer dit gereed is klik dan op "Finish" om de installatie af te ronden. Indien gewenst kunt u nu het installatiebestand, wat u gedownload hebt, verwijderen.



Start MuseScore

Om MuseScore te starten kies Starten $\,\to\,$ Alle programma's $\,\to\,$ MuseScore 0.9 $\,\to\,$ MuseScore.


Na enkele seconden zal MuseScore opstarten met de demo score. Voel je vrij om te experimenteren met de demo-score en krijg het gevoel van het programma. Vervolgens kunt u een eigen score creëeren <u>een eigen score creëeren</u>.



Maak een nieuwe partituur

Kies in het hoofdmenu Score \rightarrow Nieuw. Dit opent een nieuw partituur wizard.

Titel, componist en andere informatie




Vul de velden in van titel, componist, en andere informatie zoals hierboven afgebeeld. Let op de twee mogelijkheden aan de onderkant:

- Creëer een nieuw Partituur van een voorbeeld
- Creëer een nieuw Partituur van een model

De eerste optie geeft je een keuze in het volgende scherm tussen verschillende sjablonen. De tweede optie geeft je in het volgende scherm de volledige keuze van instrumenten om zelf je partituur op te bouwen. Sjablonen worden <u>later</u> in detail beschreven, maar laten we verder gaan met "Creëer een nieuwe partituur van nieuw."

Klik op "Volgende" om verder te gaan.

Instrumenten en stem partijen



Het instrumentenscherm is onderverdeeld in 2 kolommen. De eerste kolom bevat instrumenten of stem partijen waaruit men kan selecteren. De tweede kolom is leeg van de start maar zal uiteindelijk een lijst bevatten van de instrumenten voor je nieuwe partituur.

De instrumentenlijst in de eerste kolom bestaat uit categorieën van instrumenten families. Dubbel klik op een categorie om de volledige lijst van instrumenten van elke familie te bekijken. Selecteer een instrument en klik op "Voeg toe". Het instrument dat je geselecteerd hebt verschijnt nu in de tweede kolom. Je kan nu nog andere instrumenten of stem partijen toevoegen op dezelfde wijze.


De rangschikking van de instrumenten in de tweede kolom bepaalt de uiteindelijk volgorde van voorkomen in de partituur. Om de rangschikking te veranderen, klik op een instrument en gebruik de "Boven" of "Beneden" knoppen om het instrument te verplaatsen. Indien je klaar bent, klik op "Volgende".

Toonsoort

Wanneer je werkt met versie 0.9.3 van MuseScore dan vraagt de wizard om een toonsoort te kiezen. Selecteer dan de toonsoort die je nodig hebt en klik op "Volgende" om verder te gaan.

Wanner u met versie 0.9.2 of eerder werkt dan zal de wizard niet vragen om een toonsoort te kiezen zodat u deze stap kunt overslaan.

Maatsoort en het aantal maten kiezen



Stel met de cijfers de maatsoort in die je wilt. Als je stuk begint met een opmaat vink dan "Selecteer Maat" aan en stel dan de de tijd van opmaat in .

Wanneer je ongeveer weet hoeveel maten je nodig hebt dan kunt je dat hier instellen. Later kun je ook nog maten toevoegen of verwijderen.

Klik op "Finish" voor het maken van de partituur.

Partituur achteraf aanpassen

Alles wat u heeft ingesteld met behulp van de wizard kan later worden veranderd.

- Voor toevoevoegen, verwijderen of selecteren van maten zie: <u>Maat acties</u>
- Voor het wijzigen van tekst zie: <u>Tekst editing</u>. Wanneer de titel (of een andere tekst-item)
 ontbreekt dan kun je gebruik maken van menu Creëer → Tekst → Titel (of een ander
 tekst-item)
- Wilit u instrumenten toevoegen, verwijderen of de volgorde wijzigen gebruik Creëer \rightarrow Instrumenten....

Zie ook: Toonsoort, Maatsoort, Sleutel.

Templates

Wanneer je een nieuw partituur creëert met behulp van de wizard dan is er de optie "Creëer een nieuw Partituur van een voorbeeld" op het eerste scherm (zie <u>Titel, componist en andere informatie</u> erboven voor details). Selecteer een voorbeeld en klik op "Volgende" om verder te gaan.

Selecteer een voorbeeldbestand en klik op*Next* om door te gaan met de nieuwe partituur wizard zoals gebruikelijk.

De voorbeeld-bestanden van MuseScore zijn opgeslagen in de map templates. Je kunt ook je eigen MuseScore voorbeeld-bestanden opslaan in de map templates. De Windows-map met voorbeelden bevindt zich meestal in C: \ Program Files \ MuseScore 0.9 \ templates. Bij Linux, wanneer je het

programma geïnstalleerd met behulp van de package manager, is dat in /usr/share/mscore-xxx . Wanneer mscore op Linus is gecompileerd, kijk dan in / usr / local / share / mscore-xxx.

Basis concepten

In het "Van start gaan" hoofdstuk leerde je hoe een <u>partituur aan te maken</u>. Het "Basis concepten" hoofdstuk geeft een overzicht van MuseScore en beschrijft de algemene methodes om te werken met een partituur.

Noten ingeven

Noten invoeren in Noten Invoer mode. Selecteer eerst een noot of rust als startpositie voor het invoeren van een noot. Bij het invoeren vervang je de bestaande noot of rust. Dus de duur van een maat veranderd niet.

- N: Inschakelen Noten Invoer mode.
- Escape: Uitschakelen Noten Invoer mode.

Na het activeren van de **Noten Invoer mode** selecteer je de noot die je wilt invoeren vanaf het notenpallet of door middel van de volgende toetscombinaties

- Alt+1: Kwart noot (crochet)
- Alt+2: Achtste noot (quaver)
- Alt+3: 1/16 noot (semiquaver)
- Alt+4: 1/32 noot (demi-semiquaver)
- Alt+5: 1/64 noot (semi-demi-semiquaver)
- *Alt+6*: Hele noot (semibreve)
- Alt+7: Halve noot (minim)

Noten zijn ingevoerd door: CDEFGABC



Spatie creëert een rust: C D Spatie E



Van noten een akkoord maken door *Shift* en de naam van de noot in te toetsen: *C D Shift+F Shift+A E F*



Waardestrepen / vlaggetjes worden automatisch geplaatst: Alt+1 C D Alt+2 E F G A



MIDI keyboard

Onder Linux kun je ook noten invoegen met behulp van een MIDI-keyboard. Onder <u>Windows</u> wordt het invoeren van noten via MIDI-keyboard ondersteund vanaf de prelease 0.9.4.0.

Kopiëren en plakken

Kopiëren

- 1. Klik op een leeg gedeelte van een maat voor de selectie van de hele maat (u ziet dan een blauw kader op de selectie)
- 2. Wanneer je de selectie wilt verlengen klik dan *Shift+click* op het lege gedeelte van een andere maat
- 3. Vanaf het menu Bewerk → Kopieer

Plakken

- 1. Klik op het lege gedeelte van de maat waar je wilt plakken
- 2. Vanaf het menu kies Bewerken → Plakken

In versies 0.9.3 of eerder kunt u maten kopieeren en plakken maar niet de afzonderlijke noten. De komende 0.9.4 release bevat vele verbeteringen met inbegrip van steun voor de shift-toets ingedrukt en sleep selecties.

Wijzigingsmodus

Veel elementen in de score kan worden bewerkt in Noten Invoer modus :

- · Dubbele Klik: Activeer Noten Invoer modus
- Escape: Beëindig Noten Invoer modus

Sommige elementen tonen handgrepen in Noten Invoer modus, die kunnen worden verplaatst door te slepen met de muis of door gebruik te maken van toetsenbord commando's.

Slur in Noten Invoer modus:



Available keyboard commands:

- Left: Verplaats handgreep 1 spatie naar links
- Right: Verplaats handgreep 1 spatie naar rechts
- Up: Verplaats handgreep 1 spatie naar boven
- Down: Verplaats handgreep 1 spatie naar beneden
- Ctrl+Left: Verplaats handgreep 0,1 spatie naar links
- Ctrl+Right: Verplaats handgreep 0,1 spatie naar rechts

- Ctrl+Up: Verplaats handgreep 0,1 spatie naar boven
- Ctrl+Down: Verplaats handgreep 0,1 spatie naar beneden
- Shift+Left: Verplaats handgreep naar noot ervoor
- Shift+Right: Verplaats handgreep naar noot erna
- Tab: Ga naar de volgende handgreep

Verwante onderwerpen

Zie ook: Tekst editing, Bogen, Haken, Lijnen

Maat acties

Toevoegen

Voor het toevoegen van een maat aan het einde van de partituur toets Ctr+B. Voor het toevoegen van meerdere maten gebruik je het menu Creëer \rightarrow Maten \rightarrow Voeg Meerdere Maten Toe....

Invoegen

Selecteer eerst een maat druk dan op *Ins* voor het invoegen van een nieuwe lege maat vóór de geselecteerde maat. Voor het invoegen van meerdere maten gebruik je het menu Creëer \rightarrow Maten \rightarrow Meerdere Maten Invoegen....

Verwijderen

Complete maten kunnen worden verwijderd door eerst te selecteren met *Ctrl+Click*. De maat wordt dan gemarkeerd met een stippellijn. Toets *Shift+Click* voor het verlengen van de selectie. De toets *Del* verwijdert de geselecteerde maten.

Eigenschappen

Dialoogvenster Maat Eigenschappen. Voor het bewerken van de eigenschappen van een maat klik je met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de maat en selecteer Maat Eigenschappen....



Maatduur

Normaal is de nominale en de feitelijke duur van een maat identiek. Een geselecteerde (opmaat) maat kan een andere feitelijke duur krijgen.

Onregelmatig

Een "onregelmatige" maat wordt niet meegeteld in de maatnummering. Normaal gezien wordt een opmaat gemarkeerd als "onregelmatige".

Herhalingen

Indien de maat het einde is van een <u>herhaling</u> dan kunt u aangeven hoe vaak de herhaling moet worden gespeeld.

Palet

Je kunt de palet laten tonen of verbergen met behulp van het menu Beeld \rightarrow Palet.



Symbolen kunnen vanuit het palet versleept worden naar de partituur.

Een dubbelklik op een palet symbool komt overeen met slepen-en-neerzetten van dit symbool op alle geselecteerde partituur elementen. Zo kun je bijvoorbeeld een tenuto op verscheidene noten meteen gemakkelijk plaatsen

- 1. Selecteer noten
- 2. Dubbelklik op de Tenuto-symbool in de attributen palet

Ongedaan maken en herstellen

MuseScore heeft ongelimiteerde ongedaan en herstel functies.

De standaard snelkoppelingen zijn:

- Ongedaan maken Ctrl+Z
- Herstel ongedaanmaken Ctrl+Shift+Z

Of via de gereedschapsbalk:



Exporteren

Een partituur kan geéxporteerd worden via File \rightarrow Save As... naar een aantal verschillende formaten:

Gecomprimeerd MuseScore formaat (* .mscz)

MSCZ is de standaard *MuseScore* file formaat en aanbevolen voor de meeste toepassingen. Een partituur wat in dit foemaat bewaard wordt zal geen informatie verliezen. De indeling is een ZIP-gecomprimeerde versie van .msc files.

MuseScore formaat (* .msc)

MSC is de gecomprimeerde versie van het *MuseScore* file formaat. Een partituur wat bewaard wordt in dit formaat zal geen informatie verliezen. Toch levert deze bestandsextensie wel eens conflicten op met Microsoft Windows en wordt het geblokkeerd door enkele e-mailprogramma's, omdat die .msc files kunnen worden gezien als een Windows systeem bestand ("Management Saved Console"). Deze indeling wordt aanbevolen als u het document handmatig moet bewerken met behulp van een teksteditor.

MusicXML (*.xml)

<u>MusicXML</u> is de universele standaard voor bladmuziek en kan worden gebruikt door de meeste van de momenteel beschikbare muzieknotatieprogramma's met inbegrip van Sibelius, Finale, en meer dan 100 anderen. Het is het aanbevolen formaat voor het delen van uw bladmuziek tussen verschillende muzieknotatieprogramma's.

Gecomprimeerd MusicXML formaat(*.mxl)

Gecomprimeerd MusicXML formaat maakt kleinere bestanden dan reguliere MusicXML.Gecomprimeerd formaat MusicXML is een nieuwere standaard en wordt niet zo breed ondersteund door andere muzieknotatieprogramma's op dit moment.

MIDI(*.mid)

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) is een indeling die op grote schaal gesteund wordt door sequencers en muzieksoftware. In MIDI-formaat kan weinig informatie van de partituur worden opgeslagen. Om bestanden te delen tussen verschillende muzieksoftware is het beter om MusicXML gebruiken.

PDF(*.pdf)

Portable Document Format (PDF) is ideaal voor het delen van je muziek met anderen die niet bewerkt hoeft te worden. De meeste computergebruikers hebben al een PDF-viewer op hun computer zodat ze niet extra software hoeven te installeren om je partituur te kunnen lezen of printen.

PostScript (*.ps)

PostScript (PS) is een populaire taal die wordt gebruikt bij drukkerijen.

PNG(*.png)

Portable Network Graphics (PNG) is een bitmap formaat met native ondersteuning voor alle belangrijke besturingssystemen en image-software welke populair is op het web. Vanaf versie 0.9.3 is uitvoer van een partituur met meerdere pagina's mogelijk en een PNG-bestand voor elke pagina.

SVG(*.svg)

Scalable Vector Graphics (SVG) kunnen geopend worden door de meeste webbrowsers (o.a. Internet Explorer) en de meeste vector graphische software. De meeste SVG software ondersteunt geen embedded fonts, zodat de juiste MuseScore lettertypen geïnstalleerd moeten worden om deze bestanden correct weer te geven..

LilyPond(*.ly)

LilyPond formaat kan geopend worden met het <u>Lilypond</u> muzieknotatieprogramma. De LilyPond uitvoer is nog niet volledig en is nog in een experimentele fase in de huidige versies van *MuseScore*.

Notatie

In het "Basis concepten" hoofdstuk leerde je hoe <u>noten in te geven</u> en te werken met het <u>palet</u>. Het "Notatie" hoofdstuk beschrijft de verschillende types van notatie in meer detail inclusief meer geavanceerde muziek notatie.

Bindingsboog

Een **bindingsboog** is een kromme lijn tussen twee noten van dezelfde toonhoogte. Wanneer u een gebogen lijn wilt die meerdere noten overspant, kijk dan bij: <u>Bogen</u>.

Eerste methode

Selecteer de eerste noot:



Shift+S creëerd een bindingsboog:



Tweede methode

Gebruik de volgende methode om bogen te creëren in de <u>noten invoermodus</u>:

Versie 0.9.3 of eerder: Druk op + *voor* het invoeren van de eerste noot om te verbinden met de volgende noot.

Versie 0.9.4 or later: Druk op + na het invoeren van de eerste noot om te verbinden met de volgende noot.


Zie ook: Bogen.

Bogen


Selecteer eerste noot:




S creëert een boog in Noten Invoer mode:



Shift+Right verplaatst het einde van de boog naar de volgende noot:



X keert de boogrichting om:



Escape afsluiten Noten Invoer mode:




Een boog kan over verschillende systemen en pagina's geplaatst worden. Een Legatoboog is aan begin en het einde verankerd aan een noot / akkoord of rust. Dit betekent dat als de noten verplaatst worden dat de boog mee verhuist.

Zie ook: Verbindinsboog, Wijzigingsmodus.

Drum notatie

Voorbeeld drum notatie:



Gebroken akkoord

Arpeggios Arpeggio kunnen worden toegevoegd door het slepen van een arpeggio symbool van de arpeggio palet naar een noot van een akkoord.



Voorslagnoten

Korte voorslagnoten (Acciaccatura) worden weergegeven als een kleine noot met een streepje door het midden van de stok.

Lange voorslagnoten (Appoggiatura) hebben geen streepje. Beiden zijn geplaatst vóór de normale grootte te spelen noot.

Creëer een voorslagnoot door een voorslagnoot-symbool van het noten-palet naar een hoofdnoot te slepen.




Zie ook:

- Palet
- Grace note op Wikipedia

Ademhaling

Om een **ademhalingssymbool** te plaatsen, sleep het van het ademhalingspalet naar een noot in de partituur. Het ademhalingssymbool wordt voor de noot geplaatst.



Ademhalingssymbool in de score:




Haken

Verwijderen

Selecteer de haak en duw op Del

Voeg toe

Sleep het haak symbool van het haken <u>palet</u> naar een lege ruimte in de eerste maat van een systeem.



Wijzig

Sleep het haken symbool van het haken palet naar een haak in de partituur.

Editeer

Dubbel klik op een haak om de <u>wijzigingsmodus</u> te starten. In deze modus kan je de hoogte van de haak wijzigen om een willekeurig aantal notenbalken van een systeem mee te nemen.

Hairpin

Cresendotekens zijn <u>lijnen</u> objecten. Voor het maken van een cresendoteken, kiest u eerst een noot waar het cersendoteken moet beginnen.

- H: Creëer een cresendoteken
- Shift+H: Creëer de-crescendoteken

Cresendotekens kunnen ook gemaakt worden door een cresendoteken van het lijnenpalet te selecteren en dan naar een noot te slepen.

1. H creëer een cresendoteken:



2. Dubbel klikken schakelt over naar Noten Invoer mode:



3. Shift+Right verplaatst het einde:



Herhalingstekens

Het begin en het einde van eenvoudige herhaling kan worden gedefinieerd door het instellen van maatstrepen.

In de laatste maat van een herhaling kun je instellen bij "aantal herhalingen" <u>eigenschappen</u> het aantal van de te spelen herhalingen.

Afspelen

Herhalingen tijdens het afspelen kunt u in of uitschakelen met de knop



[&]quot; Afspelen Herhalingen aan/uit"

Text


Herhaal teksten zoals " Al Fine" van D.C.; of " D.S. al Coda" kunt u vinden in het palet.

Herhalingstekens 🕌		
%	%	
0	Ш	
00	Fine	
D.C.	D.C. al Fine	
D.C. al Coda	D.S. al Coda	
D.S. al Fine	D.S.	
To Coda		

Zie ook: Volta voor eerste en tweede eind. (herhalingshaken)

Lijnen

Het **lijn pallet** werkt net als de andere <u>paletten</u> via "drag-and-drop". Met de muis sleept u het item uit het palet en plaats deze in de partituur.



Lengte aanpassen

- 1. Wanneer u in de Noten Invoer mode aan het werk bent klik dan N om de noten invoer te verlaten
- 2. Klik twee maal op de lijn die u wilt veranderen


- 3. Beweeg de hendels met behulp van de volgende snelkoppelingen
 - Shift+Right verplaats het hendel rechts naar een noot (of maat)
 - Shift+Left verplaats het hendel links naar een noot (of maat)
- 4. Wanneer u de lengte visueel wilt aanpassen zonder verankering aan de noten of maten, gebruik dan de volgende snelkoppelingen
 - Right om met de hendel één eenheid naar rechts te bewegen
 - Left om met de hendel één eenheid naar links te bewegen

Zie ook: <u>Hairpin</u>, <u>Volta (1e en 2e einde)</u>

Maatsoort


Maatsoort wordt gecreëerd door een maatsoort te slepen van het maatsoortenpalet naar een maat. (zie <u>Palet</u> voor algemene informatie bij het werken met paletten in MuseScore).

F9 activeert het Palet.



Wanneer u een maatsoort niet kunt vinden in het palet ga dan naar Creëer → Maatsoort... om de gewenste maatsoort in te stellen. Daar kun u de gewenste maat instellen in het Creëer maatsoort venster.

In de meeste gevallen zult u alleen de eerste nummers van de bovenste regel nodig hebben voor het aanpassen. De bovenste cijfers zijn voor <u>additive meters</u> welke bij notatie gescheiden worden door een plusteken.



Onregelmatige maatsoorten

Er zijn gelegenheden waarbij de werkelijke duur van een maat afwijkt van de looptijd van die vooraf aangegeven is.

Als u de werkelijke duur van een maat wilt aanpassen zonder de weergave van de maat, kijk dan bij het Eigenschappen gedeelte van <u>Maat acties</u>.

Maatstreep


Veranderen van een maatstreep

De maatstrepen kunnen veranderd worden door een symbool van het maarstrepen-palet te selecteren. Sleep deze vervolgens naar een andere maatstreep van de partituur.



Systemen met meerdere notenbalken...

Om maatstrepen uit te breiden over meerdere notenbalken dubbelklik dan op een maatstreep om deze te bewerken (zie Noten Invoermode).



Klik en sleep het blauwe vierkantje naar de volgende notenbalk.

De verandering die je doorvoert worden van toepassing op alle maatstrepen bij het verlaten van de Noten Invoermode.



Zie ook: Maat acties

One-bar rust

Wanneer er geen noten in een maat staan dan wordt er een rust geplaatst met een waarde van de volle maat


Een one-bar rust kan worden gecreëerd door het selecteren van een maat en door daarna de *Del* in te toetsen.

Alle noten en rusten op deze maat worden dan vervangen door een one-bar rust.

Sleutel

Clefs are created or changed by dragging a clef symbol from the clef palette to a measure or another clef.

F9 toggles the palette window.



Change

Drag a clef from the palette onto a clef in the score. You can also drag a clef from the score to another clef of the score by using *Shift + leftMouseButton + Drag*.

Add

Drag a clef from the palette onto an empty part of a measure. This creates a clef at the beginning of the measure. Drag a clef to a particular note to create a mid-measure clef. If the measure is not the first measure in the staff it is drawn smaller.

Remove

Select a clef and press Del.

Note that changing a clef does not change the pitch of any note. Instead the notes are moved.

Stemmen

Note: De implementatie van stemmen in MuseScore 0.9.3 is nog niet volledig en zijn nog voor wijzigingen vatbaar.

Meerdere stemmen invoeren per notenbalk:

- 1. Begin eerst met het invoeren van de boven stem (alle boven-stem noten).
- Bij sommige noten wordt de stokrichting naar beneden geplaatst. Je kunt de stokrichting veranderen door desbetreffende noot te selecteren en dan te klikken op de "verander stokrichting" knop



2. op het palet of toets X op het toetsenbord.



- 3. Selecteer nu de eerste noot met je cursor aan het begin van de notenbalk.
- 4. Klik op "Stem 2" knop



en begin met het invoeren van de onderste stem (alle beneden-stem noten).

5. Vergeet niet om de stokrichtingen te wijzigen wanneer nodig met behulp van *X* op het toetsenbord of de "verander stokrichting" knop



6. Wanneer je dat gedaan hebt dan moet het er zo ongeveer uit zien:



Wanneer meerdere stemmen gebruiken

- Als er behoefte is om op een enkele notenbalk met tegengestelde stokrichtingen binnen een lijn te werken
- Wanneer u noten van verschillende duur binnen één enkele notenbalk nodig hebt, welke gelijktijdig gespeeld moeten worden

Verbergen rusten

Om een rust te verbergen klik je met de rechtermuisknop op de rust en selecteert je Maak Onzichtbaar. Wanneer via Beeld → Toon Onzichtbaar is aangevinkt dan worden de verborgen rusten op het beeldscherm in het grijs weergegeven. De verborgen rusten worden tijdens het afdrukken niet geprint.

Toonsoort

Toonsoorten worden gemaakt of gewijzigd door het slepen van een van de symbolen van het toonsoorten palet en worden dan op een maat of bestaande sleutel geplakt.



F9 activeert palette scherm.

Verander

Sleep een sleutel uit het palet naar een sleutel in de partituur. Je kunt ook een sleutel uit de partituur kopieeren naar een andere plaats in de partituur met behulp van *Shift+LinkermuisKnop* en dan slepen.

Voeg toe

Sleep een sleutel uit het palet naar een leeg gedeelte van een maat. Daarmee plaats je een sleutel aan het begin van de maat.

Verwijder

Selecteer een sleutel en toets Del.

Tuplet

Voor het maken van een triplet plaatst je eerst een noot met de duur van de gehele triplet. Selecteer dan de noot en toets *Ctrl+3* deze noot veranderd dan in een triplet. Evenzo *Ctrl+5* veranderd de noot in een kwintool.

Selecteer eerst een noot:



Ctrl+3 creëert een triplet:



die verder kan worden bewerkt



Volta

Volta herhalingshaken worden gebruikt om verschillende eindes in een herhaling aan te duiden:



Volta herhalingshaken kun je plaatsen in de partituur door een herhalingshaak te selecteren vanaf het Lijnen-palet en dan te verslepen naar de desbetreffende maat.

De herhalingshaen kunnen zich uitstrekken over meerdere maten. Dubbelklik op de Volta om in de bewerkingsmodus te komen en verplaats de handgrepen met:

• Shift+Right een maat naar rechts

• Shift+Left een maat naar links

Dit commando zet de "logische" start of het einde van de Volta die bepalend zal zijn voor de reeks maten.

Wijzigingen die je met de handgrepen aanbrengt in bewerkingsmodus veranderen niet hoe de herhalingen worden afgespeeld.

Wanneer je de handvatten beweegt, wordt er een stippellijn van de verschuivende positie naar de daadwerkelijke positie getoond.



Eigenschappen


Herhaal Lijst

Deze lijst bepaalt welke Volta herhaling zou moeten worden gespeeld.

Wanneer de Volta in meer dan één herhaling wordt gespeeld dan moeten alle herhalingsaantallen door een komma worden vermeld en worden gescheiden (", ").

Tekst

Je kunt een willekeurige tekst aan een Volta toevoegen. Uiteraard moet de tekst wel overeenstemmen met de Herhaal Lijst.



Voortekens

Voortekens (laddervreemd/toevallig wijzigingsteken) kunnen worden ingesteld of gewijzigd door het slepen van een voortekensymbool-palet naar een noot in de partituur.



Wanneer je alleen de toonhoogte van een noot wilt wijzigen dan kan je ook de desbetreffende noot aanklikken en druk dan op:

- Up: Verhoogt de toonhoogte van een noot met een halve toon.
- Down: Verlaagt de toonhoogte van een noot met een halve toon.
- Ctrl+Up: Verhoogt de toonhoogte van een noot met een octaaf.
- Ctrl+Down: Verlaagt de toonhoogte van een noot met een octaaf.

MuseScore probeert dan automatisch om een voorteken voor de veranderde hoogte te plaatsen. Wanneer je handmatig een voorteken (toevallige verhoging/verlaging) wilt plaatsen, sleep dan het voorteken van het voortekens-palet naar de noot. Wanneer je daarna de hoogte van de noot met de cursor verandert, worden de voortekens verwijderd.

Via het menu: Noten \rightarrow Transponeer... probeert MuseScore om voor de gehele partituur de juiste voortekens te plaatsen.

Waardestrepen

Waardestrepen worden automatisch gezet maar de automatische instelling kan manueel overschreven worden. Sleep het waardestreep symbool van het waardestrepen palet naar een noot waarvan je de waardestreep wil veranderen.



Je kan tevens eerst een noot selecteren en dan dubbel klikken op het juiste symbool in het waardestreep palet.



Start een waardstreep op deze noot.



Verleng een waardestreep op deze noot.



Gebruik geen waardestreep voor deze noot.



Start een tweede graad waardenoot op deze noot.

Zie ook: Balkoverschrijdende waardestrepen

Geluid en afspelen

MuseScore heeft ingebouwde "Geluid en afspeel" functionaliteit. Dit hoofdstuk beschrijft de afspeelknoppen en de mogelijkheden om instrumentgeluiden toe te voegen aan het reeds ingebouwde piano geluid.

Afspeelmodus

MuseScore heeft een geïntegreerde sequencer synthesizer om je partituur af te spelen. Door op de Afspeel




knop te klikken kom je in de Afspeel mode. In de Afspeel mode zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

- Schakelen tussen pauze/afspelen Space
- Zoek naar vorige akkoord Left
- · Zoek naar volgende akkoord Right
- Zoek naar vorige maat Ctrl+Left
- Zoek naar volgende maat Ctrl+Right
- Spoel terug naar het begin van de partituur Home
- Toon/verberg afspeelpaneel F11

of via het menu:

Beeld → Afspeel Paneel



Wanneer je andere instrumenten hebt dan een piano dan kun je de MuseScore geïntegreerde SoundFonts wijzigen via Bewerk \rightarrow Voorkeursinstellingen... \rightarrow I/O tab.

SoundFonts

MuseScore wordt geleverd met een pianoklank voor het afspelen. Voor meer klanken zoals een viool of percussie, heeft u een Algemene MIDI SoundFont nodig.

Overzicht

Een SoundFont-bestand kan een verschillend aantal instrumentengeluiden opslaan. Veel SoundFonts zijn beschikbaar op het web. Zoek er een die de 128 geluiden van <u>General MIDI</u> (GM) gebruikt.

De geluidskwaliteit en de bestandsgrootte van SoundFonts welke beschikbaar op het web zijn gevarieerd. Grotere SoundFonts klinken vaak beter, maar ze zijn misschien net iets te groot om te worden uitgevoerd op uw computer. Wanneer je vindt dat MuseScore traag loopt na het installeren van een groot SoundFont of wanneer je computer het niet kan niet bijhouden tijdens het afspelen, zoek dan naar een kleinere SoundFont. Hieronder staan drie populaire GM SoundFonts van verschillende grootte.

- FluidR3_GM.sf2 (141 MB uncompressed), see <u>Fluid</u>
- MagicSF_ver2.sf2 (67.8 MB uncompressed), see Big SoundFonts
- Unison.sf2 (27.9 MB uncompressed), see <u>Big SoundFonts</u>

Compressie

SoundFont bestanden zijn groot en daarom zijn ze vaak gecomprimeerd in een verscheidenheid aan formaten, zoals: .zip, .sfArk, and .tar.gz. Je moet deze bestanden eerst uitpakken voordat ze kunnen worden gebruikt.

- ZIP is standaard compressie formaat welke door de meeste besturingssystemen wordt ondersteund.
- sfArk is een compressie formaat welke speciaal ontworpen is voor het comprimeren van SoundFont bestanden. Gebruik de speciale <u>sfArk software</u> om de bestande uit te pakken.
- .tar.gz is een veel gebruikt formaat onder Linux. Windows gebruikers kunnen 7-zip gebruiken
 die een breed scala van compressie formaten ondersteunt. Houd er rekening mee dat je twee
 keer moet decomprimeren (uitpakken): een keer voor GZip en een keer voor TAR.

MuseScore voorkeuren

Na het vinden van en het decomprimeren van een SoundFont moet je het in de set-up aanpassen voordat MuseScore het kan gebruiken.

Ga naar Bewerk \rightarrow Voorkeursinstellingen... \rightarrow I/O tab.

De aanvankelijke SoundFont-instelling is :/data/piano1.sf2. Vervang dit met de locatie van uw nieuwe SoundFont (.sf2) bestand. Klik op het pictogram Openen om te zoeken naar het bestand op je computer en open het.

Om de wijzigingen door te voeren klik je op OK van het voorkeuren paneel. Sluit MuseScore af en start het programma opnieuw om de wijzigingen te activeren.

Problemen oplossen

Wanneer het paneel van het afspeelpaneel grijs if niet zichtbaar is, volg dan de hieronder vermelde instructies om uw geluid opnieuw werkend te krijgen:

1. Zorg er voor dat er een vinkje staat naast het Display → Transporteer menu item. U kunt het vinkje toevoegen of verwijderen door te klikken op het overeenkomstige menu-item. Als deze stap niet het probleem oplost ga dan door naar de volgende stap hieronder

Wanneer het afspeel-paneel verdwijnt na het veranderen van de SoundFont ga naar Edit →
Preferences... → I/O tab en klik op OK zonder enige wijziging, Na de herstart van
MuseScore moet het afspelen weer mogelijk zijn.
Dit is een bekend probleem met versie 0.9.3 of eerder.

Tempo

Het afspeel tempo kan worden gewijzigd via het afspeel paneel of via de tempo tekst in de score.

Afspeelpaneel

- Toon het Afspeel Paneel: Beeld → Afspeel Paneel
- Wijzig de beats per minuut (bpm) met behulp van de Tempo (TMP) schuifknop

Tempo tekst

- Selecteer een noot om aan te geven waar de tempo tekst moet worden geplaatst
- Vanaf het menu: Creëer \rightarrow Tekst... \rightarrow Tempo...
- Klik op OK om te voltooien.

Opmerking: het is niet mogelijk om de tempotekst of BPM van de standaard Afspeel Paneel (vanaf 0.9.3) te veranderen. Wel kunt u beiden veranderen nadat u een tempotekst aan de score toevoegt.

Bestaande tempo tekst kan worden veranderd door te dubbelklikken op de tempo tekst edit mode. Beats per minuut (BPM) op het bestaande tekst tempo kunnen worden aangepast door met de rechtermuisknop te klikken op de tempo tekst en door daarna Tempo Eigenschappen te selecteren... Tempo Properties...

Opmerking: Wanneer het tempo in Tempo tekst in de partituur gewijzigd wordt, dan wordt het tempo in het Afspeel Paneel automatisch aangepast.

Tekst

Het "Tekst" hoofdstuk handelt over songteksten, akkoorden en andere notenbalktekst. Het vorige hoofdstuk behandelde <u>tekst wat het afspeeltempo beïnvloed</u>.

Tekst editing


Klik dubbel op tekst om over te schakelen naar bewerkingsmodus:



In de tekst bewerkingsmodus zijn de volgende opdrachten beschikbaar:

- Ctrl+B vette letters
- Ctrl+1 schuine letters
- Ctrl+U onderstrepen
- Up begin superscript of beëindig subscript in subscript mode
- Down begin subscript of beëindig superscript in superscript mode
- · verplaats de cursor: Home End LinksRechts
- Backspace Verwijder het teken links van de cursor
- Delete Verwijder het teken rechts van de cursor
- Return begin een nieuwe regel
- F2 Toon tekst-palet. Het tekst palet kan worden gebruikt om speciale tekens en symbolen in te voegen.

Tekstpalet:



Zie ook: Akkoordnamen, Songtekst

Tekst stijl

Tekst elementen worden gemaakt op basis van een *Tekst Stijl*. Deze stijl bepaalt de aanvankelijke eigenschappen van tekst.

Tekst eigenschappen:

- Font family: Naam van het lettertype zoals "Times New Roman" of "Arial"
- Point size: Grootte van het lettertype in de punten
- Italic, bold, underline: Lettertype eigenschappen
- Anchor: Pagina, tijd, notenhoofd, systeem of notenbalk
- Alignment: horizontaal: links, rechts, midden; verticaal: boven-, onder-, midden
- Offset: een compensatie in de normale positie
- Offset type: mm, spatie, of een percentage van de paginagrootte

Text types:

- Titel, subtitel, componist, dichter: welke betrekking heeft op de pagina
- Vingerzetting: Vingerzetting behorend bij een noot.
- Songtekst: Songteksten zijn verankerd aan een tijds positie.
- Akkoordnamen: Akkoordnamen zijn ook verankerd in een tijds positie.

Akkoordnamen

Akkoord namen kunnen worden toegevoegd door eerst een noot te selecteren. Toets dan *Ctrl+K*. Hierdoor ontstaat een akkoordnaam (tekst object) voor het geselecteerde akkoord.

- 1. Type Space verplaats naar het volgende akkoord .
- 2. Shift+Space verplaatst naar het vorige akkoord.
- 3. Ctrl+Space plaatst een spatie in de akkoordnaam tekst.

Akkoordnamen kunnen bewerkt worden als normale tekst.

Vingerzetting

Vingerzetting kunnen worden toegevoegd door een vingerzettingteken te selecteren in het palet en dan naar een noot te slepen in de partituur. Vingerzettingen zijn normale tekst die kan worden bewerkt net als alle andere tekst.




Songtekst

- 1. Voer eerst noten in
- 2. Selecteer de eerste noot
- 3. Toets Ctrl+L en voer de tekst van de songtekst in voor eerste noot
- 4. Toets Space op het einde van het woord om naar de volgende noot te gaan
- 5. Toets een koppelstreepje aan het eind van de lettergreep om naar de volgende noot te gaan. De lettergrepen zijn verbonden met een streepje.
- 6. Shift+Space verplaatst naar de vorige noot
- 7. Ctrl+Space maakt een spatie in de songtekst
- 8. Ctrl+- maakt een koppelstreepje (-) in de songtekst



Lettergrepen kunnen verlengd worden met een underscore:



Toets: soul, _ _ _ To Esc.

Songtekst kan op dezelfde manier bewerkt worden als normale tekst.

Zie ook: <u>Text</u>, <u>Chord name</u>.

Vormgeving

Onderbrekingen

Pagina-einden of **regeleinden** (systeem einden) kunnen worden toegepast door het slepen van een pagina-einde symbool of witregel symbool van het onderbrekingen palet naar een lege ruimte van een maat in de partituur. De onderbreking gebeurt na de gemarkeerde maat. De groene break symbolen zijn zichtbaar op het beeldscherm, maar worden niet geprint.



Kader

Kaders Kaders (frames) bieden lege ruimten buiten de normale maten. Daarin kan tekst of foto's geplaatst worden. MuseScore kent twee soorten kaders:

Horizontaal

Horizontale kaders onderbreken een systeem. De breedte is regelbaar. De hoogte is maximaal de systeemhoogte. Horizontale frames kunnen worden gebruikt voor de scheiding van een coda.

Vertical

Verticale kaders verschaffen een lege ruimte tussen of vóór systemen. De hoogte is verstelbaar. De breedte is gelijk aan de breedte van een systeem. Verticale frames worden gebruikt voor de titel, subtitel of componist. Wanneer je een titel creëert dan wordt er automatisch, wanneer die daar nog niet aanwezig is, vóór de eerste maat een verticaal kader geplaatst .

Creëer een kader

Selecteer eerst een maat. Om een frame te maken ga je in het menu naar: $Cre\ddot{e}er \rightarrow Maten$. Selecteer het soort kader om te plaatsen voor de gekozen maat.


Verwijderen van een kader

Selecteer het kader en toets Del.

Bewerk kader

Dubbelklik op het frame om in de <u>bewerkings modus</u> te komen. Er wordt dan een handvat weergegeven die gebruikt kan worden om de grootte van het kader aan te passen.

Titel kader in bewerkings modus:



Hoe een programmafout rapporteren of om hulp vragen

Vóór dat u een bericht plaatst voor ondersteuning het volgende:

- PLEASE, probeer eerst een oplossing te vinden in het support forum. Gebruik de zoek functie.
- Probeer de oplossing te vinden in het <u>handboek</u>.
- Wanneer u een foutmelding krijgt, controleer dan eerst de gemeenschappelijke lijst van foutmeldingen
- Voor dat je een fout rapporteert, probeer eerst de fout te reproduceren met <u>de laatste release</u>. Je kan dan ook in de versie geschiedenis nagaan of zij reeds is vastgesteld.

Bij het plaatsen van uw verzoek om ondersteuning of om een bug te rapporteren, verzoeken we u zoveel mogelijk de volgende gegevens mee te sturen:

- Versie van MuseScore die u gebruikt en met welk besturingssysteem u werkt.
- Probeer te omschrijven de precieze stappen die hebben geleid tot het probleem (waar klikte je
 op, welke toetsen gebruikte u, wat zag je, enz.). Als u niet in staat bent om dit probleem te
 reproduceren met de hiervoor genoemde stappen, dan is het waarschijnlijk niet de moeite
 waard om ze te rapporteren. Wanneer de ontwikkelaars de fout niet kunnen reproduceren (dan
 oplossen) evenmin.

Gepubliceerd onder de <u>Creative Commons Attribution 3.0</u> licentie, 2002-2008 <u>Werner Schweer</u> en anderen.

Bron-URL: http://www.musescore.org/nl/handboek/handboek