מערכות הפעלה - מערכות הפעלה -


פרק א' – הקדמה

מערכת מחשב ניתנת לחלוקה גסה של ארבעה רמות

- 1. חומרה המשאבים הפיזיים של המחשב כגון מעבד, זיכרון וקלטפלט.
- 2. מערכת הפעלה מתאמת בין חומרת המחשב לבין יישומי המשתמש
 - 3. אפליקציות תוכניות מחשב למטרות שונות לשימוש משתמש.
 - .4 משתמש.

מהי מערכת הפעלה

בעולם המחשבים אין כיום הגדרה אחת מוסכמת למושג מערכת הפעלה אך בגדול מערכת הפעלה היא תוכנה המשמשת מתווך בין משתמש במחשב לחומרה של המחשב



סוגי מחשבים:

:PC מחשב בודד למשתמשבודד, דגש על נוחות שימוש וביצועים סבירים. :PC משתמשים מרובים על אותה חומרה דרך :Mainframe/Minicomputer : דגש על ניצול משאבים ואבטחה.

שמחובר ומתקשר ברשת עם מחשבים נוספים. איזון בין :Workstation מחשב עם חומרה למשתמש אחד שמחובר ומתקשר ברשת עם מחשבים נוספים. איזון בין ניצול משאבים ונוחות שימוש.

תפקיד מערכת ההפעלה בהקשר הזה הוא לנהל את השימוש בחומרה ע"י התוכנות

מה תפקידה של מערכת הפעלה

תפקידיה של מערכת ההפעלה הם

- 1. לבצע ולהריץ תוכניות של המשתמש בצורה נוחה
 - 2. לנצל את משאבי המחשב לשימוש המשתמש
- 3. מערכת ההפעלה מקצה את המשאבים הנדרשים ומתמרנת בין דרישות של תוכניות שונות בעלי חשיבות שונת כמו כן היא חאגת לפקח על פעולתן של התוכניות כך שלא יגרם נזק למחשב ולתוכניות אחרות

מערכת הפעלה כמכונה מדומה וכמכונה מורחבת

מי דואג לטעון את מערכת ההפעלה

במחשב ישנה תוכנית המאוחסנת בחומרה משובצת במחשב(ואיננה ניתנת לשליפהכמו הארד-דיסק) הנקראת "קושחה" – Firmware. כאשר מדליקים את המחשב או מבצעים הפעלה מחדשתפקידה של הקושחה הוא לאתחל את כל שירותי המערכת לטעון את מערכת ההפעלה מהרגע שמערכת ההפעלה נטענה, נגמר תפקידה של הקושחה והיא מפסיקה את פעילות המעתה והלאה מערכת ההפעלה תנהל את תהליכי טעינת התוכניות התהליך של טעינת מערכת ההפעלה נקרא- "Boot" או אתחול.

תמוכת חומרה

כדי שמערכת הפעלה תוכל לבצע את התפקיד שלה ולהיות מתווך בין החומרה לבין המשת**מש**ל החומרה לספק תמיכה במספר מנגנונים שימושיים אשר מערכת ההפעלה תוכל לנצל אותם מנגנונים אלו יכולים להיות למשל:

- 1. שעון חומרה
- 2. פעולות קלט⁄פלט
 - הגנת זיכרון...
- 4. מצב עבודה מוגן
- 5. פקודות מוגנות
 - ם פסיקות.

מצב מוגן

על מערכת חומרה בסיסית לספק לפחות שני מצבי עבודה מצב ליבה, ומצב משתמש. מצב הליבה מיועד עבור תהליכים של מערכת ההפעלה ויש לו סט פקודות שונה משל מצב המשתמש. במצב ליבה ניתן לבצע פעולות מסוימות שלא ניתן לבצע במצב משתמש פעולות אלו נקראות פעולות מוגנותמצב המערכת שמור ברגיסטר מיוחד.

פקודות מוגנות

החומרה מספקת פקודות מסוימות אשר ניתן לבצע אותן רק כאשר המערכת במצב מוגפעולות אלו יכולות להיות כתיבה וקריאה להתקני קלעפלט, שינוי של נתוניםהמשמשים לניהול כמו תוריםמתזמנים וכ"ו, מעבר ממצב ליבה למצב משתמש ולהיפך.

בסיקה –Interrupt

פסיקה היא אירוע חומרתי, המשעה את הפעילות הנוכחית של המעבדודורש את טיפולה של מערכת מסיקה היא אירוע חומרתי, המשעה את הפעילות הנונים וביניהםמימוש של קריאות מערכת (Sys Calls), טיפול ברכיבי חומרה כגון פעולות קלט פלט, טיפול בתקלות חומרה כגון חלוקה באפסגישה לזיכרון לא קיים. ניהול רכיבי חומרה כגון שעון מתזמני מעבד.

ישנו שלושה סוגי פסיקות

- פסיקה אסינכרונית פסיקה המתעוררת על ידי רכים חומרה שונים, מלבד המעבד. למשל לחיצה על כפתור כלשהו במחשב חיבור התקן אחסון חיצוני וכ"ו. נקראת אסינכרונית כי היא יכולה להתעורר בכל רגע נתון ולא כפופה ללוח זמנים או תרחיש מסוים
 - 2. פסיקה סינכרונית פסיקות הנגרמות על ידי המעבד עצמן למשל כתוצאה מהוראה לא תקינה, חלוקה באפס וכ"ו.
 - 3. פסיקות תוכנה סוג של פסיקה סינכרונית, הנגרמת ע"י תוכנת למשל כאשר התוכנה מכילה הוראת מעבד מיוחדת, קריאות מערכת וכ"ו. פסיקה זו נקראת גם נקראת "טראפ -"Trap".

ניהול פסיקות

ישנן שתי דרכים לטפל במספר פסיקות המתעוררות ביחה

- Polling .1
- VIS Vectored Interrupt System .2

Polling

בשיטה זו המערכת סוקרת ללא הפסקהבסדר מסוים וקבוע את כל ההתקנים וכאשר היא ונקלת בפסיקה היא מטפלת בה.

VIS

בשיטה זו כל פעם שמתעוררת פסיקה המערכת שומרת אותה בתוך מערך מיוחד המאחסן את כל הפסיקות, ואז מטפלת בהן ע"פ סדר מסוים שהמערכת תקבע

טיפול בפסיקה

כאשר מתרחשת פסיקה ההתקן הרלוונטי שולח אות למעבד המורה לו על הפסיקה הייחודית לאותו התקן. המעבד מייד מפסיק את הפעולה שלו ומודיע למערכתההפעלה על הפסיקה שהוא קיבל מערכת התקן. המעבד מייד מפסיק את הפנולדים בזיכרון, אשר משייכת לכל פסיקה את תשגרה (פונקציה) המטפלת בה. כאשר מערכת ההפעלה מקבלת פסיקה לפני שהיא מפעילה את הפונקציה לטיפול בפסיקה היאשומרת את מצב המעבד והרגיסטרים, ואז ניגשת לבצע את הפונקציה. לאחר סיום הטיפול המערכת מחזירה את המעבד לעבוד על התהליך בוהוא עצר.

מנגנון קלט-פלט

גישה א' - סינכרונית: כאשר יש תעבורת נתונם במסלול הקלטפלט, השליטה ניטלת מתוכנית המשתמש והיא תוחזר רק כאשר תעבורת הנתונים תסתייםהוראת המתנה גורמת למעבד לנוח עד לקבלת הפסיקה הבאה. כאשר יש התנגשות בקשות לגישה לזיכרון מופעלת לולאת המתנגלרוב רק בקשה אחת מתבצעת בכל רגע נתון – אין עיבוד מקבילי.

גישה ב' – א-סינכרונית: ברגע שיש פסיקה היא מפעילה קריאה למערכת לתת למשתמש להמתין עד שהפסיקה תחזות. הפסיקה נרשמת בתור הפסיקות משם היא מטופלת עוד לפני שהסתיים הטיפול בה השליטה חוזרת למשתמש עד שהפסיקה תחזור מטיפול

טבלת מצבי התקנים

המערכת מחזיקה טבלה בה רשומיםכל ההתקנים המחוברים למחשב מצבם הנוכחי והבקשות שהם שלחו. דרך הטבלה המערכת מוציאה את הבקשות ומסמנת אותם בוקטור הפסיקות

מנגנון Direct Memory Access – DMA

לעיתים אנו נדרשים להעביר נתונים בין הזיכרון להתקן חיצוני בכמויות גדולות ובמהירותמו כן אנחנו לא מעוניינים להחזיק את המעבד מועסק רק במלאכת ההעתקה לשם כך ישנו מנגנון אשר משמש לתעבורת נתונים במהירותוללא צורך בהתערבות המעבד מנגנון זה נקרא מנגנון גישה ישירה בשלב ראשון ההתקן שולח פסיקה ראשונית אשר מודיעה למערכת שההתקן מבקש גישולאחר שההתקן מקבל את הגישה הוא ניגש לזיכרון ומעתיק נתונים ביחידות שלכלוקים בפסיקה אחת ולא ביטים בודדים ולכן אם נרצה להעתיק קובץ של 4kb בלבד להתקן ללא DMA הדבר ידרוש32,000 פסיקות! ואילו בהתקן בעל מתהליך יהיה מהיר פי מאות ואלפים

System Calls מנגנון

קריאות מערכת הן אוסף של פונקצות אשר פונות למערכת ההפעלה בבקשה לבצע משימה מסוימת $API-Application\ Program\ Interface$ שנקראם בעיקר דרך ממשק שנקראם מתבצעת בעיקר דרך ממשק של הפעלה מתבצעת בעיקר או C++ אשר שייך לשפות עיליות כגוC++ אור C++ של C++ של C++ של מערכות ההפעלה מבוססות C++ של C++ של מערכות ההפעלה מבוססות ביותר הופעלה מבוססות של מערכות החפעלה מבוססות ביותר החפעלה מבוססות של מערכות החפעלה מבוססות של פונות אשר פונות למערכות החפעלה מבוססות של פונות למערכות החפעלה מערכות החפעלת החפעלה מערכות החפעלת החפעלה מערכות החפעלת ה

כאשר אנו קוראים לפונקצית מערכת לעיתים נידרש לספק פרמטרים לאותה הפונקציואבל כיצד נעביר את הפרמטרים? ישנן שלושה דרכים

- 1. להעביר את הפרמטרים ישירות לרגיסטרים שיטה זו מאוד מוגבלת מכיוון שמספר הרגיסטרים מוגבל.
- 2. להעביר את הפרמטרים בצורה של בלוק נתונים בזיכרון אשר כתובת הבלוק מועברת לפונקציה
 - 3. ליצור מחסנית בזיכרון אשר בה יאוחסנו הפרמטרים הנתונים נדחפים למחסנית ע"י התוכנית הקוראת לפונקציה ומוצאים מהמחסנית ע"י מערכת ההפעלה שמשתמשת בהם

ישנו תהליך בסיסי במערכת הפעלה שנקרא*וCommand Interpreter* שתפקידו לפרש את הפקוד**ת** המגיעות לקריאות המערכת ולספק להם את הכתובות והאינדקסים של הנתונים והפרמטרים המועברים אליהם

סוגי קריאות מערכת

- א. בקרה על תהליכים
 - ב. ניהול קבצים
 - ג. ניהול התקנים
 - ד. תחזוקת מידע
- ה. תקשורת- קבלת\שליחת מידע.

לכל מערכת הפעלה יש בד"כ כלי פיתוח וסביבת פיתוח התואמים לאותה המע"כת ומאפשרים בנייה של אפליקציות חדשות שיוכלו לרוץ על אותה המערכתככל שכלי הפיתוח של מערכת הפעלה הם יותר נוחים וידידותיים כך יותר ויותר מפתחים ומתכנתים יכתבו יישומים תואמים לאותה המערכתוגמא לכלי פיתוח כזה הוא Visual Studio של מייקרוסופט.

פרק 2 – מבנה מערכת הפעלה

גישות בבניית מערכת הפעלה

ישנן גישות שונות באשר למבנה הפנימי של מערכת הפעלהלכל גישה יש את המאפיינים הייחודיים לה היתרונות שלה והחסרונות שלהלמשל אחת ממערכות ההפעלה הבסיסיות ביותר היא MS-DO. למרות שיש לה מבנה כללי מסוים, קשה לאפיין אותה בקוום ברורים ולמצוא בה יחידות שונותבמערכת הפעלה זו ישנן שכבות מסוימות החל מהחומרה ועד ליישומי המשתמשאבל המעבר בשכבות הביניים אינו מחייב כך שלעיתים שכבת היישומים נושקת לשכבת החומרה והמתכנת צריך לדעת לכתוב יישומים המותאמים ספציפית לחומרה בה הוא פועל

א. גישת השכבות

בגישה זו מערכת המחשב מחולקת למספר שכבות אחת על גב חברתהכאשר התחתונה ביותר היא שכבת החומרה והעליונה ביותר היא ממשק המשתמשכל שכבה מספקת שירותים ופעולות לשכבה שמתחתיה. החיסרון הגדול ביותר של שיטה זו היא שאם ישום מסוים רוצה לגשת לחומרה או להשתמש בהתקני קלטפלט הוא חייב לעבור בכל השכבות שמתחתיודבר הגוזל זמן רב

ב. גישת המודולים

בגישת המודולים המערכת מחולקת למספר חלקים עצמאיים(מודולים) האחראים על פעולות שונות המודולים מקושרים ביניהם כך שיוכלו לתפקד כמערכת אחת גדולההיתרון הגדול של גישה זו היא העובדה שהמודולים אינם צריכים לעבור שכבות בדרך והם יכולים לגשת ישירות אחד לשני ולחומרה כמו כן, ניתן לעדכן בקלות את מערכת ההפעלה על ידי הוספת מודולים חדשים לתמיכה נוספתאבל גם החיסרון שלה נעוץ בעובדה זו שהיא"מתנפחת במהירות' בהרבה מודולים חדשים והיא הופכת כבדה יותר ויותר עם הזמנ



פרק 3 – תהליכים

מהו תהליד

תהליך הוא למעשה מחלקה המממשת את יחידת הביצוע של מערכת ההפעלה. כלומר כל משימה שהמשתמשרוצה לבצע יוצרת מופע של המחלקה "תהליך". לעיתים משתמשים במילה "עבודה". כל תהליך חייב לכלול

מערכת. גם הביצועים של מערכות אלו הם טובים מאוד יחסית

לשיטות האחרות בגישה זו משתמשות כל מערכות ההפעלה .Windows, MAC OS X, Solaris, Linux המודרניות כגון

- קטע הקוד עצמו התכנית.
 - מונה התוכנית-PC. ٦.
 - מחסנית. ٦.
- אזור הנתונים השייכים לאותו התהליך

heap data

stack

file system

זיכרון וירטואלי

חומכה

Core

schedulina

ניהול המעבד


התהליד בזיכרוו- מרחב הכתובות של תהליד

האזור המוקצה בזיכרון לכל תהליך מחולק לכמה אזורים המחסנית, הקוד עצמו, ערימה (להקצאות דינמיות) והנתונים נדבר עליו בהרחבה בפרק8.

שלבי הרצה

אנו מבחינים בשלבים שונים בביצוע תהליכים

- .1. יצירת התהליך והקצאת משאבים.
 - 2. תחילת הביצוע בפועל.
- .3 המתנה לאירוע מסוים (קלט וכ"ו).
- 4. מוכן להרצה חזרה ממצב המתנה.
- 5. סיום התהליך סיים פעולתו והחזיר את כל המשאבים.



process state process number program counter registers memory limits list of open files

בלוק בקרת התהליה

עבור כל תהליך הקיים כרגע במערכת מערכת ההפעלה מחזיקה מבנה נתונים חשוב מאוד בזיכרון שלהובו נשמר כל המידע החיוני על התהליך, כדי לאפשר למערכת ההפעלה לנהל בזיכרון שלהובו נשמר כל המידע החיוני על התהליך, כדי לאפשר למערכת הפעולה שלהם מבנה נתונים זהנקרא Process – PCB את התהליכים ולבצע את הפעולה שלהם מצב התהליך, מונה התוכנית, עדיפות וכ"ו. בעזרת בלוקים אלו מערכת ההפעלה יודעת לנהל את חלוקת המשאבים בְּיהתהליכים, הקצאת זמן המעבד ועוד.

החלפת הקשר-Context Switch

כאשר תהליך שמתבצע מקבל פסיקה על סיום הזמן המוקצה לואו שהוא מסיים לרוץ והגיע תורושל תהליך חדש, מתבצעות כמה פעולות

- .1 המידע על התהליך נשמר בתוך הPCB שלו (כגון נקודת העצירה P.C וכן כל הרגיסטרים).
 - .2 המידע על התהליך החדש נטען מתוך ה*PCB*.
 - 3. פסיקה להתחלת ריצת התהליך החדש
 - 4. ריצת התהליך עד שמתקבלת פסיקה על סיום הזמן המוקצה לתהליך וחוזר חלילה

מנגנון זה של החלפת תהליכים נקרא*Context Switch.* בזמן זה המערכת למעשה נמצאת במצב מבוזבז שבו איננה מבצעת שום דבר"שימושי".

שאלה: כיצד מערכת ההפעלה יודעת לעבור מתהליך מסוים לתהליך אחת?

תשובה: לשם כך היא מחזיקה מספר תורים המשמשים לקביעה איזה תהליך יבוא אחרי מה

תור העבודות מכיל את כל התהליכים הקיימים במערכת בכל המצבים

תור התהליכים המוכנים את כל התהליכים שכבר נמצאים בזיכרון הראשי במצב מוכן תור ההתקנים מכיל את כל התהליכים המחכים להתקן מסום. (ייחודי לכל התקן).

התהליכים נודדים בין התורים במהלך הביצוע שלהם

מתזמנים -Schedulers

מתזמנים הם מנגנונים המנהלים רשימת תהליכים

יומן לטווח ארוך או מתזמן העבודקתבע איזה תהליך יכנס לתור התהליכים המוכנים לביצועיומן זה משתנה בתדירות גבוהה יחסית(שניות,דקות). יומן זה קובע בעצם את מידת הרבתוכניתיות

של המערכת (Multiprogramming)

יומן לטווח קצר או מתזמים – קובע איזה תהליך מתור התהליכים המוכנים יכנס לביצוע במעד. יומן זה משתנה בתדירות גבוהה מאוד(מילישניות). כמו כן הוא קובע את מידת הרבמשימתיות (Multitasking) של המערכת

בחלק ממערכות ההפעלה ישנו יומן נוסף הנקרא**יומן לטווח בינוּני**ומן זה מבצע העתקה מהירה של ה PCB של תהליך שזה עתה סיים את זמן המעבד שלובחזרה אל תחילת תור התהליכים המוכנים ובכך חוסך זמן מנוחה למערכת

בחלוקה גסה ניתן לסווג את התהליכים לשתי קטגוריות עיקריות


- 1. תהליכים צמודי מעבד תהליכים המבצעים רוב הזמן פעולות חישוביות בעזרת המעבד
- 2. תהליכים צמודי קלשפלט עסוקים רוב הזמן בפעולות של קלט פלט ופחות בפעלות של מעבד

יצירת תהליכים

תהליך-אב יכול ליצור תהליךבן, אשר בתורו יוכל לייצר תהליכי משנה כך שייווצעץ תהליכים הנגזרים מתהליך האב


כל התהליכים תחת אותו העץ חולקים את המשאבים ממשאבי האב והם אינם מקבלים משאבים חדשים מהמערכת. כל הילדים של אותו האב חולקים שאבים מסויימים בינם לבין עצמם אך הם אינם חוקים משאבים עם תהליך האב

תהליך האב מתבצע יחד עם תהליכי הבנים תהליך האב אינו מסתיים עד לסיום כל תהליכי הבנים פגובת המליך האב אינו מסתיים עד לסיום כל תהליכי הבנים במערכת הפעלה UNIX הפקודה ליצירת תהליך בן חדש נקראת fork. מיד אחרי אותו אנו רוצים להריץ שתפקידה להחליףאת הקוד של תהליך האב המשוכפל לתוך הבְּוְבִקוֹד אחר אותו אנו רוצים להריץ



סיום תהליכים

כאשר תהליך מסיים לבצע את הפקודה האחרונה שלו הוא פונה בבקשה למערכת ההפעלה למחוק אותו



פרק 4 - תהליכונים

ריבוי תהליכים ותהליכים עם בעיות השמנה

לעיתים רבות משימות שונות יכולות להיפתרע ריבוי תהליכים בקלות ובפשטותבעיקר כאשר אנו רוצים לבצע כמה משימות ללא תלות אחת בשנייה.

אך מנגד, פתרון זה גוזל זמן ומשאבים רבים כי הפעולות הכרוכות ביצירה וניהול של תהליכים גוזלות המון זמן מעבד ומקום בזיכרון


אז מה עושים? דיאטה!

המטרה: ליצור תהליכים קלי משקל (Light Weight Processes –LWP).

התהליכים קלי המשקל משתפים בניהם את אותו מרם הכתובות אותן הרשאות ואותם המשאבים וכך חוסכים את העלות הגבוהה של ריבוי תהליכים

כאמור, תהליך תכיל לעיתים מספר תהליכי משנה קטנים הנקראים גםחוטים" (Threads). כמו לתהליך רגיל, גם לחוט דרושים משאבים כמPG, מחסנית וכ"ו. וכמו לתהליך רגיל גם לחוט יש בלוק מדע המכיל את כל הנתונים על החוט בלוק זה נקראTCB – Thread Control Block את

מרחב הכתובות של תהליך מרובה חוטים



- יצירת חוט יעילה אין צורך בשכפול רב של נתונים בלוק בקרה קטן, החלפה מהירה בין תהליכונים.
- ניצול משאבים טוב יותר– אם חוט אחד נחסם החוטים האחרים ממשיכים לרוץ ללא קשר מקביליות אמיתית במערכות מרובות מעבדים(או מעבדים מרובי ליבות)
 - תקשורת נוחה יותר בין חוטים השייכים לאותו תהליך אב חיסרון:

חוסר הגנה בין חוטים באותו תהליך– חוט אחד עלול לדרוס את המחסנית של חוט אחר הגישה למשתנים המשותפים לכל התהליכונים אינה מתואמת ומבוקרת

תהליכוני משתמש ותהליכוני מערכת

- (User Threads) חוטי משתמש חוטים אשר למשתמש יש שליטה עליהם מוגדרים על ידי סביבת התכנות אינם דורשים
 - קריאות מערכת, זימון בשיתוף פעולה ע"י פקודתyield, אין החלפת קשר בגרעין. חוטי מערכת – (Kernel Threads). חוטים קלי משקל המוכרים למערכת ההפעלה

כמה חוטים שווה ליצר בכל תהלי?

נניח שמעבד מסוים מקצה P זמן לכל תהליך בממוצע וווה לייצר Cו זמן לכל תהליך זמן לכל מסוים מקצה יותר מ $rac{r}{c}$ תהליכונים לכל תהליך כי המעבד לא יספיק לעבור על כל התהליכונ η םכן ריבוי תהליכונים כאלה מעלה את התקורה עבור פעולות של החלפת קשר וסנכהוןמקטין את השטח המוקצה בזיכרון לכל תהליכון. וכן לא שווה לייצר פחות כי המעבד לא ינצל את מירב הזמן המוקצה לאותו תהליך

Thread Pooling

דרך יעילה לחסוך בעלויות של יצירת תהליכונים נקראת בריכת תהליכונים היא פועלת באופן כזה שאנו יוצרים תהליכונים חדשים אם נדרשאבל כאשר הם מסיימים את פעולתם הם אינם מתים אלא פשוט מפסיקים לפעול (כך שהזיכרון שלהם נשמ). ואז, כאשר נדרש שוב ליצור תהליקן לא ניצור תהליכון חדש מאפס, אלא פשוט נקצה את המשימה לתהליכון שכבר קיים בבריכה שלנו

פרק 5 – ניהול ותזמון זמן מעבד

הניצול המקסימאלי של זמן המעבד מתממש בשיטת אוניצול המקסימאלי של זמן המעבד מתממש בשיטת זו כל תהליך המתבצע ברגע נתון רץ במחזוריות של"פרצי מעבד "IO" מיד עם טעינת התהליך המעבד עובד בתפוקה גבוהה יחסית כדי להפעיל לראשונה את התהליךלאחר זמן קצר, התהליך דורש פעולת קלמפלט ולכן

המעבד כמעט ולא יפעל במצב זה. כזכור, יש במערכת יומן לטווח קצר או להחליט איזה תהליך ירוץ של יומן המעבד

- 1. כשתהליך עבר ממצב ריצה למצב המתנה.
- 2. כשתהליך עובר ממצב ריצה למצב מוכן.
 - 3. כשתהליך עובר ממצב המתנה למצב מוכן.
 - 4. כשתהליך מסיים את פעולתו ומחליט להתאבד.

במצבים 2,3 הפעולה הנדרשת מהיומן היא "הקדמת תרופה למכה".



מנגנון השילוח -Dispatcher

מנגנון זה אחראי להעביר את השליטה על המעבד לתהליך הנמצא בראש התור שיוצר יומן המעבדדבר זה כרוך במספר פעולות בסיסיות

- החלפת ההקשר התהליך את הPCB של התהליך הישן בזה של התהליך הנכנס \bullet
 - החלפה למצב משתמש (באם נדרשת).
 - .P6ס טעינת הפקודה הראשונה האמורה להתבצע מ-

זמן תגובה – Dispatcher Latency

זמן התגובה הוא הזמן הלוקח למנגנון השילוח לעצור תהליך אחד ולטעון תהליך אחר

קריטריונים לניהול יומן המעבד

כאשר היומן נדרש להחליט איזה תהליך יעמוד בראש תור הכניסה למעבד עליו לקחת בחשבון מספר גורמים חשובים:

- . ייעול CPU לשמור על המעבד בתפוקה גבוהה ככל שנית CPU
- הספק תהליכים גבוה השלמת ביצוע של כמה שיותר תהליכים בזמן כמה שיותר קצר
 - זמן ביצוע הזמן הלוקח לתהליך מסוים לבצע את משימתו
 - משך ההמתנה כמה זמן המתין התהליך בתוך המוכנים
- זמן תגובה הזמן שלוקח משליחת בקשה למחשב ועד לתחילת העבודה עליה
 המצב האידיאלי הוא המצב בו פעילות המעבדוההספק מקסימאליים, ואילו זמן ביצוע,משך ההמתנה וזמן
 התגובה מינימאליים.

שיטות לניהול יומן

First Come, First Served (FCFS) .1

בשיטה זו התהליך הראשון שנכנס לתור המוכנים הוא הראשון שיתבצֶעלא התערבות נוספת מצד היומן. בעצם תור קלאסי ללא עדיפויות

יתרון: מימוש קל (וואו. ביג דיל)

 P_1, P_2, P_3 חסרון: הספק לא אופטימאלי. מדוע? נניח לדוגמא שיש לנו שלושה תהליכים מוכנים P_1, P_2, P_3 משך הזמן הדרוש לביצוע שלהם הואב 24,3,3 מילישניות בהתאמה משמאל לימין כעת נחשב את הזמן הממוצע שכל התהליכים המתינובתור:

התהליך הראשון לא המתין כלל וביצועו נמשף22 מילישניות התהליך השני המתין24 מ"ש התהליך השני המתין26 מ"ש. וביצועו נמשך 3 מ"ש. התהליך השלישי המתין27 מ"ש (עד ששני הקודמים יסיימו) ונמשך 3 מ"ש.

 $\frac{51}{3} = 17$ ממן ההמתנה הכללי: 0 + 24 + 27 = 51. כעת נחשב את זמן ההמתנה הכללי: 0 + 24 + 27 = 51 מילישניות.

לעומת זאת, אם היינו מסדרים אחרת את סדר ביצוע התהליכים ואת התהליך הארוך היינו משאירים לסוף היינו מקבלים תוצאה אחרת לגמרי

התהליך הראשון לא המתין כלל ונמשן*3 מ"ש*. התהליך השני המתין 3 מ"ש ונמשך 3 מ"ש. התהליך שלישי והאחרון המתין 6 מ"ש ונמשך 24 מ"ש. כעת נחשב: משך ההמתנה הכללי?

פ"ש בלבד! $\frac{9}{3}=3$ ולכן זמן ההמתנה הממוצע במערכת הוא $\frac{9}{3}=3$ מ"ש בלבד!

Shortest Job First (SIF) .2

שיטה זו מיישמת את המסקנות שלמדנו מחסרונות השיטה הקלאסיתבשיטה זו העדיפות הגבוהה ביתר ניתנת לתהליכיםשבהם משך פרץ לבדע הבא שלהם הוא הקצרביותה כך אנו מבצעים כמה שיותר תהליכים בזמן קצר ככל שניתןהחיסרון של שיטה זו הוא פשוט תהליכים ארוכים עשויים להמתין זמן רב מדי עד לביצוע כי כל הזמן עשויים להיכנס לתור תהליכים קצרים יותר.

בשיטה זו יש שני דרכי פעולת

- השיטה הבלתי הפיכה (Non Preemptive)- ברגע שתהליך התחיל לתובצע במעבד, גם אם נכנס לתור תהליך בעלמשך פרץ יותר קצר הוא לא יחליף את התהליך המתבצע עד לסיוםפרץ ה CPU הנוכחי שלו.
- השיטה ההפיכה (preemptive) גם כאשר תהליך מתבצע אם יכנס לתור תהליך אשר משך נפרץ העדר ממשך הזמן הנותלתהליך הנוכח; התהליך החדש יחליף את התהליך את התהליך המתבצע. שיטה זו ידועה גם בשם Shortest Remaining Time First.

בעיה: שיטה זו מסתמכת על כך שאנו יודעים מראש מה יהיה משך פרץ המעבד הבא של כל תהליך. אבל איך ניתן לדעת מראש דבר כזת פתרון: אנו מעריכים על סמך פרצי המעבד הקודמים של כל תהליך את משך הזמן המשוער של הפרץ הבא הנוסחה היא כזאת:

 $t_n = Duration of the n_{th} CPU burst.$

 $t_{n+1} = Approximate duration of the next burst.$

 $0 < \alpha <$

 $t_{n+1} = \alpha * t_n + (1 - \alpha) * t_n$

תורי עדיפויות (על אפליה ועל פז'ם...)

בשיטה זו לכל תהליך משויך מספר שלם המבטא את העדיפות של התהליך בתומספר קטן יותר מבטא עדיפות גבוהה יותר המעבד מוקצה לתהליך עם העדיפות הגבוהה ביותר בתורשיטה זו יכולה להיות הפיכה או בלתי הפיכה בשיטה הפיכה המעבד מוקצה בכל רגע נת לתהליך עם העדיפות הגבוהה ביותר למשל SIF היא דוגמא לתור עדיפויות אשר קריטריון העדיפות בה הוא משך פרץ CPU הבא של כל מהליד

הבעיה בתורי עדיפויות היא"הרעבה". קרי, תהליכים עם עדיפות נמוכה עלולים לעולם לא להתבצע (בעיקר בשיטה ההפיכה) כי עלולים להיכנס לתור תהליכם בעלי עדיפות גבוהה יותר כל הזמן הפתרון לבעיה זו הוא לתת גיל או פ"ם לכל תהליך הפז"ם עולה כלל שהתהליך שוהה יותר זמן בתנר הפז"ם משמש מדד בנוסף לעדיפות כדי לקבוע איזה תהליך יכנס לביצנע

(תורת הקוואנטים) Round Robin (RR)

בשיטה זו כל תהליך מקבל פרק זמן מעבד קצרצר וקבוע (קוואנט) בד"כ בין 10 ל 100 מ"ש. ברגע שהזמן עבר התהליך מוחלף בתהליך הבא בתור והוא עצמו עובר לסוף התנתניח שישנם n תהליכים בתור והקוואנט שלנו הוא q, אזי כל תהליך יקבל $\frac{1}{n}$ מזמן המעבד הכולל, ואף תהליך לא יחכה אף פעם יותר מ (n-1)q מילי שניות.

לכאורה, זהו בעצם תור קלאסי(FCFS) עם זמן מוגבל לכל תהליך (בעצם כמו תור למתקן בלונה פארק אבל באירופה ולא בארץ...) וזהו אכן המצב כאשר אנו בוחרים גבוה יותר מדי, כי ככה כל תהליך מתבצע עד לסיומו לפי סדר ההגעה לעומת זאת, אם נבחר p קטן מדי יחסית לזמן התגובה של המשלח נקבל מערכת לא יעילה שהרבה זמן מתבזבז בה על תקורהלכן חשוב לבחור p כל שייתן ביצועים מיטביים לזמן תגובת מערכת קצר ככל שניתן ובו בזמן תפוקת תהליכים גבוהה ככל שניתן

Multi Level Queues – תורים רבי רמות


בגישה זו הReady Queue מחולק לכמה תורים בעלי אלגוריתמי ניהול נפרדים

התור הראשון – התור החזית: מנוהל בשיטתRR.

התור השני– התור ה"אחורי". מנוהל בשיטתFCFS. כמו כן נדרשת מדיניות לניהול התור של התורים כלומר מי מבין שני התורים יהיה התור הפעיל כרגע

המדיניות יכולה להיות מבוססת RR, כלומר הקצאת פרק זמן מסוים לכל תור להריץ את תהליכיולדוגמא 80% לתור קדמי ושל 20% לתור האחורי או מבוססת עדיפות, לדוגמא כל עוד ישנם תהליכים בתור הקדמיהוא יהיה התור הפעיל (סבירות להרעבת).

כמובן שניתן לחלק את Ready Queum ליותר משני תורים בסיסיים, ולתת לכל תתהור עדיפות משלנ



תרשים גאנט-Gantt Chart

תרשים גאנט הוא צורת הצגה גרפית לתהליך ביצוע התהליכים במעבדלמעשה תרשים גאנט הוא טבלה בעלת ארבעה עמודות, ומספר לא קבוע של שורות כל שורה מציינת תהליך אשרהתבצע או עתיד להתבצע בזמן מסוים. בעמודה השמאלית ביותר נמצא זמן התחלה וזמן סיום של ביצוע התהליךבעמודה השנייה נמצא העודה השלישית נמצא זמן ההגעה של התהליך לתוך התהליכים המוכנים בעמודה הרביעית נמצא משך זמן המעבד הקרוב אתו התהליך דורש כאשר רוצים לייצג בעזרת תרשים גאנט את שיטת התזמון על פי עדיפות (Priority) נידרש להוסיף עמודה נוספת לעדיפות של כל תהליך

כאשר בונים תרשים גאנט יש לקחת בחשבון את שיטת התזמון למשל אם אנו עובדים בFCFS הרי שנמיין את התהליכים ע"פ רגע ההגעה שלהם ונכניס אותם לטבלה ע"פ הסדר, ואז נמלא את השדה של זמן ההתחלה וזמן הסיום של כל תהליך, על פי זמן ההתחלה שלו ומשך הזמן בו הוא רץ דוגמא: ארבעה תהליכים –

 $P_1 = \{PID = 1, CPU Burst = 10, Arrival Time = 37\}$

 $P_2 = \{PID = 2, CPU \ Burst = 23, Arrival \ Time = 24\}$

 $P_3 = \{PID = 3, CPU \ Burst = 17, Arrival \ Time = 3\}$

 $P_4 = \{PID = 4, CPU \ Burst = 43, Arrival Time = 15\}$

יראה כך: FCFS יראה כליכים אלו בשיטת

Time	PID	Arrival Time	CPU Burst Time
3-20	3	3	17
20-63	4	15	43
63-87	2	24	23
87 - 97	1	37	10

הורים רבי רמות עם משוב-Feedback MLQ's

תורים בעלי משוב הם פיתוח של תורים רבי רמותאשר תהליך יכול לנדוד במהלך חייו בין הרמות השונות

תור משוב חייב לקיים את כל התנאים הבאים

- 1. הוא תור רב רמות
- 2. מכיל אלגוריתם ניהול לכל רמה
- 3. מכיל אלגוריתם לניהול התוהכללי, כלומר איזו רמה תשלח תהליך לביצוע
 - 4. מכיל אלגוריתם הקובע מתי תור עולה רמה ומתי תור יורד רמה

דוגמא: תור תלת רמתי-

. עם אים שלRR עם קוואנטום של

רמה ב'- בשיטת RR עם קוואנטום של 16 מ"ש.

רמה ג' - בשיטת FCFS.

מדיניות – תור חדש נכנס לרמה הראשנה ומחכה לתורו בתורו הוא נכנס למעבד ל8 מ"ש. אם הוא עדיין לא לא סיים הוא עובר לרמה השנייה גם שם הוא ממתין לתורו ומקב 16 מ"ש נוספות אם הוא עדיין לא סיים הוא עובר לרמה השלישית בין הרמות ישנה עדיפות כלומר כל רמה א' מתבצעת לפני רמה ב' וכן הלאה

ניהול תהליכם בסביבה רבת מעבדים

ניהול תורי תהליכים בסביבה רבת מעבדים הוא מעט יותר מסובך מאשר בסביבה עם מעבד אתדדבר זה נובע מהעובדה שכעת נדרש גם לתזמן את ביצוע העבודות בין המעבדים השוניתכאשר יש תלות בין תהליכים שונים וכן לנהל את חלוקת המשאבים והמשימות בין כל המעבים.
מבחינים בין שני סוגי סביבות:

- 1. סביבת מעבדים הומוגנית בה כל המעבדים זהים בתפקודם ותפקידם
- 2. סביבה אסימטרית, בה יש מעבד מרכזי אחד בעל גישה לזיכרון ולנתוניםוהוא מנהל ומחלק את העבודה בית תתי המעבדים האחרים

Real Time Scheduling - ניהול זמן אמת

זמן אמת היא מושג המתאר מערכת המבצעת פעולות כמעט ללא השהייהָאפילו לא של מילי שניות בודדות

ישנן שתי סוגי מערכות זמן אמת

- מיידי ביצוע משימות קריטיות חוך פרק זמן מיידי $Hard\ RT$ מבטיח מון אמת נוקשה
- מבטיח שמשימות קריטיות יבוצעו בעדיפות גבוהה על חשבן שאר $Soft\ RT$ ממשימות המשימות

פרק 6 – סינכרוניזציה של תהליכים

רקע

גישה בו זמנית של תהליכים שונים למידע משותף עלולה להוביל לאי אמינות המידע עקב שינויזיע תהליכים אחרים לכן עלינו למצוא דרך שתבטיח ביצוע של תהליכים במקביל יחד עם שמירה על אמינות המידע בכל רגע נתון בביצוע כל אחד מהתהליכים

```
מקרה הצרכן – יצרן, ובעיות קטעים קריטיים
 ישנם שני תהליכים הרצים במקביל תהליך המייצג יצרן המייצר "משהו", ותהליך המייצג צרכן הצורך את
                         כל המוצרים נמצאים במערך הנקרא"חוצץ" בעל מספר מקומות ידוע וקבוע
                                                                              תהליך היצרן:
                                                                                בצע תמיד:
                             כל עוד (מונה == חוצץ) // בדיקה האם החוצץ מלא במוצרים
                                                          ן // ממתין ולא עושה כלום
                                        חוצץ במקום [in] – עוד מוצר. // יצור מוצר נוסף
                           לייצור המקום המקום המקום //(in+1)\% Buffer Size = In
                                                    מונה++. // מספר המוצרים בחוצץ
                                                                              תהליך הצרכן:
                                                                                בצע תמיד:
                                     כל עוד (מונה == 0) // בדיקה אם אין מוצרים לצרוך
                                                               ל // בצע כלום והמתן
                                                  צורך את המוצר בחוצץ במקום [out].
               פריכה למוצר הבא לצריכה out = (out + 1)\% Buffer Size
                                             מונה --. // הורדת מספר המוצרים בחוצץ ם
    נשים לב כי לשני התהליכים משתנה משתף – מונה. כעת ננסה להבין כיצד מתבצעות פעולות קידום
                                                  וחיסור המונה בתוך המעבד בצורה סימבולית
                                                                                    קידום:
                                                                         register1 = count
                                                                  register1 = register1 + 1
                                                                         count = register1
                                                                                  והחיסור:
                                                                         register2 = count
                                                                  register2 = register2 - 1
                                                                         count = register2
     כעת נבין שאם המעבד מקצה רק זמן מסוים לכל תהליך הרי יכול להיות שהוא יבצע רק את פעולת
הקידום או החיסור ללא הצריכה או היצור בפועלומיד יעבור לתהליך השני, וכך יקרה מצב בו המונה מכיל
                              נתון שקרי, שהרי לא יוצר או נצרך שום דבר למרות שהמונה השתנה
```

12

תנאים הכרחיים ליתרון

על כל פתרון לבעיה זו לקיים כמה תנאים

- 1. מניעה הדדית כאשר תהליך כלשהוא מבצע"קטע קריטי", אף תהליך אחר לא יכול להתבצע עד לסיום הקטע הקריטי. Mutual Exclusion
 - 2. התקדמות -אם אין אף תהליך באמצע קטע קריטי אבל יש תהליכים הממתינים להיכנס לקטע כזה, אזי צריך לזאוג שאותם התהליכים יתבצעו כמה שיותר מה.*Progress*
 - .. המתנה חסומה -Bounded Waiting. אם תהליך מבקש משאב, רק מספר סופי של תהליכים יוכלו לקבל את המשאב(קטע קריטי) לפניו.

Peterson-אלגוריתם פיטרסון

אלגוריתם זה מוגבל לשני תהליכים אשר מתחלפים כל פעם בביצוע הקטע קריטי שלהם. התהליכים חולקים שני משתנים לפחות

- א. מערך בוליאני Flag בגודל2 תאים כאשר הערך בכל תא מציין אם תהליך בעל מספר התא הזה עומד ומוכן להיכנס לקטע קריט!
- ב. משתנה מסוג int הנקרא שהוא או 1 או 2 ומציין את מספר התהליך שתורו להיכנס לקטע הקריטי.

```
האלגוריתם להליך מספרi:
```

```
zzv:
true = [i] במקום <math>Flag
j = Turn
cd vit <math>Turn = [j] במקום Flag במקום flag במקום flag לא תורך, פשוט חכה בשקטflag ביצוע הקריטי
False = [i] במקום flag שאר הקוד
```

מדוע זה מבטיח את שלושת התנאים?

- . לא יתכן מצב בו שני התהליכים נמצאים בקטע הקריטי: כי כיצד יתכן מצב בו שני התהליכים יבצעו את הקטע הקריטי ולא יתקעו בלולאת המתנת אם בשני התאים במערך יהיה ערך "שקר". אך מצב כזה אומר ששניהם לא מוכנים להיכנס לקטע הקריטי כי אחרת הדגל שלהם היו אמת"! לכן אין בעיה.
 - 2. לא יתכן מצב בו שני התהליכים תקועיםבלולאת ההמתנה כי המשתנה "תור" (Turn) יכול להיות או0 או 1 ולא שניהם בו זמנית לכן רק עבור אחד מהתהליכים תנאי ההמתנה יכול להתקיים בכל רגע נתון
- ובזמן שתהליך אחד ממתין, התהליך השני מבצע את הקטע הקריטי אשר בסופו הוא ישחרר את התהליך הממתין, כך שהוא לא יחכה לצח. וכך פתרנו את שני התנאים האחרונים

מה הקטע שר???

פתרון המבוסס על רעיון זה נקרא"פתרון מבוסס מנעול' כלומר, על תהליך המבקש להיכנס לביצוע קטע קריטי להשיג "נעילה" מפני שאר התהליכים ולשחרר אותה מיד כאשר הוא מסיים את ביצוע הקטע שלו

סנכרון בעזרת חומרה

הרבה מערכות מספקות פתרון חומרתי לבעיית קטע קריטיבמערכות עם מעבד אחד ניתן למשל למנוע פסיקות במהלך הביצוע וכך להבטיח שאף תהליך לא יכנס באמצעגישה זו ממומשת במערכות הפעלה בעלות ליבה ללא אפשרות"חטיפה" (Preemption). במערכות חדישותיש תמיכה בהוראות מורכבות כך שיתבצעו בפקודת מעבד אחת בלבד או בכמה פקודות ללא אפשרות הפרעה ביניתם

Semaphore – סמאפור

מכיוון שהגדרה ידנית של מנגנוני נעילה ע" המתכנת בכל פעם שיש קטע קריטי היא מסורבלת למד, יניתן להשתמש במנגנון תזמון הנקרא"סמאפור". סמאפור הוא משתנה מסוג int אשר למעט פעולת האתחול שלו, ניתן לשנות אותו ע"י שתי מתודות"אטומיות": (Signal(S).

אנו מניחים ששני פונקציות אלה מתבצעות בצורה אטומית כלומר בלתי ניתנת לחלוקה או לחטיפה מבחינים בין שני סוגי סמאפור שונים:

- הוא $Mutex\ Lock$. הוא אוס או 1. סמאפור הנקרא מחלבל ערך שהוא אוס או 3. מקבל ערך שהוא אוס או מאפשר להבטיח שרק תהליך אחד ישתמש במשתנה משותף ברגע נתוּן מאפשר להבטיח שרק תהליך אחד ישתמש במשתנה משותף ברגע נתוּן החליך אחד ישתמש במשתנה משותף ברגע נתוּן אור מאפשר להבטיח שרק תהליך אחד ישתמש במשתנה משותף ברגע נתוּן החליך אחד ישתמש במשתנה משותף ברגע נתוּן החלבטיח שרק תהליך אחד ישתמש במשתנה משותף ברגע נתוּן החלבטיח שרק החלבטים שרק ה
- 2. סמאפור מנייה מקבל טווח רחב של ערכים משמש לניהול תהליכים הניגשים למספר סני של משאבים. הוא מאותחל עם מספר המשאבים הזמינים במערכת

אופן שימוש בסמאפור בינארי

```
נגדיר סמאפור בשם Mutex המאותחל ל1. כל תהליך המשתמש בו יראה כך }

Wait (Mutex); / שמנת נעילה. // ביצוע הקטע הקריטי // Signal (Mutex); // ביצוע שאר הקוד
```

אופן השימוש בסמאפור מנייה

כל תהליך הרוצה להשתמש במשאבחייב קודם לבצע פעולת שנות מספר המשאבים. הזמינים ב 1 כי התהליך צורך משאב אחד אחרי סיום הפעולה שלו התהליך ישחרר את המשאב באמצעות Signal. כאשר כל המשאבים תפוסים ערך הסמאפור יהיח וכך תהליךשיבקש משאב יתקע בלולאת ההמתנה בפונקציה ה-Wait. (כל עוד סמאפור <=0).

```
// Wait (Mutex);
שימוש במשאב//
שחרור משאב // Signal (Mutex);
ביצוע שאר הקוד //
```

חיסרון

החיסרון הגדול של שיטת הסמאפור(בעיקר הבינארי) הוא שכאשר תהליך מסוים נמצא בתוך קטע קושי, כל תהליך אחר המבקש להיכנס לא יידחה על הסף, אלא פשוט ירוץ בלולאת המתנה בכל משך הזמן המוקצה לפרץ הנוכחי שלו(בכל משך הקוואנטום של). דבר זה גורם לבזבוז רב של זמן מעבד יקרוכאשר מדובר בהמון תהליכים המשתמשים באותו סמאפורמתרחשת למעשה תופעה בה המעבד עסוקרוב הזמן בלהריץ לולאות המתנה במקום לבצע תהליכים(אמנם בכך חסכנו את משך הזמן הדרוש להחלפת תהליכים שחסכנו בזבזנו בהמתנה..)

זכת רוד

את בעיית ההמתנה ניתן לפתור אם נוכל לגרום שכאשר תהליך נתקל בלולאת ההמתנהוא לא יבצע אותה אינספור פעמים, אלא יעביר את זכות השימוש במעבד לתהליך אחר ניתן לבצע את הרעיון הזה ע"י שינוי קל במבנה הסמאפור מעתה הסמאפור יהיה מבנה המכיל שני ערכים

- א. משתנה מסוג *int* שהוא בעצם הסמאפור הישן
- ב. רשימה של תהליכים בהמתנה לאותו הסמאפור

```
הגדרת הסמאפור החדש
```

```
Class Semaphore

}
Int value;
List<process> queue;
{
```

ופעולת פעולת אפורפעולת פינויים ווספות המבצעות פעולות נוספות פעולות נגדיר אם פעולות נגדיר משפיעות על הרשימה של משפיעות אלו משפיעות אלו משפיעות על הרשימה של מאפערBlock. פעולות אלו משפיעות על הרשימה של מאפערBlock.

נקראת מתוך הפונקציה *Wait* ותפקידה להכניס את התהליך הקוראאל התור של אותו סמאפוך ולהעביר אותו ממצב "ריצה" למצב "המתנה", ואז להעביר את הפיקוד אל הריצה" למצב "המתנה", ואז להעביר את הפיקוד אל הריצה" למצב "המתנה לסמאפור הפונקציה "לעורר" תהליך שהיה בהמתנה לסמאפור ולהוציא אותו ממצב ההמתנה למצב"מוכן".

הפונקציות החדשות יראו כד

```
#S.Value--;

*S.Value--;

((*S).Value < 0) אם 

העבר את התהליך אלשב");

(*S).queue);

(*Block ()

{

:Signal (Semaphore *S)

Signal (Semaphore *S)

}

(*S).Value ++;

((*S).Value <=0)

אם (*S).Value <=0);

**The standard semaphore in the semap
```

עדיין חשוב לזכור שעלינו להבטיח ששתי הפעולות הבסיסיות של הסמאפור תהינה אטומיןתלומר בלתי ניתנות לעצירה ברגע שהתחילו

תיאום

- תהליכים משתפים פעולה:מניעה הדדית או/ו תלות הדדי
- גישה למשאבים משותפים, למשל זיכרון משותף (בעיקר חוטים).
 - העברת נתונים מתהליך אחד לשני דרך התקן משותף.
 - התקדמות של תהליך אחד תלויה בנתונים של השני.
 - חייבים לתאם את השיתוף:
 - מניחים שביצוע התהליכים משולב באופן שרירותי. למתכנת האפליקציה אין שליטה על זימון התהליכים.
 - שימוש במנגנוני תיאום (synchronization).
 - race condition . מימשנו פונקציה למשיכת כסף מחשבון בנק

```
int withdraw( account, amount) {
  balance = get balance( account );
 balance -= amount;
  put balance( account, balance);
  return balance; }
```

• בחשבון יש 50000\$, ושני בעלי החשבון ניגשים לכספומטים שונים ומושכים \$30000 בו-זמנית.

Peterson's Solution

for 2 i and j flag[i] = TRUE; turn = j;

while (flag[j] && turn == j) do noop;

CRITICAL SECTION

flag[i] = FALSE;

REMAINDER SECTION -flag[] מוכנות(רצון) להיכנס לקטע קריטי

turn- תור של מי

הקוד (entry) כניסה קטע קריטי (exit) יציאה

שארית הקוד

lock acquire(L):

מימוש מנעולים: חסימת פסיקות

• חסימת פסיקות מונעת החלפת חוטים ומבטיחה פעולה אטומית על המנעול

• למה מאפשרים פסיקות בתוך ?הלולאה

while L≠FREE do enableInterrupts() disableInterrupts()

disableInterrupts()

L = BUSY

enableInterrupts()

L = FREE

lock release(L):

בעיות במערכת עם מעבד יחיד:

- פסיקות חשובות הולכות לאיבוד.

– עיכוב בטיפול בפסיקות 0/ו גורם להרעת ביצועים.

- במערכות עם כמה מעבדים, לא די בחסימת פסיקות.

- תוכנית מתרסקת כאשר הפסיקות חסומות.

– חוטים יכולים לרוץ בו-זמנית (על מעבדים שונים)

תמיכת חומרה במנעולים

```
test&set(boolvar)
   מנעול תפוס – L = true;מנעול פנוי – L = false
  lock acquire(L):
                                       - כתוב boolvar ל- true –
     while test&set(L)
                                                         ערך קודם
        do nop
                                                       המתנה בזבזנית
  lock release(L):
                                       :busy waiting מנעול שיש בו spinlock
     L = false
                          . בדוק האם המנעול תפוס (על-ידי גישה למשתנה).
                                          - אם המנעול תפוס, בדוק שנית.
compare&swap(mem, R_1, R_2)
                                                           • מאוד בזבזני.
אם בכתובת הזיכרון mem ערך
                              – חוט שמגלה כי המנעול תפוס מבזבז זמן cpu.
זהה לרגיסטר₁
                         - בזמן הזה החוט שמחזיק במנעול לא יכול להתקדם.
, כתוב את הערך אשר
ברגיסטר \mathbf{R}_2 והחזר <u>הצלחה</u>
                         פאשר לחוט הממתין עדיפות גבוהה. 🕾 :priority inversion
אחרת החזר <u>כישלון</u>
                                         באמצעות busy wait מונע :queue lock
                                               ניהול תור של החוטים המחכים
      הנזק אינו רק שחוט הממתין לא עושה עבודה משמעותית אלא גם שהחוט בעל המנעול לא
                                                      מתקרב לשחרור המנעול.
הוא לא תמיד דבר רע – התקורה על כניסה להמתנה היא 0 ולכן בהמתנות קצרות busy wait
משתלם לא להוציא את החוט / תהליך לתור המתנה. לכן, משתמשים ב-spin locks ב-Linux
במערכות מרובות מעבדים (ששם אין בעית priority inversion) לצורך פעולות המתנה קצרות
                       דוגמה: בעיית יצרן / צרכן
                                          שני חוטים רצים באותו מרחב זיכרון
                           - היצרן מיצר אלמנטים לטיפול (למשל, משימות) -
                     - הצרכן מטפל באלמנטים (למשל, מבצע את המשימות)
         מספר האלמנטים המוכנים
                               מערך חסום (מעגלי) מכיל את העצמים המיוצרים.
                             ср
          pp
     המקום הפנוי הבא
                       האלמנט המוכן הבא
                                                   מספר המקומות הפנויים
semaphore freeSpace,
   initially n
                                                   מספר האיברים המוכנים
Semaphore availItems,
   intiailly 0
                                      Consumer:
Producer:
                                         repeat
   repeat
                                            wait( availItems);
     wait( freeSpace);
                                            consume buff[cp];
     buff[pp] = new item;
                                            cp = (cp+1) \mod n;
     pp = (pp+1) \mod n;
                                           signal( freeSpace);
     signal( availItems);
                                         until false;
   until false;
```

דוגמה: קוראים/כותבים

טבלת גישה

	Reader	Writer
Reader	✓	*
Writer	*	*

int r = 0;
semaphore sRead,
 initially 1
semaphore sWrite,
 initially 1

Writer:
- wait(sWrite)
[Write]
signal(sWrite)

חוטים קוראים וחוטים כותבים


- מספר חוטים יכולים לקרוא בו-זמנית.
 - , כאשר חוט כותב

אסור שחוטים אחרים יכתבו ו/או יקראו.

מונה מספר הקוראים מגן על מונה מספר הקוראים

מניעה הדדית בין קוראים לבין כותבים (ובין כותבים לעצמם)

Reader:
 wait(sRead)
 r:=r+1
 if r=1 then
 wait(sWrite)
 signal(sRead)
 [Read]
 wait(sRead)
 r:=r-1
 if r=0 then
 signal(sWrite)
 signal(sRead)



<u>פרק 7 - מבוי סתום / קיפאון (Deadlock)</u>

הקדמה

במערכות רב-תוכניתיות(Multi Programming) יתכן מצב בו תהליך אחד או יותרמתחרים על מספר משאבים מסוים. כאשר תהליך מבקש משאב אך המשאב אינו זמין כרגעהתור עובר ממצב ריצה למצב המתנה עד שישתחרר המשאב הדרוש לולעיתים יתכן שהתהליך הנ"ל לעולם לא ייצא מתור ההמתנה כי המשאב הדרוש לו מוחזק ל"י תהליך אחר, אשר גם הוא בהמתנה

מצב כזה נקרא "מבוי סתום" או באנגליתDeadlock

דוגמא מציאותית: (חוק שעבר בקנזס בתחילת המאה שעברו*)"אם שתי רכבות מתקובות לצומת מכיוונים* שונים, על שתיהן להאט מייד עד לעצירה מוחלטת, ולהמתין עד שהרכבת השנייה תפנה את הצומו*ת*

לכל מערכת יש מספר מוגבל של משאבים המתחלקים לסוגים שונים יתכנו כמה משאבים זהים מאותו סוג, למשל שני מעבדים, שני כוננים קשיחים 4 יציאות *USB* וכ"ו. כל "הופעה" אחת של משאב מסוג מסוים נקראת "עותק".

תהליך משתמש במשאבי מערכת באופן הבא

- א. בקשה. התהליך מודיע למערכת על נחיצותם של כמה משאביםמסוימים לצורך השלמת המשימה שלו. אם הבקשה אינה מאושרת במייד; על התהליך לעצור ולהמתין עד לשחרור המשאבים הדרושים.
 - ב. שימוש. צריך לכתוב שטויות כדי שלא תהיה שורה ריקה מה:.
 - ג. שחרור. על התהליך להודיע למערכת שהמשאבים אינם נחוצים לו עוָחשניתן להפנותם לתהליכים אחרים.

הבקשות והשחרורים הם קריאות מערכו*(System Calls).* על המערכת להחזיק ולנהל טבלה בה מפורטים כל המשאבים הקיימים במערכת מה מצב כל משאב, ואם משאב מסוים תפוס לשמור נתוני התהליך המשתמש.

תנאים הכרחייםלקיפאון

כדי שיתרחש מבוי סתום דרושים להתקיים ארבעת התנאים הבאים בו זמת:

- שיתוק הדדי– (Mutual Exclusion). כלומר, לפחות משאב אחד חייב להיות במצב בו הוא אינו
 זמין לשימושם של עוד תהליכים כלומר אם תהליך מסוים מחזיק אותן הרי שאף תהליך אחר לא
 יכול להשתמש בו באותו הזמן
 - 2. "החזק והמתן*" (Hold and Wait).* על כל תהליך תקועלהחזיק לפחות משאב אחד, ולהזדקק לפחות לעוד משאב אחר המוחזק ע*"י* תהליך אחר.
- 3. אין חטיפה. כלומר, ברגע שתהליך קיבל משאב אין אפשרות לקחת אותו ממנו אם הוא לא הודיע על שחרור.
 - 4. המתנה מעגלית. כלומר כדי שקבוצת תהליכים תהיה במבוי סתום עליה לקיים את התנאי הבא על התהליך הראשון לתמתין למשאב שמחזיק תהליךX, שממתין למשאב שמחזיק התהליך הראשון שממתין......... למשאב שמחזיק התהליך הראשון

בעיות נפוצות

א. "הפילוסופים הסועדים" (WTF!?!?)

בעיה זו מתארת חמישה סועדים סביב שולחן עגולמול כל סועד ישנה צלחת. מימין לכל סועד ישנו מקל אכילה(הזה של הסימם. תתעלמו כרגע מהעובדה שהפילוסופים היו ביוון.) אבל כדי לאכול, כל סועד חייב להחזיק בשני מקלות בו זמנית כלומר עליו להשיג גם את המקל משמאלו לסיכום: ישנו משאב הנקרא"מקל". יש ממנו חמישה עותקים ישנם חמישה תהליכים אשר כל אחד דורש שני מקלות בכל פעם זוהי דוגמא קלאסית למבוי סתום מעגלי שכן כל סועד חייב לחכות למקל שמשמאלו, ובינתיים הוא מחזיק את המקל שלו שלימינוכך שהמערכת תקועה למדי.




גרף הקצאת משאבי מערכת

דרך ויזואלית נוחה לתיאור וניתוח מצבי מבוי סתום היא לצייר גרף המבטא את מצב משאבי המערכת והתהליכים הרצים ברגע מסוים. הגרף מורכב מ"קשתות" שהם בעצם חיצים, ומ"תאים" המבטאים או תהליכים בצורת שהם בעיגול, או משאבים שהם בצורת ריבוע עם נקודות כמספר המופעים של אותו סוג המשאב. חץ היוצא מתהליך למשאב מציין שהתהליך מבקש וממתין למשאב הזה חץ הפוך היוצא ממשאב אל תהליך מבטא שהמשאב הזה מוחזק ע"י התהליך שהחץ מורה עליו




דוגמא לגרף



דוגמא לגרף עם מבוי סתום. P_1

הסבר: נסתכל בגרף עם המבוי הסתום ניתן לראות שיש מעגלסגור שלחיצים (כולם באותו הכיוון) כלומר, כל תהליך צריך משאב הדרוש לתהליך אחר במעגל אך יתכנו מצבים בהם יש מעגל אבל עדיין לא יהיה מבוי סתום(ראה ציור), מכיוון שיש תהליכים המחזיקים משאבים הנמצאים במעגל, אך הם עצמם לא בתוכו (תהליכים P2 ו P4) ולכן הם עתידים לשחרר את המשאבים שלהם בקרוב





בהינתן גרף משאבי מערכת נתבונן בתנאים הבאים האם יש מעגל סגור?

אם לא, בוודאי שאין מבוים סתומים אם כן נשאל את עצמנו:

האם יש רק מופע אחד מכל משאב? אם כן אז המבוי סתום. אם לא נשאל:

האם כל המופעים מוחזקים ע"י תהליכים הנמצאים במעגל? אם כן יש מבוי סתום. אם לא, לא.

דרכי התמודדות עם קיפאון (חוץ ממזגן ומעיל


כאשר אנו מתכננים מערכת שתתמודד עם איום הקיפאון עלינו להתייחס לשלושה מרכיבים

- א. מניעה למה להיחלץ מבעיה כשאפשר לא להיכנס אליה ניתן למשל לדרוש שתהליך יקבל את כל המשאבים שהוא צריך בבת אחת כאשר הם יתפנווכך למנוע מצב "החזק והמתן". הסיכון בשיטה כזאת הוא ניצולת משאבים נמוכה וסכנת הרעבה
 - כמו כן ניתן לנתח תהליכים לפני שהם רצים כדי לנסות לחזות את הדרישות שלהם מראש
- ב. אבחון מוקדם עלינו לדאוג שאם וכאשר יקרה מצב של קיפאון במערכתהמערכת תדע על כך כדי שתוכל לטפל בו בהקדם
- ג. החלמה / טיפול (זה כבר מתחיל להישמע כמו איידס וזה מטרידעמכם הסליחה) כאשר גילינו שיש קיפאון, צריך "להפשיר" אותו. לשם כך יש לנו כמה אפשרויות
- היטלר" אנו יכולים פשוטלחסל את כל התהליכים הנמצאים במעגל הקיפאון כמו השיטה הנאצית, שיטה זו מאוד יעילה כדי לצאת מהקיפאון, אבל סבירות גבוהה לנזקכי חיסלנו תהליכים בלי להשלים את המשימה שלהם ובלי לשמור את המידע שהם עיבדו עד כה
- 2. "דקסטר" נתחיל לחסל תהליכים אחד אחד, עד לשחרור המעוכת. פחות נזק ואיבוד מידע על חשבון משך הזמן שייקח לצאת מהקיפאון כמו כן צריך אלגוריתם שיקבע את מי מהתהליכים עדיף לחסל ואת מי עדיף להשאיר ידוע גם בתור "הקוד האתי של דקסטו". (למשל עדיף להימנע ככל שניתן לחסל את התהלין "svchost.exe". אני לא יודע בדיוק למה, אבל זה נורא ירגיז את ווינדום
- 3. "סטאלין" הלאמת והחרמת משאבים רגע, אמרנו שברגע שתהליך מחזיק משאב, אי אפשר לקחת לו אותו עד שהוא יודיע על שחרוני!! Well ... ברוכים הבאים לקומוניזם במערכות שמאפשרות הפקעה(Preemption) ניתן במקרה הצורך פשוט לקחת לתהליך את המשאב בו הוא מחזיק, ולתת אותו לתהליך תקועבדומה לשיטת "דקסטר", אנו מבטיחים נזק מינימאלי על חשבון הזמן שייקח למערכת להיחלץ ניתן להקטין את הנזק עוד יותר על ידי כך שנקים מנגנון משטרה חשאית או בשמה המוכו "KGB", שתפקידה לעקוב אחרי תהליכים, וליצור עבורם "נקודות שחזוו", אשר התהליך יחזור אליהן כאשרופקע ממנו משאב שהוא החזיק וכך יחזור על הצעדים שהוא ביצע לאחרונה שובכדי לנסות לשחזר את המצב בו הופקע ממנו המשאב.
 - החיסרון הגדול בשיטה זו הוא שאחרי כמה זמן אתם תתחילו לדבר רוסיתלא באמת).
 - ר. התעלמות כן, גם בריחה זה סוג של התמדדות! האמת שכאשר המחיר של שלושת השיטות הדיקטטוריות לעיל, כל כך יקר במונחים של יעילות וסיבוכיותאין פלא שהפתרון היעיל באמת הוא לעיתים להתעלם וזה מה שעושות רוב מערכות ההפעלה המודרניות

דרכי הימנעות

כדי שמערכת תוכללהימנע ממצבי קיפאון, עליה להחזיק מידע מסוים על התהליכים עוד לפני שהם מתחילים לרואבדרך הנפוצה ביותך נדרש מכל תהליך להצהיר מראש על מספר וסוג המשאבים המקסימאלי שהוא עשוי להידרש להם בהתקבל בקשה מתהליך על משאבים על המערכת לבחון את המשאבים שהוא דורש לעומת המשאבים הזמינים ולהחליט האם ניתן להקצות לו אותם ללא סכנת קיפאון או שמא עליו להמתין

עבור קבוצת תהליכים $\{P_1,P_2\dots P_n\}$, תהליך P_i נחשב "בטוח" אם כל המשאבים שהוא צריך זמינים במערכת או מוחזקים ע"י התהליכים $\{P_1,P_2\dots P_{i-1}\}$. כך בצורה רקורסיבית מובטח שכל תהליך יקבל בשלב זהאו אחר את כל המשאבים הדרושים לווהיה אם לא ניתן לספק לו את כל המשאבים, התהליך ימתינ



The Banker's Algorithm-אלגוריתם הבנקאי

אלגוריתם הבנקאי נמצא בשימוש בהם יש למערכת יותר מעותק אחד למשאבים מסוימים כל תהליך הנכנס למערכת מצהיר מראש מה מספר העותקיםהמקסימאלי הדרוש לו מכל משאב על המערכת לבחון את המשאבים שהוא דורש ולבדוק האם הקצאה של משאבים אלו תשאיר את המערכת במצב בטוח. אם כן, המשאבים מוקצים. אם לא, התהליך ימתין. למימוש אלגוריתם זה נדרש להחזיק כמה מבני נתונים

- מערך משאבים זמינים Available. כל תא במערך מייצג משאב אחר. המספר בתוך התא מבטא . את מספר העותקים הזמינים מאותו המשאב
 - m, מטריצת דרישות מקסימאליות מטריצה מטריצה בגודל n מטריצת מטריצת מספר התהליכים, m מספר המשאבים). בטבלה זו מופיעים עבור כל תהליך הדרישות המקסימאליות מכל משאב
- m, מטריצת הקצאות נוכחיות. Allocated מטריצה מטריצת מספר מטריצת מטריצה ונכחיות. מספר מטריצה זו מופיע עבור כל תהליך כמה עותקים מכל משאב מוקצים לו כרגע

מטריצת צרכים – Need. מטריצה בגודל $n \ X \ m$ (כאשר $n \ X \ m$ מספר המשאבים). במטריצה זו מופיע עבור כל תהליך אילו וכמה עתקים הוא צריך כדי להשלים את המשימה שלו(מלבד אלו שכבר מוקצים לו– ע"פ מטריצת ההקצאות הנוכחיות כמובן שעל סכום המטריצות (צרכים, הקצאות) להיות נמוך ממטריצת הדרישות המקסימאליות בכל רגע נת)ן מטריצה זו נוצרת מחיסור המטריצות -

.Need = Max - Allocated

כעת נעבור למימוש האלגוריתם

נגדיר יחס בין שני וקטורים באותו אורך יהיו Y,X וקטורים באורך. אומרים ש $Y \leq Y$ אמ"מ מתקיים נגדיר יחס בין שני וקטורים באותו אורך יהיו $X[i] \leq Y[i]: 0 < i \leq n$ שעבור כלח

הקטע הבא מגדיר האם מערכת קיימת נמצאת במצב בטות נגדיר מערך עזר בוליאני עם אורך כמספר הקטע הבא מגדיר האם מערכת קיימת נמצאת במצב בטות נגדיר מערך כל תאו מציין האם תהליך התהליכים הקיימים, מאותחל כולו Fals. מספר i סיים לרוץ או שלא (לכן האתחול לfals).

```
חפש את ה i שעבורו: Need\ [i] = false) אם Need\ [i] = false) וגם didFinish\ [i] == false) אם חור את את הצרכים של תהליך זה כרגעהתהליך ירוץ עד שיסיים ואז ישחרר את ניתן לספק את הצרכים של תהליך זה כרגעהתהליך ירוץ עד שיסיים ואז ישחרר את המשאבים שלו. <math display="block">Available += Allocated\ [i] . didFinish\ [i] = true
```

iכל עוד שקיים כזה. $\{$

המערכת במצב בטוח אם בסוף התהלך כך מערך לומFinish יהיה אמת, כלומר יש דרך בה כל התהליכים מקבלים את המשאבים הדרושים להם

כעת נתאר את האלגוריתם המקבל בקשה חדשה למשאבים מתהל;חבודק האם אפשר להיענות לה ולהישאר במצב בטוח או לא

יהי וקטור המכיל את הבקשה של תהליךכל תאi מכיל מספר שמייצג את מספר העותקים משאב i.

```
אם (Request > Need) זרוק חריגת דרישות // התהליך חרג מהדרישות מקסימום עליהן הצהיר אחרת:

אם (Request > Available) אין מספיק משאבים, התהליך ימתין.
אחרת:

מבצע סימולציית הקצאה:

Available —= Request

Available —= Request

Process \rightarrow Allocated += Request

Process \rightarrow Need —= Request

אם (המצב החדש המתקבל הוא מצב בטוח) מקצה את המשאבים בפועל.
אחרת: התהליך ימתין והמערכת תחזור למצב הקודם

אחרת: התהליך ימתין והמערכת תחזור למצב הקודם

{
```

ווגמא: נתונה המערכת הבאה

	Allocated			Mood			Available			
	Allocatea			Neea			Avallable			
	\boldsymbol{A}	В	\mathcal{C}	Α	В	\mathcal{C}	\boldsymbol{A}	В	\mathcal{C}	
P_0	0	1	0	7	4	3	3	3	2	
P_1	2	0	0	1	2	2				
P_2	3	0	2	6	0	0				
P_3	2	1	1	0	1	1				
P_4	0	0	2	4	3	1				

המערכת כרגע במצב בטוח. כעת תהליך P_1 מבקש: P_1 מבקש: פימים הראשון והשני מתקיימים . P_1 מבקש: בטוח. כעת תהליך את הטבלה לכן ניתן לבצע סימולציית הקצאה. נעדכן את הטבלה (1,0,2) P_1 לכן ניתן לבצע סימולציית הקצאה. נעדכן את הטבלה בהתאם:

	Allocated			Need			Available		
	Α	В	С	Α	В	С	Α	В	С
P_0	0	1	0	7	4	3	2	3	0
P_1	3	0	2	0	2	0			
P_2	3	0	2	6	0	0			
P_3	2	1	1	0	1	1			
P_4	0	0	2	4	3	1			

האם כעת המצב בטוח? כן, כי המערכת יכולה להיענות לצורכי התהליכים בסדר הבא לדוגמא האם כעת המצב בטוח? כן, כי המערכת והיא תתבצע פועל P_1, P_3, P_0, P_4, P_2

מנגנון מבוסס חומרה-Watch Dog

דרך נפוצה נוספת למניעת מבוים סתומים היא"כלב השמירה". מנגנון זה הוא מנגנון חומרת; כלומר נדרשים רכיבים פיזיים כדי לממש אותולכל התקן במערכת מוקצה מעין טיימר, אשר מאותחל מדי פעם לערך גבוה ע"י התהליכים המשתמשים באותו ההתקןאם הטיימר מגיע לאפס, כלומר אף תהליך לא אתחל את הטיימר של ההתקן זמן רב מדי, ככל הנראה כתוצאה ממבוי סתום ההתקן הנ"ל מכבה ומדליק את עצמו מחדש כך שמעגל המבוי הסתום יישבר ואף אחד מהתהליכים לא יחזיק בו יותתמנגנון זה יכול לעבוד במקביל לאלגוריתמים אחרים מבוססי תוכנהָאבל הוא מצריך שיתוף פעולה של התהליכים- באתחול הטיימר תוך כדי פעולתם אם רוצים מנגנון יותר מדוייק אשר ידע בדיוק מי התהליך התקוע כדי להרוג אותו, ניתן להקצות טיימר לכל תהליך(עלות גבוהה מול יעילות.

אבחון מבוי סתום


במערכות מהן לא מונהגת שיטה למניעה של מבוי סתוםעולה הצורך להתמודד איתו אם וכאשר הוא יתרחש. לשם כך נדרש מנגנוןהמאפשר למערכת להבין שישנה קבוצת תהליכים הנמצאת במבוי סתום על המנגנון הנ"ל לבצע שני משימות עיקריות

- 1. לבחון את המערכת באופן קבוע ולקבוע האם קיים מבוי סתום
- 2. לספק אלגוריתם ליציאה מהמבוי הסתום(כאמור, גם התעלמות היא דרך לגיטימית).

פרק 8 – ניהול זיכרון

מבוא

תפקידה של כל מערכת מחשב היא להריץ תוכניותכדי שתוכנית תוכל לרוץ היא חייבת להיות בזיכרון הראש(ה שתוכנית תוכל לרוץ היא חייבת להיות בזיכרון הראש(ה RAM). כדי לנצל בצורה מרבית את המעבד ולקצר את זמן התגובה, בד"כ רצים מספר תהליכים במערכת ולכן הם גם נמצאים מזיכרון הראשי. קיימות שיטות רבות המשקפות גישות שונות לניהול זיכרון כאשר היעילות של כל אחת משתנה בהתאם לנסיבות כאשר היעילות של כל אחת משתנה בהתאם לנסיבות



תפקידי מערכת ההפעלה

ולמטרות המערכת


תפקידה של מערכת ההפעלה בניהול הזיכרומתבטא באופנים הבאים:

- להקצות באופן קבוע חלק מהזיכרוןלמערכת ההפעלה עצמה
- לחלק את הזיכרון הנותר בין שאר התהליכים הרצים כך שתלוכים לא יגעו בזיכרון של תהליך אחר.
 - להקצות זיכרון לתהליך חדש
 - לשחרר זיכרון של תהליך שסיים לרוץ

Swapping

כאשר תהליך מסיים לרוץ מערכת ההפעלה מעבירה אותו מהזיכרון הראשי אל הדיסק הקשית כאשר תהליך מופעל על מערכת ההפעלה להביא אותו מהדיסק הקשיח אל הזיכרון הראש פעולה זו נקראת Swapping.

כזכור, לכל תהליך יש את מרחב הכתובות שלוהכולל את הקוק נתונים, מחסנית ועוד. האם כל תהליך באמת צריך את כל הזיכרון הזה? בעיקרון התשובה היא כן אבל לא בזיכרון הראש!



עיקרון הלוקאליות

בכל רגע נתון, תהליך משתמש רק בחלק מאוד זעירמהזיכרון העומד לרשותוואם תהליך השתמש בנתון מסוים סביר להניח שהוא ישתמש גם בנתונים הסמוכים לו בזיכרון

בגלל עיקרון זה מערכת הזיכרון בנויה בצורה היררכיתובגללו אנחנו לא נחזיק את כל בלוק הכתובות של תהליך בזיכרון הראש; אלא נביא ממנו חלקים מהדיסק הקשיח אל חיכרון.

לשם כך עלינו ליצור מנגנון שינהל ויבקר פעולה זוועליו להתייחס לכמה פרמטרים:

- מה נמצא בזיכרון הראשי ואיפה הוא נמצא
 - מה צריך להעביר אל⁄מ הדיסק הקשיח.
- לזכור היכן הנתונים שלנו מאוחסנים בדיסק הקשיח לקריאה חוזרת

מרחב הכתובות

התוכניות שהמחשב מריץ עושות שימוש הן בנתונים מהזיכרון והן בפקודות עצמן שהן מבצעות, שגם הן נמצאות בזיכרון. כעת נחשוב: אם הזיכרון שלנו משותף לכל התהליכים מבטיח לנו שהתוכנית שלנו תטען כל פעם על אותן הכתובות בזיכרון ואם נאמר שאכן שום דבר לא מבטיח זאת אז איך יתכן שהתוכנית תדע כל פעם מחדש היכן נמצאים הנתונים שלת שהרי אם בקוד כתוב"גש לכתובת", ושום דבר לא מבטיח לי שהנתון אכן בכתובת, הרי שאני עשוי לגשת לנתונים לא רלוונטיים ואף אסורים דבר לא מבטיח לי שהנתון אכן בכתובת.

זיכרון וירטואלי (כאילו זיכרון לא אמיתי כזה כאיטו

זיכרון וירטואלי היא שיטהלניהול זיכרון במערכת מדובת תוכניות שבה ניתן להקצות לכל תהליך את מרחב הכתובות שלו ללא תלות בגודל הזיכרון הראשי

בעת כתיבת תוכנה, לא ניתן לדעת היכן זו תימצאמחשבו של המשתמש, ולכן לכאורה אין דרך שבה התוכנה תדע לגשת לזיכרגן שכן היא לא יודעת את כתובות הנתונים שברצונה לקבלבעזרת הזיכרון הווירטואלי, כל תוכנה "רואה" מרחב זיכרון משלה והיא ניגשת לנתונים ולפקודות בובאמצעות כתובות וירטואליות מרחב זה מכיל בין השאר את שירותימערכת ההפעלה הממופים תמיד לאותן כתובות

כתובת לוגית (וירטואלית) וכתובת פיזית

כאשר מערכת עובדת עם זיכרון וירטואליכל תוכנה מקבלת מרחב כתובות וירטואלי משלתכאשר היא תרצה נתון, היא תפנה לנתון הנמצא במרחב הווירטואל אותן היא "רואה". הכתובת אותה התוכנה תבקש היא כתובת וירטואלית ויבצע המרחלכתובת פיזית שהיא הכתובת האמיתית של הנתון בזיכרן. כדי שהמעבד ידע להמיר את הכתובות על כל תוכנה לספק"טבלת כתובות" בה מפורטות כל הכתובות הפיזיות המתאימות לכתובות הוירטואליואם מתברר שהנתון המבוקש אינו קיים בזיכרון הראשי וצריך להביא אותו מהדיסקנדרשת פסיקה שתודיע על כך לכן, מימוש יעיל של זיכרון וירטאלי מצריך תמיכה מהחומרת

- א. כדי שהמעבד ידע לבצע המרה של כתובות
 - ב. כדי לתמוך בפסיקות הנדרשות

שיטה זו עונה על כל הצרכים שהגדרנו בראשית הפרקבתוספת היתרון של חלוקת משאבים מצומצמים למספר גדול של תהליכים בו זמנית

חלוקת זיכרון קבועה

כדי לממש את שיטת הזיכרון הוירטואלי, השתמשו בעבר בשיטה הבאת

מערכת ההפעלה מחלקת את הזיכרון הפיזי לחתיכות בעלות גודל קבו(נקרא לוSIZE). כל חתיכה יכולה להכיל חלק ממרחב כתובות של תהליךלכל תהליך מוקצית חתיכה אחת הזיכרון הפיז; והיא תכיל את המידע הדרוש לתהליך בטווח המיידי שאר מרחב הכתובות שלו יישאר בדיסק לתהליך שרץ כרגעישנם שני רגיסטרים: Base_{Virtual}, Base_{Phisical} שתפקידם לשמור את כתובת ההתחלה של מרחב הכתובות הפיזי (בדיסק) של התהליך, ולשמור את הכתובת של ההתחלה של החתיכה שנמצאת כרגע בזיכרון הראשי תרגום כתובת וירטואלית:

תהי כתובת וירטואלית. NirtualAdress. הכתובת נמצאת כרגע בזיכרון הראשי אם היא בתחום $Pase_V$, $Pase_V$,

חסרונות השיטה הישנה

- 1. ההחלפה מתבצעת בחתיכות שלמות למרות שלעיתים נדרש בסך הכל נתון קטן אחד

התוצאה הישירה של תופעה זו היא הפחתת מספר התהליכים שניתן להרוּעכי גודל החתיכות גדול ממה שנדרש ומספר התהליכים אינו עולה על מספר חתיכותשברור מסוג זה נקרא **שברור פנימוּ** כי איבוד הזיכרון קורה בתוך כל חתיכה של כל תהליך

פיתרון פשוט


כתוצאה מבעית השברור פותחה שיטה הבנויה על השיטה הישנהעם הבדל מרכזי אחה גודל החתיכה היה משתנה בצורה דינאמית לכל תהליך רגיסטר חדש במערכת החזיק את גודל החתיכה של תהליך המתבצע כרגע, כך שניתן היה להגדיל או להקטין אותה במידת הצורךשיטה זו אמנם פותר את בעיית השברור הפנימי אבל מעוררת בעיה חדשה

שברור חיצוני

נניח שתהליך קיבל חתיכה מסוימת המסתיימת בכתובת תהליך אחר מאוחר יותר קיבל חתיכה המתחילה בכתובת X + 1. כעת נניח שהתהליך הראשון דיווח שהוא איננו צריך יותר את כל החתיכה שלו והוא יכול להסתפק בחתיכה יותר קטנה המערכת מקצרת לו את החתיכה כך שהיא כעת עד כתובת

תהליך תהליכיםאף שנוצר מרווח קטן ש $oldsymbol{\phi}$ כתובות בין החתיכות של שני התהליכיםאף תהליך לא יכול להשתמש במרווח כלכך קטן, כול להשתמש במרווח כלכך קטן,

 P_6




הזיכרון קורה בין החתיכות של תהליכים שונים

ניתן לראות בתמונה שלא נותר שום מקום**־ציף** המספיק לתהליך מספר6.

Paging - עימוד (חלוקה לדפים) השיטה המודרנית

כיום ממשים זיכרון וירטואליבזורה מתוחכמת יותר מחלקים את הזיכרון הווירטואלי לחלקים בגודל שווה הנקראים בים Pages. על הדפים להיות בגודל כזה שמצד אחד יאפשר קריאה וכתיבה יעילים לדיס, קמצד שני יהיו מספיק קטנים לאפר גמישות בחלוקה הגודל המקובל כיום הוא 4Kb לעמוד.


את הזיכרון הראש; אנו מחלקים לחתיכות הנקראותמסגרות–Frames. בגודל עמוד כל אחת. כל מסגרת יכולה להכיל עמוד אחד מהזיכרון הווירטואלי (לא לשכוח כמובן שזיכרון וירטואלי הוא לא יותר מאשר אזור מסוים בדיסק הקשיח המוקצה למטרה זן ולא זיכרון מיוחד כלשהו∢ כל עמוד בזיכרון הווירטואליחייב להיות כתוב בדיסק



מנגנון תרגום כתובת וירטואלית

כמו בשיטה הישנה, גם כאן נדרש מנגנון המקבל כתובת וירטואלית וממיר אותה לכתובת פיזית בזיכרון הראשיאו בדיסק אם היא לא נמצאת. כמובן שגם מנגנון זה מצריך תמיכה של החומרה

כאמור, כל תהליך מחזיק טבלה, אשר בה מפורטות הכתובות הלוגיות והערך הפיזי שלהן. כל שורה בטבלה מתייחסת לדף וירטואלי מסוים בעל מספר אינדקס מסוים בכל שורה גם נמצאת כתובת פזית של המסגרת המכילה את הדף הזתאם בRAMואם בC



כל כתובת וירטואלית מורכבת משני שדות

- .VPN Virtual Page Number מספר הדף הווירטואל; נקרא גם
 - שדה היסט (Offset) המציין את המיקום בתוך אותו הדף


שדה ה*VPN* מהווה מצביע לאיזו שורה להסתכל בטבלת הדפים של התהלוֶך כדי למצוא את כתובת המסגרת הפיזית שמחזיקה אותוהוספת שדה ההיסט


Virtual page # offset כתובת וירטואלית Page table Page frame # offset כתובת פיזית

נותנת את הכתובת הפיזית המדויקת המקבילה לכתובת הוירטואת.

בכל שורה בטבלת הדפים נמצא גם מידע נוסף הנתן לנו אינדיקציה לפרמטרים מסוימים כדי שנוכל לנהל זיכרון ביעילות רבה יותתפרמטרים אלה הם:

- סיבית המציינת: האם הכתובת רלוונטית כלומר האם קיים בה מידע ממשי ולא אותות אקראיים
 - 2. סיבית המציינת: האם ניגשו לדף הזה?
- AB סיבית Dirty האם נעשה שינוי בדף זה? רלוונטי כשנרצה להחזיר דף
 - שדה "סיווג ביטחונ" מציין מה מותר ומה אסור לבצע בדף זה





Page Fault-שגיאת עמוד

שגיאת עמוד היא שגיאה המתרחשת כאשר תהליך מבקש נתנואשר הכתובת שלו אנה בזיכרון הראשי אלא בHD. אם התרחשה שגיאה מסוג זה נדרשות מספר פעולות

- הבאת העמוד בו נמצא הנתון אל הזיכרון הפיזי
- במידה ואין מקום צריך להחליט איזה מסגרת לפנות
- במידה והחלטנו לפנות מסגרת ייתכן ונדרש לעדכן את הדף המתאים לה*HD*ו (תלוי במדיניות
 - כאשר מסתיים תהליך ההחלפה יש לבצע את הפקודה מחדש

שגיאה זו יכולה להיגרם גם כתוצאה מגישה לדפים מחוץ לתחוםרפים לא קיימים וכ"ו.

יתרונות שיטת העימוד

- פותר לחלוטין בעיית שברור חיצוני גודל המסגרת אינו גמיש
- מצמצם מאוד שברור פנימי, גודל עמוד מספיק קטן, כך שנדיר מאוד שתהלד לא ישתמש בכל חייו אפילו בדף שלם אחד
 - גודל הדף מאפשר (כמובן בעזרת תמיכת חומרו) העברה בבת אחת של דף שלם
 - לא חייבים למחוק מסגרות, ניתן פשוט לסמנן כלארלוונטיות (סיבית רלוונטיות).
 - ניתן להקצות שטח זיכרון לא רציף לכל תהלידכל מסגרת מתאימה לדף שלם לא משנה מה הכתובת שלו או שלה


חסרונות

- להחזיק טבלת דפים לכל תהליך עשוי להיות גורם מאוד זולל זיכבון
 - עדיין יש שברור פנימי מועט.
- כל תרגום כתובת מצריך גישה לזיכרון לטבלת הכתובותה שאומר פי שנים יותר ממה שהיה צריך להיות

פתרונות - טבלה רבת רמות

גודל של טבלת עמודם עשוי להיות כה גדול (!!4Mb) שלא יעיל להחזיק אותן. לכן פותחה שיטה המשפרת את שיטת העימוד כך שלא נחזיק טבלאות עמודים גדולות מדילשם כך חילקו את טבלת העמודים לשתי רמות: הרמה הראשונה היא בגודל דף בלבד והיא נמצאת כל הזמן בזיכרון הראשאבל היא איננה מצביעה לכתובת פיזית של נתון אלא לטבלה ברמה השנייה שנמצאת בדיסק הרמה השנייה אינה אלא אוסף של טבלאות נוספות שנמצאות דרך קבע בדיסק זאת אומרת שעלינו לעדכן גם את מבנה הכתובת הווירטואלית כדי שיתאים למבנה החדש לכתובת החדשה שלוש שדות

- 1. שדה הרמה העליונה– מצביע לשורה המתאימה ברמה העליונה, שמצביעה לטבלה מסויימת ברמה השנייה.
- 2. שדה הרמה השנייה– מכיל את מספר השורה הנדרש ברמה השנייהְשמצביעה לכתובת פיזית של מסגרת.
 - 3. שדה ההיסט מכיל את הכתובת הפנימית בתוך המסגרת



מבנה הכתובת החדשה יראה בערך כך ובצורה סכמטית ניתן לתאר כך את המערכת: החיסרון בשיטה הזאת הוא שכדי לתרגם כתובת אנו צריכים לגשת פעמיים לזיכרון ואחת מהן היא לדיסק הקשית הפתרון לבעיה זו הוא פתרון חומרת!

TLB - Translation Look aside Buffer

ה TLB הוא זיכרון מטמון קטן מאוד, המכיל מספר מסוים של כתובות וירטואליות ממופות (שעברו תרגום לכתובת פיזית). כתובות אלו הן הכתובות האחרונות בהן השתמש התהליך הרץ כרגע. בגלל עיקרון המקומיות בזמן ובמקום, 99% מהכתובות שניגש אליהן הן אותן הכתובות שנמצאות TLB.

קבוצת עבודה של תהליך

קבוצת עבודה $WS_P(w)$ (Working Set) מוגדרת להיות אוסף הזפים אליהם ניגש תהליך ב $WS_P(w)$ באחרונות שלנ ככל שקבוצת העבודה יותר קטנה כלומר התהליך ניגש פחות או יותר לאותם הדפים בזמן האחרון, כך מידת המקומיות של התהליך גדולה יותרקבוצת עבודה גדולה מדי עשויה למוטט מערכת הפעלה כי היא תהיה עסוקה רק בלהביא ולפנות דפם מהזיכרון.

כזכור, כאשר תהליך מבקש כתובת בדף שלא נמצא בזיכרוָןצריך להביא אותו מהדיסק ואם צריך אז לפנות דף אחר כדי לעשות לו מקום

סגמנטציה – חלוקה לקטעים בעלי משמעות

בשיטה זו מחלקים את מרחב הכתובות של כל תהליך לקטעיםסגמנטים) בעלי משמעות מסויימת: למשל פונקציה מסוימת, משתנים גלובאליים מחסנית, ערימה וכ"ו. כמובן שכל סגמנט יכול להיות באורך שונה ולכן יתכן מצב של שברור חיצוני

מבנה הכתובת ותרגומה

כתובת וירטואלית בשיטת הסגמנטציה מחולקת לשני שדותשדה הסגמנט ושדה ההיסט שדה הסגמנט מציין את מספר הסגמנט המבוקש. שדה ההיסט מציין את הכתובת הפנימית בתוך הסגמנט בדומה לשיטת העימוד, גם כאן נדרשות"טבלאות סגמנטים" המחזיקות את מספר הסגמנט, הכתובת הפיזית שלן ונתוני עזר נוספים. בנוסף, בטבלה יש גם מידע על אורך כל סגמנט מהסיבה שהוא איננו קבוע

כתרננת

העיקרון העומד מאחורי שיטת הסגמנטציה מאוד דומה לשיטת העימוד אבל הוא מנצל את עיקרון המקומיות בצורה הטובה ביותר שניתן כי אנו מתייחסים לחלקים בעלי משמעות כגוש אחדכלומר אם אני נמצא בפונקציה מסוימת, אני אביא לזיכרון את הסגמנט המכיל את כל הפונקציה ואת כל המשתנים שלה, כך שכמעט אין סיכוי שאני אבצע גישות לזיכרון שמחוץ לסגמנטים אלו

חסרון

חסרונה היחיד של שיטה זו לעומת שיטת העימודהיא האפשרות לשברור חיצוני

שיטה משולבת – מערכת ההפעלה MULTICS

ניתן לשלב יחד את שיטות הסגמנטציה והעימוד כך שכל סגמנט יהיה מורכב ממספר מסוים של דפיםכך ששברור חיצוני לא יהיה כלל, והשברור הפנימי יהיה מינימאלי ביותר שיטה זו מממשת את יתרונות שתי השיטות

במקרה זה על הכתובת הוירטואלית לספק גם את מספר הסגמנטגם את מספר העמוד, וגם היסט בתוך העמוד.

מדיניות הבאה ופינוי דפים

בדד השוואה – EAT – Effective Access Time

אנו רוצים לדעת כמה זמן לוקח לגשת לנתון מסוים מרגע הבקשה בתהלוְאַך נתון זה תלויבגורמים כגון, האם הנתון בדיסק, האם צריך להביא אותו וכוו. לכן פיתחו מדד שיהווה אינדיקציה למידת יעילות של שיטת ניהול זיכרון והוא מבטא את זמן הגישה האפקטיביכלומר, גם נתונים כגון מספר שגיאות העמוד

 $lpha = rac{Hits}{All}$:נלקחים בחשבון. נגדיר את יחס הפגיעות (פגיעה – בקשת דף הנמצא בזיכרו) להיות

lpha*(MemAccessTime)+(1-lpha)*(DiskAccessTime)נוסחת זמן הגישה האפקטיבי היא: היא: היחסי של הפגיעות כפולמשך זמן גישה לזיכרון הראש, בתוספת החלק היחסי של ההחטאות כפול משך זמן הגישה לדיסק

מדיניות הבאה

בהבאת דפים לזיכרון קיימות שתי גישות

- 1. הבאה לפי דרישה- מביאים אך ורק דפים שתהליך מנסה לגשת אליהם
- 2. חיזוי מראש המערכת תנסה לנבא מה העמודים שהתהליך יצטרך בקרובותביא אותם כשהיא תוכל, עוד לפני שהתהליך ביקש דורש מנגנון חיזוי אם עובד כמו שצריך חוסך הרבה גישות לזיכרוו.

בכל שיטה ניתן להחליט אם להביא עמוד אחד או מספר עמודים הסמוכים לו

אדיניות פינוי

השאלה הגדולה ביותר שנדרשים לענות עליה כשרוצים לפנות דף תְי**א**יזה דף לפנות? מי אמר שלא נפנה דף שתהליך אחר זקוק לו ביותוּ ישנם מספר גורמים שצריך להתייחס אליהם בהחלטה זאתּ

- 1. האם נעשו שינויים בדף? יתכן שנצטרך לכתוב את הדף לדיסק אם נעשו בו שינויים
 - 2. האם הדף נמצא בשימוש תדית?
 - 3. כמה פז"ם יש לדף בזיכרון הראש?

לרוב, פינוי הדפים מתבצע ברקע, כלומר גם ללא דרישה ספציפית ברגע שהמערכת פנויה היא מפנה דפים כמו כן גם כתיבה של דפים"מלוכלכים" מתבצעת ברקע, כדי שכאשר נפנה אותם לא נצטרך לכתוב אותם לדיסה

האלגוריתמים המטפלים בפינוי משתמשים מנתונים מטבלת העמודים שהזכרנו לעילדי להשיג את מספר שגיאות העמוד הנמוך ביותר שניתן וזה יהיה מאוד.. נחמד.

אלגוריתם.FIFO


בשיטה זו העמוד שהגיע ראשון ונמצא הכי הרבה זמן בזיכרון יהיה הראשון להתפנו(כמו גוש קטיף רק בלי ההפגנות). אלגוריתם זה הוא נורא פשוט אך לא מגביר יעילות בשום דרך ויכול רק להזיק




כאשר משתמשים באלגוריתם *FIFO* עשויה להתרחש תופעה מוזרה כדי להעריך יעילות של אלגוריתמים פיתחו מדד שמשווה את מספר ו*Page* המתרחשות בכל שיטה עבור סדרת גישות מסויימתההיגיון אומר שככל שיהיו לנו זתר מסגרות זמינות יהיו פחות שגיאות עמוד כי יש יותר מסגרות, ולכן יש יותר סיכוי שעמוד מסוים יהיה בתוך מסגרת קיימתאך למעשה מתברר שלעיתים הגדלת מספר המסגרות רק מגדילה את מספר

השגיאות. כלומר, הגדלת הזיכרון לא תמיד מועילה כשעובדים עFIF@. דוגמא:

בטבלה העליונה רואים את מצב הזיכרון כאשר ישנן שלוש מסגרותניתן לראות שמספר הפעולות שביצענו על הזיכרון הוא?. בטבלה התחתונה רואים זיכרון בעל ארבע מסגרות, ואילו שם מספר הפעולות הוא10. זוהי תופעה נדירה אך אפשרית





LRU - Least Recently Used -אלגוריתם

אלגוריתם זה לא לקח בחשבון את משך הזמן שעמוד נמצא בזיכרון אלא את משך הזמן בו הוא נמצא ללא שימוש. העמוד שהכי פחות משתמשים בו יהיה הראשון ללכתלשם כך נדרש מנגנון שיעקוב אחרי הדפים ויעקוב אחרי מידת השימוש בהם ניתן לבצע זאת ע"י החזקת מחסנית של מספרי הדפים אשר כל גישה לדף מקפיצה אותו לראש המחסנית כאשר נרצה להוציא דף נוציא את הדף שמספרו נמצא בתחתית המחסנית. דרך נוספת היא הדבקת"חותמת" עם השעה הנוכחית לכל עמוד שניגשנו אליוהעמוד עם השעה המוקדמת ביותר יהיה הראשון ללכת

אלגוריתם "החמדן"

אלגוריתם זה מפנה את העמוד שמשך הזמועד הגישה הבאה אליו הוא הכי גדול כמובן שהוא מצריך מנגנון מאוד מסובך שאמור לנסות לנבא עבור כל עמוד מתי הוא ייקרא

אלגוריתם "הזדמנות שנייה"

אלגוריתם זה בשימוש רק במערכות בהן הפינוי מתבצע ברקעכאשר נתבצע פינוי המערכת בודקת את "סיבית הגישה" בטבלת העמודים אם לא ניגשו – פינוי מיידי. אם ניגשו (הסיבית = 1) – מאפסים את הסיבית. כלומר, כל עוד שעמוד נמצא בשימוש בין פינוי למשנה, הוא לא יפונת עמוד שלא ניגשו אליו במשך שני פינויים רצופים יפונה בוודאות

אלגוריתם מנייה

בשיטה זו מחזיקים "מונה גישות" לכל עמוד אשר מעלים אותו ב1 בכל גישת העמוד בעל מספר הגישות הנמוך/גבוהה ביותר יפונת