# Signale & Systeme Analyse eines Systems

Matrikelnr.: 9085107 & 2147057 Dozent: Apl. Prof. Dr. Lutz Gröll

Kurs: TINF22B1

25. November 2023

# 1 Vorgehen in Regelungstechnik

Zur Ermöglichung einer strukturierten Vorgehensweise bedarf es einer Orientierung. Dieser Arbeit liegt die in der Vorlesung behandelte Vorgehensweise in der Regelungstechnik zugrunde, welche nachfolgend erläutert wird.

- 1. Detaillierungsgrad für das System festlegen
- 2. Physikalisches Modell einschließlich der Störsignale erstellen
- 3. Eingangs-, Ausgangs-, Zustands- und Störgrößen des Systems festlegen
- 4. Physikalische Einheiten festlegen und ggf. Normierung in Prozent
- 5. Analyse des Modells
  - (a) Ruhelagen, Anfangswerte, evtl. Linearisierung nichtlinearer Systeme
  - (b) Systemeigenschaften ermitteln
- 6. Entwurf
  - (a) Ziele, Arbeitspunkte und Trajektorien festlegen
  - (b) Entwurf: Struktur, Bereich, Verfahren und Kriterien
- 7. Simulation und Rückinterpretation

# 2 Das System

Wir betrachten einen Wassertank, der oben an einen Zufluss mit sehr hohem Druck angeschlossen ist. Am unten Ende des Wassertanks befindet sich ein deutlich kleiner Abfluss, an den eine lange Wasserleitung angeschlossen ist. Erst am Ende der Wasserleitung befindet sich ein Messgerät, welcher den Volumenstrom misst. Eine beispielhafte Skizze sieht folgendermaßen aus:




Abbildung 1: Skizze des Systems

Der Ablauf stellt sich wie folgt dar: Über den Zufluss fließt Wasser in den Tank, da der Ausfluss aber deutlich kleiner ist, fließt erstmal deutlich weniger Wasser heraus. Erst wenn der Tank voller wird, erhöht sich der Wasserdruck und es kommt zu einem immer größeren Volumenstrom bis schließlich der Tank voll ist und der Druck des Zuflusses dafür sorgt, dass der Volumenstrom am Ausfluss gleich dem am Abfluss ist. Da das Messgerät aber weit entfernt vom Tank liegt, misst dieses den ganzen Vorgang erst mit einer gewissen Verzögerung.

Je nachdem wie groß der Tank ist, verändert sich die Konstante  $T_1$ : Je kleiner der Tank, desto größer ist  $T_1$ . Gleichzeitig bestimmt der Abstand zwischen dem Tank und dem Messgerät die Zeitkonstante  $T_t$ : Je größer der Abstand, destor größer ist  $T_t$ .

#### Größen 2.1

Im folgenden Werden Eingangs-, Zustands- und Ausgangsgrößen des Systems definiert.

Systemtheorie	Größe im System	Einheit
u(t)	Volumenstrom	
x(t)	Volumenstrom am Ausfluss	$\frac{l}{min}$
y(t)	gemessene Volumenstrom am Messgerät	110010

#### 2.2Bezeichnung

Das System hat den Nennergrad 1, eine Totzeit  $T_t$  und einem proportionalen Übertragungsverhalten. Daraus ergibt sich die Bezeichnung  $PT_1T_t$ .

#### Übertragungsfunktion 2.3

Formel 1 zeigt die Übertragungsfunktion die in diesem Skript analysiert wird. Formel 3 zeigt eine etwas andere Darstellung der Formel, sodass die Eigenschaften des Systems leichter abzulesen sind.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$= \frac{1 * e^{-2s}}{(1+s)}$$
(2)

$$= \frac{1 * e^{-2s}}{(1+s)} \tag{2}$$

$$= \frac{1}{1+s} * e^{-2s} \tag{3}$$

### Eingabe in MATLAB

Für die Eingabe der Übertragungsfunktion in MATLAB gibt es zwei Möglichkeiten.

In manueller Eingabe schreibt man G(s) = 1 / (1 + s) \* exp(-2 \* s).

In Computer-Algebra wird der Befehl sys = tf([1], [1, 1], "IODelay", 2) benötigt. Hierbei werden in den beiden Vektoren die Koeffizienten vor  $s^0$ ,  $s^1$ ,  $s^2$ , ... (im Nenner) angegeben. Bei komplizierteren Gleichungen hilft dabei der Befehl expand(G(s)), der einem die benötigten Koeffizienten liefert, was hier jedoch nicht nötig war. Darauf folgt der Befehl "IODelay", mit dem die Totzeit t=2 angegeben wird. In beiden Fällen wird in MATLAB damit die Formel 3 dargestellt.

#### 3 Darstellungsformen des Systems

#### Explizite Darstellung des Übertragungsoperators 3.1

#### 3.2 Zustandsraumdarstellung

Die allgemeine Form der Zustandsraumdarstellung lautet:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

Mit dem MATLAB-Befehl ss(sys) (ss steht für State Space) berechnet MATLAB automatisch die Werte für unser System. Somit sieht die Zustandsraumdarstellung hier folgendermaßen aus:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u$$

Man kann auch die Zustandsraumdarstellung direkt eingeben, indem man man die Matrizen A, B, C, D belegt und den Befehl sys = ss(A, B, C, D) ausführt. Von hier aus kommt man mit tf(sys) wieder zur Übertragungsfunktion.

Ohne Matlab kann die Zustandsraumdarstellung in einfachen Fällen mithilfe des Substitutionstricks aus der Übertragungsfunktion erstellt werden. Für Systeme, bei denen auch  $\dot{u}, \ddot{u}, \ldots$  in der Differentialgleichung vorkommt, ist das Ganze ein bisschen komplizierter, wird aber in Wikipedia beschrieben und kann entsprechend angewendet werden. Bei sprungfähigen Systemen sieht das noch etwas anders aus und es muss erst eine Polynomdivision gemacht werden, um D zu erhalten. Im Mehrgrößenfall ist es noch komplizierter.

Sind die Matrizen A, B, C, D bekannt, kommt man mit der folgenden Formel zur Übertragungsfunktion G(s), wobei I die Einheitsmatrix darstellt.

$$G(s) = C(s * I - A)^{-1} * B + D$$

In unserem System erhält man damit aber nicht die eigentliche Übertragungsfunktion, da die Totzeit  $T_t$  verloren geht. Für die Funktionalbeziehung eines Totzeitglieds im Zeitbereich gilt:  $y(t) = u(t - T_t)$ . Somit ergibt sich für die Zustandsraumdarstellung eines zeitverzögerten Systems:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t - T_t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t - T_t)$$

In unserem Beispiel mit  $T_t = 2$  bedeutet das also:

$$\dot{x}(t) = [-1] x(t) + [1] u(t-2)$$
  
 $y(t) = [1] x(t) + [0] u(t-2)$ 

-> HIER NOCHMAL GROELL NACHFRAGEN

#### Explizite Darstellung

Sind zusätzlich die Anfangswerte bekannt, so lässt sich x(t) und y(t) wie folgt berechnen:

$$\begin{split} x(t) &= e^{A(t-t_0)} * x(0) * \int_0^t e^{A(t-t_0)} Bu(\tau) \, d\tau \\ y(t) &= C e^{A(t-t_0)} * x(0) + C \int_0^t e^{A(t-t_0)} Bu(\tau) \, d\tau + Du(t) \end{split}$$

Hier ist bei der Eingabe in MATLAB wichtig zu beachten, dass für  $e^{(...)}$  nicht exp, sondern expm, verwendet wird, da man hier die Matrizenmultiplikation benötigt.

#### Anfangswerte

Für die Simulation werden die Anfangswerte, da der Start der Funktion definiert sein muss. Hierbei müssen die linken Grenzwerte verwendet werden, da sonst eventuelle Sprünge miteinbezogen würden. Es gilt:

$$y(0^{-}) = Cx(0^{-}) + D(0^{-})$$
$$\dot{y}(0^{-}) = CAx(0^{-}) + CBu(0^{-}) + D\dot{u}(0^{-})$$

Darüber hinaus gibt es einen Zusammenhang mit der Eingangs- / Ausgangs-Differentialgleichung: Die Anfangswerte des Zustandsraumes x müssen mit denen der Eingangs- / Ausgangs-Differentialgleichung y korrespondieren und sind mit folgender Formel umzurechnen:

$$\begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^T \\ C^T A \\ C^T A^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^T \\ C^T A \\ C^T A^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{pmatrix}$$

Wir gehen bei unserem System davon aus, dass der Tank zu Beginn leer ist, somit kein Ausfluss vorliegt, und auch kein Zufluss herrscht. Somit sind alle Anfangswerte gleich 0.

#### 3.2.1 Integralgleichung

Als Integralgleichung gilt allgemein:

$$x(t) = x(0) + \int_0^t Ax(\tau) + Bu(\tau) d\tau$$

Für unser System ergibt sich somit:

$$x(t) = \int_0^t \left[ -1 \right] x(\tau) + \left[ 1 \right] u(\tau) d\tau$$

#### 3.2.2 Differentialgleichung

$$y(t) = x(t-2)$$

### 3.3 Eingangs-/Ausgangs Differentialgleichung

Für unser System ergibt sich:

$$G(s) = \frac{1}{1+s} * e^{-2s}$$

$$G_{PT_1}(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1+s}$$

$$Y(s)(1+s) = (1) * U(s)$$

$$Y(s) + Y(s) * s = 1 * U(s)$$

$$\dot{y}(t) + y(t) = u(t)$$

In dieser Differentialgleichung taucht die Totzeit  $T_t$  nicht auf, da das Totzeitglied nicht mit einer gewöhnlichen Differentialgleichung beschrieben werden kann. Für die Funktionalbeziehung eines Totzeitglieds im Zeitbereich gilt:  $y(t) = u(t - T_t)$ . Für unser Beispiel mit der Totzeit  $T_t = 2$  folgt somit:

$$\dot{y}(t) + y(t) = u(t-2)$$

### 3.4 Übertragungsfunktion

Formel 4 zeigt die Übertragungsfunktion die in diesem Skript analysiert wird. Formel 6 zeigt eine etwas andere Darstellung der Formel, sodass die Eigenschaften des Systems leichter abzulesen sind.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \tag{4}$$

$$= \frac{1 * e^{-2s}}{(1+s)} \tag{5}$$

$$= \frac{1}{1+s} * e^{-2s} \tag{6}$$

### 3.5 Gewichtsfunktion (Impulsantwort)

Dieses und das folgende Kapitel sind bei meinen Mitschrieben als 4a und 4b zusammengefasst

In Abbildung 3.5 ist die Reaktion des Systems auf technischen Eingangssprung zu sehen.

In MATLAB lässt sich das mit dem Befehl impulse(sys) simulieren, wodurch man die numerische Lösung erhält. In MATLAB lässt sich das mit dem Befehl step(sys) simulieren, wodurch man die numerische Lösung erhält. Die Übergangsfunktionfunktion h(t) lässt sich aber auch analytisch berechnen und man erhält die explizite Lösung. Hierbei hilft einem der Befehl ilaplace(), der die Laplace-Transformierte zurückliefert:

$$\begin{array}{ll} syms & g(t) \\ g(t) & = ilaplace(H(s)) \\ t & = [0:0.1:8] \\ plot(t, g(t)) \end{array}$$

Beide Befehle führen zum folgenden Graphen:




Abbildung 2: Impulsantwort

# 3.6 Übergangsfunktion (Sprungantwort)

In Abbildung 3.6 ist die Reaktion des Systems auf den Heaviside-Funktion zu sehen. Diese ist wie folgt definiert:

$$\sigma(t) = egin{cases} 0 & ext{für t} < 0 \ 1 & ext{für t} > 0 \end{cases}$$

In MATLAB lässt sich das mit dem Befehl step(sys) simulieren, wodurch man die numerische Lösung erhält. Die Übergangsfunktionfunktion h(t) lässt sich aber auch analytisch berechnen und man erhält die explizite Lösung. Hierbei hilft einem der Befehl ilaplace(), der die Laplace-Transformierte zurückliefert:

```
H(s) = G(s)/s

syms h(t)

h(t) = ilaplace(H(s))

t = [0:0.1:8]

plot(t, h(t))
```

Beide Befehle führen zum folgenden Graphen:




Abbildung 3: Sprungantwort

## 3.7 Frequenzgang

Zum Frequenzgang  $G(j*\omega)$  gelangt man, indem man in G(s) das s durch  $j*\omega$  ersetzt.

Das bedeutet, das für jede Frequzenz  $\omega$  eine komplexe Zahl j mit Real- und Imaginärteil oder mit Betrag und Phase darstellt.

### 3.7.1 Ortskurve (Nyquist-Plot)

Im Nyquist-Plot wird der über  $\omega$  parametrisierte Frequenzgang als Kurver in der komplexen Ebene mit Real- und Imaginärteil dargestellt. MATLAB bietet hier den Befehl nyquist(sys) an, welche zum folgenden Plot führt. Dabei zeigt MATLAB die Kurve von  $-\infty$  bis  $+\infty$  an, was in unserem Beispiel jedoch nicht nötig ist.




Abbildung 4: Nyquist-Plot

Darüber hinaus ist es in MATLAB möglich, mit dem Cursor entlang der Kurve zu gehen, um sich einzelne Werte genauer anzuschauen, wie in Abbildung 3.7.1 dargestellt.




Abbildung 5: Screenshot: Informationen im Nyquist-Plot

Systemtheoretisch entspricht der Frequenzgang einem Schnitt der komplexen Funktion G(s) entlang der

imaginären Achse:  $G(s)\Big|_{s=i*\omega}$ 

### 3.7.2 Bode-Diagramm

Im Bode-Diagramm sind der Betrag des Frequenzgangs über  $\omega$  in Dezibel(dB) und die Phase des Frequenzgangs über  $\omega$  in Grad(°) dargestellt. Damit die Kurven schön aussehen, verwendet MATLAB eine doppelt logarithmische Darstellung. Der dazugehörige MATLAB-Befehl ist bode (sys). Streng genommen wird in MATLAB im oberen Bild die Amplitudenverstärkung angzeigt, die ein Sinus-Signal stationär erfährt (bei Eigenwert = 1), währenddessen im unteren Bild die Phasenverstärkung zu sehen ist.




Abbildung 6: Bode-Plot

### 3.8 Statische Kennlinie

Da es sich bei unserem System um ein System mit proportionalen Übertragungsverhalten handelt, entspricht die statische Verstärkung K = G(0) bzw.  $K = \lim_{t \to \infty} h(t)$ . Somit ergibt sich bei unserem System eine Verstärkung von 3, weshalb die statische Kennlinie nur eine konstante Funktion ist. Mithilfe des MATLAB-Befehls fplot(1) (wegen K = 1) lässt sich das graphisch darstellen. Der Nachteil der statischen Kennlinie ist, dass sie im Gegensatz zum Pol-Nullstellen-Plot keine Dynamik-Informationen enthält.




Abbildung 7: Statische Kennlinie

### 3.9 Pol-Nulstellen-Plot

Abbildung 3.9 zeigt den Pol-Nulstellen-Plot zu unserem System. Der passende MATLAB-Befehl hierfür lautet pzplot(sys). MATLAB markiert mit  $\mathbf{o}$  die Nullstellen und mit  $\mathbf{x}$  die Polstellen des Systems. In unserem Beispiel hat das System aber keine Nulstellen, da der Zählergrad 0 ist, weshalb in der Abbildung kein  $\mathbf{o}$  zu sehen ist. Da der Nenner unseres Systems aber den Grad 1 mit 1+s ist, hat unserer System eine reale Polstelle bei  $\mathbf{s}=-1$ , was in der Abbildung mit den  $\mathbf{x}$  gekennzeichnet ist. Der Nachteil des Pol-Nullstellen-Plots ist, dass er im Gegensatz zur statischen kennlinie keine Statik-Informationen enthält.




Abbildung 8: Pol-Nulstellen-Plot