Signale & Systeme Analyse eines Systems

Matrikelnr.: 9085107 & 2147057 Dozent: Apl. Prof. Dr. Lutz Gröll

Kurs: TINF22B1 System: PT₁T_t-Glied

25. November 2023

1 Vorgehen in Regelungstechnik

Zur Ermöglichung einer strukturierten Vorgehensweise bedarf es einer Orientierung. Dieser Arbeit liegt die in der Vorlesung behandelte Vorgehensweise in der Regelungstechnik zugrunde, welche nachfolgend erläutert wird.

- 1. Detaillierungsgrad für das System festlegen
- 2. Physikalisches Modell einschließlich der Störsignale erstellen
- 3. Eingangs-, Ausgangs-, Zustands- und Störgrößen des Systems festlegen
- 4. Physikalische Einheiten festlegen und ggf. Normierung in Prozent
- 5. Analyse des Modells
 - (a) Ruhelagen, Anfangswerte, evtl. Linearisierung nichtlinearer Systeme
 - (b) Systemeigenschaften ermitteln
- 6. Entwurf
 - (a) Ziele, Arbeitspunkte und Trajektorien festlegen
 - (b) Entwurf: Struktur, Bereich, Verfahren und Kriterien
- 7. Simulation und Rückinterpretation

In dieser Vorlesung wird die Regelungstechnik außen vor gelassen, weswegen im Folgenden eine leicht abgewandelte Struktur angewendet wird. Bezüglich des Detaillierungsgrads sind alle in der Vorlesung behandelten Darstellungsformen darzulegen. Weiterführend werden die Punkte 3 und 4 des Vorgehens aus der Regelungstechnik zusammengefasst und tabellarisch dargestellt. Schwerpunktmäßig wird in dieser Arbeit Punkt 5 behandelt, in dem alle Darstellungsformen aus der Vorlesung dargelegt werden. Punkt 6 und 7 werden in dieser Arbeit nicht betrachtet.

2 Unser System

Wir betrachten einen Wassertank, der oben an einen Zufluss mit sehr hohem Druck angeschlossen ist. Am unten Ende des Wassertanks befindet sich ein deutlich kleiner Abfluss, an den eine lange Wasserleitung angeschlossen ist. Erst am Ende der Wasserleitung befindet sich ein Messgerät, welcher den Volumenstrom misst. Eine beispielhafte Skizze sieht folgendermaßen aus:




Abbildung 1: Skizze des Systems

Der Ablauf stellt sich wie folgt dar: Über den Zufluss fließt Wasser in den Tank, da der Ausfluss aber deutlich kleiner ist, fließt erstmal deutlich weniger Wasser heraus. Erst wenn der Tank voller wird, erhöht sich der Wasserdruck und es kommt zu einem immer größeren Volumenstrom bis schließlich der Tank voll ist und der Druck des Zuflusses dafür sorgt, dass der Volumenstrom am Ausfluss gleich dem am Abfluss ist. Da das Messgerät aber weit entfernt vom Tank liegt, misst dieses den ganzen Vorgang erst mit einer gewissen Verzögerung.

Je nachdem wie groß der Tank ist, verändert sich die Konstante T_1 : Je kleiner der Tank, desto größer ist T_1 . Gleichzeitig bestimmt der Abstand zwischen dem Tank und dem Messgerät die Zeitkonstante T_t : Je größer der Abstand, destor größer ist T_t .

2.1 Größen

Im folgenden werden Eingangs-, Zustands- und Ausgangsgrößen des Systems definiert.

Systemtheorie	Größe im System	Einheit
u(t)	Volumenstrom am Zufluss	$rac{l}{min}$
x(t)	Volumenstrom am Ausfluss	$rac{l}{min}$
y(t)	gemessene Volumenstrom am Messgerät	$rac{l}{min}$

2.2 Bezeichnung

Das System hat den Nennergrad 1, eine Totzeit T_t und einem proportionalen Übertragungsverhalten. Daraus ergibt sich die Bezeichnung PT_1T_t .

2.3 Übertragungsfunktion

Formel 1 zeigt die Übertragungsfunktion die in diesem Skript analysiert wird. Formel 3 zeigt eine etwas andere Darstellung der Formel, sodass die Eigenschaften des Systems leichter abzulesen sind.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$= \frac{1 * e^{-2s}}{(1+s)}$$

$$(2)$$

$$= \frac{1 * e^{-2s}}{(1+s)} \tag{2}$$

$$= \frac{1}{1+s} * e^{-2s} \tag{3}$$

2.4 Eingabe in Matlab

Für die Eingabe der Übertragungsfunktion in Matlab gibt es zwei Möglichkeiten. In Computer-Algebra führt man s und G(s) als symbolischen Variablen ein und kann anschließend die Übertragungsfunktion G(s) definieren:

syms s,
$$G(s)$$

 $G(s) = 1 / (1 + s) * exp(-2 * s)$

Man erhält das selbe Ergebnis wie bei der obigen manuellen Definition von s und G(s), wenn man den Transfer-Function-Befehlt tf() in Matlab verwendet.

Dazu muss der Befehl sys = tf([1], [1, 1], "IODelay", 2) in Matlab eingegeben werden. Hierbei werden in den beiden Vektoren die Koeffizienten vor s^0, s^1, s^2, \dots (im Nenner) angegeben. Bei komplizierteren Gleichungen hilft dabei der Befehl expand(G(s)), der einem die benötigten Koeffizienten liefert, was hier jedoch nicht nötig war. Darauf folgt der Befehl "IODelay", mit dem die Totzeit t=2 angegeben wird.

In beiden Fällen wird in Matlab damit die Formel 3 dargestellt.

3 Darstellungsformen des Systems

Im Folgenden werden die Darstellungen unseres Systems näher beleuchtet. Generell gilt: Mit jeder weiteren Darstellung verliert man bestimmte Informationen über das System, sodass die erste Darstellung die informationsreichste ist.

3.1Explizite Darstellung des Übertragungsoperators

3.2 Zustandsraumdarstellung

Der Zustandsraum lässt sich sowohl implizit als auch explizit darstellen.

Implizite Darstellung 3.2.1

Die allgemeine Form der Zustandsraumdarstellung lautet:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

Mit dem Matlab-Befehl ss(sys) (ss steht für State Space) berechnet Matlab automatisch die Werte für unser System. Somit sieht die Zustandsraumdarstellung für unser System folgendermaßen aus:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u$$

Sind die Matrizen A, B, C, D bekannt, kommt man mit der folgenden Formel zur Übertragungsfunktion G(s), wobei I die Einheitsmatrix darstellt.

$$G(s) = C(s * I - A)^{-1} * B + D$$

Sofern die Matrizen gegeben sind könnte man alternativ das System auch bereits mit der dazugehörigen Zustandsraumdarstellung übergeben, indem sys = ss(A, B, C, D) in Matlab eingegeben wird. Der Befehlt tf(sys) liefert dann die Übertragungsfunktion über die Zustandsraumdarstellung.

In unserem System erhält man damit aber nicht die eigentliche Übertragungsfunktion, da die Totzeit T_t verloren geht. Für die Funktionalbeziehung eines Totzeitglieds im Zeitbereich gilt: $y(t) = u(t-T_t)$. Somit ergibt sich für die Zustandsraumdarstellung eines zeitverzögerten Systems:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t - T_t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t - T_t)$$

In unserem Beispiel mit $T_t = 2$ bedeutet das also:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} u(t-2)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u(t-2)$$

-> HIER NOCHMAL GROELL NACHFRAGEN

Ohne Matlab kann die Zustandsraumdarstellung in einfachen Fällen mithilfe des Substitutionstricks aus der Übertragungsfunktion erstellt werden. Für Systeme, bei denen auch $\dot{u}, \ddot{u}, \ldots$ in der Differentialgleichung vorkommt, ist das Ganze ein bisschen komplizierter, wird aber in Wikipedia beschrieben und kann entsprechend angewendet werden. Bei sprungfähigen Systemen sieht das noch etwas anders aus und es muss erst eine Polynomdivision gemacht werden, um D zu erhalten. Im Mehrgrößenfall ist es noch komplizierter.

Anfangswerte

Für die Simulation sind Anfangswerte notwendig, da der Start der Funktion definiert sein muss. Hierbei müssen die linken Grenzwerte verwendet werden, da sonst eventuelle Sprünge miteinbezogen würden. Es gilt:

$$\begin{split} y(0^-) &= Cx(0^-) + Du(0^-) \\ \dot{y}(0^-) &= CAx(0^-) + CBu(0^-) + D\dot{u}(0^-) \end{split}$$

Darüber hinaus gibt es einen Zusammenhang mit der Ein-/Ausgangs-Differentialgleichung: Die Anfangswerte des Zustandsraumes x müssen mit denen der Eingangs-/Ausgangs- Differentialgleichung y korrespondieren. ZUr berechnung werden folgenden Formeln verwendet:

$$\begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^T \\ C^T A \\ C^T A^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^T \\ C^T A \\ C^T A^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{pmatrix}$$

Weiterhin gehen wir bei unserem System davon aus, dass der Tank zu Beginn leer ist, somit

kein Ausfluss vorliegt. Daraus ergibt sich $x(0^-)=0$ und mit voriger Formel gilt:

$$\begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.2.2 Explizite Darstellung

Sind zusätzlich die Anfangswerte bekannt, so lässt sich x(t) und y(t) wie folgt berechnen:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} * x(0) * \int_0^t e^{A(t-t_0)} Bu(\tau) d\tau$$

$$y(t) = Ce^{A(t-t_0)} * x(0) + C \int_0^t e^{A(t-t_0)} Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$

Hier ist bei der Eingabe in Matlab wichtig zu beachten, dass für $e^{(...)}$ nicht exp, sondern expm, verwendet wird, da man hier die Matrizenmultiplikation benötigt.

3.2.3 Integralgleichung

Im Gegensatz zur Differentialgleichung ergibt die Integralgleichung "mild solution", welche Sprünge abbilden können. Als Integralgleichung gilt:

$$x(t) = x(0) + \int_0^t Ax(\tau) + Bu(\tau) d\tau$$

Für unser System ergibt sich somit:

$$x(t) = \int_0^t \left[-1 \right] x(\tau) + \left[1 \right] u(\tau) d\tau$$

3.2.4 Differentialgleichung

Aus unserem physikalischen Modells lässt sich folgende Differenzialgleichung ableiten:

$$y(t) = x(t-2)$$

-> HIER NOCHMAL GROELL NACHFRAGEN

3.3 Eingangs-/Ausgangs Differentialgleichung

Für unser System ergibt sich:

$$G(s) = \frac{1}{1+s} * e^{-2s}$$

$$G_{PT_1}(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1+s}$$

$$Y(s)(1+s) = (1) * U(s)$$

$$Y(s) + Y(s) * s = 1 * U(s)$$

$$\dot{y}(t) + y(t) = u(t)$$

In dieser Differentialgleichung taucht die Totzeit T_t nicht auf, da das Totzeitglied nicht mit einer gewöhnlichen Differentialgleichung beschrieben werden kann. Für die Funktionalbeziehung eines Totzeitglieds im Zeitbereich gilt: $y(t) = u(t - T_t)$. Für unser Beispiel mit der Totzeit $T_t = 2$ folgt somit:

$$\dot{y}(t) + y(t) = u(t-2)$$

3.4 Übertragungsfunktion

Formel 4 zeigt die Übertragungsfunktion die in diesem Skript analysiert wird. Formel 6 zeigt eine etwas andere Darstellung der Formel, sodass die Eigenschaften des Systems leichter abzulesen sind.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$= \frac{1 * e^{-2s}}{(1+s)}$$

$$= \frac{1}{1+s} * e^{-2s}$$
(6)

$$= \frac{1 * e^{-2s}}{(1+s)} \tag{5}$$

$$= \frac{1}{1+s} * e^{-2s} \tag{6}$$

3.5 Gewichtsfunktion (Impulsantwort)

Die Gewichtsfunktion g(t) wird auch als Impulsantwort bezeichnet. Die Impulsantwort ist die Antwort eines Sytems auf einen Dirac-Impuls $\delta(t)$.

In Matlab lässt sich die Gewichtsfunktion sowohl graphisch ausgeben als auch analytisch explizit berechnen. Mit dem Matlab-Befehl impulse(sys) wird einen Plot der Impulsantwort erstellt. Mit Hilfe des Befehls ilaplace(), wird die laplace-Transformierte Gewichtsfunktion q(t) zurückliefert:

Matlab Ausgabe: g(t) = heaviside(t - 2)*exp(2 - t) Mathematische Notation:

$$1(t-1) * e^{(t-2)}$$

wobei 1(t) für die Heavyside-Function steht.

In der folgenden Abbildung ist die Reaktion des Systems auf einen Dirac-Impuls Eingangssprung graphisch dargestellt.




Abbildung 2: Impulsantwort

3.6 Übergangsfunktion (Sprungantwort)

Die Spungantwort wird auch als Übergangsfunktion h(t) bezeichnet. Sie h(t) ist die Antwort des Systems auf den Einheitssprung $\sigma(t)$. Ein Beipsiel ist die Heaviside-Funktion, die wie folgt definiert ist:

$$1(t) = egin{cases} 0 & ext{für t} < 0 \ 1 & ext{für t} > 0 \end{cases}$$

In Matlab lässt sich das mit dem Befehl step(sys) simulieren, wodurch man die numerische Lösung erhält. Die Übergangsfunktionfunktion h(t) lässt sich aber auch analytisch berechnen und man erhält die explizite Lösung. Hierbei hilft einem der Befehl ilaplace(), der die Laplace-Transformierte zurückliefert:

$$\begin{array}{l} H(s) = G(s)/s \\ syms \ h(t) \\ h(t) = ilaplace(H(s)) \\ t = [0:0.1:8] \\ plot(t, h(t)) \end{array}$$

In Abbildung 3.6 ist die Reaktion des Systems auf den Heaviside-Funktion zu sehen. Beide Befehle führen zum folgenden Graphen:




Abbildung 3: Sprungantwort

3.7 Frequenzgang

Zum Frequenzgang $G(j\omega)$ gelangt man, indem man in G(s) die Variable s durch $j\omega$ ersetzt. Das ω steht für die Frequenz in Radiant pro Sekunde (Erinnerung: $\omega = 2\pi f$). Das j steht für die imaginäre Einheit, da i in der Systemtheorie für den Strom steht und daher durch j ersetzt wird.

Das bedeutet, das für jede Frequzenz ω , $G(j\omega)$ eine komplexe Zahl j mit Real- und Imaginärteil oder einen Betrag mit Phase darstellt. Systemtheoretisch entspricht der Frequenzgang $G(j\omega)$ einem Schritt der komplexen Funktion von G(s) entlang der imaginären Achse: $G(s)|_{s=j*\omega}$

3.7.1 Nyquist-Plot (Ortskurve)

Im Nyquist-Plot wird der über ω parametrisierte Frequenzgang als Kurve in der komplexen Ebene mit Real- und Imaginärteil dargestellt.

Mit dem Matlab-Befehl nyquist(sys) wird ein Plot der Kurve des Frequenzgangs $G(\omega j)$ ausgegeben. Dabei ist es möglich, mit dem Cursor entlang der Kurve zufahren, um sich den Real- und Imaginärteil zu dem jeweiligen Punkt anzeigen zu lassen (siehe Abbildung 3.7.1). Matlab zeigt die Kurve des Frequenzgangs $G(j\omega)$ immer für ω zwischen $-\infty$ und $+\infty$ an.

Mit dem Matlab-Befehl nyquist (sys) wird für unser System folgender Plot ausgegeben:



Abbildung 4: Nyquist-Plot

Anschließend kann per Curser-Click die Information über Real- und Imaginärteil in der Anzeige des Plots angerufen werden:




Abbildung 5: Screenshot: Informationen im Nyquist-Plot

3.7.2 Bode-Diagramm

Im Bode-Diagramm sind der Betrag des Frequenzgangs über ω in Dezibel(dB) und die Phase des Frequenzgangs über ω in Grad(°) dargestellt.

Streng genommen wird im oberen Diagramm der Abbildung 6 die Amplitudenverstärkung dargestellt, die ein Sinus-Signal an der Frequenz ω stationär erfährt (wenn die Eigenvorgänge abgeklungen sind und sich das System eingeschwungen hat; bei Eigenwert = 1), während im unteren Diagramm die Phasenverschiebung zu sehen ist.

Der dazugehörige Matlab-Befehl ist bode(sys), wobei dieser Befehl intern eine doppelt logarithmische Darstellung verwendet. Die Diagramm-Achse, auf der ω aufgetragen ist, ist dabei logarithmisch skaliert, während der Betrag in Dezibel (dB) angegeben wird, damit die

Kurven schön aussehen.




Abbildung 6: Bode-Plot

3.8 Statische Kennlinie

Da es sich bei unserem System um ein System mit proportionalen Übertragungsverhalten handelt, entspricht die statische Verstärkung K = G(0) bzw. $K = \lim_{t \to \infty} h(t)$. Somit ergibt sich bei unserem System eine Verstärkung von 3, weshalb die statische Kennlinie nur eine konstante Funktion ist.

Mithilfe des Matlab-Befehls fplot(1) (wegen K=1) lässt sich das graphisch darstellen. Der Nachteil der statischen Kennlinie ist, dass sie im Gegensatz zum Pol-Nullstellen-Plot keine Dynamik-Informationen enthält.




Abbildung 7: Statische Kennlinie

3.9 Pol-Nulstellen-Plot

Abbildung 3.9 zeigt den Pol-Nulstellen-Plot zu unserem System. Der passende Matlab-Befehl hierfür lautet $\mathtt{pzplot}(\mathtt{sys})$. Matlab markiert mit $\mathbf o$ die Nullstellen und mit $\mathbf x$ die Polstellen des Systems. In unserem Beispiel hat das System aber keine Nulstellen, da der Zählergrad 0 ist, weshalb in der Abbildung kein $\mathbf o$ zu sehen ist. Da der Nenner unseres Systems aber den Grad 1 mit 1+s ist, hat unserer System eine reale Polstelle bei $\mathbf s=-1$, was in der Abbildung mit den $\mathbf x$ gekennzeichnet ist. Der Nachteil des Pol-Nullstellen-Plots ist, dass er im Gegensatz zur statischen kennlinie keine Statik-Informationen enthält.




Abbildung 8: Pol-Nulstellen-Plot