# **■** NetApp

# 管理 Cloud Manager

Set up and administration

NetApp June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-manager-setup-admin/task-managing-netapp-accounts.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理 Cloud Manager····································	1
NetApp客戶	1
連接器	. 13
AWS認證資料	. 39
Azure認證·····	47
Google Cloud認證資料	. 60
在Cloud Manager中新增及管理NetApp支援網站帳戶 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	67

# 管理 Cloud Manager

# NetApp客戶

# 管理您的NetApp帳戶

"執行初始設定之後",您可以稍後管理使用者、服務帳戶、工作區、連接器及訂閱,以管理帳戶設定。

"深入瞭解NetApp客戶的運作方式"。

# 使用Tenancy API管理您的帳戶

如果您想要透過傳送API要求來管理帳戶設定、則必須使用\_Tenancy API。此API與Cloud Manager API不同、您可用來建立及管理Cloud Volumes ONTAP 各種運作環境。

"檢視Tenancy API的端點"

#### 建立及管理使用者


您帳戶中的使用者可以存取帳戶工作區中的管理資源。

#### 新增使用者

將Cloud Central使用者與NetApp帳戶建立關聯、讓這些使用者可以在Cloud Manager中建立及管理工作環境。

# 步驟

- 1. 如果使用者尚未這麼做、請要求使用者前往 "NetApp Cloud Central" 並註冊。
- 2. 從 Cloud Manager 頂端、按一下「\* Account \* (帳戶 \* )」下拉式清單。



3. 按一下目前選取帳戶旁的\*管理帳戶\*。



- 4. 在「成員」索引標籤中、按一下「關聯使用者」。
- 5. 輸入使用者的電子郵件地址、然後為使用者選取角色:
  - 。\* 客戶管理 \* :可在 Cloud Manager 中執行任何動作。
  - 。\*工作區管理 \*:可在指派的工作區中建立及管理資源。
  - 。法規遵循檢視器:只能檢視Cloud Data Sense法規遵循資訊、並針對有權存取的工作區產生報告。
  - 。《管理員》:可以使用「支援服務」來建立應用程式一致的備份、並使用這些備份來還原資料。SnapCenter SnapCenter\_此服務目前為試用版。\_
- 6. 如果您選取「工作區管理」或「法規遵循檢視器」、請選取一個或多個工作區以與該使用者建立關聯。



# 7. 按一下「\*經銷\*」。

使用者應收到 NetApp Cloud Central 寄送的電子郵件、標題為「Account Association (客戶關聯)」。 電子郵件中包含存取 Cloud Manager 所需的資訊。

Associate User

#### 移除使用者

取消使用者關聯後、使用者便無法再存取NetApp帳戶中的資源。


Cancel

#### 步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\* 。



2. 在「成員」索引標籤中、按一下對應使用者列中的動作功能表。



3. 按一下 \* 解除使用者關聯 \* 、然後按一下 \* 解除關聯 \* 以確認。

使用者無法再存取此NetApp帳戶中的資源。

#### 管理 Workspace 管理的工作區


您可以隨時建立工作區管理員與工作區的關聯和取消關聯。建立使用者關聯可讓他們在該工作區中建立及檢視工 作環境。

# 步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\*。



2. 在「成員」索引標籤中、按一下對應使用者列中的動作功能表。



- 3. 按一下\*管理工作區\*。
- 4. 選取要與使用者建立關聯的工作區、然後按一下「\*套用\*」。

只要 Connector 也與工作區相關聯、使用者就能從 Cloud Manager 存取這些工作區。

#### 建立及管理服務帳戶

服務帳戶扮演「使用者」的角色、可撥打授權API呼叫至Cloud Manager進行自動化。如此一來、您就不需要根據實際使用者帳戶建置自動化指令碼、也能隨時離開公司、因此更容易管理自動化作業。如果您使用同盟、則可以建立權杖、而不需從雲端產生更新權杖。

您可以將服務帳戶指派為角色、就像其他Cloud Manager使用者一樣、為其授予權限。您也可以將服務帳戶與特定工作區建立關聯、以控制服務可以存取的工作環境(資源)。

建立服務帳戶時、Cloud Manager可讓您複製或下載服務帳戶的用戶端ID和用戶端機密。此金鑰配對用於Cloud Manager驗證。

#### 建立服務帳戶

建立所需數量的服務帳戶、以管理工作環境中的資源。

#### 步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下「 \* Account \* (帳戶 \* )」下拉式清單。



2. 按一下目前選取帳戶旁的\*管理帳戶\*。



- 3. 在「成員」索引標籤中、按一下「建立服務帳戶」。
- 4. 輸入名稱並選取角色。如果您選擇帳戶管理員以外的角色、請選擇要與此服務帳戶建立關聯的工作區。
- 5. 按一下「\*建立\*」。
- 6. 複製或下載用戶端ID和用戶端密碼。

用戶端機密只會顯示一次、Cloud Manager不會儲存在任何位置。複製或下載機密、並安全地儲存。

7. 按一下 \* 關閉 \* 。

#### 取得服務帳戶的承載權杖

以便對進行API呼叫 "租戶API"、您需要取得服務帳戶的承載權杖。

```
curl --location --request POST 'https://netapp-cloud-
account.auth0.com/oauth/token' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --data-raw '{
        "grant_type": "client_credentials",
        "client_secret": "<client secret>",
        "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
        "client_id": "<client id>"
}'
```

#### 複製用戶端ID

您可以隨時複製服務帳戶的用戶端ID。

#### 步驟

1. 在「成員」索引標籤中、按一下對應於服務帳戶的列中的動作功能表。



- 2. 按一下\*用戶端ID\*。
- 3. ID會複製到剪貼簿。

#### 重新建立金鑰

重新建立金鑰會刪除此服務帳戶的現有金鑰、然後建立新金鑰。您將無法使用上一個金鑰。

### 步驟

1. 在「成員」索引標籤中、按一下對應於服務帳戶的列中的動作功能表。



- 2. 按一下「重新建立金鑰」。
- 3. 按一下「重新建立」以確認。
- 4. 複製或下載用戶端ID和用戶端密碼。

用戶端機密只會顯示一次、Cloud Manager不會儲存在任何位置。複製或下載機密、並安全地儲存。

5. 按一下 \* 關閉 \* 。

#### 刪除服務帳戶

如果您不再需要使用服務帳戶、請將其刪除。

#### 步驟

1. 在「成員」索引標籤中、按一下對應於服務帳戶的列中的動作功能表。



- 2. 按一下\*刪除\*。
- 3. 再按一下 \* 刪除 \* 以確認。

#### 管理工作區

透過建立、重新命名及刪除工作區來管理工作區。請注意、如果工作區包含任何資源、您就無法刪除該工作區。它必須是空的。

#### 步驟

- 1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\*。
- 2. 按一下 \* 工作區 \* 。
- 3. 請選擇下列其中一個選項:
  - 。按一下\*新增工作區\*以建立新的工作區。
  - 。按一下\*重新命名\*以重新命名工作區。
  - 。按一下 \* 刪除 \* 以刪除工作區。

# 管理 Connector 的工作空間

您需要將 Connector 與工作區建立關聯、讓 Workspace Admins 能夠從 Cloud Manager 存取這些工作區。

如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、 Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。

# "深入瞭解使用者、工作區和連接器"。

# 步驟

- 1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\*。
- 2. 按一下 \* Connector\*。
- 3. 針對您要建立關聯的連接器、按一下\*管理工作區\*。
- 4. 選取要與 Connector 建立關聯的工作區、然後按一下「\*套用\*」。

# 管理訂閱

從雲端供應商的市場訂閱之後、您可以從「帳戶設定」小工具取得每份訂閱內容。您可以選擇重新命名訂閱、以及取消訂閱與一或多個帳戶的關聯。

例如、假設您有兩個帳戶、每個帳戶都是透過個別的訂閱付費。您可能會取消訂閱與其中一個帳戶的關聯、因此

該帳戶中的使用者在建立 Cloud Volume ONTAP 的工作環境時、不會意外選擇錯誤的訂閱。

#### "深入瞭解訂閱內容"。

# 步驟

- 1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\*。
- 2. 按一下\*訂閱\*。

您只會看到與您目前檢視的帳戶相關聯的訂閱內容。

3. 按一下您要管理之訂閱對應列中的動作功能表。



4. 選擇重新命名訂閱、或管理與訂閱相關的帳戶。

#### 變更您的帳戶名稱

隨時變更您的帳戶名稱、將其變更為對您有意義的名稱。

# 步驟

- 1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\* 。
- 2. 在「\*總覽\*」標籤中、按一下帳戶名稱旁的編輯圖示。
- 3. 輸入新的帳戶名稱、然後按一下 \* 「 Saving \* (儲存 \* )」。

# 允許私有預覽

允許您帳戶中的私有預覽、以取得新的NetApp雲端服務、這些服務可在Cloud Manager中預覽。

私有預覽中的服務無法保證其行為符合預期、而且可能會持續中斷運作並喪失功能。

# 步驟

- 1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\* 。
- 2. 在「總覽」標籤中、啟用「允許私有預覽」設定。

#### 允許第三方服務

允許您帳戶中的第三方服務存取Cloud Manager中提供的第三方服務。第三方服務是類似NetApp所提供服務的雲端服務、但由第三方公司管理及支援。

#### 步驟

- 1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\*。
- 2. 在「總覽」標籤中、啟用「允許協力廠商服務」設定。

#### 停用SaaS平台

除非您必須遵守公司的安全原則、否則我們不建議停用 SaaS 平台。停用 SaaS 平台會限制您使用 NetApp 整合式雲端服務的能力。

如果停用 SaaS 平台、 Cloud Manager 將無法提供下列服務:

- 雲端資料感測
- Kubernetes
- 雲端分層
- 全域檔案快取

如果您停用SaaS平台、則必須執行的所有工作 "連接器上可用的本機使用者介面"。



這是一項無法還原的行動、會使您無法使用Cloud Manager SaaS平台。您需要從本機連接器執行動作。您將無法使用NetApp的許多整合式雲端服務、而重新啟用SaaS平台將需要NetApp支援的協助。

#### 步驟

- 1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 \* Account\* 下拉式清單、然後按一下 \* Manage Account\* 。
- 2. 在「總覽」索引標籤中、切換停用SaaS平台的選項。

# 監控您帳戶中的作業

您可以監控Cloud Manager執行的作業狀態、查看是否有任何需要解決的問題。您可以在「通知中心」或「時間表」中檢視狀態。

此表格提供通知中心與時間表的比較、讓您瞭解每項服務的內容。


通知中心	時間表
顯示事件和行動的高層級狀態	提供每個事件或行動的詳細資料、以供進一步調查
顯示目前登入工作階段的狀態:登出後、資訊不會出現 在通知中心	保留直到上個月的狀態
僅顯示在使用者介面中啟動的動作	顯示UI或API的所有動作
顯示使用者啟動的動作	顯示所有動作、無論是使用者啟動或系統啟動
依重要性篩選結果	依服務、行動、使用者、狀態及其他項目篩選

# 使用通知中心監控作業狀態

通知就像是追蹤您在Cloud Manager中啟動之作業進度的事件、以便您確認作業是否成功、或是否失敗。您可以檢視在目前登入工作階段期間所啟動的Cloud Manager作業(以及未來雲端服務作業)狀態。


目前僅Cloud Volumes ONTAP 支援建立及刪除下列物件的通知:

- 工作環境
- 集合體
- 磁碟區



### 篩選通知

依預設、您會看到所有通知。您可以篩選在「通知中心」中看到的通知、只顯示對您重要的通知。您可以依Cloud Manager的「服務」和通知「類型」進行篩選。



例如、如果您只想查看Cloud Manager作業的「錯誤」和「警告」通知、請選取這些項目、您只會看到這些通知 類型。

#### 取消通知

如果您不再需要查看通知、可以從頁面移除通知。您可以一次關閉所有通知、也可以關閉個別通知。

Dismiss All

若要關閉所有通知、請在通知中心按一下:並選擇\*全部關閉\*。

若要關閉個別通知、請將游標暫留在通知上、然後按一下「解除



稽核您帳戶中的使用者活動

Cloud Manager中的時間表顯示使用者完成的帳戶管理動作。這包括關聯使用者、建立工作區、建立連接器等管理動作。

如果您需要識別執行特定行動的人員、或是需要識別行動的狀態、檢查時間表會很有幫助。

#### 步驟

J

- 1. 按一下「所有服務>時間表」。
- 2. 在「篩選器」下、按一下「服務」、「啟用\*佔用\*」、然後按一下「套用」。

時間軸會更新以顯示帳戶管理動作。

# 角色

「帳戶管理員」、「工作區管理員」、「法規遵循檢視器」及SnapCenter 「支援對象管理員」角色、可為使用者提供特定權限。

Compliance Viewer角色適用於唯讀的Cloud Data Sense存取。

工作	帳戶管理員	工作區管理	法規遵循檢視器	系統管理員SnapCe nter
管理工作環境	是的	是的	否	否
在工作環境中啟用服務	是的	是的	否	否
檢視資料複寫狀態	是的	是的	否	否
檢視時間表	是的	是的	否	否
在工作區之間切換	是的	是的	是的	否
檢視資料感應掃描結果	是的	是的	是的	否
刪除工作環境	是的	否	否	否
將 Kubernetes 叢集連接 至工作環境	是的	否	否	否
接收 Cloud Volumes ONTAP 此報告	是的	否	否	否
建立連接器	是的	否	否	否
管理NetApp帳戶	是的	否	否	否
管理認證資料	是的	否	否	否
修改 Cloud Manager 設定	是的	否	否	否
檢視及管理支援儀表板	是的	否	否	否
從 Cloud Manager 移除工作環境	是的	否	否	否
安裝 HTTPS 憑證	是的	否	否	否
使用SnapCenter 《支援服務	是的	是的	否	是的

# 相關連結

- "在NetApp帳戶中設定工作區和使用者"
- "管理NetApp帳戶中的工作區和使用者"

# 連接器

# 進階部署

# 從AWS Marketplace建立連接器

最好直接從 Cloud Manager 建立 Connector 、但如果您不想指定 AWS 存取金鑰、可以從 AWS Marketplace 啟動 Connector 。建立並設定 Connector 之後、 Cloud Manager 會在 您建立新的工作環境時自動使用。

# 步驟

- 1. 為 EC2 執行個體建立 IAM 原則和角色:
  - a. 請從下列位置下載 Cloud Manager IAM 原則:

"NetApp Cloud Manager: AWS、Azure 和 GCP 原則"

- b. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。
- c. 建立角色類型為 Amazon EC2 的 IAM 角色、並將您在上一步建立的原則附加至角色。
- 2. 現在請前往 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 頁面" 從 AMI 部署 Cloud Manager。
  IAM 使用者必須擁有 AWS Marketplace 權限才能訂閱及取消訂閱。
- 3. 在 Marketplace 頁面上、按一下 \* 繼續訂閱 \* 、然後按一下 \* 繼續進行組態 \* 。



- 4. 變更任何預設選項、然後按一下 \* 繼續啟動 \*。
- 5. 在「\*選擇行動\*」下、選取「\*透過 EC2\* 啟動」、然後按一下「\*啟動\*」。

這些步驟說明如何從 EC2 主控台啟動執行個體、因為主控台可讓您將 IAM 角色附加至 Cloud Manager 執行個體。這無法使用 \* 從網站啟動 \* 動作。

- 6. 依照提示設定及部署執行個體:
  - 。\* 選擇執行個體類型 \* :視區域可用度而定、請選擇其中一種支援的執行個體類型(建議使用 T3.xlge )。
    - "檢閱執行個體需求"。

。\* 設定執行個體 \* :選取 VPC 和子網路、選擇您在步驟 1 中建立的 IAM 角色、啟用終止保護(建議)、 並選擇符合您需求的任何其他組態選項。



- 。\*新增儲存設備 \*:保留預設的儲存選項。
- 。\*新增標記\*:視需要輸入執行個體的標記。
- 。\*設定安全性群組 \* :指定連接器執行個體所需的連線方法: SSH 、 HTTP 和 HTTPS 。
- 。\*審查\*:檢閱您的選擇、然後按一下\*啟動\*。

AWS 會以指定的設定啟動軟體。Connector 執行個體和軟體應在大約五分鐘內執行。

7. 從連線至 Connector 執行個體的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列 URL:

http://ipaddress:80[]

- 8. 登入後、設定 Connector:
  - a. 指定要與Connector建立關聯的NetApp帳戶。

"瞭解NetApp客戶"。

b. 輸入系統名稱。



現在已安裝Connector、並使用您的NetApp帳戶進行設定。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。但如果您有多個連接器、就需要 "在兩者之間切換"。

#### 從Azure Marketplace建立連接器

最好直接從 Cloud Manager 建立 Connector 、但您也可以從 Azure Marketplace (如有需要)啟動 Connector 。建立並設定 Connector 之後、 Cloud Manager 會在您建立新的工作環境時自動使用。

# 在 Azure 中建立 Connector

使用Azure Marketplace中的映像在Azure中部署Connector、然後登入Connector以指定您的NetApp帳戶。

#### 步驟

- 1. 前往Azure Marketplace的NetApp Connector VM頁面。
  - 。 "適用於商業區域的Azure Marketplace頁面"
  - 。 "Azure政府區域的Azure Marketplace頁面"
- 2. 按一下「\*立即取得\*」、然後按一下「\*繼續\*」。
- 3. 從 Azure 入口網站按一下 \* 「 Create 」 (建立) \* 、然後依照步驟設定虛擬機器。

設定 VM 時請注意下列事項:

- 。Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
- 。選擇符合 CPU 和 RAM 需求的 VM 大小。我們建議使用 DS3 v2。

"檢閱 VM 需求"。

對於網路安全性群組、 Connector 需要使用 SSH 、 HTTP 和 HTTPS 的傳入連線。

"深入瞭解 Connector 的安全性群組規則"。

。在「\*管理\*」下、選取「\*開啟\*」、為連接器啟用\*系統指派的託管身分識別\*。

此設定非常重要、因為託管身分識別可讓 Connector 虛擬機器在 Azure Active Directory 中識別自己、而無需提供任何認證。 "深入瞭解 Azure 資源的託管身分識別"。

4. 在「\*檢閱+建立\*」頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「\*建立\*」開始部署。

Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和 Connector 軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至 Connector 虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列 URL:

http://ipaddress:80[]

- 6. 登入後、設定 Connector:
  - a. 指定要與Connector建立關聯的NetApp帳戶。

"瞭解NetApp客戶"。

b. 輸入系統名稱。



現在已安裝並設定 Connector。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

#### 授予 Azure 權限

當您在 Azure 中部署 Connector 時、您應該已啟用 "系統指派的託管身分識別"。您現在必須建立自訂角色、然後將角色指派給 Connector 虛擬機器以進行一或多項訂閱、以授予必要的 Azure 權限。

#### 步驟

- 1. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色:
  - a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。
  - b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID。

■ 範例 \*

C. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色:

「AZ角色定義建立-角色定義C:\Policy\_for\_Cloud Manager、Azure \_3.9.8.json」

您現在應該擁有名為 Cloud Manager 的自訂角色、可以指派給 Connector 虛擬機器。

- 2. 將角色指派給連接器虛擬機器以進行一或多項訂閱:
  - a. 開啟 \* 「訂閱」 \* 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
  - b. 按一下\*存取控制(IAM)>\*新增>\*新增角色指派\*。
  - c. 在「角色」索引標籤中、選取「\* Cloud Manager operator\*」角色、然後按一下「下一步」。
    - Cloud Manager 運算子是中提供的預設名稱 "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。
  - d. 在「成員」索引標籤中、完成下列步驟:
    - 指派\*託管身分識別\*的存取權。
    - 按一下\*選取成員\*、選取建立連接器虛擬機器的訂閱、選擇\*虛擬機器\*、然後選取連接器虛擬機器。
    - 按一下\*選取\*。
    - 單擊 \* 下一步 \* 。
  - e. 按一下「檢閱+指派」。
  - f. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Connector 現在擁有管理公有雲環境中資源和程序所需的權限。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。但如果您有多個連接器、就需要 "在兩者之間切換"。

在現有的Linux主機上安裝連接器、該主機可存取網際網路

建立 Connector 最常見的方法是直接從 Cloud Manager 或雲端供應商的市場建立 Connector。但您可以選擇在網路或雲端的現有 Linux 主機上下載並安裝 Connector 軟體。這些步驟僅適用於可存取網際網路的主機。

"瞭解部署Connector的其他方法"。



如果您想要在Cloud Volumes ONTAP Google Cloud中建立一個不完整的系統、那麼您也必須在Google Cloud上執行一個Connector。您無法使用在AWS、Azure或內部執行的Connector。

#### 驗證主機需求

Connector 軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、連接埠需求等的主機上執行。

#### 需要專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援 Connector 。主機必須是專屬主機。

#### **CPU**

4 個核心或 4 個 vCPU

#### **RAM**

16 GB

#### AWS EC2 執行個體類型

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。建議使用T3.xLarge。

#### Azure VM 大小

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。我們建議使用 DS3 v2。

#### GCP 機器類型

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。建議使用n1-Standard-4。

Google Cloud支援Connector的VM執行個體、其作業系統可支援此連接器 "防護VM功能"

# 支援的作業系統

- CentOS 7.6.
- CentOS 7.7
- · CentOS 7.8
- · CentOS 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.8
- Red Hat Enterprise Linux 7.9

Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未登錄、系統將無法在 Connector 安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

這些作業系統的英文版本支援 Connector。

#### **Hypervisor**

# /opt 中的磁碟空間

必須有100 GiB的可用空間

#### /var.中的磁碟空間

必須提供20 GiB的空間

# 傳出網際網路存取

安裝 Connector 和 Connector 時、需要外傳網際網路存取、才能管理公有雲環境中的資源和程序。如需端點清單、請參閱 "連接器的網路需求"。

#### 安裝Connector

驗證是否有支援的Linux主機之後、您就可以取得Connector軟體、然後再進行安裝。

需要root權限才能安裝Connector。

### 關於這項工作

• 安裝會安裝 AWS 命令列工具( awscli )、以啟用 NetApp 支援的還原程序。

如果您收到安裝 awscli 失敗的訊息、您可以放心忽略該訊息。無需使用工具、連接器即可順利運作。

NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是較早的版本。安裝後、如果有新版本可用、 Connector 會自動自 行更新。

#### 步驟

1. 從下載 Cloud Manager 軟體 "NetApp 支援網站", 然後將其複製到 Linux 主機。

如需將檔案連線及複製到 AWS 中 EC2 執行個體的說明、請參閱 "AWS 文件:使用 SSH 連線至 Linux 執行個體"。

2. 指派執行指令碼的權限。

```
chmod +x OnCommandCloudManager-V3.9.19.sh
```

3. 執行安裝指令碼。

如果您有Proxy伺服器、則必須輸入命令參數、如下所示。安裝程式不會提示您提供Proxy的相關資訊。

```
./OnCommandCloudManager-V3.9.19.sh [silent] [proxy=ipaddress] [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

silon 在不提示您提供資訊的情況下執行安裝。

如果主機位於 Proxy 伺服器之後、則需要 proxy。

proxyport 是 Proxy 伺服器的連接埠。

proxyuser 是 Proxy 伺服器的使用者名稱(如果需要基本驗證)。

proxyypwd 是您指定之使用者名稱的密碼。

4. 除非您指定無聲參數、否則請輸入\* Y\*繼續安裝。


Cloud Manager 現已安裝。安裝結束時、如果您指定 Proxy 伺服器、 Cloud Manager 服務( occm )會重新啟動兩次。

5. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列 URL:

https://ipaddress[]

ipaddress 可以是 localhost 、私有 IP 位址或公有 IP 位址、視主機的組態而定。例如、如果連接器位於沒有公有 IP 位址的公有雲中、您必須輸入連接至連接器主機之主機的私有 IP 位址。

- 6. 請在 NetApp Cloud Central 註冊或登入。
- 7. 如果您在Google Cloud中安裝Connector、請設定具有Cloud Manager所需權限的服務帳戶、以便在Cloud Volumes ONTAP 專案中建立及管理各種系統。
  - a. "在 GCP 中建立角色" 這包括在中定義的權限 "GCP 的 Cloud Manager 原則"。
  - b. "建立 GCP 服務帳戶、並套用您剛建立的自訂角色"。
  - C. "將此服務帳戶與 Connector VM 建立關聯"。
  - d. 如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 其他專案中部署 "將具有 Cloud Manager 角色的服務帳戶新增至該專案、以授予存取權"。您必須針對每個專案重複此步驟。
- 8. 登入之後、請設定 Cloud Manager:
  - a. 指定要與Connector建立關聯的NetApp帳戶。
    - "瞭解NetApp客戶"。
  - b. 輸入系統名稱。



現在已安裝Connector、並使用您的NetApp帳戶進行設定。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector。

設定權限、讓 Cloud Manager 能夠管理公有雲環境中的資源和程序:

• AWS : "設定 AWS 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"

• Azure : "設定 Azure 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"

• Google Cloud:請參閱上述步驟7

在內部安裝Connector、無需網際網路存取

您可以將Connector安裝在無法存取網際網路的內部部署Linux主機上。接著您可以探索內部ONTAP 的支援叢集、在叢集之間複寫資料、使用Cloud Backup備份磁碟區、然後使用Cloud Data Sense進行掃描。

這些安裝說明特別適用於上述使用案例。 "瞭解部署Connector的其他方法"。

#### 驗證主機需求

Connector 軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、連接埠需求等的主機上執行。

#### 需要專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援 Connector 。主機必須是專屬主機。

#### **CPU**

4 個核心或 4 個 vCPU

#### **RAM**

16 GB

#### 支援的作業系統

- CentOS 7.6.
- CentOS 7.7
- · CentOS 7.8
- · CentOS 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.8
- Red Hat Enterprise Linux 7.9

Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未登錄、系統將無法在 Connector 安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

這些作業系統的英文版本支援 Connector。

#### **Hypervisor**

通過認證可執行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸機或託管 Hypervisorhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解決方案:哪些 Hypervisor 已通過認 證、可執行 Red Hat Enterprise Linux ?"^]

#### 磁碟類型

需要SSD

# /opt 中的磁碟空間

必須有100 GiB的可用空間

# /var.中的磁碟空間

必須提供20 GiB的空間

# Docker引擎

安裝Connector之前、主機上需要Docker Engine 19版或更新版本。 "檢視安裝指示"。

# 安裝Connector

驗證是否有支援的Linux主機之後、您就可以取得Connector軟體、然後再進行安裝。

需要root權限才能安裝Connector。

#### 步驟

1. 確認已啟用並執行Docker。

sudo sysctl enable docker && sudo sysctl start docker

- 2. 從下載 Cloud Manager 軟體 "NetApp 支援網站"。
- 3. 將安裝程式複製到Linux主機。
- 4. 指派執行指令碼的權限。


chmod +x /path/cloud-manager-connector-offline-v3.9.19

5. 執行安裝指令碼:

sudo /path/cloud-manager-connector-offline-v3.9.19

6. 開啟網頁瀏覽器並輸入 https://ipaddress[] 其中 ipaddress 是Linux主機的IP位址。

您應該會看到下列畫面。



- 7. 按一下\*設定新的Cloud Manager\*、然後依照提示設定系統。
  - 。系統詳細資料:輸入Cloud Manager系統的名稱和公司名稱。



。 建立管理使用者:建立系統的管理使用者。

此使用者帳戶在本機系統上執行。無法連線至NetApp Cloud Central。

- 。審查:檢閱詳細資料、接受授權合約、然後按一下\*設定\*。
- 8. 使用您剛建立的管理員使用者登入Cloud Manager。

現在已安裝Connector、您可以開始使用適用於黑暗站台部署的Cloud Manager功能。

接下來是什麼?#8217?

- "探索內部ONTAP 的叢集"
- "在內部ONTAP 的等量叢集之間複寫資料"

- "使用Cloud Backup將ONTAP 內部的等量資料備份StorageGRID 至不實"
- "使用ONTAP Cloud Data SENSE掃描內部的不全區資料"

當新版Connector軟體推出時、這些軟體將發佈至NetApp支援網站。 "瞭解如何升級Connector"。

# 尋找連接器的系統ID


為協助您開始使用、NetApp代表可能會要求您提供Connector的系統ID。此 ID 通常用於授權和疑難排解。

#### 步驟

- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「說明」圖示。
- 2. 按一下\*支援> Connector\*。

系統ID會顯示在頂端。

。 範例 \*



# 管理現有的連接器

建立一或多個連接器之後、您可以在連接器之間切換、連線至連接器上執行的本機使用者介面等、來管理連接器。

#### 在連接器之間切換

如果您有多個連接器、可以在它們之間切換、以查看與特定連接器相關聯的工作環境。

例如、假設您是在多個雲端環境中工作。您可能在 AWS 中有一個 Connector 、在 Google Cloud 中有一個 Connector 。您必須在這些連接器之間切換、才能管理 Cloud Volumes ONTAP 在雲端上執行的各種功能。

#### 步驟

1. 按一下「\* Connector\* (\* 連接器 \* )」下拉式清單、選取「Another Connector (另一個連接器)」、然後按一下「\* Switch\*



Cloud Manager 會重新整理並顯示與所選 Connector 相關的工作環境。

#### 存取本機UI

雖然您應該從 SaaS 使用者介面執行幾乎所有的工作、但連接器上仍有本機使用者介面可供使用。如果您是從政府區域或沒有外傳網際網路存取的網站存取Cloud Manager、則必須使用連接器上執行的本機使用者介面。

#### 步驟

1. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列 URL:

https://ipaddress[]


ipaddress 可以是 localhost 、私有 IP 位址或公有 IP 位址、視主機的組態而定。例如、如果連接器位於沒有公有 IP 位址的公有雲中、您必須輸入連接至連接器主機之主機的私有 IP 位址。

2. 輸入您的使用者名稱和密碼以登入。


# 下載AutoSupport 或傳送更新訊息

如果您有任何問題、NetApp人員可能會要求您傳送AutoSupport 一份關於解決疑難的消息給NetApp支援部門。

- 1. 連接到連接器本機UI、如前節所述。
- 2. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。



- 3. 按一下 \* Connector\*。
- 4. 根據您傳送資訊給NetApp支援部門的方式、請選擇下列其中一個選項:
  - a. 選取選項、將AutoSupport 此資訊下載到您的本機機器。然後、您可以使用偏好的方法將其傳送給NetApp支援部門。
  - b. 按一下「傳送AutoSupport S編」、直接將訊息傳送給NetApp支援部門。



#### 連線至Linux VM

如果您需要連線至執行Connector的Linux VM、可以使用雲端供應商提供的連線選項來執行。

#### **AWS**

在AWS中建立Connector執行個體時、您提供了AWS存取金鑰和秘密金鑰。您可以將此金鑰配對用於執行個體的SSH。

"AWS文件:連線至您的Linux執行個體"

#### **Azure**

在Azure中建立Connector VM時、您選擇使用密碼或SSH公開金鑰進行驗證。使用您選擇的驗證方法來連線至VM。

"Azure文件:SSH進入VM"

#### **Google Cloud**

在Google Cloud中建立Connector時、您無法指定驗證方法。不過、您可以使用Google Cloud Console或Google Cloud CLI(gclCloud)連線至Linux VM執行個體。

"Google Cloud Docs:連線至Linux VM"

#### 套用安全性更新

更新Connector上的作業系統、確保其已安裝最新的安全性更新。

# 步驟

- 1. 存取Connector主機上的CLI Shell。
- 2. 以提高的權限執行下列命令:

```
sudo -s
service service-manager stop
yum -y update --security
service service-manager start
```

# 變更連接器的IP位址

如果貴企業需要、您可以變更由雲端供應商自動指派之Connector執行個體的內部IP位址和公有IP位址。

- 依照雲端供應商的指示、變更連接器執行個體的本機IP位址或公有IP位址(或兩者)。
- 2. 如果您變更了公有IP位址、而且需要連線至連接器上執行的本機使用者介面、請重新啟動連接器執行個體、以Cloud Manager登錄新的IP位址。
- 3. 如果您變更了私有IP位址、請更新Cloud Volumes ONTAP 支援的還原組態檔案備份位置、以便將備份傳送到Connector上的新私有IP位址。

a. 從Cloud Volumes ONTAP 支援的CLI執行下列命令、以移除目前的備份目標:

```
system configuration backup settings modify -destination ""
```

- b. 前往Cloud Manager、開啟工作環境。
- c. 按一下功能表、然後選取\*進階>組態備份\*。
- d. 按一下\*設定備份目標\*。

### 編輯連接器的URI

新增及移除連接器的URI。

#### 步驟

- 1. 按一下Cloud Manager標頭中的\* Connector\*下拉式清單。
- 2. 按一下「管理連接器」。
- 3. 按一下連接器的動作功能表、然後按一下\*編輯URI \*。
- 4. 新增及移除URI、然後按一下「套用」。

# 修正使用Google Cloud NAT閘道時的下載失敗

Connector會自動下載Cloud Volumes ONTAP 適用於更新的軟體。如果您的組態使用Google Cloud NAT閘道、 下載可能會失敗。您可以限制軟體映像分成的零件數量來修正此問題。此步驟必須使用Cloud Manager API完成。

### 步驟

1. 將PUT要求提交至/occm/config、並以下列Json做為本文:

```
{
   "maxDownloadSessions": 32
}
```

MaxDownloadSseds 的值可以是1或任何大於1的整數。如果值為1、則下載的映像不會分割。

請注意、32為範例值。您應該使用的值取決於NAT組態和可同時使用的工作階段數目。

"深入瞭解/occm/config API呼叫"。

升級內部部署的Connector、不需存取網際網路

如果您 "將Connector安裝在無法存取網際網路的內部部署主機上"、您可以在NetApp支援網站提供較新版本時升級Connector。

在升級過程中、連接器需要重新啟動、以便在升級期間無法使用使用者介面。

- 1. 從下載 Cloud Manager 軟體 "NetApp 支援網站"。
- 2. 將安裝程式複製到Linux主機。
- 3. 指派執行指令碼的權限。

```
chmod +x /path/cloud-manager-connector-offline-v3.9.14
```

4. 執行安裝指令碼:

```
sudo /path/cloud-manager-connector-offline-v3.9.14
```

5. 升級完成後、您可以前往\*「Help」(說明)>「Support」(支援)>「Connector\*」(連接器\*)來驗證連接器的版本。

# 在可存取網際網路的主機上進行軟體升級呢?

只要有、 Connector 就會自動將其軟體更新至最新版本 "傳出網際網路存取" 以取得軟體更新。


# 從Cloud Manager移除Connectors

如果連接器處於非作用中狀態、您可以將其從 Cloud Manager 的連接器清單中移除。如果您刪除了 Connector 虛擬機器、或是卸載了 Connector 軟體、則可以這麼做。

請注意下列關於移除連接器的事項:

- 此動作不會刪除虛擬機器。
- 此動作無法還原、只要從 Cloud Manager 移除 Connector 、就無法將其新增回 Cloud Manager 。

- 1. 按一下Cloud Manager標頭中的\* Connector\*下拉式清單。
- 2. 按一下「管理連接器」。
- 3. 按一下非作用中連接器的動作功能表、然後按一下 \* 移除連接器 \* 。



4. 輸入要確認的連接器名稱、然後按一下「移除」。

Cloud Manager 會將 Connector 從記錄中移除。

# 解除安裝Connector軟體

解除安裝Connector軟體以疑難排解問題、或從主機上永久移除軟體。您需要使用的步驟取決於連接器是安裝在可存取網際網路的主機上、還是安裝在無法存取網際網路的受限網路中。

從可存取網際網路的主機解除安裝

線上連接器包含一個解除安裝指令碼、可用來解除安裝軟體。

#### 步驟

- 1. 從 Linux 主機執行解除安裝指令碼:
  - 。/opt/application/NetApp/cloudmanager/in/uninstall.sh [silined]\* silon 執行指令碼時不會提示您確認。

從無法存取網際網路的主機解除安裝

如果您從NetApp支援網站下載Connector軟體、並將其安裝在無法存取網際網路的受限網路中、請使用這些命令。

#### 步驟

1. 從Linux主機執行下列命令:

docker-compose -f /opt/application/netapp/ds/docker-compose.yml down -v
rm -rf /opt/application/netapp/ds

# 管理 HTTPS 憑證以確保安全存取

根據預設、 Cloud Manager 會使用自我簽署的憑證來存取 Web 主控台的 HTTPS。 您可以安裝由憑證授權單位( CA )簽署的憑證、以提供比自我簽署憑證更好的安全保護。

# 開始之前

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

# 安裝 HTTPS 憑證

安裝由 CA 簽署的憑證、以確保安全存取。

# 步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取「\*HTTPS 設定\*」。



2. 在「HTTPS 設定」頁面中、產生憑證簽署要求 (CSR) 或安裝您自己的 CA 簽署憑證來安裝憑證:

選項	說明
產生 CSR	a. 輸入連接器主機的主機名稱或 DNS(其一般名稱)、然後按一下 * 產生 csr * 。  Cloud Manager 會顯示憑證簽署要求。  b. 使用 CSR 將 SSL 憑證要求提交給 CA。  憑證必須使用隱私增強型郵件( PEF ) Base - 64 編碼的 X · 509 格式。  c. 上傳憑證檔案、然後按一下「安裝」。
安裝您自己的 CA 簽署憑證	a. 選擇 * 安裝 CA 簽署的憑證 * 。 b. 同時載入憑證檔案和私密金鑰、然後按一下「 * 安裝 * 」。     憑證必須使用隱私增強型郵件( PEF ) Base - 64 編碼的 X · 509 格式。

Cloud Manager 現在使用 CA 簽署的憑證來提供安全的 HTTPS 存取。下圖顯示 Cloud Manager 系統的安全存取設定:

HTTPS Sett	up is active
Expiration:	Aug 15, 2029 10:09:01 am
Issuer:	C=IL, ST=Israel, L=Tel Aviv, O=NetApp, OU=Dev, CN= Localhost, E=Admin@netapp.com
Subject:	C=IL, ST=Israel, L=Tel Aviv, O=NetApp, OU=Dev, CN= Localhost, E=Admin@netapp.com
Certificate:	View CSR

# 續約 Cloud Manager HTTPS 憑證

您應該在 Cloud Manager HTTPS 憑證過期之前更新、以確保安全存取 Cloud Manager 網路主控台。如果您在憑證到期之前未續約、當使用者使用 HTTPS 存取 Web 主控台時、會出現警告。

#### 步驟

- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取「\*HTTPS 設定\*」。 顯示 Cloud Manager 憑證的詳細資料、包括到期日。
- 2. 按一下\*變更憑證\*、然後依照步驟產生CSR或安裝您自己的CA簽署憑證。

Cloud Manager 使用新的 CA 簽署憑證來提供安全的 HTTPS 存取。

# 設定連接器以使用HTTP Proxy伺服器

如果您的企業原則要求您使用Proxy伺服器來進行所有的HTTP通訊至網際網路、則必須設定連接器以使用該HTTP Proxy伺服器。Proxy 伺服器可以位於雲端或網路中。

Cloud Manager不支援使用連接器的HTTPS Proxy。

# 在連接器上啟用Proxy

當您將連接器設定為使用 Proxy 伺服器、連接器及 Cloud Volumes ONTAP 其所管理的各種系統(包括任何 HA協調器)時、都會使用 Proxy 伺服器。

請注意、此作業會重新啟動Connector。在繼續之前、請確定Connector未執行任何作業。

1. "登入 Cloud Manager SaaS 介面" 從連線至連接器執行個體的機器。

如果連接器沒有公有 IP 位址、您將需要 VPN 連線、或是需要從連接器所在的同一個網路中的跨接主機連線。

2. 按一下「 \* Connector \* ( \* 連接器 \* ) 」下拉式清單、然後按一下「 \* 移至本機 Ui \* (針對特定連接器 ) 」。



在 Connector 上執行的 Cloud Manager 介面會載入新的瀏覽器索引標籤。

3. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取「連接器設定」。



- 4. 按一下「一般」下的「\* HTTP Proxy組態\*」。
- 5. 設定Proxy:
  - a. 按一下\*啟用Proxy\*。
  - b. 使用語法指定伺服器 http://address:port[]
  - c. 如果伺服器需要基本驗證、請指定使用者名稱和密碼
  - d. 按一下「\*儲存\*」。



指定 Proxy 伺服器之後、系統 Cloud Volumes ONTAP 會自動設定新的更新功能、讓您在傳送 AutoSupport 更新訊息時使用 Proxy 伺服器。如果您在使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 完整套系統之前未指定 Proxy 伺服器、則他們必須使用 System Manager 在 AutoSupport 各個系統的「更新」選項中手動設定 Proxy 伺服器。

#### 啟用直接API流量

如果您已設定Proxy伺服器、則可直接將API呼叫傳送至Cloud Manager、而無需透過Proxy。此選項受AWS、Azure或Google Cloud中執行的Connectors支援。

#### 步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取「連接器設定」。



- 2. 在\* General 下、按一下 Support Direct API Traffic \*。
- 3. 按一下核取方塊以啟用選項、然後按一下\*「Saved\*」。

# Connector 的預設組態

您可能想要在部署連接器之前、或是需要疑難排解任何問題時、先深入瞭解連接器。

#### 具備網際網路存取的預設組態

如果您是從Cloud Manager、雲端供應商的市場部署Connector、或是在可存取網際網路的內部部署Linux主機上手動安裝Connector、則適用下列組態詳細資料。

#### AWS詳細資料

如果您是從Cloud Manager或雲端供應商的市場部署Connector、請注意下列事項:

- EC2執行個體類型為T3.xLarge。
- 映像的作業系統為Red Hat Enterprise Linux 7.6 (HVM)。

作業系統不含 GUI。您必須使用終端機來存取系統。

- EC2 Linux執行個體的使用者名稱為EC2使用者。
- 預設的系統磁碟為50 GiB gp2磁碟。

### Azure詳細資料

如果您是從Cloud Manager或雲端供應商的市場部署Connector、請注意下列事項:

• VM類型為DS3 v2。

• 映像的作業系統為CentOS 7.6。

作業系統不含 GUI。您必須使用終端機來存取系統。

• 預設系統磁碟為100 GiB優質SSD磁碟。

# Google Cloud詳細資料

如果您是從Cloud Manager或雲端供應商的市場部署Connector、請注意下列事項:

- VM執行個體為n1-Standard-4。
- 映像的作業系統為CentOS 7.9。

作業系統不含 GUI。您必須使用終端機來存取系統。

• 預設系統磁碟為100 GiB SSD持續磁碟。

#### 安裝資料夾

Connector 安裝資料夾位於下列位置:

/opt/application/NetApp/cloudmanager

# 記錄檔

記錄檔包含在下列資料夾中:

/opp/application/NetApp/cloudmanager/log此資料夾中的記錄提供有關Connector和Docker影像的詳細資料。

/opp/application/netapp/cloudmanager/dock\_occm/data/log

此資料夾中的記錄提供有關在Connector上執行雲端服務和Cloud Manager服務的詳細資料。

### 連接器服務

- Cloud Manager 服務的名稱為 occm。
- occm 服務取決於 MySQL 服務。

如果 MySQL 服務當機、則 occm 服務也會停機。

#### 套件

Cloud Manager 會在 Linux 主機上安裝下列套件(如果尚未安裝):

- 7Zip
- AWSCLI
- Docker
- Java

- Kubecl
- MySQL
- Tridentctl
- 拉出
- WGet

#### 連接埠

連接器在 Linux 主機上使用下列連接埠:

- 80 (用於 HTTP 存取)
- 用於 HTTPS 存取的 443
- 適用於 Cloud Manager 資料庫的 3306
- 8080 for the Cloud Manager API Proxy
- 8666 、適用於 Service Manager API
- 8777 、適用於 Health 檢查器 Container Service API

預設組態、不含網際網路存取

如果您手動將Connector安裝在無法存取網際網路的內部部署Linux主機上、則適用下列組態。 "深入瞭解此安裝選項"。

• Connector 安裝資料夾位於下列位置:

/opt/application/NetApp/DS

• 記錄檔包含在下列資料夾中:

/var/lib/dock/volages/ds\_occmdata/log

此資料夾中的記錄提供有關Connector和Docker影像的詳細資料。

• 所有服務都在Docker容器內執行

這些服務取決於執行的Docker執行時間服務

- 連接器在 Linux 主機上使用下列連接埠:
  - 。80 (用於 HTTP 存取)
  - 。用於 HTTPS 存取的 443

# AWS認證資料

# AWS 認證與權限

Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的 AWS 認證資料。您可以 Cloud Volumes ONTAP 使用初始 AWS 認證來部署所有的資訊系統、也可以新增其


# 他認證資料。

# 初始 AWS 認證資料


從Cloud Manager部署Connector時、您需要為IAM使用者提供IAM角色或存取金鑰的ARN。您使用的驗證方法必須具有必要的權限、才能在AWS中部署Connector執行個體。所需權限列於 "AWS 的連接器部署原則"。

Cloud Manager 在 AWS 中啟動 Connector 執行個體時、會為執行個體建立 IAM 角色和執行個體設定檔。它也附加原則、讓Connector有權限管理該AWS帳戶內的資源和程序。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。

# Cloud Manager



Cloud Manager 會在您為 Cloud Volumes ONTAP 下列項目建立新的工作環境時、依預設選取這些 AWS 認證資料:




# 其他 AWS 認證資料

有兩種方法可以新增額外的AWS認證資料。


#### 將AWS認證資料新增至現有的Connector

如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 AWS 帳戶中啟動功能、您也可以選擇 "為 IAM 使用者或信任帳戶中角色的 ARN 提供 AWS 金鑰"。下圖顯示兩個額外的帳戶、一個透過信任帳戶中的 IAM 角色提供權限、另一個則透過 IAM 使用者的 AWS 金鑰提供權限:



您可以 "將帳戶認證新增至 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon 資源名稱( ARN )或 IAM 使用者的 AWS 金鑰。

新增一組認證資料之後、您可以在建立新的工作環境時切換至這些認證資料:



# 直接將AWS認證資料新增至Cloud Manager

將新的AWS認證資料新增至Cloud Manager、可讓Cloud Manager擁有必要的權限、以建立和管理適用於ONTAP 整個作業環境的FSX、或是建立Connector。

# Marketplace 部署和內部部署呢?

以上各節說明建議的連接器部署方法、該方法來自 Cloud Manager 。您也可以從部署 AWS 中的 Connector "AWS Marketplace" 您也可以 "在內部部署安裝連接器"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立和設定 IAM 角色、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法為 Cloud Manager 系統設定 IAM 角色、但您可以像提供額外 AWS 帳戶一樣提供權限。

我該如何安全地旋轉 AWS 認證資料?

如上所述、 Cloud Manager 可讓您以幾種方式提供 AWS 認證資料:與 Connector 執行個體相關的 IAM 角色、在信任的帳戶中擔任 IAM 角色、或提供 AWS 存取金鑰。

Cloud Manager 採用前兩個選項、使用 AWS 安全性權杖服務取得持續循環的暫用認證資料。此程序是最佳實務做法、它是自動且安全的。

如果您為 Cloud Manager 提供 AWS 存取金鑰、您應該定期在 Cloud Manager 中更新金鑰、藉此旋轉金鑰。這是完全手動的程序。

# 管理AWS認證資料和Cloud Manager訂閱

新增及管理AWS認證資料、讓Cloud Manager擁有在AWS帳戶中部署及管理雲端資源所需的權限。如果您管理多個 AWS 訂閱、您可以從「認證」頁面將每個訂閱指派給不同的 AWS 認證資料。

### 總覽

您可以將AWS認證資料新增至現有的Connector、或直接新增至Cloud Manager:

• 將AWS認證資料新增至現有的Connector

將新的AWS認證資料新增至現有的Connector、可讓您Cloud Volumes ONTAP 使用相同的Connector在另一個AWS帳戶中部署。 瞭解如何將AWS認證資料新增至Connector。

• 直接將AWS認證資料新增至Cloud Manager

將新的AWS認證資料新增至Cloud Manager、可讓Cloud Manager擁有必要的權限、以建立和管理適用於ONTAP 整個作業環境的FSX、或是建立Connector。 瞭解如何將AWS認證資料新增至Cloud Manager。

#### 如何旋轉認證資料

Cloud Manager 可讓您以幾種方式提供 AWS 認證資料:與 Connector 執行個體相關的 IAM 角色、在信任的帳戶中擔任 IAM 角色、或提供 AWS 存取金鑰。 "深入瞭解 AWS 認證與權限"。

Cloud Manager 採用前兩個選項、使用 AWS 安全性權杖服務取得持續循環的暫用認證資料。此程序是最佳實務做法、因為它是自動且安全的。

如果您為 Cloud Manager 提供 AWS 存取金鑰、您應該定期在 Cloud Manager 中更新金鑰、藉此旋轉金鑰。這是完全手動的程序。

#### 新增認證到Connector

將AWS認證資料新增至Connector、以便在Cloud Volumes ONTAP 其他AWS帳戶中部署及管理功能。您可以在其他帳戶中提供IAM角色的ARN、或是提供AWS存取金鑰。

#### 授予權限

在您新增額外的AWS認證資料至Connector之前、您必須先提供必要的權限。這些權限可讓 Cloud Manager 管理該 AWS 帳戶內的資源和程序。您提供權限的方式取決於您是否要為Cloud Manager提供信任帳戶或AWS金鑰

中角色的ARN。



當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時、 Cloud Manager 會自動為您部署 Connector 的帳戶新增 AWS 認證資料。如果您在現有系統上手動安裝 Connector 軟體、則不會新增此初始帳戶。 "深入瞭解 AWS 認證與權限"。

- 選項 \*
- [Grant permissions by assuming an IAM role in another account]
- [Grant permissions by providing AWS keys]

# 在另一個帳戶中擔任IAM角色、藉此授予權限

您可以使用 IAM 角色、在部署 Connector 執行個體的來源 AWS 帳戶與其他 AWS 帳戶之間建立信任關係。接著、您將從信任的帳戶中、為 Cloud Manager 提供 IAM 角色的 ARN 。

### 步驟

- 1. 前往您要部署Cloud Volumes ONTAP 的目標帳戶中的IAM主控台。
- 2. 在「存取管理」下、按一下\*「角色」>「建立角色」\*、然後依照步驟建立角色。

#### 請務必執行下列動作:

- 。在\*信任的實體類型\*下、選取\* AWS帳戶\*。
- 。選取\*其他AWS帳戶\*、然後輸入連接器執行個體所在帳戶的ID。
- 。使用Cloud Manager IAM原則建立原則、可從取得 "Cloud Manager 原則頁面"。
- 3. 複製IAM角色的角色ARN、以便稍後將其貼到Cloud Manager中。

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將認證資料新增至Connector。

#### 提供AWS金鑰來授予權限

如果您想要為 IAM 使用者提供 AWS 金鑰給 Cloud Manager 、則必須將必要的權限授予該使用者。Cloud Manager IAM 原則定義了允許 Cloud Manager 使用的 AWS 動作和資源。

#### 步驟

- 1. 請從下載 Cloud Manager IAM 原則 "Cloud Manager 原則頁面"。
- 2. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。

"AWS 文件:建立 IAM 原則"

- 將原則附加至 IAM 角色或 IAM 使用者。
  - 。 "AWS 文件: 建立 IAM 角色"
  - 。"AWS 文件:新增和移除 IAM 原則"

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將認證資料新增至Connector。

#### 新增認證資料

在您提供具備所需權限的AWS帳戶之後、您可以將該帳戶的認證資料新增至現有的Connector。這可讓您Cloud Volumes ONTAP 使用相同的Connector在該帳戶中啟動支援功能。

如果您剛在雲端供應商中建立這些認證資料、可能需要幾分鐘的時間才能使用。請稍候幾分鐘、再將認證資料新增至Cloud Manager。

# 步驟

- 1. 請確定Cloud Manager目前已選取正確的Connector。
- 2. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。




- 3. 按一下\*「Add Credential\*(新增認證\*)」、然後依照精靈中的步驟進行。
  - a. 認證資料位置:選取\* Amazon Web Services > Connector\*。
  - b. 定義認證資料:提供可信IAM角色的ARN(Amazon資源名稱)、或輸入AWS存取金鑰和秘密金鑰。
  - c. 市場訂閱:立即訂閱或選取現有的訂閱、以建立Marketplace訂閱與這些認證的關聯。

若要以Cloud Volumes ONTAP 每小時費率(PAYGO)或是以年度合約支付、AWS認證資料必須與Cloud Volumes ONTAP 從AWS Marketplace訂閱的功能相關聯。

d. 審查:確認新認證資料的詳細資料、然後按一下\*新增\*。

現在、您可以在建立新的工作環境時、從「詳細資料與認證」頁面切換至不同的認證資料集:



# 新增認證資料至Cloud Manager

為Cloud Manager提供IAM角色的ARN、讓Cloud Manager擁有必要的權限、可為ONTAP 工作環境建立FSX或建立連接器、藉此將AWS認證新增至Cloud Manager。

您可以在建立FSXfor ONTAP the Sfor the Sfor the Sfor the Sfuse環境或建立新的Connector時、使用認證資料。

### 設定IAM角色

設定IAM角色、讓Cloud Manager SaaS能夠承擔角色。

# 步驟

- 1. 前往目標帳戶中的IAM主控台。
- 2. 在「存取管理」下、按一下\*「角色」>「建立角色」\*、然後依照步驟建立角色。

# 請務必執行下列動作:

- 。在\*信任的實體類型\*下、選取\* AWS帳戶\*。
- 。選取\*其他AWS帳戶\*、然後輸入Cloud Manager SaaS的ID: 952013314444.
- 。建立一個原則、其中包含建立FSXfor ONTAP the S作業 環境或建立連接器所需的權限。
  - "檢視FSXfor ONTAP Sfor Sf哪些 權限"
  - 從檢視Connector部署原則 "Cloud Manager 原則頁面"
- 3. 複製IAM角色的角色ARN、以便在下一步將其貼到Cloud Manager中。

IAM角色現在擁有所需的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

#### 新增認證資料

在您提供IAM角色所需的權限之後、請將角色ARN新增至Cloud Manager。

如果您剛建立IAM角色、可能需要幾分鐘的時間才能使用。請稍候幾分鐘、再將認證資料新增至Cloud Manager。

#### 步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。



- 2. 按一下\*「Add Credential\*(新增認證\*)」、然後依照精靈中的步驟進行。
  - a. 認證資料位置:選取\* Amazon Web Services > Cloud Manager\*。
  - b. 定義認證資料:提供IAM角色的ARN(Amazon資源名稱)。
  - C. 審查:確認新認證資料的詳細資料、然後按一下\*新增\*。

現在您可以在建立FSXfor ONTAP the Sfor the Sfor the fuse環境或建立新的Connector時、使用認證資

#### 建立AWS訂閱的關聯

將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager 之後、您可以將 AWS Marketplace 訂閱與這些認證資料建立關聯。訂 閱可讓您以Cloud Volumes ONTAP 小時費率(PAYGO)或使用年度合約來支付報銷費用、並使用其他NetApp 雲端服務。


您可能會在將認證新增至 Cloud Manager 之後、在兩種情況下建立 AWS Marketplace 訂閱的關聯:

- · 初次將認證新增至 Cloud Manager 時、您並未建立訂閱關聯。
- · 您想要以新的訂閱取代現有的 AWS Marketplace 訂閱。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解如何建立連接器"。

# 步驟

- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。
- 2. 按一下動作功能表以取得一組認證資料、然後選取「建立訂閱關聯」。



- 3. 從下拉式清單中選取現有的訂閱、或按一下「新增訂閱」、然後依照步驟建立新的訂閱。
  - ▶ https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-manager-setup-admin//media/video subscribing aws.mp4 (video)

#### 編輯認證資料

在Cloud Manager中編輯AWS認證資料、方法是變更帳戶類型(AWS金鑰或承擔角色)、編輯名稱、或自行更新認證資料(金鑰或角色ARN)。



您無法編輯與Connector執行個體相關聯之執行個體設定檔的認證資料。

- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。
- 2. 按一下動作功能表以取得一組認證資料、然後選取\*編輯認證\*。
- 3. 進行必要的變更、然後按一下「套用」。

#### 刪除認證資料

如果您不再需要一組認證資料、可以從Cloud Manager刪除。您只能刪除與工作環境無關的認證資料。



您無法刪除與連接器執行個體相關聯之執行個體設定檔的認證。

# 步驟

- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。
- 2. 按一下動作功能表以取得一組認證資料、然後選取\*刪除認證資料\*。
- 3. 按一下\*刪除\*以確認。

# Azure認證


# Azure 認證與權限

Cloud Manager 可讓您在部署 Cloud Volumes ONTAP 時選擇要使用的 Azure 認證資料。 您可以 Cloud Volumes ONTAP 使用初始 Azure 認證來部署所有的整套系統、也可以新增 其他認證資料。


#### Azure 初始認證

從Cloud Manager部署Connector時、您需要使用具備部署Connector虛擬機器權限的Azure帳戶或服務主體。所需權限列於 "Azure 的連接器部署原則"。

當 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Connector 虛擬機器時、就能實現 "系統指派的託管身分識別" 在虛擬機器上建立自訂角色、然後將其指派給虛擬機器。此角色可讓 Cloud Manager 在該 Azure 訂閱中管理資源和程序。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。



Cloud Manager 會在您為 Cloud Volumes ONTAP 下列項目建立新的工作環境時、依預設選取這些 Azure 認證資料:





# 額外的 Azure 訂閱、提供託管身分識別


託管身分識別與您啟動 Connector 的訂閱相關聯。如果您想要選擇不同的 Azure 訂閱、則需要 "將託管身分識別與這些訂閱建立關聯"。

# 其他 Azure 認證資料

如果您要使用 Cloud Volumes ONTAP 不同的 Azure 認證資料來部署功能、則必須授予所需的權限 "在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體" 針對每個 Azure 帳戶。下圖顯示兩個額外的帳戶、每個帳戶都設有提供權限的服務主體和自訂角色:








您可以 "將帳戶認證新增至 Cloud Manager" 提供 AD 服務主體的詳細資料。

新增一組認證資料之後、您可以在建立新的工作環境時切換至這些認證資料:



# Marketplace 部署和內部部署呢?

以上各節說明推薦的 Connector 部署方法、該方法來自 NetApp Cloud Central 。您也可以從部署連接器至 Azure "Azure Marketplace"您也可以 "在內部部署安裝連接器"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立及設定 Connector 的託管身分識別、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法設定 Connector 的託管身分識別、但您可以像使用服務主體一樣提供額外帳戶的權限。

# 管理 Azure 認證與 Cloud Manager 訂閱

當您建立Cloud Volumes ONTAP 一個功能完善的系統時、您需要選取Azure認證資料、才能與該系統搭配使用。如果您使用隨用隨付授權、也需要選擇Marketplace訂閱。如果您需要使用多個Azure認證或多個Azure Marketplace訂閱Cloud Volumes ONTAP 以供使用、請依照本頁的步驟進行。

有兩種方法可在Cloud Manager中新增額外的Azure訂閱和認證資料。

- 1. 將額外的Azure訂閱與Azure託管身分識別建立關聯。
- 如果您要使用Cloud Volumes ONTAP 不同的Azure認證資料來部署功能、請使用服務主體來授予Azure權限、並將其認證資料新增至Cloud Manager。

將額外的 Azure 訂閱與託管身分識別建立關聯

Cloud Manager 可讓您選擇要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 認證和 Azure 訂閱。除非您建立關聯、否則您無法為託管身分識別設定檔選取不同的 Azure 訂閱 "託管身分識別" 這些訂閱。

託管身分識別是 "初始 Azure 帳戶" 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時。部署 Connector 時、 Cloud Manager 會建立 Cloud Manager 操作員角色、並將其指派給 Connector 虛擬機器。

#### 步驟

- 1. 登入 Azure 入口網站。
- 2. 開啟 \* 訂閱 \* 服務、然後選取您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱內容。
- 3. 按一下 \* 存取控制 ( IAM ) \*。
  - a. 按一下「\*新增\*>\*新增角色指派\*」、然後新增權限:
    - 選取 \* Cloud Manager operator\* 角色。



Cloud Manager 運算子是中提供的預設名稱 "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為撰取該名稱。

- 指派 \* 虛擬機器 \* 的存取權。
- 選取建立 Connector 虛擬機器的訂閱。
- 選取 Connector 虛擬機器。

# ■ 按一下「\*儲存\*」。

4. 請重複這些步驟以取得額外訂閱內容。

當您建立新的工作環境時、現在應該能夠從多個 Azure 訂閱中選取託管身分識別設定檔。



# 將額外的Azure認證資料新增至Cloud Manager

當您從Cloud Manager部署Connector時、Cloud Manager會在擁有必要權限的虛擬機器上、啟用系統指派的託管身分識別。Cloud Manager會在您建立Cloud Volumes ONTAP 全新的作業系統以供參考時、依預設選取這些Azure認證資料。



如果您在現有系統上手動安裝Connector軟體、則不會新增一組初始認證資料。 "瞭解Azure認證 與權限"。

如果您要使用Cloud Volumes ONTAP \_different \_ Azure認證來部署功能、則必須在Azure Active Directory中為每個Azure帳戶建立及設定服務主體、以授予必要的權限。然後您可以將新認證新增至Cloud Manager。

#### 使用服務主體授予 Azure 權限

Cloud Manager 需要權限才能在 Azure 中執行動作。您可以在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體、並取得 Cloud Manager 所需的 Azure 認證資料、將必要的權限授予 Azure 帳戶。

下圖說明 Cloud Manager 如何取得在 Azure 中執行作業的權限。與一或多個 Azure 訂閱相關聯的服務主體物件、代表 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager、並指派給允許必要權限的自訂角色。



# 步驟

- 1. 建立 Azure Active Directory 應用程式。
- 2. 將應用程式指派給角色。
- 3. 新增 Windows Azure Service Management API 權限。
- 4. 取得應用程式 ID 和目錄 ID。
- 5. 建立用戶端機密。


# 建立 Azure Active Directory 應用程式

建立 Azure Active Directory ( AD )應用程式與服務主體、讓 Cloud Manager 可用於角色型存取控制。

您必須在 Azure 中擁有適當權限、才能建立 Active Directory 應用程式、並將應用程式指派給角色。如需詳細資訊、請參閱 "Microsoft Azure 說明文件:必要權限"。

#### 步驟

1. 從 Azure 入口網站開啟 \* Azure Active Directory \* 服務。



- 2. 在功能表中、按一下\*應用程式註冊\*。
- 3. 按一下「\*新登錄\*」。
- 4. 指定應用程式的詳細資料:
  - 。\*名稱\*:輸入應用程式的名稱。
  - 。\*帳戶類型 \* :選取帳戶類型(任何帳戶類型都可與 Cloud Manager 搭配使用)。
  - 。重新導向URI:您可以將此欄位保留空白。
- 5. 按一下\* 註冊 \* 。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

# 將應用程式指派給角色

您必須將服務委託人繫結至一或多個 Azure 訂閱、並指派自訂的「 OnCommand 支援對象」角色給該委託人、 以便 Cloud Manager 在 Azure 中擁有權限。

# 步驟

1. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。



在連結上按一下滑鼠右鍵、然後按一下「\*另存連結為 ... \*」下載檔案。

2. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID。


。 範例 \*

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzzz"
```

3. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列步驟說明如何在Azure Cloud Shell中使用Bash建立角色。

- a. 開始 "Azure Cloud Shell" 並選擇Bash環境。
- b. 上傳Json檔案。



c. 輸入下列Azure CLI命令:

```
az role definition create --role-definition
Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.9.8.json
```

您現在應該擁有名為 Cloud Manager operator 的自訂角色。


# 4. 將應用程式指派給角色:

- a. 從 Azure 入口網站開啟 \* 訂閱 \* 服務。
- b. 選取訂閱。
- c. 按一下\*存取控制(IAM) > 新增 > 新增角色指派\*。
- d. 在「角色」索引標籤中、選取「\* Cloud Manager operator\*」角色、然後按一下「下一步」。
- e. 在「成員」索引標籤中、完成下列步驟:
  - 保留\*選取「使用者」、「群組」或「服務主體」\*。
  - 按一下\*選取成員\*。



▶ 搜尋應用程式名稱。

範例如下:



- 選取應用程式、然後按一下\*選取\*。
- 單擊 \* 下一步 \* 。
- f. 按一下「檢閱+指派」。

服務主體現在擁有部署Connector所需的Azure權限。

如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 多個 Azure 訂閱中部署支援功能、則必須將服務授權對象繫結至每個訂閱項目。 Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

# 新增 Windows Azure Service Management API 權限

服務主體必須具有「 Windows Azure Service Management API 」權限。

- 1. 在 \* Azure Active Directory \* 服務中、按一下 \* 應用程式註冊 \* 、然後選取應用程式。
- 2. 按一下「\*API 權限 > 新增權限 \* 」。
- 3. 在「\* Microsoft API\*」下、選取「\* Azure 服務管理\*」。

# Request API permissions

Select an API

APIs my organization uses My APIs Microsoft APIs

# Commonly used Microsoft APIs

#### Microsoft Graph

Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.





# Azure Batch

Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud



# Azure Data Catalog

Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets



# Azure Data Explorer

Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions



#### Azure Data Lake

Access to storage and compute for big data analytic scenarios



# Azure DevOps

Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server



# Azure Import/Export

Programmatic control of import/export jobs



# Azure Key Vault

Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults



#### Azure Rights Management Services

Allow validated users to read and write protected content



# Azure Service Management

Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal



#### Azure Storage

Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data



#### **Customer Insights**

Create profile and interaction models for your products



#### Data Export Service for Microsoft Dynamics 365

Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. 按一下「\*以組織使用者身分存取 Azure 服務管理\*」、然後按一下「\*新增權限\*」。

# Request API permissions

#### < All APIs



Azure Service Management

https://management.azure.com/ Docs 🗹

What type of permissions does your application require?

#### Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

#### Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

expand all Select permissions

Type to search PERMISSION ADMIN CONSENT REQUIRED user\_impersonation Access Azure Service Management as organization users (preview) 0

# 取得應用程式 ID 和目錄 ID

將 Azure 帳戶新增至 Cloud Manager 時、您必須提供應用程式的應用程式(用戶端) ID 和目錄(租戶) ID 。Cloud Manager 會使用 ID 以程式設計方式登入。

# 步驟

- 1. 在 \* Azure Active Directory \* 服務中、按一下 \* 應用程式註冊 \* 、然後選取應用程式。
- 2. 複製 \* 應用程式(用戶端) ID\* 和 \* 目錄(租戶) ID\*。



#### 建立用戶端機密

您需要建立用戶端機密、然後為 Cloud Manager 提供機密的價值、以便 Cloud Manager 使用它來驗證 Azure AD °

- 1. 開啟 \* Azure Active Directory \* 服務。
- 2. 按一下\*應用程式註冊\*、然後選取您的應用程式。

- 3. 按一下\*「憑證與機密」>「新用戶端機密」\*。
- 4. 提供機密與持續時間的說明。
- 5. 按一下「\*新增\*」。
- 6. 複製用戶端機密的值。

#### Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.



您的服務主體現在已設定完成、您應該已經複製應用程式(用戶端) ID 、目錄(租戶) ID 、以及用戶端機密的值。新增 Azure 帳戶時、您必須在 Cloud Manager 中輸入此資訊。

#### 將認證資料新增至Cloud Manager

在您提供 Azure 帳戶所需的權限之後、即可將該帳戶的認證資料新增至 Cloud Manager 。完成此步驟可讓您Cloud Volumes ONTAP 使用不同的Azure認證資料來啟動功能。

如果您剛在雲端供應商中建立這些認證資料、可能需要幾分鐘的時間才能使用。請稍候幾分鐘、再將認證資料新增至Cloud Manager。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

# 步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。



- 2. 按一下\*「Add Credential\*(新增認證\*)」、然後依照精靈中的步驟進行。
  - a. 認證位置:選擇\* Microsoft Azure > Connector\*。
  - b. 定義認證:輸入Azure Active Directory服務主體的相關資訊、以授予必要的權限:
    - 應用程式(用戶端) ID :請參閱 [Getting the application ID and directory ID]。
    - 目錄(租戶) ID :請參閱 [Getting the application ID and directory ID]。
    - 用戶端機密:請參閱 [Creating a client secret]。
  - c. 市場訂閱:立即訂閱或選取現有的訂閱、以建立Marketplace訂閱與這些認證的關聯。

若要以Cloud Volumes ONTAP 每小時費率(PAYGO)支付 給\_\_LW\_Y1\_Y1\_Y1\_YGO\_Y1\_Y1\_Y1\_Y1\_Y1\_Y1\_Y1\_Y1\_Y1\_Y1\_

d. 審查:確認新認證資料的詳細資料、然後按一下\*新增\*。

您現在可以從「詳細資料與認證」頁面切換至不同的認證集合 "在建立新的工作環境時"



#### 管理現有認證資料

透過建立Marketplace訂閱關聯、編輯認證資料及刪除認證、來管理您已新增至Cloud Manager的Azure認證資料。

#### 將 Azure Marketplace 訂閱與認證資料建立關聯


將 Azure 認證資料新增至 Cloud Manager 之後、您可以將 Azure Marketplace 訂閱與這些認證資料建立關聯。 訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

您可能會在將認證新增至 Cloud Manager 之後、在兩種情況下建立 Azure Marketplace 訂閱的關聯:

- 初次將認證新增至 Cloud Manager 時、您並未建立訂閱關聯。
- 您想要以新的訂閱取代現有的 Azure Marketplace 訂閱。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。
- 2. 按一下動作功能表以取得一組認證資料、然後選取「建立訂閱關聯」。



3. 從下拉式清單中選取訂閱、或按一下「\*新增訂閱\*」、然後依照步驟建立新的訂閱。

下列影片會從工作環境精靈的內容開始播放、但會在您按一下「\*新增訂閱\*」之後顯示相同的工作流程:

► https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-manager-setup-admin//media/video\_subscribing\_azure.mp4

#### 編輯認證資料

修改Azure服務認證資料的詳細資料、即可在Cloud Manager中編輯Azure認證資料。例如、如果為服務主體應用程式建立新的密碼、您可能需要更新用戶端密碼。

#### 步驟

- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。
- 2. 按一下動作功能表以取得一組認證資料、然後選取\*編輯認證\*。
- 3. 進行必要的變更、然後按一下「套用」。

# 刪除認證資料

如果您不再需要一組認證資料、可以從Cloud Manager刪除。您只能刪除與工作環境無關的認證資料。

#### 步驟

- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。
- 2. 按一下動作功能表以取得一組認證資料、然後選取\*刪除認證資料\*。
- 3. 按一下\*刪除\*以確認。

# Google Cloud認證資料

# Google Cloud 專案、權限和帳戶

服務帳戶可讓Cloud Manager擁有部署和管理Cloud Volumes ONTAP 與Connector相同專案或不同專案中的各種系統的權限。

# Cloud Manager 的專案與權限

在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中部署時、您必須先在 Google Cloud 專案中部署 Connector。Connector 無法在您的內部環境或其他雲端供應商中執行。

直接從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、必須先設定兩組權限:

- 1. 您需要使用具有從 Cloud Manager 啟動 Connector VM 執行個體權限的 Google 帳戶來部署 Connector。
- 2. 部署 Connector 時、系統會提示您選取 "服務帳戶" 適用於 VM 執行個體。Cloud Manager 可從服務帳戶取 得權限 Cloud Volumes ONTAP、代表您建立及管理各種系統。將自訂角色附加至服務帳戶、即可提供權限。

我們已設定兩個 Y反 洗錢檔案、其中包含使用者和服務帳戶所需的權限。 "瞭解如何使用 Yaml 檔案來設定權限"。

下圖說明上述第 1 和第 2 項所述的權限要求:



# 適用於此產品的專案 Cloud Volumes ONTAP

可與 Connector 位於同一個專案中、或位於不同的專案中。 Cloud Volumes ONTAP若要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的專案中部署功能、您必須先將 Connector 服務帳戶和角色新增至該專案。

- "瞭解如何設定服務帳戶"
- "瞭解如何在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中部署功能、並選擇專案"

# 管理 Cloud Manager 的 GCP 認證與訂閱


您可以管理與Connector VM執行個體相關的認證資料。

# 將 Marketplace 訂閱與 GCP 認證建立關聯


在 GCP 中部署 Connector 時、 Cloud Manager 會建立一組與 Connector VM 執行個體相關的預設認證資料。 這些是 Cloud Manager 用來部署 Cloud Volumes ONTAP 功能的認證資料。

您可以隨時變更與這些認證資料相關的 Marketplace 訂閱。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。


- 1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 \* 認證 \* 。
- 2. 按一下動作功能表以取得一組認證資料、然後選取「建立訂閱關聯」。




3. 從下拉式清單中選取Google Cloud專案並訂閱。




- 4. 按一下「\*經銷\*」。
- 5. 如果您尚未訂閱、請按一下「新增訂閱」、然後依照下列步驟建立新的訂閱。
  - 在您完成下列步驟之前、請先確認您在Google Cloud帳戶中擁有「帳單管理」權限、以 及NetApp Cloud Central登入權限。
- 6. 查看訂購步驟、然後按一下\*繼續\*。



7. 重新導向至之後 "Google Cloud Marketplace上的NetApp Cloud Manager頁面"下、請確定在頂端導覽功能表中選取正確的專案。



- 8. 按一下\*訂閱\*。
- 9. 選擇適當的帳單帳戶、並同意條款與條件。



Google is providing this software or service "as-is" and any support for this software or


service will be provided by NetApp, Inc. under their terms of service.

# 10. 按一下\*訂閱\*。


SUBSCRIBE

此步驟會將您的轉帳要求傳送給NetApp。

11. 在快顯對話方塊中、按一下\*向NetApp註冊\*、將其重新導向至NetApp Cloud Central。



- (i)
- 必須完成此步驟、才能將GCP訂閱連結至您的NetApp帳戶。在您從本頁重新導向、然後登入NetApp Cloud Central之前、連結訂閱的程序並不完整。
- 12. 重新導向至Cloud Central之後、請登入NetApp Cloud Central或註冊、然後按一下「完成」繼續。 GCP訂閱會連結至您的使用者登入所關聯的所有NetApp帳戶。





如果貴組織的人員已從您的帳單帳戶訂閱NetApp Cloud Manager、您將會被重新導向至 "NetApp Cloud Central上的《銷售資料頁面Cloud Volumes ONTAP" 而是。如果這是意外情況、請聯絡您的NetApp銷售團隊。Google每個Google帳單帳戶只能啟用一次訂閱。

13. 完成此程序後、請瀏覽至Cloud Manager中的「認證」頁面、然後選取新的訂閱。



# Marketplace訂閱程序疑難排解

有時候透過Cloud Volumes ONTAP Google Cloud Marketplace訂閱的功能可能會因為權限不正確或不小心不再 重新導向至NetApp Cloud Central而變得零散。如果發生這種情況、請使用下列步驟完成訂購程序。

### 步驟

1. 瀏覽至 "Google Cloud Marketplace上的NetApp Cloud Manager頁面" 檢查訂單狀態。如果頁面顯示\*管理供應商\*、請向下捲動並按一下\*管理訂單\*。



a. 如果訂單顯示綠色勾選標記、但這是意外情況、則組織中使用相同帳單帳戶的其他人可能已經訂閱。如果這是意外情況、或您需要此訂閱的詳細資料、請聯絡您的NetApp銷售團隊。



b. 如果訂單顯示時鐘和\*待處理\*狀態、請返回市場頁面、撰擇\*管理供應商\*以完成上述程序。



# 在Cloud Manager中新增及管理NetApp支援網站帳戶

提供您NetApp支援網站(NSS)帳戶的認證資料、以啟用Cloud Volumes ONTAP 關鍵的

流程來執行支援功能、並透過Active IQ 支援功能實現預測性分析和主動式支援。

# 總覽

若要執行下列工作、必須將NetApp Support Site帳戶新增至Cloud Manager:

• 在Cloud Volumes ONTAP 您自帶授權(BYOL) 時部署

您必須提供您的NSS帳戶、Cloud Manager才能上傳授權金鑰、並啟用您所購買之期限的訂閱。這包括定期續約的自動更新。

• 註冊隨用隨付Cloud Volumes ONTAP 的功能不全的系統


您必須提供您的NSS帳戶、才能啟動系統支援、並取得NetApp技術支援資源的存取權。

- 升級Cloud Volumes ONTAP 到最新版本的更新版
- 使用Active IQ Cloud Manager中的「解決方案」

# 新增一個NSS帳戶

「支援儀表板」可讓您從單一位置新增及管理所有NetApp支援網站帳戶。

- 1. 如果您還沒有 NetApp 支援網站帳戶、 "註冊一項"。
- 2. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。



- 3. 按一下「」「nss管理」>「新增nssAccount」。
- 4. 出現提示時、按一下\*繼續\*以重新導向至Microsoft登入頁面。

NetApp使用Microsoft Azure Active Directory做為身分識別供應商、提供專為支援與授權所設計的驗證服務。

5. 在登入頁面上、提供您的NetApp支援網站註冊電子郵件地址和密碼、以執行驗證程序。

此動作可讓Cloud Manager使用您的NSS帳戶。

# 請注意帳戶的下列需求:

- 。帳戶必須是客戶層級的帳戶(不是來賓帳戶或臨時帳戶)。
- 。如果您打算部署節點型BYOL系統:
  - 帳戶必須獲得授權、才能存取 BYOL 系統的序號。
  - 如果您購買安全的 BYOL 訂閱、則需要安全的 NSS 帳戶。


現在、使用者可以在建立新Cloud Volumes ONTAP 的視覺系統、註冊現有Cloud Volumes ONTAP 的視覺系統、以及在Active IQ 使用效益資料時選擇帳戶。

- "在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動"
- "在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動"
- "在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中啟動"
- "註冊隨用隨付系統"

# 更新新驗證方法的NSS帳戶

自2021年11月起、NetApp現在使用Microsoft Azure Active Directory做為身分識別供應商、提供專為支援與授權所設計的驗證服務。此更新之後、Cloud Manager會提示您更新先前新增之任何現有帳戶的認證資料。

- 1. 如果您尚未這麼做、 "建立Microsoft Azure Active Directory B2C帳戶、並連結至您目前的NetApp帳戶"。
- 2. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。
- 3. 按一下\*"nss管理"。
- 4. 針對您要更新的NSS帳戶、按一下\*更新帳戶\*。



5. 出現提示時、按一下\*繼續\*以重新導向至Microsoft登入頁面。

NetApp使用Microsoft Azure Active Directory做為身分識別供應商、提供專為支援與授權所設計的驗證服務。

6. 在登入頁面上、提供您的NetApp支援網站註冊電子郵件地址和密碼、以執行驗證程序。

完成此程序之後、您更新的帳戶現在應該會在表格中列為\_new帳戶。此表中仍會列出\_舊版\_帳戶、以及任何現有的工作環境關聯。


- 7. 如果Cloud Volumes ONTAP 現有的不工作環境附加至舊版帳戶、請依照下列步驟執行 將這些工作環境附加至不同的NSS帳戶。
- 8. 移至舊版的nsso帳戶、按一下 ••• 然後選取\*刪除\*。

# 更新NSS認證資料

每當您變更您的NSS帳戶認證資料時、都必須在Cloud Manager中更新。

# 步驟

- 1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。
- 2. 按一下\*"nss管理"。
- 3. 針對您要更新的NSS帳戶、按一下 ••• 然後選取\*更新認證\*。



4. 出現提示時、按一下\*繼續\*以重新導向至Microsoft登入頁面。

NetApp使用Microsoft Azure Active Directory做為身分識別供應商、提供專為支援與授權所設計的驗證服

務。

5. 在登入頁面上、提供您的NetApp支援網站註冊電子郵件地址和密碼、以執行驗證程序。


# 將工作環境附加至不同的NSS帳戶

如果您的組織有多個NetApp Support Site帳戶、您可以變更Cloud Volumes ONTAP 哪個帳戶與某個支援系統相關聯。

此功能僅適用於設定為使用NetApp採用的Microsoft Azure AD進行身分識別管理的NSS帳戶。在使用此功能之前、您需要按一下\*「Add nssAccount」(新增nssAccount)或「Update Account」(更新帳戶)\*。

#### 步驟

- 1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。
- 2. 按一下\*"nss管理"。
- 3. 完成下列步驟以變更NSS帳戶:
  - a. 展開工作環境目前關聯的NetApp支援網站帳戶列。
  - b. 若要變更關聯的工作環境、請按一下 •••
  - c. 選擇\*變更為不同的nss\*帳戶。



d. 選取帳戶、然後按一下\*「Save(儲存)」\*。

# 顯示NSS帳戶的電子郵件地址

由於NetApp Support Site帳戶使用Microsoft Azure Active Directory進行驗證服務、因此Cloud Manager中顯示的NSS使用者名稱通常是Azure AD所產生的識別碼。因此、您可能無法立即得知與該帳戶相關的電子郵件地址。但Cloud Manager可選擇顯示相關的電子郵件地址。




前往「NSS管理」頁面時、Cloud Manager會為表格中的每個帳戶產生權杖。該權杖包含相關電子郵件地址的相關資訊。當您離開頁面時、便會移除權杖。這些資訊永遠不會快取、有助於保護您的隱私。

#### 步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。

- 2. 按一下\*"nss管理"。
- 3. 針對您要更新的NSS帳戶、按一下 ••• 然後選取\*顯示電子郵件地址\*。




Cloud Manager會顯示NetApp支援網站使用者名稱及相關的電子郵件地址。您可以使用複製按鈕來複製電子郵件地址。

# 移除NSS.帳戶

刪除任何不再想與Cloud Manager搭配使用的NSS帳戶。

請注意、您無法刪除目前與Cloud Volumes ONTAP 某個運作環境相關聯的帳戶。您首先需要 將這些工作環境附加至不同的NSS帳戶。

- 1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。
- 2. 按一下\*"nss管理"。
- 3. 針對您要刪除的NSS帳戶、按一下 ••• 然後選取\*刪除\*。



4. 按一下\*刪除\*以確認。

# 版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式(包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明:

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、或衍生性損害(包括但不限於採購替代商品或服務;使用損失、資料或利潤損失;或業務中斷)、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為(包括疏忽或其他)中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論(包括疏忽或其他)、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例:政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103(1988年10月)和FAR 52-227-19(1987年6月)技術資料與電腦軟體權利條款(c)(1)(ii)分段所述限制。

#### 商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。