### 1 Calcul de réserve

#### **Notation**

 $_tL$ : Perte prospective de l'assuré au temps t;

 Le symbole représente la perte pour un assuré d'âge x à partir du temps t et peut donc être réécrit comme :

$$_{t}L = \{_{t}L|T_{x} > t\}$$

 $_tV$ : Réserve de l'assureur au temps t;

– Le symbole représente la réserve pour un contrat d'assurance d'un assuré d'âge x à partir du temps t et peut donc être réécrit comme :

$$_{t}V = \mathbb{E}[\{_{t}L|T_{x} \geq t\}]$$

 $VP_{@t}$ : La valeur présente au temps t;

 $VPA_{@t}$  : La valeur présente actuarielle au temps t ;  $VPA_{@t} = \mathbb{E}[VP_{@t}]$ 

#### **Termes**

endowment: Mixte;

#### Calcul de réserves

**Perte prospective :** la perte prospective,  ${}_tL$ , actualise les transactions qui vont arriver dans le futur :

 $_tL = VP_{@t}(\text{prestations à payer}) - VP_{@t}(\text{primes à reçevoir}) + VP_{@t}(\text{frais à payer})$  S'il y a des frais pour les contrats, il suffit de l'ajouter à la perte.

**Relation**:  $\{T_x - t | T_x > t\} \stackrel{d}{=} T_{x+t}$  où  $\stackrel{d}{=}$  veut dire égale en distribution.

**Réserve**: La réserve,  ${}_tV$ , est l'espérance du montant que l'assureur devra payer dans le futur—alias, l'espérance de la perte. Il y a donc plusieurs façons de calculer ces réserves mais on utilise surtout la méthode prospective.

Selon la méthode prospective,

$$_{t}V = E [_{t}L]$$
 $= VPA_{@t}(prestations à payer) - VPA_{@t}(primes à reçevoir)$ 
 $+VPA_{@t}(frais à payer)$ 

**Remarque :** Pour des primes **nivelées** établies selon le principe d'équivalence du portefeuille, on pose  ${}_{0}V=0$ . Donc :

 $VPA_{@t}(primes \text{ à reçevoir}) = VPA_{@t}(prestations \text{ à payer}) + VPA_{@t}(frais \text{ à payer})$ 

#### Relation récursive pour les réserves (discrètes)

 $({}_{h}V + \pi_{h})(1+i) = q_{x+h}b_{h+1} + p_{x+hh+1}V$ 

On ajoute la prime P à la réserve  ${}_hV$  au temps h et accumule pour un an.

Ceci est équivalent à soit décéder à l'âge x + h et payer la prestation en cas de décès  $b_{h+1}$  ou survive et ajouter à la réserve  $b_{h+1}$  au temps x + h.

#### Formule générale <sup>1</sup> :

$${}_{h+1}V = \frac{({}_{h}V + G_{h} - e_{h})(1+i) - (b_{h+1} + E_{h+1})q_{x+h}}{p_{x+h}}$$

οù

 $G_h$  La prime (*gross premium*) à recevoir à t = h;

 $e_h$  Les frais relié à la collecte de la prime (per premium expenses);

 $E_h$  Les frais reliés aux paiement de la prestation (settlement expenses).

Alternativement, on peut récrire :

$$\underbrace{(b_{h+1} + E_{h+1} - {}_{h+1}V)}_{\text{montant net au risque}} q_{x+h} = ({}_{h}V + G_{h} - e_{h})(1+i)$$

## Formules alternatives pour Contrat d'assurance-vie entière (si $\pi^{PE}$ )

$$_{h}V = MA_{x+h} - \pi \ddot{a}_{x+h} = M\left(1 - \frac{\ddot{a}_{x+h}}{\ddot{a}_{x}}\right) = M\left(\frac{A_{x+h} - A_{x}}{1 - A_{x}}\right)$$

Remarque : ces formules fonctionnent aussi dans le cas d'un contrat d'assurancevie entière continu.

## Approximation classique pour les réserves à durées fractionnaires

$$_{h+s}V = (_{h}V + G_{h} - e_{h})(1-s) + (_{h+1}V)(s)$$

#### Profit de l'assureur

## Profit de l'assureur en changeant les 3 composantes

$$V^{A} - k+1V^{E} = N_{k}(kV + G - e'_{k})(1+i') - (b_{k+1} + E'_{k+1} - k+1V)N_{k}q'_{x+k} - [N_{k}(kV + G = e_{k})(1+i) - (b_{k+1} + E_{k+1} - k+1V)N_{k}q'_{x+k}]$$

<sup>1.</sup> Si les frais ne sont pas applicables pour le problème, simplement poser  $G_h=E_h=0$ .

#### Profit de l'assureur en changeant une seule composante :

Intérêt (i)	$N_k(_kV+G-e_k)(i'-i)$
Frais $e_k$ ou $E_k$	$N_k(e_k - e'_k)(1+i) + (E_{k+1} - E'_{k+1})N_kq_{k+1}$
Mortalité $q_{x+k}$	$(b_{k+1} + E_{k+1} - {}_{k+1}V)(N_k q_{x+k} - N_k q'_{x+k})$

## **Ouote-Part de l'actif (**Asset shares)

Alors que la réserve tV nous dit le montant que l'assureur doit avoir de côté, la quote-part de l'actif nous indique plutôt le montant réel que l'assureur a de côté pour le contrat donné.

$$AS_{K+1} = \frac{(AS_k + G_k - e'_k)(1 + i') - (b_{k+1} + E'_{k+1})q'_{x+k}}{p'_{x+k}}$$

# **Équation de Thiele**

Cette équation permet d'obtenir le *taux instantanné d'accroissement* de  $_tV$ .

$$\frac{\partial}{\partial t} (_t V) = \delta_{tt} V + G_t - e_t - (b_t + E_t) - _t V \mu_{[x]+t}$$

on peut approximer 
$$_tV$$
 avec la Méthode d'Euler:
$$_tV = \frac{_{t+h}V - h(G_t - e_t - (b_t + E_t)\mu_{[x]+t})}{1 + h\delta_t + h\mu_{[x]+t}}$$

### Modification de contrat

Valeur de rachat (Cash value at surrender)

# **Approximations**

Woolhouse

$$\ddot{a}_{x}^{(m)} \approx \ddot{a}_{x} - \frac{m-1}{2m} - \frac{m^{2}-1}{12m^{2}} (\delta + \mu_{x})$$

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} \approx \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{n}_{n} p_{x}) - \frac{m^{2}-1}{12m^{2}} (\delta + \mu_{x} - v^{n}_{n} p_{x} (\delta + \mu_{x+n}))$$

## Frais d'acquisition reportés

- > Habituellement, il y a plus de frais au temps d'acquisition;
- > Ce frais supplémentaire est réparti sur la durée du contrat;
- > en anglais c'est le « Deferred Acquisition Cost (DAC) »;

Le frais est défini comme la différence entre la réserve pour un contrat avec primes brutes (avec des frais) et la réserve avec primes pures (sans frais) :

$$DAC_t = {}_tV^g$$