# Analyse statistique des risques actuariels

## Vraisemblance

On peut voir la fonction de densité  $f(x;\theta)$  comme étant une fonction du paramètre inconnu  $\theta$  avec x fixé; ceci est la fonction de vraisemblance  $\mathcal{L}(\theta;x)$ .

# Oualité de l'estimateur

La première section traite de «estimateurs ponctuels ». C'est-à-dire, on produit une seule valeur comme notre meilleur essai pour déterminer la valeur de la population inconnue. Intrinsèquement, on ne s'attend pas à ce que cette valeur (même si c'en est une bonne) soit la vraie valeur exacte.

Une hypothèse plus utile à des fins d'interprétation est plutôt un estimateur par intervalle; au lieu d'une seule valeur, il retourne un intervalle de valeurs plausibles qui peuvent toutes être la vraie valeur. Le type principal d'estimateur par intervalle est l'intervalle de confiance traité dans la deuxième sous-section.

### **Estimation ponctuelle**

Lorsque nous avons un estimateur  $\hat{\theta}$  pour un paramètre inconnu  $\theta$  on espère que, en moyenne, ses erreurs de prévision seront nulles. On peut alors trouver  $E[\hat{\theta}|\theta]$ ; soit, l'espérance de l'estimateur lorsque  $\theta$  est la vraie valeur du paramètre. Par la suite, on calcule son biais  $B(\hat{\theta})$  dans la prévision de cette vraie valeur du paramètre:

### Biais d'un estimateur

$$B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}|\theta] - \theta$$

Cependant, le biais n'indique pas la variabilité de l'estimateur  $\hat{\theta}$  dans sa prévision. Ceci est plutôt calculé avec la variance de l'estimateur  $Var(\hat{\theta})$ . Nous pouvons alors définir la **borne inférieure de Cramèr-Rao** de la variance de l'estimateur  $Var(\theta)$ avec la matrice d'information de Fisher  $I(\theta)$ :

# Borne inférieure Cramèr-Rao

$$\operatorname{Var}(\hat{\theta}) \ge \frac{1}{n \operatorname{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta)\right)^{2}\right]}, \quad \text{où } I(\theta) = \operatorname{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta)\right)^{2}\right]$$


Cette borne est rarement comprise et sur la base de ce vidéo et ce vidéo je me lance dans l'explication de l'intuition derrière cette borne. Si vous ne comprenez pas, allez les regarder puisqu'elle va régulièrement réapparaître plus tard dans le bac.

Premièrement, on définit l'utilité des deux premières dérivées :

 $\frac{\partial}{\partial \theta} \mathcal{L}(\theta)$ : Représente le « rate of change » (angl.) de la fonction.

 $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \mathcal{L}(\theta)$ : Représente la concavité de la fonction; on peut y penser comme sa « curve ».

On sait que la dérivée sera de 0 au point  $\hat{\theta}^{\text{EMV}}$ , mais juste passé ce point elle sera négative! On ajoute alors un négatif pour évaluer la décroissance pareillement à l'augmentation de la dérivée. Le twist est que beaucoup de fonctions peuvent avoir le même point où elles sont maximisées, mais avoir l'air complètement différents.



Clairement, la courbe en mauve aura plus de points près de  $\hat{\theta}^{\rm EMV}$  que la courbe en orange. On évalue cette différence avec la deuxième dérivée, soit la concavité ou « curve ». Ce faisant, la deuxième dérivée permet d'être plus certain d'avoir le bon estimateur. Il est alors logique que la variance ne puisse pas être moins que l'estimateur du maximum de vraisemblance évalué au point où la concavité est maximisée.

Finalement, on yeut comprendre pourquoi 1/« curve » et non juste « curve ». On déduit que plus la concavité est élevée, alors plus la variance sera faible. Il aura forcément moins de points près de  $\hat{\theta}^{\text{EMV}}$  et donc :  $\operatorname{Var}(\hat{\theta}^{\text{EMV}}) \overset{\text{dépend}}{\sim} \frac{1}{\overset{\text{}_{\sim}}{\sim} \operatorname{curve}}$ 

$$\operatorname{Var}(\hat{\theta}^{\operatorname{EMV}}) \overset{\text{dépend}}{\sim} \frac{1}{\operatorname{«curve}}$$

On observe alors que la limite lorsque la « curve » tend vers l'infini implique une variance nulle. On dit donc que la distribution de l'estimateur est "asymptotiquement normale" tel que  $\hat{\theta}^{\mathrm{EMV}} \stackrel{a.s.}{\to} \mathcal{N}\left(\theta, \left(I(\theta)\right)^{-1}\right)$  où a.s. veut dire asymptotiquement.

Il s'ensuit alors que **l'efficacité d'un estimateur** est le ratio de la borne Cramèr-Rao sur la variance de l'estimateur :

### Efficacité d'un estimateur

$$\operatorname{eff}(\theta) = \frac{\operatorname{Var}(\hat{\theta})^{\operatorname{Rao}}}{\operatorname{Var}(\hat{\theta})} = \frac{1}{n\operatorname{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta}\ln f(x;\theta)\right)^{2}\right]\operatorname{Var}(\hat{\theta})}$$

estimateur « efficient » (angl.). Du fait, parmi les estimateurs sans biais il doit être celui avec la variance minimale; on dit que l'estimateur est le « Minimum Variance **Unbiased Estimator (MVUE)** » (angl.).

De plus, on peut généraliser cette formulation pour obtenir l'efficacité relative d'un estimateur comparativement à un autre :

### Efficacité relative

Soit les estimateurs non biaisés  $\hat{\theta}_n$  et  $\tilde{\theta}_n$ , l'efficacité de  $\hat{\theta}_n$  relativement à  $\tilde{\theta}_n$ est:

$$\operatorname{eff}(\hat{\theta}_n, \tilde{\theta}_n) = \frac{\operatorname{Var}(\hat{\theta}_n)}{\operatorname{Var}(\tilde{\theta}_n)}$$

Si eff $(\hat{\theta}_n, \tilde{\theta}_n)$  < 1 alors  $\hat{\theta}_n$  est plus efficace et vice-versa.

Nous pouvons également évaluer si un estimateur est cohérent, ou converge, avec des très grands échantillons; un estimateur  $\hat{\theta}$  est **consistent** (angl.) si la probabilité qu'il diffère de la vraie valeur du paramètre  $\theta$  par une erreur  $\epsilon$  près de 0 tend vers 0 alors que la taille de l'échantillon *n* tend vers l'infini :

### Convergence (consistency) d'un estimateur

$$\lim_{n\to\infty} \Pr(|\hat{\theta} - \theta| > \epsilon) = 0, \quad \epsilon > 0$$

Ce critère peut être rencontré lorsque l'estimateur  $\hat{\theta}$  est asymptotiquement sans biais et que la variance de l'estimateur tend vers 0. Nous avons déjà raisonné ceci avec la borne Cramèr-Rao. En premier temps, on définit ce qu'est un estimateur asymptotiquement sans biais:

# Estimateur asymptotiquement sans biais

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{B}(\hat{\theta}) = 0$$

Donc si  $\lim_{n\to\infty} {\rm Var}(\hat{\theta})=0$  et que  $\lim_{n\to\infty} {\rm B}(\hat{\theta})=0$  alors l'estimateur est **consistent**. Cependant, l'inverse n'est pas vrai; un estimateur qui est consistent n'implique pas que la variance et le biais tendent vers 0.

Malgré la nature plaisante de la convergence d'un estimateur, beaucoup d'estimateurs ont cette propriété. Nous voulons alors une mesure qui n'indique pas seulement qu'un estimateur arrive près de la bonne valeur souvent (alias, une très petite variance), mais qu'il est mieux que d'autres estimateurs. De plus, dût à la sélection arbitraire de l'erreur  $\epsilon$  pour la consistency d'un estimateur, il est possible de malicieusement la sélectionner pour faire parler les données comme on le souhaite.

Si ce ratio est de 1, eff( $\theta$ ) = 1, alors l'estimateur est à la borne. On dit qu'il est un Nous définissons alors l'Erreur Quadratique Moyenne (EQM), ou Mean Squared Error (MSE), permettant de comparer les différents estimateurs ayant tous une bonne consistency en assurant une cohérence d'interprétation.

### Erreur Quadratique Moyenne (Mean Squared Error)

$$MSE_{\hat{\theta}}(\theta) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2 | \theta] \Leftrightarrow Var(\hat{\theta}) + [B(\hat{\theta})]^2$$

En combinant tous ces critères, le meilleur estimateur est alors l'estimateur sans biais ayant la plus petite variance possible parmi tous les estimateurs sans biais possible; c'est-à-dire, le Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UM-VUE).

### Estimation par intervalles

Un type d'estimateur par intervalle est l'intervalle de confiance :

### Intervalle de confiance

Soit le paramètre à estimer  $\theta$ , alors nous sommes confiants à un niveau de  $100(1-\alpha)\%$  qu'il est contenu entre (L,U).

De façon équivalente, nous sommes confiant à un seuil de  $\alpha\%$  qu'il est contenu entre (L, U):

$$\theta \in [L, U]$$
.

Nous pouvons alors dire que  $\Pr(L \le \theta \le U) \ge (1 - \alpha)$  pour tout  $\theta$ .

Par exemple, dans le cas d'une population avec distribution normale et moyenne  $\mu$ inconnue, on a la moyenne échantillonnale  $\bar{x}$  (qui est l'estimateur MVUE).

# Intervalle de confiance sur la moyenne (distribution normale)

Nous sommes confiants à un niveau de  $100(1 - \alpha)\%$  que :

$$\mu \in \left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

# **Construction d'estimateurs**

Dans la section précédente, on évalue les méthodes pour évaluer la qualité de l'estimateur. Cependant, comment obtenons-nous des estimateurs pour les évaluer? Plusieurs méthodes existent pour établir des estimateurs, de plus plusieurs méthodes existent pour estimer des paramètres. La méthode vu dans le cadre du cours de statistique est la méthode fréquentiste, le cours de mathématiques IARD 1 (ACT-2005) présente l'estimation Bayésienne.

Avant de le faire, nous présentons quelques concepts :

échantillon aléatoire : Échantillon d'observations indépendantes provenant de la même distribution paramétrique (identiquement distribué); c'est-à-dire, un échantillon (iid).

**k**-ème moment centré à 0 :  $\mu'_k = E[X^k]$ .

 $100g^{\text{ème}}$  pourcentile:  $\pi_{g}(\theta) = F_{a}^{-1}(g)$ .

Les deux premiers estimateurs ci-dessous sont les plus faciles à obtenir, mais sont aussi les moins performants puisqu'ils n'utilisent que quelques traits des données au lieu de l'entièreté des données comme la troisième méthode.

Cette distinction devient particulièrement importante dans le cas d'une distribution avec une queue lourde à la droite (Pareto, Weibull, etc.) où il devient plus essentiel de connaître les valeurs extrêmes pour bien estimer le paramètre de forme ( $\alpha$  pour une Pareto).

Un autre désavantage est que les deux premières méthodes nécessitent que les données proviennent toutes de la même distribution, autrement les moments et quantiles ne seraient pas clairs.

Finalement, sous les deux premières méthodes la décision de quels moments et percentiles à utiliser est arbitraire.

### Méthode des moments (MoM)

Soit un échantillon aléatoire de taille n (iid), on pose  $\hat{\mu}'_k = \mu'_k$ .

# Estimation de $\theta$ par la méthode des moments

L'estimation de  $\theta$  est alors toute solution des p équations :

$$\mu'_k(\theta) = \hat{\mu}'_k, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

La raison pour cet estimateur est que la distribution empirique aura les mêmes p premiers moments centrés à 0 que la distribution paramétrique.

# Méthode du «Percentile Matching »

Soit un échantillon aléatoire de taille n (iid), on pose  $\hat{\pi}_g(\theta) = \pi_g(\theta)$ .

# Estimation de $\theta$ par la méthode du «Percentile Matching »

L'estimation de  $\theta$  est alors toute solution des p équations :

$$F(\hat{\pi}_{g_k}|\theta) = g_k, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

La raison pour cet estimateur est que le modèle produit aura *p* percentiles qui vont «matcher »les données.

Il peut arriver que les percentiles de distributions ne soient pas uniques, par exemple dans le cas de données discrètes lorsque le quantile recherché peut tomber entre 2 marches de la fonction empirique, ou mal-définis. Il est alors utile de définir une méthode d'interpolation des quantiles (bien qu'il n'en existe pas une d'officielle).

Soit le «**smoothed empirical estimate** »d'un percentile :

# Smoothed empirical estimate

On utilise les statistiques d'ordre de l'échantillon  $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$ pour l'interpolation suivant :

$$\hat{\pi}_g = (1-h)x_{(j)} + hx_{(j+1)}$$
, où 
$$j = \lfloor (n+1)g \rfloor$$
 et  $h = (n+1)g - j$ 

### Méthode du maximum de vraisemblance

Nous cherchons à maximiser la probabilité d'observer les données. Ceci est fait par la vraisemblance  $\mathcal{L}(\theta; x)$  ou, puisque le logarithme ne change pas le maximum, la log-vraisemblance  $\ell(\theta; x)$  où :

### Maximum de vraisemblance

$$\mathcal{L}(\theta;x) = \prod_{i=1}^n f(x_i;\theta) \qquad \text{et} \qquad \ell(\theta;x) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i;\theta)$$
 et l'**estimateur du maximum de vraisemblance** de  $\theta$  est celui qui maximise

la fonction de vraisemblance.

# Statistiques d'ordre

Soit un échantillon aléatoire de taille n. Nous définissons la  $k^{\mathbf{e}}$  statistique d'ordre  $X_{(k)}$  comme étant la  $k^e$  plus petite valeur d'un échantillon. Les crochets sont utilisés pour distinguer la  $k^e$  statistique d'ordre  $X_{(k)}$  de la  $k^e$  observation  $X_k$ .

Nous sommes habituellement intéressés au minimum  $X_{(1)}$  et le maximum  $X_{(n)}$ .

### Minimum

$$X_{(1)} = \min(X_1, \dots, X_n)$$
  
$$f_{X_{(1)}}(x) = n f_X(x) (S_X(x))^{n-1}$$

$$S_{X_{(1)}}(x) = \prod_{i=1}^{n} \Pr(X_i > x)$$

### Maximum

$$X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$$
  
 $f_{X_{(n)}}(x) = n f_X(x) (F_X(x))^{n-1}$   
 $F_{X_{(n)}}(x) = \prod_{i=1}^n \Pr(X_i \le x)$ 

$$F_{X_{(n)}}(x) = \prod_{i=1}^{n} \Pr(X_i \le x)$$

De façon plus générale, on défini :

# $f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!1!(n-k)!} \underbrace{\left[F_{X}(x)\right]^{k-1}}_{\text{observation} < k} \underbrace{\left[S_{X}(x)\right]^{n-k}}_{\text{observations} > k}$ $F_{X_{(k)}}(x) = \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} \left[F_{X}(x)\right]^{j} [1 - F_{X}(x)]^{n-j}$ Probabilité qu'au moins k des n observations $X_k$ sont $\leq x$

Nous pouvons également définir quelques autres statistiques d'intérêt :

 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ : Amplitude échantillonnale, où **l'étendue** (Range) est la différence entre le minimum et le maximum d'un échantillon.

 $M = \frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2}$ : **mi-étendue** (Midrange), est la moyenne entre le minimum et le maximum d'un échantillon.

De plus, nous pouvons définir la **médiane** en termes de statistiques d'ordre :

$$Med = \begin{cases} X_{((n+1)/2)}, & \text{si n est impair} \\ \frac{X_{(n/2)} + X_{(n/2+1)}}{2}, & \text{si n est pair} \end{cases}$$

Finalement, on définit la distribution conjointe du minimum et du maximum  $\forall x < y$ :

$$f_{X_{(1)},X_{(n)}}(x,y) = n(n-1)[F_X(y) - F_X(x)]^{n-2}f_X(x)f_X(y)$$