1 Calcul de réserve

Notation

 $_tL$: Perte prospective de l'assuré au temps t;

 Le symbole représente la perte pour un assuré d'âge x à partir du temps t et peut donc être réécrit comme :

$$_{t}L=\{_{t}L|T_{x}>t\}$$

 $_tV$: Réserve de l'assureur au temps t;

Le symbole représente la réserve pour un contrat d'assurance d'un assuré d'âge x à partir du temps t et peut donc être réécrit comme :

$$_tV = \mathbb{E}[\{_tL|T_x \geq t\}]$$

 $VP_{@t}$: La valeur présente au temps t;

 $VPA_{@t}$: La valeur présente actuarielle au temps t; $VPA_{@t} = E[VP_{@t}]$

Calcul de réserves

Perte prospective : la perte prospective, ${}_tL$, actualise les transactions qui vont arriver dans le futur :

 $_{t}L = VP_{@t}(\text{prestations à payer}) - VP_{@t}(\text{primes à reçevoir}) + VP_{@t}(\text{frais à payer})$ S'il y a des frais pour les contrats, il suffit de l'ajouter à la perte.

Réserve : La réserve, ${}_tV$, est l'espérance du montant que l'assureur devra payer dans le futur—alias, l'espérance de la perte. Il y a donc plusieurs façons de calculer ces réserves mais on utilise surtout la méthode prospective.

Selon la méthode prospective,

$$_{t}V = E[_{t}L]$$
 $= VPA_{@t}(\text{prestations à payer}) - VPA_{@t}(\text{primes à reçevoir})$
 $+VPA_{@t}(\text{frais à payer})$

Remarque : Pour des primes **nivelées** établies selon le principe d'équivalence du portefeuille, on pose ${}_0V=0$. Donc :

 $VPA_{@t}(\text{primes à reçevoir}) = VPA_{@t}(\text{prestations à payer}) + VPA_{@t}(\text{frais à payer})$

Relation récursive pour les réserves (discrètes) Formule générale ¹ :

$$_{h+1}V = \frac{(_{h}V + G_{h} - e_{h})(1+i) - (b_{h+1} - E_{h+1})q_{x+h}}{p_{x+h}}$$

où G_h est la prime à recevoir à t = h, e_h les frais relié à la collecte de la prime et E_h les frais reliés aux paiement de la prestation.

Formules alternatives pour Contrat d'assurance-vie entière (si π^{PE})

$$_{h}V = MA_{x+h} - \pi \ddot{a}_{x+h} = M\left(1 - \frac{\ddot{a}_{x+h}}{\ddot{a}_{x}}\right) = M\left(\frac{A_{x+h} - A_{x}}{1 - A_{x}}\right)$$

Remarque : ces formules fonctionnent aussi dans le cas d'un contrat d'assurancevie entière continu.

Approximation classique pour les réserves à durées fractionnaires

$$_{h+s}V = (_{h}V + G_{h} - e_{h})(1-s) + (_{h+1}V)(s)$$

Profit de l'assureur

Profit de l'assureur en changeant les 3 composantes

$$V^{A} - k+1V^{E} = N_{k}(kV + G - e'_{k})(1+i') - (b_{k+1} + E'_{k+1} - k+1V)N_{k}q'_{x+k} - [N_{k}(kV + G = e_{k})(1+i) - (b_{k+1} + E_{k+1} - k+1V)N_{k}q_{x+k}]$$

Profit de l'assureur en changeant une seule composante :

Intérêt (i)	$N_k(_kV+G-e_k)(i'-i)$
Frais e_k ou E_k	$N_k(e_k - e'_k)(1+i) + (E_{k+1} - E'_{k+1})N_kq_{k+1}$
Mortalité q_{x+k}	$(b_{k+1} + E_{k+1} - {}_{k+1}V)(N_k q_{x+k} - N_k q'_{x+k})$

Ouote-Part de l'actif (Asset shares)

Alors que la réserve $_tV$ nous dit le montant que l'assureur doit avoir de côté, la quote-part de l'actif nous indique plutôt le montant réel que l'assureur a de côté pour le contrat donné.

$$AS_{K+1} = \frac{(AS_k + G_k - e'_k)(1 + i') - (b_{k+1} + E'_{k+1})q'_{x+k}}{p'_{x+k}}$$

Équation de Thiele

Cette équation permet d'obtenir le taux instantanné d'accroissement de tV.

$$\frac{\bar{\partial}}{\partial t}(_tV) = \delta_{tt}V + G_t - e_t - (b_t + E_t) - _tV\mu_{[x]+t}$$

^{1.} Si les frais ne sont pas applicables pour le problème, simplement poser $G_h=E_h=0$.

on peut approximer
$$_tV$$
 avec la $\underline{\text{M\'ethode d'Euler}}$:
$$_tV = \frac{_{t+h}V - h(G_t - e_t - (b_t + E_t)\mu_{[x]+t})}{1 + h\delta_t + h\mu_{[x]+t}}$$

Modification de contrat

Valeur de rachat (Cash value at surrender)