Методические указания к лабораторной работе

«Обработчики прерываний»

Прерывания традиционно делятся на быстрые и медленные. Флаги радикально поменялись после версии ядра 2.6.19. Флаг, отмечающий быстрое прерывание SA_INTERRUPT, перестал существовать и был введен флаг _IRQF_TIMER. Таким образом, единственным быстрым прерыванием в настоящее время является прерывание от системного таймера. Обработчики быстрых прерываний выполняются полностью: от начала до конца на высочайших уровнях привелегий.

Обработчики медленных прерываний делятся на две части: верхнюю (top) и нижнюю (bottom) половины (half).

В настоящее время нижние половины могут быть трех типов:

- Отложенные прерывания (softirq)
- Тасклеты (tasklets)
- Очереди работ (work queue).

Драйверы регистрируют обработчик аппаратного прерывания и разрешают определенную линию irq посредством функции:

linux/interrupt.h>

typedef irqreturn_t(*irq_handler_t)(int,void *);

Int request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags, const char* name, void *dev);

Прототипы взяты из ядра 2.6.37.

Устаревший прототип. Как видно, из объявления handler убрана struct pt_regs.

где: irq — номер прерывания, *handler — указатель на обработчик прерывания, irqflags — флаги, devname — ASCII текст, представляющий устройство, связанное с прерыванием, dev_id — используется прежде всего для разделения (shared) линии прерывания и struct pt_regs * - этот параметр в настоящее время исключен.

Elixir 6.2

extern int <u>must_check</u>

request threaded irq(unsigned int irq, irq handler t handler,

irg handler t thread fn,

unsigned long flags, const char *name, void *dev);

```
/**
* request irg - Add a handler for an interrupt line
* @irg: The interrupt line to allocate
* @handler:
               Function to be called when the IRQ occurs.
               Primary handler for threaded interrupts
               If NULL, the default primary handler is installed
* @flags:
              Handling flags
* @name:
               Name of the device generating this interrupt
* @dev: A cookie passed to the handler function
* This call allocates an interrupt and establishes a handler; see
* the documentation for request_threaded_irq() for details.
static inline int __must_check
request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags,
         const char *name, void *dev)
{
       return request_threaded_irq(irq, handler, NULL, flags, name, dev);
}
Флаги, определенные на прерываниях:
#define IRQF_SHARED
                                 0x00000080 /*разрешает разделение irq
        несколькими устройствами*/
#define IRQF_PROBE_SHARED
                                        0x00000100
                                                         /*устанавливается
        абонентами,
                       если
                               возможны
                                            проблемы
                                                         при
                                                               совместном
        использовании irq*/
                             0х00000200 /*флаг,
#define IROF TIMER
                                                    маскирующий данное
        прерывание как прерывание от таймера*/
#define IRQF_PERCPU
                              0x00000400 /*прерывание, закрепленное за
        определенным процессором*/
#define IRQF NOBALANCING
                                       0х0000800 /*флаг, запрещающий
        использование данного прерывания для балансировки irg*/
#define IRQF IRQPOLL
                              0x00001000 /*прерывание используется для
        опроса*/.
#define IRQF ONESHOT
                           0x00002000
#define IRQF_NO_SUSPEND
                               0x00004000
#define IRQF_FORCE_RESUME
                                  0x00008000
#define IRQF NO THREAD
                             0x00010000
#define IRQF_EARLY_RESUME
                                  0x00020000
#define IRQF_COND_SUSPEND
                                  0x00040000
Флаги были изменены радикально после версии ядра 2.6.19.
```

extern void free_irq(unsigned int irq, void *dev);

Данные по указателю dev требуются для удаления только конкретного устройства. Указатель void позволяет передавать все, что требуется,

например указатель на handler. В результате **free_irq()** освободит линию **irq** от указанного обработчика.

Softirq

Отложенные гибкие прерывания определяются статически во время компиляции ядра. В ядре определена в файле linux/interrupt/h> структура softirq_action (начиная с версии 2.6.37):

```
struct softirq action
{
     void (*action)(struct softirq action *);
};
```

Перечень определенных в ядре гибких прерываний и предупреждение в ядре:

/* ПОЖАЛУЙСТА, избегайте выделения новых программных прерываний, если вам не нужны _действительно_ высокие_частотное поточное планирование заданий. Почти для всех целей тасклетов более чем достаточно. Ф.э. все серийные устройства ВН и др.

ал. должны быть преобразованы в тасклеты, а не в мягкие прерывания. */

```
enum
        HI_SOFTIRQ=0,
        TIMER_SOFTIRQ,
        NET_TX_SOFTIRQ,
        NET_RX_SOFTIRQ,
        BLOCK_SOFTIRQ,
        IRQ_POLL_SOFTIRQ,
        TASKLET SOFTIRQ,
        SCHED_SOFTIRQ,
        HRTIMER_SOFTIRQ,
        RCU_SOFTIRQ, /* Preferable RCU should always be the last softing */
        NR SOFTIRQS
};
V6.14.5
static void handle_softirqs(bool ksirqd)
{
      unsigned long end = jiffies + MAX_SOFTIRQ_TIME;
      unsigned long old_flags = current->flags;
      int max_restart = MAX_SOFTIRQ_RESTART;
      struct softirq_action *h;
      bool in_hardirg;
```

```
_u32 pending;
       int softirq_bit;
        * Mask out PF_MEMALLOC as the current task context is borrowed for the
        * softirq. A softirq handled, such as network RX, might set PF_MEMALLOC
        * again if the socket is related to swapping.
       current->flags &= ~PF_MEMALLOC;
       pending = local_softirq_pending();
       softirq_handle_begin();
       in harding = lockdep softing start();
       account_softirq_enter(current);
restart:
       /* Reset the pending bitmask before enabling irqs */
       set_softirq_pending(0);
       local_irq_enable();
       h = softirq_vec;
       while ((softirq_bit = ffs(pending))) {
               unsigned int vec_nr;
               int prev_count;
               h += softirq_bit - 1;
               vec_nr = h - softirq_vec;
               prev_count = preempt_count();
               kstat_incr_softirqs_this_cpu(vec_nr);
               trace_softirq_entry(vec_nr);
               h->action();
               trace_softirq_exit(vec_nr);
               if (unlikely(prev_count != preempt_count()))
                pr_err("huh, entered softirq %u %s %p with preempt_count %08x, exited with %08x?
\n", vec_nr, softirq_to_name[vec_nr], h->action, prev_count, preempt_count());
                      preempt_count_set(prev_count);
               h++;
               pending >>= softirq_bit;
       }
       if (!IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT_RT) && ksirqd)
               rcu_softirq_qs();
       local_irq_disable();
       pending = local_softirq_pending();
       if (pending) {
               if (time_before(jiffies, end) && !need_resched() &&
                 --max restart)
                      goto restart;
               wakeup_softirqd();
       }
       account_softirq_exit(current);
```

```
lockdep_softirq_end(in_hardirq);
       softirq_handle_end();
       current_restore_flags(old_flags, PF_MEMALLOC);
}
asmlinkage __visible void __softirq_entry __do_softirq(void)
       handle_softirqs(false);
Потоки ksoftirqd выполняют циклы обработки
#define local_softirg_pending()
                                      (<u>this_cpu_read(local_softirq_pending_ref)</u>)
static void run_ksoftirgd(unsigned int cpu)
{
       ksoftirgd run begin();
       if (local softirg pending()) {
                * We can safely run softirg on inline stack, as we are not deep
                * in the task stack here.
               handle_softirgs(true);
               ksoftirgd run end();
               cond resched();
               return;
       ksoftirqd_run_end();
```

Тасклеты

Тасклеты — это механизм обработки нижних половин, построенный на основе механизма отложенных прерываний. Тасклеты представлены двумя типами отложенных прерываний: HI_SOFTIRQ и TASKLET_SOFTIRQ. Единственная разница между ними в том, что тасклеты типа HI_SOFTIRQ выполняются всегда раньше тасклетов типа TASKLET_SOFTIRQ.

B man 6.2.1 написано следующее: /*

Тасклеты --- многопоточный аналог BHs.

Этот API устарел. Пожалуйста, рассмотрите возможность использования потоковых IRQзапросов вместо этого:

https://lore.kernel.org/lkml/20200716081538.2sivhkj4hcyrusem@linutronix.de

Основная особенность, отличающая их от обычных softirqs: тасклет выполняется только на одном процессоре одновременно.

Основная особенность, отличающая их от BHs: разные тасклеты могут запускаться одновременно на разных процессорах.

Свойства:

- * Если вызывается функция tasklet_schedule(), то после этого tasklet гарантированно будет выполнен на каком-либо процессоре хотя бы один раз.
- * Если тасклет уже запланирован, но его выполнение все еще не запущено, он будет выполнен только один раз.
- * Если этот тасклет уже запущен на другом процессоре (или *schedule* вызывается из самого тасклета), оно переносится на более поздний срок.

```
* Тасклет строго сериализован по отношению к самому себе, но не по отношению к другим тасклетам. Если клиенту нужна некоторая межзадачная синхронизация, он делает это с помощью spinlocks.

*/
В ядре 6.2.1 определена структура:
```

```
struct tasklet struct
{
    struct tasklet struct *next;
    unsigned long state;
    atomic t count;
    bool use callback;
    union {
        void (*func)(unsigned long data);
        void (*callback)(struct tasklet struct *t);
    };
    unsigned long data;
};
```

V 6.9.2

/* Tasklets --- multithreaded analogue of BHs.

This API is deprecated. Please consider using threaded IRQs instead: https://lore.kernel.org/lkml/20200716081538.2sivhkj4hcyrusem@linutronix.de

Main feature differing them of generic softirqs: tasklet is running only on one CPU simultaneously.

Main feature differing them of BHs: different tasklets may be run simultaneously on different CPUs.

Properties:

- * If tasklet_schedule() is called, then tasklet is guaranteed to be executed on some cpu at least once after this.
- * If the tasklet is already scheduled, but its execution is still not started, it will be executed only once.
- * If this tasklet is already running on another CPU (or schedule is called from tasklet itself), it is rescheduled for later.
- * Tasklet is strictly serialized wrt itself, but not wrt another tasklets. If client needs some intertask synchronization, he makes it with spinlocks.

*/

Тасклеты --- многопоточный аналог ВН.

Этот API устарел. Вместо этого рассмотрите возможность использования потоковых IRQ:

https://lore.kernel.org/lkml/20200716081538.2sivhkj4hcyrusem@linutronix.de

Основная особенность, отличающая их от обычных программных прерываний: тасклет одновременно работает только на одном процессоре.

Основная особенность, отличающая ВН: разные тасклеты могут запускаться одновременно на разных процессорах.

Характеристики:

- * Если вызывается tasklet_schedule(), то tasklet гарантированно быть выполненным на каком-либо процессоре хотя бы один раз после этого.
- * Если тасклет уже запланирован, но его выполнение еще не начато то, он будет выполнен только один раз.
- * Если этот тасклет уже выполняется на другом процессоре (или планировщик вызывается из самого тасклета) то, выполнение переносится на более позднее время.
- * Тасклет строго сериализуется относительно самого себя, но не относительно других тасклетов. Если клиенту нужна синхронизация между задачами, он делает это с помощью спинлоков.

```
struct tasklet_struct
        struct tasklet_struct *next;
        unsigned long state;
        atomic_t count;
        bool use_callback;
        union {
                void (*func)(unsigned long data);
                void (*callback)(struct tasklet_struct *t);
        };
        unsigned long data;
};
#define DECLARE TASKLET(name, _callback)
struct tasklet struct name = {
        .count = ATOMIC_INIT(0),
        .callback = callback,
        .use callback = true,
}
Устаревшая структура:
struct tasklet struct
{
  struct tasklet_struct *next; /* указатель на следующий тасклет в списке
  unsigned long state; /* состояние тасклета */
  atomic_t count;
                         /* счетчик ссылок */
  void (*func) (unsigned long); /* функция-обработчик тасклета*/
  unsigned long data; /* аргумент функции-обработчика тасклета */
);
```

```
Тасклеты в отличие от softirg могут быть зарегистрированы как
статически, так и динамически.
Статически тасклеты создаются с помощью двух макросов (man 6.2.1):
#define DECLARE TASKLET(name, callback)
struct tasklet struct name = {
       .count = ATOMIC INIT(0),
       .callback = _callback,
       .use callback = true,
#define <u>DECLARE_TASKLET_DISABLED</u>(name, <u>callback</u>) \
struct tasklet struct name = {
       .count = ATOMIC INIT(1),
       .callback = _callback,
       .use callback = true,
DECLARE TASKLET(name, func, data)
DECLARE TASKLET DISABLED(name, func, data);
```

Оба макроса статически создают экземпляр структуры struct tasklet_struct с указанным именем (name).

```
Например.
```

```
DECLARE_TASKLET(my_tasklet, tasklet_handler);
```

```
Эта строка эквивалентна следующему объявлению: struct tasklet_struct rny_tasklet = {NULL, 0, ATOMIC_INIT(0), tasklet_handler};
```

В данном примере создается тасклет с именем my_tasklet, который разрешен для выполнения. Функция tasklet_handler будет обработчиком этого тасклета.

Поле dev отсутствует в текущих ядрах. Значение параметра dev передается в функцию-обработчик при вызове данной функции.

В текущих ядрах определены:

```
#define DECLARE_TASKLET_DISABLED_OLD(name, _func)
struct tasklet_struct name = {
        .count = ATOMIC_INIT(1),
        .<u>func</u> = _func,
При динамическом создании тасклета объявляется указатель на структуру
struct tasklet struct *t, а затем для инициализации вызывается функция
(man):
extern void tasklet_init(struct tasklet_struct *t, void (*func)(unsigned long),
unsigned long data);
Пример:
tasklet_init(t , tasklet_handler , data) ;
     Тасклеты должны быть запланированы для выполнения. Тасклеты
могут быть запланированы на выполнение функциями:
tasklet schedule(struct tasklet struct *t);
tasklet hi sheduler(struct tasklet struct *t);
void tasklet hi schedule first(struct tasklet struct *t); /* вне очереди */
elixir 6.14.5.
extern void __tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t);
static inline void tasklet_schedule(struct tasklet_struct *t)
{
        if (!test_and_set_bit(TASKLET_STATE_SCHED, &t->state))
               __tasklet_schedule(t);
extern void __tasklet_hi_schedule(struct tasklet_struct *t);
static inline void tasklet_hi_schedule(struct tasklet_struct *t)
{
       if (!test and set bit(TASKLET STATE SCHED, &t->state))
               tasklet hi schedule(t);
     Эти функции очень похожи и отличие состоит в том, что одна
функция
           использует
                             отложенное
                                               прерывание
                                                               C
                                                                     номером
TASKLET_SOFTIRQ, а другая — с номером HI_SOFTIRQ.
Когда tasklet запланирован, ему выставляется состояние
TASKLET STATE SCHED, и тон добавляется в очередь. Пока он
```

находится в этом состоянии, запланировать его еще раз не получится, т.е. в этом случае просто ничего не произойдет. Tasklet не может находиться сразу в нескольких местах очереди на планирование, которая организуется через поле next структуры tasklet struct.

После того, как тасклет был запланирован, он выполниться только один раз.

```
Man 6.2.1
extern void tasklet_kill(struct tasklet_struct *t);
extern void tasklet init(struct tasklet struct *t, void (*func)(unsigned long), unsigned long data);
extern void <a href="mailto:tasklet_setup">tasklet_setup</a>(struct <a href="mailto:ta
Пример объявления и планирования тасклета.
/* Declare a Tasklet (the Bottom-Half) */
void tasklet_function( unsigned long data );
DECLARE_TASKLET(tasklet_example, tasklet_function, tasklet_data);
 . . .
/* Schedule the Bottom-Half */
tasklet_schedule( &tasklet_example );
Пример с обработчиком прерывания:
Следует обратить внимание на современный мануал по аппаратным
прерываниям:
extern int <u>must check</u>
request_threaded_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler,
                                            irg handler t thread fn,
                                            unsigned long flags, const char *name, void *dev);
/**
  * request_irq - Add a handler for an interrupt line
 * @irq: The interrupt line to allocate
  * @handler:
                               Function to be called when the IRQ occurs.
                                     Primary handler for threaded interrupts
                                     If NULL, the default primary handler is installed
  * @flags:
                                     Handling flags
                                     Name of the device generating this interrupt
  * @name:
  * @dev: A cookie passed to the handler function
 * This call allocates an interrupt and establishes a handler; see
 * the documentation for request threaded irg() for details.
 */
static inline int <u>must</u>check
request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags,
                         const char *name, void *dev)
{
                   return request_threaded_irq(irq, handler, NULL, flags, name, dev);
irgreturn t irg_handler(int irg, void *dev, struct pt_regs *regs)
```

```
{
  if(irq==define_irq)
  {
     tasklet schedule(&my tasklet);
     return IRQ HANDLED;// прерывание обработано
   }
  else return IRQ NONE; // прерывание не обработано
int init module(void)
{
  return request_irq(define_irq, /*номер irq*/
                   (irg handler t)irg handler,/*наш обработчик*/
                   IRQF_SHARED,
                   "test_my_irq_handler",/*имя устройства*/
                   (void *)(irq_handler)); /* void* dev_id – идентификатор
                   устройства. Может быть NULL, но тогда его
                   невозможно будет идентифицировать для отключения с
                   помощью free_irq. Т.к. это указатель на void, может
                   указывать на что угодно. Обычно используется
                   указатель на структуру описывающую устройство. В
                   нашем случае используем указатель на обработчик.*/
}
```

Tasklet можно активировать и деактивировать функциями:

```
void tasklet_disable_nosync(struct tasklet_struct *t); /* деактивация */
tasklet_disable(struct tasklet_struct *t); /* с ожиданием завершения работы tasklet'a */
tasklet_enable(struct tasklet_struct *t); /* активация */
```

Не использовать в новом коде. Отключение тасклетов из атомарных контекстов чревато ошибками, и его следует избегать.

```
{
    smp_mb_before_atomic();
    atomic_dec(&t->count);
}
```

Если tasklet деактивирован, его по-прежнему можно добавить в очередь на планирование, но исполняться на процессоре он не будет до тех пор, пока не будет вновь активирован. Причем, если tasklet был деактивирован несколько раз, то он должен быть ровно столько же раз активирован, поле count в структуре как раз для этого.

tasklet_trylock() выставляет tasklet'у состояние **TASKLET_STATE_RUN** и тем самым блокирует tasklet, что предотвращает исполнение одного и того же tasklet'а на разных CPU.

tasklet_kill (struct tasklet_struct *t) — ждет завершения тасклета и удаляет тасклет из очереди на выполнение только в контексте процесса. tasklet_kill_immediate (struct tasklet_struct *t, unsigned int cpu) — удаляет тасклет в любом случае.

Причем, убит он будет только после того, как tasklet исполнится, если он уже запланирован.

Простой пример тасклета в контексте модуля ядра **без обработичика прерывания**:

```
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
#include linux/interrupt.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
char my_tasklet_data[]="my_tasklet_function was called";
/* Bottom Half Function */
void my tasklet function(unsigned long data)
 printk( "%s\n", (char *)data );
 return;
}
DECLARE_TASKLET( my_tasklet, my_tasklet_function,
          (unsigned long) &my_tasklet_data );
int init_module( void )
 /* Schedule the Bottom Half */
 tasklet schedule( &my tasklet );
 return 0;
```

```
}
void cleanup_module( void )
{
  /* Stop the tasklet before we exit */
  tasklet_kill( &my_tasklet );
  return;
}
```

Задание:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF_SHARED.
- Инициализировать тасклет.
- В **обработчике прерывания (обязательно)** запланировать тасклет на выполнение.
- Вывести информацию о тасклете используя, или printk(), или seq_file interface linux/seq_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

Очереди работ

Основные понятия CMWQ (Concurrency Managed Workqueue)

Несколько объектов, связанных с очередью работ (*workqueue*), представлены в ядре соответствующими структурами:

- 1) Работа (work);
- 2) Очередь работ (workqueue) коллекция work. Workqueue и work относятся как один-ко-многим;
- 3) Рабочий (worker). Worker соответствует потоку ядра worker_thread;
- 4) Пул рабочих потоков (worker_pool) это набор рабочих (worker). Worker_pool и worker относятся как «один ко многим»;
- 5) Pwd (pool_workqueue) это посредник, который отвечает за отношение workqueue и worker_pool: workqueue и pwd является отношением один-ко-многим, а pwd и worker_pool отношение один-к-одному.

Очередь работ создается функцией (см. приложение 1): int alloc_workqueue(char *name, unsigned int flags, int max_active);

- name имя очереди (workqueue), но в отличие от старых реализаций потоков с этим именем не создается
- flags флаги определяют как очередь работ будет выполняться

• max_active - ограничивает число задач (work) из некоторой очереди, которые могут выполняться на одном CPU.

* alloc_workqueue - allocate a workqueue * @fmt: printf format for the name of the workqueue * @flags: WQ_* flags * @max_active: max in-flight work items, 0 for default * remaining args: args for @fmt * Allocate a workqueue with the specified parameters. For detailed * information on WQ_* flags, please refer to * Documentation/core-api/workqueue.rst. * RETURNS: * Pointer to the allocated workqueue on success, %NULL on failure. printf(1, 4) struct workqueue_struct * alloc_workqueue(const char *fmt, unsigned int flags, int max_active, ...); Флаги enum WQ_UNBOUND =1<<1,/*not bound to any cpu*/
WQ_FREEZABLE =1<<2,/*freez during suspend*/ WQ_MEM_RECLAIM =1<<3,/*may be used for memory reclaim*/ WQ HIGHPRI =1<<4,/*high priority*/ WQ_CPU_INTENSIVE =1<<5,/*cpu intensive workqueue*/ =1<<6,/*visible in sysfs, see **WQ SYSFS** wq_sysfs_register()*/ WQ POWER EFFICIENT =1<<7 ... WQ_MAX_ACTIVE =512 . . . Man 6.2.2 * Workqueue flags and constants. For details, please refer to

WQ CPU INTENSIVE WQ SYSFS

= 1 << 5, /* cpu intensive workqueue */ = 1 << 6, /* visible in sysfs, see

workqueue_sysfs_register() */

/*

- * Per-cpu workqueues are generally preferred because they tend to
- * show better performance thanks to cache locality. Per-cpu
- * workqueues exclude the scheduler from choosing the CPU to
- * execute the worker threads, which has an unfortunate side effect
- * of increasing power consumption.

*

- * The scheduler considers a CPU idle if it doesn't have any task
- * to execute and tries to keep idle cores idle to conserve power;
- * however, for example, a per-cpu work item scheduled from an
- * interrupt handler on an idle CPU will force the scheduler to
- * execute the work item on that CPU breaking the idleness, which in
- * turn may lead to more scheduling choices which are sub-optimal
- * in terms of power consumption.

*

- * Workqueues marked with WQ_POWER_EFFICIENT are per-cpu by default
- * but become unbound if workqueue.power_efficient kernel param is
- * specified. Per-cpu workqueues which are identified to
- * contribute significantly to power-consumption are identified and
- * marked with this flag and enabling the power_efficient mode
- * leads to noticeable power saving at the cost of small
- * performance disadvantage.

Обычно предпочтительнее использовать рабочие очереди для каждого процессора, поскольку они имеют тенденцию

- * показывать лучшую производительность благодаря локальности кэша. На процессор рабочие очереди исключают возможность планировщика выбирать процессор для выполнения рабочих потоков, что имеет неприятный побочный эффект увеличения энергопотребления.
- * Планировщик считает процессор простаивающим, если у него нет выполняемых задач и пытается оставить простаивающие ядра в режиме ожидания для экономии энергии;
- * однако, например, рабочий элемент для каждого процессора, запланированный из
- * обработчика прерывания на простаивающем процессоре заставит планировщик выполнить рабочий элемент на этом процессоре, прервав режим простоя, что в итоге может привести к большему количеству вариантов планирования, которые не являются оптимальными по энергопотреблению.

*

* Рабочие очереди, отмеченные WQ_POWER_EFFICIENT, по умолчанию рассчитаны для каждого процессора. но становится несвязанными, если параметр ядра workqueue.power_efficient специфицирован. Рабочие очереди для каждого процессора, которые, как установлено, вносят значительный вклад в энергопотребление, идентифицируются и помечаются этим флагом, а включение

```
режима power_efficient приводит к заметной экономии энергии за счет небольшого
снижения производительности.
         * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1480396
        WQ_POWER_EFFICIENT = 1 << 7,
                                          = 1 << 15, /* internal: workqueue is destroying
         WQ DESTROYING
*/
                                 = 1 << 16, /* internal: workqueue is draining */
          WQ DRAINING
                                = 1 << 17, /* internal: workqueue is ordered */
          WQ ORDERED
                                = 1 << 18, /* internal: create*_workqueue() */
          WQ LEGACY
                                          = 1 << 19, /* internal:
          WQ ORDERED EXPLICIT
alloc_ordered_workqueue() */
                                         = 512, /* I like 512, better ideas? */
        WQ MAX ACTIVE
        WQ_MAX_UNBOUND_PER_CPU = 4,
                                                  /* 4 * #cpus for unbound wg */
                                 = WQ MAX ACTIVE / 2,
        WQ_DFL_ACTIVE
};
/* unbound wg's aren't per-cpu, scale max_active according to #cpus */
#define WQ_UNBOUND_MAX_ACTIVE
        max_t(int, WQ_MAX_ACTIVE, num_possible_cpus() *
WQ_MAX_UNBOUND_PER_CPU)
* System-wide workqueues which are always present.
* system wa is the one used by schedule[ delayed] work[ on]().
* Multi-CPU multi-threaded. There are users which expect relatively
* short queue flush time. Don't queue works which can run for too
* lona.
* system highpri wg is similar to system wg but for work items which
* require WQ HIGHPRI.
 * system long wg is similar to system wg but may host long running
* works. Queue flushing might take relatively long.
 * system unbound wg is unbound workqueue. Workers are not bound to
* any specific CPU, not concurrency managed, and all queued works are
* executed immediately as long as max active limit is not reached and
* resources are available.
* system freezable wg is equivalent to system wg except that it's
 * freezable.
* * power efficient wa are inclined towards saving power and converted
```

* into WQ_UNBOUND variants if 'wq_power_efficient' is enabled; otherwise,

*/

- **WQ_UNBOUND**: По наличию этого флага очереди (workqueue) делятся на привязанные (normal) и непривязанные (unbound). В привязанных очередях work'и при добавлении привязываются к текущему CPU, то есть в таких очередях work'и исполняются на том ядре, которое его планирует (на котором выполнялся обработчик прерывания). В этом плане привязанные очереди напоминают tasklet'ы. Привязанные очереди работ исключают выбор планировщиком процессора для выполнения рабочего потока, что имеет неприятный побочный энергопотребления. Привязанные увеличения очереди, как правило, предпочтительнее из-за лучших показателей локализации кеша. Данный флаг отключает это поведение, позволяя отправлять заданные рабочие очереди на любой процессор. В непривязанных очередях work'и могут исполняться на любом ядре. Флаг предназначен для ситуаций, когда задачи могут выполняться в течение длительного времени, причем так долго, что лучше разрешить планировщику управлять своим местоположением. В настоящее время единственным пользователем является обработки объектов в подсистеме FS-Cache.
- **WQ_FREEZEABLE**: работа будет заморожена, когда система будет приостановлена. Очевидно, что рабочие задания, которые могут запускать задачи как часть процесса приостановки / возобновления, не должны устанавливать этот флаг.
- **WQ_RESCUER**: код workqueue отвечает за гарантированное наличие потока для запуска worker'а в очереди. Он используется, например, в коде драйвера ATA, который всегда должен иметь возможность запускать свои процедуры завершения ввода-вывода.
- **WQ_HIGHPRI**: задания, представленные в такой workqueue, будут поставлены в начало очереди и будут выполняться (почти) немедленно. В отличие от обычных задач, высокоприоритетные задачи не ждут появления ЦП; они будут запущены сразу. Это означает, что несколько задач, отправляемых в очередь с высоким приоритетом, могут конкурировать друг с другом за процессор.
- **WQ_CPU_INTENSIVE**: имеет смысл только для привязанных очередей. Этот флаг— отказ от участия в дополнительной организации параллельного исполнения. Задачи в такой workqueue могут использовать много процессорного времени. Интенсивно использующие процессорное время worker'ы будут задерживаться.

^{*} they are same as their non-power-efficient counterparts - e.g.

^{*} system_power_efficient_wq is identical to system_wq if

^{* &#}x27;wq_power_efficient' is disabled. See WQ_POWER_EFFICIENT for more info.

```
Также может использоваться вызов create_workqueue:
```

```
#define <u>create_workqueue(name)</u>
alloc_workqueue("%s", __WQ_LEGACY | WQ_MEM_RECLAIM, 1, (name))
```

```
Например:
static int __init synthesizer_init(void)
{
  printk(KERN_INFO "Init synth.");
 // регистрация обработчика прерывания
 int res = request_irq(irq, irq_handler, IRQF_SHARED, synth.name,
           &synth);
  if (res == 0)
  {
    printk(KERN_INFO "Keyboard irq handler was registered
          successfully.");
   // создание workqueue
   synth.wg = alloc workqueue("sound player", WQ UNBOUND, 0);
   if (synth.wq)
     printk(KERN_INFO "Workqueue was allocated successfully");
   }
   else
   {
     free_irg(synth.keyboard_irg, &synth);
     printk(KERN_ERR "Workqueue allocation failed");
     return -ENOMEM;
    }
}
   * Очередь отложенных действий, связанная с процессором:
  struct cpu_workqueue_struct
    spinlock_t lock; /* Очередь для защиты данной структуры */
    long remove_sequence; /* последний добавленный элемент
    (следующий для запуска ) */
    long insert_sequence; /* следующий элемент для добавления */
    struct list head worklist; /* список действий */
```

```
wait_queue_head_t more_work;
wait_queue_head_t work_done;
struct workqueue_struct *wq; /* соответствующая структура
workqueue_struct */
task_t *thread; /* соответствующий поток */
int run_depth; /* глубина рекурсии функции run_workqueue() */
};
```

Заметим, что каждый *mun* рабочих потоков имеет одну, связанную с этим типом структуру workqueue_struct. Внутри этой структуры имеется по одному экземпляру структуры сри_workqueue_struct для каждого рабочего потока и, следовательно, для каждого процессора в системе, так как существует только один рабочий поток каждого типа на каждом процессоре.

```
work item (или просто work) — это структура, описывающая функцию
(например, обработчик нижней половины), которую надо запланировать. Её
можно воспринимать как аналог структуры tasklet.
Для того, чтобы поместить задачу в очередь работ надо заполнить
(инициализировать) структуру:
struct work struct {
    atomic long t data;
    struct <u>list head</u> entry;
    work func t func;
#ifdef CONFIG LOCKDEP
    struct lockdep map lockdep map;
#endif
};
Структура work_struct представляет задачу (обработчик нижней половины)
в очереди работ.
    Поместить задачу в очередь работ можно во время компиляции
(статически):
DECLARE_WORK( name, void (*func)(void *));
где: name – имя структуры work struct, func – функция, которая
           вызывается из workqueue – обработчик нижней половины.
#define DECLARE WORK(n, f)
       struct work_struct n = __WORK_INITIALIZER(n, f)
#define DECLARE_DELAYED_WORK(n, f)
       struct <u>delayed_work</u> n = <u>__DELAYED_WORK_INITIALIZER</u>(n, f, 0)
```

Если требуется задать структуру work_struct динамически, то необходимо использовать следующие два макроса: INIT WORK(sruct work struct *work, void (*func)(void),void *data);

PREPARE_WORK(sruct work_struct *work, void (*func)(void),void *data);

После того, как будет инициализирована структура для объекта work, следующим шагом будет помещение этой структуры в очередь работ. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, просто добавить работу (объект work) в очередь работ с помощью функции queue_work (которая назначает работу текущему процессору). Можно с помощью функции queue_work_on указать процессор, на котором будет выполняться обработчик.

int queue_work(struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work);
int queue_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq, struct work_struct
*work);

Две дополнительные функции обеспечивают те же функции для отложенной работы (в которой инкапсулирована структура work_struct и таймер, определяющий задержку).

Кроме того, можно использовать глобальное ядро - глобальную очередь работ с четырьмя функциями, которые работают с этой очередью работ. Эти функции имитируют предыдущие функции , за исключением лишь того, что вам не нужно определять структуру очереди работ.

```
int schedule_work( struct work_struct *work );
int schedule_work_on( int cpu, struct work_struct *work );
```

int scheduled_delayed_work(struct delayed_work *dwork, unsigned long
delay);

Есть также целый ряд вспомогательных функций, которые можно использовать, чтобы принудительно завершить (flush) или отменить работу из очереди работ. Для того, чтобы принудительно завершить конкретный

элемент work и блокировать прочую обработку прежде, чем работа будет закончена, вы можете использовать функцию flush_work. Все работы в данной очереди работ могут быть принудительно завершены с помощью функции flush_workqueue. В обоих случаях вызывающий блок блокируется до тех пор, пока операция не будет завершена. Для того, чтобы принудительно завершить глобальную очередь работ ядра, вызовите функцию flush_scheduled_work.

```
int flush_work( struct work_struct *work );
int flush_workqueue( struct workqueue_struct *wq );
void flush_scheduled_work( void );
```

Можно отменить работу, если она еще не выполнена обработчиком. Обращение к функции cancel_work_sync завершит работу в очереди, либо возникнет блокировка до тех пор, пока не будет завершен обратный вызов (если работа уже выполняется обработчиком). Если работа отложена, вы можете использовать вызов функции cancel_delayed_work_sync.

```
int cancel_work_sync( struct work_struct *work );
int cancel_delayed_work_sync( struct delayed_work *dwork );
```

work_pending(work);

delayed_work_pending(work);

Наконец, можно выяснить приостановлен ли элемент work (еще не обработан обработчиком) с помощью обращения к функции work_pending илиdelayed_work_pending.

```
/**

* work_pending - Find out whether a work item is currently pending

* @work: The work item in question

*/

#define work pending(work) \

test bit(WORK STRUCT PENDING BIT, work data bits(work))
```

```
/**

* delayed_work_pending - Find out whether a delayable work item is currently

* pending

* @w: The work item in question

*/

#define delayed work pending(w) \

work pending(&(w)->work)
```

Пример, в котором создаются две работы для одной очереди работ.

```
#include linux/kernel.h>
#include linux/module/h>
#include linux/workqueue.h>
MODULE LICENSE("GPL");
static struct workqueue_struct *my_wq; //очередь работ
typedef struct
 struct work struct my work;
 int x;
} my_work_t;
my work t *work1, *work2;
static void my_wq_function(struct work_struct *work) // вызываемая функция
{
 my_work_t *my_work = (my_work_t *)work;
 printk("my_work.x %d\n", my_work->x);
 kfree((void*)work);
 return:
int init module(void)
{
 int ret:
 my_wq = create_workqueue("my_queue");//создание очереди работ
 if(my_wq)
   {
    Work1 = (my work t*)kmalloc(sizeof( my work t),GFP KERNEL);
    if (work1)
      {
        /* задача (item 1)*/
        INIT_WORK((struct work_struct)work, my_wq_function);
        work1->x = 1;
       ret = queue_work(my_wq, (struct work_struct *)work1);
      }
     work2 = (my_work_t*)kmalloc(sizeof( my_work_t),GFP_KERNEL);
    if (work2)
     {
        /* задача (item 2)*/
        INIT WORK((struct work struct)work, my wq function);
        work->x = 1;
       ret = queue work(my wq, (struct work struct *)work2);
  return 0;
```

```
}
```

Задание:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором регистрируется обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF_SHARED.
- Инициализировать не менее двух очередей работ.
- В обработчике прерывания запланировать очереди работ на выполнение.
- Одна из очередей должна блокироваться некоторое время.
- Вывести информацию об очереди работ используя, или printk(), или seq_file interface linux/seq_file.h> (Jonathan Corber: http://lwn.net//Articales//driver-porting/).

Приложение 1

Очереди работ

```
* The externally visible workqueue. It relays the issued work items to
* the appropriate worker_pool through its pool_workqueues.
struct workqueue_struct {
        struct list_head pwqs;
                                            /* WR: all pwgs of this wg */
        struct list_head list;
                                           /* PR: list of all workqueues */
                                                   /* protects this wg */
        struct mutex
                                   mutex:
                                   work_color;  /* WQ: current work color */
flush_color;  /* WQ: current flush color */
        int
        int
                                   nr_pwqs_to_flush; /* flush in progress */
        atomic_t
                                   *first flusher; /* WO: first flusher */
        struct wq_flusher
        struct list_head flusher_queue; /* WQ: flush waiters */
        struct list_head flusher_overflow; /* WQ: flush overflow list */
        struct list_head maydays; /* MD: pwqs requesting rescue */
        struct worker
                                   *rescuer;
                                                  /* MD: rescue worker */
                                                    /* WQ: drain in progress */
        int
                                   nr_drainers;
                                   saved_max_active; /* WQ: saved pwg max_active */
        int
        struct workqueue_attrs *unbound_attrs; /* PW: only for unbound wqs */
                                   *dfl_pwq;
                                                     /* PW: only for unbound wgs */
        struct pool_workqueue
#ifdef CONFIG_SYSFS
        struct wq_device *wq_dev; /* I: for sysfs interface */
#endif
```

```
#ifdef CONFIG LOCKDEP
                                  *lock_name;
        char
        struct lock_class_key
                                  key;
        struct lockdep_map
                                  lockdep_map;
#endif
        char
                                  name[WQ_NAME_LEN]; /* I: workqueue name */
        /*
         * Destruction of workqueue struct is RCU protected to allow walking
         * the workqueues list without grabbing wq_pool_mutex.
         * This is used to dump all workqueues from sysrq.
         */
        struct rcu_head
                                  rcu;
        /* hot fields used during command issue, aligned to cacheline */
                                  flags ___cacheline_aligned; /* WQ: WQ_* flags */
        struct pool_workqueue __percpu *cpu_pwqs; /* I: per-cpu pwqs */
        struct pool_workqueue __rcu *numa_pwq_tbl[]; /* PWR: unbound pwqs indexed
by node */
};
struct work struct {
        atomic long t data;
        struct list head entry;
        work func t func;
#ifdef CONFIG LOCKDEP
        struct lockdep map lockdep map;
#endif
};
#ifdef CONFIG LOCKDEP
#define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)
        do {
                 static struct lock_class_key __key;
                 __init_work((_work), _onstack);
                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT(); \
                 lockdep init map(&( work)->lockdep map,
"(work_completion)"#_work, &__key, 0); \
                 INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);
                                                                     \
                 ( work)->func = ( func);
        } while (0)
#else
#define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)
        do {
                 __init_work((_work), _onstack);
                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();\
```


```
INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);
               (_work)->func = (_func);
       } while (0)
#endif
#define INIT_WORK(_work, _func)
        __INIT_WORK((_work), (_func), 0)
#define INIT WORK ONSTACK( work, func)
        __INIT_WORK((_work), (_func), 1)
#define __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, _tflags)
       do {
               INIT_WORK(&(_work)->work, (_func));
               __init_timer(&(_work)->timer,
                          delayed_work_timer_fn,
                          (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);
       } while (0)
#define __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, _tflags)
        do {
               INIT_WORK_ONSTACK(&(_work)->work, (_func));
               __init_timer_on_stack(&(_work)->timer,
                                   delayed_work_timer_fn,
                                   (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);
       } while (0)
#define INIT_DELAYED_WORK(_work, _func)
       __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, 0)
#define INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func)
        __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, 0)
#define INIT_DEFERRABLE_WORK(_work, _func)
        __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
#define INIT_DEFERRABLE_WORK_ONSTACK(_work, _func)
        __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
#define INIT_RCU_WORK(_work, _func)
       INIT_WORK(&(_work)->work, (_func))
#define INIT_RCU_WORK_ONSTACK(_work, _func)
       INIT_WORK_ONSTACK(&(_work)->work, (_func))
```

```
/* Возвращает:
* указатель на выделенный workqueue при успешном выполнении, %NULL при сбое.
struct workqueue_struct * alloc_workqueue ( const_char *fmt,
                                            unsigned int flags,
                                            int max_active, ...);
#define create workqueue(name)
         alloc workqueue("%s", WQ LEGACY | WQ MEM RECLAIM, 1, (name))
extern void destroy_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
extern void flush workqueue(struct workqueue struct *wq);
/* This puts a job in the kernel-global workqueue if it was not already
* queued and leaves it in the same position on the kernel-global
* workqueue otherwise.
static inline bool schedule_work(struct work_struct *work)
{
         return queue work(system wq, work);
}
/* After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
* workqueue.
static inline bool schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork,
                                            unsigned long delay)
{
         return queue_delayed_work(system_wq, dwork, delay);
}
/* After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
* workqueue on the specified CPU.
static inline bool schedule delayed work on (int cpu, struct delayed work *dwork,
                                              unsigned long delay)
{
         return queue delayed work on(cpu, system wq, dwork, delay);
}
/* In most situations flushing the entire workqueue is overkill; you merely
 * need to know that a particular work item isn't queued and isn't running.
* In such cases you should use cancel_delayed_work_sync() or
* cancel_work_sync() instead.
 */
```

```
static inline void flush scheduled work(void)
         flush_workqueue(system_wq);
}
/* struct worker is defined in workqueue internal.h */
struct worker_pool {
         raw spinlock t
                                   lock;
                                                     /* the pool lock */
                                                     /* I: the associated cpu */
                                   cpu;
                                                     /* I: the associated node ID */
         int
                                   node:
         int
                                   id:
                                                     /* I: pool ID */
         unsigned int
                                                     /* X: flags */
                                   flags;
         unsigned long
                                   watchdog_ts;
                                                    /* L: watchdog timestamp */
         * The counter is incremented in a process context on the associated CPU
         * w/ preemption disabled, and decremented or reset in the same context
         * but w/ pool->lock held. The readers grab pool->lock and are
         * guaranteed to see if the counter reached zero.
         */
         int
                                   nr_running;
         struct list_head worklist;
                                            /* L: list of pending works */
         int
                                   nr workers;
                                                    /* L: total number of workers */
         int
                                   nr idle; /* L: currently idle workers */
         struct list_head idle_list; /* L: list of idle workers */
                                        /* L: worker idle timeout */
         struct timer_list idle_timer;
         struct timer_list mayday_timer; /* L: SOS timer for workers */
         /* a workers is either on busy_hash or idle_list, or the manager */
         DECLARE HASHTABLE(busy hash, BUSY WORKER HASH ORDER);
                                                     /* L: hash of busy workers */
         struct worker
                                   *manager;
                                                     /* L: purely informational */
         struct list head workers;
                                            /* A: attached workers */
                                   *detach_completion; /* all workers detached */
         struct completion
         struct ida
                                   worker_ida;
                                                    /* worker IDs for task name */
         struct workqueue_attrs *attrs;
                                                     /* I: worker attributes */
         struct hlist_node hash_node;
                                            /* PL: unbound_pool_hash node */
         int
                                   refcnt;
                                                     /* PL: refcnt for unbound pools */
```

```
/*
    * Destruction of pool is RCU protected to allow dereferences
    * from get_work_pool().
    */
    struct rcu_head rcu;
};
```

Приложение 2 Иллюстрации к softirq - NET_RX__SOFTIRQ и ksoftirqd



```
cond resched();
                return;
       ksoftirqd run_end();
Проверяет битовые поля softirq_pending.
<u>asmlinkage __visible</u> void <u>__softirq_entry __do_softirq</u>(void)
       handle_softirqs(false);
Регистрирует обработчик для ожидающих softirq.
                                                                             RAM (ring buffer)
                                     NIC
                                                                         1. Received by NIC
                                                      Z.DMA
                                                                          > packet
                                                                 5. IRQ cleared
                                      3. IRQ is raised
                                                                                Driver
                                            4. Runs IRQ handler
                                 CPU/Chipset
                                                                                 6. NAPI is started
                                                   soltnet-data poblist
       net-re-action
                                                  ロ・ロ・ロー
                                                                        RAM (ring buffer)
                            2. Budget and clapsed
time are chacked.
                                                                             ] packet
                                                  3. Driver poll
function is
                                                                              4. Packets are harvested from ring buffer.
                                                   carled.
                                                                       igh-poll
    napi-gro-receive
                                   Packets are handed to napi-gro-receive for possible GRO.
                          GRO List
                                                                        Driver
                      6. Packets are coalesced or passed on with net-receive-skb toward protocol stacks.
net-receive-skb
```

