1 AULA 1

1.1 Lei de Coulomb

$$\overrightarrow{e_{12}}$$
 $\overrightarrow{r_{12}}$ $\overrightarrow{F_{12}}$

A força entre duas cargas pontuais q_1 e q_2 é dada por

$$\vec{F}_{12} = K_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} e_{r_{12}}^{\vec{}}$$

onde

$$K_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$K_e = 9*10^9 NC^{-2}m^{-2}$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi*9*10^9} = 8.85*10^{-12}N^{-1}C^2m^{-2}$$

 ϵ_0 é conhecida como a permitividade do vácuo

1.2 Forca Elétrica vs Força Gravítica

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, F_e = K_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}$$


A força entre dois protões afastados por uma distância d

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{9*10^9 \frac{(1.6*10^{-19})^2}{d^2}}{6.7*10^{-11} \frac{(1.7*10^{-27})^2}{d^2}} = 10^{36}$$

Isto é, a interação elétrica entre os dois protões é 10^{36} vezes maior que a interação gravítica entre eles ,logo para partículas carregadas a interação gravítica é desprezável

1.3 Campo Elétrico

O campo elétrico (\vec{E}) é a força por unidade de carga através do efeito de uma carga q sobre o espaço á sua volta. Este é dado pela divisão da lei de coulomb por q_2 .




$$\vec{E} = \frac{\vec{F_e}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e_r}$$

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

1.4 Principio de Sobreposição

A força total das forças aplicadas numa carga é igual a soma vetorial de todas as forças que lhe são aplicadas por outras partículas



$$\vec{E} = \sum_{i} \vec{E}_{i} = \sum_{i} \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{i}}{r_{i}^{2}} \vec{e_{r_{i}}}$$

1.5 Distribuição Contínua de Carga

As cargas são discretas, mas num corpo carregado as suas distâncias são tão pequenas que não as conseguimos distinguir umas das outras. É então util passar a tratar essas cargas como uma distribuição contínua

1.5.1 Ao Longo de uma linha (1D)

A distribuição da carga é representada por $\lambda[\mathrm{C/m}]$ medido em coulombs por metro

$$dq = \lambda dl$$

1.5.2 Numa Superfície (2D)

A distribuição da carga é representada por $G[C/m^2]$ medido em coulombs por metro quadrado

$$dq = Gds$$

1.5.3 Num Volume (3D)

A distribuição da carga é representada por $\rho~[{\rm C/m^3}]$ medido em coulombs por metro cúbico

$$dq = \rho dv$$

O campo elétrico criado por cada dq, sendo dq pontual é dado por:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e_r}$$

e aplicando o principio da sobreposição,

$$\vec{E} = \int_{objeto} d\vec{E}$$

concretizando-se para cada um dos casos

$$1D : \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{\lambda dl}{r^2}$$
$$2D : \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S} \frac{Gdl}{r^2}$$
$$3D : \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{\rho dl}{r^2}$$

1.6 Trabalho Do Campo Magnético

Carga Pontual

$$dw = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$w = \int_{a}^{b} \vec{F} \cdot d\vec{l} =$$

$$= \int_{a}^{b} \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{Qq}{r^{2}} e\vec{r} \cdot (dr e\vec{r} + r d\theta e\vec{\theta} + r \sin\theta d\phi e\vec{\phi}) =$$

$$= \int_{r_{a}}^{r_{b}} \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{Qq}{r^{2}} dr =$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{Qq}{r^{2}} dr =$$

$$= frac14\pi\epsilon_{0} Qq \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_{a}}^{r_{b}} =$$

$$= \frac{Qq}{4\pi\epsilon_{0}} \left(\frac{1}{r_{a}} - \frac{1}{r_{b}} \right)$$

Que não depende do caminho!!!!!

1.6.1 Para um caminho fechado

$$w = \int_1 dw = \int_2 dw \implies \oint dw = 0$$

Se fizermos por unidade de carga:

$$\frac{dw}{q} = \vec{E_Q}.\vec{dl} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \implies \oint \vec{E}.\vec{dl} = 0$$

Pelo Teorema de Stokes

$$\oint_{\rho} \vec{E}.\vec{dl} = \int_{S} \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} \right).\vec{n} ds = 0 \implies \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0}_{Rotacional}$$

Relembrar

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_y \end{vmatrix}$$

1.6.2 Campo de Múltiplas Cargas

$$\oint \left(\sum \vec{E_i}\right) . d\vec{l} = \oint \sum \left(\vec{E_i} . d\vec{l}\right) = \sum \oint \vec{E_i} . d\vec{l}$$

$$\sum 0 = 0$$

Agora que já sabemos que a força elétrica é conservativa, o trabalho realizado para mover uma carga de um ponto A para um ponto B é igual á energia ganha pelo sistema quando a partícula vai de A para B.

2 AULA 2

2.1 Potencial Criado Por Uma Carga

Podemos então definir um potencial elétrico como o trabalho do campo por unidade de carga (para uma carga pontual)

$$V_{p} \equiv \frac{U_{e}}{q_{2}} = frac14\pi\epsilon_{0} \frac{q_{1}}{R} \left[V \right]$$

O potencial pode ser generalizado trocando o ∞ por outro ponto de referência, ref:

$$V_{p} = \int_{p}^{ref} \vec{E} \cdot \vec{dl} = fracq4\pi\epsilon_{0} \left[\frac{1}{r_{p}} - \frac{1}{r_{ref}} \right]$$

Note-se que

$$\int_{p}^{\infty} \vec{E}.\vec{dl} = \int_{p}^{ref} \vec{E}.\vec{dl} + \underbrace{\int_{ref}^{\infty} \vec{E}.\vec{dl}}_{constant eparare}$$

portante, num caso geral, o potencial é definido por uma parte constante

2.2 Potencial Criado Por Varias Cargas

$$V_p = \int_p^{ref} \left(\sum_i \vec{E}_i \right) . d\vec{l} = \int_p^{ref} \left(\sum_i \vec{E}_i . d\vec{l} \right)$$
$$\sum_p \int_p^{ref} \vec{E}_i . d\vec{l} = \sum_i V_{pi}$$

O princípio da sobreposição aplica-se ao potencial!!

2.3 Para uma Distribuição de Carga

$$dV = ???$$

$$V_p = ???$$

2.4 Relação Entre V e \vec{E}

Já sabemos como obter V a partir de \vec{E} :

$$V_p = \int_p^\infty \vec{E}.\vec{dl}$$

Como podemos obter \vec{E} a partir de V?

$$V_p = V_p - 0 = V_p - V_{ref} = \int_{ref}^p dv, v = v(x, y, z)$$

 $dv(x, y, z) = ????$

$$V_p = \int_{ref}^p \vec{\nabla} v \cdot d\vec{l} = -\int_p^{ref} \vec{\nabla} v \cdot d\vec{l} = \int_p^{ref} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$\vec{E} = -\vec{\nabla} v$$

2.5 Diferença de potencial

Não confundir diferença de potencial com variação de potencial

$$\Delta V_{+-} = V_{-} - V_{+} < 0$$
$$V_{+-} = V_{+} - V_{-} = -\Delta V_{+-} > 0$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = ????$$

Note-se que oa diferença de potencial é o trabalho por unidade de carga realizado pelo campo elétrico:

$$w = \int_a^b \vec{F}.\vec{dl} = \int_a^b q\vec{E}.\vec{dl} = qV_{ab}$$

sendo um trabalho realizado pro um campo conservativo, podemos escrever também que:

$$\Delta V_{ab} = ?????$$

2.6 Superficies equipotenciais

Por definição, numa superfície equipotencial

$$V = c^{te}$$

Então:

$$V_{ab}(numasuperficie) = 0 = \int_a^b q\vec{E}.\vec{dl} = 0 \implies \vec{E} \perp \vec{dl}$$