# **Apunts del Tema 3 Traducció de Programes**

Joan Manuel Parcerisa Rubèn Tous Jordi Tubella

Departament d'Arquitectura de Computadors Facultat d'Informàtica de Barcelona Abril 2019



#### Licencia Creative Commons

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/

o envie una carta a

Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Usted es libre de:

- · copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

- Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor
  o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace
  de su obra).
- No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.
- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

Advertencia: Este resumen no es una licencia. Es simplemente una referencia práctica para entender el Texto Legal (la licencia completa).

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.

## Tema 3. Traducció de programes

## 2.6 **1. Desplaçaments de bits**

#### 1.1 Desplaçaments lògics a esquerra i dreta

```
Instruccions sll (Shift Left Logical) i srl (Shift Right Logical):
sll rd, rt, shamt
srl rd, rt, shamt
```

Desplaça rt a l'esquerra (s11) o a la dreta (sr1) el nombre de bits indicat a l'operand immediat *shamt* ("shift amount"). Les posicions que queden vacants s'omplen amb zeros.

```
EXEMPLE 1: Desplaçar a l'esquerra 1 posició els bits de $t0
```

```
li $t0, 0x88888888
sll $t0, $t0, 1 # resultat: $t0 = 0x111111110
```

#### EXEMPLE 2: Desplaçar a la dreta 2 posicions els bits de \$t0

```
li $t0, 0x99999999

srl $t0, $t0, 2 # resultat: $t0 = 0x26666666
```

#### 1.2 Desplaçament aritmètic a la dreta

```
Instrucció sra (Shift Right Arithmetic):
```

```
sra rd, rt, shamt
```

Desplaça *rt* a la dreta el nombre de bits indicat a l'operand immediat *shamt*. Les posicions que queden vacants a l'esquerra s'omplen amb una còpia del bit de signe de *rt*.

#### EXEMPLE 3:

```
li $t0, 0x99999999

sra $t0, $t0, 2 # resultat: $t0 = 0xE6666666
```

#### 1.3 Repertori complet i sintaxi d'instruccions de desplaçament

A diferència del processador SISA, el nombre de bits a desplaçar és sempre un número natural, així que s'usen instruccions diferents per desplaçar a la dreta o a l'esquerra. Per altra banda, aquest número es pot especificar com un immediat (camp *shamt* de 5 bits de les instruccions sll, srlisma), o bé en un registre (instruccions sllv, srlvismav), i en aquest cas el número de bits a desplaçar ve expressat només pels 5 bits de menor pes del segon operand ( $rs_{4:0}$ ), la resta de bits del registre s'ignoren, encara que

no	S12	uın	zeros:

sll/s	r1/s	sra/	sllv/srlv	//srav	
sll	rd,	rt,	shamt	rd = rt << shamt	
srl	rd,	rt,	shamt	rd = rt >> shamt	Inserta zeros a l'esquerra
sra	rd,	rt,	shamt	rd = rt >> shamt	Extén signe a l'esquerra
sllv	rd,	rt,	rs	$rd = rt \ll rs_{4:0}$	
srlv	rd,	rt,	rs	$rd = rt \gg rs_{4:0}$	Inserta zeros a l'esquerra
srav	rd,	rt,	rs	$rd = rt \gg rs_{4:0}$	Extén signe a l'esquerra

#### 1.4 Traducció dels operadors C: << i >>

Els operadors de desplaçament de bits a esquerra i dreta en C són << i >>. El primer es tradueix a MIPS per instruccions sll o sllv. El segon es tradueix per srl/srlv si l'enter a desplaçar és *unsigned* (natural) o bé per sra/srva si l'enter és amb signe.

EXEMPLE 4: Traduir la següent sentència en C, suposant que a i b són enters amb signe:

#### 1.5 Aplicacions: multiplicació i divisió per potències de 2

Desplaçar a l'esquerra un natural o un enter (amb s11) equival a multiplicar-lo per una potència de dos:  $rd = rt \cdot 2^{shamt}$ . El cas més freqüent és multiplicar l'índex d'un vector per la mida dels seus elements per calcular l'offset, si aquesta mida és potència de 2.

Desplaçar a la dreta un natural (amb srl) o un enter (amb sra) equival a dividir-lo per una potència de 2:  $rd = rt / 2^{shamt}$ . Recordem que la divisió entera del dividend D entre el divisor d consisteix a obtenir un quocient q i un residu r, tals que  $D = d \cdot q + r$ , essent |r| < |d|. No obstant, aquesta definició resta incompleta si no especifiquem el signe de r, i segons com ho fem tindrem dues definicions diferents de la divisió.

La semàntica de l'operador "f" de divisió entera usat per molts llenguatges de programació com el C requereix que "el signe de r sigui igual al signe de D", i aquesta és la semàntica de la instrucció div de MIPS, que veurem al tema 5. En canvi, la semàntica de la divisió entera per potències de 2 de la instrucció sra requereix "que  $r \ge 0$ ", i és fàcil comprovar que si el signe de D és negatiu, sra dóna diferent quocient i residu que div. Per tant, només traduirem l'operador "f" usant sra si podem assegurar que D no és negatiu.

EXEMPLE 5: Comparem els resultats de la divisió entera (-15)/4 i del desplaçament de bits (-15)>>2: la divisió entera (-15)/4 dóna quocient q=-3 i residu r=-3; en canvi, el desplaçament (-15)>>2 dóna quocient q=-4 i residu r=1.

#### 1.6 Altres aplicacions

EXEMPLE 6: Donat un enter  $x_s$ , la representació del qual en Ca2 està guardada en \$t2, calcular la seva representació en Ca1 i guardar-la en \$t1.

- Si denotem per  $X_{n-1}..X_0$  la cadena de bits que representa a  $x_s$  en Ca2 (guardada en \$t2), i per  $x_u$  al natural representat per aquesta cadena, sabem que:  $x_s = x_u X_{n-1} \cdot 2^n$ .
- Anàlogament, si denotem per  $X'_{n-1}..X'_0$  la cadena de bits que representa a  $x_s$  en Ca1, i per  $x'_u$  al natural representat per aquesta cadena, sabem que:  $x_s = x_u' X'_{n-1} \cdot (2^n-1)$ .
- Igualant les dues expressions i simplificant-les (els bits de signe coincideixen en els dos casos:  $X_{n-1}=X'_{n-1}$ ) obtenim que:  $x'_u=x_u-X_{n-1}$ . És a dir que la representació en Ca1  $x'_u$  s'obté simplement restant el bit de signe  $X_{n-1}$  a la representació en Ca2  $x_u$ :

```
srl $t0, $t2, 31 # Desplacem el bit de signe a la posició 0 subu $t1, $t2, $t0 # Restem el bit de signe a x
```

## 2. Operacions lògiques bit a bit

#### 2.1 Operacions and, or, xor, i not bit a bit

Les instruccions and, or, xor i nor realitzen les corresponents operacions lògiques bit a bit, anàlogues a les estudiades en el processador SISA.

```
and rd, rs, rt \# rd_i = rs_i \ and \ rt_i

or rd, rs, rt \# rd_i = rs_i \ or \ rt_i

xor rd, rs, rt \# rd_i = rs_i \ xor \ rt_i

nor rd, rs, rt \# rd_i = not(rs_i \ or \ rt_i)
```

Les tres primeres serveixen per traduir del llenguatge C els operadors lògics bit a bit "&" (and), "|" (or), i "^" (or exclusiva). La instrucció nor pot servir per traduir del llenguatge C l'operador lògic bit a bit unari "~" (not), simplement posant com a segon operand el registre \$zero.

```
EXEMPLE 7: Traduir la sentència en C: a = \sim (a \& b);
En MIPS, suposant que a, i b es guarden als registres $t0, $t1: and $t4, $t0, $t1 nor $t0, $t4, $zero
```

#### 2.2 Repertori complet i sintaxi d'instruccions lògiques bit a bit

En la següent taula, l'immediat *imm16* és un natural i s'extén a 32 bits amb zeros.

and/	and/or/xor/nor/andi/ori/xori					
and	rd,	rs,	rt	rd = rs AND rt		
or	rd,	rs,	rt	rd = rs OR rt		
xor	rd,	rs,	rt	rd = rs XOR rt		
nor	rd,	rs,		rd = rs NOR rt = NOT (rs OR rt)		
andi	rt,	rs,			imm16 ha de ser un natural	
ori	rt,	rs,		` ′	imm16 ha de ser un natural	
xori	rt,	rs,	imm16	rt = rs XOR ZeroExt(imm16)	imm16 ha de ser un natural	

#### 2.3 Aplicació de la *and* bit a bit per seleccionar bits (posant la resta a zero)

La instrucció "and rd,rs,rt" s'usa per seleccionar determinats bits d'un registre, posant a zero la resta. El seu ús sol consistir en construir primer una **màscara** en *rt*, que conté tots els bits a zero excepte aquells que es volen consultar de *rs*. El resultat *rd* serà una còpia de *rs* però posant a zero aquells bits que valguin zero en la màscara *rt*.

EXEMPLE 8: Seleccionar els 16 bits de menor pes de rs. Usarem la màscara rt = 0x0000FFFF per posar a zero la resta de bits (els 16 de major pes):

```
andi rd, rs, 0xFFFF # 1'immediat s'extén amb zeros
```

EXEMPLE 9: Traduir el següent codi en C, que comprova si la variable b té actius els bits 0 i 4, i inactius els bits 2 i 6. Aplicarem una operació lògica bit a bit amb la màscara: 0000 0000 0101 0101<sub>2</sub> (= 0x00000055) per seleccionar els bits 0, 2, 4 i 6 (en negreta). Després compararem el resultat amb la constant: 0000 0000 0001 0001<sub>2</sub> (= 0x00000011) que té actius els bits 0 i 4, i inactius els bits 2 i 6:

En MIPS, suposant que *a* i *b* ocupen els registres \$t0 i \$t1:

```
andi $t0, $t1, 0x0055 # seleccionem els bits 0, 2, 4 i 6 li $t4, 0x0011 bne $t0, $t4, endif # if (a == 0x11) ... # codi a executar si es compleix la condició endif:
```

#### 2.4 Aplicació de la *or* bit a bit: posar bits a u

La instrucció "or rd, rs, rt" s'usa per posar a u aquells bits de rs que valen u a la màscara rt.

EXEMPLE 10: escriure uns als 16 bits de menor pes de \$t0:

```
ori $t0, $t0, 0xFFFF # 1'immediat s'extén amb zeros
```

#### 2.5 Aplicació de la *xor* bit a bit: complementar bits

La instrucció "xor rd, rs, rt" s'usa per complementar els bits de *rs* que valen u a la màscara *rt*.

EXEMPLE 11: complementem els bits parells de \$t0:

```
li $t1, 0x55555555 # màscara amb uns als bits parells xor $t0, $t0, $t1
```

## 2.7 **3.** Comparacions i operacions booleanes

En C, les expressions enteres admeten els **operadors de comparació**, per igualtat o per desigualtat ("==", "!=", "<", "<=", ">", ">="). A diferència d'altres llenguatges, en C no existeix el tipus booleà, i en canvi el resultat de la comparació és un enter: si la comparació és certa el resultat és un 1, altrament és un 0. Les comparacions seran amb signe o sense segons si el tipus declarat dels operands és amb signe o sense.

En C existeixen també expressions lògiques formades pels **operadors booleans** and, or i not ("&&", "||", "!"). Cada operand ha de ser un enter, que s'interpreta com a fals si és 0 o com a cert si és diferent de 0. Al igual que per a les comparacions numèriques, el resultat de l'operació serà també un enter: si el resultat és cert valdrà 1, altrament valdrà 0.

Degut a aquesta manera particular en què C maneja les operacions booleanes sense definir explícitament el tipus booleà, cal estar alerta a l'ambigüitat, perquè dues expressions no-nul·les s'interpreten com a certes sense ser iguals! No obstant, tant les comparacions com els operadors booleans sempre donen com a resultat un enter "normalitzat", 0 o 1.

El resultat d'una comparació o operació booleana pot formar part de qualsevol expressió que admeti un valor enter (p.ex., si y = 2 i z = 0, la sentència "x = (y > z) + 5;" assigna a x el valor 6) i, en particular, la trobem sovint formant part de la condició d'una sentència alternativa (if, switch) o iterativa (while, for) com veurem més endavant.

#### 3.1 Sintaxi i repertori d'instruccions de comparació

La instrucció slt (Set Less Than) compara dos enters i dóna com a resultat un 1 si el primer és menor que el segon, o bé 0 en cas contrari. La instrucció sltu (Set Less Than Unsigned) fa la mateixa operació però considerant els operands com a naturals. Les instruccions slti i sltiu fan la mateixa operació, però comparant amb un enter de 16 bits codificat en mode immediat. Tant si comparem enters com naturals, l'enter *imm16* es converteix prèviament a 32 bits fent extensió de signe. Aquest és el repertori complet:

slt/s	ltu.	/slt	i/sltiu		
slt	rd,	rs,	rt	rd = rs < rt	comparació d'enters
sltu	rd,	rs,	rt	rd = rs < rt	comparació de naturals
slti	rd,	rs,	imm16	rd = rs < Sext(imm16)	comparació d'enters
sltiu	rd,	rs,	imm16	rd = rs < Sext(imm16)	comparació de naturals

#### 3.2 Traducció de les comparacions "==" i "! ="

Suposem que ra, rb, rc són dades en registres del MIPS. Comparem ra amb zero:

```
rc = (ra==0); \rightarrow sltiu rc, ra, 1
```

ja que si comparem naturals, "igual a zero" equival a "menor que u".

```
rc = (ra!=0);
\rightarrow sltu rc,$zero,ra
```

ja que si comparem naturals, "diferent de zero" equival a "major que zero".

A continuació generalitzem la comparació a qualsevol parell de valors ra i rb:

```
rc = (ra==rb); equival a: rc = ((ra-rb)==0);

→ sub rc,ra,rb

sltiu rc,rc,1

rc = (ra!=rb); equival a: rc = ((ra-rb)!=0);

→ sub rc,ra,rb

sltu rc,$zero,rc
```

#### 3.3 Traducció de la negació booleana "!"

Com que la negació booleana ha de produir un resultat de zero o u, la traducció no es pot fer aplicant l'operació *not* bit a bit, ja que aquesta sempre dóna diferent de zero, tant si l'operand és zero com u. El més simple és convertir-la en una comparació amb zero:

```
rc = !ra; equival a:rc = (ra==0);

→ sltiu rc,ra,1
```

Si el valor a negar sabem segur que val 0 o 1 (p.ex. si és el resultat d'una comparació o d'una altra operació booleana), es pot traduir també amb una instrucció xor bit a bit:

```
→ xori rc,ra,1
```

#### 3.4 Traducció de les comparacions "<", ">", "<=", ">="

L'operador "<" de C es tradueix per sltu o slt segons si compara enters declarats de tipus *unsigned* o amb signe. Per exemple, si ra, rb són enters amb signe:

```
rc = ra < rb;
\rightarrow slt rc, ra, rb
```

O bé, si ra i rb són enters *unsigned*:

```
\rightarrow sltu rc,ra,rb
```

Per a la resta d'exemples suposarem que ra, rb són enters amb signe:

```
rc = ra > rb;

→ slt rc,rb,ra

rc = ra <= rb; equival a: rc = !(ra > rb);

→ slt rc,rb,ra

sltiu rc,rc,1 # negació

rc = ra >= rb; equival a: rc = !(ra < rb);

→ slt rc,ra,rb

sltiu rc,rc,1 # negació
```

#### 3.5 Traducció de les operacions booleanes "&&" i "||"

La traducció de les operacions "&&" i "||" la veurem més endavant, a la secció 5.2 ja que s'ha de fer amb avaluació "lazy" i això implica l'ús d'instruccions de salt. L'avaluació "lazy" (gandula) vol dir que si el valor del primer operand ja determina el valor de tota la condició, el segon operand no s'ha d'avaluar. Això succeeix si el primer operand d'una "&&" és fals o bé si el el primer operand d'una "||" és cert. Alerta doncs, perquè l'avaluació "lazy" d'aquestes operacions no és opcional sinó una condició obligatòria que ve imposada per la semàntica del llenguatge C.

#### 2.7 **4.** Salts

#### 4.1 Salts condicionals relatius al PC (branch): beq i bne

La instrucció beg salta a l'adreça especificada per l'etiqueta si els operands són iguals, mentre que la instrucció bne salta si són diferents. Amb la instrucció beg també podem implementar un salt incondicional, comparant \$zero amb \$zero, i aquesta és precisament la definició de la macro b. Convé usar-la, per facilitar la lectura dels programes.

Per comoditat, en el llenguatge assemblador, l'adreça de destinació s'especifica per mitjà d'una etiqueta (label), que és una forma simbòlica de designar-la. No obstant, en el llenguatge màquina no es codifica l'adreça de 32 bits (massa llarga per cabre-hi dins la instrucció), sinó la distància a saltar, com un immediat de 16 bits (offset16), i per això aquests salts s'anomenen "relatius al PC". Per ser exactes, offset16 és la diferència entre l'adreça destinació i l'adreça de la instrucció següent al salt (anomenada  $PC_{up} = PC+4$ ), mesurada en número d'instruccions i codificada en Ca2 amb 16 bits. És a dir, l'assemblador calcula offset16 = (label -  $PC_{up}$ )/4) per generar el codi màquina. Aquest desplaçament permet saltar dins el rang de [ $-2^{15}$ ,  $2^{15}$ -1] instruccions de distància respecte al  $PC_{up}$ .

beq	/bne i la macro	b	
beq	rs, rt, label	si (rs==rt) $PC = PC_{up} + Sext(offset16*4)$	
bne	rs, rt, label	si (rs!=rt) $PC = PC_{up} + Sext(offset16*4)$	
b	label	$PC = PC_{up} + Sext(offset16*4)$	beq \$0,\$0 label

#### 4.2 Altres macros per a salts condicionals relatius al PC: blt, bgt, bge, ble

Els salts que depenen de comparacions <, >,  $\le$ ,  $\ge$  no existeixen com a instruccions MIPS, ja que es poden implementar amb una comparació (slt o sltu) seguida d'un salt condicional (beq o bne) que compara amb zero. No obstant, resulten tan pràctics per a l'escriptura manual de programes que s'han creat macros amb les quatre combinacions blt, bgt, bge, ble (i les corresponents comparacions de naturals bltu, bgtu, bgeu, bleu):

macr	macros blt/bgt/bge/ble/bltu/bgtu/bgeu/bleu								
blt	rs,	rt,	label	si (rs <rt)< td=""><td>saltar a label</td><td>slt</td><td>\$at,</td><td>rs, rt</td><td></td></rt)<>	saltar a label	slt	\$at,	rs, rt	
						bne	\$at,	\$zero,	label
bgt	rs,	rt,	label	si (rs>rt)	saltar a label <sup>1</sup>	slt	\$at,	rt, rs	
				(-33)		bne	\$at,	\$zero,	label
bge	rs,	rt,	label	si (rs>=rt)	saltar a label <sup>2</sup>	slt	\$at,	rs, rt	
				51 (15)	Survey a recor	beq	\$at,	\$zero,	label
ble	rs,	rt,	label	si (rs<=rt)	saltar a label <sup>3</sup>	slt	\$at,	rt, rs	
				51 (15 1 16)	Survey a recor	beq	\$at,	\$zero,	label

Observem com hem fet l'expansió de les tres darreres macros:

- (1) rs>rt Equival a rt<rs (i.e. intercanviar els operands del slt).
- (2) rs>=rt Equival a ! (rs<rt) (i.e. saltar si condició falsa, amb beg).
- (3) rs<=rt Equival a (rt>=rs), que equival a !(rt<rs) (i.e. intercanviar els operands del slt, i saltar si condició falsa, amb beq).


Les macros  ${\tt bltu}$ ,  ${\tt bgtu}$ ,  ${\tt bgeu}$  i  ${\tt bleu}$  s 'expandeixen de manera anàloga, usant  ${\tt sltu}$  en comptes de  ${\tt slt}$ .

#### **4.3** Salts incondicionals en mode registre o pseudodirecte: j, jr, jal, jalr

Abans s'ha estudiat com es pot realitzar un salt incondicional relatiu al PC (amb la macro b basada en beq). Però si la distància del salt en instruccions supera el rang de 16 bits [-2<sup>15</sup>, 2<sup>15</sup>-1] llavors haurem d'usar altres instruccions de salt incondicional (*jumps*):

j/jr	/jal/jalr		
j	target	PC = target	Jump, mode pseudodirecte
jr	rs	PC = rs	Jump, mode registre
jal	target	$PC = target; $ra = PC_{up}$	Jump and Link, mode pseudodirecte
jalr	rs, rd	$PC = rs; rd = PC_{up}$	Jump and Link, mode registre

Com s'ha vist al Tema 2, les instruccions j i jal es codifiquen en el format J, i l'adreça destinació es codifica en els 26 bits de menor pes de la pròpia instrucció, usant l'anomenat mode pseudodirecte. Quan la instrucció s'executa, la CPU completa els 6 bits que falten de la següent manera. Primer, es desplacen els 26 bits 2 posicions a l'esquerra fent zeros els 2 bits de menor pes (ja que l'adreça d'una instrucció és sempre múltiple de 4!). Després, se li afegeixen els 4 bits de major pes, copiant-los dels del registre PC actual.



Així doncs, en mode pseudodirecte sols es pot saltar a adreces amb els 4 bits de més pes iguals als del PC actual, és a dir que resideixin dins del mateix bloc de 2<sup>28</sup> bytes (256MB) de la pròpia instrucció de salt. Sol ser un rang suficient per a la majoria de salts, altrament cal usar jr (Jump to Register):

```
la $t0, etiqueta_llunyana
jr $t0
```

La utilitat de les instruccions jal i jalr s'explicarà a la secció 7.1 de Subrutines.

#### 4.4 Recapitulació: modes d'adreçament

Un mode d'adreçament és una manera d'especificar un operand en una instrucció. Recapitulant, veiem que en MIPS hi ha 5 modes d'adreçament:

- 1- Mode Immediat (e.g. addiu)
- 2- Mode Registre (e.g. addu, jr)
- 3- Mode Base (e.g. 1w, sw)
- 4- Mode Relatiu al PC (e.g. beq)
- 5- Mode Pseudodirecte (j).

## 2.7 **5.** Sentències alternatives *if-then-else* i *switch*

#### 5.1 Sentència if-then-else

En C, la condició d'un *if* és una expressió numèrica. Consisteix sovint en una comparació o una operació booleana on el resultat és 0 o 1. Però en ser una expressió entera qualsevol, el resultat pot ser diferent de 0 o 1. En qualsevol cas, el resultat de l'expressió s'avaluarà com a *fals* si val zero, o bé com a *cert* si val diferent de zero.

```
Sigui el cas general en C:

if (condicio)
    sentencia_then

else

sentencia_else

El patró en MIPS serà:

avaluar condicio

salta si és falsa a sino

traducció de sentencia_then

salta a fisi

traducció de sentencia_else

fisi:
```

La clàusula *else* és opcional. Si aquesta no existeix, el primer salt va directament a l'etiqueta fisi, que es col·loca just després de la traducció de la sentencia\_then. La sentencia\_else pot ser també del tipus *if-then-else* (anidada), però aquesta segueix exactament el mateix patró de traducció que la sentència principal. Per altra part, la condició de l'*if* pot ser tan simple que no requereixi cap instrucció, tan sols el salt condicional. O bé pot ser composta de diverses operacions (exemples 13 i 14 a continuació).

EXEMPLE 12. En C, amb una condició simple:

```
if (a >= b)
    d = a;
else
    d = b;
```

En MIPS serà, suposant que a, b, c, d són enters i ocupen \$t0, \$t1, \$t2, \$t3:

```
blt $t0, $t1, sino  # pseudoinstrucció. salta si a<b
  move $t3, $t0
  b fisi
sino:
  move $t3, $t1
fisi:</pre>
```

#### 5.2 Avaluació "lazy" dels operadors booleans "&&" i "||"

En C, els operadors lògics ("&&" i "||") s'avaluen d'esquerra a dreta de forma "lazy" (si la part esquerra ja determina el resultat, la part dreta NO s'ha d'avaluar).

EXEMPLE 13. Vegem una expressió composta amb l'operador booleà and ("&&"):

En MIPS, suposant que a, b, c, d són enters i ocupen \$t0, \$t1, \$t2, \$t3:

```
# pseudoinstrucció. salta si a<b
            $t0, $t1, sino
     b1t
            $t0, $t2, sino
                                 # pseudoinstrucció. salta si a>=c
     bge
            $t3, $t0
     move
            fisi
     b
sino:
            $t3, $t1
     move
fisi:
     EXEMPLE 14. Expressió composta amb l'operador booleà or ("||"):
if (a >= b | | a < c)
                                 /* || té menys precedència que >= o < */
     d = a;
else
     d = b;
     En MIPS, suposant que a, b, c, d són enters i ocupen $t0, $t1, $t2, $t3:
            $t0, $t1, llavors
                                 # pseudoinstrucció. salta si a>=b
                                 # pseudoinstrucció. salta si a>=c
            $t0, $t2, sino
     bge
llavors:
            $t3, $t0
     move
     b
            fisi
sino:
     move
            $t3, $t1
fisi:
```

#### 5.3 Sentència switch

Sigui la forma més típica d'una sentència alternativa múltiple switch en C:

```
switch (expressio) {
    case const1: sentencies1; break;
    case const2: sentencies2; break;
    ...
    default: sentenciesN;
}
```

El switch permet seleccionar una d'entre múltiples clàusules case alternatives, i executar les sentències que aquesta té associades. La selecció es fa comparant el resultat de l'expressió (que ha de ser de tipus enter), amb les diverses etiquetes enteres constants, les quals no poden estar repetides. Si una d'elles coincideix, s'executen les sentències associades a aquesta clàusula i a les següents, fins a trobar alguna sentència break. Si cap etiqueta coincideix, s'executa la clàusula default si existeix, o no s'executa res altrament.

El *switch* es pot traduir com una cadena de sentències *if-then-else* que comprovin les etiquetes seqüencialment fins a trobar la que coincideixi amb el resultat de l'expressió. No obstant, un mètode més eficient consisteix a definir un vector de punters que apunten a adreces de codi, i que s'indexa amb el resultat de l'expressió. Cada punter del vector apunta al codi d'una clàusula case: en concret, l'element *n*-èssim apunta al codi de la clàusula "*case n*". Si no existeix tal clàusula, llavors apunta a la clàusula *default* si està definida, o al final del *switch* en cas contrari. P.ex. suposant que \$t0 conté el resultat de l'expressió del *switch*, i el vector de punters està a l'adreça *switch\_vec*, el salt seria:

```
la $t1, switch_vec # adreça inicial del vector
sl1 $t2, $t0, 2 # offset
addu $t1, $t1, $t2 # adreça efectiva
lw $t3, 0($t1) # carreguem el punter en $t3
jr $t3 # saltem al codi apuntat per $t3
```

## 2.7 **6.** Sentències iteratives while, for i do-while

#### 6.1 Sentència while

La sentència while executa zero o més iteracions mentre es compleixi la condició.

```
Sigui el cas general en C:

while (condicio)
sentencia_cos_while

avaluar condicio
salta si és falsa a fiwhile

traducció de sentencia_cos_while

salta a while
fiwhile:
```

La *condició* és una expressió qualsevol<sup>1</sup> com en el cas del *if*. Pot ser tan simple que no calgui cap instrucció per avaluar-la (l'avalua el propi salt condicional a fiwhile).

EXEMPLE 15. Sigui la divisió entera de nombres positius en C:

```
q = 0;
while (dd >= dr) {
     dd = dd - dr;
     q++;
}
```

En MIPS serà, suposant que dd, dr, q són enters i ocupen \$t1, \$t2, \$t3:

```
move $t3, $zero  # q = 0
while:
   blt $t1, $t2, fiwhile  # salta si dd<dr
   subu $t1, $t1, $t2  # dd = dd - dr
   addiu $t3, $t3, 1  # q++
   b while
fiwhile:</pre>
```

#### a) Optimització: avaluació de la condició al final del bucle

Observem que podem optimitzar la solució eliminant el salt incondicional final (b), si avaluem la condició al final del bucle. Però si ho fem així, ens hem d'assegurar que es manté la semàntica de l'iterador *while*, que requereix que no s'executi cap iteració si la condició és inicialment falsa. Algunes vegades podem garantir que el valor inicial de la condició serà sempre cert (per exemple, si inicialitzem x=100, i la condició del *while* és x>0), i llavors la transformació del codi ja és correcta. Però sovint (com en l'exemple anterior) el valor inicial de la condició (dd>=dr) no es pot predir, i llavors cal afegir una comprovació de la condició just abans d'entrar al bucle:

```
move $t3, $zero  # q = 0
blt $t1, $t2, fiwhile  # salta si dd<dr inicialment
while:
    subu $t1, $t1, $t2  # dd = dd - dr
    addiu $t3, $t3, 1  # q++
    bge $t1, $t2, while  # salta si dd>=dr
fiwhile:
```

1. En la terminologia de C, ha de ser una expressió de tipus "enter" (amb signe o sense) o punter.

Si ens volem estalviar escriure dos cops el codi que avalua la condició (p.ex. si és molt llarg), podem substituir la comprovació inicial per un simple salt incondicional a la instrucció on comença l'avaluació de la condició, cap al final del bucle. Queda així:

```
move $t3, $zero  # q = 0
b test  # salta a fer comprovació inicial
while:
    subu $t1, $t1, $t2  # dd = dd - dr
    addiu $t3, $t3, 1  # q++
test:bge $t1, $t2, while  # salta si dd>=dr
```

#### 6.2 Sentència for

```
for (s1; condicio; s2) s3;
```

És totalment equivalent a un  $while^2$ , escrit de la següent manera:

```
s1;
while (condicio) {
    s3;
    s2;
}
```

Encara que s1 i s2 poden ser sentències simples qualsevols<sup>3</sup>, el costum és que s1 inicialitzi la variable de la qual depèn la condició del bucle (típicament un comptador) i que s2 l'actualitzi després de cada iteració. Quan es fa així, resulta avantatjós utilitzar el for en lloc del while, ja que agrupa tos els elements que controlen el bucle en una única capçalera, i això el fa més fàcil de llegir.

#### 6.3 Sentència do-while

La sentència *do-while* executa una o més iteracions mentre es compleix la condició. Observem que la primera iteració s'executa sempre.

```
Sigui el cas general en C:

do:

traducció de sentencia_cos_do

while (condicio);

El patró en MIPS serà:

traducció de sentencia_cos_do

avaluar condicio

salta si és certa a do
```

Resulta útil quan la condició del bucle depèn d'algun valor que s'ha d'inicialitzar precisament executant el cos del bucle, i així evitem replicar-lo:

<sup>2.</sup> Estrictament parlant, són equivalents sempre que el *for* no contingui cap sentència *continue*, que no estudiarem en aquest curs.

<sup>3.</sup> En la nomenclatura de C, s1 i s2 han de ser "expressions" en el sentit més general. A la pràctica però, sols té sentit usar expressions que produeixin efectes sobre l'estat del programa, tals com assignacions o crides a funcions contenint assignacions. No són "expressions", en canvi, les sentències com if, switch, for, while, etc. ni blocs de sentències enclosos entre claudàtors.

#### 2.8, B-6 **7. Subrutines**

Anomenem subrutina a la generalització d'una estructura de programació que coneixem normalment com a acció o funció (però també procediment, mètode, subprograma, etc.) i que permet escriure programes estructurats, implementant conceptes de programació com el disseny descendent, reutilització de codi, programació modular, etc. Una subrutina és un subprograma que executa una determinada tasca amb determinats paràmetres podent retornar un resultat, i permet ser invocada des de múltiples punts del programa sense haver de ser reescrita cada vegada.

Per tal que una subrutina i el programa que la crida puguin ser programades en assemblador (o compilades) de forma independent cal que la subrutina declari de forma precisa la seva interfície (nom, paràmetres, resultats i tipus respectius), i que els respectius codis s'ajustin a un conjunt de regles estrictes que s'explicaran en aquesta secció. Aquestes regles formen part d'un conjunt més ampli anomenat ABI (Application Binary Interface). Així, per a cada ISA, SO i llenguatge d'alt nivell es defineix una ABI específica que permet compartir les subrutines emmagatzemades en biblioteques (*libraries*)<sup>4</sup>.

EXEMPLE 16. Dues subrutines en C (amb i sense retorn de resultat).

```
int max(int a, int b) {
    if(a > b) return a;
    else return b;
}

void init(int v[], int a) {
    int i;
    for (i=0; i<10; i++) v[i] = a;
}</pre>
```

#### 7.1 Crida i retorn

Per cridar a una subrutina podríem usar la pseudoinstrucció b:

Però això no funciona si volem invocar la subrutina des de múltiples punts:

```
Codi que fa les crides
b sub

adr1:
b sub:
b sub:
b sub:
b sub
adr2:
```

El problema rau en el fet que hi ha una adreça de retorn diferent per a cada punt d'invocació de la subrutina, però les instruccions de salt relatiu al PC només poden codificar una sola adreça, que es determina en temps de compilació, el mateix que passa amb la

<sup>4.</sup> A fi de concentrar l'estudi en els conceptes bàsics, l'ABI que hem considerat en l'assignatura d'EC solament cobreix els casos de programació més bàsics i freqüents, ignorant deliberadament els casos més complexos

instrucció j (Jump). La solució seria que, abans de cridar la subrutina, memoritzéssim l'adreça de retorn en algun lloc prèviament convingut per tal que la subrutina pugui llegir-la per retornar al lloc adequat.

El processador MIPS dedica el registre \$ra<sup>5</sup> ("return address", registre \$31) per guardar aquesta adreça. Per altra banda, el repertori del MIPS té la instrucció jal (Jump and Link) que no sols salta a l'adreça indicada per l'operand (expressat com una etiqueta i codificat en mode pseudodirecte), sinó que a més a més copia l'adreça de retorn (PC+4) en el registre \$ra. I per retornar de la subrutina usarem la ja coneguda instrucció jr (Jump to Register) especificant \$ra com a adreça de destinació del salt.

Co	odi que i	fa les crides		Codi de la subrutina
jal	sub	# \$ra = adr1	sub:	
adr1:	• • •		· · ·	Śra
jal	sub	# \$ra = adr2	jr	şıa
adr2:				

#### 7.2 Paràmetres i resultats

En general, les funcions admeten rebre paràmetres i retornar resultats. El pas de paràmetres i resultats implica una comunicació entre el codi que la invoca i la funció cridada, però la programació modular requereix programar-les de forma independent. Cal doncs que paràmetres i resultats es dipositin en un lloc prèviament convingut, seguint unes regles definides en l'ABI. En concret en MIPS, els paràmetres i el resultat es passen en certs registres. Abans de la crida a una subrutina s'ha de copiar el paràmetre real en un registre determinat, al qual accedirà la subrutina quan vulgui usar-lo. Anàlogament, abans de finalitzar, la subrutina escriu el resultat en un registre determinat, i el codi que l'ha invocat hi accedirà després de la crida.

#### a) Regles de pas de paràmetres (escalars) i resultats

En EC considerarem el següent conjunt reduït de regles<sup>6</sup>:

- Els paràmetres de tipus escalars es passen en els registres \$a0-\$a3, el primer paràmetre en ordre d'escriptura en \$a0, el segon en \$a1, etc. (excepte els que són de coma flotant en simple precisió (*float*), que es passen en el registre \$f12 el primer paràmetre i en \$f14 el segon<sup>7</sup>).
- El resultat es passa en el registre \$v0 (excepte si és de coma flotant en simple precisió, que es passa en \$f0).

<sup>5.</sup> En processadors amb menys registres (p.ex. x86), l'adreça de retorn es guarda en memòria (la pila).

<sup>6.</sup> Per simplicitat, en l'assignatura d'EC no considerarem el cas en què hi ha més de 4 paràmetres ni el cas en què paràmetres o resultats són de tipus tupla (*struct*, en C) o bé de tipus escalars de doble precisió (de tipus *long long* o *double*). Tampoc admetrem més de 2 paràmetres de tipus *float* ni mescla entre paràmetres en coma flotant i altres que no ho són. Tots aquests casos requereixen regles addicionals de l'ABI que no estudiarem. Per a alguns d'aquests casos cal que els paràmetres es guardin a la pila, com també ho fan altres processadors amb menys registres (Intel x86).

<sup>7.</sup> El processador MIPS incorpora un coprocessador matemàtic CP1 per facilitar els càlculs amb nombres codificats en coma flotant. El CP1 extén el repertori amb noves instruccions per a operar nombres en coma flotant, les quals tenen com a operands un conjunt addicional de registres de 32 bits \$f0.. \$f31. Els nombres en coma flotant s'estudiaran en el Tema 5.

#### EXEMPLE 17: Donat el següent codi en C

```
void main() {
    int x,y,z; /*en $t0,$t1,$t2 */
        z = suma2(x, y);
        ...
}
int suma2(int a, int b) {
    return a+b;
    }

return a+b;
```

Traduir la funció suma2 i les sentències visibles de main a assemblador MIPS:

```
main:
    ...
    move $a0, $t0 # passem x
    move $a1, $t1 # passem y
    jal suma2
    move $t2, $v0 # z=resultat
suma2:
    addu $v0, $a0, $a1
    jr $ra
jr
```

Si un paràmetre o resultat té menys de 32 bits (*char* o *short*) llavors s'extén la seva representació convenientment fins a 32 bits, dins el registre que tingui assignat, fent extensió de signe o de zeros segons estigui declarat *signed* o *unsigned*, respectivament.

El llenguatge C no determina en quin ordre s'han d'avaluar els paràmetres reals d'una crida (poden ser expressions amb autoincrements, assignacions, o resultats de crides a funcions). Per tant, si es donés el cas que l'avaluació d'un paràmetre produeix "efectes secundaris" (com ara modificacions de variables globals) que afecten al valor d'un altre paràmetre, llavors el resultat del programa podria variar segons l'ordre d'avaluació elegit pel compilador. Aquestes indeterminacions, tot i que indesitjables, són possibles en el llenguatge C, i l'única manera d'evitar-les és a través d'una bona pràctica de programació.

#### b) Paràmetres de tipus vector o matriu

En C, el nom d'un vector equival a un punter al seu primer element. Per tant, si escrivim el nom d'un vector com a paràmetre real en invocar una funció, estem en realitat passant un punter al seu primer element. El corresponent paràmetre formal a la capçalera de la funció serà del tipus punter, i es pot declarar indistintament com a tal (p. ex. int \*vec) o com a vector (p. ex. int vec[]). Sigui quin sigui el format usat, el codi de la funció podrà aplicar al paràmetre tant els operadors de punters (p.ex. desreferència \*vec) com de vectors (p.ex. indexat vec[2]). Cal notar que amb el segon format de declaració no és necessari especificar-ne el nombre d'elements, de fet és una informació irrellevant que no limita ni afecta en res a la traducció de la funció a llenguatge assemblador.

En C es poden declarar dades de tipus matriu (similars als vectors, però multidimensionals, les estudiarem en el pròxim tema). Al igual que amb els vectors, el nom de la matriu equival a un punter al seu primer element. Per tant, si escrivim el nom d'una matriu com a paràmetre real en invocar una funció, estem en realitat passant un punter al seu primer element. El corresponent paràmetre formal a la capçalera de la funció serà del tipus punter, i es declararà com una matriu (p. ex. int mat[][100]). Observem que, anàlogament als paràmetres vectors, aquesta declaració no necessita especificar la primera dimensió (número de files) però sí la segona (número de columnes), a fi de poder traduir expressions que indexin la matriu (p. ex. mat[i][j]), com es veurà en el pròxim tema. Alternativament, la declaració de la matriu a la capçalera de la funció pot adoptar també el format de punter (p. ex. int \*mat) però resulta poc pràctic, ja que aquest format, com que no especifica el nombre de columnes, no permet tampoc usar després expressions que indexin la matriu.

EXEMPLE 18: Siguin les següents declaracions de variables i capçaleres de funcions:

```
        variables
        capçaleres de funcions

        short V1[10];
        int f(int i);

        char V2[20];
        int f(char c);

        int a;
        int f(short *pi);

        int f(char vc[]);
        int f(int vi[]);
```

A quines capçaleres corresponen les següents crides (columna esquerra)?

#### c) Pas de paràmetres per valor i per referència

En els cursos de programació s'estudia la diferència entre paràmetres passats per valor (la funció rep una còpia del paràmetre real, i pot modificar-la sense que afecti a aquest), i paràmetres passats per referència (les modificacions que faci la funció sobre el paràmetre afecten directament al paràmetre real). Però en llenguatge C sols existeix el pas de paràmetres per valor.

Tot i així, en C es pot recórrer als punters per aconseguir un resultat semblant al dels paràmetres per referència. Si es desitja que una funció pugui modificar la dada original que se li passa com a paràmetre, llavors tan sols cal que se li passi com a paràmetre un punter apuntant a aquesta dada, en lloc de passar-li una còpia de la dada pròpiament dita. Encara que en realitat el punter es passa per valor, la dada apuntada podrà ser modificada per la funció simplement desreferenciant el punter. En el següent exemple, la funció f crida dos cops a sub passant-li per valor un punter, primer apuntant a la variable a i després a la variable b, amb la intenció que la funció sub les modifiqui:

```
int a, b;
void f() {
    int *p = &a;
        sub(p);
        sub(&b);
}
int sub(int *p) {
        *p = *p + 10;
        *p;
        sub(b);
}
```

#### d) Un exemple de pas de paràmetres i resultats

EXEMPLE 19: Suposant les següents declaracions de variables globals i de funcions, traduir a MIPS les sentències visibles de les funcions *funcA* i *funcB*:

#### En MIPS serà:

```
funcA:
           $a0, x
                                # passem l'adreça del vector x (global)
    la
           $t4, y
    la
    1h
           $a1, 0($t4);
                                # passem y (global) fent ext. de signe
           $a2, $t0
                                # passem k (local)
    move
    jal
           funcB
    la
           $t4, z
           $v0, 0($t4)
                                # escrivim resultat a z (global)
    sh
     . . .
    jr
           $ra
funcB:
           $v0, $a2, 1
                                # 2*i
    sll
    addu $v0, $v0, $a0
                               # @vec[i] = vec + 2*i
           $v0, 0($v0)
                               # vec[i]
    1h
    subu
           $v0, $v0, $a1
                               # resultat = vec[i] - n
    ir
           $ra
```

#### 7.3 Les variables locals

Per defecte, en C les variables locals d'una funció es creen cada cop que s'invoca. Si no hi ha inicialització explícita, el valor inicial és indeterminat. Són visibles només dins de la funció on estan definides, i tenen reservat un espai d'emmagatzemament temporal, només durant l'execució de la funció. Aquest espai pot ser en registres del processador o en memòria, per decidir-ho l'ABI defineix unes regles que explicarem aquí.

#### a) El bloc d'activació i la pila del programa


No totes les funcions requereixen guardar variables locals en memòria, però aquelles que ho necessitin (segons les regles del següent apartat) hauran de reservar l'espai necessari en el moment d'iniciar l'execució, i l'hauran d'alliberar novament just abans de finalitzar. Aquest espai rep el nom de *bloc d'activació* (*stack frame*) de la subrutina.

Si una funció A en crida a una altra B, i aquesta a una altra C, i totes tres necessiten guardar variables en memòria, observem que A reserva memòria, després B reserva memòria, i finalment C reserva memòria. Quan C acaba, allibera la seva memòria, quan B acaba allibera la seva, i quan finalment A acaba, allibera també la seva. És fàcil de veure doncs, que l'estructura de dades ideal per guardar les variables locals en memòria és una pila, ja que els blocs d'activació de les successives crides anidades s'alliberen en ordre invers a com s'han reservat. La pila creix a mesura que augmenta el nivell d'anidament en cada nova crida i decreix a mesura que disminueix el nivell d'anidament, quan retornem.

En general, tots els programes mantenen una pila en memòria per donar suport a la programació de subrutines, la qual s'anomena pila del programa. En MIPS, el fons de la pila està situat sempre a l'adreça fixa 0x7FFFFFFC (és l'adreça més alta múltiple de 4 en l'espai de memòria d'usuari) i creix desplaçant el seu cim cap a adreces més baixes. El processador MIPS dedica el registre \$sp (stack pointer, registre \$29) a apuntar sempre al cim d'aquesta pila, és a dir al primer byte del darrer bloc d'activació creat. Abans de començar el programa, la pila és buida i el sistema inicialitza \$sp=0x7FFFFFFC. Més endavant, cada funció (inclosa main), en iniciar l'execució, pot reservar-hi espai decrementant \$sp tants bytes com la mida del seu bloc d'activació, una mida que ha de ser sempre un

múltiple de quatre<sup>9</sup>. Abans de finalitzar, la funció allibera l'espai novament incrementant \$sp en la mateixa quantitat.

EXEMPLE 20: Vegem l'estat de la pila mentre s'executen les funcions *funcA* i *funcB*:



#### b) Regles de l'ABI per assignar variables locals a registres o a la pila

En MIPS, les variables locals d'una subrutina es guarden en registres o a la pila seguint les següents regles:

- Les variables de tipus <u>escalars</u> es guarden en algun dels registres \$t0..\$t9, \$s0..\$s7 o \$v0..\$v1 (excepte les que són de tipus *float*, de coma flotant en simple precisió<sup>8</sup>, que es guarden als registres \$f0..\$f31).
- Les variables <u>estructurades</u> (vectors, matrius, tuples, etc. ) es guarden a la pila.
- En el cas que no hi hagi suficients registres per emmagatzemar totes les variables locals escalars, les que no càpiguen en registres es guarden també a la pila.
- Si en el cos de la funció apareix una variable local escalar *x* precedida de l'operador unari & ("adreça de"), aquesta variable s'ha de guardar a la pila, a fi que tingui una adreça i es pugui avaluar l'expressió &x.

El bloc d'activació format per les variables locals guardades a la pila ha de respectar unes certes normes de format:

- Les variables de la pila es col·loquen seguint l'ordre en què apareixen declarades al codi, començant per l'adreça més baixa que és la del cim de la pila.
- Les variables de la pila han de respectar l'alineació corresponent al seu tipus, igual que les variables globals, deixant sense usar els bytes que calgui.
- L'adreça inicial i la mida total del bloc d'activació han de ser múltiples de 4<sup>9</sup>.

Més endavant, a l'apartat 7.7 ampliarem aquestes regles i donarem una definició completa del bloc d'activació.

<sup>8.</sup> S'estudiaran en el Tema 5

<sup>9.</sup> Per simplicitat, en EC no considerarem mai un bloc d'activació amb variables locals de mida 8 bytes (de tipus *long long o double*), que requeririen que aquest tingués adreça inicial i mida múltiples de 8.

Estructura de Computadors

(@ altes)

EXEMPLE 21: Traduir la sentència visible de la següent funció: bloc d'activació char func(int i) { (@ baixes) char v[10]; /\* guardem k en \$t0 \*/ int w[10], k; /\* inicialitzacions \*/ return v[w[i]+k]; } En MIPS seria: - -alineació func: # reservem espai a la pila per als vectors v i w addiu \$sp, \$sp, -52 # @w[i] = (\$sp + 12) + i\*4sll \$t4, \$a0, 2 # i\*4 addu \$t4, \$t4, \$sp # \$sp + i\*4\$t4, 12(\$t4) # w[i] lw addu \$t4, \$t4, \$t0 # w[i] + k# @v[\$t4] = \$sp + \$t4\*1addu \$t5, **\$sp**, \$t4 # \$sp + \$t4\*1\$v0, 0(\$t5) # retorna v[...]

#### 7.4 **Subrutines multinivell**

jr

addiu \$sp, \$sp, 52 \$ra

# alliberem l'espai de pila

Diem que una subrutina és multinivell (non-leaf) si el seu codi conté alguna crida a subrutina (les subrutines recursives en són un cas particular). Anàlogament, diem que una subrutina és uninivell (leaf) si no conté cap crida.

El context d'execució d'una subrutina és el conjunt de totes les seves dades locals (incloent-hi paràmetres, adreça de retorn, punter de pila i càlculs intermedis), tant les que es guarden a la pila com en registres. En general, el context d'una subrutina no és visible, ni per tant accessible, a cap altra part del programa, excepte en el cas que la subrutina passi com a paràmetre a una altra subrutina un punter apuntant a una d'aquestes dades.

#### a) El problema de preservar el context de la rutina que ens ha invocat

Si totes les dades del context es guardessin al bloc d'activació a la pila, una subrutina pot evitar fer modificacions en el context d'altres subrutines simplement restringint-se a accedir al seu propi bloc d'activació, ja que aquest té límits ben coneguts. Però si acceptem, per raons d'eficiència, que les variables locals escalars, els paràmetres, l'adreça de retorn, el punter de pila i altres càlculs temporals es poden guardar en registres, que són compartits per totes les subrutines, ¿com sabrà una subrutina quins registres no ha de modificar perquè contenen dades pertanyents al context de la rutina que l'ha invocat i quins registres sí que pot modificar lliurement?

Obviament, si la rutina que fa la crida i la rutina cridada fossin escrites pel mateix programador, ell ja coneix la utilització dels registres i pot evitar els conflictes. Però aquest mètode, a part de ser propens a errors, no és vàlid per a la programació modular, i el considerarem totalment incorrecte en EC. Per tant, cal establir unes regles d'utilització dels registres per tal que les dues rutines puguin ser escrites per programadors independents, amb l'únic requisit de conèixer la capçalera o interfície de cada subrutina.

#### b) Salvar i Restaurar registres

Una possible solució, per assegurar que no modifiquem el context de la rutina que ens invoca sense conèixer quins registres en formen part, podria consistir a obligar que "tota subrutina, abans de retornar, deixi tots els registres en el mateix estat que tenien quan ha estat invocada (excepte \$v0\$, que conté el resultat)". Això afectaria sols a aquells registres que són modificats dins la subrutina.

La manera de fer-ho seria emmagatzemant al bloc d'activació (a la pila) una "còpia de seguretat" d'aquests registres just al principi de la subrutina, abans de modificar-ne cap (operació coneguda com "salvar registres"). Al final de la subrutina, just abans de retornar, caldria carregar novament en aquests registres els seus valors inicials, que tenim guardats al bloc d'activació (operació "restaurar registres"). Tot i que és una solució plausible, l'obligació de salvar tots els registres és excessivament estricta i ineficient ja que per pura precaució obliga a salvar molts registres que en realitat no formen part del context de la rutina que ens ha invocat, tan sols perquè no sabem si en formen part o no.

#### c) La solució de l'ABI de MIPS

La solució adoptada per l'ABI del MIPS és senzilla i eficient. En primer lloc, divideix els registres en dos grups, els registres *temporals*<sup>10</sup> i els *segurs*<sup>11</sup> ("saved" registers):

Temporals	Segurs
\$t0-\$t9	\$s0-\$s7
\$v0-\$v1	\$sp
\$a0-\$a3	\$ra
\$f0-\$f19	\$f20-\$f31

La solució consisteix en obligar a totes les subrutines a complir la següent condició:

"Quan una subrutina retorna, ha de deixar els registres <u>segurs</u> en el mateix estat que tenien quan ha estat invocada"

Aquesta condició permet preservar el context de les subrutines multinivell salvant a la pila el mínim nombre de registres. Cal analitzar el codi i seguir els següents 2 passos:

- 1. **Determinar els registres segurs a usar**. Identificar en el codi d'alt nivell quines de les dades que es guarden en registres (variables locals escalars, paràmetres o càlculs intermedis) requereixen ser preservades de possibles modificacions per part de les subrutines "filles". Es tracta de comprovar, per a les dades en registres, quines es fan servir DES-PRÉS d'una crida, i el seu valor ha estat generat per últim cop ABANS d'aquesta crida. A cada una d'elles li assignarem un registre segur (\$s0-\$s7 o \$f20-\$f31), i això garanteix que el seu valor es mantingui després de la crida, ja que la subrutina cridada respecta la condició de preservació de registres segurs (requadre anterior).
- 2. **Salvar i restaurar registres segurs usats**. Cal tenir en compte que la nostra subrutina també ha de respectar la condició de preservació dels registres segurs, de manera que si pretenem modificar-ne alguns hem d'assegurar-nos que els retornem intactes, per no corrompre el context de la rutina "pare" que ens ha invocat. La solució consisteix a *salvar* el valor original d'aquests registres (fer-ne una còpia de seguretat) en el bloc d'activació (pila) abans de fer-hi cap modificació, típicament durant el pròleg inicial de la subrutina, i després s'han de *restaurar*, durant l'epíleg final, just abans de retornar.

<sup>10.</sup> També són temporals els registres \$at (reservat a macros), \$k0, \$k1 (reservats al S.O).

<sup>11.</sup> També són registres segurs \$gp i \$fp, però no els usarem en aquest curs.

#### 7.5 Estructura del bloc d'activació


Per determinar l'estructura del B.A. i la seva mida total sumarem l'espai ocupat per les variables locals que així ho requereixin, correctament alineades, i a continuació tants words com registres segurs ens cal salvar: els que hem determinat a la secció 7.4 més un: l'adreça de retorn \$ra. A la pràctica, resulta útil determinar gràficament, amb un diagrama, la distància en bytes on es troba cada element, respecte de l'inici del bloc al cim de la pila, que és on apuntarà el registre \$sp.

Recapitulant les idees exposades fins ara, el bloc d'activació d'una subrutina està ubicat a la pila i pot incloure les següents informacions:

- Variables locals de tipus estructurats. O bé de tipus escalars, si resulta que no hi ha prou registres on guardar-les o si se'ls aplica l'operador unari &.
- Valors inicials de registres segurs, salvats al principi de la subrutina, en concret d'aquells que es modificaran al llarg de la subrutina<sup>12</sup>.

La disposició dels diversos elements dins del bloc d'activació acostuma a determinar-se de forma estricta en l'ABI, de manera que els programes depuradors puguin analitzar-ne el contingut amb precisió (vegeu el diagrama a sota):

- **Posició**: Les variables locals ocupen les primeres adreces del bloc d'activació, començant pel cim de la pila, a on apunta \$sp un cop reservat l'espai per al bloc (a dalt del diagrama). Els registres salvats ocupen les últimes, a continuació de les variables (a baix del diagrama).
- Ordenació: Les variables locals es col·loquen a la pila en ordre creixent d'adreces, seguint l'ordre textual en què apareixen declarades en el codi. Els registres salvats no segueixen cap ordre en particular entre ells.
- Alineació: De manera anàloga a com s'alineen les variables globals, cada una de les variables locals s'alinea segons el seu tipus (si és escalar) o segons el tipus dels seus elements (si és estructurada, com els vectors i matrius), deixant lliures els espais intermedis necessaris. Els registres salvats (words) aniran alineats a adreces múltiples de 4. La mida total del bloc d'activació i el valor del registre \$sp han de ser sempre múltiples de 4<sup>13</sup>.



- 12. Encara que no ho considerarem en EC, també es podrien salvar registres temporals, a fi d'alliberarlos temporalment, si ens quedem sense registres lliures suficients per a càlculs intermedis.
- 13. Per simplicitat, en l'ABI estudiat en EC no considerarem mai un bloc d'activació que contingui variables locals de mida 8 bytes (tipus *double* o *long long*) i per tant considerarem que la mida i adreça inicial del bloc d'activació ha de ser simplement un múltiple de 4. Sense aquesta restricció, com succeix en la vida real, la mida i alineació del bloc d'activació haurien de ser múltiples de 8.

#### 7.6 Exemple: una subrutina multinivell, programada pas a pas

EXEMPLE 22: Analitzar i després traduir a MIPS la subrutina multi:

```
int multi(int a, int b, int c) {
    int d, e;
    d = a + b;
    e = mcm(c, d);
    return c + d + e;
}
```

Ho farem amb 3 passos. Als dos primers determinem els registres segurs i l'estructura del bloc d'activació. Al tercer pas, ho programem, sentència per sentència.

**Pas 1. Registres segurs**: per a aquelles dades que es guarden en registres i que es fan servir DESPRÉS de la crida, comprovar si el seu valor ha estat generat per últim cop ABANS de la crida.

A la figura següent, la línia de punts divideix el codi entre les acciones prèvies i posteriors a la crida i permet visualitzar quines dependències de dades (fletxes) creuen aquesta frontera. Com es pot veure, les dades en registre són a, b, c, d, i e. D'aquestes, tan sols c, d i e (en vermell) es fan servir DESPRÉS de la crida, i d'aquestes, tan sols c i d (en blau) han estat escrites per últim cop ABANS de la crida: el valor de c (paràmetre) l'ha generat la subrutina que ha invocat a multi, i el valor de d (variable local) l'ha assignat la suma a+b just abans de la crida a mcm. Per tant, decidim que haurem de fer una còpia del paràmetre c al registre segur s0, i que destinarem el registre segur s1 a la variable d2.


Pas 2. Bloc d'activació: determinar gràficament l'estructura del bloc d'activació per mitjà d'un diagrama que inclogui la distància en bytes on es troba cada element, respecte de l'inici del bloc, i calcular-ne la mida total.

Aquest exemple no conté cap variable local a guardar al bloc d'activació, ja que són totes escalars (d i e), però sí que hi hem de reservar 3 words per a salvar \$s0, \$s1 i \$ra. Veure diagrama a la figura de la pàgina següent (costat dret).

#### Pas 3. Programar en assemblador

La figura de la pàgina següent (costat esquerre) conté la subrutina ja programada, i que comentarem sentència per sentència a continuació.

En primer lloc escrivim el pròleg. En aquest cas, es reserven 12 bytes a la pila, s'hi salven els valors originals dels 3 registres segurs: \$s0, \$s1\$ i \$ra, i es copia el paràmetre <math>c al registre segur s0:



A continuació, traduïm la 1a. sentència, "d=a+b;"

```
addu $s1, $a0, $a1  # d ocuparà el registre $s1
```

A continuació, traduïm la 2a. sentència, "e=mcm(c,d)". Primer passem els paràmetres c i d, copiant-los als registres \$a0 i \$a1, després fem la crida a mcm i escrivim el resultat (\$v0) a la variable e (prèviament li hem assignat el registre temporal \$t0^{14}):

```
move $a0, $s0  # Passem paràmetre c
move $a1, $s1  # Passem paràmetre d
jal mcm  # Fem la crida a mcm
move $t0, $v0  # escrivim el resultat en e ($t0)

A continuació traduïm la 3a. sentència, "return c+d+e":
```

```
addu $t1, $s0, $s1  # Escrivim c+d en $t1
addu $v0, $t1, $t0  # Sumem e, i escrivim el resultat en $v0
```

A continuació, el codi de l'epíleg restaura els valors originals de \$s0, \$s1 i \$ra, allibera l'espai de la pila que havíem reservat al principi, i salta a l'adreça de retorn:

```
lw $s0, 0($sp)  # restaura $s0
lw $s1, 4($sp)  # restaura $s1
lw $ra, 8($sp)  # restaura $ra
addiu $sp, $sp, 12  # allibera espai reservat al B.A.
jr $ra  # retorna
```

<sup>14.</sup> Li hauríem pogut assignar també \$v0, i així ens estalviaríem aquesta instrucció.

#### 7.7 Un altre exemple de revisió


EXEMPLE 23: Analitzar i després traduir a MIPS la subrutina *exemple*:

```
int f(int m, int *n);
int g(char *y, char *z);

char exemple(int a, int b, int c) {
    int d, e, q;
    char v[18], w[20];

    d = a + b;
    e = f(d, &q) + g(v, w);
    return v[e + q] + w[d + c];
}
```

**Pas 1.** Registres segurs. Les dades a guardar en registres segurs han de ser, naturalment, dades que haguem de guardar en registres i per tant queden descartades v i w (que es guarden a la pila per ser vectors), i també l'escalar q (que es guarda a la pila ja que en el codi de la funció apareix precedit de l'operador "&"). Així doncs, es guardaran en registres: (1) els paràmetres a, b, c, (2) les variables locals de tipus escalar d, e, i (3) els càlculs intermedis de subexpressions, com ara els resultats de les crides a f i g. A la figura següent, hem desglossat les dues crides en línies diferents afegint-hi les variables temporals fictícies  $res_f$  i  $res_g$  per al resultat de cada funció (i que es guardaran en registres)  $^{15}$ .



En aquesta figura està marcat amb un cercle blau el darrer cop que s'escriu a cada una d'aquestes dades guardades en registre. Observem que els paràmetres estat inicialitzats des del principi, ja que els escriu la rutina que ens ha invocat però, en canvi, la variable e i el resultat  $res\_g$  no s'escriuen fins després de fer les dues crides. Les fletxes vermelles assenyalen el lloc on més tard s'usa cada un d'aquests registres. Les línies de punts separen el codi anterior i posterior a cada crida per visualitzar més fàcilment les fletxes que les travessen, és a dir els registres que s'escriuen per darrer cop ABANS de cada

<sup>15.</sup> L'ordre en què es fan les dues crides no està establert pel llenguatge C (si està ben programat, ha de ser indiferent). Nosaltres suposarem en aquest exemple que primer cridem a f i després a g.

crida i s'usen DESPRÉS. Com es pot veure, tan sols les dades c, d i  $res\_f$  travessen fronteres de crides i s'hauran de guardar en registres segurs. En concret, hem decidit guardar-les en \$\$0, \$\$1 i \$\$2, respectivament. En canvi, a i b seguiran ocupant \$\$a0 i \$\$a1, i a la variable e li assignarem el registre temporal \$\$t0. Resulta pràctic anotar aquestes assignacions sobre el codi en C, per tenir-ho present mentre programem:

**Pas 2. Bloc d'activació**. En segon lloc, determinarem la llargada i estructura del bloc d'activació (vegeu a la següent figura, el diagrama de la dreta). Començant des del principi (adreça més baixa, on apuntarà \$sp), hi ubicarem en primer lloc les variables locals en l'ordre textual en què estan declarades al codi d'alt nivell, és a dir: q, v i w. Cada una ha d'anar correctament alineada, però en aquest cas no cal saltar posicions, ja que els vectors v, w són de tipus char. Ocuparan en total 44 bytes (4 de q, 18 de v, 20 de w). Just a continuació, reservarem espai per a salvar els registres segurs, correctament alineats en una adreça múltiple de 4. Com que 44 no ho és, deixarem 2 bytes sense usar. L'espai per a registres ocuparà 4 words (16 bytes), ja que cal salvar-hi els registres segurs \$s0, \$s1, \$s2 i \$ra. En total, el bloc d'activació es compon doncs de 60 bytes.

jr

\$ra

#### Pas 3. Programar en assemblador

El codi MIPS quedarà definitivament així:

```
# pròleg: salvar registres segurs a la pila
                                                      Bloc d'activació
addiu $sp, $sp, -60
       $s0, 44($sp)
       $s1, 48($sp)
       $s2, 52($sp)
sw
                                                                q
       $ra, 56($sp)
SW
       $s0, $a2
move
                            # copiar c a $s0
# primera sentència
       $s1, $a0, $a1
                            # d=a+b, en $s1
addu
# segona sentència
       $a0, $s1
                            # passem d
move
       $a1, $sp
                            # passem &q
jal
       f
                            # cridem f
move
       $s2, $v0
                            # copiar res_f a $s2
addiu $a0, $sp, 4
                            # passem @v[0]
                                                           alineació
addiu $a1, $sp, 22
                            # passem @w[0]
                                                              $s0
                                                      +48<del>→</del>
jal
                            # cridem g
                                                              $s1
addu
       $t0, $s2, $v0
                            \# e = res_f + res_g
                                                              $s2
                                                      +56→
                                                              $ra
# tercera sentència
                                                      +60<del>→</del>
       $t1, 0($sp)
                            # q
addu
       $t1, $t0, $t1
                            # e + q
addu
       $t1, $t1, $sp
                            \# (e + q) + \$sp
       $t2, 4($t1)
1b
                            #v[e+q]
addu
       $t1, $s1, $s0
                            \# d + c
addu
       $t1, $t1, $sp
                            \# (d + c) + \$sp
       $t3, 22($t1)
                            \# w[d + c]
1b
       $v0, $t2, $t3
addu
                            \# return v[...]+w[...]
# epíleg: restaurar registres de la pila
       $s0, 44($sp)
lw
       $s1, 48($sp)
       $s2, 52($sp)
       $ra, 56($sp)
addiu $sp, $sp, 60
```

#### 2.8 **8.** Estructura de la memòria


En general, les variables d'un programa poden tenir un mode d'emmagatzemament estàtic o dinàmic. Diem que el mode d'emmagatzemament és estàtic quan la variable es guarda al mateix lloc durant tot el temps d'execució del programa. En C, pertanyen a aquesta categoria, per exemple, les variables externes (o globals), que es defineixen a la secció .data d'un programa en assemblador. La regió de memòria dedicada a l'emmagatzemament estàtic té una mida fixa per a cada programa.

Diem que el mode d'emmagatzemament és dinàmic quan la variable es guarda en una àrea de memòria de manera temporal. Pertanyen a aquesta categoria, per exemple, les variables automàtiques (o locals) en C. Com hem vist en les seccions anteriors, algunes variables locals es poden guardar en registres, però la resta es guarden a la regió de memòria que anomenem *pila*.

Però les variables que solem anomenar pròpiament com a *dinàmiques* són aquelles on la reserva i alliberament de l'espai de memòria la fa explícitament el programador per mitjà de funcions de la llibreria estàndar tals com *malloc* o *free*. Com que poden invocarse en qualsevol punt del programa, aquest espai no es reserva i s'allibera de forma ordenada com succeeix amb la pila. Per tant, la gestió d'aquest espai de memòria requereix una estructura de dades que anomenem *heap*. Aquestes dues funcions fan d'interfície amb el sistema operatiu, que és qui gestiona realment la reserva de l'espai de memòria al heap. Per crear una variable dinàmica en C cal declarar un punter (local o global, segons l'abast que hagi de tenir), cridar a la funció *malloc*, i assignar al punter l'adreça que retorna la crida com a resultat.

EXEMPLE 24: Vegem els tres tipus de variables esmentats en un programa:

```
int gvec[100]; -
                                       globals: dades estàtiques
int *pvec;
int f()
       int lvec[100]; _____
                                 → local: dades dinàmiques
                                                 (reservem espai a la pila)
       pvec = malloc(400); —
                                            → global: dades dinàmiques
                                                (reservem espai al heap)
       pvec[10] = gvec[10] + lvec[10];
                                                 (alliberem espai a la pila)
int g()
{
       free(pyec): -
                                                 (alliberem espai al heap)
}
```



El següent diagrama mostra les diferents àrees de memòria, en MIPS:

La regió dedicada a dades estàtiques conté diverses seccions. La secció .data és on solem guardar les variables globals. L'accés a una d'aquestes variables comporta sovint que el programa hagi d'inicialitzar un registre amb la seva adreça de 32 bits. Per exemple:

```
la $t0, adreca_dada
lw $t0, 0($t0)
```

Per tal d'optimitzar l'accés, els compiladors solen usar un punter (*global pointer*) que apunti a una adreça fixa, i que s'emmagatzema en el registre \$gp (registre \$28) durant tot el programa. D'aquesta manera, totes les dades que estiguin a distàncies pròximes d'aquesta adreça es poden accedir de forma simple amb desplaçaments relatius a \$gp.

```
lw $t0, offset_dada ($gp)
```

Òbviament, com que el desplaçament d'una instrucció de memòria es codifica amb un enter de 16 bits, per mitjà del global pointer sols podem accedir a un màxim de 2<sup>16</sup> bytes, els que formen l'anomenada secció .sdata (*small data*). Aquesta secció de 64KB es destina a guardar-hi variables globals d'ús freqüent de petites dimensions i està situada a l'adreça 0x10000000. El global pointer s'inicialitza apuntant al seu punt mig, a l'adreça 0x10008000. La secció .data que ve a continuació ja comença a l'adreça 0x10010000.

La regió dedicada a dades dinàmiques té 2 seccions, el *heap* i la *pila*, i se situa a continuació de les dades estàtiques. Com que les dues seccions poden créixer dinàmicament, ocupen els dos extrems d'aquesta regió a fi de no fragmentar l'espai de memòria lliure: el heap ocupa l'espai a partir de l'adreça més baixa i creix cap a adreces més altes, mentre que la pila ocupa l'espai a partir de l'adreça més alta i creix cap a adreces baixes.

Les adreces més enllà de la pila es caracteritzen per tenir el bit de més pes a u, i estan reservades a guardar el codi i les dades del sistema operatiu.

## 2.12, B2- **9.** Compilació, assemblatge, enllaçat i càrrega B5


En general, el procés pel qual un programa escrit en un llenguatge d'alt nivell com C es converteix en un programa que s'executa en el computador consta de 4 passos:

- Compilació: El compilador és un programa que pren com a entrada el codi font en C i el tradueix a llenguatge assemblador.
- Assemblatge: L'assemblador és un programa que pren com a entrada el fitxer en llenguatge assemblador i el tradueix a codi màquina en un fitxer objecte.
- Enllaçat: L'enllaçador (linker) combina múltiples fitxers objecte i possiblement fitxers de biblioteca en un sol fitxer executable.
- Càrrega: El carregador (loader) és un programa del sistema operatiu que llegeix un fitxer executable i copia els seus elements a la memòria del computador per a ser executat.

### 9.1 Compilació separada

Quan es construeixen programes de grans dimensions, resulta convenient separar-ne el codi i les dades en mòduls per diverses raons: per una part, per estructurar racionalment un projecte complex i abordar-lo de manera eficient desenvolupant les diverses parts a càrrec d'equips independents de programadors. Per una altra, per poder reutilitzar codi, escrivint biblioteques de funcions que puguin ser usades en més d'un programa.

En aquests programes resulta desitjable que si fem una petita modificació en un sol dels mòduls no hàgim de compilar i assemblar tots els mòduls sinó solament el que s'ha modificat. Però per a això cal que els mòduls es compilin i assemblin per separat generant fitxers objecte (o de biblioteca) independents que més tard s'enllaçaran per crear l'executable. D'aquesta manera, un cop compilat i assemblat el mòdul modificat, ja sols cal enllaçar-lo amb la resta de fitxers objecte i/o de biblioteca.



#### 9.2 Assemblatge

Una de les tasques de l'assemblador és expandir les macros en les seqüències d'instruccions equivalents, i més tard traduir cada instrucció al seu corresponent codi binari, d'acord amb el seu format.

A més a més, el llenguatge assemblador usa etiquetes per a referir-se a adreces, ja siguin dins el codi o en les dades. En assemblador, aquestes etiquetes poden ser usades dins el fitxer fins i tot abans de ser definides (referència anticipada). Per tant, el programa assemblador ha de llegir tot el codi font en una primera passada, anotant en una taula (taula de símbols) la correspondència entre cada etiqueta i la seva adreça. En la segona passada al fitxer, ja es podran codificar les instruccions.

No obstant, les adreces d'etiquetes que assigna l'assemblador no són pròpiament les adreces definitives en memòria, ja que no coneix el codi i dades que puguin estar definits en altres mòduls. Les adreces definitives les assignarà l'enllaçador. Durant l'assemblatge, les adreces es representen simplement com *offsets* o distàncies en bytes de la posició de l'etiqueta en relació a la secció on està definida. Per a codificar instruccions de salt relatiu al PC (*beq* i *bne*) les adreces així definides són suficients, ja que aquestes instruccions codifiquen la distància a saltar, la qual no depèn d'on s'ubiqui el codi en memòria finalment. Però en canvi, algunes instruccions necessiten l'*adreça absoluta*: és el cas dels salts en mode pseudodirecte (*j* i *jal*), i també la pseudoinstrucció *la* (o les instruccions en què s'expandeix). Així doncs, al camp de l'adreça en aquestes instruccions s'hi escriu provisionalment un zero, ja que no pot codificar-se fins que l'enllaçador assigni una adreça definitiva a l'etiqueta. El procés de completar la codificació d'aquestes instruccions amb les adreces definitives es coneix com *reubicació* i la fa posteriorment l'enllaçador. L'assemblador ha d'elaborar una **llista de reubicació** amb la posició de cada instrucció a reubicar, el seu tipus, i l'adreça provisional a què fa referència.


Si el programa consta de més d'un mòdul, pot passar que alguna instrucció faci referència a una etiqueta que s'ha definit en un altre mòdul. En aquest cas, l'assemblador no pot codificar-la (hi codifica un zero), però pren nota de la posició d'aquesta instrucció i de l'etiqueta de la qual depèn, perquè sigui l'enllaçador qui s'encarregui de codificar-la. L'assemblador genera per a cada fitxer objecte una **llista de referències no-resoltes**.

Si alguna de les etiquetes del fitxer ha de ser referenciada per un altre mòdul, cal que s'hagi declarat global (amb la directiva .globl), ja que altrament sols és visible localment. L'assemblador genera una **taula de símbols globals** amb les seves corresponents adreces provisionals, que li servirà a l'enllaçador per resoldre referències en altres mòduls.

En UNIX, el fitxer objecte generat per l'assemblador consta dels següents components:

- Capçalera, amb informació sobre la ubicació dels restants components del fitxer
- Secció de text amb el codi màquina de les subrutines del mòdul
- Secció de dades, amb les dades estàtiques definides al mòdul
- Llista de reubicació (posició de la instrucció, tipus, i adreça provisional)
- Taula de símbols globals, i Llista de referències externes no-resoltes
- Informació de depuració (per exemple, números de línia del codi font a què correspon cada instrucció).

EXEMPLE 25: Suposem que assemblem els programes A i B següents. Els respectius fitxers objecte inclouran la informació de reubicació, de símbols globals i de referències no-resoltes que apareix a sota de cada un:



### 9.3 Enllaçat (o muntatge o "linkatge")

En primer lloc l'enllaçador reuneix els símbols globals i les referències no-resoltes de tots els fitxers objecte i s'assegura que el programa les pot emparellar i no usa cap etiqueta que estigui sense definir. Si n'hi ha alguna, busca també la definició en els fitxers de biblioteca que s'hagin enllaçat (del programa o del sistema), i si la troba afegeix el fitxer corresponent (aquest pot contenir altres referències externes que donin lloc a noves búsquedes). Si no troba la definició, l'enllaçat finalitza amb un error "unresolved reference to symbol X": això pot ser degut a una etiqueta mal escrita o no definida o no declarada amb la directiva .globl, o haver oblidat enllaçar el fitxer que conté la definició, etc.

En segon lloc, combina el codi i les dades dels diversos mòduls. Excepte les seccions del primer mòdul, la resta resulten desplaçades. L'enllaçador calcula i anota el desplaçament sofert per les seccions de cada mòdul.

En tercer lloc, es corregeixen les instruccions que contenen adreces absolutes, és a dir les que figuren a les llistes de reubicació. L'adreça definitiva a codificar-hi s'obté sumant l'adreça absoluta inicial (0x00400000 per al .text o 0x10010000 per al .data, en MIPS) amb el desplaçament sofert per cada mòdul al combinar-los, i amb l'offset dins la secció que l'assemblador havia codificat de manera provisional dins la instrucció.

En quart lloc, es corregeixen les instruccions que contenien referències no-resoltes, és a dir adreces definides en altres fitxers. L'adreça definitiva a codificar-hi s'obté sumant l'adreça absoluta inicial (0x00400000 per al .text o 0x10010000 per al .data, en MIPS)

amb el desplaçament sofert per cada mòdul al combinar-los, i amb l'offset provisional dins la secció que l'assemblador havia fet constar a la taula de símbols globals.

Finalment, s'escriu al disc el fitxer executable, el qual té una estructura similar a un fitxer objecte, excepte que no conté informació de reubicació ni referències no-resoltes.

EXEMPLE 26: Suposem que enllacem els programes A i B de l'exemple anterior. El programa definitiu quedaria:



#### 9.4 Càrrega en memòria

En aquest punt, el programa resideix en un fitxer del disc. El pas final per executarlo consisteix a carregar-lo a la memòria principal del computador, i d'això se n'encarrega el "Loader" del sistema operatiu. En el cas de Unix, se segueixen els següents passos:

- 1. Llegir la capçalera del fitxer executable per determinar la mida de les seccions de codi i dades, i reservar memòria principal per crear un espai d'adreces prou gran per al codi i les dades.
  - 2. Copiar les instruccions i dades del fitxer executable a la memòria.
- 3. Copiar a la pila els paràmetres del programa principal, expressats a la línia de comandes (si n'hi ha).
  - 4. Inicialitzar els registres del processador, deixant \$sp apuntant al cim de la pila.
- 5. Saltar a una rutina de "startup" dins l'executable, la qual copia els parametres (si n'hi ha) de la pila als registres de pas de paràmetres (\$a0, etc.): en C són els paràmetres argv i argc de la funció "main". A continuació, la rutina startup fa una crida a "main".

Cal observar que quan la funció "main" retorna, se segueix executant el codi de la rutina "startup", el qual simplement invoca la crida al sistema *exit* <sup>16</sup>. La rutina *exit* del sistema operatiu allibera tots els recursos assignats al programa, com per exemple la memòria, i es queda en espera d'executar el següent programa.

<sup>16.</sup> Les crides al sistema s'estudiaran en el darrer tema del curs.