Rappel de cours

Travail

- La composante de la force d'un point M, $\vec{F}(M)$ sur l'axe \mathcal{O}_x est donnée par le produit scalaire $f(x) = \vec{F}(M) \cdot \vec{i}$.
- Le travail d'une force \vec{F} sur un segment \vec{AB} est donné par :

$$W_{A \to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = \int_{A \to B} \vec{F} \cdot \vec{i} dx = \int_{x_a}^{x_b} f(x) dx$$

• On dira qu'une force est conservative si elle ne dépend que de la position et si son travail d'un point A au point B ne dépend pas du chemin suivi, ceci quels que soient les point A et B.

$$\forall A, B, C, W_{A \to B} \vec{F} = W_{A \to C} \vec{F} + W_{C \to B} \vec{F}$$

• Dans le cas où le chemin est rectiligne, si une force est conservatrice alors l'énergie potentielle associée à la force \vec{F} est notée $E_p(x)$ est définie par :

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \int_{A\to B} \vec{F}.\vec{i}dx = E_p(x_b) - E_p(x_a)$$

.

- Le travail du poids $\vec{P} = m\vec{g}$ sur le segment \vec{AB} est $W_{A\to B}(\vec{P}) = -mg(z_b z_a) = -mgh$.
- Le travail de la force de rappel élastique d'un ressort de raideur $k, \vec{F} = -k.x\vec{i}$ est $W_{A\to B}(\vec{F}) = -\frac{1}{2}k(x_a^2 x_b^2)$.

Énergie

- L'énergie mécanique d'un système $E_m = E_c + E_p$ avec E_c l'énergie cinétique qui dépend de la masse et de la norme de la vitesse du système physique étudié et de l'énergie potentielle E_p qui correspond aux forces exercées sur le système.
- L'énergie potentielle qui correspond à l'ensemble des forces conservatives qui s'exercent sur le système, $E_p(B) E_p(A) = W_{A \to B}(\vec{F}_{conservatives})$
- $E_m(B) E_m(A) = W_{A \to B}(\vec{F}_{non \ conservatives})$

Puissance

- La puissance P représente l'énergie transférée uniformement (ie. le travail) pendant une unité de temps, $P = \frac{W}{\Delta t}$.
- $\bullet \ 1\,W = 1\,J.s^{-1} = 1\,N.m.s^{-1} = 1\,kg.m^2.s^{-3}$

Coordonnées polaires

- le vecteur dans le repère (\vec{i}, \vec{j}) est $\vec{u}_{\rho} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$ et $\vec{u}_{\theta} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$
- Le vecteur position d'un point est $\vec{r}(t) = \rho(t)\vec{u}_{\rho}(t)$

- Le vecteur vitesse est $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\rho}(t)\vec{u}_{\rho} + \rho(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_{\theta} = \dot{\rho}\vec{u}_{\rho} + \rho\dot{\theta}\vec{u}_{\theta}$
- Le vecteur accélération est $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (\ddot{\rho}(t) \rho\dot{\theta}^2(t))\vec{u}_{\rho} + (\rho(t)\ddot{\theta}(t) + 2\dot{\rho}(t)\dot{\theta}(t))\vec{u}_{\theta} = (\ddot{\rho} \rho\dot{\theta}^2)\vec{u}_{\rho} + (\rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta})\vec{u}_{\theta}$

Posons $\vec{u}_T = \vec{u}_\theta$ et $\vec{u}_N = \vec{u}_\rho$. Donc \vec{u}_T est un vecteur tangent à la trajectoire du point et \vec{u}_N est un vecteur normal à la trajectoire du point dirigé vers le centre du rayon de courbure.

Pour une trajectoire sur un cercle de rayon R. on a:

- $\bullet \ \vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_T = v\vec{u}_T$
- $\bullet \ \vec{a} = R\dot{\theta}^2 \vec{u}_N + R\ddot{\theta}\vec{u}_T = \frac{v^2}{R}\vec{u}_N + \frac{dv}{dt}\vec{u}_T$

Pour une trajectoire sur un cercle, on définit l'abcisse curviligne $s(t) = R\theta(t)$. On a

- $\vec{v} = \frac{ds}{dt}$
- $\bullet \ \vec{a} = \frac{\dot{s}^2}{B} \vec{u}_N + \ddot{s} \vec{u}_T$
- La courbure d'une trajectoire autour d'un point A est $C = \frac{d\theta}{ds}$.
- Le rayon de courbure d'une trajectoire autour d'un point A est $C = \frac{1}{C} = \frac{ds}{d\theta}$.

Exo I - Liens entre Coordonnées

I.1.a

$$\begin{cases} x = 1\cos(30) = \frac{\sqrt{3}}{2}cm \\ y = 1\sin(30) = \frac{1}{2}cm \end{cases}$$

I.1.b

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 20\cos(-30) = 20\frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}\,mm \\ y = 20\sin(-30) = -20\frac{1}{2} = -10\,mm \end{array} \right.$$

I.1.c

$$\begin{cases} x = 8\cos(120) = -8\frac{1}{2} = 4mm \\ y = 8\sin(120) = 8\frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}mm \end{cases}$$


I.1.d

$$\begin{cases} x = 3\cos(120) = -3\frac{1}{2} = -\frac{3}{2}cm \\ y = 3\sin(120) = -3\frac{\sqrt{3}}{2}cm \end{cases}$$

I.2.a


$$\begin{cases} \rho = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34} \, cm \\ \theta = \arctan(\frac{5}{3}) = 90 - \arctan(\frac{3}{5}) = 90 - 31 = 59^{\circ} \end{cases}$$

Exo II - Repère en coordonnées polaires



Exo III - Vitesse en coordonnées polaires

III.1



Dérivées de ρ et θ

$$\dot{\rho}(t) = 0, \dot{\theta}(t) = \omega$$

La vitesse en coordonnnées polaires


$$\vec{v} = \dot{\rho}(t)\vec{u}_{\rho} + \rho(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_{\theta} = 0\vec{u}_{\rho} + \rho_{0}\omega\vec{u}_{\theta}$$

La vitesse en coordonnnées cartésiennes

$$\vec{v} = 0\vec{u}_{\rho} + \rho_{0}\omega\vec{u}_{\theta} = 0(\cos\theta\vec{i} + \sin\theta\vec{j}) + \rho_{0}\omega(-\sin\theta\vec{i} + \cos\theta\vec{j}) = \rho_{0}\omega(-\sin\theta\vec{i} + \cos\theta\vec{j})$$

III.2

$$\rho(t) = \rho_0, \, \theta = \alpha t^2$$



Dérivées de ρ et θ

$$\dot{\rho}(t) = 0, \, \dot{\theta}(t) = 2\alpha t$$


La vitesse en coordonnnées polaires

$$\vec{v} = \dot{\rho}(t)\vec{u}_{\rho} + \rho(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_{\theta} = 0\vec{u}_{\rho} + \rho_0 2\alpha t\vec{u}_{\theta}$$

La vitesse en coordonnnées cartésiennes

$$\vec{v} = 0\vec{u}_{\rho} + \rho_0 2\alpha t \vec{u}_{\theta} = 0(\cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}) + \rho_0 2\alpha t (-\sin\theta \vec{i} + \cos\theta \vec{j}) = \rho_0 2\alpha t (-\sin\theta \vec{i} + \cos\theta \vec{j})$$

III.3



Dérivées de ρ et θ

$$\dot{\rho}(t) = \alpha, \dot{\theta}(t) = \omega$$


La vitesse en coordonnnées polaires

$$\vec{v} = \dot{\rho}(t)\vec{u}_{\rho} + \rho(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_{\theta} = \alpha\vec{u}_{\rho} + \alpha t\omega\vec{u}_{\theta}$$

La vitesse en coordonnnées cartésiennes

$$\vec{v} = \alpha \vec{u}_{\rho} + \rho_0 \omega \vec{u}_{\theta} = \alpha (\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}) + \alpha t \omega (-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}) = (\alpha \cos \theta - \alpha t \omega \sin \theta) \vec{i} + ((\alpha \sin \theta + \alpha t \omega \cos \theta)) \vec{j}$$

III.4



Dérivées de ρ et θ

$$\dot{\rho}(t) = \alpha, \dot{\theta}(t) = 0$$


La vitesse en coordonnnées polaires

$$\vec{v} = \dot{\rho}(t)\vec{u}_{\rho} + \rho(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_{\theta} = \alpha\vec{u}_{\rho} + \alpha.0.\vec{u}_{\theta} = \alpha\vec{u}_{\rho}$$

La vitesse en coordonnnées cartésiennes

$$\vec{v} = \alpha \vec{u}_{\rho} = \alpha(\cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}) = \alpha\cos\theta \vec{i} + \alpha\sin\theta \vec{j}$$

III.5



Dérivées de ρ et θ

$$\dot{\rho}(t) = v_0, \dot{\theta}(t) = \omega$$

La vitesse en coordonnnées polaires

$$\vec{v} = \dot{\rho}(t)\vec{u}_{\rho} + \rho(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_{\theta} = v_0\vec{u}_{\rho} + \omega v_0t\vec{u}_{\theta}$$


La vitesse en coordonnnées cartésiennes

$$\vec{v} = \alpha \vec{u}_{\rho} + \rho_0 \omega \vec{u}_{\theta} = \alpha (\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}) + \alpha t \omega (-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}) = (\alpha \cos \theta - \alpha t \omega \sin \theta) \vec{i} + ((\alpha \sin \theta + \alpha t \omega \cos \theta)) \vec{j}$$

Exo IV - Vitesse et accélération en coordonnées polaires

IV.1

$$\rho(t) = \rho_0, \, \theta(t) = \omega t$$



Dérivées de ρ et θ

$$\dot{\rho}(t) = 0, \dot{\theta}(t) = \omega$$

Dérivées de $\dot{\rho}$ et $\dot{\theta}$

$$\ddot{\rho}(t) = 0, \ddot{\theta}(t) = 0$$


La vitesse en coordonnnées polaires

$$\vec{v} = \dot{\rho}(t)\vec{u}_{\rho} + \rho(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_{\theta} = 0\vec{u}_{\rho} + \omega\vec{u}_{\theta}$$

L'accélération en coordonnnées polaires

$$\vec{a} = (\ddot{\rho}(t) - \rho \dot{\theta}^2(t)) \vec{u}_\rho + (\rho(t) \ddot{\theta}(t) + 2 \dot{\rho}(t) \dot{\theta}(t)) \vec{u}_\theta = (0 - \rho_0 \omega^2) \vec{u}_\rho + (\rho_0.0 + 2.0.\omega) \vec{u}_\theta = -\rho_0 \omega^2 \vec{u}_\rho$$

IV.2



Dérivées de ρ et θ

$$\dot{\rho}(t) = \alpha, \dot{\theta}(t) = \omega$$

Dérivées de $\dot{\rho}$ et $\dot{\theta}$

$$\ddot{\rho}(t) = 0, \ddot{\theta}(t) = 0$$

La vitesse en coordonnnées polaires

$$\vec{v} = \dot{\rho}(t)\vec{u}_{\rho} + \rho(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_{\theta} = \alpha\vec{u}_{\rho} + \alpha t\omega\vec{u}_{\theta}$$

L'accélération en coordonnnées polaires

$$\vec{a} = (\ddot{\rho}(t) - \rho \dot{\theta}^{2}(t))\vec{u}_{\rho} + (\rho(t)\ddot{\theta}(t) + 2\dot{\rho}(t)\dot{\theta}(t))\vec{u}_{\theta} = (0 - \rho_{0}\omega^{2})\vec{u}_{\rho} + (\rho_{0}.0 + 2.\alpha.\omega)\vec{u}_{\theta} = -\rho_{0}\omega^{2}\vec{u}_{\rho} + 22.\alpha.\omega\vec{u}_{\theta}$$

Exo V - Coordonnées intrinsèques

V.1

$$\rho(t) = \rho_0, \, \theta(t) = \omega t$$

Voir courbe Exo III.3

Le point se déplace sur un cercle de rayon ρ_0 . Donc la distance parcourue par le point par rapport à l'axe \mathcal{O}_x est $s(t) = \rho_0 \theta(t) = \rho_0 \omega t$.

Le repère intinsèque est Ω à l'intersection entre le cercle et l'axe \mathcal{O}_x . Le sens de déplacement est le sens anti-horaire (sens de déplacement du point.

Le rayon de courbure
$$R = \frac{ds}{d\theta} = \frac{s(t)dt}{theta(t)dt} = \frac{s(t_2)-s(t_1)}{\theta(t_2)-\theta(t_1)} = \frac{\rho_0\theta(t_2)-\rho_0\theta(t_1)}{\theta(t_2)-\theta(t_1)} = \rho_0$$
.

La vitesse tangentielle pour une trajectoire sur un cercle de rayon R est $R\dot{\theta}$. Donc $\vec{v} = \rho_0 \omega$.

L'accélération tangentielle pour un cercle de rayon R est $R\ddot{\theta}$. Donc l'accélération tangentielle est égale à 0.

L'accélération normale pour un cercle de rayon R est $R\dot{\theta}^2$. Donc l'accélération normale est égale à $\rho_0\omega^2$.

L'accélération en coordonnées polaires est $\vec{a} = 0\vec{u}_T + \rho_0\omega^2\vec{u}_N$.

V.2

$$\rho(t) = \rho_0, \, \theta(t) = \alpha t^2$$

Voir courbe Exo III.4

Le point se déplace sur un cercle de rayon ρ_0 . Donc la distance parcourue par le point par rapport à l'axe \mathcal{O}_x est $s(t) = \rho_0 \theta(t) = \rho_0 \alpha t^2$.

Le repère intinsèque est Ω à l'intersection entre le cercle et l'axe \mathcal{O}_x . Le sens de déplacement est le sens anti-horaire (sens de déplacement du point.

Le rayon de courbure
$$R = \frac{ds}{d\theta} = \frac{s(t)dt}{theta(t)dt} = \frac{s(t_2)-s(t_1)}{\theta(t_2)-\theta(t_1)} = \frac{\rho_0\theta(t_2)-\rho_0\theta(t_1)}{\theta(t_2)-\theta(t_1)} = \rho_0$$
.


La vitesse tangentielle pour une trajectoire sur un cercle de rayon R est $R\dot{\theta}$. Donc $\vec{v}=2\rho_0\alpha t$.

L'accélération tangentielle pour un cercle de rayon R est $R\ddot{\theta}$. Donc l'accélération tangentielle est égale à $2\rho_0\alpha$.

L'accélération normale pour un cercle de rayon R est $R\dot{\theta}^2$. Donc l'accélération normale est égale à $4\rho_0\omega^2t^2$.

L'accélération en coordonnées polaires est $\vec{a} = 2\rho_0 \alpha \vec{u}_T + 4\rho_0 \omega^2 t^2 vecu_N$.

$$y = \frac{1}{2}\alpha x^2, \, x = v_0 t$$



Le déplacement du point sur la trajectoire est $x\vec{i}+y\vec{j}$ dans le repère cartésien. Donc $v_0t\vec{i}+\frac{1}{2}\alpha x^2\vec{j}=v_0t\vec{i}+\frac{1}{2}\alpha v_0^2t^2\vec{j}$. La vitesse

$$\vec{v}(t) = \frac{v_0 t \vec{i} + \frac{1}{2} \alpha v_0^2 t^2 \vec{j}}{dt} = v_0 \vec{i} + \alpha v_0^2 t \vec{j}$$

On a
$$\vec{v}(0) = v_0 \vec{i}$$
.

On a
$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{v_0\vec{i} + \alpha v_0^2 t\vec{j}}{dt} = 0\vec{i} + \alpha v_0^2 \vec{j} = \alpha v_0^2 \vec{j}$$
.

On a
$$\vec{a}(0) = \alpha v_0^2 \vec{j}$$
.

On a $\vec{a} = \dot{v}\vec{u}_T + \frac{v^2(0)}{R}\vec{u}_N$. En x = 0, on a $\vec{a} = \alpha v_0^2 \vec{j}$ et $\vec{u}_N = \vec{j}$. Donc, le rayon de courbure de la parabole en x = 0 est $\frac{v^2(0)}{R} = \alpha v_0^2$. Ce qui fait $R = \frac{1}{\alpha}$.

Le rayon de courbure en x=0 ne dépend pas de v_0 car la vitesse $\vec{v}(0)$ est normale à l'accélération $\vec{a}(0)$.

Exo VI - Énergie

VI.1

$$F_x = -2x, \, F_y = 2y$$

Dans un premier temps, on vérifie que la force est conservative en appliquant le critère de Schwarz dans le plan:

$$\begin{cases} \frac{dF_x}{dy} = \frac{d(-2x)}{dy} = 0\\ \frac{dF_y}{dx} = \frac{d(2y)}{dx} = 0 \end{cases}$$

La force est conservative. Calcul de l'énergie potentielle E_p dérivée de la force. Il faut trouver $E_p(x,y)$ tel que :

$$\begin{cases} F_x = -2x = -\frac{dE_p(x,y)}{dx} \\ F_y = 2y = -\frac{dE_p(x,y)}{dy} \end{cases}$$

Intégration de la première équation: $E_p(x,y) = \int -F_x dx = \int 2x dx = x^2 + f(y)$. Identification de la fonction f(y).

$$2y = -\frac{dE_p(x,y)}{dy} = -\frac{d(x^2 + f(y))}{dy} = -f'(y)$$

Donc $f(y) = -y^2$.

L'énergie potentielle dérivée est donc $E_p = x^2 - y^2$.

VI.2

$$F_x = -2y, F_y = -2x$$

Dans un premier temps, on vérifie que la force est conservative en appliquant le critère de Schwarz dans le plan:

$$\begin{cases} \frac{dF_x}{dy} = \frac{d(-2y)}{dy} = -2\\ \frac{dF_y}{dx} = \frac{d(-2x)}{dx} = -2 \end{cases}$$

La force est conservative. Calcul de l'énergie potentielle E_p dérivée de la force. Il faut trouver $E_p(x,y)$ tel que :

$$\begin{cases} F_x = -2y = -\frac{dE_p(x,y)}{dx} \\ F_y = -2x = -\frac{dE_p(x,y)}{dy} \end{cases}$$

Intégration de la première équation: $E_p(x,y) = \int -F_x dx = \int 2y dx = 2yx + f(y)$. Identification de la fonction f(y).

$$2x = \frac{dE_p(x,y)}{dy} = \frac{d(2yx + f(y))}{dy} = 2x + f'(y)$$

Donc f'(y) = 0 et $f(y) = C^{ste}$.

L'énergie potentielle dérivée est donc $E_p = 2yx + C^{ste}$.

$$F_{\rho} = \sin \theta, F_{\theta} = \cos \theta$$

Dans un premier temps, on vérifie que la force est conservative en appliquant le critère de Schwarz dans le plan:

$$\begin{cases} \frac{dF_{\rho}}{d\theta} = \frac{d(\sin\theta)}{d\theta} = \cos\theta\\ \frac{d(\rho F_{\theta})}{d\rho} = \frac{d(\rho\cos\theta)}{d\rho} = \cos\theta \end{cases}$$

La force est conservative. Calcul de l'énergie potentielle E_p dérivée de la force. Il faut trouver $E_p(\rho, \theta)$ tel que :

$$\begin{cases} F_{\rho} = \sin \theta = -\frac{dE_{p}(\rho, \theta)}{d\rho} \\ \rho F_{\theta} = \rho \cos \theta = -\frac{dE_{p}(\rho, \theta)}{d\theta} \end{cases}$$

Intégration de la première équation: $E_p(\rho, \theta) = -\int F_\rho d\rho = -\int \sin\theta d\rho = -\rho \sin\theta + f(\theta)$. Identification de la fonction $f(\theta)$.

$$\rho\cos\theta = -\frac{dE_p(\rho,\theta)}{d\theta} = -\frac{d(-\rho\sin\theta + f(\theta))}{dy} = \rho\cos\theta + f'(\theta)$$

Donc $f'(\theta) = 0$ et $f(\theta) = C^{ste}$.

L'énergie potentielle dérivée est donc $E_p = -\rho \sin \theta + C^{ste}$.

VI.4

$$F_{\rho} = \sin \theta, F_{\theta} = -\cos \theta$$

Dans un premier temps, on vérifie que la force est conservative en appliquant le critère de Schwarz dans le plan:

$$\begin{cases} \frac{dF_{\rho}}{d\theta} = \frac{d(\sin\theta)}{d\theta} = \cos\theta\\ \frac{d(\rho F_{\theta})}{d\rho} = \frac{d(-\rho\cos\theta)}{d\rho} = -\cos\theta \end{cases}$$

La force n'est pas conservative. Donc pas une énergie potentielle.

VI.5

$$F_{\rho} = \rho \sin \theta, F_{\theta} = \rho \cos \theta$$

Dans un premier temps, on vérifie que la force est conservative en appliquant le critère de Schwarz dans le plan:

$$\begin{cases} \frac{dF_{\rho}}{d\theta} = \frac{d(\rho \sin \theta)}{d\theta} = \rho \cos \theta \\ \frac{d(\rho F_{\theta})}{d\rho} = \frac{d(\rho^2 \cos \theta)}{d\rho} = 2\rho \cos \theta \end{cases}$$

La force n'est pas conservative. Donc pas une énergie potentielle

VI.6

$$F_{\rho} = 2\rho \sin \theta, F_{\theta} = -\rho \cos \theta$$

Dans un premier temps, on vérifie que la force est conservative en appliquant le critère de Schwarz dans le plan:

$$\begin{cases} \frac{dF_{\rho}}{d\theta} = \frac{d(2\rho\sin\theta)}{d\theta} = 2\rho\cos\theta\\ \frac{d(\rho F_{\theta})}{d\rho} = \frac{d(-\rho^2\cos\theta)}{d\rho} = -2\rho\cos\theta \end{cases}$$

La force n'est pas conservative. Donc pas une énergie potentielle.

$$F_{\rho} = 2\rho \sin \theta, F_{\theta} = \rho \cos \theta$$

Dans un premier temps, on vérifie que la force est conservative en appliquant le critère de Schwarz dans le plan:

$$\begin{cases} \frac{dF_{\rho}}{d\theta} = \frac{d(2\rho\sin\theta)}{d\theta} = 2\rho\cos\theta\\ \frac{d(\rho F_{\theta})}{d\rho} = \frac{d(\rho^2\cos\theta)}{d\rho} = 2\rho\cos\theta \end{cases}$$

La force est conservative. Calcul de l'énergie potentielle E_p dérivée de la force. Il faut trouver $E_p(\rho,\theta)$ tel que :

$$\begin{cases} F_{\rho} = 2\rho \sin \theta = -\frac{dE_{p}(\rho, \theta)}{d\rho} \\ \rho F_{\theta} = \rho^{2} \cos \theta = -\frac{dE_{p}(\rho, \theta)}{d\theta} \end{cases}$$

Intégration de la première équation: $E_p(\rho, \theta) = -\int F_\rho d\rho = -\int 2\rho \sin\theta d\rho = -2\rho \sin\theta + f(\theta)$. Identification de la fonction $f(\theta)$.

$$\rho^{2} \cos \theta = -\frac{dE_{p}(\rho, \theta)}{d\theta} = -\frac{d(-2\rho \sin \theta + f(\theta))}{dy} = \rho^{2} \cos \theta + f'(\theta)$$

Donc $f'(\theta) = 0$ et $f(\theta) = C^{ste}$.

L'énergie potentielle dérivée est donc $E_p = -2\rho \sin \theta + C^{ste}$.

Exo VII - Travail

VII.1

 $F_{\rho} = A\rho \sin \theta, F_{\theta} = A\rho \cos \theta$

On a

$$W_{O \to A}(\vec{F}) = \int_{O \to A} \vec{F} . d\vec{l}$$

. et

$$d\vec{l} = d\rho \vec{u}_{o} + \rho d\theta \vec{u}_{\theta}$$

On effectue le produit scalaire

$$\vec{F}.d\vec{l} = (A\rho\sin\theta\vec{u}_{\rho} + A\rho\cos\theta\vec{u}_{\theta}).(d\rho\vec{u}_{\rho} + \rho d\theta\vec{u}_{\theta}) = (A\rho\sin\theta)(d\rho) + (A\rho\cos\theta)(\rho d\theta)$$

Donc

$$W_{O \to A}(\vec{F}) = \int_{O \to A} A\rho \sin\theta d\rho + A\rho^2 \cos\theta d\theta = \int_{O \to A} A\rho \sin\theta d\rho + \int_{O \to A} A\rho^2 \cos\theta d\theta$$

Quand on se déplace de l'origine 0 au point A $(R_0, \theta = 0)$ en ligne droite, θ est constant. Donc le travail de cette force est

$$W_{O\to A}(\vec{F}) = \left[\frac{1}{2}A\rho^2 \sin\theta\right]_O^A = \frac{1}{2}AR_0^2 \sin(0) - \frac{1}{2}A0^2 \sin(0) = 0$$

Quand on se déplace du point A $(R_0, \theta = 0)$ au point B $(R_0, \theta = \pi/2)$ en se déplacant sur le cercle de rayon R_0 , on a ρ qui est constant. Donc le travail de cette force est

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = A\rho^2 \left[\sin\theta\right]_{(R_0,\theta=0)}^{(R_0,\theta=\pi/2)} = AR_0^2 \sin(\frac{\pi}{2}) - AR_0^2 \sin(0) = AR_0^2$$

Quand on se déplace de l'origine au point B $(R_0, \theta = \pi/2)$ en ligne droite, on a θ qui est constant. Donc le travail de cette force est

$$W_{O\to B}(\vec{F}) = \left[\frac{1}{2}A\rho^2 \sin\theta\right]_O^B = \frac{1}{2}AR_0^2 \sin(\frac{\pi}{2}) - \frac{1}{2}A0^2 \sin(0) = \frac{1}{2}AR_0^2$$

$$W_{O\to B} = \frac{1}{2}AR_0^2 \neq 0 + AR_0^2 = W_{O\to A} + W_{A\to B}$$

La force F n'est pas conservative. Il au 2 fois plus de travail en passant pas le point A pour aller de l'origine au point B.