# SISTEMI OPERATIVI

# Architetture e Sistemi Operativi - II Semestre

## Corso A

## Autore

Giuseppe Acocella 2024/25

https://github.com/Peenguino

Ultima Compilazione - April 9, 2025

# Contents

1	Cac	hing	4
	1.1	Gerarchia di Memorie	4
	1.2	Hit/Miss Rate, Miss Penalty, AMAT	5
	1.3	Principio di Località	6
	1.4	Tempi CPU (CPI e Miss Penalties)	6
	1.5	Tipi di Indirizzamento	7
		1.5.1 Indirizzamento Diretto	7
		1.5.2 Indirizzamento Associativo	9
		1.5.3 Indirizzamento Set Associativo	10
	1.6	Accenni di Gestione Stalli Miss Penalties	11
	1.7	Tipologie di Miss	12
	1.8	Scrittura in Cache	12
		1.8.1 Problemi in Scrittura	12
		1.8.2 Inconsistenza Cache/Memoria - Write Back/Write Through	12
	1.9	Politiche di Rimpiazzamento - Sequenziale/LRU	13
	1.10	Cache Coherence	14
		1.10.1 Cache Coherence Protocols	14
		1.10.2 False Sharing	14
<b>2</b>	Ges	tione I/O e Periferiche	15
	2.1	·	15
	2.2	Prima Descrizione Gestione I/O	15
	2.3	Protocolli di Arbitraggio del Bus	17
	2.4	Meccanismi di Gestione Bus	18
		2.4.1 Memory Mapped I/O	18
		2.4.2 Interruzioni	18
	2.5	Metodi di Query sullo Stato dell'I/O $\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .$	19
3	Intr	oduzione ai Sistemi Operativi	21
	3.1	Struttura Kernel - Monolitica vs a Micro Kernel	22
	3.2	Computazioni nel Tempo - (Batch, Spool, Time Sharing)	22
	3.3	Protezione del Calcolatore	23
		3.3.1 Dual Mode - User/System	23
		3.3.2   Meccanismi Necessari alla Gestione del Dual Mode	23
	3.4	Descrizione di un Processo	25
		3.4.1 Thread e Processi	25
		3.4.2 PCB - Process Control Block	25
	3.5	Descrizione Interruzioni	26
		3.5.1 Handler di Interruzioni	26
	3.6	Esempi d'Implementazione su Architettura ARM $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	27
		3.6.1 CPSR ed Interrupt Masking	27
		3.6.2 Modalità di Esecuzione	27
		3.6.3 Banked Registers	28
	3.7	System Calls	28


		3.7.1 Call Handler in ASM ARM v7	36
	3.8	Upcalls - Segnali	96
	3.9	Kernel Boot	29
	3.10	Sommario Specifiche Hardware Necessarie all'OS	30
4	Inte	erfaccia di Programmazione di Applicazioni di un OS 3	31
	4.1	Gestione Processi - (Fork, Exec, Wait, Sleep, Exit)	
	4.2	Comunicazioni tra Processi - (Pipe)	32
	4.3	Gestione Threads	34
		4.3.1 Schedulazione e Potenziale Inconsistenza	35
		4.3.2 Yield/Interruzione di Thread	36
5	Sinc	cronizzazioni 3	37
	5.1	Spinlock	37
	5.2	Lock	38
	5.3	Condition Variables	36
	5.4	Semafori	10
	5.5	Esempi di Implementazioni Lock/Unlock	11
		5.5.1 Monitor e Sincronizzazioni Multi Object	13
	5.6	Schema Lettore/Scrittore	14
	5.7	Problema dei Filosofi a Cena e Condizioni di Stallo	17
		5.7.1 Prevenzione e Cura degli Stalli	١7
	5.8	Algoritmo del Banchiere	18
		5.8.1 Esempio d'Istanza e Rappresentazioni	ĮĈ
		5.8.2 Pseudocodice dell'Algoritmo del Banchiere	5(
	5.9	Scheduling	5(
		5.9.1 Politiche di Schedulazione	51
		5.9.2 Multi Level Feedback Queue	52
		5.9.3 Schedulazione Multi-Processor	63
6	Trac	duzione Indirizzi 5	5
	6.1	Base and Bound, Segmentazione, Paginazione	55
	6.2	Segmentazione Paginata	57
		6.2.1 Gestione a più Tabelle di Pagine e Commutazione di Contesto 5	58
		6.2.2 Cache Virtuale/Fisica	58
		6.2.3 Core Map e Gestione Tabelle di Pagine	56
	6.3	Elementi in Dettaglio di Gestione di Memoria Virtuale	56
		6.3.1 Page Fault e Page Replacement	30
		6.3.2 Politiche di Selezione dell'Indice di Pagina Vittima	32

## 1 Caching

Il Caching ha come obiettivo quello di astrarre sulle gerarchie di memoria e creare l'**illusione** di avere la stessa quantità di memoria "lenta" ma alla velocità della memoria "veloce". Questo è solo un esempio che cerca di illustrare l'obiettivo del caching. Si vuole creare una gerarchia di memorie, classificate per velocità e "vicinanza" alla CPU, permettendo l'accesso a dati ricorrenti in tempo breve.

#### 1.1 Gerarchia di Memorie

Classifichiamo le memorie secondo la loro velocità. Più veloci saranno e più saranno costose e piccole in termini di spazio in *byte*. Oltre a questo dobbiamo tenere in considerazione il modo in cui si stanno evolvendo le CPU e le memorie:



Questo è un altro motivo per cui si vuole gestire in maniera più intelligente la comunicazione tra processore e memoria.

Istanza di Caching Assumiamo di avere quattro memorie:


Ed ognuna di queste memorie sarà caratterizzata da un tempo, ordinate in tempo crescente:

$$T_{A1}, T_{A2}, T_{A3}, T_{A4}$$

E' necessario tenere in considerazione come modello di riferimento quello di *Von Neumann*, di conseguenza abbiamo una **CPU** che interagisce con una **memoria** grazie ad un canale di comunicazione. Spesso l'utilizzo di questo canale causa un effetto di **bottleneck**. Si vuole quindi trovare un compromesso che possa velocizzare la comunicazione tra **CPU** e **memoria**. Le prestazioni di una memoria dipendono fortemente dalla tecnologia del supporto<sup>1</sup>.

 $<sup>^{1}</sup>$ La classificazione di tecnologia delle memorie è presente nel primo modulo di appunti: Architetture degli Elaboratori.

Illustriamo la gerarchia delle memorie e la loro "distanza" dalla CPU.



Possiamo assumere queste tempistiche delle memorie:

$$T_{A_1} = 4\tau \quad T_{A_2} = 10\tau$$

$$T_{A_3} = 20\tau$$
  $T_{A_4} = 60/80 \, nsec$ 

## 1.2 Hit/Miss Rate, Miss Penalty, AMAT

Una volta impostata la gerarchia rappresentata sopra, è necessario capire se un **indirizzo** dato sia o meno presente ad uno specifico **livello** tra quelli illustrati.

- 1. Hit Rate: Percentuale di "Hit", ossia dati trovati.
- 2. Miss Rate: Percentuale di "Miss", complementare a quella di "Hit", ossia dati non trovati.
- 3. Miss Time: Tempo impiegato per effettuare la fetch con esito di "Miss".
- 4. Miss Penalty: Tempo impiegato per risalire la gerarchia delle cache fino al ritrovamento del dato cercato.
- 5. AMAT: Average Memory Access Time:

$$AMAT = HIT\_TIME + (MISS\_RATE * MISS\_PENALTY)$$

La differenza tra **Miss Time** e **Miss Penalty** può variare anche di ordini di grandezza. L'**Hit Rate** deve essere superiore al 90% per rendere efficiente lo schema delle cache così impostate.

#### 1.3 Principio di Località

Risulta necessario stabilire il criterio con il quale vengono caricati questi blocchi di memoria più performanti e vicini alla CPU. Le informazioni caricate sulla cache seguono il cosiddetto **principio di località**:

- 1. Località Spaziale: Solitamente per un certo periodo di tempo, molti dati potrebbero risultare vicini tra di loro. In questo caso si stabilisce quindi la grandezza di un blocco e questo verrà caricato tutto sulla cache. Questo permetterà probabili accessi successivi in tempi ridotti, anche di svariati ordini di grandezza. Secondo questo principio, accedendo a M[PC], molto probabilmente accederò a M[PC+4], M[PC+8] ...
- 2. Località Temporale: Spesso un dato corrente potrebbe essere riutilizzato in breve tempo. Di conseguenza si preferisce mantenere il dato in cache. Secondo questo principio, accedendo a M[PC], probabilmente in breve tempo potrei riaccedere a M[PC].

Grazie a questo principio si stabilisce il criterio con cui vengono caricati i blocchi in cache. Questo procedimento permette in  $1\tau^2$  di caricare in cache un blocco di grandezza arbitraria. E' necessario ricordare che questi principi possono essere applicati a tutti i tipi di dato (codice oppure effettivo dato in memoria).

## 1.4 Tempi CPU (CPI e Miss Penalties)

Elenchiamo diverse formule di calcolo dei tempi CPI (clock per instructions), illustrando anche l'influenza su questi tempi delle penalties causate dalle informazioni non trovate nella cache.

$$CPU_{TIME} = (CPI_{PERFECT} + CPI_{MISS\_PENALTY}) * LEN\_CICLO\_CLOCK$$
 
$$CPI_{PERFECT} = \frac{IC_{CPU}}{IC}CPI_{CPU} + \frac{IC_{MEM}}{IC}CPI_{MEM}$$
 
$$CPI_{MISS\_PENALTY} = \frac{IC_{MEM}}{IC} * MISS\_RATE * MISS\_PENALTY$$
 
$$CPI_{STALL} = CPI_{STALL\_IST} + CPI_{STALL\_DATA}$$
 
$$CPI = CPI_{PERFECT} + CPI_{STALL}$$
 
$$CPI_{STALL} = MISS\_RATE_{IST} * MISS\_PENALTY$$

L'identificatore *IC* corrisponde al contatore di istruzioni. Un caching efficiente tende a minimizzare la percentuale di miss rate. Questa minimizzazione spesso è forzata da tecniche di **prefetching**, ossia si manda in background il caricamento della cache cercando di "prevedere" i dati che verranno utilizzati in caso siano validi i principi di località.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Tempo breve generico, abbiamo assunto un ciclo di clock, per rendere l'idea che un blocco viene caricato tutto sulla cache in un singolo tempo, essendo appunto in "blocco".

#### 1.5 Tipi di Indirizzamento


Abbiamo definito i criteri e l'organizzazione fisica del caching. Ma non abbiamo ancora definito come possiamo effettivamente trovare/non trovare un determinato indirizzo dato in cache. Se assumiamo che la cache sia un sottoinsieme della memoria principale, allora abbiamo la certezza (conoscendo le dimensioni di entrambe le memorie citate) che degli indirizzi possono collidere. Sicuramente almeno due indirizzi della memoria principare avranno la stessa locazione in cache. Di conseguenza elenchiamo tre tipi di indirizzamento caratterizzati da proprietà diverse.

Working Set Insieme di istruzioni/dati consecutivi in un certo intervallo di tempo. L'analisi della località di questi set permette la gestione logica delle cache.

#### 1.5.1 Indirizzamento Diretto

Indirizzamento Diretto Singola Word

Immaginiamo di avere una memoria principale di dimensioni N, la cache a disposizione della CPU sarà invece di dimensioni  $N^I$  con  $N >> N^I$ . Alla base dell'indirizzamento diretto c'è l'interpretazione di parte dell'indirizzo cercato come **tag** da cercare nelle linee della cache.




Indirizzamento Diretto con Blocco Words


Trashing A causa delle differenze di dimensioni tra memoria e cache, sicuramente più indirizzi avranno la stessa chiave, di conseguenza se dovesse capitare di dover caricare in cache più indirizzi con la stessa chiave si andrebbe in contro ad un continuo caricamento e scaricamento di dati tra la cache e la memoria. Questo fenomeno è detto trashing ed è un punto di debolezza delle cache ad indirizzamento diretto. Effettuare questi spostamenti continui di dati invaliderebbe infatti tutti i vantaggi ottenuti dall'utilizzo delle cache.

Mostriamo a pagina successiva la logica di questo tipo di indirizzamento e la sua implementazione fisica su rete combinatoria.

 Implementazione Logica: Mostriamo uno schema della logica dietro l'indirizzamento diretto ed analizziamolo a step.



- (a) Ogni dato in memoria avrà un **indirizzo**. Assumiamo un indirizzo composto da 4 bit e diamo un interpretazione alle cifre.
- (b) Ogni indirizzo sarà dunque composto da un **tag** (bit 0-1), un **blocco** (bit 2) e da un **offset** (bit 3).
- (c) Nella cache saranno presenti vari blocchi (linee) e ciascuna di queste avrà un tag, un bit di presenza (p) e varie word, se saranno selezionabili grazie all'offset determinato dall'indirizzo cercato.
- 2. Implementazione Fisica: Mostriamo la rete combinatoria dietro l'indirizzamento diretto ed analizziamola a step.




- (a) Tre moduli rappresentanti la cache, il primo mantiene le informazioni riguardanti il **tag** ed il **bit di presenza**.
- (b) L'indirizzo in input è interpretato come nell'implementazione logica.
- (c) Il confrontatore prende in input il tag dell'indirizzo in ingresso ed il tag della cache.
- (d) La porta **AND** produce in output l'esito di **hit/miss**, mentre il multiplexer permette di selezionare la word cercata, se presente.


#### 1.5.2 Indirizzamento Associativo

Questo tipo di indirizzamento interpreta parte dell'indirizzo in ingresso come chiave e dedica, ad ogni possibile chiave, una linea di cache. Questo permette di avere una cache molto flessibile e non presenterà problemi causati dalle collisioni. Questa gestione della cache però è davvero costosa, dato che saranno presenti un numero molto alto di confrontatori. Mostriamo le implementazioni di questo schema di cache:

1. **Implementazione Logica**: Illustriamo la gestione delle linee di cache e dell'indirizzo in ingresso.



- (a) Ogni cache avrà due colonne, la prima rappresenterà i  $\mathbf{tag}$  mentre la seconda le kword per ogni linea.
- (b) Ogni indirizzo avrà quindi una corrispondente linea in cache, e la word singola in output sarà determinata dalla parte di **offset**.
- 2. Implementazione Fisica: Illustriamo l'implementazione fisica di una singola linea di cache.




Questa illustrazione permette di capire il costo di questa gestione della cache. Ogni singola linea di cache richiederà un confrontatore ed un multiplexer. Solitamente una cache contiene una quantità di linee che si aggira sull'ordine delle migliaia.


#### 1.5.3 Indirizzamento Set Associativo

Le due precedenti gestioni di cache offrivano pro e contro. Di conseguenza si preferisce un ibrido tra indirizzamento diretto ed associativo, in modo tale da poter bilanciare rispettivamente sia i problemi causati dalle collisioni sia i costi eccessivi. Illustriamo la gestione di questo tipo di indirizzamento:

1. Implementazione Logica: Descriviamo per step il funzionamento di questo schema:



- (a) Ogni indirizzo in ingresso sarà interpretato con tag, numero set ed offset.
- (b) Le **linee** di cache vengono raggruppati in **set**. Di conseguenza si effettua un indirizzamento **associativo** sul **set** di appartenenza.
- (c) Una volta selezionato il **set** si effettua un indirizzamento **diretto** utilizzando il **tag** tra le varie linee del **set** corrente.
- (d) Infine, se si ha un segnale di **hit**, allora si utilizza l' **offset** per ricavare la **singola** word tra le kword.
- 2. **Implementazione Fisica**: Descriviamo la composizione di questa rete di una cache a 2 vie.



(a) Ogni via è caratterizzata da un modulo contenente **tag** e **bit** di **presenza** ed i restanti le **word** di quella linea.

- (b) L'indirizzo in ingresso è caratterizzato da tag, numero di set ed offset.
- (c) Tutti i moduli contenenti word danno in input ad un multiplexer il loro contenuto, il cui segnale di controllo è rappresentato dall'offset dell'indirizzo in ingresso.
- (d) Viene utilizzato un numero di comparatori pari al numero di **set**, questi avranno in input il **tag** del primo modulo del corrente **set** ed il **tag** dell'**indirizzo** in **ingresso**.
- (e) Delle porte **AND** prendono in ingresso il **bit** di **presenza** e l'output dei **comparatori** per ogni **set** e producono un segnale di **hit/miss** entrando in una porta **OR**.
- (f) Infine, l'output delle porte **AND** viene portato ad un multiplexer come segnale di controllo, permettendo la scelta tra le uscite dei **multiplexer** di **ciascun set**. In questo particolare caso non è necessario utilizzare un codificatore prima dell'ingresso di controllo sull'ultimo multiplexer in basso, essendo il caso di soli due set, altrimenti sarebbe stato necessario anche quel componente.

Confronto Caratteristiche Indirizzamenti Riassumiamo le caratteristiche di ciascun tipo di indirizzamento sopra illustrato:

	#vie	#insiemi
diretto	1	#linee cache
associativo	#linee cache	1
set associativo	#vie	$rac{\#linee}{\#vie}$

#### 1.6 Accenni di Gestione Stalli Miss Penalties

Nel momento in cui accade una **miss penalty** il processore entra in **stallo** per un periodo di tempo abbastanza ampio. Per questo motivo si preferisce attuare delle politiche grazie alle quali si "nasconde" il tempo di stallo in questione:

- 1. Out of Order Execution: Si eseguono operazioni future non in ordine e che permettano di non invalidare le Condizioni di Bernstein.
- 2. Esecuzione Speculativa Salti: Si prevede un salto, assumendo che porti a qualcosa di già fatto.
- 3. **Prefetching**: Si cerca di prevedere cosa verrà caricato in cache, avviando veri e propri caricamenti in cache in **background**. Questo non sempre può essere realizzato, ma quando possibile permette un efficace minimizzazione degli stalli causati dalle miss penalty.

## 1.7 Tipologie di Miss

I miss si dividono in specifiche categorie rispetto alla "causa" che li genera:

- 1. Fisiologici: Cronologicamente il primo miss necessario al caricamento della cache.
- 2. Capacità: La grandezza del Workspace supera quella della cache.
- 3. Conflitto: Causato dal tipo di indirizzamento. Questa tipologia può essere risolta a tempo di compilazione.

#### 1.8 Scrittura in Cache

Elenchiamo tutte le caratteristiche e le problematiche della scrittura in cache e della sua consistenza in relazione ai dati presenti in memoria principale.

#### 1.8.1 Problemi in Scrittura

Elenchiamo le possibili problematiche causate dalla scrittura in cache:

- 1. Scrittura 1 word/b word: Assumiamo di avere un indirizzo su cui vogliamo effettuare una STR in una cache set associativa a 2 vie. Non posso semplicemente scrivere il dato (singola word) e segnare a quella linea il bit di presenza ad 1 perché starei sprecando tutte le b − 1 word presenti in quella linea su cui potrei ancora scrivere. Dunque si effettua lo stesso procedimento delle LDR, favorendo il caricamento di tutti i dati adiacenti a quello corrente nella linea di cache.
  - (a) Eccezione: Questo comportamento può causare problematiche nel caso in cui si voglia inizializzare un array con elementi arbitrari (da modificare successivamente) al suo interno. In quel caso non avrebbe senso caricare in cache tutti i dati, dato che verrebbero riscritti poco dopo. Questi tipi di ottimizzazioni vengono controllate dal compilatore, se è in grado di accorgersi di queste problematiche.

#### 1.8.2 Inconsistenza Cache/Memoria - Write Back/Write Through

La scrittura in cache causa un altro tipo di problematica, ossia la **consistenza** dei dati in **cache** ed in **memoria principale**. Tutte le locazioni paralleli dovrebbero essere "informate" di una potenziale modifica. Esistono 2 approcci diversi che risolvono questa problematica:

- 1. Strategia Write Back: Si aggiunge un nuovo bit flag alle linee di cache, ossia  $M \in \{0,1\}$ , se il contenuto della linea è stato modificato allora la flag va ad 1, altrimenti resta a 0. Sarà dunque necessario ad un certo punto un "refresh" della memoria, trasportando tutti i dati modificati ai livelli superiori.
- 2. Strategia Write Through: Non utilizzo un bit flag, ma ogni modifica effettuata in cache viene messa in coda ad un buffer e l'aggiornamento dei livelli superiori avverrà in maniera asincrona. Questo approccio dipende fortemente dalla dimensione del buffer, questo dovrà essere abbastanza grande da contenere tutte le modifiche in coda fino all'effettivo refresh.

- 3. **Strategia Write Back Bufferizzata**: Versione asincrona del write back, si compone di queste fasi:
  - (a) Si copia la modifica nel buffer di scrittura.
  - (b) Senza attendere la fase precedente, carico le *b* parole nuove in cache.
  - (c) Finisce l'accesso in cache.

## 1.9 Politiche di Rimpiazzamento - Sequenziale/LRU

Che criterio segue ogni tipologia di indirizzamento di cache nel caso in cui bisogna aggiungere un nuovo dato in una cache già piena?

- 1. **Indirizzamento Diretto**: Viene sostituita in maniera secca la linea di cache a cui sta facendo riferimento il nuovo indirizzo.
- 2. **Indirizzamento Associativo**: Dato che questo tipo di indirizzamento non provocava collisioni, siamo costretti a scegliere una "vittima" in cache da sostituire con l'indirizzo corrente, essendo certi di aver finito lo spazio.
- 3. Indirizzamento Set Associativo: Viene scelta una "vittima" da sostituire come nel caso precedente ma in uno specifico set.

Il focus diventa quindi la gestione del **working set**, in modo tale da ottimizzare il caricamento/scaricamento delle cache in relazione al corrente working set.

- 1. **Politica Sequenziale Indirizzamento Diretto**: Questo approccio è quello più semplice possibile, infatti dopo il primo miss in cache si carica in cache un blocco di b words. Appena sarà richiesta una word fuori da quel blocco viene effettuato un nuovo caricamento di blocco di words in cache.
- 2. Politica LRU<sup>3</sup> Puro Indirizzamento Set Associativo: L'idea è quella di mantenere un tempo di accesso  $t_a$  per sostituire quello che servirà tra più tempo. Questo porta però ad un costo molto alto, dato che per ogni linea andrebbe controllato il tempo "mancante" al prossimo accesso. Si preferisce quindi un compromesso, ossia l'LRU Approssimato.
- 3. Politica LRU Approssimato Indirizzamento Set Associativo: Ogni linea di cache si porta dietro una flag d'accesso  $A \in \{0,1\}$  che viene alzata ad ogni accesso a quella linea. Ogni k cicli di clock viene effettuata un operazione di azzeramento, dove tutte le A vengono portate a 0. Questa logica non è molto costosa dal punto di vista implementativo, ma è fortemente influenzata dall'ampiezza del periodo di refresh, dato che un periodo troppo lungo porterebbe a troppi bit A=1, mentre troppo breve porterebbe alla scelta random di locazioni.

 $<sup>^3\</sup>mathrm{LRU}$ sta per Least Recent Used, dunque utilizzato meno recentemente.

#### 1.10 Cache Coherence

Assumiamo di essere in un contesto multicore, dove ciascun core dispone di almeno un livello di cache completamente dipendente dal core stesso. La gestione concorrente dell'esecuzione complessiva dei programmi va attentamente gestita, dato che facilmente può crearsi inconsistenza tra copie dello stesso dato in cache di core diversi.

Mantenimento Coerenza Abbiamo bisogno di due meccanismi per mantenere la coerenza delle cache:

- 1. Meccanismo di **tracciamento** copie di un determinato dato x in tutte le cache.
- 2. Meccanismo di **informazione** a tutte le copie di un dato x sulla **modifica** apportata. Potenzialmente esistono due approcci:
  - (a) Propagazione del nuovo valore di x a tutte le copie in tutte le cache.
  - (b) Invalidazione di tutte le altre copie di x.

#### 1.10.1 Cache Coherence Protocols

Esistono due protocolli che permettono la sincronizzazione dei dati tra tutte le cache di primo livello dei vari core. Elenchiamoli:

- Snoopy Based: Tutti i core sono in ascolto su un bus, quando un core effettua una write in una sua cache manda un segnale sul bus che permette una sincronizzazione tra tutti i core.
- 2. **Directory Based**: Si mantiene una **tabella** nel primo livello di **cache comune** tra tutti i core che contiene tutte le informazioni sui dati e sulle locazioni di tutte le sue copie. In questo modo, utilizzando questa **mappa** è possibile **sincronizzare** tutte le copie nelle varie **cache**.

Ogni tipo di protocollo scelto influisce sull'AMAT complessivo.

## 1.10.2 False Sharing

In specifici contesti, questi protocolli di sincronizzazione causano una quantità molto grande di operazioni "inutili" derivate dalla logica alla base della coerenza implementata in questo modo. Mostriamo un esempio:

- 1. Assumiamo di avere un array molto grande, sull'ordine dei k in grandezza.
- Assumiamo di avere una macchina con 4 core, suddividiamo l'array in quattro parti e ciascun core calcolerà la somma di ogni quarto di array, depositando il risultato in una specifica posizione di un array risultato di 4 posizioni.

3. Ogni core caricherà in cache una copia dell'array risultato e cercheranno di sincronizzare tutti i valori di quest'ultimo ad ogni operazione effettuata. Ma impostato in questo modo, l'array risultato è "impropriamente condiviso", infatti ogni core si occupa di una sola cella. Questo fenomeno è detto false sharing ed è un effetto collaterale della cache coherence che causa inutile traffico di sincronizzazione non desiderato. Una soluzione è quella di posizionare, grazie al padding, i risultati di ciascun core in memoria che non risulti condivisa.

## 2 Gestione I/O e Periferiche

Per rendere un calcolatore in grado di acquisire dati dall'interno/esterno è necessario gestire l' $\mathbf{I/O}$ . Assumiamo che un programma impiega un tempo t per terminare. Considerando quest'ultimo, si aggiunge circa un  $\frac{1}{10}t$  al tempo complessivo. Un concetto fondamentale è anche quello della differenza tra la velocità delle operazioni di  $\mathbf{I/O}$  e la velocità di esecuzione delle istruzioni della CPU. E' fondamentale che non si crei un collo di bottiglia al processore alla velocità delle operazioni di  $\mathbf{I/O}$ , la CPU deve essere in grado di eseguire altre istruzioni mentre lavorano le periferiche esterne.

## 2.1 Legge di Amdahl

Questa legge stabilisce il rapporto "all'infinito" del tempo parallelizzabile e non parallelizzabile, in questo caso rispettivamente tempo generico di esecuzione della **CPU** e tempo dedicato all'**I/O**.

$$T_{seq} = fT_{seq} + (1 - f)T_{seq} =$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{T_{seq}}{fT_{seq} + \frac{(1 - f)T_{seq}}{n}} =$$

$$= \frac{T_{seq}}{fT_{seq}} = \frac{1}{f}$$

## 2.2 Prima Descrizione Gestione I/O

Ogni genere di dispositivo di I/O ha la necessità di gestire:


- 1. Controllo: Gestione degli ordini e dei segnali per gli esiti.
- 2. **Dati**: Dati di input/output.

Descriviamo sommariamente i passi necessari alla comunicazione tra CPU e device I/O:

- 1. CPU controlla stato periferica, l'I/O risponde al controllo.
- 2. CPU se e solo se il dispositivo è libero manda il comando alla periferica.
- 3. Periferica esegue l'istruzione.

- (a) Se c'è necessità di trasferimento dati alla CPU viene eseguito in questo momento.
- 4. I/O "fa rapporto" sull'esito dell'operazione appena eseguita.

**Device I/O** La comunicazione del device in maniera approssimativa si mostra in questo modo:



La rappresentazione del buffer è **approssimativa**, infatti non dobbiamo pensare che sia un semplice cavo da 1 bit, ma un vero e proprio **insieme di cavi** che permettono il trasporto d'informazioni riguardo **indirizzo**, **controllo**, **dati** ed **arbitraggio**.

Due tipologie comuni di bus sono ad esempio USB o PCIe.


Comunicazioni sul Bus Il bus è condiviso, le informazioni vengono dunque inviate in broadcast a tutti i device, ogni dispositivo però potrebbe avere clock diversi:

- 1. Gestione Sincrona: Il clock è uno solo ed ogni device si adatta a quest'ultimo.
- 2. **Gestione Asincrona**: Ogni device ha un proprio clock, generando un effetto **skewed**. Questo fenomeno va "ammortizzato" cercando di generare sincronizzazione solo ad uno specifico momento di comunicazione tra dispositivi e CPU.


## 2.3 Protocolli di Arbitraggio del Bus

Dopo aver definito il **bus** come mezzo di **comunicazione condiviso** tra tutti i dispositivi, è necessario stabilire come questi ultimi vengano arbitrati in modo tale da **non operare** in **conflitto** tra loro.


1. Daisy Chaining: Sul bus è settata una priorità per device:



2. Richiesta Indipendente: Una componente arbitro sceglie chi può o meno comunicare sul bus tra tutte le periferiche esterne:



3. **Token Passing**: Esiste una sorta di comunicazione "ad anello" su cui gira un **token**. Chi acquisisce il token ha il permesso di comunicare sul bus e al termine della loro operazione dovranno restituire il token:




#### 2.4 Meccanismi di Gestione Bus

Una volta definita la composizione e gli arbitraggi del bus bisogna descrivere in che modo vengono inviati i dati ed i segnali grazie a specifici meccanismi.

#### 2.4.1 Memory Mapped I/O

Immaginiamo di star lavorando con un architettura a 32 bit, **riserviamo** una quantità di questi **bit** in ogni indirizzo come **flag** che indichi se bisognerà o meno **dirottare** il contenuto verso la **memoria principale** o la **memoria** di qualche **periferica**.



L'unità che ci permette di effettuare questa scelta è la *Memory Managment Unit* (**MMU**) che ha accesso sia alla memoria sia alle periferiche. Abbiamo quindi un modo per reindirizzare operazioni di load/store anche sul buffer delle periferiche.

#### 2.4.2 Interruzioni

Un altro meccanismo fondamentale è quello della gestione delle interruzioni, ossia dei segnali che permettono la comunicazione tra periferiche e CPU. Immaginiamo che la CPU stia eseguendo questo loop:

```
while (true){
    fetch
    decode
    execute
    memory
    write back
    interruzione?
}
```

Questo ci permette di ottenere un segnale sul chi e perchè sia stata lanciata un interruzione (se è stata lanciata), in modo che la CPU possa agire di conseguenza.

## 2.5 Metodi di Query sullo Stato dell'I/O

Assumiamo che la CPU abbia ordinato l'esecuzione di un istruzione ad una periferica. Come fa la CPU a sapere quando la periferica ha terminato l'operazione in questione?

CMD
PARAMS
BUSY
IDLE
READY

Presentiamo le due principali metodologie:


- Programmed I/O: Metodologia sincrona, la CPU effettua continue richieste alla periferica (nello specifico al campo ready del suo buffer) per capire se l'operazione è conclusa. Elenchiamo nello specifico le fasi della CPU:
  - (a) Controlla se la periferica è in *idle*. Se lo è, assegna l'operazione (passando *cmd* e *params*).
  - (b) Controlla attivamente lo stato ready della periferica in questione.
  - (c) Quando la periferica ha finito, acquisisce il risultato.

**Polling** E' possibile modificare questa attesa attiva grazie al fenomeno del polling, ossia una **frequenza** di **richiesta** al campo *ready* del buffer della periferica. Questa frequenza va settata con cura, dato che richieste troppo frequenti si avvicinerebbero all'attesa attiva, mentre richieste poco frequenti causerebbero poca reattività. Questa metodologia causa quindi un rallentamento della CPU dato che si effettuerebbero molte operazioni inutili, ma si cerca di evitare la piena attesa attiva.

- 2. **Interrupt Driven I/O**: Metodologia asincrona, la CPU carica l'istruzione alla periferica e attende non attivamente un segnale di terminazione da parte della periferica stessa. Illustriamo per step:
  - (a) CPU legge l'idle della periferica, se trova 1 carica cmd e params.
  - (b) CPU riprende il suo ciclo standard, controllando ad ogni ciclo di clock se sono presenti segnali d'interruzione.
  - (c) Se dovessero incorrere delle interruzioni, la CPU salverebbe il corrente stato dell'operazione e analizzerebbe l'interruzione data.

Questa metodologia ci permette di evitare il calcolo di un **polling** ottimale dato che sarà la periferica stessa a notificare il completamento dell'operazione grazie all'unità delle **interruzioni**.

**System Bus** Notiamo che dopo le ultime modifiche è necessario che la memoria non sia collegata solo al processore. Di conseguenza viene posizionato un nuovo bus che permetta l'interazione diretta tra memoria e device esterni.




Il modulo Direct Memory Access (DMA) permette l'interazione stabilita prima.

Priorità tra i due Bus E' necessario stabilire a quale bus dare priorità. Sappiamo che le operazioni sui dispositivi di I/O sono molto più lente delle operazioni del processore, ma se ricevessimo un segnale d'interruzione risulterebbe molto probabile che il buffer del device che ha inviato l'interruzione è pieno. Di conseguenza, per prevenire perdite di dati dei buffer, si preferisce dare priorità al bus I/O.

DMA e Coerenza Cache La coesistenza di cache, buffer I/O e memoria principale causata dal DMA può causare forte inconsistenza. Conosciamo infatti i meccanismi che permettono di tenere coerenti le linee di cache e le informazioni in memoria principale. In presenza del DMA si preferisce invalidare la cache, per evitare a monte di avere problemi con i meccanismi di coerenza citati prima.

## 3 Introduzione ai Sistemi Operativi

Il sistema operativo è il software fondamentale per un calcolatore. Solitamente scritto in un linguaggio ad "alto" livello (es. C), si occupa della gestione del calcolatore (processi, I/O, memoria).



**Astrazioni del Sistema Operativo** Uno degli obiettivi del'OS è quello di rendere questi tre tipi di astrazione all'user:


- 1. **Illusionist**: Il sistema operativo permette di immaginare spazi di memoria allocati in maniera contigua. Questo è più un concetto **logico** che fisico, infatti sarà lo stesso **OS** ad occuparsene a basso livello, astraendo l'user dalla gestione fisica della memoria.
- Referee: Il sistema operativo deve gestire le risorse condivise ed il settaggio delle proprietà di ciascun utente.
- Glue: Il sistema operativo mette a disposizione le librerie e le utilities necessarie alla coesistenza di CPU, memoria e disco.

Proprietà Garantite dal Sistema Operativo Per costruire l'astrazione, il sistema operativo deve garantire specifiche proprietà:

- 1. Affidabilità
  - (a) Disponibilità
- 2. Sicurezza
- 3. Portabilità

#### 4. Performance

- (a) Latenza
- (b) Throughput (Tasso di produzione per unità di tempo)
- (c) Overhead (Quanto lavoro aggiuntivo necessario alla resa dell'astrazione)
- (d) Fairness (In presenza di più utenti, questi devono avere stesse possibilità di utilizzo delle risorse)
- (e) Predictability (Possibilità di prevedere sommariamente il comportamento del sistema operativo in base al contesto)



#### 3.1 Struttura Kernel - Monolitica vs a Micro Kernel

Esistono diversi modi per organizzare il nucleo di un sistema operativo, illustriamo le due metodologie agli antipodi:

- 1. **Kernel Monolitico**: Tutto ciò che è a disposizione dell'OS è nel suo kernel, di conseguenza ogni modifica o aggiunta di funzionalità integrate comporta l'estensione del kernel stesso.
- 2. Micro Kernel: L'effettivo kernel contiene solo pochissime funzionalità (come lo scheduling di attività o l'acquisizione dell'I/O), il resto delle attività vengono integrate come veri e propri processi.

## 3.2 Computazioni nel Tempo - (Batch, Spool, Time Sharing)

Elenchiamo tre metodologie di gestione delle elaborazioni nei primi calcolatori:

1. Sistema Batch: Assumiamo di avere una lista di jobs da elaborare.

$$Batch = \{job_1, job_2, job_3\}$$

Ognuno di questi job si compone di parte CPU e parte I/O. Il sistema Batch è il più semplice, infatti eseguirà in maniera sequenziale i lavori.

 Spool: Con lo spool si tenta di riempire i "vuoti" di elaborazione durante operazioni di I/O con calcoli con CPU del job successivo che non risulti in nessun modo dipendente da quello prima. 3. **Time Sharing**: La CPU eseguirà frazioni alternate di ogni *job* in coda. Quando viene richiesto dell'I/O da un *job* questo non sarà più contato in questa operazione di interleaving.

#### 3.3 Protezione del Calcolatore

Il sistema operativo deve occuparsi anche di meccanismi di **protezione** del calcolatore. Nello specifico, con protezione intendiamo dei meccanismi per cui ogni operazione sia legata a relativi **diritti** e **permessi**.

#### 3.3.1 Dual Mode - User/System

Esistono vari ruoli in base al sistema operativo utilizzato che permettono o meno di eseguire determinate istruzioni. Mostriamo uno schema semplice basato su due ruoli, ossia **User** e **System**:

- 1. **User Mode**: L'user avrà **meno privilegi**, di conseguenza potrà eseguire meno istruzioni. Spesso l'user avrà modo di utilizzare funzioni "più ad alto livello" come ad esempio una *fread* oppure una **syscall**, senza avere accesso direttamente alla routine di esecuzione effettuata dal sistema.
- 2. System Mode: Il System avrà più privilegi, di conseguenza ha il permesso di eseguire più istruzioni. Una particolarità del "ruolo" System è quello di poter eseguire le routine invocate dalle syscalls degli user. Per questo l'invocazione di syscall causa uno switch di modalità, per fare in modo che la sua routine possa essere eseguita dal lato system.

#### 3.3.2 Meccanismi Necessari alla Gestione del Dual Mode

Per garantire una dual mode consistente l'OS deve prima fornire questi meccanismi:

- 1. **Istruzioni Privilegiate**: Operazioni non eseguibili dall'user, sarà la *CPSW* ad indicare se sarò o meno user. Degli esempi di istruzioni privilegiate:
  - (a) Disabilitare le interruzioni.
  - (b) Scrivere manualmente nella *CPSW*.
  - (c) Scrivere manualmente nel timer.

2. Limitazione sugli Indirizzi di Memoria: Si limitano gli indirizzi di memoria accessibili dall'user, rendendo visibile all'user solo una memoria virtuale che mappa su quella reale secondo degli schemi specifici, come ad esempio il *Base & Bound*.




Figure 1: Due esempi di limitazione e mapping di memoria virtuale su quella fisica.

- 3. **Timer**: Si definisce un modo per gestire interruzioni in caso di **overtime**, se un processo dovesse infatti "bloccarsi" avremmo un modo per gestire in maniera semiautomatica il suo overtime, interrompendolo nel caso in cui sia trascorso troppo tempo.
- 4. Safe Ways per Switch Mode: L'OS deve anche garantire metodologie sicure per lo swap tra le modalità user e system. In ARM una di queste metodologie è la SVC (supervisor call), che funziona esattamente come una chiamata di funzione, ossia si aspetta i parametri nei registri  $R_0, R_1, R_2$  ... e nello specifico in  $R_7$  si aspetta il codice della syscall che si sta effettuando.
  - (a) **Esempio di una read**: Vediamo un esempio di syscall, ossia a cosa corrisponde effettuare una read:

```
read(file\_desc, buff, len)
```

Stiamo descrivendo in "pseudo ARM" le operazioni effettuate dall'invocazione della read, ossia una comune syscall.

In vari casi si effettuando degli **switch mode**, ad esempio **da user a supervisor** in casi come *syscall*, *interruzioni* o *eccezioni*, mentre **da supervisor a user** in return dalle operazioni elencate prima, in *creazioni di processi* e in *upcall* (ossia se scatta il timer esegui una specifica operazione).

## 3.4 Descrizione di un Processo

Immaginiamo un processo che "nasce" da queste fasi:

- 1. Un **programma** (codice sorgente) viene compilato.
- 2. La compilazione produce un eseguibile.
- 3. L'eseguibile viene lanciato, creando un processo.
  - (a) Verrà allocata della memoria durante il lancio dell'eseguibile, necessaria al corretto funzionamento del processo.
  - (b) Viene generato un **descrittore di processo** durante il lancio dell'eseguibile, per fare in modo che si possano mantenere dei **metadati** riguardanti il processo stesso.

#### 3.4.1 Thread e Processi

Assumendo che ogni **processo** abbia spazio d'indirizzamento indipendente dagli altri, possiamo descrivere le differenze con i **thread** che invece **condividono** tra loro memoria **dati** ed **istruzioni**. Dunque un processo sarà "composto" da più thread, che condivideranno lo spazio allocato per il processo "padre".

#### 3.4.2 PCB - Process Control Block

Il **PCB** descrive un intero processo, portandosi dietro una serie di informazioni utili, elenchiamole:

- 1. **PID**: ID del processo.
- 2. Stato Processo: Corrente stato del processo (running, new, ready, wait, terminated).
- Registri CPU: Stato architetturale, ossia contenuto dei registri della CPU durante l'esecuzione del processo.
- 4. **Informazioni di Scheduling**: Priorità d'esecuzione assegnata al processo in questione.
- 5. Puntatore ai Thread: Puntatore a tutti i thread che compongono il processo.
- Informazioni su Memoria Allocata: Informazioni sulla memoria allocata automaticamente che dovrà essere deallocata a tempo di terminazione del processo.
- 7. **Informazioni su Risorse Allocate**: Informazioni su tutta la memoria allocata a supporto del funzionamento del processo (ad esempio descrittori di file).

#### 3.5 Descrizione Interruzioni

Descriviamo tutti i meccanismi a supporto del funzionamento delle interruzioni:

- 1. **Interrupt Vector**: La vera e propria interruzione sarà un semplice **codice** numerico. L'interrupt vector mappa a quel codice l'effettiva routine da eseguire nel caso venga rilevata l'interruzione in questione. Possiamo dunque definirla come zona di memoria che da contesto alle interruzioni in base al loro codice.
- 2. **Kernel Interrupt Stack**: Nel momento in cui l'OS si accorge di un interruzione ha la necessità di salvare il corrente stato architetturale<sup>4</sup>. Tutti questi dati corrispondono però a dati di **sistema** e non di **user**, di conseguenza non possono essere pushati sullo stack regolare ma devono essere riposti nel **kernel stack**. In questo modo sappiamo dove il sistema dovrà riacquisire i dati dopo la completa elaborazione dell'interruzione.
- 3. Interrupt Masking: Opzione di apertura/chiusura delle interruzioni, possiamo in questo modo disattivare la ricezione di interruzione durante specifiche fasi critiche.
- 4. Swap Mode Atomico: Meccanismo di swap mode safe.
- 5. Ripartenza del Ciclo CPU Regolare: Meccanismo di ripristino della routine standard del processore.

#### 3.5.1 Handler di Interruzioni

Gli **Handler** sono gestori di interruzioni ed hanno l'obiettivo di eseguire tutte le fasi necessarie all'elaborazione completa di un interruzione. Possono essere visti come **kernel threads**, si fermano solo quando hanno terminato di elaborare l'interruzione e hanno lo scopo di effettuare queste fasi:

- 1. Salvare lo **stato** a tempo d'acquisizione dell'interruzione.
- 2. Trattare l'evento in base alla specifica interruzione ricevuta.
- 3. **Interagire** con lo schedulatore per dare **priorità** all'evento legato all'elaborazione dell'interruzione.

Dopo la sua esecuzione vanno restabiliti: stato precedente, program stack, parola di stato e modalità utente, ripristinando anche il funzionamento delle interruzioni.

Interruzioni in ARM In architettura ARM quando il processore coglie un interruzione a fine del suo ciclo standard, va nell'unità INT, che ha una "propria memory mapped I/O", ricavando così le informazioni sul chi e sul perchè sia stata sollevata l'interruzione in questione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Per stato architetturale s'intende il corrente contenuto dei registri.

## 3.6 Esempi d'Implementazione su Architettura ARM

Mostriamo come meccanismi generici dei sistemi operativi vengano implementati su ARM.

#### 3.6.1 CPSR ed Interrupt Masking

Nel registro **CPSR** (Current Program Status Register) sono presenti delle informazioni riguardanti le interruzioni, infatti:

- 1. Bit I (Interrupt): Questo bit, solitamente settato a 0 può essere cambiato in 1 effettuando così un mask. Questo ci permetterebbe temporaneamente di ignorare tutte le interruzioni.
- 2. Bit F (Fast Interrupt): Funziona allo stesso modo, a differenza del normale Interrupt il Fast Interrupt salva parte dello stato architetturale automaticamente in specifici registri ombra.

Un bit tra quelli del **CPSR** è dedicato anche al **Thumb Arm**, settando ad 1 la **flag** si ha infatti la possibilità di **switchare** in direzione di ARM su istruzioni di dimensione dimezzata.

#### 3.6.2 Modalità di Esecuzione

In ARM esistono diverse modalità di esecuzione, elenchiamole:

MODE	CODICE NELLA CPSR
User	10000
Supervisor	10011
Abort	10111
Undefined (Reserved)	11011
Interrupt	10010
Fast Interrupt	10001

Nello specifico queste modalità avranno un vettore con locazioni contenenti ciascuna la routine da eseguire in caso di switch di modalità.

Reset	
Undefined	
Supervisor Call	
Prefetch Abort	
Data Abort	
Reserved	
Interruption	
Fast Interruption	

In questo vettore **non saranno presenti** i puntatori alle routine delle modalità, infatti saranno presenti **direttamente** le routine da eseguire sotto forma di istruzioni ASM.

Fasi di Swap Mode Descriviamo in dettagli tutti i passi necessari ad uno scambio di modalità:

- 1. In Banked LR salvo in corrente PC.
- 2. In **SPSR** (Banked CPSR) salvo la corrente **CPSR**.
- 3. Cambio i 5 bit che definivano la mia corrente proprietà nella CPSR.
- 4. Cambio **Reg** in **Reg Banked**.
- 5. Disabilito le **Interrupt**.
- 6. In **PC** metto il codice del **mode** verso cui voglio switchare

Ognuna di queste fasi viene eseguita in maniera atomica per mantenere consistenza.

#### 3.6.3 Banked Registers

In ARM alcuni registri si definiscono **banked** perchè preservati in maniera automatica, anche durante lo swap di modalità.

- 1. Int, SVC, Abort, Undefined: Queste quattro modalità hanno come banked registers SP ed LR.
- 2. Fast Int: Ha come banked registers R8 R12, SP ed LR.

#### 3.7 System Calls

Definiamo le **SYSCALLS**, ossia una sorta di chiamata di procedura ma in direzione del sistema operativo, **caratterizzata** da uno **swap di modalità** durante la sua esecuzione.

Il flusso di una syscall è così definito (esempio su architettura ARM):

- 1. L'User effettua la chiamata al sistema.
- 2. Si switcha verso l'SVC.
- 3. Si **settano** i **parametri** forniti dall'**user** in maniera tale da renderli **leggibili** anche in **modalità system** (scambi con i banked registers oppure effettuando delle pop dal kernel stack).
- 4. Si chiama la **routine della syscall** indirizzandosi sulla tabella che contiene le routine stesse grazie al **codice assegnato** alla corrente syscall.

Queste operazioni, dallo switch di modalità in poi, sono eseguite dal Call Handler.

Mostriamo nel successivo sottocapitolo un esempio di implementazione in ASM ARM v7 di Call Handler.

#### 3.7.1 Call Handler in ASM ARM v7

Mostriamo una possibile implementazione di Call Handler commentandola successivamente.

```
STMFD SP!, {RO-R12,LR}

ADR R8, BASE_SYS_CALL_TABLE

CCHECK

LDR PC, [R8,R7,LSL #2]

LDMFD SP!, {@PARAMETRI PREC.}

MOVS PC, LR
```

- 1. Store multipla dei registri e del link register per salvare lo stato architetturale corrente.
- 2. Si mette in r8 la BASE\_SYS\_CALL\_TABLE (base della tabella delle syscalls) grazie all'istruzione ADR.
- 3. Si cambia il *PC* grazie ad una load nella **tabella delle syscall** con **base** d'indirizzamento in *R*8 e con il **codice di syscall** in *R*7, ricordando di star lavorando su indirizzi che vanno di quattro in quattro (caratteristica dell'ARM v7).
- 4. Restore dello stato architetturale pre-call.
- 5. Si **ristabilisce** il vecchio **Program Counter** per **ritornare** a chi ha invocato la syscall.

#### 3.8 Upcalls - Segnali

In user mode abbiamo la possibilità di registrare un **handler** che verrà invocato dal **kernel** a tempo dell'occorrenza di uno specifico **evento**. Il concetto di **up** deriva dal fatto che sto definendo qualcosa a livello **user** che verrà eseguito dal **kernel** quando necessario. Elenchiamo altre caratteristiche vantaggiose delle upcalls:

- 1. Gestiscono lo stack **user-space** in **maniera distaccata** dal resto delle informazioni.
- 2. Hanno meccanismi di auto salvataggio dei registri.
- 3. Permettono il masking degli altri segnali durante l'esecuzione di un handler.

## 3.9 Kernel Boot

Descriviamo cosa accade all'accensione di un calcolatore:

- La CPU accede ad una locazione di una memoria ROM/EEPROM facendo in modo che il BIOS possa caricare il first stage bootloader.
- 2. Questa **prima forma** di **bootloader** inizializza il controllo della memoria, qualche dispositivo di I/O e **carica** il second stage bootloader.

3. Questa **seconda forma** di **bootloader** si occupa del caricamento del **kernel** del sistema operativo e della **root** del file system, lasciando infine il controllo al kernel.

## 3.10 Sommario Specifiche Hardware Necessarie all'OS

Possiamo dunque riassumere tutti i minimi meccanismi necessari alla composizione di un sistema operativo consistente:

- Livelli di Privilegio: E' necessaria l'esistenza di almeno due livelli di privilegio (user/system) anche se abbiamo visto che in ARM ne sono presenti diversi (SVC, Abort, User, Interrupt...)
- 2. Istruzioni Privilegiate: Istruzioni eseguibili solo se non siamo in modalità user per garantire sicurezza.
- 3. Traduzione Indirizzi Memoria: Meccanismo di map di indirizzi virtuali disponibili a reali indirizzi di memoria fisici.
- 4. Eccezioni: Routine eseguite in caso di violazione di privilegi.
- 5. **Interruzioni**: Meccanismo di interruzioni che permetta la **comunicazione** tra **device** e **CPU**.
- 6. Mask di Interruzioni: Meccanismo che ci permetta di disattivare le interruzioni in fasi critiche.
- 7. Syscalls: Interfaccia tra utente e macchina tramite invocazione di operazioni "standard", dunque possibilità di esecuzione di azioni privilegiate da un programma user.
- 8. Boot: Routine di avvio della macchina.
- 9. Operazioni Atomiche su Memoria: Operazioni in memoria il cui utilizzo garantisce consistenza anche in contesti multithread.
- 10. Virtualizzazione: Gestione di hypervisors che permettano di creare diversi ambienti virtuali anche sulla stessa macchina fisica.

# 4 Interfaccia di Programmazione di Applicazioni di un OS

Un sistema operativo deve fornire un interfaccia che permetta di:

- 1. Creare **processi** e gestirli.
- 2. Gestire l'I/O fornendo operazioni di apertura, chiusura, scrittura e lettura.
- 3. Gestire la **comunicazione** tra **processi** (IPC).

In questo capitolo descriveremo quindi la gestione di questi meccanismi fondamentali che dei sistemi operativi devono offrire.

## 4.1 Gestione Processi - (Fork, Exec, Wait, Sleep, Exit)

I processi vengono creati e differenziati grazie a due specifiche syscalls:

1. Fork: Crea un processo clone al padre che sta effettuando la chiamata alla fork. Si effettua una copia on demand del primo PCB (Process Control Block). Non viene dunque copiato tutto il blocco descrittore del padre a priori, ma verrà utilizzato come riferimento nel caso in cui sia necessario. Si genera dunque un nuovo PID, ossia id del processo. Non è assicurato che la syscall sia un successo, di conseguenza se qualcosa dovesse far fallire la syscall verrebbe inserito −1 in errno.

```
pid_t pid = fork(); // Valore > 0 se padre, == 0 se figlio, -1 se
fallisce, in modo da distinguere facilmente i processi
if (pid > 0) {
    printf("Sono il padre");
} else if (pid == 0) {
    printf("Sono il figlio");
} else {
    perror("fork failed");}
```

2. Exec: Differenzia il codice presente nel PCB di riferimento. In questo modo il processo figlio avrà modo di eseguire istruzioni diverse dal padre. Esistono due tipi di exec, la exec list (1) ed exec vector (v) in base a come si aspettano i parametri che gli stiamo fornendo. Elenchiamo tutte le caratteristiche di questa syscall:

#### Passi effettuati da una Exec

- (a) Rimpiazzamento del codice del padre nel PCB corrente.
- (b) Se ha successo, non ritorna.
- (c) Mantiene PID e PCB assegnati durante la fork.
- (d) Resetta segnali (upcalls) pendenti.
- (e) Mantiene le risorse assegnate.

- 3. Wait: Se un processo padre, dopo averlo creato volesse l'esito del figlio allora dovrebbe effettuare l'operazione di wait (attesa) su quest'ultimo. Se un processo padre effettuasse la exit prima della terminazione del figlio allora quest'ultimo si definirebbe processo zombie. Il sistema operativo ha però la responsabilità di occuparsi anche di questi casi limite, infatti assegnerà al processo zombie un nuovo processo padre, ossia init, che dovrà occuparsi della deallocazione delle risorse utilizzate per la descrizione del processo figlio.
- 4. Sleep: Questa syscall permette allo scheduler di effettuare degli swap tra processi eseguiti in maniera "esplicita". Ricordiamo che infatti lo scheduler non è un vero e proprio componente ma più un automa che ha una quantità di stati a disposizione ed effettua transizioni tra stati in base agli input forniti. Se infatti un processo1 dovesse invocare la sleep allora verrebbe rischedulato un processo pronto all'esecuzione.
- 5. **Exit**: Se un processo figlio chiama la exit, quest'ultimo termina chiudendo tutte le risorse ad esso allocate, e viene salvato un codice di uscita passato ad exit come argomento. Il processo figlio sarà zombie fino a quando il processo padre non acquisirà il codice dato in argomento dalla exit e salvato dal kernel. L'acquisizione da parte del padre di questo codice è effettuata con una *wait* oppure una *waidpid*.

## 4.2 Comunicazioni tra Processi - (Pipe)

A differenza dei thread che hanno la possibilità di condividere memoria e dunque di comunicare tramite essa, i **processi** hanno **spazi d'indirizzamento dedicati**. Di conseguenza risulta necessario definire dei meccanismi che permettano a due (o più) processi di **comunicare** tra loro. In Unix questo viene gestito in maniera "regolare" grazie alla gestione di ogni cosa come se fosse un file. Questo ci permette di aprire "file speciali" con specifici **descrittori** di file in lettura e scrittura che gestiscono la comunicazione tra processi. Nello specifico in Unix questa gestione "a file" (ossia gestione dell'I/O) segue questi specifici principi:

- 1. Tutto è visto come un file.
- Si segue un principio di uniformità, basando ogni operazione di I/O su open, read, write e close.
- 3. Tutto il sistema è detto **Orientato al Byte**, ossia si stabilisce un interpretazione al byte delle informazioni lette.
- 4. Le read/write saranno **Kernel Buffered**, sarà dunque il kernel ad occuparsi del buffer utilizzato durante queste syscalls.
- 5. Alla fine va effettuata sempre una close, che permette il flush delle operazioni eseguite.

Ma perchè questo nel capitolo dedicato alla comunicazione interprocesso? Perchè in qualche modo anche questa in Unix è gestita ad apertura e chiusura di file e relativi descrittori in lettura/scrittura. Elenchiamo le caratteristiche nella pagina successiva.

Descrittori in Lettura/Scrittura e Chiusura Duale Ogni "file di comunicazione" aperto avrà queste caratteristiche:

- 1. Buffer in Lettura: Buffer che permette la lettura in un solo verso tra due processi.
- 2. Buffer in Scrittura: Buffer che permette la scrittura in un solo verso tra due processi.
- 3. Chiusura Duale: Fino a quando sarà possibile scrivere in un buffer sarà vietata la sua chiusura

Mostriamo pseudocodice C dell'utilizzo della syscall pipe e dei buffer che genera:

```
int fd[2]; // fd[0] parte lettura, fd[1] parte scrittura
2
       if (pipe(fd) == -1) { // Creazione della pipe
3
            perror("pipe failed");
4
            exit(1);
5
6
       /* Grazie alla gestione dei PID non scriveremo codice diverso
7
       per ciascun processo, infatti eseguiremo istruzioni diverse in base al
       valore del PID */
       pid = fork();
8
       if (pid > 0) { // Processo padre
9
10
            close(fd[0]); // Chiude il lato di lettura
11
            write(fd[1], "Hello, child!", 14);
12
            close(fd[1]); // Chiude il lato di scrittura
13
       } else if (pid == 0) { // Processo figlio
14
            close(fd[1]); // Chiude il lato di scrittura
            read(fd[0], buffer, sizeof(buffer));
15
16
            printf("Child received: %s\n", buffer);
            close(fd[0]); // Chiude il lato di lettura
17
18
19
           perror("fork failed");
20
            exit(1);
21
```

Questo meccanismo di comunicazione è unidirezionale (padre scrive e figlio legge), di conseguenza se volessimo gestire la comunicazione in entrambi i versi risulterebbe necessario creare una pipe gestita in maniera speculare ma in verso opposto di comunicazione.

## 4.3 Gestione Threads

Uno degli obiettivi di un Sistema Operativo è quello di implementare l'MTAO (Multiple Things at Once) e di coordinare queste moltepici operazioni eseguite in contemporanea. Fino ad ora avevamo infatti visto solo dei processi, la cui struttura era indipendente e "monolitica", ciascuno aveva a disposizione il proprio spazio d'indirizzamento (testo, dati, stack, ...) ma risulterebbe comodo al sistema operativo avere anche unità più dinamiche e schedulabili in base alle necessità.

Definizione e Motivazioni di Utilizzo Threads Flusso di controllo schedulabile, ossia che può essere mandato in esecuzione. Può essere visto come una "parte" di programma che ha vita propria e che può essere mandata in esecuzione. Motivazioni:

- 1. **Strutturazione**: Un programma può essere visto come composizione di tanti moduli indipendenti ma che agiscono sulle stesse risorse.
- 2. **Reattività**: Dei calcolatori potrebbero avere la necessità di essere molto reattivi, l'utilizzo dei threads potrebbe ad esempio aiutare nel caso di polling su dispositivi I/O, fornendo così un approccio alternativo a quello tradizionale delle interruzioni.
- Multicore: La gestione a moduli separati permette un reale utilizzo delle risorse offerte da architetture multicore.
- 4. **Performance**: La gestione parallela consistente permette il raggiungimento di ottime performance rispetto ad una esecuzione esclusivamente basata sull'interleaving.

Ogni processo può essere dunque composto da più thread i quali ereditano i diritti del processo che li "possiede".

User/Kernel Thread Un punto da analizzare è quello sulla visibilità del kernel sui threads. Un User Thread risulterebbe invisibile alla schedulazione reale del kernel, verrebbe dunque del tutto gestito dal processo che lo possiede. Questo va ad intaccare il concetto di "modularità" proprio perchè sarà impossibile per il kernel schedulare l'esecuzione di quel thread, potra a massimo infatti mandare in esecuzione il processo che lo contiene. Per queste motivazioni si preferiscono attualmente strategie basate sui Kernel Threads, creano un po' più di overhead ma sono del tutto visibili dal kernel che avrà modo di schedularli.

Stato	Dov'è il TCB	Dove sono i Registri del Thread
INIT	?	TCB
READY	Lista Ready	TCB
RUN	Lista Exec	Registri Processore
WAIT	TCB(wait)	TCB
END	?	TCB

Ogni thread avrà dunque uno **stack privato**, il codice e l'heap **condivisi**, mentre le variabili dipenderanno dal modo in cui vengono dichiarate (se thread local o meno).

#### 4.3.1 Schedulazione e Potenziale Inconsistenza

Dato che abbiamo definito i threads come flussi schedulabili che hanno accesso allo stesso spazio d'indirizzamento è necessario definire "formalmente" cosa significhi la parola schedulazione.



Figure 2: Automa della schedulazione.

Lo schedulatore non è un vero e proprio componente, ma più una reazione all'input rispetto allo stato in cui si trova un thread. E' quindi rappresentato meglio da una serie di routine da eseguire in specifici eventi che accadono. E' necessario dunque che il codice scritto sia adatto ad un contesto multithread, per fare in modo che sia corretto in ogni tipo di schedulazione. Risulta infatti impossibile prevedere in che ordine saranno schedulati i threads.

Thread Control Block (TCB) e Transizioni di Stato Le varie funzioni eseguibili provocheranno cambi di valori all'interno dei TCB, elenchiamo ad esempio alcune operazioni effettuate durante una thrdCreate:

- 1. Si crea il TCB del nuovo thread.
- 2. Si settano il program counter del thread e tutto il suo stato architetturale in modo tale che quest'ultimo possa eseguire il suo runnable<sup>5</sup>. In realtà il thread non esegue direttamente il runnable, ma una funzione wrapper detta **stub** che chiamerà il runnable, questo perchè è necessario coprire anche il caso in cui il runnable ritorni invece di effettuare una thread\_exit. Senza questo passo in più il runnable ritornerebbe ad una qualsiasi posizione sul top dello stack. In questo modo invece il runnable ritornerà allo stub e questo eseguirà la thread\_exit.
- 3. Si setta lo stato nel TCB a ready (schedulazione).
- 4. Si segnala a chi è in coda ready che l'esecuzione della create è finita.
- 5. Si ritorna.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Runnable, in Java è la funzione eseguita da un thread, usato come sinonimo di "funzione del thread".

#### 4.3.2 Yield/Interruzione di Thread

Definiamo i modi in cui i thread passano ad uno stato di WAIT grazie ad una deschedulazione.

- 1. Yield: Deschedulazione volontaria, gestita in modi diversi dal tipo di thread:
  - (a) **User Thread Yield**: Viene effettuata la deschedulazione volontaria seguendo questi passi:
    - i. Salvataggio stato architetturale nel TCB (nello specifico nell'area registri).
    - ii. Si effettua lo switch verso un nuovo thread, questo comporta un **passag- gio** ad un **nuovo stack**, che tecnicamente corrisponde a **copiare** nei registri l'area registri contenuta nel TCB del thread che stiamo schedulando.

      Questa fase è definita come commutazione di contesto e comporta un costo
      in tempo per il calcolatore.
    - iii. Si effettua il return.
  - (b) **Kernel Thread Yield**: Viene effettuata la deschedulazione volontaria seguendo questi passi:
    - i. Si effettuano gli stessi passi di un User Level Thread tranne per il fatto che il return corrisponderà esattamente ad una modifica al program counter.
- 2. **Interrupt**: Assumiamo che un thread possa essere interrotto dall'I/O oppure da un timer, esistono due modalità di "risposta":
  - (a) Modalità Semplice: Si seguono questi step:
    - i. L'Interrupt Handler salva i registri nel Kernel Stack.
    - ii. Si effettua lo switch di thread.
    - Dopo l'esecuzione si ripristinano i registri precedentemente pushati nel Kernel Stack.
  - (b) Modalità Veloce: Si seguono questi step:
    - i. L'Interrupt Handler salva i registri correnti nel relativo TCB del thread interrotto.
    - ii. L'Interrupt Handler carica i registri dal TCB del thread che vuole far partire.

In conclusione possiamo dunque affermare che la commutazione comporta un costo e che un approccio multithread è quello più adatto ad architetture multicore.

## 5 Sincronizzazioni

La gestione multithread del flusso di un programma complica la situazione, dato che risulta necessario garantire consistenza dei risultati qualsiasi sia la schedulazione dei thread in gioco. Elenchiamo dunque tutti i punti fondamentali della sincronizzazione e le problematiche che bisogna gestire:

- 1. Race Condition: Condizione nella quale l'output del programma risulta dipendente dalla velocità relativa e dai tempi dei threads. Questa è la classica condizione che causa inconsistenza in contesti multithread, dato che si otterranno risultati completamente diversi ciascuna esecuzione del programma, data la completa dipendenza dal tipo di schedulazione.
- 2. Mutua Esclusione: Definiamo delle sezioni critiche in cui solo un thread ha il permesso di operare. Spesso questo meccanismo è utilizzato durante operazioni su risorse condivise tra threads. Bisogna ricordare anche però che questa gestione causa un vero e proprio blocco delle esecuzioni in parallelo, di conseguenza risulta necessario operare in mutua esclusione solo su brevi operazioni necessarie.
- 3. Lock: Meccanismo che garantisce di operare in mutua esclusione. Le operazioni effettuate solitamente sono di lock/unlock.
- 4. Correttezza: Garanzia che l'esecuzione rimarrà consistente a prescindere dal tipo di schedulazione effettuata durante quella specifica esecuzione.
- 5. Fairness: Tutti i threads devono avere le stesse possibilità sull'utilizzo della CPU.
- 6. Conclusione Programma: Non devono esistere possibili condizioni di stallo e/o di starvation, condizione per cui non è presente un effettivo stallo ma un task non viene schedulato mai data una cattiva gestione delle priorità.

Analizziamo dunque tutti i tipi di **meccanismi di sincronizzazione** tra threads nelle pagine successive.

# 5.1 Spinlock

Meccanismo di attesa attiva sullo stato locked di un mutex. A differenza dei meccanismi che vedremo successivamente non cerca di deschedulare un thread per poi risvegliarlo successivamente, ma lo lascia attendere attivamente in modo tale che quando la risorsa sarà liberata quest'ultimo potrà accedervi. In specifici contesti questo approccio risulta più economico in termini di tempo dato che non comporta nessuna commutazione di contesto. Spesso questo è implementabile in maniera abbastanza semplice dato che diverse architetture offrono istruzioni specifiche che causano dei comportamenti corrispondenti ad una spinlock.


EXCH r0, [r1, r2]

Semanticamente corrisponde a  $MEM[r1+r2] \rightleftharpoons r0$ , settando dei valori di default di 0 chiuso ed 1 aperto se cicliamo su questa istruzione abbiamo implementato uno spinlock in ARM.

### 5.2 Lock

Il lock è un oggetto condiviso tra i vari thread, ciascuno di essi può effettuare due operazioni:

- 1. **Lock/Acquire**: Si attende che il lock sia aperto e lo si acquisisce.
- 2. Unlock/Release: Si apre il lock e si sbloccano potenziali threads in attesa.



Il release dunque se dovesse trovare almeno un elemento nella lista allora non setterebbe il lock a 0 ma lascerebbe il controllo direttamente al prossimo thread.

**Proprietà Garantite dai Lock** Utilizzando questo meccanismo riusciamo a garantire queste proprietà:

- 1. Safety: Viene eseguita una sola attività concorrente alla volta.
- 2. Liveness: Se il lock è aperto l'acquire lo prende, mentre se chi ha il lock effettua la release allora chi è in attesa ha priorità.

Possiamo dunque considerare che le "parentesi" create da lock/unlock rendono quella sezione critica di codice come se fosse atomica. Vengono dunque effettuati questi **passi** nel caso in cui il **lock** risulta **chiuso**:

- 1. Si registra il TCB del corrente thread nella coda di attesa del lock.
- 2. Si deschedula il thread modificando lo stato del thread da EXEC a WAIT.
- 3. Quando il lock si libera verrà schedulato il thread modificando lo stato da READY a EXEC.

Regole di Utilizzo dei Lock Per una corretta esecuzione in mutua esclusione vanno seguite queste regole:

- 1. Il lock è sempre aperto a tempo di dichiarazione.
- 2. Sempre effettuare l'acquire prima della sezione critica.
- 3. Sempre effettuare la release dopo la fase critica.
- 4. Non bisogna effettuare accessi a variabili protette fuori da una sezione compresa tra un acquire ed un release.

### 5.3 Condition Variables

Questo nuovo costrutto ci permette aggiungere un "layer" alla sincronizzazione vista con i lock. Sarà infatti necessario combinare queste variabili all'utilizzo dei lock per costruire un attesa condizionale basata su operazioni di wait e signal, elenchiamo tutto in dettaglio:

- 1. Wait: Il thread che la esegue rilascia il lock e si mette in attesa e in ascolto su una condition variable.
- 2. **Signal**: Il thread che la esegue notifica uno tra tutti i thread in attesa ed ascolto sulla condition variable.
- 3. **Broadcast**: Il thread che la esegue notifica tutti i thread in attesa ed ascolto sulla condition variable.

**Potenziali Signal a Vuoto** Dato che l'operazione di signal non richiede una specifica condizione per essere eseguita, allora non è garantito che l'operazione non venga eseguita inutilmente, a differenza dei semafori<sup>6</sup>.

Test per Wait effettuata con un While Risulta necessario porre l'operazione di wait in un while e non testando semplicemente con un if per queste motivazioni:

- 1. Il meccanismo di wait/signal può causare degli wakeup non attesi, la guardia del while riuscirebbe dunque a porre di nuovo in attesa il thread.
- La semantica introdotta permetterebbe ad un altro thread concorrente l'acquisizione della risorsa. Per mantenere consistenza si preferisce quindi ritestare la condizione della wait.

**Semantica Mesa/Hoare** Esistono due semantiche diverse per la gestione delle condition variable:

- 1. Mesa: Assumendo di avere un numero k di threads in attesa e in ascolto su una specifica condition variable cnd1. Quando un thread k + 1 eseguirà ad esempio una signal, in questa semantica tutti i thread in attesa competono sull'acquisizione del lock. Questo comporta una semantica più semplice, il che la rende la più utilizzata. Nello specifico il thread che viene segnalato non va in stato di EXEC ma in READY, e da lì in poi dovrà competere ed essere effettivamente schedulato.
- 2. Hoare: La signal passa il lock a chi è stato segnalato, di conseguenza l'ordine di esecuzione diventa indipendente al tipo di schedulazione. Questo comporta una gestione più complessa. Il lock dopo il passaggio al thread segnalato andrebbe anche ritornato al thread "segnalante", questo solo per rendere minimamente l'idea della complessità generata da questa semantica.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Subsubcapitolo successivo.

Punti Fondamentali Condition Variables Elenchiamo i punti fondamentali cercando di riassumere in funzionamento delle condition variables:

- 1. Le **operazioni** su **condition variable** vanno sempre effettuate in **fasi safe** dopo l'acquisizione del lock.
- 2. Le condition variables **non hanno uno stato interno**, di conseguenza non ho informazioni su se dei thread stiano facendo o meno attesa su una variabile di condizione.
- 3. La wait permette il release atomico del lock.
- 4. Un thread oggetto di una signal non passa necessariamente ad uno stato di esecuzione. Dopo una signal il suo campo riferito allo stato nel suo TCB passa a READY, da lì in poi il tutto dipenderà dallo schedulatore (semantica Mesa).
- 5. L'operazione di wait va sempre fatta in un loop, sia in semantica Mesa sia in Hoare.

#### 5.4 Semafori

Ulteriore meccanismo di sincronizzazione, nello specifico definiremo i **semafori contatori**<sup>7</sup>, ossia oggetti che oltre alla sincronizzazione riescono anche a conservare uno stato interno a differenza delle condition variables. Descriviamo la composizione di un semaforo:

- 1. Contatore Intero: Valore intero N > 0. Inizializzato al numero di wait effettuabili da parte di processi prima di essere blocccati, dunque nello specifico N corrisponde al numero di risorse condivise disponibili.
- 2. Operazione di Wait (P): Mostriamo la logica seguita in pseudocodice:

```
1  P(N):
2  if (N > 0):
3   N = N - 1
4   lascia il processo in run
5  else:
6  metti il processo in lista attesa
7
```

3. Operazione di Signal - (V): Mostriamo anch'essa in pseudocodice:

```
V(N):
N = N + 1
if (almeno un processo in lista attesa):
sblocca il primo processo in lista attesa
```

Bisogna immaginare che il **contatore** N corrisponda al numero di **risorse condivise libere** a tempo di esecuzione di una wait oppure una sleep. In questo modo riusciamo a giustificare il perchè si effettuino dei **decrementi** durante delle **Wait** (P) e degli **incrementi** durante delle **Signal** (V).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Questo perchè se la variabile fosse binaria allora staremmo rappresentando veri e propri mutex.

# 5.5 Esempi di Implementazioni Lock/Unlock

Fino ad ora abbiamo assunto di avere a disposizione delle funzioni che permettessero di bloccare e sbloccare i mutex. Mostriamo e commentiamo delle specifiche implementazioni di queste operazioni:

**Lock/Unlock in Uniprocessor** Mostriamo l'implementazione delle funzioni lock/unlock su processori monocore:

```
// 01: Lock implementata
2
        lock Acquire(){
3
            disabilita interruzioni
4
            if(chiuso){
                listaAttesa.add(myTCB)
5
6
                 sospendi e riabilita interruzioni
7
            } else {
8
                 chiudo il lock
9
            }
10
            abilita interruzioni
11
        }
12
13
        // 02: Unlock implementata
14
        lock Release(){
15
            disabilita interruzioni
16
            if(esiste TCB in listaAttesa){
17
                TCB = rimuovi da listaAttesa
                TCB.stato = READY
18
19
            }
20
            else {
21
                 apro il lock
22
23
            abilita interruzioni
24
        }
```

Multiprocessor, Istruzioni Speciali e Implementazione Spinlock Per permettere istruzioni di load e store esclusive l'ARM rende disponibile due specifiche istruzioni

LDREX, STREX che rispettivamente leggono e bloccano, caricano e sbloccano.

Oltre a questo, per garantire una base all'implementazione delle lock in Multiprocessor è necessario prima definire l'implementazione delle Spinlock:

```
spinlock Acquire(){
    while(test_and_set(value) == BUSY) {;}
}

spinlock Release(){
    value = FREE;
    memory_barrier(); //istruzione speciale che permette il "commit"
    delle modifiche sulla memoria
}
```

**Lock/Unlock in Multiprocessor** Mostriamo l'implementazione delle funzioni lock/unlock su processori multicore:

```
1
        // 01: Lock implementata
2
        lock Acquire(){
3
            disabilita interruzioni
 4
            spinlock Acquire(&spl)
5
            if(value == BUSY){
 6
                 TCB -> listaAttesa
 7
                 invocazione schedulatore
8
            } else {
 9
                 value = BUSY
10
                 spinlock Release(&spl)
            }
11
12
            abilita interruzioni
13
14
        // 02: Unlock implementata
15
16
        lock Release(){
            disabilita interruzioni
17
18
            spinlock Acquire(&spl)
19
            if(!wait.empty()){
                 TCB = remove(listaAttesa)
20
                 schedulatore(TCB -> READY)
21
22
23
                 value = FREE
24
25
            abilita interruzioni
26
        }
```

Notiamo come sia stato necessario basarsi sull'implementazione delle spinlock per la creazione dei lock. Il corpo del lock e dell'unlock dunque è reso "atomico" grazie all'utilizzo di spinlock. Allo stesso modo, anche nelle implementazioni delle operazioni P e V dei semafori, verranno invocati dei acquire/release su spinlock.

**Implementazione Semafori** Mostriamo l'implementazione delle funzioni P/V su processori multicore:

```
1
        // 01: P(sem) implementata
2
        P(sem){
3
            disabilita interruzioni
4
            spinlock Acquire(&spl)
            if(sem.value == 0){
5
6
                TCB -> lista attesa semaforo
7
                 sospendi(&spl)
8
            } else {
9
                sem.value--
10
                 spinlock Release(&spl)
11
            }
12
            abilita interruzioni
13
        }
14
        // 02: V(sem) implementata
15
        V(sem){
16
17
            disabilita interruzioni
18
            spinlock Acquire(&spl)
19
            if(lista di attesa non vuota){
20
                TCB <- remove(lista di attesa)
21
                 schedulatore (TCB -> READY)
22
            } else {
23
                 sem.value++
24
25
            spinlock Release(&spl)
26
            abilita interruzioni
27
```

#### 5.5.1 Monitor e Sincronizzazioni Multi Object

Dei **monitor** sono oggetti che offrono funzioni che operano di **default** in mutua esclusione. Ne è un esempio il Java, che fornisce molti oggetti che di default dispongono metodi detti **synchronized**, ossia operanti in mutua esclusione, astraendo dall'utilizzo manuale di costrutti come i mutex.

Sincronizzazioni Multi Object Possiamo definire formalmente quali siano le caratteristiche e i problemi dell'orchestrazione della programmazione concorrente.

- 1. **Stallo e Correttezza**: Bisogna sempre verificare tutte le possibili schedulazioni di un programma, garantendone la correttezza. In ogni caso, in occorrenza di stalli, si assumono politiche di gestione e cura di stalli.
- 2. Performance: Abbiamo avuto modo di analizzare tutte le complicazioni causate dalla computazione parallela, risulterebbe molto più semplice operare solo in interleaving. Ma una gestione concorrente consistente può portare grandi benefici alle performance del programma.

- 3. **Definizioni**: Necessario menzionare anche questi aspetti:
  - (a) Tipi di Risorse: Riutilizzabilità di una risorsa.
    - i. Prentable: Il Sistema Operativo potrebbe chiedermi indietro la risorsa.
    - ii. Imprentable: Il Sistema Operativo non può chiedermi indietro la risorsa.
  - (b) **Deadlock**: Condizione di stallo.
  - (c) **Starvation**: Non propriamente una condizione di stallo ma di cattiva gestione di priorità nella schedulazione che causa l'esecuzione poco frequente di uno specifico thread.

# 5.6 Schema Lettore/Scrittore

Immaginiamo di voler impostare uno schema di lettori e scrittori che rispettivamente leggano e scrivano riferendosi allo stesso buffer. Possiamo impostare questo schema in **tre** modi diversi:

1. Approccio default in mutua esclusione:

```
1
        // --- Processo Lettore
2
        while(true){
3
            start Read() //lock del mutex
4
            // corpo
5
            end Read() //unlock del mutex
6
7
        // --- Processo Scrittore
8
        while(true){
9
10
            start Write() //lock del mutex
11
            // aggiorna i dati scrivendo
12
            end Write() //unlock del mutex
13
14
```

Questo metodo applicato a questo schema non ha molto senso dato che vogliamo che gli scrittori siano in mutua esclusione ma non i lettori. Vanno quindi gestiti questi ultimi in un modo specifico.

2. Approccio **Active/Waiting** Readers/Writers: Utilizziamo 1 mutex e 2 condition variables (*ReadGo*, *WriteGo*), che rispettivamente sospendono la lettura e la scrittura.

```
1
            // --- Funzioni dedicate alla Read
2
            start Read(){
3
                 mutex.acquire()
4
                 waitingReaders++
                 while(activeWriters > 0){ //PUNTO FONDAMENTALE
5
6
                     readGo.wait(&mutex)
7
8
                 waitingReaders --
9
                 activeReaders++
10
                 mutex.release()
            }
11
12
            done Read(){
13
                 mutex.acquire()
14
15
                 activeReaders --
                 if(activeReaders == 0 && waitingWriters > 0)
16
17
                     writeGo.signal()
                 mutex.release()
18
19
            }
20
            // --- Funzioni dedicate alla Write
21
            start Write(){
22
23
                 mutex.acquire()
                 waitingWriters++
24
25
                 while(activeReaders > 0 || activeWriters > 0){
26
                     waitGo.wait(&mutex)
27
28
                 waitingWriters --
29
                 activeWriters++
30
                 mutex.release()
31
            }
32
33
            done Write(){
34
                 mutex.acquire()
                 activeWriters --
35
36
                 if(waitingReaders > 0){
37
                     readGo.broadcast()
38
                 } else {
39
                     readGo.signal()
40
41
                 mutex.release()
            }
42
43
44
```

Questa implementazione presenta un problema di **potenziale starvation** sui lettori. Perchè? Nella guardia del while dello *start Read* se non è presente nessuno scrittore attivo allora si effettua lo start della read. Il problema è che **nulla vieta** ad uno scrittore di **variare** il **numero** di **scrittori** attivi nel momento in cui un lettore dovrebbe entrare in esecuzione. Di conseguenza verrebbe rieffettuato il controllo che **causerebbe** nuovamente una **sleep** del thread **lettore**.


3. Approccio Fair con Ordinamento: In questo approccio si sceglie di imporre un ordinamento in modo tale da far attendere che le operazioni di lettura siano finite prima di iniziare una nuova di scrittura. Nello specifico utilizzeremo 2 mutex (ordering, mutex) e 2 condition variables (readGo, writeGo). Mostriamo l'implementazione:

```
1
            // --- Funzioni dedicate alla Read
2
            Start Read(){
3
                 ordering.acquire()
4
                mutex.acquire()
5
                 while(activeWriters > 0)
6
                     go.wait(&mutex)
7
                 activeReaders++
8
                 ordering.release()
9
                 mutex.release()
10
            }
11
            Done Read(){
12
13
                 mutex.acquire()
                 activeReaders --
14
                 if(activeReaders == 0)
15
16
                     go.signal()
17
                 mutex.release()
            }
18
19
20
            // --- Funzioni dedicate alla Write
            Start Write(){
21
22
                 ordering.acquire()
23
                 mutex.acquire()
24
                 while(activeReaders > 0 || activeWriters > 0)
                     go.wait(&mutex) //PUNTO FONDAMENTALE
25
26
                 activeWriters++
27
                 ordering.release()
                 mutex.release()
28
29
            }
30
            Done Write(){
31
32
                 mutex.acquire()
33
                 activeWriters --
34
                     go.signal()
                 mutex.release()
35
36
            }
37
38
```

Nel punto evidenziato come importante nel corpo del while nella start write notiamo che lo scrittore va in sleep lasciando solo *mutex* e non *ordering*. Questo causerà un attesa che porrà appunto ordine fino al rilascio di *ordering* da parte dello scrittore.

### 5.7 Problema dei Filosofi a Cena e Condizioni di Stallo


Il problema dei filosofi a cena si basa su un numero k di filosofi i quali hanno bisogno di 2 forchette per mangiare. Se ognuno acquisisse una forchetta (ad esempio quella sulla sinistra) allora all'acquisizione della forchetta destra si creerebbe uno stallo, questo perchè la forchetta sarebbe già stata presa dal filosofo accanto.



Questo esempio ci permette di elencare tutte le condizioni necessarie affinchè si crei uno stallo:

- 1. Risorse limitate: Una quantità infinita di risorse fornirebbe infatti la garanzia sull'assenza di stalli.
- 2. No Preemption: Risorse assegnate non possono essere riassegnate.
- 3. Wait While Holding: Nessuno lascia la propria risorsa, anche se è in fase di stallo.
- 4. Attesa Circolare.


**Grafi di Holt** Possiamo rappresentare in questo modo la gestione di thread e risorse, individuando gli stalli con i cicli nel grafo:



### 5.7.1 Prevenzione e Cura degli Stalli

Esistono delle politiche di prevenzione o di cura in caso occorressero degli stalli:

1. Detect and Fix - Politica di Cura Stallo: Si analizza il Grafo di Holt e si interrompono i cicli effettuando kill dei thread scelti come vittime: Altrimenti posso eseguire politiche di rollback che grazie al salvataggio costante di uno stato di backup permette il ripristino nel caso in cui un operazione dovesse comportare una transizione a stato di stallo. Questa pratica comporta però dei costi in termini di mantenimento stato di backup.



- 2. **Metodi di Prevenzione**: Esistono vari metodi che permettono la prevenzione di stalli, ad esempio:
  - (a) Aumentare le risorse disponibili.
  - (b) Acquisire le risorse in un ordine imposto, ad esempio grazie ad una rigida enumerazione dei lock.
  - (c) Eliminare il Wait While Holding, un thread non potrà dunque holdare la risorsa durante uno stato non esecutivo.
  - (d) Acquisizione preventiva di tutte le risorse necessarie all'avvio dell'esecuzione del thread, altrimenti non si starta.

# 5.8 Algoritmo del Banchiere

Descriviamo questo algoritmo che si pone l'obiettivo di riconoscere l'esistenza di almeno una schedulazione che attraversi solo stati safe, ossia stati deadlock free. Per presentarlo abbiamo prima la necessità di definire le ipotesi su cui si basa:

Ipotesi dell'Algoritmo del Banchiere Per la sua esecuzione si assumono validate queste condizioni:

- 1. Si conosce il numero massimo di risorse richieste da un thread.
- 2. Allocazione dinamica effettuata su richiesta (on-demand).
- 3. Le richieste possono essere soddisfatte se esiste un ordinamento delle attività concorrenti dei thread/processi che sia deadlock free.

Definizione di Stato Safe Per qualunque sequenza di richieste di risorse tutte le attività concorrenti devono poter terminare. In maniera informale possiamo dire che ogni stato deve avere a disposizione abbastanza risorse da far terminare almeno un thread in modo tale da causare il rilascio delle risorse che mantiene. In questo modo, riconoscendo tanti stati safe consecutivi si identifica un path (traiettoria) che assicura l'esistenza di almeno una sequenza di stati safe che porta alla terminazione. In questo modo viene effettuata un over-approssimazione sugli stati unsafe, saltando ogni stato unsafe anche se di transizione.

Complicazioni e Costi La descrizione della traiettoria data sopra può aiutarci nel capire come per ogni stato safe esisterà un tentativo di ricerca di traiettoria safe. In questo modo si riesce a capire la complessità causata da questo tipo di algoritmo che cerca di identificare ogni potenziale traiettoria sicura.

# 5.8.1 Esempio d'Istanza e Rappresentazioni

Mostriamo un esempio di transizioni tra stati:

1. Tabella iniziale, seconda riga abbiamo la quantità di ciascun tipo di risorsa e le successive righe contengono la quantità di risorse divise per tipologia necessaria a ciascun thread per terminare:

	R1	R2	R3		
	4	2	2		
th1	2	2	2		
th2	3	1	1		
th3	4	0	2		

 $2.\ th3$  richiede le risorse per terminare, e assumiamo che la parte di tabella inferiore non sia più riferita alle risorse necessarie ma quelle assegnate:

	R1	R2	R3
	0	2	0
th1	0	0	0
th2	0	0	0
th3	4	0	2

Quindi th2 riesce a terminare.

3. Lo stato successivo sarà dunque:

	R1	R2	R3
	4	2	2
th1	0	0	0
th2	0	0	0

E continuando in questo modo sarà possibile identificare o meno una traiettoria che porta alla conclusione di tutti i threads.

#### 5.8.2 Pseudocodice dell'Algoritmo del Banchiere

Mostriamo una possibile implementazione dell'Algoritmo del Banchiere:

```
1
        while(esiste un thread non marcato){
2
            if(esiste un altro thrd-i tale che esigenza_i <= d){</pre>
3
                marco thread-i
4
                rimetto nella disponibilta le risorse assegnate al thrd-i
5
6
                stato non safe //blocco, NON si assegna la risorsa al thrd-i
7
8
            stato safe
9
            procedi
10
```

### 5.9 Scheduling

Fino ad ora abbiamo solo menzionato come lo scheduling venisse gestito da una serie di transizione di stati in base agli eventi accaduti. In questo capitolo elencheremo delle definizioni e successivamente delle vere e proprie politiche di scheduling.

**Definizioni** Elenchiamo delle definizioni utilizzate nella gestione dello scheduling:

- 1. Task/Job: Attività da completare.
- 2. Latency/Response Time: Velocità del tempo di risposta, importante in schemi che danno priorità all'interattività, nello specifico:
  - (a) Latency: Tempo che intercorre dall'inizio alla fine di un task.
  - (b) **Response Time**: Tempo che intercorre dall'istante iniziale a quando ottengo l'esito del task.
- 3. Throughput: Esecuzione di più task in contemporanea in un quanto di tempo.
- 4. Predictability: Vincolo di rispettare tempi in casi specifici, come contesti realtime.
- Overhead: Quanto tempo impiego in più a causa della gestione della schedulazione, ossia azioni come:
  - (a) Cambiare stato.
  - (b) Aggiungere in coda.
  - (c) Effettuare commutazioni di contesto.
- 6. Fairness: Quanto risulta equa la performance ottenuta per ciascun user.
- 7. Workload: Set di task per sistema da dover completare. Spesso questo viene utilizzato in contesti che non danno importanza ad un alta interattività ma alle performance (contesti di number crunching).

- 8. **Pre-Emptive Scheduler**: Permesso il prerilascio di risorse già assegnate ad un task, se una priorità di task già in esecuzione dovesse risultare più bassa di un task in entrata allora scheduler ha il permesso di riassegnare la risorsa contesa.
- 9. **Scheduling Algorithms**: Algoritmi che ricevono in input i dettagli del contesto e producono in output il modo in cui gestire la schedulazione.

#### 5.9.1 Politiche di Schedulazione

Esistono vari modi per gestire la schedulazione di task:

 FIFO: Workload composto di task che vengono schedulati in base all'ordine in cui arrivano, seguono quindi un ordine settato da una coda, per questo è detta politica FIFO.

Caratteristiche Questa politica non valuta il tempo di completamento dei task. Di conseguenza i task più brevi se entrassero dopo task più lunghi dovrebbero aspettare tutta l'esecuzione di questi, dando poca importanza quindi all'interattività.

- 2. Shortest Job First (SJF): Viene data priorità ai task più brevi.
  - (a) Non Pre-Emptive: Lista ordinata sui tempi di completamento dei READY. Non prendiamo in considerazione dunque i thread in stato di EXEC.
  - (b) **Pre-Emptive**: Oltre alla lista ordinata sui **READY**, in questa versione di (SJF) se un nuovo task ha un tempo di completamento inferiore al corrente task in stato di **EXEC** allora il task in esecuzione viene sostituito dal task in entrata.

Caratteristiche Analizziamo pro e contro di questa politica di scheduling:

- (a) Pro: Buona response time media, ottimale nell'essere responsive.
- (b) **Contro**: Si presentano una serie di contro:
  - i. Overhead causato dalle frequenti operazioni di schedulazione come le commutazioni.
  - ii. Potenziali lunghe posticipazioni in condizioni specifiche come un task lungo seguito da task lunghi quasi quanto il primo.
  - iii. A priori dovremmo conoscere il tempo d'esecuzione di un thread/processo.
  - iv. Varianza alta nel tempo di risposta.
- (c) Round Robin: Politica basata sulla divisione in quanti di tempo di task e l'esecuzione di questi risulterà indipendente dalla durata dei task a cui appartengono.

Scelta Durata Quanto di Tempo La scelta della durata di un quanto di tempo sarà influenzata da vari elementi:

- i. Un quanto di tempo corto causerebbe un comportamento simile ad una (SJF) mentre uno lungo risulterebbe simile ad una FIFO.
- ii. Il quanto di tempo sarà gestito anche in base al tipo di computazione, alte prestazioni richiederebbero un ampio quanto, mentre alta interattività richiederebbe un breve quanto.

#### 5.9.2 Multi Level Feedback Queue

Per rendere la **schedulazione** il più **fair** possibile è necessario che ogni tipologia di job nel workload (CPU Bounded o I/O Bounded) abbia la stessa possibilità di essere schedulato. Una normale applicazione di una politica di Round Robin potrebbe infatti causare una schedulazione non fair nei confronti dei processi I/O Bounded.

Obiettivi Questo approccio si basa su un insieme di code caratterizzate da priorità diverse. Questo meccanismo vuole garantire:

- 1. Migliorare i tempi di risposta.
- 2. Bassa overhead.
- 3. Diminuzione di casi di starvation.
- 4. Possibilità di caratterizzare un task con un livello di priorità alta/bassa.
- 5. Essere il più fair possibile su task caratterizzati dallo stesso livello di priorità.

Caratteristiche Questo meccanismo si basa su questi elementi fondamentali:

- 1. Struttura di code, ciascuna con priorità diversa.
- 2. Priorità più alte hanno quanti di tempo più brevi.
- 3. Schedulatore estrae task da eseguire sempre dalla coda con almeno un elemento e di priorità più alta disponibile.
- 4. Meccanismo di feedback che dia la possibilità di spostare un task da una coda ad un altra in base a specifici indici.
- 5. Uno schema di **posizionamento** di **task** nelle **code**:
  - (a) Task in entrata vengono **posizionati** sempre a **priorità** più **alta**.
  - (b) Task che si **sospendono** (come per yield o I/O) **restano** al loro **livello** oppure **crescono**.
  - (c) Task che esauriscono il loro quanto di tempo passano al livello sottostante.

Esempio di Gestione a Code di Priorità - Windows Windows posiziona i propri task in 32 code di schedulazione suddivise in system e user:

- 1. Viene data la priorità ai task lato system.
- 2. Ai task in entrata di tipo user viene dato un livello pari ad 8:
  - (a) Se questo appartiene ad operazione di I/O allora viene incrementata la priorità in base al tipo di I/O.
  - (b) Se riattivata da una wait (operazione di sync) allora:

da Background  $\mapsto +1$  da Foreground  $\mapsto +2$  se usa tutto il quanto  $\mapsto -1$ 

Inversione di Priorità Potrebbe risultare utile menzionare questa condizione per cui un task appartenente ad una coda di priorità alta si metta in attesa di un task contenuto in una coda a priorità minore.

Riepilogo Caratteristiche Politiche di Schedulazione Piccolo riepilogo delle caratteristiche delle politiche descritte sopra:

- 1. **FIFO**: Gestione semplice a coda:
  - (a) Task di lunghezza variabile porta task brevi ad attendere task lunghi.
  - (b) Task di lunghezza costante è un ottima politica di scheduling.
- 2. Shortest Job First: Gestione a coda ordinata per tempo di esecuzione:
  - (a) Ottima per la media di tempo di risposta.
  - (b) Pessima per varianza di tempo di risposta.
  - (c) Risulta necessario conoscere il tempo d'esecuzione di un task.
- 3. Round Robin: Gestione "migliore" o più nello specifico gestione che ci permette di definire in maniera personalizzata i quanti di tempo. Abbiamo però visto come risulti necessario utilizzare sistemi di code di priorità per rendere la politica fair.

#### 5.9.3 Schedulazione Multi-Processor

Descriviamo le politiche di schedulazione su architetture Multi-Processor:


Scheduling Oblivious I thread che compongono i processi in questa politica vengono assegnati a core indipendentemente dal processo a cui appartengono. In questo modo lo scheduler non è a conoscenza della disponibilità di core diversi, semplicemente schedula thread su core in maniera arbitraria. Dunque thread dello stesso processo potrebbero essere schedulati su core diversi e questo potrebbe causare una gestione pesante dei dati tra le varie cache dei core, ma resta lo schema più semplice. Questo tipo di scheduling presenta diversi punti di debolezza:

- 1. Produce delay in caso di utilizzi di BSP e Producer/Consumer.
- 2. Produce delay in casi di path critici.
- 3. Produce I/O delay su alcuni threads.

Affinity Scheduling Ogni core ha la propria MCQ, e di conseguenza si riposizionano i threads nella lista pronti da dove sono stati estratti più recentemente. I processori in idle possono fare stealing di task di altri core per bilanciare il workload tra i core. L'obiettivo è quello di bilanciare il workload mantenendo più affinità di cache possibile.

Pattern di Programmazione Multithread Nella programmazione multithread riconosciamo dei pattern di utilizzo:

1. (BSP) - Bulk Synchronous Parallel: Normalmente i thread comunicano durante il loro corso d'esecuzione. In questo pattern invece si crea una barriera che imposta un momento di comunicazione sincronizzato. Lo schema BSP si compone dunque



di due fasi: In generale quindi questo pattern crea la necessità di dover gestire i tempi di idle, magari deschedulando questi thread.

- (a) Fase Superstep: I thread sono in esecuzione fino al loro completamento, tutti i thread che non sono quelli con il maggior tempo di completamento passano ad uno stato di idle in attesa del completamento del più lungo.
- (b) Fase Comunicazione: Tutti i thread comunicano tra loro in maniera sincrona.
- 2. **Pipeline Produttore/Consumatore**: La pipeline si basa su entità consecutive, ciascuna basa il proprio input sull'output di quello precedente, come nel processore pipeline appunto che si basava su fasi come *FETCH*, *DECODE*, *EXEC*. Dunque il pattern si basa sui producer che pushano dati in un buffer ed i producer estraggono dati dal buffer.

Gang/Space Scheduling Descriviamo questi tipi due tipi di scheduling:

- 1. **Gang Scheduling**: Si tenta di schedulare tutti i thread appartenenti ad un processo, altrimenti non lo si manda in esecuzione.
- 2. Space Scheduling: Si schedulano diversi task di processi a diversi core.

Problema del Cammino Minimo Ogni nodo rappresenta un thread e un arco una dipendenza. Il cammino critico corrisponde al cammino più lungo in termini di tempo dalla radice alla foglia.

# 6 Traduzione Indirizzi

I punti fondamentali di questo capitolo saranno: concetto di **Traduzione di Indirizzi**, **Traduzione Flessibile di Indirizzi** (Virtual Base and Bound, Segmentazione, Paginzazione e Traduzione Multilivello) e **Traduzione di Indirizzi Efficiente**.

**Proprietà del Mapping** La gestione della memoria basata su mapping virtuale-fisico offre queste proprietà:

- 1. Protezione grazie all'isolamento di specifiche zone della zona di memoria.
- 2. Sharing di memoria.
- 3. Flessibilità.
- 4. Indirizzi sparsi su spazio fisico e loro gestione.
- 5. Portabilità.
- Efficienza.

Oltre a questo la virtualizzazione della memoria permette:


- 1. Isolamento della memoria.
- 2. Inter Process Comunicate.
- 3. Shared Memory tra Processi.

L'unità che si occuperà della traduzione degli indirizzi è l'MMU. Questa unità dato un indirizzo logico lo tradurrà in uno fisico in base ad uno schema seguito. Fondamentale sarà anche il posizionamento dell'MMU, infatti il posizionamento (prima o dopo il primo livello di cache) influisce fortemente sulla tipologia di approccio seguito.

### 6.1 Base and Bound, Segmentazione, Paginazione


Virtual Base and Bound Si definisce una base ed un offset nell'MMU che ricevuto un indirizzo virtuale controllerà se questo è contenuto nell'intervallo definito, formalmente:

indirizzo + base < base + bound




Partizioni Variabili e Base and Bound Questo schema forma partizioni variabili nel tempo, e questo causa un fenomeno di frammentazione esterna, ossia spazio non ancora allocato "più piccolo" posizionato esternamente alle zone di memoria fisiche allocate per i processi. Questo spreco di spazio in memoria fisica è risolvibile grazie ad una traslazione di tutti i blocchi allocati per i processi. Questo fenomeno è detto deframmentazione.

Segmentazione Si suddividono gli indirizzi logici in segmenti, mantenendo per ciascun segmento una coppia di valori (base, bound). Quindi avremo ad esempio un segmento codice, un segmento dati ed uno dati dinamici che andranno gestiti ciascuno con una specifica coppia di (base, bound).



Questo approccio ha dei pro come potenziale condivisione di segmenti tra processi, protezione, crescita fino alla dimensione necessaria dello stack/heap, però causa una gestione più complessa dato che va cercato durante ogni allocazione di segmento una dimensione specifica di memoria libera ed oltre a questo causa **frammentazione esterna**.

**Paginazione** In questo approccio si suddivide tutto lo spazio d'indirizzamento di un processo in unità di pari dimensioni.




Questo schema non presenta problemi di frammentazione esterna ma di frammentazione interna (ossia spazio perso all'interno delle pagine), la gestione della MMU risulta però semplice, dato che corrisponderà solo ad una somma di indirizzi logici come multipli di 2.

Translation Lookaside Buffer (TLB) in una MMU in Paginazione Nel caso della gestione a paginazione della traduzione di indirizzi è necessaria una rete che dato in input un indirizzo (composto da numero di pagina logica ed offset) sia in grado di restituire in maniera completamente associativa il corrispondente indirizzo fisico. Questa rete è chiamata TLB e nello schema di paginazione è molto simile ad una cache completamente associativa.

### 6.2 Segmentazione Paginata

Questo schema di traduzione cerca di sfruttare i pro di entrambe le tipologie di traduzione viste prima, cercando un **compromesso** tra le due. Lo **spazio d'indirizzamento** di un **processo** sarà diviso in **segmenti** che saranno a loro volta **divisi** in **pagine**.



Vediamo in questo modo come si compone un vero e proprio albero di tabelle di traduzione. Questo permette un allocazione della memoria più efficiente. Questo caso rappresentato è tra i più semplici, infatti potrebbero esserci k livelli di tabelle di pagine.

Interpretazione degli Indirizzi Mostriamo in che modo vengono interpretati gli indirizzi e quali sono le caratteristiche di ciascuna tipologia:

$$IND\_LOG = \langle PAG\_LOG, OFFSET \rangle$$

$$IND\_FIS = TAB\_PAG[PAG\_LOG] * AMPIEZZA\_PAG + OFFSET$$

Quindi un indirizzo logico sarà composto da pagina logica e offset, la pagina logica viene utilizzata per indicizzare nella tabella delle pagine e di conseguenza l'indirizzo fisico sarà la dereferenziazione in tabella delle pagine dell'indice dato dal numero di pagina logica più l'offset copiato dall'indirizzo logico.

La scelta di quanti bit dedicare al numero di pagina e all'offset nel indirizzo logico porta a due vie:

- 1. Pochi bit per pagina logica, tanti per offset: Causa frammentazione interna.
- 2. Pochi bit per offset, tanti per pagina logica: Causa tabelle di pagine molto grandi.

#### 6.2.1 Gestione a più Tabelle di Pagine e Commutazione di Contesto

Analizziamo queste due specifiche condizioni che possono presentarsi nella gestione della traduzione degli indirizzi:

Gestione Multi Tabella di Pagine Se nell'interpretazione di un indirizzo logico considerassimo non un singolo blocco dedicato all'indice di tabella di pagine bensì due allora avremmo una gestione multipagina che utilizzerà questi due campi come indici nelle tabelle. Come nello schema classico il resto bit saranno dedicati all'offset utilizzato per spostarsi nella pagina fisica finale.

Commutazione di Contesto Ipotizziamo una condizione per cui si verifica una commutazione di contesto. La CPU dovrà quindi passare dall'esecuzione del Processo A a quella del Processo B. In qualche modo quindi sarà necessario cambiare le informazioni contenute nella TLB, esistono due diversi approcci con caratteristiche diverse:

- 1. Si effettua il flush della TLB, rimuovendo quindi tutte le informazioni di traduzione di indirizzi riguardanti il Processo A. Questo è semplice da implementare ma non cerca di preservare informazioni di traduzione che potrebbero risultare utili dopo.
- 2. Nella TLB si mantiene una coppia di informazioni, ossia numero di pagina logica e pid a cui appartiene. In questo modo si fornisce una possibilità riguardo il mantenimento di pagine "vecchie" durante una commutazione, questo comporta allo stesso tempo un implementazione un po' più complessa nella logica della TLB.

### 6.2.2 Cache Virtuale/Fisica

Non abbiamo definito ancora formalmente dove viene posizionata l'MMU, se dopo o prima il primo livello di cache. Questa scelta risulta infatti importante nell'interpretazione degli indirizzi. Esistono questi due tipi di gestione:

- 1. Cache Fisica: Dato un indirizzo logico generato dalla CPU, questo verrà prima tradotto dall'MMU (con relativa TLB) e successivamente dato in input alla cache sotto forma di indirizzo fisico.
  - Questa implementazione causa un costo di traduzione.
- 2. Cache Virtuale: Dato un indirizzo logico generato dalla CPU, questo lo si usa direttamente in cache, ma va interpretato nel modo corretto, assumendo che ogni entry abbia specifici campi come {tag, pid, p, m, bparole} e dunque la chiave utilizzata nel confrontatore della cache sarà definita da entrambi i campi {tag, pid}. Questa gestione causa un costo inferiore ma delle complicazioni causate dalla gestione del pid, dato che non esiste nessuna istruzione primitiva che permetta la sua gestione diretta.


Di conseguenza il tipo di cache è definito dal tipo di indirizzo che acquisisce in input.

#### 6.2.3 Core Map e Gestione Tabelle di Pagine

Seguendo lo schema mostrato fino ad ora, risulterebbe necessario mantenere nella tabella delle pagine un numero di indirizzi a pagine pari a quante sono la somma di tutte le pagine logiche di tutti i processi. Vorremmo però mantenere solo le reali pagine, ossia gli indirizzi delle pagine fisiche.

Immaginiamo dunque una hashtable di pagine con i seguenti campi per riga:

- 1. Numero di pagina.
- 2. Pid del processo a cui appartiene.
- 3. Puntatore al next (gestione della collisione per questa hashtable).



In questo modo, dato in input un indirizzo, questo viene dato alla funzione di hash e il suo output verrà utilizzato per indicizzare l'accesso alla tabella. Grazie all'utilizzo del PID contenuto nella riga riusciamo a stabilire se quella pagina appartiene o meno al corrente processo, infatti se il PID non corrispondesse a quello atteso si dereferenzierebbe il campo next fino all'ultima riga caratterizzata da quel valore di hash.

### 6.3 Elementi in Dettaglio di Gestione di Memoria Virtuale

Dopo aver definito la gestione a paginazione della memoria virtuale, analizziamo in dettaglio alcuni elementi e fenomeni che la caratterizzano.

**Descrittore di Pagina** Un descrittore di pagina permette di mantenere una serie di informazioni riguardanti una pagina:

- 1. Numero di pagina fisica in memoria o info riguardanti la posizione su disco.
- 2. Permessi d'accesso (Bit Read e Write).
- 3. Bit Modifica (M) utile nella gestione del page fault.
- 4. Bit Utilizzo (U) utile nella gestione del page fault.
- 5. Bit Presenza (P), ossia 1 se la pagina è in memoria e 0 se è sul disco.

Questo oggetto permetterà alcune operazioni (come la paginazione On-Demand, ossia la richiesta in memoria di una pagina su disco) in maniera regolare, seguendo i parametri che descrivono la pagina stessa nel suo descrittore.

#### 6.3.1 Page Fault e Page Replacement

Seguendo lo schema impostato fino ad ora, la memoria principale fa da vera e propria cache al disco, di conseguenza possono occorrere anche dei fault.

Page Fault Descriviamo in fasi il page fault:

 $Proc_A$  riferisce a  $\langle pag\_logica, offset \rangle \rightarrow \nexists pag\_fisica$  in memoria

- 1. La CPU genera un indirizzo logico.
- 2. Si da in input l'indirizzo logico alla MMU ed al relativo TLB.
- 3. Il TLB trova il bit di presenza relativo all'indirizzo passato pari a 0 (passando prima per la tabella delle pagine e poi per la memoria effettiva), di conseguenza genera un fault.

Questo fault però implica che se la pagina non è stata trovata allora la si vuole caricare dal disco alla memoria, di conseguenza vengono effettuati questi ulteriori passaggi per il caricamento di pagina dal disco alla memoria:

- 1. Si trova un indirizzo in core map che sia libero (free).
- 2. Si prende dal disco la pagina PL che ha causato il fault in memoria e la si carica all'indirizzo indicato come (free) nella core map.
- 3. Si posiziona in memoria fisica la pagina presa dal disco.
- 4. Va aggiornata la tabella delle pagine.
- 5. Si modifica la core map, indicando che la posizione non è più (free).

Tutta questa procedura sarà effettuata come un vero e proprio handling di eccezione causato dal fault. Di conseguenza dopo la sua esecuzione sarà necessario poter tornare all'istruzione successiva a quella che ha causato il fault stesso (LDR/STR/FETCH).

Page Replacement Nel caso in cui non sia presente abbastanza spazio tra le pagine allocate in memoria, si effettua un operazione di rimpiazzamento di pagina basata sulla rimozione di una specifica pagina indicizzata, ad esempio, da y nella Core Map.

Elenchiamo a pagina successiva le fasi di questa procedura.

- 1. Si identifica l'indice y nella Core Map della  $pagina_z$  vittima che appartiene ad un  $processo_A$ .
- 2. Si prende rispettiva pagina fisica in memoria, appunto  $pagina_z$ .
- 3. Questa pagina avrà una relativa posizione sul disco, allora:
  - (a) Se il bit M nel descrittore di pagina è 1 allora porto la pagina vittima sul disco, dato che sono state apportate modifiche rispetto alla sua versione originale.
  - (b) Se il bit M nel descrittore di pagina è 0 allora rimuovo semplicemente la pagina.
- 4. Nella tabella delle pagine del  $processo_A$  si inserisce ad indice z il bit di presenza P = 0, dato che è stata rimossa.
- 5. Nella Core Map viene settata a free l'indice y.

Questo fenomeno di Page Replacement può essere causato dal fenomeno di Page Fault descritto prima nel momento in cui, a tempo di caricamento di pagina, non fosse disponibile spazio in memoria.

Implementazione dei Bit M ed U Esistono due modi per implementare i bit M ed U nel descrittore, l'implementazione può essere infatti Hardware o Software:

- 1. **Implementazione Hardware**: I bit *M* ed *U* vengono mantenuti nel descrittore di pagina, dunque saranno attributi di ciascuna entry della TLB. Questa implementazione risulta meno costosa rispetto a quella proposta dopo.
- 2. Implementazione Software: Non è presente il meccanismo degli attributi delle entry della TLB, di conseguenza risulterà necessario emulare il comportamento dei due bit. Elenchiamo un paio di possibili casistiche ed emulazione dei due bit:
  - (a) Se avessi una pagina con R=1 e W=0 allora tentare una STR causerebbe un eccezione a causa dei meccanismi di protezione. Di conseguenza bisogna emulare M settando ad esempio tutti i W=0 per fare in modo che l'handling della prima eccezione mi setta W=1 e M=1.
  - (b) Allo stesso modo potrei gestire anche il bit U, settando tutte le pagine di default come non valide (P=0), dunque tutte le operazioni come LDR, STR, FETCH causeranno delle eccezioni il cui handler si occuperà del setting delle flag P=1, U=1.

Questo può causare un costo leggermente più alto nella gestione di questi due bit dato che sarà necessario utilizzare il meccanismo di handling delle eccezioni qualora siano necessari i bit M ed U.

#### 6.3.2 Politiche di Selezione dell'Indice di Pagina Vittima

Durante il Page Replacement abbiamo menzionato un indice y arbitrario, che indicava la pagina identificata come vittima nella Core Map. Stabiliamo in questo capitolo le politiche di selezione di questo indice:

- 1. **Politica Random**: Selezione casuale dell'indice, questo può risultare semplice da implementare ma poco efficiente in quanto a prestazioni.
- 2. Politica FIFO: Si segue un ordine FIFO rispetto al accesso di pagina logica:

	A	В	С	D	Е	A	В	С	D	$\mathbf{E}$
1	A				E				D	
2		В				A				Ε
3			С				В			
4				D				С		

Questa politica in questo caso non è molto efficiente data la bassa disponibilità di pagine fisiche disponibili. Nella tabella infatti la prima colonna rappresenta le pagine fisiche disponibili e la prima riga l'accesso alle pagine logiche.

3. **Politica Min**: In caso di mancanza di pagine fisiche sostituisco quella che riferirò nel futuro più tardi:

	A	В	С	D	E	A	В	С	D	Е
1	A									
2		В								
3			С						D	
4				D	Е					

Questo algoritmo è ottimo ma allo stesso tempo ideale dato che si suppone di conoscere a priori quando verrà richiesta una pagina logica.

- 4. **Politica LRU**: Come definito dalla sigla, questa politica sceglie il criterio Least Recently Used, sul lungo termine può assomigliare molto ad una FIFO.
- 5. Politica NRU: Come già visto nel capitolo delle cache, la politica Not Recently Used sfrutta dei bit d'uso settati a 0 di default e messi ad 1 in caso di accesso alla pagina, effettando dei periodici refresh di tutte le pagine a 0. Questo ci permette di tenere traccia delle pagine verso cui si effettuano più accessi, in modo tale da scegliere vittime che non causino futuri caricamenti di pagine appena rimosse.
- 6. Algoritmi di Approssimazione di LRU: Elenchiamo una serie di algoritmi che puntano ad approssimare l'LRU descritto prima:
  - (a) Algoritmo Second Chance: Ad ogni pagina è associato un contatore ed ogni ricerca di pagina vittima passa in "senso circolare" su tutte le  $pagine_i$  controllando il valore del contatore:
    - i. Se  $contatore_i > 0$  allora  $contatore_i = contatore_i 1$ .
    - ii. Se  $contatore_i = 0$  allora  $pagina_i$  è scelta come vittima.