

# Vitam UI : présentation de la

# d'auto-provisioning

fonctionnalité

Date		
27/09/2021	1.0	
	(Version 5.RC)	

## État du document

• En projet • Vérifié • Validé

### Maîtrise du document

Responsabilité Nom		Entité	Date	
Rédaction	JBR	Équipe Vitam	08/2021	
Vérification	AGR	Équipe Vitam	20/09/2021	
Validation	AGR	Équipe Vitam	27/09/2021	

### Suivi des modifications

Version	Date	Auteur	Modifications
avant 1.0	08/2021	JBR	Versions de travail
1.0	27/09/2021	AGR	Finalisation du document pour publication de la R15

### Licence

La solution logicielle VITAM est publiée sous la licence CeCILL 2.1 ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous <u>Licence Ouverte V2.0</u>.

Licence Ouverte V2.0. 2 / 12

# **Table des matières**

1.	1. Besoins et contraintes actuelles			4
	1.1.	Sy	nthèse des trois besoins d'évolution des fonctions d'authentification	4
	1.2.	Ra	ppel du fonctionnement actuel	4
2.	Spé	cific	cation fonctionnelle pour le provisioning automatisé des utilisateurs	6
	2.1.	Pri	ncipes généraux	6
2.2. Concept d'unité		Co	ncept d'unité	6
	2.3. Processus d'auto-provisioning standard		ocessus d'auto-provisioning standard	7
2.4. Exemple		emple	9	
2.5. Evolution des interfaces pour gérer l'autoprovisioning quand l'ur fournie par un référentiel tiers			olution des interfaces pour gérer l'autoprovisioning quand l'unité est r un référentiel tiers	10
	2.5.	1.	Paramétrages des unités dans les groupes de profil	10
2.5.2.		2.	Paramétrages des fournisseurs d'identité (IdP) avec auto-provisionin 11	g
	2.5.3	3.	Paramétrages de l'auto-provisioning au niveau de l'utilisateur	11

Licence Ouverte V2.0. 3 / 12

### 1. Besoins et contraintes actuelles

### 1.1. Synthèse des trois besoins d'évolution des fonctions d'authentification

La road-map VITAM UI a planifié trois besoins d'évolutions des fonctions du portail, par ordre de priorité :

- Assurer les créations et modifications d'utilisateurs au moment de l'authentification (autoprovisioning), ainsi que de leurs droits selon deux cas d'usages :
  - o le groupe de profil VITAM UI est préalablement connu dans le référentiel utilisateur tiers de l'organisation ;
  - o le groupe de profil doit être déduit au moment de l'authentification, selon plusieurs critères du référentiel utilisateur de l'organisation.
- Permettre un nouveau mode d'authentification des utilisateurs par carte à puce portant un certificat d'identité de personne de type X509 ;
- Permettre à un utilisateur d'accéder à plusieurs organisations.

Cette première fonctionnalité est en particulier nécessaire pour le CEA, avec un mode d'authentification par certificat.

A noter que ces trois fonctions sont dépendantes :

- Le provisioning sera réalisé au moment de l'authentification (procédure synchrone) pour les opérations de création et de modification des utilisateurs.
   Ce système permet de provisionner uniquement les utilisateurs qui se sont authentifiés une première fois. Ceci permet de minimiser les charges d'administration.
- Le provisioning sera réalisé dans le processus d'authentification « délégué », soit en SSO, soit par certificat X509,
- En cas d'accès multi-organisation, le provisioning devra, à terme, permettre de provisionner des utilisateurs dans une ou plusieurs organisations.

Ce document spécifie l'auto-provisioning pour le premier lot de développement.

### 1.2. Rappel du fonctionnement actuel

Les fonctions portail sont documentées dans la documentation produit VITAM UI : <a href="http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VitamUI\_Doc\_produit.">http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/autres/fonctionnel/VitamUI\_Doc\_produit.</a>
pdf

En synthèse, les mode d'authentification actuellement proposés sont :

- Login + mot de passe,
- OTP par validation d'un code SMS en option, paramétrable au niveau de l'organisation et/ou de l'utilisateur.
- SSO avec implémentation d'un protocole (OpenID, SAML V2 ...).

Techniquement, en cas d'usage d'un login / mot de passe, la mire d'authentification VITAM UI prend le rôle d'un fournisseur d'identité (IdP), l'authentification externe est bien réalisée en SSO après la saisie du login / mot de passe par l'utilisateur.

Licence Ouverte V2.0. 4/12

Après authentification au portail, l'accès à chaque APP est sécurisé par un cookie de session interne à l'écosystème VITAM UI.

L'utilisateur peut accéder uniquement aux APPs dans lequel un profil de droit lui est attribué, via un groupe de profil.

L'administration des droits d'un utilisateur consiste à simplement lui affecter un groupe de profil préalablement configuré :

- Actuellement par une action d'administration dans l'APP Utilisateur,
- Par une fonction de provisioning automatisé, lorsque l'IdP connait la référence du groupe de profil (nouvelle fonctionnalité, objet de ce document).

Ceci induit qu'en cas d'usage d'un système de fédération d'identité et de droits par une organisation, il est de la responsabilité de ce référentiel tiers de gérer l'attribution des groupes de profil aux utilisateurs.

### Paramétrage des modes d'authentification :

- Le mode d'authentification est paramétré au niveau de l'instance, dans l'APP Organisation.
- Chaque organisation peut disposer d'un ou plusieurs IdP (Identity provider), identifiés par un pattern email (domaine)

#### Administration des utilisateurs :

- Il est de la prérogative de l'administrateur d'une organisation d'attribuer des droits à ses utilisateurs
- Les groupes de profils sont spécifiques à chaque organisation
- Le groupe de profil est un concept cross-tenant à l'organisation : un utilisateur de l'organisation peut accéder à un ou plusieurs tenants de l'organisation
- Un utilisateur ne peut être affecté qu'à une organisation dans une instance, avec le même identifiant
- Un utilisateur doit disposer d'un email avec un des pattern email autorisés dans l'organisation (lié à un IdP de l'organisation)

#### <u>Identification de l'utilisateur :</u>

- La solution dispose d'un annuaire interne. Chaque utilisateur dispose d'un identifiant unique « VITAM UI »
- L'annuaire interne gère les attributs de l'utilisateur, notamment l'email lui permettant de s'authentifier. L'utilisateur peut également disposer d'un identifiant technique de l'IdP, utilisé dans certaines implémentations du SSO.
- L'annuaire interne ne peut pas être substitué par un annuaire tiers car certaines informations sont nécessaires au fonctionnement de l'application (paramètres de langues...).

Licence Ouverte V2.0. 5 / 12

# 2. Spécification fonctionnelle pour le provisioning automatisé des utilisateurs


### 2.1. Principes généraux

Le provisioning automatisé des utilisateurs sera réalisé de manière synchrone au processus d'authentification :

- Pour un nouvel utilisateur : création automatique d'un utilisateur
- Pour un utilisateur existant : modification automatisé en cas de changement des informations utilisateurs, dont ses droits.

Le processus d'élimination d'utilisateur n'est pas implémenté car aucun utilisateur n'est supprimé de l'annuaire VITAM UI pour conserver le lien de traçabilité des informations systèmes. Les informations nominatives sont anonymisées par l'administrateur fonctionnel au bout d'une durée paramétrable (72 mois par défaut). Un utilisateur peut être désactivé

### 2.2. Concept d'unité



Pour octroyer des droits à un utilisateur, son identifiant est associé à un groupe de profil VITAM UI préalablement configuré.

Chaque groupe de profil dispose d'un identifiant unique dans le modèle de données des groupes de profil VITAM UI.

Afin d'octroyer automatiquement les droits au moment du provisioning, VITAM UI doit disposer d'une information utilisateur qui permettra au système d'affecter un groupe de profil à l'utilisateur. A ce titre, le référentiel des utilisateurs doit fournir une information utilisateur appelée « Unité » qui déterminera quel groupe de profil utiliser :

 Pour des raisons de sécurité, car la base des groupes de profil n'est exposée qu'après authentification.

Licence Ouverte V2.0. 6/12

• **Pour des raisons d'unicité d'identifiant** « Groupe de profils » (maître VITAM UI) et unité (maître référentiel externe des utilisateurs)

#### Cardinalité:


- Une unité ne peut se référer qu'à un seul groupe de profil
- Un groupe de profil peut se référer à plusieurs unités
- Un utilisateur est affecté à un et un seul groupe de profil (et donc ne peut posséder qu'une seule unité)

### 2.3. Processus d'auto-provisioning standard

Le processus d'auto-provisioning sera paramétré pour deux cas d'usages :

- Fournisseur d'identité (IdP) configuré en SSO
- Fournisseur d'identité (IdP) configuré en authentification X509

L'authentification par login et mot de passe ne permettra pas un auto-provisioning car pour provisionner un nouvel utilisateur, celui-ci doit préalablement être authentifié du côté de l'organisation pour des raisons de sécurité.



Licence Ouverte V2.0. 7 / 12

Etape	Fonctionnel	Technique
1	Authentification auprès du fournisseur d'identité de l'organisation, redirection vers Vitam UI et authentification dans Vitam UI	L'utilisateur accède à la page de l'authentification de l'IDP de son client, l'authentification se déroule via le mode fourni par le client (local ou SSO)
2	Vérification de l'authentification SAML	Le protocole CAS indique à VITAM UI si l'authentification a réussi
3	Vérification que l'utilisateur existe	Si l'utilisateur n'existe pas dans Vitam UI et que le fournisseur d'identité autorise l'auto-provisioning, le processus de récupération des informations utilisateurs est exécuté
4	Accès aux informations de l'utilisateur via le service spécifique (développement à la charge des organisations)	Si le web service client connaît l'utilisateur, alors le mapping vers l'unité est exécuté
5	Une fois toutes les informations récupérées, déduction du groupe de profils à partir de l'unité et création de l'utilisateur	Vitam UI déduit le groupe de profils correspondant à l'unité d'appartenance de l'utilisateur, ensuite une opération d'ajout de l'utilisateur avec ce groupe de profils dans la base de Vitam UI est réalisé.
6	Si l'utilisateur existe déjà et qu'il est actif, vérification qu'il est géré par auto- provisioning	Lorsque l'utilisateur existe déjà dans VITAM UI, le système vérifie que l'utilisateur est actif
7	Si l'option auto-provisioning est désactivée, l'utilisateur est authentifié sans mise à jour	Le système vérifie que l'utilisateur est éligible à l'auto-provisioning.
8	Si l'option est activée, vérification que les informations ont besoin d'être mises à jour	Si l'auto-provisioning est activé pour un utilisateur, Vitam UI appelle les informations de l'utilisateur via le web- service spécifique de l'organisation
9	Si l'unité n'est pas fournie, exécution du module spécifique afin de vérifier si l'unité a changé	Si le web service client connaît l'utilisateur, alors le mapping vers l'unité est exécuté
10	Une fois toutes les informations récupérées, déduction du groupe de profils à partir de l'unité et création de l'utilisateur	Vitam UI déduit le groupe de profils correspondant à l'unité d'appartenance de l'utilisateur,
11	Une fois le processus de mise à jour terminé, accès au portail	Le système met à jour les propriétés de l'utilisateur

Licence Ouverte V2.0. 8 / 12

### 2.4. Exemple

Etape	Unité	Groupe de profil	Opération
L'utilisateur A se connecte pour la première fois à VITAM UI	Unité 1	Groupe 1	Création de l'utilisateur car il s'agit de sa première connexion Association à un groupe de profils à l'aide de l'unité
L'utilisateur A se connecte les fois suivantes à VITAM UI	Unité 1	Groupe 1	Mise à jour du groupe de profils s'il a changé (dans ce cas précis non)
L'utilisateur A change de service	Unité 2	Groupe 1	
L'utilisateur A se connecte à VITAM UI	Unité 2	Groupe 2	Mise à jour du groupe de profils et des habilitations en conséquence
L'administrateur fonctionnel de l'organisation de l'utilisateur A modifie manuellement le groupe de profils de A. Il ne désactive pas l'auto-provisioning.	Unité 2	Groupe 3	
L'utilisateur A s'authentifie	Unité 2	Groupe 2	L'utilisateur A retrouve son groupe d'origine car l'auto-provisioning n'a pas été désactivé
L'administrateur fonctionnel de l'organisation de l'utilisateur A modifie manuellement le groupe de profils de A et désactive l'auto-provisioning pour l'utilisateur A	Unité 2	Groupe 3	L'auto-provisioning est désactivé
L'utilisateur A s'authentifie	Unité 2	Groupe 3	L'auto-provisioning est désactivé => pas de changement
L'administrateur fonctionnel de l'organisation de l'utilisateur A réactive la mise à jour automatique pour cet utilisateur	Unité 2	Groupe 3	L'auto-provisioning est activé
L'utilisateur A s'authentifie	Unité 2	Groupe 2	L'utilisateur A retrouve son groupe d'origine car l'auto-provisioning a été réactivé


Licence Ouverte V2.0. 9 / 12


# 2.5. Evolution des interfaces pour gérer l'autoprovisioning quand l'unité est fournie par un référentiel tiers

### 2.5.1. Paramétrages des unités dans les groupes de profil

L'évolution de l'APP « Groupe de profils » consiste à activer un champ unité, multi-valué. Cela nécessite l'ajout du champ unité dans le modèle MongoDB des groupes de profils VITAM UI.

Les écrans à faire évoluer sont les suivants :






Licence Ouverte V2.0.

Le composant « tag » multi-valué existant pourra être réutilisé avec la règle d'alimentation suivante : texte libre avec la syntaxe exacte de l'unité telle que fournie par l'API tiers dans la transaction de consultation du référentiel.

### 2.5.2. Paramétrages des fournisseurs d'identité (IdP) avec auto-provisioning

L'évolution de l'APP « Organisations » consiste à paramétrer le service de provisioning dans le paramétrage de l'IdP.




### 2.5.3. Paramétrages de l'auto-provisioning au niveau de l'utilisateur

Si la fonction est utilisée, la plupart des utilisateurs seront auto-provisionnés. Cependant, pour plus de souplesse notamment au niveau de l'administration des utilisateurs à haut privilèges, il devra être possible de le provisionner « manuellement » via l'APP Utilisateur.

Si un utilisateur est auto-provisionné, les modifications d'informations utilisateurs et des groupes de profil ne sera pas possible dans l'APP Utilisateur

L'APP utilisateur évolue en ce sens avec l'ajout d'un toggle « autoprovisionné » automatiquement activé si l'IdP est configuré ainsi, mais débrayable.

Licence Ouverte V2.0.



### Il devra être possible de :

- Désactiver l'auto-provisioning quand on crée un utilisateur manuellement
- Pouvoir désactiver à posteriori l'auto-provisioning d'un utilisateur automatiquement créé

Licence Ouverte V2.0.