




Przypadek 1




Przypadek 2



Przypadek 3



Program w C - przypomnienie




Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Pamięć wirtualna

- Pamięć wirtualna to technika pozwalająca na wykonywanie procesów, które nie są całkowicie w pamięci (m.in. np. z powodu ich rozmiaru).
- Pamięć wirtualna jest abstraktem pamięci głównej jako bardzo dużej macierzy, oddzielając pamięć logiczną przeznaczoną dla programisty od pamięci fizycznej.
- Pamięć wirtualna pozwala procesom na współdzielenie plików, bibliotek oraz implementację pamięci dzielonej.
- Implementacja pamięci wirtualnej nie jest prosta, a nieostrożne korzystanie z niej wpływa znacząco na wydajność procesów.


Pamięć wirtualna

- Pamięć wirtualna oddzielona jest od pamięci fizycznej.
- Dzięki temu możliwe jest stosowanie olbrzymiej pamięci wirtualnej przy niewielkiej pamięci fizycznej.
- Programista nie musi zajmować się obsługą i ilością pamięci fizycznej.
- Pamięć zapasowa (ang. backing store, ang. spaw space) - przestrzeń poza pamięcią główną.



Wirtualna przestrzeń adresowa


- Stos ang. Stack miejsce, w którym dane umieszczane są w sposób uporządkowany, w tym miejscu odkładane są dane dotyczące wywołań funkcji, zmiennych (statyczne w tym globalne, automatyczne w tym lokalne). Miejscem tym zarządza program.
- Sterta ang. *Heap* miejsce, w którym dane umieszczane są swobodnie wg zapotrzebowania, zwykle przez wywołanie malloc/new, są to zmienne (dynamiczne). Miejscem tym zarządza programista.



Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Współdzielenie przestrzeni pamięci fizycznej


- Adresy wirtualne bibliotek systemowych mogą być mapowane z różnych procesów (w trybie tylko do odczytu) na wspólną część w przestrzeni adresów fizycznych.
- Procesy mogą współdzielić obszar pamięci (ang. shared memory) celem wymiany komunikatów i ją też muszą adresować w przestrzeni adresów wirtualnych.



Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Stronicowanie na żądanie


- Strona jest wprowadzana do pamięci wtedy, gdy jest potrzebna.
- Tablica stron zawiera dodatkowo bity poprawności odwołania:
 - 1 strona znajduje się w pamięci głównej (ang. valid)
 - 0 strona znajduje się poza pamięcią główną (ang. invalid)
- Odwołanie do strony z bitem == 0:
 - Błąd braku strony (ang. Page fault)
 - o Realizacja procedury z następnego slajdu.



Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Obsługa błędu brak strony

- 1. Sprawdzenie tablicy stron (valid vs. invalid).
- 2. Jeśli referencja ma stan invalid, to:
 - a. Brak strony w ogóle ->terminowanie procesu.
 - b. Brak strony w pamięci głównej, ale jest w pamięci zapasowej, przejdź do (2).
- 3. Zgłoszenie do SO zapotrzebowania na wczytanie strony z pamięci zapasowej.
- 4. Odnajdowanie na liście wolnej ramki i wczytanie strony do ramki.
- 5. Aktualizacja tablicy stron.
- 6. Restart instrukcji, która wywołała błąd.



Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Lista wolnych ramek (ang. Free-Frame List)

- W momencie wystąpienia błędu strony, system operacyjny musi dostarczyć daną stronę z pamięci zapasowej do pamięci głównej.
- W tym celu stosowana jest lista wolnych ramek:

head
$$\longrightarrow$$
 7 \longrightarrow 97 \longrightarrow 15 \longrightarrow 126 \cdots \longrightarrow 75

- System operacyjny zwykle stosuje technikę ang. zero-fill-on-demand, która zeruje ramki przed użyciem (względy bezpieczeństwa).
- W momencie startu systemu, cała dostępna pamięć umieszczana jest na liście wolnych ramek.


Przebieg stronicowania na żądanie

- 1. Odwołanie/przerwanie do systemu operacyjnego.
- 2. Zapisz stan rejestrów oraz procesu.
- 3. Stwierdź, że przerwanie wywołane było przez błąd strony.
- 4. Sprawdź, czy odwołanie jest właściwie i określ położenie strony w pamięci zapasowej.
- 5. Wywołaj odczyt z pamięci zapasowej do wolnej ramki:
 - a. Czekaj w kolejce, aż żądanie odczytu zostanie obsłużone.
 - b. Odczekaj czas działania urządzenia.
 - c. Rozpocznij transfer strony do wolnej ramki.
- 6. Podczas oczekiwania, przekaż CPU innemu procesowi.
- 7. Przechwyć przerwanie z podsystemu I/O (zakończenie wczytywania).
- 8. Zapisz rejestry oraz stan innego procesu (jeśli krok 6 jest wykonany).
- 9. Określ, że przerwanie było z pamięci zapasowej.
- 10. Zaktualizuj tablicę stron, aby wskazać, że określona strona jest teraz w pamięci.
- 11. Czekaj, aż CPU zostanie przypisany znów temu procesowi.
- 12. Wznów rejestry, stan procesu oraz nową tablicę stron i wznów działanie procesu.


Czasochłonne!

Copy-on-Write

- COW w technice fork() pozwala na współdzielenie tych samych stron w pamięci.
- Tylko ta strona, która jest modyfikowana wymaga kopiowania.
- Często po fork() występuje exec() i wtedy okazuje się, że kopiowanie w ogóle nie jest potrzebne.




Modyfikacja strony C



Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Over-allocation

- W trakcie wykonywania procesu, występuje błąd strony.
- System operacyjny odnajduje stronę w pamięci zapasowej, ale stwierdza, że nie ma wolnych ramek - cała pamięć jest zajęta.
- Jednym z rozwiązań jest terminowanie procesu... ale to nie jest rozwiązanie.



Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Zastępowanie stron


- Co kiedy wolne ramki się skończą?
- Co w sytuacji, kiedy nie wszystkie strony są aktualnie w użyciu?
- Jak zastępować strony nieużywane?
- Czy ładować wszystkie strony, czy tylko przewidziane do użycia?
- Co w sytuacji, kiedy odwołania do stron są w kilku miejscach programu?
- Czy pozwalać na uruchomienie programów, dla których nie ma dostępnych ramek?
- Jak wybierać ramki do zastąpienia?
- Jak informować procesy o zastąpieniu ramki?

Uwaga: adresacja logiczna = strony, adresacja fizyczna = ramki.

Zastępowanie stron

- 1. Znajdź stronę w pamięci zapasowej.
- 2. Znajdź wolną ramkę:
 - Jeśli jest, użyj jej.
 - Jeśli brak, użyj algorytmu wyboru ramki podlegającej wymiane (ang. victim frame).
 - Zapisz jej zawartość do pamięci zapasowej, zaktualizuj tablice ramek i stron.
- 3. Wczytaj oczekiwaną stronę do zwolnionej ramki. Zaktualizuj tablice ramek i stron.
- 4. Kontynuuj działanie procesu.

Celem optymalizacji stosuje się bit modyfikacji, tzn. brudny bit (ang. *dirty bit*). Np. strony z kodem programu zasadniczo są read-only.



Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Algorytmy zastępowania stron

• Algorytm FIFO:

- o najstarsza z umieszczonych w pamięci stron (głowa) jest zastępowana, nowe strony umieszczane są na końcu kolejki (ogon),
- wada: z jednej strony strona zastępowana może być czymś, co było dawno temu umieszczone w pamięci i jest już nieużywane, ale może to być też często używana zmienna istniejaca od początku procesu.
- Optymalne zastępowanie stron:
 - o zastąp stronę, która <u>nie będzie</u> używana przez najdłuższy czas.
 - wada: trzeba znać przyszłość ;-)
- Algorytm LRU ang. least recently used
 - zastąp stronę, która najdłużej nie była używana,
 - o implementacje: liczniki (timestamp ostatniego użycia), stos (przekładanie na wierzch użytej strony),
 - o dalsze modyfikacje i optymalizacje.

Alokacja ramek


- **Przykład:** system ma 128 ramek pamięci fizycznej, OS zajmuje 35, a 93 ramki są dla procesów.
- W przypadku czystego stronicowania na żądanie (proces w całości ładowany jest do pamięci zapasowej), proces użytkownika wywoła 93 razy błąd strony, a przy żądaniu 94-tej strony zadziała algorytm zastępowania stron. Po zakończeniu procesu zwolnią się wszystkie ramki.
- Strategie:
- Minimalna liczba ramek określona jest minimalna liczba ramek, które muszą zostać zaalokowane.
 Powód: im mniej zaalokowanych ramek, tym bardziej spada wydajność wykonywanych procesów.
- Równa alokacja ramki po równo podzielone są między procesy, np. 93 ramki podzielić między 5 procesów oznacza, że każdy z nich otrzyma 18 ramek. Pozostałe 3 ramki trafią do puli wolnych.
- Proporcjonalna alokacja ramki przydzielane są proporcjonalnie do wielkości procesów.

Globalna i lokalna alokacja

- Alokacja globalna / zastępowanie globalne realizacja procesu wymaga zastępowania ramek pośród wszystkich ramek, także tych zaalokowanych do innego procesu.
- Alokacja lokalna / zastępowanie lokalne realizacja procesu wymaga zastępowania ramek tylko pośród zaalokowanych do procesu.

Alokacja globalna ma szczególne zastosowanie w przypadku priorytetyzowania procesów.

Rysunek obok: strategia utrzymania wolnej pamięci w alokacji globalnej.



Źródło: A. Silberschatz, Operating Systems Concepts Essentials

Major and minor page faults

- Major page fault występuje wtedy, gdy strona jest wywoływana, a nie znajduje się w pamięci. Obsługa tego błędu wymaga odczytania wskazanej strony z pamięci zapasowej do wolnej ramki i aktualizacji tablicy stron. Stronicowanie na żądanie zwykle generuje znaczną liczbę tych błędów.
- Minor page fault występuje wtedy, gdy proces nie ma logicznego mapowania do strony, ale ta strona jest w pamięci. Błąd ten występuje w jednym z przypadków:
 - Proces odwołuje się do biblioteki dzielonej, która jest w pamięci, ale proces nie ma do niej mapowania. W tym przypadku wystarczy zaktualizować tablicę stron.
 - Proces utracił stronę, która trafiła na listę wolnych ramek, ale nie została jeszcze wyzerowana. W tym przypadku strona jest ponownie przypisana do procesu i usunięta z listy wolnych ramek.

Na laboratorium:

```
ps -eo min_flt, maj_flt, cmd
```

