Signale & Systeme Analyse eines Systems

Name: Philipp Rall & Duc Vo Ngoc

Matrikelnr.: XXXX

Studiengangsleiter: Prof. Dr. Heinrich Braun

Kurs: TINF18B2

24. November 2019

1 Das System

Die Übertragungsfunktion 1.1

Formel 2 zeigt die allgemeine Übertragungsfunktion eines $IT_1-Gliedes$. In Formel 3 wird ein konkretes IT1-Glied dargestellt, das in diesem Skript analysiert wird.

Formel 4 zeigt dessen ausmultiplizierte Form.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$
(1)
= $\frac{K}{(T_I + T_1 s) * s}$ (2)
= $\frac{4}{(1 + 7s)s}$ (3)
= $\frac{4}{7s^2 + s}$ (4)

$$= \frac{K}{(T_I + T_1 s) * s} \tag{2}$$

$$= \frac{4}{(1+7s)s} \tag{3}$$

$$= \frac{4}{7s^2 + s} \tag{4}$$

1.2 Eigenschaften des Systems

Im folgenden ist eine Liste angeführt an Eigenschaften, die sich aus der Übertragungsfunktion G(s) ergeben:

- \bullet Differenzengrad , also Nennergrad Zählergrad, mit Wert 2, dadurch ist das System nicht sprungfähig, antwortet aber sofort mit einer Steigung größer 0
- Ein IT_1 -Glied
- \bullet Integrierendes Verhalten (I-Verhalten) mit einer Zeitkonstanten T_1
- Keine Nullstellen, deshalb positiver Anfang
- \bullet Es gibt zwei reelle Polstellen, die kleiner gleich 0 sind \to das System ist stabil

2 Darstellungsformen des Systems

2.1 Eingangs-Ausgang Differentialgleichung

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4}{7s^2 + s}$$

$$Y(s)(7s^2 + s) = U(s) * 4$$

$$7\ddot{y} + y = 4u$$

Anfangswerte: $y(0) = y_0, \dot{y}(0) = \dot{y}_0, u(0) = u_0$

2.2 Zustandsraumdarstellung

Die allgemeine Form der Zustandsraumdarstellung ist in den folgenden zwei Zeilen zu sehen.

$$\dot{x} = Ax + Bu
y = Cx + Du$$

Das behandelte IT1-Glied besitzt mit den Anfangswerten

$$x_1(0) = y(0), x_2(0) = \dot{y}(0)$$

folgende Zustandsraumdarstellung:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{7} & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{4}{7} \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

UNTERSCHIEDLICH ZU MATLAB LÖSUNG??? Matlab:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} u
y = \begin{pmatrix} 0 & \frac{8}{7} \end{pmatrix} x$$

3 Simulation des Systems

3.1 Die Übergangsfunktion

Die Übergangsfunktion, auch Sprungantwort, ist die Antwort im Zeitbereich auf die Heaviside-Funktion:

$$\sigma(t) = egin{cases} 0 & ext{für t} < 0 \ 1 & ext{für t} > 0 \end{cases}$$

In Abbildung 1 ist der Aufbau zu sehen. Das Oszilloskop in Abbildung 2 zeigt die Sprungantwort im Simulationsintervall 0 - 100 an.

In Abbildung 3 ist die Übergangsfunktion in Matlab vom Intervall 0 bis 3500 zu sehen, während Abbildung 4 die Sprungantwort im Intervall 0 bis 100 zeigt. Die Steigung der Asymptoten der Sprungantwort entspricht dem statischen Verstärkungsfaktor K=4.




Abbildung 1: Aufbau in Simulink




Abbildung 2: Oszilloskop - Sprungantwort im Intervall0bis $100\,$




Abbildung 3: Matlab - Sprungantwort




Abbildung 4: Matlab - Sprungantwort im Intervall0bis $100\,$

3.2 Die Gewichtsfunktion

In Abbildung 5 ist die Gewichtsfunktion g(t), auch Impulsantwort genannt, zu sehen. Diese Funktion ist die Ableitung der Übergangsfunktion h(t), auch Sprungantwort genannt.

$$h(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} g(t)$$

Die Impulsantwort konvergiert gegen den statischen Verstärkungsfaktor K=4:

$$lim_{t\to\infty}h(t)=K$$

$$H(s) = \frac{1}{s} * G(s) \xrightarrow{*s} G(s)$$




Abbildung 5: Impulsantwort

3.3 Die explizite Lösung

Durch die inverse Laplacetransformation lässt sich die explizite Lösung des Systems für die Impulsfunktion als Eingangssignal ermitteln:

$$g(t) = L^{-1} \left\{ \frac{4}{7s^2 + s} \right\}$$
$$= 4 - 4 * e^{-\frac{t}{7}}$$

Durch die Integration der expliziten Lösung kommen wir auf h(t):

$$h(t) = \int_0^t g(\tau)d\tau$$
$$= 4 * t + 28 * e^{-\frac{t}{7}}$$

3.4 Statischer Verstärkungsfaktor

Der statischer Verstärkungsfaktor des behandelten IT1-Gliedes beträgt:

$$K = 4$$

Ein Graph des Verstärkungsfaktor, wobei auf der x-Achse die konstanten Eingänge und auf der y-Achse die Ausgänge des Systems für $t\to\infty$ aufgetragen sind, ist in Abbildung 6 zu sehen.




Abbildung 6: Statische Verstärkung

4 Verhalten bei Schwingungseingängen

4.1 Das Pol-Nullstellenplot

In Abbildung 7 ist das Pol-Nullstellenplot zu dem System zu sehen. Die x markierten Stellen zeigen die Polstellen an. Dieses System hat keine Nullstellen. Die Polstellen des Systems befinden sich im negativen (0 inkludiert) Teil der reell-wertigen Achse und zeigt somit, dass das System stabil ist.




Abbildung 7: Pol-Nullstellenplot

4.2 Bode-Diagramm

In Abbildung 8 ist die Amplitude und die Phase des Systemausgangs in Abhängigkeit zur Frequenz (logarithmisch skaliert) dargestellt.




Abbildung 8: Bode-Diagramm

4.3 Nyquist-Plot

Die Ortskurve oder auch Nyquist-Plot in 9 ist ein Graph, der die Amplitude und Phase des Systems für Schwingungen mit allen Frequenzen darstellt.




Abbildung 9: Nyquist-Plot