64-040 Modul InfB-RSB Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

https://tams.informatik.uni-hamburg.de/ lectures/2022ws/vorlesung/rsb

- Kapitel 3 -

Andreas Mäder



Universität Hamburg Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Fachbereich Informatik

Technische Aspekte Multimodaler Systeme

Wintersemester 2022/2023

Ziffern und Zahlen

Konzept der Zahl

Stellenwertsystem

Umrechnung zwischen verschiedenen Basen

Zahlenbereich und Präfixe

Festkommazahlen

Darstellung negativer Zahlen

Gleitkomma und IEEE 754

Maschinenworte

Literatur

"Das Messen ist der Ursprung der Zahl als Abstraktion der Anzahl von Objekten die man abzählen kann..." [lfr10]

Abstraktion zum:

- Zählen
- Speichern
- Rechnen

Georges Ifrah Universal-

geschichte der **Zahlen**



3.1 Ziffern und Zahlen - Konzept der Zahl

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme


- ► Zahlenbereich: kleinste und größte darstellbare Zahl?
- Darstellung negativer Werte?
- ► –"− gebrochener Werte?
- ► -"- sehr großer Werte?
- Unterstützung von Rechenoperationen? Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division etc.
- ► Abgeschlossenheit unter diesen Operationen?
- ► Methode zur dauerhaften Speicherung/Archivierung?
- ► Sicherheit gegen Manipulation gespeicherter Werte?

SCHRIFTLICHE ZAHLZEICHEN

Abstraktion: Verschiedene Symbole für eine Zahl

3.1 Ziffern und Zahlen - Konzept der Zahl

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme



FIGURLICHE ZAHLZEICHEN

4bb. 11: Verschiedene, einer ganzen Zahl (hier der Zahl 5) zugeordnete Symbole

[lfr10]

Zählen mit den Fingern ("digits")

3.1 Ziffern und Zahlen - Konzept der Zahl

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

	1	2	3	4	5
A	M	V			
В				M	
С					
D			M		




Abb. 12: Verschiedene Möglichkeiten des Zählens mit den Fingern.

[lfr10]

3.1 Ziffern und Zahlen - Konzept der Zahl

Tonbörse: 15. Jh. v. Chr.

Kerbhölzer





Abb. 58: Kerbhölzer aus Bäckereien in Frankreich, wie sie in kleinen Ortschaften auf dem Lande üblich waren.

Gegenstände, Hammel und Ziegen betreffend

- 21 Mutterschafe
- 6 weibliche Lämmer 8 erwachsene Hammel
- 4 männliche Lämmer 6 Mutterziegen 1 Bock
- (2) Jungziegen

Katalognummer SMN 1854)

Abb. 3: Eiformige Tonbörse (46 mm × 62 mm × 50 mm), entdeckt in den Ruinen des Balastes von Nazi (mesopotamische Stadt; ca. 15. Jb. v. Chr.). (Harvard Semitic Museum, Cambridge.





Abb. 59: Englische Kerbhölzer aus dem 13. Jahrhundert. (Sammlung Society of Antiquaries, London; Zeichnung nach Menninyer 1957/58. II. 42)

Knotenschnüre



Abb. 66: Interpretation eines quipu. Die Zabl 688 auf der Schnur E ist gleich der Summe der Zahlen auf den Schnüren A, B, C und D. Dieses Bündel ist das erste an einem pernamischen quipu. (American Museum of Natural History, New York, B 8713; vgl. Leland Locke 1923)

[lfr10]


- ► Ziffern: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000
- Werte eins bis zehn: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
- Position der Ziffern ist signifikant:
 - ▶ nach Größe der Ziffernsymbole sortiert, größere stehen links
 - ▶ andernfalls Abziehen der kleineren von der größeren Ziffer
 - ► IV=4, VI=6, XL=40, LXX=70, CM=900
- ▶ heute noch in Gebrauch: Jahreszahlen, Seitennummern usw. Beispiele: MDCCCXIII=1813, MMXIX=2019
- keine Symbole zur Darstellung großer Zahlen
- Rechenoperationen so gut wie unmöglich

3.1 Ziffern und Zahlen - Konzept der Zahl

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Abb. 289: Mathematische Tafel aus Uruk; sie wurde bei Schwarzgrabungen gefunden und stammt aus dem 2. oder 3. Jh. v. Chr. Es handelt sich um eines der ältesten bekannten Zeugnisse für die Verwendung der babylonischen Null.

(Musée du Louvre, Taf. AO 6484, Rückseite; Thureau-Dangin 1922, Nr. 33, Taf. 62; 1938, 76-81. Unveröffentl. Kopie d. Verf.)




- ▶ vor ungefähr 4 000 Jahren, erstes **Stellenwertsystem**
- ▶ Basis 60
- ▶ zwei Symbole: | = 1 und < = 10</p>
- ► Einritzen gerader und gewinkelter Striche auf Tontafeln
- ► Null bekannt, aber nicht mitgeschrieben Leerzeichen zwischen zwei Stellen
- Beispiele
 - ► |||||
 - **▶** <<||| 23
 - ightharpoonup | <<< 90 = 1 · 60 + 3 · 10
 - $> | << | 3621 = 1 \cdot 3600 + 0 \cdot 60 + 2 \cdot 10 + 1$
- ▶ für Zeitangaben und Winkeleinteilung heute noch in Gebrauch

 d_n

Dezimalsystem

3.2 Ziffern und Zahlen - Stellenwertsystem

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme



$$Zahl = \sum_{i = -k}^{n} d_i \times 10^i$$

[TA14]

- ▶ das im Alltag gebräuchliche Zahlensystem
- ▶ Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw.
- ► Zehntel, Hundertstel, Tausendstel usw.

Stellenwertsystem ("Radixdarstellung")

3.2 Ziffern und Zahlen - Stellenwertsystem

54-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

- ▶ Wahl einer geeigneten Zahlenbasis b ("Radix")
 - ▶ 10: Dezimalsystem
 - ▶ 16: Hexadezimalsystem (Sedezimalsystem)
 - 2: Dualsystem
- ▶ Menge der entsprechenden Ziffern $\{0, 1, ..., b-1\}$
- ▶ inklusive einer besonderen Ziffer für den Wert Null
- ► Auswahl der benötigten Anzahl *n* von Stellen

$$|z| = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot b^i$$

b Basis a; Koeffizient an Stelle i

universell verwendbar, für beliebig große Zahlen

3.2 Ziffern und Zahlen - Stellenwertsystem

- ► Stellenwertsystem zur Basis 2
- ▶ braucht für gegebene Zahl ca. dreimal mehr Stellen als Basis 10
- für Menschen daher unbequem besser Oktal- oder Hexadezimalschreibweise, s.u.
- technisch besonders leicht zu implementieren weil nur zwei Zustände unterschieden werden müssen
 z.B. zwei Spannungen, Ströme, Beleuchtungsstärken
 - siehe: 2.6 Informationsverarbeitung Binärzeichen, Folie 112
- + robust gegen Rauschen und Störungen
- + einfache und effiziente Realisierung von Arithmetik

Dualsystem: Potenztabelle

3.2 Ziffern und Zahlen - Stellenwertsystem

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Stelle	Wert im Dualsystem	Wert im Dezimalsystem
2 ⁰	1	1
2^1	10	2
2^{2}	100	4
2^{3}	1000	8
2 ⁴	1 0000	16
2^{5}	10 0000	32
2^{6}	100 0000	64
2 ⁷	1000 0000	128
2 ⁸	1 0000 0000	256
2 ⁹	10 0000 0000	512
2^{10}	100 0000 0000	1 024
2^{11}	1000 0000 0000	2 048
2^{12}	1 0000 0000 0000	4 096
		111501811 231001

- ▶ Basis 2
- ► Zeichensatz ist {0, 1}
- ► Beispiele:

$$\begin{array}{c} 0_2 = 0_{10} \\ 1_2 = 1_{10} \\ 11_2 = 3_{10} \\ 2^1 + 2^0 \\ 110100_2 = 52_{10} \\ 2^5 + 2^4 + 2^2 \\ 11111110_2 = 254_{10} \\ 2^8 + 2^7 + \ldots + 2^2 + 2^1 \end{array}$$

- ▶ funktioniert genau wie im Dezimalsystem
- ► Addition mehrstelliger Zahlen erfolgt stellenweise
- Additionsmatrix:

$$\begin{array}{c|cccc} + & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 10 \\ \end{array}$$

Beispiel

3.2 Ziffern und Zahlen - Stellenwertsystem

- ▶ funktioniert genau wie im Dezimalsystem
- $ightharpoonup p = a \cdot b$ mit Multiplikator a und Multiplikand b
- ▶ Multiplikation von a mit je einer Stelle des Multiplikanten b
- Addition der Teilterme
- ▶ Multiplikationsmatrix ist sehr einfach:

	0	1
0	0	0
1	0	1

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

 $= 1001\,0001\,0111$

= 0x917

3.2 Ziffern und Zahlen - Stellenwertsystem

Beispiel

10110011 ·	1101	$= 179 \cdot 13$	= 2327
10110011	1	•	= 10010
10110011	1		= 0x917
00000000	0		
10110011	1		
Ü 11101111			
100100010111		- //	

- ► Basis 8
- ► Zeichensatz ist {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
- C-Schreibweise mit führender 0 als Präfix:

▶
$$0001 = 1_{10}$$

 $0013 = 11_{10} = 1 \cdot 8 + 3$
 $0375 = 253_{10} = 3 \cdot 64 + 7 \cdot 8 + 5$
usw.

- ⇒ Fehler: Dezimalzahl in C mit 0 beginnen!
- ▶ für Menschen leichter lesbar als Dualzahlen
- Umwandlung aus/vom Dualsystem durch Zusammenfassen bzw. Ausschreiben von je drei Bits:

$$00 = 000, 01 = 001, 02 = 010, 03 = 011,$$

 $04 = 100, 05 = 101, 06 = 110, 07 = 111$

- ▶ Basis 16
- ▶ Zeichensatz ist {0, 1, 2, ..., 9, A, B, C, D, E, F}
- ► C-Schreibweise mit Präfix 0x Klein- oder Großbuchstaben

- ▶ viel leichter lesbar als entsprechende Dualzahl
- Umwandlung aus/vom Dualsystem durch Zusammenfassen bzw. Ausschreiben von je vier Bits:

```
0x0 = 0000, 0x1 = 0001, 0x2 = 0010, ..., 0x9 = 1001, 0xA = 1010, 0xB = 1011, 0xC = 1100, 0xD = 1101, 0xE = 1110, 0xF = 1111
```

Beispiel: Darstellungen der Zahl 2022

3.2 Ziffern und Zahlen - Stellenwertsystem

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Binär

Dezimal

Hexadezimal

$$7 \hspace{0.5em} E \hspace{0.5em} 6 \\ 7 \cdot 16^2 + E \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 \\ 1792 + \hspace{0.5em} 224 \hspace{0.5em} + \hspace{0.5em} 6$$

Umrechnung Dual-/Oktal-/Hexadezimalsystem

3.2 Ziffern und Zahlen - Stellenwertsystem

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Beispiele

Hexadezimal 7 B A 3 B C 4
Binär 0111101110100011.10111110001001

► Gruppieren von jeweils 3 bzw. 4 Bits

 bei Festkomma vom Dezimalpunkt aus nach links (2ⁿ) für Vorkommastellen rechts (2^{-m}) für Nachkommastellen

3.3 Ziffern und Zahlen - Umrechnung zwischen verschiedenen Base

Basis: 60

- ▶ Menschen rechnen im Dezimalsystem
- ▶ Winkel- und Zeitangaben auch im Sexagesimalsystem
- ▶ Digitalrechner nutzen (meistens) Dualsystem
- ► Algorithmen zur Umrechnung notwendig
- Exemplarisch Vorstellung von drei Varianten:
 - 1. vorberechnete Potenztabellen
 - 2. Divisionsrestverfahren
 - 3. Horner-Schema

Vorgehensweise für Integerzahlen

- 1.a Subtraktion des größten Vielfachen einer Potenz des Zielsystems von der umzuwandelnden Zahl
 gemäß der vorberechneten Potenztabelle
- 1.b Notation dieses größten Vielfachen (im Zielsystem)
 - ▶ solange der der Rest der Zahl \neq 0, dann Wiederhole:
- 2.a Subtraktion wiederum des größten Vielfachen vom verbliebenen Rest
- 2.b Addition dieses Vielfachen (im Zielsystem)

Potenztabellen Dual/Dezimal

3.3 Ziffern und Zahlen - Umrechnung zwischen verschiedenen Basen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

$Stelle_2$	$Wert_{10}$
2 ⁰	1
2^1	2
2^{2}	4
2^{3}	8
2^{4}	16
2^{5}	32
2^{6}	64
2 ⁷	128
28	256
2^{9}	512
2^{10}	1024
2^{11}	2 048
2^{12}	4 096

$Stelle_{10}$	Wert ₂
10 ⁰	1
10^{1}	1010
10^{2}	110 0100
10^{3}	11 1110 1000
10^{4}	10 0111 0001 0000
10 ⁵	0×1 86 A0
10^{6}	0xF 42 40
10 ⁷	0×98 96 80
10 ⁸	0x5 F5 E1 00
10 ⁹	0x3B9ACA00
10^{10}	0×2 54 0B E4 00
10^{11}	0×17 48 76 E8 00
10^{12}	0×E8D4A51000

3.3 Ziffern und Zahlen - Umrechnung zwischen verschiedenen Basen

Umwandlung Dezimal- in Dualzahl

$$Z = (163)_{10}$$

$$163$$

$$-128$$

$$35$$

$$-32$$

$$3$$

$$-2$$

$$10000000$$

$$3$$

$$-2$$

$$1$$

$$1$$

$$-1$$

$$0$$

$$2^{0}$$

$$+1$$

$$10100011$$

$$Z = (163)_{10} \leftrightarrow (10100011)_{2}$$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl

$$Z = (10100011)_{2}$$

$$10100011$$

$$- 1100100$$

$$00111111$$

$$- 111100$$

$$11$$

$$- 11$$

$$0$$

$$10^{0}$$

$$10^{0}$$

$$11$$

$$- 11$$

$$0$$

$$3 \cdot 10^{0}$$

$$163$$

$$Z = (10100011)_{2} \leftrightarrow (163)_{10}$$

- Division der umzuwandelnden Zahl im Ausgangssystem durch die Basis des Zielsystems
- Erneute Division des ganzzahligen Ergebnisses (ohne Rest) durch die Basis des Zielsystems, bis kein ganzzahliger Divisionsrest mehr bleibt

```
Beispiel 163: 2 = 81 Rest 1 2^0

81: 2 = 40 Rest 1 :

40: 2 = 20 Rest 0

20: 2 = 10 Rest 0

10: 2 = 5 Rest 0

5: 2 = 2 Rest 1 ↑ Leserichtung

2: 2 = 1 Rest 0 :

1: 2 = 0 Rest 1 2^7

(163)_{10} \leftrightarrow (1010\,0011)_2
```

▶ Umwandlung Dual- in Dezimalzahl

$$Z = (1010\ 0011)_2$$

$$(1010\ 0011)_2 : (1010)_2 = 1\ 0000 \quad \text{Rest} \quad (11)_2 \stackrel{\frown}{=} 3 \quad 10^0$$

$$(1\ 0000)_2 : (1010)_2 = \qquad 1 \quad \text{Rest} \quad (110)_2 \stackrel{\frown}{=} 6 \quad 10^1$$

$$(1)_2 : (1010)_2 = \qquad 0 \quad \text{Rest} \quad (1)_2 \stackrel{\frown}{=} 1 \quad 10^2$$

$$Z = (1010\ 0011)_2 \leftrightarrow (163)_{10}$$

Hinweis: Division in Basis b folgt

Umwandlung Dezimal- in Dualzahl

```
Z = (1492)_{10}
                      20
 1492:2=746 Rest 0
  746:2=373 Rest 0
  373 : 2 = 186 Rest 1
  186:2=93 Rest 0
   93:2 = 46 Rest 1
   46:2=23 Rest 0
   23:2=11 Rest 1
   11:2=5 Rest 1
    5:2=2 Rest 1
                       ↑ Leserichtung
    2:2=1 Rest 0
                      2^{10}
    1:2=0 Rest 1
Z = (1492)_{10} \leftrightarrow (10111010100)_2
```

Divisionsrestverfahren: Algorithmus

3.3 Ziffern und Zahlen - Umrechnung zwischen verschiedenen Basen

Takt

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Algorithmus

rechentechnisch

darzustellende Zahl x

123

Resultat

Basis q

n = 1 a := xwhile a > 0 $y_n := a \mod q$ $a := a \operatorname{div} q$ end $a := a \operatorname{div} q$ $a := a \operatorname{div} q$

K. von der Heide [Hei05] Interaktives Skript T1 stellen2stellen

 Darstellung einer Potenzsumme durch ineinander verschachtelte Faktoren

$$|z| = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot b^i = (\dots((a_{n-1} \cdot b + a_{n-2}) \cdot b + a_{n-3}) \cdot b + \dots + a_1) \cdot b + a_0$$

Vorgehensweise:

- ▶ Darstellung der umzuwandelnden Zahl im Horner-Schema
- Durchführung der auftretenden Multiplikationen und Additionen im Zielsystem

- Umwandlung Dezimal- in Dualzahl
 - 1. Darstellung als Potenzsumme $Z = (163)_{10} = (1 \cdot 10 + 6) \cdot 10 + 3$
 - 2. Faktoren und Summanden im Zielzahlensystem

$$\begin{array}{c} (10)_{10} \leftrightarrow (1010)_2 \\ (6)_{10} \leftrightarrow (110)_2 \\ (3)_{10} \leftrightarrow (11)_2 \\ (1)_{10} \leftrightarrow (1)_2 \end{array}$$

3. Arithmetische Operationen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

3.3 Ziffern und Zahlen - Umrechnung zwischen verschiedenen Basen

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl

1. Darstellung als Potenzsumme

$$Z = (1010\ 0011)_2 = (((((((1 \cdot 10_2 + 0) \cdot 10_2 + 1) \cdot 10_2 + 0) \cdot 10_2 + 0) \cdot 10_2 + 0) \cdot 10_2 + 1) \cdot 10_2 + 1)$$

2. Faktoren und Summanden im Zielzahlensystem

$$(10)_2 \leftrightarrow (2)_{10}$$

$$(1)_2 \leftrightarrow (1)_{10}$$

$$(0)_2 \leftrightarrow (0)_{10}$$

3. Arithmetische Operationen

$$1 \cdot 2 = 2$$

$$\frac{+0}{2} \cdot 2 = 4$$

$$\frac{+1}{5} \cdot 2 = 10$$

$$\frac{+0}{10} \cdot 2 = 20$$

$$\frac{+0}{20} \cdot 2 = 40$$

$$\frac{+0}{40} \cdot 2 = 80$$

$$\frac{+1}{81} \cdot 2 = 162$$

$$\frac{+1}{163}$$

3.3 Ziffern und Zahlen - Umrechnung zwischen verschiedenen Basen

► Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (1011\ 1011\ 0111)_2 = (2\ 999)_{10}$



Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (1011\ 1011\ 0111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (1011\ 1011\ 0111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (1011\ 1011\ 0111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (1011\ 1011\ 0111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ $1 + 2 \cdot 5 = 11$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (1011\ 1011\ 0111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ 1 + 2.5 = 11 $1 + 2 \cdot 11 = 23$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (1011\ 1011\ 0111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ 1 + 2.5 = 11 $1 + 2 \cdot 11 = 23$ $0 + 2 \cdot 23 = 46$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (101110110111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ 1 + 2.5 = 11 $1 + 2 \cdot 11 = 23$ $0 + 2 \cdot 23 = 46$ 1 + 2.46 = 93

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (101110110111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ 1 + 2.5 = 11 $1 + 2 \cdot 11 = 23$ $0 + 2 \cdot 23 = 46$ 1 + 2.46 = 931 + 2.93 = 187

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (101110110111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ 1 + 2.5 = 11 $1 + 2 \cdot 11 = 23$ $0 + 2 \cdot 23 = 46$ 1 + 2.46 = 931 + 2.93 = 187 $0 + 2 \cdot 187 = 374$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (101110110111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ 1 + 2.5 = 11 $1 + 2 \cdot 11 = 23$ $0 + 2 \cdot 23 = 46$ 1 + 2.46 = 931 + 2.93 = 187 $0 + 2 \cdot 187 = 374$ $1 + 2 \cdot 374 = 749$

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (101110110111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ 1 + 2.5 = 11 $1 + 2 \cdot 11 = 23$ $0 + 2 \cdot 23 = 46$ 1 + 2.46 = 931 + 2.93 = 187 $0 + 2 \cdot 187 = 374$ $1 + 2 \cdot 374 = 749$ 1 + 2.749 = 1499

Umwandlung Dual- in Dezimalzahl $Z = (101110110111)_2 = (2999)_{10}$ 101110110111 $1 + 2 \cdot 0 = 1$ $0 + 2 \cdot 1 = 2$ $1 + 2 \cdot 2 = 5$ 1 + 2.5 = 11 $1 + 2 \cdot 11 = 23$ $0 + 2 \cdot 23 = 46$ 1 + 2.46 = 931 + 2.93 = 187 $0 + 2 \cdot 187 = 374$ $1 + 2 \cdot 374 = 749$ 1 + 2.749 = 1499 $1 + 2 \cdot 1499 = 2999$

Zahlenbereich bei fester Wortlänge

3.4 Ziffern und Zahlen - Zahlenbereich und Präfixe

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Anzahl der Bits	Zahlenbereich jeweils von 0 bis $(2^n - 1)$		
4-bit	2^4	=	16
8-bit	2 ⁸	=	256
10-bit	2^{10}	=	1 024
12-bit	2^{12}	=	4 096
16-bit	2^{16}	=	65 536
20-bit	2^{20}	=	1 048 576
24-bit	2^{24}	=	16 777 216
32-bit	2^{32}	=	4 294 967 296
48-bit	2^{48}	=	281 474 976 710 656
64-bit	2^{64}	=	18 446 744 073 709 551 616

Für die vereinfachte Schreibweise von großen bzw. sehr kleinen Werten ist die Präfixangabe als Abkürzung von Zehnerpotenzen üblich. Beispiele:

- ► Lichtgeschwindigkeit: 300 000 Km/s = 30 cm/ns
- ▶ Ruheenergie des Elektrons: 0,51 MeV
- ► Strukturbreite heutiger Mikrochips: 5 nm
- usw.

Es gibt entsprechende Präfixe auch für das Dualsystem. Dazu werden Vielfache von $2^{10}=1024\approx 1000$ verwendet.

Präfixe für Einheiten im Dezimalsystem

3.4 Ziffern und Zahlen - Zahlenbereich und Präfixe

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Faktor	Name	Symbol
10 ²⁴	yotta	Υ
10^{21}	zetta	Z
10^{18}	exa	Ε
10^{15}	peta	Р
10^{12}	tera	Т
10 ⁹	giga	G
10^{6}	mega	М
10^{3}	kilo	K
10^{2}	hecto	h
10^{1}	deka	da

Faktor	Name	Symbol
10^{-24}	yocto	У
10^{-21}	zepto	Z
10^{-18}	atto	a
10^{-15}	femto	f
10^{-12}	pico	р
10^{-9}	nano	n
10^{-6}	mikro	μ
10^{-3}	milli	m
10^{-2}	centi	С
10^{-1}	dezi	d

Präfixe für Einheiten im Dualsystem

3.4 Ziffern und Zahlen - Zahlenbereich und Präfixe

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Faktor	Name	Symbol	Langname
280	yobi	Yi	yottabinary
2^{70}	zebi	Zi	zettabinary
2^{60}	exbi	Ei	exabinary
2^{50}	pebi	Pi	petabinary
2 ⁴⁰	tebi	Ti	terabinary
2^{30}	gibi	Gi	gigabinary
2^{20}	mebi	Mi	megabinary
2^{10}	kibi	Ki	kilobinary

Beispiele: 1 kilobit = 1024 bit 1 kilobit = 1000 bit 1 mebibit = 1048576 bit1 gibibit = 1073741824 bit

IEC-60027-2, Letter symbols to be used in electrical technology

In der Praxis werden die offiziellen Präfixe nicht immer sauber verwendet. Meistens ergibt sich die Bedeutung aber aus dem Kontext. So sind bei Speicherbausteinen Zweierpotenzen üblich, es werden aber dezimale Präfixe verwendet.

- ▶ DRAM-Modul mit 4 GB Kapazität: gemeint sind 2³² Bytes
- ► Flash-Speicherkarte 64 GB Kapazität: gemeint sind 2³⁶ Bytes
- ► Festplatte mit Angabe 4 TB Kapazität: typisch 4 · 10¹² Bytes
- die tatsächliche angezeigte verfügbare Kapazität ist geringer, weil das jeweilige Dateisystem Platz für seine eigenen Verwaltungsinformationen belegt.

Darstellung von **gebrochenen Zahlen** als Erweiterung des Stellenwertsystems durch Erweiterung des Laufindex zu negativen Werten:

$$|z| = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot b^i + \sum_{i=-m}^{i=-1} a_i \cdot b^i$$
$$= \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \cdot b^i$$

mit $a_i \in N$ und $0 \le a_i < b$.

► Der erste Summand bezeichnet den ganzzahligen Anteil, während der zweite Summand für den gebrochenen Anteil steht: n Vorkomma- und m Nachkommastellen

 $ightharpoonup 2^{-1} = 0.5$

$$2^{-2} = 0,25$$

$$2^{-3} = 0,125$$

$$2^{-4} = 0,0625$$

$$2^{-5} = 0.03125$$

$$2^{-6} = 0.015625$$

$$2^{-7} = 0,0078125$$

$$2^{-8} = 0,00390625$$

. .

- ▶ alle Dualbrüche sind im Dezimalsystem exakt darstellbar (d.h. mit endlicher Wortlänge)
- ► dies gilt umgekehrt nicht

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

3.5 Ziffern und Zahlen - Festkommazahlen

- ▶ gebrochene Zahlen können je nach Wahl der Basis evtl. nur als unendliche periodische Brüche dargestellt werden
- insbesondere erfordern viele endliche Dezimalbrüche im Dualsystem unendliche periodische Brüche
- ▶ Beispiel: Dezimalbrüche, eine Nachkommastelle

B=10	B=2
0,1	$0,0\overline{0011}$
0,2	$0, \overline{0011}$
0,3	$0,0\overline{1001}$
0,4	$0, \overline{0110}$
0,5	0, 1
0,6	$0, \overline{1001}$
0,7	$0, 1\overline{0110}$
0,8	$0, \overline{1100}$
0,9	$0, 1\overline{1100}$

commastelle			
B=2	B=10		
0,001	0,125		
0,010	0,25		
0,011	0,375		
0,100	0,5		
0,101	0,625		
0,110	0,75		
0,111	0,875		

3.5 Ziffern und Zahlen - Festkommazahler

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Potenztabelle zur Umrechnung

Potenztabelle
$$2^{-1} = 0.5$$
 $2^{-7} = 0.0078125$ $2^{-8} = 0.00390625$ $2^{-3} = 0.125$ $2^{-8} = 0.00390625$ $2^{-9} = 0.001953125$ $2^{-4} = 0.0625$ $2^{-10} = 0.0009765625$ $2^{-5} = 0.03125$ $2^{-11} = 0.00048828125$ $2^{-6} = 0.015625$ $2^{-12} = 0.000244140625$

Beispiel: Dezimal 0,3
 Berechnung durch Subtraktion der Werte

$$\begin{array}{l} (0,3)_{10} = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} + \dots \\ = 2^{-2} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-9} + \dots \\ = (0,0\overline{1001})_2 \end{array}$$

Umrechnung: Dezimalbruch nach Dual (cont.)

3.5 Ziffern und Zahlen - Festkommazahlen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Divisionsrestverfahren

- ▶ statt Division: bei Nachkommastellen Multiplikation · 2
 - ▶ man nimmt den Dezimalbruch immer mit 2 mal
 - lacktriangle Resultat < 1: eine 0 an den Dualbruch anfügen

-"-
$$\geq$$
 1: eine 1 -"- und den ganzzahligen Anteil streichen: $-1,0$

- ► Ende, wenn Ergebnis 1,0 (wird zu 0)

 -"- wenn Rest sich wiederholt ⇒ Periode
- ▶ Beispiel: Dezimal 0,59375

$$2 \cdot 0,59375 = 1,1875 \rightarrow 1 \quad 2^{-1}$$

$$2\cdot 0$$
, $1875 = 0$, $375 \rightarrow 0$

$$2 \cdot 0,375 = 0,75 \rightarrow 0 \downarrow Leserichtung$$

$$2 \cdot 0,75 = 1,5 \longrightarrow 1$$

$$2 \cdot 0,5 = 1,0 \rightarrow 1 \quad 2^{-5}$$

$$(0,59375)_{10} \leftrightarrow (0,10011)_2$$

Drei gängige Varianten zur Darstellung negativer Zahlen

- 1. Betrag und Vorzeichen
- 2. Exzess-Codierung (Offset-basiert)
- 3. Komplementdarstellung
- ▶ Integerrechnung häufig im Zweierkomplement
- ▶ Gleitkommadarstellung mit Betrag und Vorzeichen
- –"– Exponent als Exzess-Codierung

- Auswahl eines Bits als Vorzeichenbit
- meistens das MSB (engl. most significant bit)
- restliche Bits als Dualzahl interpretiert
- Beispiel für 4-bit Wortbreite:

0000	+0	1000	-0
0001	+1	1001	-1
0010	+2	1010	-2
0011	+3	1011	-3
0100	+4	1100	-4
0101	+5	1101	-5
0110	+6	1110	-6
0111	+7	1111	-7

- doppelte Codierung der Null: +0, -0
- Rechenwerke f
 ür Addition/Subtraktion aufwändig

3.6 Ziffern und Zahlen - Darstellung negativer Zahlen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

einfache Um-Interpretation der Binärcodierung

$$z = c - offset$$

- z vorzeichenbehafteter Wert (Zahlenwert)
- ► c binäre Ganzzahl (Code)
- beliebig gewählter Offset
- Null wird also nicht mehr durch 000...0 dargestellt
- + Größenvergleich zweier Zahlen bleibt einfach
- ▶ Anwendung: Exponenten im IEEE 754 Gleitkommaformat
- und für einige Audioformate

Exzess-Codierung: Beispiele

3.6 Ziffern und Zahlen - Darstellung negativer Zahlen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Bitmuster	Binärcode	Exzess-8	Exzess-6
0000	0	-8	-6
0001	1	-7	-5
0010	2	-6	-4
0011	3	-5	-3
0100	4	-4	-2
0101	5	-3	-1
0110	6	-2	0
0111	7	-1	1
1000	8	0	2
1001	9	1//	3
1010	10	2	4
1011	11	3	5
1100	12	4	6
1101	13	5	7
1110	14	6	8
1111	15	7	9

z = c - offset

Definition: das b-Komplement einer Zahl z ist

$$K_b(z) = b^n - z$$
, für $z \neq 0$
= 0, für $z = 0$

- ▶ b: die Basis (des Stellenwertsystems)
- n: Anzahl der zu berücksichtigenden Vorkommastellen
- mit anderen Worten: $K_b(z) + z = b^n$
- Stellenwertschreibweise

$$z = -a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \sum_{i=-m}^{n-2} a_i \cdot b^i$$

► Dualsystem: 2-Komplement

► Dezimalsystem: 10-Komplement

b-Komplement: Beispiele

3.6 Ziffern und Zahlen - Darstellung negativer Zahlen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

$$b = 10 \quad n = 4 \quad K_{10}(3763)_{10} = 10^4 - 3763 = 6237_{10}$$

$$n = 2 \quad K_{10}(0, 3763)_{10} = 10^2 - 0, 3763 = 99, 6237_{10}$$

$$n = 0 \quad K_{10}(0, 3763)_{10} = 10^0 - 0, 3763 = 0, 6237_{10}$$

$$b = 2 \quad n = 2 \quad K_2(10, 01)_2 = 2^2 - 10, 01_2 = 01, 11_2$$

$$n = 8 \quad K_2(10, 01)_2 = 2^8 - 10, 01_2 = 11111101, 11_2$$

Definition: das (b-1)-Komplement einer Zahl z ist

$$K_{b-1}(z) = b^n - z - b^{-m}$$
, für $z \neq 0$
= 0, für $z = 0$

- ▶ b: die Basis des Stellenwertsystems
- n: Anzahl der zu berücksichtigenden Vorkommastellen
- ▶ m: Anzahl der Nachkommastellen
- ▶ mit anderen Worten: $K_{b-1}(z) + z + b^{-m} = b^n$
- ► Dualsystem: 1-Komplement
- ► Dezimalsystem: 9-Komplement

$$K_{b-1}(z) = b^n - b^{-m} - z$$
, für $z \neq 0$

- ▶ im Fall m = 0 gilt offenbar $K_b(z) = K_{b-1}(z) + 1$
- \Rightarrow das (b-1)-Komplement kann sehr einfach berechnet werden: es werden einfach die einzelnen Bits/Ziffern invertiert.

Dualsystem:	1-Komplement	1100 1001
	alle Bits invertieren	0011 0110
► Dezimalsystem:	9-Komplement	24 453
	alle Ziffern invertieren	75 546
	$0 \leftrightarrow 9 \ 1 \leftrightarrow 8 \ 2 \leftrightarrow 7 \ 3 \leftrightarrow 6 \ 4 \leftrightarrow 5$	
	Summe:	99999 = 100000 - 1

 \Rightarrow das *b*-Komplement kann sehr einfach berechnet werden: es werden einfach die einzelnen Bits/Ziffern invertiert und 1, bzw. b^{-m} an der niedrigsten Stelle aufaddiert.

3.6 Ziffern und Zahlen - Darstellung negativer Zahlen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

 ▶ Dualsystem:
 2-Komplement
 1100 1001

 Bits invertieren +1
 0011 0111

 Summe:
 1 0000 0000

► Dezimalsystem: 10-Komplement 24 453 Ziffern invertieren +1 75 547

 $0 \leftrightarrow 9 \ 1 \leftrightarrow 8 \ 2 \leftrightarrow 7 \ 3 \leftrightarrow 6 \ 4 \leftrightarrow 5$

Summe: 100 000

▶ bei Rechnung mit fester Stellenzahl *n* gilt:

$$K_b(z) + z = b^n = 0$$

weil b^n gerade nicht mehr in n Stellen hineinpasst

▶ also gilt für die Subtraktion auch:

$$x - y = x + K_b(y)$$

- ⇒ Subtraktion kann also durch Addition des *b*-Komplements ersetzt werden
 - und für Integerzahlen gilt außerdem

$$x - y = x + K_{b-1}(y) + 1$$

Subtraktion mit Einer- und Zweierkomplement


3.6 Ziffern und Zahlen - Darstellung negativer Zahlen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

► Subtraktion ersetzt durch Addition des Komplements

Dezimal	1-Komplement	2-Komplement
10	0000 1010	0000 1010
+(-3)	1111 1100	1111 1101
	1 0000 0110	1 0000 0111
Übertrag:	addieren $+1$	verwerfen
	0000 0111	0000 0111

Beispiel für 4-bit Zahlen



2-Komplement

1-Komplement

Betrag+Vorzeichen

- ► Komplement-Arithmetik als Winkeladdition (siehe 4 Arithmetik)
- ► Web-Anwendung: Visualisierung im Zahlenkreis (JavaScript, aus [Kor16])



Darstellung negativer Zahlen: Beispiele (8-bit)

3.6 Ziffern und Zahlen - Darstellung negativer Zahlen

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

N	+N	-N	-N	-N	-N
Dezimal	Binär	VZ+Betrag	1-Komplement	2-Komplement	Exzess-128
1	0000 0001	1000 0001	1111 1110	1111 1111	0111 1111
2	0000 0010	1000 0010	1111 1101	1111 1110	0111 1110
3	0000 0011	1000 0011	1111 1100	1111 1101	0111 1101
4	0000 0100	1000 0100	1111 1011	1111 1100	0111 1100
5	0000 0101	1000 0101	1111 1010	1111 1011	0111 1011
6	0000 0110	1000 0110	1111 1001	1111 1010	0111 1010
7	0000 0111	1000 0111	1111 1000	1111 1001	0111 1001
8	0000 1000	1000 1000	1111 0111	1111 1000	0111 1000
9	0000 1001	1000 1001	1111 0110	1111 0111	0111 0111
10	0000 1010	1000 1010	1111 0101	1111 0110	0111 0110
20	0001 0100	1001 0100	1110 1011	1110 1100	0110 1100
30	0001 1110	1001 1110	1110 0001	1110 0010	0110 0010
40	0010 1000	1010 1000	1101 0111	1101 1000	0101 1000
50	0011 0010	1011 0010	1100 1101	1100 1110	0100 1110
60	0011 1100	1011 1100	1100 0011	1100 0100	0100 0100
70	0100 0110	1100 0110	1011 1001	1011 1010	0011 1010
80	0101 0000	1101 0000	1010 1111	1011 0000	0011 0000
90	0101 1010	1101 1010	1010 0101	1010 0110	0010 0110
100	0110 0100	1110 0100	1001 1011	1001 1100	0001 1100
127	0111 1111	1111 1111	1000 0000	1000 0001	0000 0001
128	_	_	_	1000 0000	0000 0000
MSB	0	1	THE STATE OF THE S	1	0

Wie kann man "wissenschaftliche" Zahlen darstellen?

Masse der Sonne

 $1,989 \cdot 10^{30} \,\mathrm{Kg}$

Ladung eines Elektrons

 $0,000\,000\,000\,000\,000\,000\,16\,C$

► Anzahl der Atome pro Mol 602 300 000 000 000 000 000 000

. . .

Darstellung im Stellenwertsystem?

- gleichzeitig sehr große und sehr kleine Zahlen notwendig
- entsprechend hohe Zahl der Vorkomma- und Nachkommastellen
- durchaus möglich (Java3D: 256-bit Koordinaten)
- ▶ aber normalerweise sehr unpraktisch
- ▶ typische Messwerte haben nur ein paar Stellen Genauigkeit

Grundidee: halblogarithmische Darstellung einer Zahl

- ▶ Vorzeichen (+1 oder -1)
- ► Mantisse als normale Zahl im Stellenwertsystem
- ► Exponent zur Angabe der Größenordnung

$$z = sign \cdot mantisse \cdot basis^{exponent}$$

- ▶ handliche Wertebereiche für Mantisse und Exponent
- arithmetische Operationen sind effizient umsetzbar
- ▶ Wertebereiche für ausreichende Genauigkeit wählen

Hinweis: rein logarithmische Darstellung wäre auch möglich, aber Addition/Subtraktion sind dann sehr aufwändig.

$$z = (-1)^s \cdot m \cdot 10^e$$

- S Vorzeichenbit
- Mantisse als Festkomma-Dezimalzahl
- e Exponent als ganze Dezimalzahl

► Schreibweise in C/Java: ⟨Vorzeichen⟩ ⟨Mantisse⟩ E ⟨Exponent⟩

6.023E23

 $6,023\cdot 10^{23}$

Avogadro-Zahl

1.6E-19

 $1.6 \cdot 10^{-19}$

Elementarladung des Elektrons



Gleitkomma: Beispiel für Zahlenbereiche


3.7 Ziffern und Zahlen - G	Gleitkomma und IEEE 754		64-040 Rechner
Ste	llen	Zahlen	bereich
Mantisse	Exponent	0 ←	$ ightarrow \infty$
3	1	10^{-12}	10 ⁹
3	2	10^{-102}	10 ⁹⁹
3	3	10^{-1002}	10 ⁹⁹⁹
3	4	10^{-10002}	10 ⁹⁹⁹⁹
4	1	10^{-13}	10^{9}
4	2	10^{-103}	10^{99}
4	3	10^{-1003}	10^{999}
4	4	10^{-10003}	10 ⁹⁹⁹⁹
5	1	10^{-14}	10^{9}
5	2	10^{-104}	10 ⁹⁹
5	3	10^{-1004}	10^{999}
5	4	10^{-10004}	10 ⁹⁹⁹⁹
10	3	10^{-1009}	10^{999}
20	3	10^{-1019}	10 ⁹⁹⁹

rstrukturen und Betriebssysteme

•	1937	Zuse: Z1 mit 22-bit Gleitkomma-Datenformat
•	195x	/erbreitung von Gleitkomma-Darstellung ür numerische Berechnungen
•	1980	ntel 8087: erster Koprozessor-Chip, :a. 45 000 Transistoren, ca. 50K FLOPS/s
•	1985	EEE 754 Standard für Gleitkomma
•	1989	ntel 486 mit integriertem Koprozessor
•	1995	lava-Spezifikation fordert IEEE 754
•	1997	ASCI-RED: 1,1 TFLOPS (7 264 Pentium Pro)
•	2008	Roadrunner: 1,0 PFLOPS (12 240 Cell, 6 120 Opteron)
•	2022	Frontier: 1,1 EFLOPS (37 888 Instinct, 9 472 Epyc)

. . .

 $\mathsf{FLOPS} := \mathsf{Floating}\text{-}\mathsf{Point}\ \mathsf{Operations}\ \mathsf{Per}\ \mathsf{Second}$



- Darstellung üblicherweise als Betrag+Vorzeichen
- negative und positive Zahlen gleichberechtigt (symmetrisch)
- (und Inf. NaN) separate Darstellung für den Wert Null
- sieben Zahlenbereiche: siehe Grafik
- relativer Abstand benachbarter Zahlen bleibt ähnlich (vgl. dagegen Integer: 0/1, 1/2, 2/3, ..., $65\,535/65\,536$, ...)

$$z = (-1)^s \cdot m \cdot 10^e$$

diese Darstellung ist bisher nicht eindeutig:

$$123 \cdot 10^0 = 12, 3 \cdot 10^1 = 1, 23 \cdot 10^2 = 0, 123 \cdot 10^3 = 10^3$$

normalisierte Darstellung

- ▶ Exponent anpassen, bis Mantisse im Bereich $1 \le m < b$ liegt
- ⇒ Darstellung ist dann eindeutig
- ⇒ im Dualsystem: erstes Vorkommabit ist dann 1 und muss nicht explizit gespeichert werden
 - evtl. zusätzlich sehr kleine Zahlen nicht-normalisiert

bis 1985 ein Wildwuchs von Gleitkomma-Formaten:

- unterschiedliche Anzahl Bits in Mantisse und Exponent
- ▶ Exponent mit Basis 2, 10 oder 16
- diverse Algorithmen zur Rundung
- ▶ jeder Hersteller mit eigener Variante
- Numerische Algorithmen nicht portabel

1985: Publikation des Standards IEEE 754 zur Vereinheitlichung

- ▶ klare Regeln, auch für Rundungsoperationen
- ▶ große Akzeptanz, mittlerweile der universale Standard
- ▶ 2008: IEEE 754-2008 mit 16- und 128-bit Formaten

Details: unter anderem in en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754 oder in Goldberg [Gol91]

▶ 32-bit Format: einfache Genauigkeit (single precision, float)

V	Exponent	Mantisse	
1	8	23	bit
Ex	zess-127 (Codierung für Expone	ent

▶ 64-bit Format: doppelte Genauigkeit (double precision, double)

			,
V	Exponent	Mantisse	a and a second
1	11	52	bit
Exz	ess-1023 Codie	rung für Exponent	

IEEE 754 Zahl	Exponent	Mantisse
normalisiert	00001 bis 11110	$1 \leq m < 2$ 1, m
denormalisiert	00000	0 < m < 1 0, m
Null $(+0, -0)$	00 000	m = 0
NaN, Infinity	11111	vergl. Folie 193

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Eigenschaft	einfache	doppelte Genauigkeit			
Bits im Vorzeichen	1	1			
Bits im Exponenten	8	11			
Bits in der Mantisse	23	52			
Bits insgesamt	32	64			
Exponentensystem	Exzess-127	Exzess-1023			
Exponentenbereich	-126+127	-1022+1023			
kleinste normalisierte Zahl	2^{-126}	2^{-1022}			
größte –"–	$pprox 2^{128}$	$pprox 2^{1024}$			
kleinste nicht normalisierte Zahl	$pprox 10^{-45}$	$pprox 10^{-324}$			
□ Dezimalbereich	$pprox 10^{-38} \dots 10^{38}$	$pprox 10^{-308} \dots 10^{308}$			
dezimale Genauigkeit [Stellen]	≈ 7	≈ 16			

Erinnerung: $\log_2(10) = \ln(10) / \ln(2) \approx 3,322$

- ▶ großer Zahlenbereich gefordert, Genauigkeit weniger wichtig
- ▶ Bildverarbeitung (HDR), ML (maschinelles Lernen), . . .
- + weniger Speicherbedarf und Rechenleistung, schnellere Datenübertragung
- ▶ 16-bit Format: halbe Genauigkeit (half precision, binary16)

V	Exponent	Mantisse	Exzess-15	Codierung für Exponent
1	5	10	bit	

▶ bfloat16

V	Exponent	Mantisse	Exzess-127 Codierung für Exponent
1	8	7	bit

▶ ... viele weitere Minifloat-Formate, sogar 8-bit

- ▶ 1-bit Vorzeichen 8-bit Exponent (Exzess-127), 23-bit Mantisse $z = (-1)^s \cdot 2^{(eeee\ eeee-127)} \cdot 1$, mmmm mmmm mmmm . . . mmm

$$z = -1 \cdot 2^{(128-127)} \cdot (1+0, 5+0, 25+0, 125+0)$$

= -1 \cdot 2 \cdot 1, 875 = -3, 750

$$z = +1 \cdot 2^{(254-127)} \cdot (1 + 2^{-4} + 2^{-7} + 2^{-8})$$
$$= 2^{127} \cdot 1,07421875 = 1,8276885 \cdot 10^{38}$$

$$z=(-1)^s\cdot 2^{({\sf eeee\ eeee}-127)}\cdot 1$$
, mmmm mmmm mmmm . . . mmm

$$z = -1 \cdot 2^{(1-127)} \cdot (1+0+0+\ldots+0)$$
$$= -1 \cdot 2^{-126} \cdot 1, 0 = -1, 17549435 \cdot 10^{-38}$$

$$z = +1 \cdot 2^{(127-127)} \cdot (1 + 2^{-23})$$
$$= 1 \cdot (1 + 0,00000012) = 1,00000012$$

Addition von Gleitkommazahlen $y = a_1 + a_2$

- ▶ Skalierung des betragsmäßig kleineren Summanden
- ightharpoonup Erhöhen des Exponenten, bis $e_1=e_2$ gilt
- ▶ gleichzeitig entsprechendes Skalieren der Mantisse ⇒ schieben
- ► Achtung: dabei verringert sich die effektive Genauigkeit des kleineren Summanden
- ▶ anschließend Addition/Subtraktion der Mantissen
- ▶ ggf. Normalisierung des Resultats
- ► Beispiele in den Übungen

$$a = 9,725 \cdot 10^7$$
 $b = 3,016 \cdot 10^6$

$$y = (a + b)$$

$$= (9,725 \cdot 10^{7} + 0,3016 \cdot 10^{7})$$

$$= (9,725 + 0,3016) \cdot 10^{7}$$

$$= (10,0266) \cdot 10^{7}$$

$$= 1,00266 \cdot 10^{8}$$

Angleichung der Exponenten
Distributivgesetz
Addition der Mantissen
Normalisierung

 $= 1.003 \cdot 10^8$

Runden bei fester Stellenzahl

normalerweise nicht informationstreu !

Probleme bei Subtraktion/Addition zweier Gleitkommazahlen

- Fall 1 Exponenten stark unterschiedlich
 - kleinere Zahl wird soweit skaliert, dass von der Mantisse (fast) keine gültigen Bits übrigbleiben
 - kleinere Zahl geht verloren, bzw. Ergebnis ist sehr ungenau
 - ► Beispiel: 1.0E20 + 3.14159 = 1.0E20
- Fall 2 Exponenten gleich, Mantissen fast gleich Unterschiede: wenige zusammenhängende Stellen
 - ▶ fast alle Bits der Mantisse löschen sich aus
 - ▶ Resultat hat nur noch wenige Bits effektiver Genauigkeit

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Multiplikation von Gleitkommazahlen $y = a_1 \cdot a_2$

► Multiplikation der Mantissen und Vorzeichen

Vorzeichen s_i ist hier -1^{sBit}

Anmerkung: Berechnung als $sBit = sBit_1$ XOR $sBit_2$ XOR: Folie 297

- Addition der Exponenten
- ggf. Normalisierung des Resultats

$$y = (s_1 \oplus s_2) \cdot (m_1 \cdot m_2) \cdot b^{e_1 + e_2}$$

Division entsprechend:

- Division der Mantissen und Vorzeichen
- ► Subtraktion der Exponenten
- ▶ ggf. Normalisierung des Resultats

$$y = (s_1/s_2) \cdot (m_1/m_2) \cdot b^{e_1-e_2}$$

- schnelle Verarbeitung großer Datenmengen
- ► Statusabfrage nach jeder einzelnen Operation unbequem
- ▶ trotzdem Hinweis auf aufgetretene Probleme wichtig
- \Rightarrow Inf (infinity): spezieller Wert für plus/minus Unendlich Beispiele: 2/0, -3/0 usw.
- \Rightarrow NaN (not-a-number): spezieller Wert für ungültige Operation Beispiele: $\sqrt{-1}$, arcsin(2,0), Inf/Inf usw.

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

normalisiert $V \mid 0 < Exp < C$	< Max ∣ jedes Bitmuster
denormalisiert $V \mid 0 \mid 0 \mid \dots \mid 0$	jedes Bitmuster \neq 000
0 V 000	0 00
<i>Inf</i> <i>V</i> 111	0 00
NaN V 111	jedes Bitmuster ≠ 000

- Rechnen mit Inf funktioniert normal: 0/Inf = 0
- ► NaN für undefinierte Werte: sqrt(-1), arcsin(2.0) ...
- ▶ jede Operation mit NaN liefert wieder NaN

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

Beispiele

```
= NaN
 1 / 0
                      = Infinity
-1 / 0
                      = -Infinity
 1 / Infinity
                      = 0.0
Infinity + Infinity = Infinity
Infinity + -Infinity = NaN
Infinity * -Infinity = -Infinity
Infinity + NaN
                      = NaN
Infinity * 0
                      = NaN
sqrt(2)
                      = 1.4142135623730951
sqrt(-1)
                      = NaN
0 + NaN
                      = NaN
NaN == NaN
                      = false
                                                   Achtung
Infinity > NaN
                      = false
                                                   Achtung
```

- die Differenz zwischen den beiden Gleitkommazahlen, die einer gegebenen Zahl am nächsten liegen
- ▶ diese beiden Werte unterscheiden sich im niederwertigsten Bit der Mantisse ⇒ Wertigkeit des LSB
- daher ein Maß für die erreichbare Genauigkeit
- ► IEEE 754 fordert eine Genauigkeit von 0,5 ULP für die elementaren Operationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Quadratwurzel
 - = der bestmögliche Wert
- ▶ gute Mathematik-Software garantiert ≤ 1 ULP auch für höhere Funktionen: Logarithmus, Sinus, Cosinus usw.
- ▶ Progr.sprachenunterstützung, z.B. java.lang.Math.ulp(double d)

- ▶ sorgfältige Behandlung von Rundungsfehlern essenziell
- ▶ teilweise Berechnung mit zusätzlichen Schutzstellen
- ▶ dadurch Genauigkeit ±1 ULP für alle Funktionen
- ► ziemlich komplexe Sache
- ▶ in dieser Vorlesung nicht weiter vertieft
- beim Einsatz von numerischen Algorithmen essenziell

- die meisten Rechner sind für eine Wortlänge optimiert
- ▶ 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit ... Maschinen
- die jeweils typische Länge eines Integerwertes
- und meistens auch von Speicheradressen
- zusätzlich Teile oder Vielfache der Wortlänge unterstützt
- ▶ 32-bit Rechner
 - Wortlänge für Integerwerte ist 32-bit
 - adressierbarer Speicher ist 2³² Bytes (4 GiB)
 - bereits zu knapp für speicherhungrige Applikationen
- ▶ inzwischen sind 64-bit Rechner bei PCs/Laptops Standard
- kleinere Wortbreiten: embedded-Systeme (Steuerungsrechner), Mobilgeräte etc.

- ▶ gängige Prozessoren unterstützen mehrere Datentypen
- ▶ entsprechend der elementaren Datentypen in C, Java . . .
- void* ist ein Pointer (Referenz, Speicheradresse)
- ▶ Beispiel für die Anzahl der Bytes:

C Datentyp	DEC Alpha	typ. 32-bit	Intel IA-32 (x86)
int	4	4	4
long int	8	4	4
char	1	1	1
short	2	2	2
float	4	4	4
double	8	8	8
long double	8	8	10/12
void *	8	4	4

64-040 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

3.8 Ziffern und Zahlen - Maschinenworte

Abhängigkeiten (!)

- Prozessor
- Betriebssystem
- Compiler

www.agner.org/optimize/calling_conventions.pdf

	,												
segment word size		16 bi	t			32	bit				64	bit	
compiler	Microsoft	Borland	Watcom	Microsoft	Intel Windows	Borland	Watcom	Gnu, Clang	Intel Linux	Microsoft	Intel Windows	Gnu, Clang	Intel Linux
bool	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
char	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
wchar_t		2		2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
short int	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
int	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
long int	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8
int64_t				8	8			8	8	8	8	8	8
enum (typical)	2	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
float	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
double	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
long double	10	10	8	8	16	10	8	12	12	8	16	16	16
m64		///		8	8	1		8	8	1176	8	8	8
m128		1		16	16	/		16	16	16	16	16	16
m256		A		32	32			32	32	32	32	32	32
m512				64	64			64	64	64	64	64	64
pointer	2	2	2	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8
far pointer	4	4	4										
function pointer	2	2	2	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8
data member pointer (min)	2	4	6	4	4	8	4	4	4	4	4	8	8
data member pointer (max)		4	6	12	12	8	12	4	4	12	12	8	8
member function pointer (min)	2	12	6	4	4	12	4	8	8	8	8	16	16
member function pointer (max)		12	6	16	16	12	16	8	8	24	24	16	16

Table 1 shows how many bytes of storage various objects use for different compilers.

- [BO15] R.E. Bryant, D.R. O'Hallaron:
 Computer systems A programmers perspective.
 3rd global ed., Pearson Education Ltd., 2015.
 ISBN 978-1-292-10176-7. csapp.cs.cmu.edu
- [TA14] A.S. Tanenbaum, T. Austin: Rechnerarchitektur Von der digitalen Logik zum Parallelrechner.
 6. Auflage, Pearson Deutschland GmbH, 2014.
 ISBN 978-3-8689-4238-5
- [Ifr10] G. Ifrah: *Universalgeschichte der Zahlen*. Tolkemitt bei Zweitausendeins, 2010. ISBN 978-3-942048-31-6
- [Kor16] Laszlo Korte: TAMS Tools for eLearning.
 Uni Hamburg, FB Informatik, 2016, BSc Thesis. tams.
 informatik.uni-hamburg.de/research/software/tams-tools

- [Gol91] D. Goldberg: What every computer scientist should know about floating-point. in: ACM Computing Surveys 23 (1991), March, Nr. 1, S. 5-48. docs.oracle.com/cd/E19957-01/800-7895/800-7895.pdf
- [Knu08] D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 0, Introduction to Combinatorial Algorithms and Boolean Functions. Addison-Wesley Professional, 2008. ISBN 978-0-321-53496-5
- [Knu09] D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Volume 4, Fascicle 1, Bitwise Tricks & Techniques; Binary Decision Diagrams. Addison-Wesley Professional, 2009. ISBN 978-0-321-58050-4

Addison-Wesley 1 Tolessional, 2009. ISBN 970-0-321-30030-4

- [Hei05] K. von der Heide: Vorlesung: Technische Informatik 1 interaktives Skript. Universität Hamburg, FB Informatik, 2005. tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2004ws/ vorlesung/t1 Float/Double-Demonstration: demoieee754
- [Omo94] A.R. Omondi: Computer Arithmetic Systems Algorithms, Architecture and Implementations. Prentice-Hall International, 1994. ISBN 0-13-334301-4
- [Kor01] I. Koren: Computer Arithmetic Algorithms. 2nd edition, CRC Press, 2001. ISBN 978-1-568-81160-4. www.ecs.umass.edu/ece/koren/arith
- [Spa76] O. Spaniol: *Arithmetik in Rechenanlagen*. B. G. Teubner, 1976. ISBN 3-519-02332-6